

IBM DB2 9.7  
für Linux, UNIX und Windows



**Version 9 Release 7**



**Upgrade auf DB2 Version 9.7**



IBM DB2 9.7  
für Linux, UNIX und Windows



Version 9 Release 7



**Upgrade auf DB2 Version 9.7**

**Hinweis**

Vor Verwendung dieser Informationen und des darin beschriebenen Produkts sollten die allgemeinen Informationen in Anhang C, „Bemerkungen“, auf Seite 255 gelesen werden.

Diese Veröffentlichung ist eine Übersetzung des Handbuchs  
*IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows, Upgrading to DB2 Version 9.7*,  
IBM Form SC27-2452-01,  
herausgegeben von International Business Machines Corporation, USA

© Copyright International Business Machines Corporation 2006, 2009  
© Copyright IBM Deutschland GmbH 2006, 2009

Informationen, die nur für bestimmte Länder Gültigkeit haben und für Deutschland, Österreich und die Schweiz nicht zutreffen, wurden in dieser Veröffentlichung im Originaltext übernommen.

Möglicherweise sind nicht alle in dieser Übersetzung aufgeführten Produkte in Deutschland angekündigt und verfügbar; vor Entscheidungen empfiehlt sich der Kontakt mit der zuständigen IBM Geschäftsstelle.

Änderung des Textes bleibt vorbehalten.

Herausgegeben von:  
SW TSC Germany  
Kst. 2877  
November 2009

---

# Inhaltsverzeichnis

**Zu diesem Handbuch . . . . . vii**

---

**Teil 1. Durchführen von Upgrades für die DB2-Umgebung . . . . . 1**

**Kapitel 1. Upgrade auf DB2 Version 9.7 . . . . . 3**

**Kapitel 2. Planen von Upgrades für die DB2-Umgebung . . . . . 5**

Planen von Upgrades für DB2-Server . . . . . 6

Planen von Upgrades für Clients . . . . . 9

Planen von Upgrades für Datenbankanwendungen und -routinen. . . . . 10

---

**Teil 2. Durchführen von Upgrades für DB2-Server . . . . . 13**

**Kapitel 3. Upgrade für DB2-Server . . . . . 15**

**Kapitel 4. Zentrale Upgradeaspekte für DB2-Server . . . . . 17**

DB2-Befehlsaktionen für das Upgrade von Instanzen und Datenbanken . . . . . 17

Upgradeeinschränkungen für DB2-Server . . . . . 19

Bewährte Verfahren für das Durchführen von Upgrades für DB2-Server. . . . . 23

Für Upgrades von DB2-Servern erforderlicher Plattenspeicherplatz . . . . . 27

Änderungen bei der Unterstützung für 32-Bit- und 64-Bit-DB2-Server . . . . . 29

Änderungen am Verhalten des DB2-Servers. . . . . 30

Veraltete oder nicht weiter unterstützte Funktionalität mit Auswirkungen auf die DB2-Server-Upgrades. 43

Migrieren anderer Datenbankverwaltungssysteme (nicht DB2) . . . . . 45

**Kapitel 5. Upgradevorbereitungstasks für DB2-Server . . . . . 47**

Konvertieren von Indizes des Typs 1 in Indizes des Typs 2 . . . . . 48

Prüfen, ob die Datenbanken für das Upgrade bereit sind . . . . . 50

Backup von Datenbanken vor einem Upgrade. . . . . 53

Backup der DB2-Serverkonfiguration und -Diagnoseinformationen . . . . . 55

Vergrößern von Tabellenbereichen und Protokoll-dateien vor dem Upgrade . . . . . 57

Ändern von unformatierten Einheiten in Block-einheiten (Linux) . . . . . 59

Durchführen von Upgrades für DB2-Server in einer Testumgebung . . . . . 61

Erstellen von Datenbankduplikaten . . . . . 62

Versetzen eines DB2-Servers in den Offlinemodus vor dem Upgrade . . . . . 63

**Kapitel 6. Durchführen von Upgrades für einen DB2-Server (Windows). . . . . 65**

Durchführen von Upgrades für Instanzen . . . . . 67

Durchführen von Upgrades für den DB2-Verwaltungsserver (DAS). . . . . 69

Durchführen von Upgrades für Datenbanken . . . . . 71

**Kapitel 7. Durchführen von Upgrades für einen DB2-Server (Linux und UNIX). 75**

Durchführen von Upgrades für Instanzen . . . . . 76

Durchführen von Upgrades für den DB2-Verwaltungsserver (DAS). . . . . 79

Durchführen von Upgrades für Datenbanken . . . . . 80

**Kapitel 8. Durchführen von Upgrades für DB2-Server mit bestimmten Merkmalen . . . . . 85**

Durchführen von Upgrades für 32-Bit-DB2-Server auf 64-Bit-Systeme (Windows) . . . . . 86

Durchführen von Upgrades für Installationen ohne Rootberechtigung . . . . . 87

Durchführen von Upgrades für einen DB2-Server mit mehreren DB2-Kopien . . . . . 90

Durchführen von Upgrades für einen neuen DB2-Server . . . . . 92

Durchführen von Upgrades für DB2-Server mithilfe von Online-Backups eines früheren Release. . . . . 95

Durchführen von Upgrades für Umgebungen mit partitionierten Datenbanken . . . . . 96

Durchführen von Upgrades für DB2 Text Search . . . . . 97

Durchführen von Upgrades für DB2 Data Links Manager-Umgebungen . . . . . 100

Durchführen von Upgrades für DB2-Server mit XML Extender auf DB2 Version 9.7 . . . . . 102

Durchführen von Upgrades für DB2-Server in Microsoft Cluster Server-Umgebungen . . . . . 104

**Kapitel 9. Upgradenachbereitungstasks für DB2-Server . . . . . 107**

Anpassen der Speicherbereichsgröße in Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde . . . . . 109

Aktivieren einer Datenbank nach Upgrade. . . . . 111

Verwalten der Änderungen am Verhalten des DB2-Servers . . . . . 111

Einrichten der Sicherheit für die Verwaltung der Datenbankprüfung in Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde . . . . . 113

Rebind von Paketen in Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde . . . . . 114

Migrieren von EXPLAIN-Tabellen . . . . . 115

Konvertieren von XML-Speicherobjekten auf das Format der Version 9.7 . . . . .	116
Sicherstellen der erforderlichen Seitengrößen für temporäre Tabellenbereiche auf dem System . . . . .	117
Erneutes Erstellen von WTT-Ereignismonitoren . . . . .	118
Prüfen des Upgrades von DB2-Servern . . . . .	119

<b>Kapitel 10. Einbeziehen der neuen Funktionalität von Version 9.7 in Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde. . . . .</b>	<b>121</b>
---	------------

<b>Kapitel 11. Migrieren von DB2-Funktionalität auf DB2-Produktfeatures . . . . .</b>	<b>127</b>
Migrieren von DB2 Governor auf den DB2-Workload-Manager . . . . .	127
Migrieren von Query Patroller auf den DB2-Workload-Manager . . . . .	130
Migrieren von XML Extender auf pureXML . . . . .	133

<b>Kapitel 12. Umkehren von Upgrades für DB2-Server. . . . .</b>	<b>135</b>
--	------------

---

### **Teil 3. Durchführen von Upgrades für Clients . . . . . 139**

<b>Kapitel 13. Upgrade für Clients . . . . .</b>	<b>141</b>
--	------------

<b>Kapitel 14. Zentrale Upgradeaspekte für Clients. . . . .</b>	<b>143</b>
Bewährte Upgradeverfahren für Clients . . . . .	145

<b>Kapitel 15. Upgradevorbereitungstasks für Clients . . . . .</b>	<b>147</b>
Backup der Konfigurationsdaten von Clients . . . . .	147
Durchführen von Upgrades für Clients in einer Testumgebung . . . . .	148

<b>Kapitel 16. Durchführen von Upgrades auf Data Server Client (Windows). . . . .</b>	<b>151</b>
---	------------

<b>Kapitel 17. Durchführen von Upgrades auf Data Server Runtime Client (Windows). . . . .</b>	<b>155</b>
---	------------

<b>Kapitel 18. Durchführen von Upgrades für Clients (Linux und UNIX). . . . .</b>	<b>157</b>
---	------------

<b>Kapitel 19. Durchführen von Upgrades auf IBM Data Server Driver Package . . . . .</b>	<b>159</b>
--	------------

<b>Kapitel 20. Upgradenachbereitungstasks für Clients . . . . .</b>	<b>161</b>
Erneutes Katalogisieren von Knoten und Datenbanken mit dem TCP/IP-Protokoll . . . . .	161

Überprüfen des Client-Upgrades . . . . .	163
--	-----

---

### **Teil 4. Durchführen von Upgrades für Anwendungen und Routinen. . . . . 165**

<b>Kapitel 21. Upgrade für Datenbankanwendungen und -routinen . . . . .</b>	<b>167</b>
---	------------

<b>Kapitel 22. Zentrale Upgradeaspekte für Datenbankanwendungen . . . . .</b>	<b>169</b>
Auswirkungen der DB2-API-Änderungen auf das Upgrade . . . . .	176
Auswirkungen der Änderungen von DB2-Befehlen auf das Upgrade . . . . .	180
Auswirkungen der SQL-Anweisungsänderungen auf das Upgrade . . . . .	190
Auswirkungen der Systemkatalogänderungen auf das Upgrade . . . . .	199

<b>Kapitel 23. Zentrale Upgradeaspekte für Routinen. . . . .</b>	<b>207</b>
--	------------

<b>Kapitel 24. Upgradevorbereitungstasks für Datenbankanwendungen und -routinen . . . . .</b>	<b>211</b>
---	------------

<b>Kapitel 25. Durchführen von Upgrades für Datenbankanwendungen . . . . .</b>	<b>213</b>
Durchführen von Upgrades für Anwendungen mit eingebettetem SQL . . . . .	214
Durchführen von Upgrades für CLI-Anwendungen	216
Durchführen von Upgrades für Java-Anwendungen, die IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ verwenden . . . . .	217
Durchführen von Upgrades für Java-Anwendungen, die den DB2 JDBC-Treiber des Typs 2 verwenden. . . . .	220
Durchführen von Upgrades für ADO.NET-Anwendungen . . . . .	221
Durchführen von Upgrades für Scripts . . . . .	222
Durchführen von Upgrades für 32-Bit-Datenbankanwendungen für die Ausführung auf 64-Bit-Instanzen . . . . .	223

<b>Kapitel 26. Durchführen von Upgrades für Routinen. . . . .</b>	<b>225</b>
Durchführen von Upgrades für C-, C++- und COBOL-Routinen . . . . .	226
Durchführen von Upgrades für Java-Routinen . . . . .	228
Durchführen von Upgrades für .NET CLR-Routinen. . . . .	230
Durchführen von Upgrades für SQL-Prozeduren	231
Durchführen von Upgrades für externe 32-Bit-Routinen für die Ausführung auf 64-Bit-Instanzen . . . . .	233

<b>Kapitel 27. Upgradenachbereitungstasks für Datenbankanwendungen und -routinen . . . . .</b>	<b>235</b>
--	------------

<b>Kapitel 28. Einbeziehen der neuen Funktionalität von DB2 Version 9.7 in Datenbankanwendungen und -routinen. . . . .</b>	<b>237</b>
--	------------

<b>Teil 5. Anhänge und Schlussteil</b>	<b>239</b>
--	------------

<b>Anhang A. Wichtige Verweise . . . . .</b>	<b>241</b>
--	------------

<b>Anhang B. Übersicht über die technischen Informationen zu DB2 . . . . .</b>	<b>243</b>
Bibliothek mit technischen Informationen zu DB2 im Hardcopy- oder PDF-Format . . . . .	244

Bestellen gedruckter DB2-Bücher . . . . .	247
Aufrufen der Hilfe für den SQL-Status über den Befehlszeilenprozessor . . . . .	247
Zugriff auf verschiedene Versionen der DB2-Informationszentrale . . . . .	248
Anzeigen von Themen in der gewünschten Sprache in der DB2-Informationszentrale . . . . .	248
Aktualisieren der auf Ihrem Computer oder Intranet-Server installierten DB2-Informationszentrale . . . . .	249
Manuelles Aktualisieren der auf Ihrem Computer oder Intranet-Server installierten DB2-Informationszentrale . . . . .	250
DB2-Lernprogramme . . . . .	253
Informationen zur Fehlerbehebung in DB2 . . . . .	253
Bedingungen . . . . .	254

<b>Anhang C. Bemerkungen . . . . .</b>	<b>255</b>
--	------------

<b>Index . . . . .</b>	<b>259</b>
------------------------	------------





---

## Zu diesem Handbuch

Im Handbuch Upgrade auf DB2 Version 9.7 werden der Upgradeprozess und die Konzepte für jede Komponente Ihrer DB2-Umgebung beschrieben. Diese Komponenten sind DB2-Server, -Clients, -Datenbankanwendungen und -Routinen.

### Zielgruppe

Dieses Handbuch richtet sich an Datenbankadministratoren, Systemadministratoren und Systembediener, die Upgrades für DB2-Server und -Clients durchführen müssen. Es richtet sich darüber hinaus an Programmierer und andere Benutzer, die Upgrades für Datenbankanwendungen und Routinen durchführen müssen.

### Aufbau des Handbuchs

In diesem Handbuch sind Informationen zur Planung und Durchführung von Upgrades für die einzelnen Komponenten Ihrer DB2-Umgebung enthalten:

- Teil 1, „Durchführen von Upgrades für die DB2-Umgebung“, auf Seite 1
- Teil 2, „Durchführen von Upgrades für DB2-Server“, auf Seite 13
- Teil 3, „Durchführen von Upgrades für Clients“, auf Seite 139
- Teil 4, „Durchführen von Upgrades für Anwendungen und Routinen“, auf Seite 165



---

## **Teil 1. Durchführen von Upgrades für die DB2-Umgebung**

In diesem Teil des Handbuchs sind die folgenden Kapitel enthalten:

- Kapitel 1, „Upgrade auf DB2 Version 9.7“, auf Seite 3
- Kapitel 2, „Planen von Upgrades für die DB2-Umgebung“, auf Seite 5



---

## Kapitel 1. Upgrade auf DB2 Version 9.7

Upgrades auf ein neues Release von DB2-Datenbankprodukten erfordern möglicherweise ein Upgrade Ihrer DB2-Umgebungskomponenten, wenn diese unter dem neuen Release ausgeführt werden sollen.

Ihre DB2-Umgebung beinhaltet verschiedene Komponenten wie DB2-Server, DB2-Clients, Datenbankanwendungen und -routinen. Das Durchführen eines Upgrades für diese Komponenten setzt voraus, dass Sie mit den DB2-Datenbankprodukten und den Konzepten für ihr Upgrade vertraut sind. Wenn Sie zum Beispiel über eine DB2-Umgebung mit Kopien von DB2 Version 9.5, DB2 Version 9.1 oder DB2 UDB Version 8 verfügen und für diese Kopien ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchführen möchten, ist ein Upgrade Ihrer DB2-Umgebung erforderlich.

Der Upgradeprozess besteht aus allen Tasks, die Sie ausführen müssen, damit Ihre DB2-Umgebung erfolgreich unter einem neuen Release ausgeführt werden kann. Das Upgrade jeder einzelnen Komponente in Ihrer DB2-Umgebung macht die Ausführung unterschiedlicher Tasks erforderlich:

- Das Durchführen von Upgrades für DB2-Server beinhaltet das Durchführen von Upgrades für vorhandene Instanzen und Datenbanken, damit diese in dem neuen Release ausgeführt werden können.
- Das Durchführen von Upgrades für Clients beinhaltet das Durchführen von Upgrades für die vorhandenen Clientinstanzen, um die Konfiguration vorhandener Clients beizubehalten.
- Das Durchführen von Upgrades für Datenbankanwendungen und -routinen beinhaltet deren Test in dem neuen Release und umfasst nur dann eine Änderung der Anwendungen und Routinen, wenn Änderungen in diesem neuen Release unterstützt werden müssen.

Die folgenden Informationen dokumentieren den Upgradeprozess für DB2 Version 9.7:

- Als Übersicht zusammengefasste, grundlegende Informationen zum Upgrade definieren Upgradekonzepte und beschreiben den Upgradeprozess für eine Komponente.
- Zentrale Upgradeaspekte beinhalten die Details zur Upgradeunterstützung sowie Einschränkungen und bewährte Verfahren, die Sie für die Planung Ihrer Upgradestrategie benötigen.
- Upgradevorbereitungstasks beschreiben alle vorbereitenden Tasks, die Sie vor dem Upgrade ausführen müssen.
- Upgrade-Tasks beschreiben schrittweise den grundlegenden Upgradeprozess für eine Komponente und wie für DB2-Umgebungskomponenten mit besonderen Merkmalen ein Upgrade durchgeführt wird.
- Upgradenachbereitungstasks beschreiben alle Tasks, die Sie nach dem Upgrade ausführen müssen, damit Ihr DB2-Server optimal funktioniert.

In den Upgrade-Tasks bezieht sich der Ausdruck *DB2-Releases von Versionen vor 9.7* auf ein Release von DB2 Version 9.5, DB2 Version 9.1 sowie DB2 UDB Version 8.



---

## Kapitel 2. Planen von Upgrades für die DB2-Umgebung

Ihre Umgebung beinhaltet verschiedene Komponenten wie DB2-Server, DB2-Clients, Datenbankanwendungen, Scripts, Routinen und Tools. Die Upgradeplanung setzt voraus, dass Sie mit dem Upgradeprozess für die einzelnen Komponenten Ihrer Umgebung vertraut sind.

Entwickeln Sie zunächst eine Strategie für das Upgrade Ihrer Umgebung. Sie müssen festlegen, in welcher Reihenfolge für die einzelnen Komponenten ein Upgrade durchgeführt werden soll. Entwickeln Sie anhand der Merkmale der Umgebung und der Informationen im Abschnitt zu den zentralen Upgradeaspekten eine geeignete Strategie. Beachten Sie vor allem die bewährten Verfahren und Einschränkungen.

Im Folgenden wird ein Beispiel für eine erfolgreiche *Upgradestrategie* angegeben, in deren Verlauf die Datenbankanwendungen und -routinen getestet werden, um festzustellen, ob sie in DB2 Version 9.7 erfolgreich ausgeführt werden:

1. Richten Sie einen DB2-Testserver der Version 9.7 ein und erstellen Sie Testdatenbanken.
2. Testen Sie Ihre Datenbankanwendungen und -routinen mithilfe einer DB2-Testdatenbank der Version 9.7, um festzustellen, ob sie erfolgreich ausgeführt werden. Wenn für Ihre Anwendung ein Client erforderlich ist, verwenden Sie einen Client der Version 9.7.
3. Führen Sie für Ihre DB2-Server und -Clients in einer Testumgebung ein Upgrade durch. Ermitteln Sie potenzielle Probleme und mögliche Problemlösungen. Passen Sie Ihren Upgradeplan anhand dieser Informationen an.
4. Führen Sie für Ihre DB2-Server in der Produktionsumgebung ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durch. Stellen Sie sicher, dass sie wie erwartet ausgeführt werden können.
5. Führen Sie für die Clients in Ihrer Produktionsumgebung ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durch. Stellen Sie sicher, dass Ihre Clients wie erwartet ausgeführt werden können.
6. Testen Sie Ihre Datenbankanwendungen und -routinen in der Umgebung von DB2 Version 9.7, für die das Upgrade durchgeführt wurde, um festzustellen, ob sie wie erwartet ausgeführt werden.
7. Stellen Sie die Umgebung, für die das Upgrade durchgeführt wurde, den Benutzern zur Verfügung.
8. Stellen Sie fest, welche veraltete Funktionalität verwendet wird, deren Unterstützung möglicherweise demnächst eingestellt wird, und welche neue Funktionalität die Funktionalität und Leistung Ihrer Anwendungen und Routinen verbessern kann. Planen Sie die Vorgehensweise zum Ändern der Anwendungen und Routinen.
9. Ändern Sie die Datenbankanwendungen und -routinen wie geplant. Stellen Sie sicher, dass sie in DB2 Version 9.7 erfolgreich ausgeführt werden.

Wenn Sie nun über eine Strategie verfügen, die eine brauchbare Basis für Ihren Upgradeplan darstellt, können Sie die Details des Upgradeplans für die einzelnen Komponenten der Umgebung definieren. Der *Upgradeplan* sollte folgende Angaben für die einzelnen Komponenten enthalten:

- Upgradevoraussetzungen

- Upgradevorbereitungstasks
- Upgrade-Tasks
- Upgradenachbereitungstask

Wenn Sie über ältere Upgradepläne verfügen, überprüfen Sie diese und vergleichen Sie sie mit dem Upgradeplan für DB2 Version 9.7. Nehmen Sie in Ihren neuen Plan alle Schritte auf, die sich auf interne, unternehmensspezifische Prozeduren für Zugriffsanforderungen, für die Installation von Software oder andere System-services beziehen.

Das Upgradeportal für DB2 (früher: DB2-Migrationsportal) unter <http://www.ibm.com/software/data/db2/upgrade/portal> bietet Ihnen Zugriff auf zusätzliche Ressourcen und aktuelle Informationen zum Upgradeprozess, sobald diese verfügbar werden. Diese Ressourcen umfassen Schulungsmaterial, White Paper und Webcasts für das Upgrade.

Planen Sie schließlich das Entfernen veralteter Funktionalität und das Integrieren neuer Funktionalität, die unter DB2 Version 9.7 verfügbar ist. Auch wenn lediglich ein Beenden der Verwendung nicht weiter unterstützter Funktionalität zwingend erforderlich ist, sollten Sie auch die Verwendung veralteter Funktionalität nach dem Upgrade beenden, da die Unterstützung dieser Funktionalität in einem zukünftigen Release nicht weiter unterstützt wird. Sie sollten sich auch die Vorteile neuer Funktionalität für Ihre Datenbankprodukte, -anwendungen und -routinen zunutze machen, um die bestehende Funktionalität zu erweitern und die Leistung zu verbessern.

---

## Planen von Upgrades für DB2-Server

Die Planung des Upgrades von DB2-Servern setzt voraus, dass Sie sich über alle relevanten Upgradevoraussetzungen, Upgradevorbereitungstasks, Upgrade-Tasks und Upgradenachbereitungstasks informiert haben.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Upgradeplan für die DB2-Server zu erstellen:

1. Setzen Sie den Upgradeplan für DB2-Server mit allen umgebungsrelevanten Details wie folgt auf:

*Tabelle 1. Detaillierter Upgradeplan für DB2-Server*

Upgradeplan	Details
Voraussetzungen	Stellen Sie Folgendes sicher: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Installationsvoraussetzungen für DB2-Datenbankprodukte (in <i>DB2-Server - Installation</i> beschrieben) müssen erfüllt sein.</li> <li>• Potenzielle Unterstützungsprobleme, wie in Zentrale Upgradeaspekte für DB2-Server angegeben, sind gelöst.</li> <li>• Die Voraussetzungen für die Upgrade-Tasks und die untergeordneten Tasks, insbesondere in Bezug auf die Rootberechtigung bzw. die lokale Administratorberechtigung und die erforderlichen DB2-Berechtigungen, sind erfüllt.</li> </ul>



Tabelle 1. Detaillierter Upgradeplan für DB2-Server (Forts.)

Upgradeplan	Details
Upgradevorbereitungstasks	<p>Nehmen Sie folgende Tasks in den Plan auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für den DB2-Server ein Upgrade in einer Testumgebung durchführen, um potenzielle Upgradeprobleme zu ermitteln</li> <li>• Prüfen, ob die Datenbanken für das DB2-Upgrade bereit sind</li> <li>• Erstellen eines Backups Ihrer Datenbanken</li> <li>• Erstellen eines Backups der Konfigurationsdaten</li> <li>• Vergrößern von Tabellenbereichen und Protokolldaten</li> <li>• Wenn der Konfigurationsparameter <b>diaglevel</b> des Datenbankmanagers auf 2 oder einen niedrigeren Wert gesetzt ist, setzen Sie diesen Parameter auf 3 oder höher.</li> <li>• Versetzen des DB2-Servers für das DB2-Upgrade in den Offline-Modus</li> </ul> <p>Überprüfen Sie darüber hinaus die Liste der Upgradevorbereitungstasks auf optionale Tasks, die für Ihre Umgebung sinnvoll sind, z. B. das Durchführen von Upgrades für den DB2-Server in einer Testumgebung.</p>
Upgrade-Task	<p>Nehmen Sie folgende Schritte in den Plan auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installieren von DB2 Version 9.7</li> <li>• Durchführen von Upgrades für Instanzen</li> <li>• Durchführen von Upgrades für den DB2-Verwaltungsserver (DAS)</li> <li>• Durchführen von Upgrades für Datenbanken</li> </ul> <p>Überprüfen Sie die Angaben zu den Upgrade-Tasks in den folgenden Abschnitten, um die für das Upgrade Ihrer Umgebung zusätzlich erforderlichen Schritte zu ermitteln:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführen eines Upgrades für einen DB2-Server (Windows®)</li> <li>• Durchführen eines Upgrades für einen DB2-Server (Linux® und UNIX®)</li> <li>• Durchführen von Upgrades für Umgebungen mit bestimmten Merkmalen</li> </ul> <p>Notieren Sie auch die für das Upgrade der Datenbanken erforderliche Zeit.</p>

Tabelle 1. Detaillierter Upgradeplan für DB2-Server (Forts.)

Upgradeplan	Details
Upgradenachbereitungstask	<p>Nehmen Sie folgende Tasks in den Plan auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den Konfigurationsparameter <i>diaglevel</i> des Datenbankmanagers auf den Wert vor dem Upgrade zurücksetzen</li> <li>• Größe des Speicherbereichs anpassen</li> <li>• Datenbank nach Upgrade aktivieren</li> <li>• Änderungen im Verhalten des DB2-Servers verwalten</li> <li>• Rebind von Paketen in Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde</li> <li>• Upgrade für DB2 Explain-Tabellen</li> <li>• Statistikdaten zu den Systemkatalogtabellen aktualisieren</li> <li>• Sicherstellen, dass das Upgrade Ihres DB2-Servers erfolgreich war</li> <li>• Sichern der Datenbanken nach Abschluss des Upgrades</li> </ul> <p>Überprüfen Sie darüber hinaus die Liste der Upgradenachbereitungstasks auf optionale Tasks, die für Ihre Umgebung sinnvoll sind. Entscheiden Sie, ob es sinnvoll ist, die folgenden Tasks in den Upgradeplan aufzunehmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimieren des DB2-Servers nach Abschluss des Upgrades. Informationen finden Sie in „Optimieren der Datenbankleistung“ in der Veröffentlichung <i>Fehlerbehebung und Optimieren der Datenbankleistung</i>.</li> <li>• Einstellen der Verwendung veralteter Funktionalität in DB2 Version 9.7</li> <li>• Gegebenenfalls Einbeziehen der neuen Funktionalität in Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde, um die Leistungswerte auf der DB2-Serverebene zu verbessern. Ermitteln Sie anhand der Informationen zu den Erweiterungen im Bereich Verwaltbarkeit, Leistungswerte und Skalierbarkeit in der Broschüre <i>Neue Funktionen in Version 9.7</i>, welche Funktionalität Sie in Ihrer Umgebung anwenden möchten.</li> </ul>

2. Wenn das Upgrade bei Bedarf rückgängig gemacht werden können muss, fügen Sie dem Plan Angaben zu den Tasks hinzu, die für das Zurücknehmen eines DB2-Server-Upgrades erforderlich sind. Diese Angaben sollten alle in der Upgrade-Task zum Zurücknehmen des Upgrades enthaltenen Schritte beinhalten.
3. Kombinieren Sie den Upgradeplan mit den Upgradeplänen für andere Komponenten wie Clients, Datenbankanwendungen und -routinen und erstellen Sie daraus einen Plan für das gesamte Upgrade Ihrer DB2-Umgebung.

## Planen von Upgrades für Clients

Die Planung des Upgrades von Clients setzt voraus, dass Sie sich über alle relevanten Upgradevoraussetzungen, Upgradevorbereitungstasks, Upgrade-Tasks und Upgradenachbereitungstasks informiert haben.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Upgradeplan für Ihre Clients zu erstellen:

1. Setzen Sie den Upgradeplan für Clients mit allen umgebungsrelevanten Details wie folgt auf:

*Tabelle 2. Detaillierter Upgradeplan für Clients*

Upgradeplan	Details
Voraussetzungen	<p>Stellen Sie Folgendes sicher:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Die Installationsvoraussetzungen für DB2-Datenbankprodukte (in <i>DB2-Server - Installation</i> beschrieben) müssen erfüllt sein.</li><li>• Potenzielle Unterstützungsprobleme, wie in Zentrale Upgradeaspekte für Clients angegeben (einschließlich Client- und Serverkonnektivität), sind gelöst.</li><li>• Die Voraussetzungen für die Upgrade-Tasks und die untergeordneten Tasks, insbesondere in Bezug auf die Rootberechtigung bzw. die lokale Administratorberechtigung und die erforderlichen DB2-Berechtigungen, sind erfüllt.</li></ul>
Upgradevorbereitungstasks	<p>Nehmen Sie folgende Tasks in den Plan auf:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Upgrade für DB2-Server durchführen</li><li>• Backup der Clientkonfigurationsdaten erstellen</li></ul> <p>Überprüfen Sie darüber hinaus die Liste der Upgradevorbereitungstasks auf optionale Tasks, die für Ihre Umgebung sinnvoll sind, z. B. das Durchführen von Upgrades für Clients in einer Testumgebung.</p>
Upgrade-Task	<p>Nehmen Sie folgende Schritte in den Plan auf:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Client der Version 9.7 installieren</li><li>• Upgrade für Clientinstanz durchführen</li></ul> <p>Überprüfen Sie die Angaben zu den Upgrade-Tasks in den folgenden Abschnitten, um die für das Upgrade Ihrer Umgebung zusätzlich erforderlichen Schritte zu ermitteln:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Durchführen von Upgrades auf Data Server Client (Windows)</li><li>• Durchführen von Upgrades auf Data Server Runtime Client (Windows)</li><li>• Durchführen von Upgrades für Clients (Linux und UNIX)</li></ul>
Upgradenachbereitungstask	<p>Nehmen Sie folgende Tasks in den Plan auf:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Erneutes Katalogisieren von Knoten und Datenbanken, die das Protokoll NetBIOS oder SNA verwenden</li><li>• Überprüfen von Änderungen im Verhalten des DB2-Servers</li><li>• Prüfen, ob das Client-Upgrade erfolgreich war</li></ul>

2. Kombinieren Sie den Upgradeplan mit den Upgradeplänen für andere Komponenten wie DB2-Server, Datenbankanwendungen und -routinen und erstellen Sie daraus einen Plan für das gesamte Upgrade Ihrer DB2-Umgebung.

## Planen von Upgrades für Datenbankanwendungen und -routinen

Die Upgradeplanung für Datenbankanwendungen und -routinen setzt voraus, dass Sie sich über alle relevanten Upgradevorbereitungstasks, Upgradevoraussetzungen, Upgrade-Tasks und Upgradenachbereitungstasks informiert haben.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Upgradeplan für die Datenbankanwendungen und -routinen zu erstellen:

1. Setzen Sie den Upgradeplan für Datenbankanwendungen mit allen umgebungsrelevanten Details wie folgt auf:

*Tabelle 3. Detaillierter Upgradeplan für Datenbankanwendungen*

Upgradeplan	Details
Voraussetzungen	<p>Stellen Sie Folgendes sicher:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Die Installationsvoraussetzungen für DB2-Datenbankprodukte (in <i>DB2-Server - Installation</i> beschrieben) müssen erfüllt sein.</li><li>• Die Voraussetzungen für die Entwicklungssoftware sind erfüllt. Siehe hierzu auch den Abschnitt zur Unterstützung für Elemente der Umgebung für Datenbankanwendungsentwicklung in <i>Getting Started with Database Application Development</i>.</li><li>• Potenzielle Unterstützungsprobleme beim Upgrade, wie in Zentrale Upgradeaspekte für Datenbankanwendungen angegeben, sind gelöst.</li><li>• Die Voraussetzungen für die Upgrade-Tasks und die untergeordneten Tasks, insbesondere in Bezug auf die erforderlichen DB2-Berechtigungen, werden erfüllt.</li></ul>
Upgradevorbereitungstasks	<p>Nehmen Sie folgende Tasks in den Plan auf:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Durchführen von Upgrades für Ihren Client oder Installieren des Anwendungstreibers der Version 9.7</li><li>• Testen der Datenbankanwendungen in einer DB2 Version 9.7-Testumgebung. Wenn die Anwendungen erfolgreich ausgeführt werden können, sind keine weiteren Upgradeschritte erforderlich.</li></ul> <p>Überprüfen Sie darüber hinaus die Liste der Upgradevorbereitungstasks auf optionale Tasks, die für Ihre Umgebung sinnvoll sind. Auch wenn Ihr aktuelles Betriebssystem und die aktuelle Entwicklungssoftware unterstützt werden, sollten Sie die folgenden Tasks in Betracht ziehen, um die Leistungswerte der Anwendungen zu verbessern:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Upgrade für das Betriebssystem auf die aktuellste unterstützte Version vornehmen</li><li>• Upgrade für die Entwicklungssoftware auf die aktuellste unterstützte Version vornehmen</li></ul>

Tabelle 3. Detaillierter Upgradeplan für Datenbankanwendungen (Forts.)

Upgradeplan	Details
Upgrade-Task	<p>Nehmen Sie folgende Schritte in den Plan auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ändern von Anwendungscode, um die Änderungen in DB2 Version 9.7 zu unterstützen und die Verwendung der Funktionalität zu beenden, die in DB2 Version 9.7 nicht mehr unterstützt wird</li> <li>• Anwendungen so ändern, dass sie die Änderungen an der Entwicklungsumgebung unterstützen</li> <li>• Alle Datenbankanwendungen nach den Änderungen erneut erstellen</li> <li>• Testen der Datenbankanwendungen mit DB2 Version 9.7</li> </ul> <p>Überprüfen Sie anhand der Informationen zu den folgenden Upgrade-Tasks, ob in der Entwicklungsumgebung für das Upgrade der Datenbankanwendungen zusätzliche Schritte erforderlich sind.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Durchführen von Upgrades für Anwendungen mit eingebettetem SQL“ auf Seite 214</li> <li>• „Durchführen von Upgrades für CLI-Anwendungen“ auf Seite 216</li> <li>• „Durchführen von Upgrades für Java-Anwendungen, die IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ verwenden“ auf Seite 217</li> <li>• „Durchführen von Upgrades für Java-Anwendungen, die den DB2 JDBC-Treiber des Typs 2 verwenden“ auf Seite 220</li> <li>• „Durchführen von Upgrades für ADO.NET-Anwendungen“ auf Seite 221</li> <li>• „Durchführen von Upgrades für Scripts“ auf Seite 222</li> <li>• „Durchführen von Upgrades für 32-Bit-Datenbankanwendungen für die Ausführung auf 64-Bit-Instanzen“ auf Seite 223</li> </ul>
Upgradenachbereitungstask	<p>Führen Sie die empfohlenen Upgradenachbereitungstasks für Datenbankanwendungen aus, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimieren der Leistungswerte der Datenbankanwendungen</li> <li>• Entfernen der Verwendung veralteter Funktionalität in DB2 Version 9.7</li> <li>• Einsetzen der neuen in DB2 Version 9.7 eingeführten Funktionalität für die Anwendungsentwicklung bei Bedarf</li> </ul>

2. Setzen Sie den Upgradeplan für Routinen mit allen umgebungsrelevanten Details wie folgt auf:

Tabelle 4. Detaillierter Upgradeplan für Routinen

Upgradeplan	Details
Voraussetzungen	<p>Stellen Sie Folgendes sicher:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Voraussetzungen für die Entwicklungssoftware sind erfüllt. Siehe hierzu auch den Abschnitt zur Unterstützung für Elemente der Umgebung für Datenbankanwendungsentwicklung in <i>Getting Started with Database Application Development</i>.</li> <li>• Potenzielle Unterstützungsprobleme beim Upgrade, wie in Zentrale Upgradeaspekte für Routinen angegeben, sind gelöst.</li> <li>• Die Voraussetzungen für die Upgrade-Tasks und die untergeordneten Tasks, insbesondere in Bezug auf die erforderlichen DB2-Berechtigungen, werden erfüllt.</li> </ul>

Tabelle 4. Detaillierter Upgradeplan für Routinen (Forts.)

Upgradeplan	Details
Upgradevorbereitungstasks	<p>Nehmen Sie die folgende Task in den Plan auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Testen Sie Ihre Routinen in einer DB2 Version 9.7-Testumgebung. Wenn die Routinen erfolgreich ausgeführt werden können, sind keine weiteren Upgradeschritte erforderlich.</li> </ul> <p>Überprüfen Sie darüber hinaus die Liste der Upgradevorbereitungstasks auf optionale Tasks, die für Ihre Umgebung sinnvoll sind. Selbst wenn Ihre Entwicklungssoftware unterstützt wird, sollten Sie trotzdem überlegen, ob das Upgrade der Entwicklungssoftware auf den neuesten unterstützten Versionsstand sinnvoll ist.</p>
Upgrade-Task	<p>Nehmen Sie folgende Schritte in den Plan auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ändern von Routinen, um die Änderungen in DB2 Version 9.7 zu unterstützen und Entfernen der Funktionalität, die in DB2 Version 9.7 nicht mehr unterstützt wird</li> <li>• Ändern von Routinen, so dass sie die Änderungen an der Entwicklungsumgebung unterstützen</li> <li>• Erneutes Erstellen aller externen Routinen nach den Änderungen</li> <li>• Erneutes Testen von Routinen mit DB2 Version 9.7</li> </ul> <p>Überprüfen Sie anhand der Informationen zu den folgenden Upgrade-Tasks, ob in der Entwicklungsumgebung für das Upgrade der Routinen zusätzliche Schritte erforderlich sind.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Durchführen von Upgrades für C-, C++- und COBOL-Routinen“ auf Seite 226</li> <li>• „Durchführen von Upgrades für Java-Routinen“ auf Seite 228</li> <li>• „Durchführen von Upgrades für .NET CLR-Routinen“ auf Seite 230</li> <li>• „Durchführen von Upgrades für SQL-Prozeduren“ auf Seite 231</li> <li>• „Durchführen von Upgrades für externe 32-Bit-Routinen für die Ausführung auf 64-Bit-Instanzen“ auf Seite 233</li> </ul>
Upgradenachbereitungstask	<p>Führen Sie die empfohlenen Upgradenachbereitungstasks für Routinen aus, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einstellen der Verwendung veralteter Funktionalität in DB2 Version 9.7</li> <li>• Einsetzen der neuen in DB2 Version 9.7 eingeführten Funktionalität für Routinen bei Bedarf</li> </ul>

3. Kombinieren Sie den Upgradeplan mit den Upgradeplänen für andere Komponenten wie Clients und DB2-Server und erstellen Sie einen Plan für das gesamte Upgrade Ihrer DB2-Umgebung.

---

## Teil 2. Durchführen von Upgrades für DB2-Server

In diesem Teil des Handbuchs sind die folgenden Kapitel enthalten:

- Kapitel 3, „Upgrade für DB2-Server“, auf Seite 15
- Kapitel 4, „Zentrale Upgradeaspekte für DB2-Server“, auf Seite 17
- Kapitel 5, „Upgradevorbereitungstasks für DB2-Server“, auf Seite 47
- Kapitel 6, „Durchführen von Upgrades für einen DB2-Server (Windows)“, auf Seite 65
- Kapitel 7, „Durchführen von Upgrades für einen DB2-Server (Linux und UNIX)“, auf Seite 75
- Kapitel 8, „Durchführen von Upgrades für DB2-Server mit bestimmten Merkmalen“, auf Seite 85
- Kapitel 9, „Upgradenachbereitungstasks für DB2-Server“, auf Seite 107
- Kapitel 11, „Migrieren von DB2-Funktionalität auf DB2-Produktfeatures“, auf Seite 127
- Kapitel 10, „Einbeziehen der neuen Funktionalität von Version 9.7 in Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde“, auf Seite 121
- Kapitel 12, „Umkehren von Upgrades für DB2-Server“, auf Seite 135





---

## Kapitel 3. Upgrade für DB2-Server

Zum Durchführen eines Upgrades auf DB2 Version 9.7 müssen Sie für Ihre vorhandenen DB2-Server ein Upgrade durchführen.

Zum Durchführen eines Upgrades für Ihren DB2-Server müssen Sie eine Kopie von DB2 Version 9.7 installieren und anschließend für alle Instanzen und Datenbanken ein Upgrade durchführen, damit sie unter dieser Kopie von DB2 Version 9.7 ausgeführt werden können.

Für vorhandene Instanzen und Datenbanken von DB2 Version 9.5, DB2 Version 9.1 oder DB2 UDB Version 8 kann direkt ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchgeführt werden. Detaillierte Informationen, Einschränkungen zum Upgradeprozess und Informationen zu eventuell auftretenden Problemen, die Sie beachten müssen, finden Sie in *Zentrale Upgradeaspekte*. Details zum Upgrade auf DB2 Version 9.7 enthalten die Tasks zum Durchführen von Upgrade für einen DB2-Server. In den Themen zum Durchführen von Upgrades für DB2-Server bezieht sich der Ausdruck *DB2-Kopie einer Version vor 9.7* auf eine Kopie von DB2 Version 9.5, DB2 Version 9.1 oder DB2 UDB Version 8.

Unter Windows-Betriebssystemen haben Sie die Möglichkeit, für eine vorhandene DB2-Kopie einer Version vor 9.7 ein automatisches Upgrade durchzuführen. Wenn Sie für die vorhandene Kopie von DB2 während der Installation ein Upgrade durchführen möchten, müssen Sie nach der Installation nur für Ihre Datenbanken ein Upgrade durchführen.

Wenn Ihre DB2-Server unter einem Release einer früheren Version als DB2 UDB Version 8 ausgeführt werden, müssen Sie zuerst ein Upgrade auf DB2 UDB Version 8 und anschließend auf DB2 Version 9.7 durchführen. Es wird empfohlen, auf das neueste Fixpack von DB2 UDB Version 8.2 zu migrieren. Einzelheiten zur Migration auf DB2 UDB Version 8.2 finden Sie in der DB2 UDB Version 8-Migrationsübersicht.

Das Upgrade auf DB2 Version 9.7 wird für folgende DB2-Produkte unterstützt:

*Tabelle 5. Für Upgrades unterstützte DB2-Datenbankprodukte*

DB2-Version	DB2-Produktname
Version 9.5	<ul style="list-style-type: none"><li>• DB2 Enterprise Server Edition</li><li>• DB2 Workgroup Server Edition</li><li>• DB2 Personal Edition</li><li>• DB2 Express Edition</li><li>• DB2 Express-C</li><li>• DB2 Connect Enterprise Edition</li><li>• DB2 Connect Personal Edition</li><li>• DB2 Connect Unlimited Edition</li><li>• DB2 Connect Application Server Edition</li><li>• DB2 Query Patroller</li><li>• IBM® Data Server Client</li><li>• IBM Data Server Runtime Client</li></ul>

Tabelle 5. Für Upgrades unterstützte DB2-Datenbankprodukte (Forts.)

DB2-Version	DB2-Produktname
Version 9.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DB2 Enterprise Server Edition</li> <li>• DB2 Workgroup Server Edition</li> <li>• DB2 Personal Edition</li> <li>• DB2 Express Edition</li> <li>• DB2 Connect Enterprise Edition</li> <li>• DB2 Connect Personal Edition</li> <li>• DB2 Connect Unlimited Edition</li> <li>• DB2 Connect Application Server Edition</li> <li>• DB2 Client</li> <li>• DB2 Runtime Client</li> <li>• DB2 Query Patroller</li> </ul>
Version 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DB2 UDB Enterprise Server Edition</li> <li>• DB2 UDB Workgroup Server Unlimited Edition</li> <li>• DB2 UDB Workgroup Server Edition</li> <li>• DB2 UDB Personal Edition</li> <li>• DB2 Express Edition</li> <li>• DB2 Universal Developer's Edition</li> <li>• DB2 Personal Developer's Edition</li> <li>• DB2 UDB Express Edition</li> <li>• DB2 Connect Unlimited Edition</li> <li>• DB2 Connect Enterprise Edition</li> <li>• DB2 Connect Application Server Edition</li> <li>• DB2 Connect Personal Edition</li> <li>• DB2 Query Patroller</li> <li>• DB2 Administration Client</li> <li>• DB2 Application Development Client</li> <li>• DB2 Runtime Client</li> </ul>

Informationen zu nicht unterstützten DB2-Produkten finden Sie im Abschnitt Veraltete oder nicht weiter unterstützte Funktionalität mit Auswirkungen auf die DB2-Datenbankprodukte.

---

## Kapitel 4. Zentrale Upgradeaspekte für DB2-Server

Für das Durchführen eines Upgrades von DB2-Servern auf DB2 Version 9.7 müssen Sie mit den Upgradekonzepten, Upgadeeinschränkungen und Upgradeempfehlungen sowie mit Ihrem DB2-Server vertraut sein. Wenn Sie einen umfassenden Einblick in das Upgrade Ihres DB2-Servers gewonnen haben, können Sie Ihren eigenen Upgradeplan erstellen.

Beim Upgrade von DB2-Servern auf DB2 Version 9.7 spielen die folgenden Faktoren für ein umfassendes Verständnis eine große Rolle:

- „DB2-Befehlsaktionen für das Upgrade von Instanzen und Datenbanken“
- „Upgradeeinschränkungen für DB2-Server“ auf Seite 19
- „Bewährte Verfahren für das Durchführen von Upgrades für DB2-Server“ auf Seite 23
- „Für Upgrades von DB2-Servern erforderlicher Plattenspeicherplatz“ auf Seite 27
- „Änderungen bei der Unterstützung für 32-Bit- und 64-Bit-DB2-Server“ auf Seite 29
- „Änderungen am Verhalten des DB2-Servers“ auf Seite 30
- „Veraltete oder nicht weiter unterstützte Funktionalität mit Auswirkungen auf die DB2-Server-Upgrades“ auf Seite 43
- „Migrieren anderer Datenbankverwaltungssysteme (nicht DB2)“ auf Seite 45

---

### DB2-Befehlsaktionen für das Upgrade von Instanzen und Datenbanken

Ein Überblick über die Aktionen, die beim Aufrufen der Befehle zum Durchführen von Upgrades für Instanzen und Datenbanken ausgeführt werden, ermöglicht Ihnen ein besseres Verständnis des Upgradeprozesses für DB2-Server.

#### Instanzupgrade

Wenn Sie das Upgrade der Instanz explizit mit dem Befehl `db2imigr` oder implizit bei der Installation von DB2 Version 9.7 unter Windows aufrufen und die Option **Mit vorhandener Installation arbeiten** und anschließend die Kopie einer Version vor 9.7 bei der Upgradeaktion auswählen, bewirkt dieser Befehl Folgendes:

- Upgrade für eine vorhandene Instanz auf eine neue Instanz unter einer Kopie von DB2 Version 9.7.
- Upgrade der Profilregistrierdatenbankvariablen der Instanz. Für die vom Benutzer definierten globalen Profilregistrierdatenbankvariablen wird kein Upgrade durchgeführt.
- Upgrade für die Konfigurationsdatei des Datenbankmanagers (`dbm cfg`).
- Entsprechendes Setzen des Parameters `jdk_path dbm cfg`.
- Upgrade für die Konfigurationsdatei der Prüffunktion `db2audit.cfg`, wenn die Prüffunktion aktiviert ist.
- Verwenden der SSL-Konfigurationsdatei `SSLconfig.ini` zum Setzen der neuen Konfigurationsparameter des Datenbankmanagers auf den entsprechenden SSL-Parameterwert in dieser Datei und Upgrade für die Instanzprofil-Registrierdatenbankeinstellung `DB2COMM=SSL`.
- In einer MSCS-Umgebung (Microsoft® Cluster Server) Definition eines neuen Ressourcentyps, Aktualisierung aller DB2-MSCS-Ressourcen zur

Verwendung des neuen Ressourcentyps, Entfernen des alten Ressourcentyps und Versetzen aller Ressourcen in den Onlinestatus.

Für ein erfolgreiches Instanzupgrade ist es von großer Bedeutung, dass alle Dateien für alle Instanzen vorhanden sind und dass Schreibzugriff erteilt wurde. Sie müssen jedoch die Upgradeeinschränkungen für bestimmte Szenarios lesen, die nicht unterstützt werden.

### Datenbankverzeichnisupgrade

Für das Datenbankverzeichnis wird beim ersten Zugriff implizit ein Upgrade durchgeführt, falls dies erforderlich sein sollte. Der Zugriff auf das Datenbankverzeichnis erfolgt, wenn Sie Befehle wie LIST DATABASE DIRECTORY oder UPGRADE DATABASE absetzen.

### Datenbankupgrade

Wenn das Datenbankupgrade explizit mithilfe des Befehls UPGRADE DATABASE oder implizit mithilfe des Befehls RESTORE DATABASE von einem Datenbankbackup einer Version vor 9.7 aufgerufen wird, werden die folgenden Datenbankentitäten im Verlauf des Datenbankupgrades möglicherweise konvertiert:

- Datenbankkonfigurationsdatei
- Protokolldateikopfdaten
- Tabellenstammseite für alle Tabellen
- Indexstammseite für alle Tabellen
- Katalogtabellen
- Pufferpooldateien
- Protokolldatei

Bei wiederherstellbaren Datenbanken werden mit dem Befehl UPGRADE DATABASE alle Protokolldateien im Pfad für aktive Protokolldateien mit der Erweiterung .MIG umbenannt. Nach dem erfolgreichen Upgrade der Datenbanken können Sie alle S\*.MIG-Dateien löschen. Details hierzu finden Sie unter Kapitel 9, „Upgradenachbereitungstasks für DB2-Server“, auf Seite 107.

Mit dem Befehl UPGRADE DATABASE werden für die Dateien SQLSPCS.1, SQLSPCS.2, SQLSGF.1 und SQLSGF.2 zur Unterstützung der neuen Funktionalität in Tabellenbereichen für dynamischen Speicher Upgrades durchgeführt; so werden beispielsweise Speicherpfade aus einer Datenbank entfernt und Tabellenbereiche für dynamischen Speicher nach dem Hinzufügen oder Löschen von Speicherpfaden zu bzw. aus einer Datenbank neu verteilt.

Mit dem Befehl UPGRADE DATABASE werden während des Datenbankupgrades automatisch statistische Daten für alle Systemkatalogtabellen gesammelt. In der folgenden Tabelle sehen Sie den Befehl RUNSTATS, der für die automatische Erfassung statistischer Daten aufgerufen wird:

*Tabelle 6. Befehl RUNSTATS für automatische Erfassung statistischer Daten*

auto_runstats	Benutzerprofil	Befehl RUNSTATS
Aktiviert	Vorhanden	Befehl RUNSTATS mit dem Parameter SET PROFILE verwendet Informationen in der Spalte STATISTICS_PROFILE in SYSCAT.TABLES <sup>1</sup>
Aktiviert	Nicht vorhanden	Befehl RUNSTATS mit Standardparametern

Tabelle 6. Befehl RUNSTATS für automatische Erfassung statistischer Daten (Forts.)

auto_runstats	Benutzerprofil	Befehl RUNSTATS
Inaktiviert	n/v	Befehl RUNSTATS aus dem Paketdeskriptor für den aktuellen Aufruf an den Befehl RUNSTATS <sup>2</sup>

**Anmerkung:**

1. Wenn Sie ein Upgrade für Datenbanken von DB2 UDB Version 8 Fixpack 8 oder niedriger (Version 8.2 Fixpack 1 oder niedriger) durchführen, kommt es zu keiner automatischen Erfassung statistischer Daten. Nach dem Datenbankupgrade müssen Sie statistische Daten manuell erfassen.
2. Wenn für die Tabelle bereits statistische Daten erfasst wurden, wird der Befehl RUNSTATS, wie in der Tabelle angezeigt, abgesetzt. Wenn für die Tabelle keine statistischen Daten erfasst wurden, wird der Befehl RUNSTATS nicht abgesetzt.

Bei der automatischen Erfassung von statistischen Daten für sämtliche Systemkatalogtabellen werden alle Ausnahmerichtlinien ignoriert, die im Diagnosemonitor definiert wurden. Wenn Sie außerdem die statistischen Daten für die Systemkatalogtabellen über Aktualisierungen der SYSSTATS-Sichten manuell geändert haben, setzen Sie diese Aktualisierungen für die SYSSTATS-Sichten erneut manuell ab.

---

## Upgradeeinschränkungen für DB2-Server

Verschaffen Sie sich vor dem Start des Upgrades für den DB2-Server einen Überblick über die Upgradeunterstützung und die zu beachtenden Einschränkungen.

**Was wird unterstützt?**

- Es wird ein Upgrade von DB2 Version 9.5, DB2 Version 9.1 und DB2 UDB Version 8 auf DB2 Version 9.7 unterstützt. Bei DB2 UDB Version 7 und früheren Versionen muss zunächst ein Upgrade auf DB2 UDB Version 8.2 durchgeführt werden, bevor ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 möglich ist.
- Es wird ein Upgrade von einer DB2 Version 9.5-Installation ohne Rootberechtigung auf eine DB2 Version 9.7-Installation ohne Rootberechtigung unterstützt. Ein Upgrade für eine Installation mit Rootberechtigung einer Version vor 9.7 auf eine DB2 Version 9.7-Installation ohne Rootberechtigung wird nicht unterstützt.
- Unter Windows-Betriebssystemen gibt die Upgradeaktion vorhandene DB2-Kopien an, für die während der Installation von DB2 Version 9.7 ein Upgrade durchgeführt werden kann. Mit dieser Aktion wird DB2 Version 9.7 automatisch erstellt, und für alle Instanzen sowie für den DB2-Verwaltungsserver (DAS), die auf der DB2-Kopie ausgeführt werden, wird ein Upgrade durchgeführt. Mit dieser Aktion werden außerdem die DB2-Kopie und alle Add-on-Produkte, die auf dieser Kopie installiert sind, deinstalliert. Wenn Sie die Upgradeaktion nicht auswählen, müssen Sie für die Instanzen und den DAS nach der Installation ein manuelles Upgrade durchführen.
- Unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen ist die Upgradeaktion nicht verfügbar, und Sie können nur eine neue Kopie von DB2 Version 9.7 installieren. Nach der Installation müssen Sie für Ihre Instanzen ein manuelles Upgrade durchführen. Für den vorhandenen DAS können Sie ein manuelles Upgrade durchführen.

- Die Bitgröße der Instanz hängt von dem Betriebssystem ab, unter dem DB2 Version 9.7 installiert wird, und bei der Unterstützung für 32-Bit-Kernel und 64-Bit-Kernel sind Änderungen zu beachten.
- Das Durchführen von Upgrades von einem System mit mehreren DB2-Kopien von DB2 Version 9.5, DB2 Version 9.1, DB2 UDB Version 8 bzw. allen Versionen wird unterstützt. Unter Windows-Betriebssystemen gelten die Einschränkungen hinsichtlich der Koexistenz früherer Versionen der DB2-Datenbankprodukte. Weitere Informationen hierzu finden Sie in „Aktualisieren von DB2-Kopien (Windows)“ in *Datenbankverwaltung - Konzepte und Konfiguration - Referenzinformationen*.
- Das Durchführen von Upgrades für Umgebungen mit partitionierten Datenbanken mit mehreren Datenbankpartitionen wird unterstützt.
- Der Restore von vollständigen Offlinedatenbankbackups von DB2-Kopien von Versionen vor 9.7 wird unterstützt. Eine aktualisierende Recovery von Protokollen von einer vorherigen Stufe ist jedoch nicht möglich. Informieren Sie sich im Abschnitt „Backup- und Restoreoperationen zwischen unterschiedlichen Betriebssystemen und Hardwareplattformen“ in *Datenrecovery und hohe Verfügbarkeit - Handbuch und Referenz* über die Details zur Upgradeunterstützung in Bezug auf die Verwendung des Befehls RESTORE DATABASE.
- Wenn das Feature von DB2 Workload Management installiert ist und Sie ein Upgrade von DB2 Version 9.1 oder DB2 UDB Version 8 durchführen, verfügt eine Datenbank, für die ein Upgrade durchgeführt wurde, über drei vordefinierte Standardserviceklassen: die Standardbenutzerklasse, die Standardverwaltungs-klasse und die Standard-systemklasse. Nach dem Datenbankupgrade gehören alle Verbindungen zum Standardverarbeitungsprozess. Verbindungen, die zum Standardverarbeitungsprozess gehören, werden der Standardbenutzerklasse zugeordnet. Die Standardbenutzerklasse verfügt nur über eine einzige Serviceunterklasse, die Standardunterklasse. Alle Aktivitäten für die Verbindungen aus der Standardbenutzerklasse werden in der Standardunterklasse ausgeführt.
- In Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde, für die der Datenbankkonfigurationsparameter **RESTRICT\_ACCESS** auf YES gesetzt ist, müssen Sie den Nicht-DBADM-Benutzern das Zugriffsrecht USAGE für SYSDEFAULTUSERWORKLOAD erteilen. Andernfalls können diese Benutzer keine Arbeit an die Datenbank übergeben.
- Für Indexerweiterungen wird im Rahmen des Datenbankupgrades ein Upgrade durchgeführt. Sie müssen Ihre Indizes nach dem Upgrade von einer 32-Bit-Instanz von DB2 UDB Version 8 auf eine 64-Bit-Instanz von DB2 Version 9.7 jedoch möglicherweise neu erstellen. Details hierzu finden Sie unter Upgradenachbereitungstasks.

#### Was wird nicht unterstützt?

In den folgenden Situationen schlägt die Installation von DB2 Version 9.7 fehl:

- Das Betriebssystem wird nicht unterstützt. Sie müssen zuerst ein Upgrade auf eine unterstützte Version des Betriebssystems durchführen, bevor Sie ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchführen können, oder Sie müssen ein Upgrade auf einen neuen DB2-Server durchführen, der die Betriebssystemvoraussetzungen erfüllt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in „Installationsvoraussetzungen für DB2-Datenbankprodukte“ in *DB2-Server - Installation*.

- Ein 32-Bit-Kernel ist unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen aktiv (mit Ausnahme von Linux x86). Bei der Installation von DB2 Version 9.7 muss ein 64-Bit-Kernel installiert sein.
- Eine Kopie von DB2 UDB Version 7 oder einer früheren Version ist unter Windows-Betriebssystemen installiert.

In den folgenden Situationen schlägt der Befehl `db2iupgrade` fehl:

- Sie verfügen nicht über die Berechtigung zum Durchführen eines Upgrades für die Instanz.
- Die Instanz, für die Sie versuchen, ein Upgrade durchzuführen, ist aktiv. Führen Sie den Befehl `db2stop` aus, um die Instanz zu stoppen.
- Die Instanz hat bereits den Versionsstand DB2 Version 9.7 oder höher. Führen Sie den Befehl `db2iupdt` aus, um eine Aktualisierung auf verschiedene Fixpackstufen oder Kopien von DB2 Version 9.7 durchzuführen.
- Sie versuchen, ein Upgrade von DB2 Version 9.7 wieder auf DB2 Version 9.5, DB2 Version 9.1 oder DB2 UDB Version 8 durchzuführen. Ein Kapitel 12, „Umkehren von Upgrades für DB2-Server“, auf Seite 135 ist möglich, jedoch müssen Sie die Voraussetzungen beachten und die Schritte in dieser Prozedur ausführen.
- Der Instanztyp, für den Sie versuchen, ein Upgrade auf die Kopie von DB2 Version 9.7 durchzuführen, wird nicht unterstützt. In der folgenden Tabelle wird die Upgradeunterstützung für jeden Instanztyp durch das DB2-Datenbankprodukt beschrieben:

Tabelle 7. Unterstützung des Instanzupgrades für DB2 Version 9.7-Datenbankprodukte

Instanztyp	Knotentyp	Upgradeunterstützung
<b>Client</b> – Standardtyp für DB2-Clients <sup>1</sup>	Client	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Upgrade auf eine Instanz vom Typ 'client', <i>standalone</i>, <i>wse</i> oder <i>ese</i> wird unterstützt.</li> </ul>
<b>standalone</b> – Standardtyp für DB2 Personal Edition (PE)	Datenbankserver mit lokalen Clients	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Upgrade auf eine Instanz vom Typ <i>standalone</i>, <i>wse</i> oder <i>ese</i> wird unterstützt.</li> <li>• Das Upgrade auf eine Instanz vom Typ <i>client</i> wird nicht unterstützt.</li> </ul>
<b>wse</b> – Standardtyp für DB2 Workgroup Server Edition (WSE)	Datenbankserver mit lokalen und fernen Clients	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Upgrade auf eine Instanz vom Typ <i>wse</i> oder <i>ese</i> wird unterstützt.</li> <li>• Das Upgrade auf eine Instanz vom Typ <i>standalone</i> erstellt eine Instanz vom Typ <i>standalone</i><sup>2</sup> (nur Linux und UNIX)</li> <li>• Das Upgrade auf eine Instanz vom Typ <i>client</i> wird nicht unterstützt.</li> </ul>
<b>ese</b> – Standardtyp für DB2 Enterprise Server Edition (ESE)	Partitionierter Datenbankserver mit lokalen und fernen Clients oder Enterprise Server Edition mit lokalen oder fernen Clients	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Upgrade auf eine Instanz vom Typ <i>ese</i> wird unterstützt.</li> <li>• Das Upgrade auf eine Instanz vom Typ <i>standalone</i> oder <i>wse</i> von Umgebungen mit einer einzelnen Datenbankpartition erstellt eine Instanz vom Typ <i>standalone</i> oder <i>wse</i><sup>2</sup> (nur Linux und UNIX).</li> <li>• Das Upgrade auf eine Instanz vom Typ <i>client</i> wird nicht unterstützt.</li> </ul>



**Anmerkung:**

1. Die höchste Stufe für jedes DB2-Datenbankprodukt ist der in Tabelle 7 auf Seite 21 in aufsteigender Reihenfolge der Stufen angegebene Instanztyp. Jeder Instanztyp bietet Unterstützung für die Instanztypen der niedrigeren Stufen. Beispiel: Der Instanztyp *ese* unterstützt die Instanztypen *wse*, *standalone* und *client*. Sie können den Befehl `db2icrt` mit dem Parameter `-s` verwenden, um Instanzen einer niedrigeren Stufe zu erstellen. Wenn Sie den Parameter `-s` nicht angeben, wird die Instanz mit der höchsten Instanztypstufe erstellt, die von dem installierten DB2-Datenbankprodukt unterstützt wird.
  2. Die Datenbankmanagerkonfigurationsparameter verfügen über Standardwerte für die erstellte Instanz. Die vorherigen Konfigurationseinstellungen des Datenbankmanagers werden nicht übernommen. Wenn die Konfigurationsparameter in der neuen Instanz zur Verfügung stehen, können Sie die vorherigen Einstellungen nach dem Upgrade wiederherstellen. Vermeiden Sie nach Möglichkeit das Upgrade des Instanztyps einer höheren Stufe auf einen Instanztyp einer niedrigeren Stufe.
- Der Befehl `db2ckupgrade` schlägt fehl und bewirkt das Fehlschlagen des Befehls `db2iupgrade`. Der Befehl `db2iupgrade` ruft den Befehl `db2ckupgrade` auf, um zu prüfen, ob katalogisierte lokale Datenbanken für das Upgrade auf DB2 Version 9.7 bereit sind.
  - DB2 Data Links Manager Version 8 ist auf dem DB2-Server installiert. DB2 Data Links Manager wird in DB2 Version 9.7 nicht unterstützt. Sie können ein Upgrade auf eine Standardinstanz von DB2 Version 9.7 ohne DB2 Data Links Manager-Funktionalität durchführen.
  - DB2 Data Warehouse Manager Version 8 und alle Erweiterungen sind auf dem DB2-Server installiert. DB2 Data Warehouse Manager wird in DB2 Version 9.7 nicht unterstützt. Wenn Sie den Befehl `db2iupgrade` eingeben, wird jedoch eine Fehlermeldung angezeigt, die Anweisungen zum Upgrade auf eine Standardinstanz von DB2 Version 9.7 ohne DB2 Data Warehouse Manager-Funktionalität enthält.

In den folgenden Situationen schlägt der Befehl `UPGRADE DATABASE` fehl:

- Sie verfügen nicht über die Berechtigung zum Durchführen eines Upgrades für die Datenbank.
- Es ist keine katalogisierte Datenbank vorhanden.
- Beim Datenbankupgrade treten Probleme auf, die in den Ursachencodes der Fehlermeldung „SQL1704N“ in *Fehlermeldungen, Band 2* beschrieben werden.
- Benutzerdefinierte einzigartige Datentypen (UDTs) mit den Namen `ARRAY`, `BINARY`, `CURSOR`, `DECFLOAT`, `ROW`, `VARBINARY` oder `XML` werden gefunden. Vor dem Datenbankupgrade müssen Sie diese UDTs löschen und mit anderen Namen erneut erstellen.
- Datenbankobjekte wurden mithilfe von eingeschränkten Schemanamen erstellt, die in der Fehlermeldung „SQL0553N“ in der Veröffentlichung *Fehlermeldungen, Band 2* beschrieben werden. `SYSPUBLIC` ist nun in der Liste der eingeschränkten Schemanamen aufgenommen.
- Benutzerobjekte verwenden den systemdefinierten Datentyp `DATALINK`. Vor dem Datenbankupgrade müssen Sie diese Objekte löschen oder ändern. Falls Sie DB2 Net Search Extender (NSE) auf Ihrem DB2-Server installiert haben, müssen Sie auch die UDFs löschen, die von NSE für die Data Links-Unterstützung erstellt wurden. Details hierzu finden Sie unter „Durchführen von Upgrades für DB2 Data Links Manager-Umgebungen“ auf Seite 100.



- Eine Datenbank wurde als HADR-Bereitschaftsdatenbank (High Availability Disaster Recovery) aktiviert.

---

## Bewährte Verfahren für das Durchführen von Upgrades für DB2-Server

Bei der Upgradeplanung für Ihren DB2-Server sollten Sie die folgenden bewährten Verfahren in Betracht ziehen.

### Überprüfen von Änderungen an der vorhandenen Funktionalität eines DB2-Datenbankprodukts

Änderungen an der vorhandenen Funktionalität, die in DB2 Version 9.7 eingeführt werden, können sich unter Umständen auf Ihre Anwendungen, Scripts, Wartungsvorgänge und alle anderen Aspekte auswirken, die mit dem Upgradeprozess für Ihren DB2-Server verknüpft sind. Änderungen an der vorhandenen Funktionalität, die in Releases von Versionen vor 9.7 eingeführt wurde, können ebenfalls Auswirkungen haben. Überprüfen Sie die folgenden Änderungen und überlegen Sie, wie Sie mit diesen Änderungen umgehen, bevor Sie mit dem Upgrade beginnen:

- Für Upgrades von DB2 Version 9.1 oder DB2 UDB Version 8: Geänderte Funktionalität in DB2 Version 9.5
- Für Upgrades von DB2 UDB Version 8: Änderungen der vorhandenen, in DB2 Version 9.1 eingeführten Funktionalität

Wenn Sie das Upgrade in einer Testumgebung durchführen und dabei Probleme auftreten, können Sie die Bedeutung für Ihre Umgebung bewerten und nach einer Problemlösung suchen.

### Durchführen von Hardware- und Betriebssystemupgrades vor dem Upgrade von DB2-Datenbankprodukten

Die Unterstützung für UNIX-, Linux- und Windows-Betriebssysteme wurde in DB2 Version 9.7 geändert. Überprüfen Sie im Abschnitt „Installationsvoraussetzungen für DB2-Datenbankprodukte“ in *DB2-Server - Installation*, ob die Version Ihres Betriebssystems unterstützt wird und ob Sie für das Betriebssystem ein Upgrade durchführen müssen, bevor Sie DB2 Version 9.7 installieren können. Beachten Sie, dass neuere Versionen von Betriebssystemen auch neue Hardwarevoraussetzungen mit sich bringen können.

Auch wenn ein Upgrade nicht erforderlich ist und Sie sich trotzdem dafür entscheiden, vereinfacht die Durchführung von Hardware- und Betriebssystemupgrades getrennt vom Upgrade des DB2-Datenbankprodukts die Fehlerbestimmung, falls Sie beim Upgrade auf Schwierigkeiten stoßen sollten. Wenn Sie ein Upgrade Ihrer Software bzw. Hardware vor dem Upgrade des DB2-Datenbankprodukts durchführen, stellen Sie sicher, dass das System ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie mit dem Upgradeprozess beginnen.

Wenn Sie eine Kopie von DB2 Version 9.1 unter Windows XP oder Windows 2003 verwenden, installieren Sie zunächst ein Fixpack, das Windows Vista unterstützt, bevor Sie ein Upgrade für das Betriebssystem auf Windows Vista durchführen, um sicherzustellen, dass Ihre DB2-Kopie auch nach dem Upgrade des Betriebssystems erwartungsgemäß funktioniert. Die Unterstützung für Windows Vista beginnt ab DB2 Version 9.1 Fixpack 2. Wenn Sie eine Kopie von DB2 UDB Version 8 unter Windows XP oder Windows 2003 verwenden, führen Sie zunächst ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 und anschließend ein Upgrade des Betriebssystems auf Windows Vista durch.

Wenn Sie über eine 32-Bit-Kopie von DB2 UDB Version 8.1 unter Linux mit POWER verfügen, müssen Sie Ihre aktuelle DB2-Kopie auf DB2 UDB Version 8.1 Fixpack 7 oder höher aktualisieren und anschließend ein Upgrade Ihres Betriebssystems auf SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10 durchführen, bevor Sie DB2 Version 9.7 installieren.

Wenn Sie eine Kopie von DB2 Version 9.5 oder DB2 Version 9.1 unter SLES 10 verwenden, wenden Sie zunächst Fixpack 4 der Version 9.5 oder höher bzw. Fixpack 7 der Version 9.1 oder höher an, bevor Sie anschließend ein Upgrade des Betriebssystems auf SLES 11 durchführen. Wenn Sie eine Kopie von DB2 UDB Version 8 unter SLES 10 verwenden, führen Sie zunächst ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 und anschließend ein Upgrade für das Betriebssystem auf SLES 11 durch.

Wenn Sie ein Upgrade einer Kopie vor Version 9.7 auf prozessorbasierte POWER3-Systeme durchführen, führen Sie zunächst ein Upgrade auf prozessorbasierte POWER4-Systeme durch, bevor Sie ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchführen. Prozessorbasierte POWER3-Systeme werden in DB2 Version 9.7 nicht unterstützt.

### **Vergleichstests zur DB2-Serverleistung**

Führen Sie vor dem Upgrade des DB2-Servers einige Leistungstests durch. Das Vergleichstesttool `db2batch` kann Ihnen beim Erfassen von abgelaufenen Zeiten und CPU-Zeiten für die Abfragen weiterhelfen. Mithilfe dieses Tools können Sie Leistungstests entwickeln. Notieren Sie die genauen Umgebungsbedingungen, unter denen die Abfragen ausgeführt werden. Protokollieren Sie außerdem für jede Testabfrage die Ausgabe des Befehls `db2expln`. Vergleichen Sie die Ergebnisse vor und nach dem Upgrade. Dieses Verfahren kann Ihnen dabei helfen, Leistungsbeeinträchtigungen, sofern sie auftreten sollten, zu ermitteln und zu beheben.

### **Ausarbeiten eines Plans zum Umkehren eines Upgrades**

Es gibt kein Dienstprogramm zum Umkehren eines Upgrades bzw. Zurücksetzen von DB2 Version 9.7 auf ein Release einer Version vor 9.7. In Kapitel 12, „Umkehren von Upgrades für DB2-Server“, auf Seite 135 finden Sie Informationen zu allen erforderlichen Schritten zum Umkehren eines Datenbankupgrades.

### **Ausführen von Upgradevorbereitungstasks**

Für ein erfolgreiches Upgrade sollten Sie eine Reihe von Upgradevorbereitungstasks ausführen, zum Beispiel das Sichern der DB2-Konfigurationsparameterinstellungen, das Vergrößern der Tabellenbereiche und Protokolldateien und das Prüfen der Upgradebereitschaft der Datenbanken.

Um Leistungseinbußen nach Upgrades zu vermeiden, führen Sie Upgradevorbereitungstasks wie beispielsweise das Konvertieren von Indizes des Typs 1 in Indizes des Typs 2 durch. Wenn Sie sich dazu entscheiden, Ihre Indizes des Typs 1 vor dem Datenbankupgrade nicht zu konvertieren, werden die Indizes des Typs 1 während des Datenbankupgrades als ungültig markiert und bei Ihrem ersten Tabellenzugriff neu erstellt. Sie können auf die Tabelle erst zugreifen, wenn die Indexneuerstellung abgeschlossen ist.

### **Upgrade von 32-Bit Linux-Betriebssystemen auf 64-Bit**

Wenn Sie ein Upgrade auf ein 32-Bit-Datenbankprodukt von DB2 Version 9.7 unter Linux-Betriebssystemen durchführen, gelten in der Multi-

thread-Architektur neue Einschränkungen aufgrund der Begrenzung der virtuellen Speicheradressen auf 32-Bit-Systemen. Dazu gehören die folgenden Einschränkungen:

- Der private Speicher für Agenten wird jetzt in einem einzigen Prozess zugeordnet. Möglicherweise reicht der Prozessspeicherbereich nicht aus, um den kumulierten privaten Speicherbereich für alle Agenten zuzuordnen. Es kann erforderlich sein, die Anzahl der konfigurierten Agenten zu reduzieren.
- Die Unterstützung für mehrere Datenbanken ist eingeschränkt, weil die gemeinsam genutzten Speichersegmente aller Datenbanken in einem einzigen Prozessspeicherbereich zugeordnet werden. Sie können den Speicherbedarf für jede Datenbank reduzieren, damit alle Datenbanken erfolgreich aktiviert werden können. Dies hat jedoch Auswirkungen auf die Leistung des Datenbankservers.

Ziehen Sie das Upgrade auf ein 64-Bit-Datenbankprodukt von DB2 Version 9.7 in Betracht, um nicht an die Einschränkungen des 32-Bit-Kernels gebunden zu sein.

### **Durchführen von Upgrades für die DB2-Server als erster Schritt**

Das Durchführen eines Upgrades für Ihre DB2-Server, bevor Sie ein Upgrade Ihrer Data Server-Clients durchführen, ist die traditionelle Methode, wie Sie bekannte Einschränkungen und Bedingungen vermeiden können, wie z. B. Unterstützung von neuer Funktionalität des DB2-Datenbankprodukts, Netzwerkprotokolle und Konnektivität. Diese Einschränkungen und Bedingungen sind nicht mit DB2 Connect verknüpft.

Bevor Sie ein Upgrade für Ihre Data Server-Clients durchführen können, müssen Sie zunächst alle Inkompatibilitäten zwischen Releases verwalten. Wenn Sie aufgrund einer Softwareanforderung ein Upgrade für Ihren Client ausführen müssen, stellen Sie sicher, dass die Software die Version des DB2-Datenbankprodukts unterstützt, die Sie auf Ihrem DB2-Server ausführen. In diesem Fall verwaltet die Software alle Inkompatibilitäten zwischen Releases. Details hierzu finden Sie in „Bewährte Upgradeverfahren für Clients“ auf Seite 145.

### **Durchführen von Upgrades für Datenbankanwendungen und -routinen**

Wenn Sie ein Upgrade für den DB2-Server durchführen, müssen Sie möglicherweise auch für Ihre Datenbankanwendungen und -routinen ein Upgrade durchführen, damit die Änderungen für die 64-Bit-Instanzen, die gespeicherten SQL-Prozeduren, die Java™ Virtual Machine (JVM) und die Entwicklungssoftware unterstützt werden.

In Kapitel 22, „Zentrale Upgradeaspekte für Datenbankanwendungen“, auf Seite 169 und Kapitel 23, „Zentrale Upgradeaspekte für Routinen“, auf Seite 207 werden die Faktoren besprochen, die auf das Upgrade Ihrer Datenbankanwendungen oder -routinen Einfluss haben können. Informieren Sie sich über diese Faktoren und nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen an Ihren Datenbankanwendungen und -routinen vor, um sicherzustellen, dass diese nach dem Upgrade auf DB2 Version 9.7 ausgeführt werden können.

Sie können die Datenbankanwendungen und -routinen in einer Testumgebung für das Upgrade testen und sicherstellen, dass die Datenbankanwendungen und -routinen unter DB2 Version 9.7 erfolgreich ausgeführt werden, um festzustellen, ob ein Upgrade erforderlich ist. Sie können für

Ihre Datenbankanwendungen und -routinen auch ein Upgrade durchführen, bevor Sie ein Upgrade für Ihre Produktionsumgebung durchführen.

### **Durchführen von Upgrades für DB2 HADR-Umgebungen (HADR = High Availability Disaster Recovery)**

Durch das Upgrade einer Primärdatenbank auf DB2 Version 9.7 wird die Datenbankrolle von 'primär' in 'standard' geändert. Das Upgrade für Bereitschaftsdatenbanken auf DB2 Version 9.7 wird nicht unterstützt, weil sich diese Datenbanken im Status 'Aktualisierende Recovery anstehend' befinden. Aufgrund dieser Einschränkungen muss HADR für das Durchführen eines Upgrades für eine HADR-Umgebung auf DB2 Version 9.7 gestoppt werden, ein Upgrade für Ihren DB2-Server, auf dem sich die Primärdatenbank befindet, durchgeführt werden, und HADR anschließend erneut initialisiert werden.

In der folgenden Liste sind die einzelnen Aktionen sowie das zugehörige Thema, in dem die jeweilige Aktion dokumentiert ist, enthalten:

- Stoppen Sie die HADR-Primär- oder Bereitschaftsdatenbank, wie in Kapitel 5, „Upgradevorbereitungstasks für DB2-Server“, auf Seite 47 beschrieben.
- Führen Sie für den DB2-Server, auf dem sich die Primärdatenbank befindet, ein Upgrade durch, indem Sie eine der folgenden Tasks ausführen:
  - Durchführen von Upgrades für DB2-Server auf DB2 Version 9.7 (Windows)
  - Durchführen von Upgrades für DB2-Server auf DB2 Version 9.7 (Linux und UNIX)
- Reinitialisieren Sie HADR, wie in Kapitel 9, „Upgradenachbereitungstasks für DB2-Server“, auf Seite 107 beschrieben.

### **Migrieren von SQL Replication-Umgebungen**

Nachdem Sie bei Ihren Datenbankservern ein Upgrade durchgeführt haben, können Sie wahlweise Ihre SQL-Replikationsumgebung auf die DB2 Version 9.7 migrieren.

Siehe Migrieren auf die SQL-Replikationsversion 9 für Einzelheiten, wann und wie Sie Ihre SQL-Replikationsumgebung migrieren.

### **Durchführen von Upgrades für DB2 Spatial Extender**

Wenn Sie DB2 Spatial Extender installiert hatten und ein Upgrade Ihrer für Spatial Extender aktivierten Datenbanken auf DB2 Version 9.7 vorgenommen haben, finden Sie im Abschnitt zum *Durchführen eines Upgrades auf DB2 Spatial Extender Version 9.7* in der Veröffentlichung *Spatial Extender und Geodetic Data Management Feature - Benutzer- und Referenzhandbuch* spezielle Upgradedetails für DB2 Spatial Extender.

### **Durchführen von Upgrades für Microsoft Cluster Server-Umgebungen**

In einer Microsoft Cluster Server-Umgebung (MSCS-Umgebung) sollten Sie DB2 Version 9.7 als neue Kopie installieren und anschließend den Befehl `db2iupgrade` zum Durchführen eines Upgrades für die MSCS-Instanz ausführen. Details hierzu finden Sie in „Durchführen von Upgrades für DB2-Server in Microsoft Cluster Server-Umgebungen“ auf Seite 104.

### **Autonomic Computing-Funktionalität**

Wenn Sie ein Upgrade von DB2 Version 9.1 oder früher durchführen, aktiviert DB2 Version 9.7 die zusätzliche Funktionalität des Autonomic Computing, die in Version 9.5 eingeführt wurde; dazu zählen z. B. die automa-

tische Agentenkonfiguration und Echtzeitstatistiken. Wenn Sie für Ihre Datenbank ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchführen, erfolgt jedoch keine automatische Agentenkonfiguration und die Echtzeitstatistiken werden nicht aktiviert. Für Verbesserungen in Bezug auf die Leistung und die Verwaltbarkeit sollten Sie diese in DB2 Version 9.5 eingeführte autonome Funktionalität einbeziehen.

Beim Upgrade von DB2 UDB Version 8 auf DB2 Version 9.7 wird die zusätzliche, in Version 9.1 eingeführte Funktionalität des Autonomic Computing aktiviert, wenn Sie eine Datenbank erstellen:

- Automatische Ausführung des Konfigurationsadvisors
- Aktivierung des automatischen Speichers
- Aktivierung der Datenbankkonfigurationsparameter **auto\_runstats** und **self\_tuning\_mem**

Diese Funktionalität des Autonomic Computing wird jedoch nicht aktiviert, wenn Sie für Ihre Datenbanken ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchführen. Für die Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde, sollten Sie diese in DB2 Version 9.1 eingeführte autonome Funktionalität einbeziehen.

---

## Für Upgrades von DB2-Servern erforderlicher Plattenspeicherplatz

Beachten Sie, dass für den Upgradeprozess zusätzlicher Plattenspeicherplatz erforderlich ist. Stellen Sie sicher, dass der freie Plattenspeicherplatz ausreicht, um diesen Prozess erfolgreich abzuschließen. Die folgenden Empfehlungen für den Plattenspeicherplatz gelten für das Upgrade auf DB2 Version 9.7.

### Dateien mit Tabellenbereichsinformationen

Die Dateien SQLSPCS.1 und SQLSPCS.2 enthalten Tabellenbereichsinformationen. Während des Upgrades von DB2 UDB Version 8 auf DB2 Version 9.7 vervierfacht sich die Größe dieser Dateien im Vergleich zu ihrer vorherigen Größe, aber die gesamte Datengröße auf der Festplatte überschreitet nicht die neue Größe der Dateien SQLSPCS.1 und SQLSPCS.2. Wenn die Gesamtgröße dieser beiden Dateien vor dem Upgrade zum Beispiel 512 KB betrug, benötigen Sie mindestens 2 MB freien Plattenspeicherplatz.

### Bereiche für Systemkatalogtabellen und temporäre Systemtabellen

Stellen Sie sicher, dass der freie Speicherbereich im Systemkatalog und der Systemtabellenbereich für temporäre Tabellen für die Datenbanken ausreicht, für die ein Upgrade durchgeführt werden soll. Während des Upgrades ist sowohl für alte als auch neue Datenbankkataloge ein Tabellenbereich für Systemkataloge erforderlich. Der erforderliche freie Speicherbereich hängt sowohl von der Komplexität der Datenbank als auch von der Anzahl und Größe der Datenbankobjekte ab.

#### Tabellenbereich für Systemkataloge (SYSCATSPACE)

Es wird empfohlen, die Gesamtgröße auf das Doppelte des gesamten verwendeten Speicherplatzes zu erhöhen. Der freie Speicherbereich sollte somit mindestens dieselbe Größe besitzen, die der aktuell verwendete Speicherbereich einnimmt.

#### Temporärer Tabellenbereich (der Standardname lautet TEMPSPACE1)

Es wird empfohlen, die Gesamtgröße auf die doppelte Größe des Tabellenbereichs des Systemkatalogs zu erhöhen.

Beim Tabellenbereich für Systemkataloge sollte die Anzahl der freien Seiten mindestens der Anzahl der verwendeten entsprechen. Die Gesamtanzahl



der Seiten für den temporären Systemtabellenbereich sollte doppelt so hoch sein wie die Gesamtanzahl der Seiten für den Tabellenbereich der Systemkataloge.

Zum Erhöhen des freien Speicherbereichs in den SMS-Tabellenbereichen (SMS = System Managed Space) können Sie Plattenspeicherplatz auf den entsprechenden Dateisystemen verfügbar machen oder die Größe Ihrer Dateisysteme erhöhen, wenn Sie einen Volume Manager verwenden.

Zum Erhöhen des freien Speicherbereichs in den DMS-Tabellenbereichen (DMS = Database Managed Space) können Sie die Größe der vorhandenen Container erhöhen. Sie können zwar auch weitere Container hinzufügen, dies kann jedoch ein erneutes Ausgleichen der Daten zur Folge haben. Sie können die Größe der Container nach dem Upgrade wieder reduzieren.

### **Protokolldateibereich**

Im Verlauf des Datenbankupgrades werden Änderungen an Systemkatalogobjekten vorgenommen. Alle Änderungen an den einzelnen Systemkatalogobjekten erfolgen in einer einzigen Transaktion, für die ein entsprechender Speicherbereich erforderlich ist. Reicht der Speicherbereich nicht aus, wird die Transaktion mithilfe eines Rollbacks rückgängig gemacht, und das Upgrade kann nicht erfolgreich beendet werden.

Um sicherzustellen, dass der Speicherplatz für die Protokolldatei ausreicht, können Sie für den Datenbankkonfigurationsparameter **logsecond** das Doppelte des aktuellen Werts für **logprimary** und **logsecond** einstellen, wenn das Dateisystem für die Protokolldateien genug freien Plattenspeicherplatz aufweist, um diesen Parameterwert zu erhöhen. Wenn Sie bereits über einen ausreichend großen Speicherplatz für die Protokolldatei verfügen, ist eine Erhöhung dieses Parameters möglicherweise nicht notwendig. Auch in Umgebungen mit partitionierten Datenbanken müssen Sie nur den Speicherbereich in der Katalogpartition vergrößern.

Sie müssen die Werte dieser Datenbankkonfigurationsparameter aktualisieren, bevor Sie für die Instanz ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchführen, weil Sie diese Datenbankkonfigurationsparameter nicht aktualisieren können, bevor Sie den Befehl **UPGRADE DATABASE** ausgegeben haben. Schlägt dieser Befehl fehl, weil der Speicherbereich nicht ausreicht, können Sie die Werte der Datenbankkonfigurationsparameter erhöhen und den Befehl **UPGRADE DATABASE** anschließend erneut ausgeben.

Die neuen Einstellungen für die Datenbankkonfigurationsparameter für den Speicherbereich können nach dem Abschluss des Upgrades auf ihre ursprünglichen Werte zurückgesetzt werden.

### **Indexspeicherbereich**

Für jeden Index einer gefüllten Tabelle ist eine weitere Seite erforderlich, um die folgende Funktionalität bereitzustellen:

- Echtzeitstatistik.
- Verzögertes Bereinigungs-Rollout für MDC-Tabellen.
- Erneut erstellter Index für eine gefüllte Tabelle.

Wenn Sie Indizes des Typs 1 haben, werden sie beim Neustart oder beim ersten Zugriff nach einem Upgrade als ungültig markiert und als Indizes des Typs 2 erneut erstellt. Stellen Sie sicher, dass Sie über ausreichend Plattenspeicherplatz für die Konvertierung Ihrer Indizes des Typs 1 verfügen. Indizes des Typs 2 erfordern pro Zeile ein Byte mehr. Detaillierte Informationen zur Schätzung des Speicherplatzbedarfs finden Sie im Abschnitt 'Speicherplatzbedarf für Indizes'.

Wenn nur eine begrenzte Menge an freiem Speicherbereich für Indizes verfügbar ist, wird möglicherweise die Fehlermeldung SQL0289N für vollen Tabellenspeicherbereich ausgegeben. Stellen Sie sicher, dass im entsprechenden Indextabellenbereich ausreichend freie Seiten vorhanden sind, um eine zusätzliche Seite für jeden Index einer gefüllten Tabelle aufzunehmen, bevor Sie Folgendes ausführen:

- Beim Füllen von Tabellen in Datenbanken, die in DB2 Version 9.5 oder höher erstellt wurden, wird die Echtzeitstatistik in diesen neu erstellten Datenbanken standardmäßig aktiviert.
- Beim Aktivieren des verzögerten Bereinigungs-Rollout durch Setzen des Parameters **DB2\_MDC\_ROLLOUT** auf DEFER oder wenn der Parameter **DB2\_WORKLOAD** auf SAP gesetzt wird.
- Beim Reorganisieren oder erneuten Erstellen von Indizes für gefüllte Tabellen.

#### Dateien für dynamischen Speicher

Wenn Sie den dynamischen Speicher auf einer vorhandenen Datenbank durch Absetzen der Anweisung ALTER DATABASE mit der Klausel ADD STORAGE ON aktivieren, werden mithilfe dieser Anweisung die Dateien SQLSGF.1 und SQLSGF.2 erstellt, die für die Verwaltung des dynamischen Speichers erforderlich sind.

---

## Änderungen bei der Unterstützung für 32-Bit- und 64-Bit-DB2-Server

DB2 Version 9.1 oder höher unterstützt 32-Bit-Betriebssysteme unter Linux unter x86 und Windows-Betriebssystemen und 64-Bit-Betriebssysteme unter UNIX-, Linux- und Windows-Betriebssystemen.

Details zu unterstützten Architekturen für die einzelnen Betriebssysteme finden Sie in „Installationsvoraussetzungen für DB2-Datenbankprodukte“ in *DB2-Server - Installation*.

Die Bitgröße für die Instanz kann nicht angegeben werden, wenn Sie eine Instanz erstellen oder für eine Instanz ein Upgrade durchführen. Die Bitgröße für neue Instanzen wird von dem Betriebssystem festgelegt, auf dem DB2 Version 9.7 installiert ist. In der folgenden Tabelle wird die Bitgrößenunterstützung für DB2 Version 9.7 zusammengefasst, die für jedes der folgenden Betriebssysteme verfügbar ist:

*Tabelle 8. Verfügbare 32-Bit- und 64-Bit-Unterstützung für DB2 Version 9.7 nach Betriebssystem.*

Betriebssysteme	DB2 Version 9.7-Unterstützung verfügbar
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32-Bit-Windows unter x86 und x64 (bei Verwendung des 32-Bit-DB2-Produkts der Version 9.7)</li> <li>• 32-Bit-Linux x86</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nur 32-Bit-Instanzen</li> <li>• 32-Bit-DB2-Server, -Client und GUI-Tools-Pakete</li> <li>• 32-Bit IBM Software Development Kit (SDK) für Java</li> </ul>

Tabelle 8. Verfügbare 32-Bit- und 64-Bit-Unterstützung für DB2 Version 9.7 nach Betriebssystem. (Forts.)

Betriebssysteme	DB2 Version 9.7-Unterstützung verfügbar
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-Bit-Kernel von AIX, HP-UX oder Solaris</li> <li>• 64-Bit-Windows unter x64</li> <li>• 64-Bit-Kernel von Linux unter x64, POWER und zSeries</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-Bit-Instanzen</li> <li>• 32-Bit- und 64-Bit-DB2-Bibliotheken verfügbar</li> <li>• 64-Bit-DB2-Server und -Client</li> <li>• 64-Bit-Anwendungen und -Routinen</li> <li>• 32-Bit-Anwendungsunterstützung auf der Clientseite</li> <li>• Nur abgeschirmte gespeicherte 32-Bit-Prozeduren/UDFs (Nicht-Java)</li> <li>• Abgeschirmte gespeicherte Java-Prozeduren/UDFs</li> <li>• IBM SDK für Java (64-Bit)</li> </ul>

Die Änderungen in der 32-Bit- und 64-Bit-Unterstützung können sich auf Ihre Anwendungen auswirken. Diese Auswirkungen hängen davon ab, welchen Pfad für die gemeinsam genutzte Bibliothek Sie beim Verknüpfen der DB2-Bibliotheken mit Ihren Anwendungen angegeben haben. Wenn Sie den DB2-Installationspfad angegeben haben, können die Anwendungen nicht ausgeführt werden, weil die Kopie von DB2 Version 9.7 einen anderen Installationspfad verwendet. Wenn Sie die Bibliotheken jedoch mithilfe des Bibliothekspfads unter dem Ausgangsverzeichnis der Instanz verknüpft haben, werden Ihre Anwendungen in den folgenden Fällen erfolgreich ausgeführt:

- Wenn Sie über 32-Bit-Instanzen verfügen und in einem 32-Bit-System ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchführen. Sie können nur für 32-Bit-Instanzen unter 32-Bit-Windows oder 32-Bit-Linux unter x86 ein Upgrade durchführen.
- Wenn Sie über 64-Bit-Instanzen verfügen und in einem 64-Bit-System ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchführen. Sie können nur für eine 64-Bit-Instanz auf einem 64-Bit-System ein Upgrade durchführen.

Beim Upgrade von 32-Bit-Instanzen auf DB2 Version 9.7 auf einem 64-Bit-System müssen Sie Inkompatibilitäten gerecht werden, damit Ihre Anwendungen und Routinen erfolgreich ausgeführt werden können. Zu Inkompatibilitäten kommt es aufgrund von nicht weiter verwendeter Funktionalität oder falschen, gemeinsam genutzten Bibliothekspfadangaben. Details zur verfügbaren 32-Bit- und 64-Bit-Unterstützung siehe Tabelle 8 auf Seite 29. Nicht abgeschirmte gespeicherte 32-Bit-Prozeduren werden zum Beispiel in allen unterstützten Sprachen außer Java nicht unterstützt. Wenn Sie diese gespeicherten Prozeduren löschen und als abgeschirmte Prozeduren erneut erstellen, können Sie dieses Problem lösen.

---

## Änderungen am Verhalten des DB2-Servers

Änderungen an DB2-Registrierdatenbankvariablen, Konfigurationsparametern, physischen Merkmalen des Datenbankdesigns sowie an Datenbankberechtigungen und Zugriffsrechten können zu Veränderungen im Verhalten des DB2-Servers führen, die Auswirkungen auf das Upgrade haben können.

Im Allgemeinen werden die Instanzprofilvariablen, die Sie in Ihrer DB2-Profilregistrierdatenbank oder in Ihrer Systemumgebung definieren, nach einem Instanzupgrade mit den vorhandenen Werten beibehalten. Einige globale Variablen der Profilregistrierdatenbank (z. B. **DB2SYSTEM** und **DB2PATH**) werden von der DB2-Installationsprozedur oder dem -Instanzupgrade festgelegt. Für die globalen



Variablen der Profilregistrierdatenbank, die Sie mit dem Befehl db2set und der Option **-g** festlegen, wird jedoch kein Upgrade durchgeführt. Diese Variablen müssen Sie nach dem Upgrade definieren.

Auch die Werte von vorhandenen Konfigurationsparametern für die Datenbank oder den Datenbankmanager werden durch das Upgrade nicht verändert. Die Standardwerte, die für neue Parameter zugeordnet werden, bzw. die neuen Standardwerte für vorhandene Parameter können Auswirkungen auf das Verhalten oder die Leistung Ihrer Anwendungen haben.

## Änderungen, die sich auf alle Releases von Versionen vor Version 9.7 auswirken

In den folgenden Tabellen wird ausführlich beschrieben, welche Auswirkungen die Änderungen an Variablen, Konfigurationsparametern für Datenbanken und Datenbankmanager, Merkmalen des Datenbankdesigns sowie an Datenbankberechtigungen und Zugriffsrechten auf das Upgrade haben können:

- Neue Registrierdatenbankvariablen
- Änderungen an vorhandenen Registrierdatenbankvariablen
- Veraltete und nicht weiter unterstützte Variablen
- Neue Konfigurationsparameter für den Datenbankmanager
- Änderungen an vorhandenen Konfigurationsparametern für den Datenbankmanager
- Veraltete und nicht weiter unterstützte für Konfigurationsparameter des Datenbankmanagers
- Neue Datenbankkonfigurationsparameter
- Änderungen an vorhandenen Datenbankkonfigurationsparametern
- Veraltete und nicht weiter unterstützte Datenbankkonfigurationsparameter
- Änderungen an den physischen Merkmalen des Datenbankdesigns
- Änderungen an Berechtigungen und Zugriffsrechten

### Neue Registrierdatenbankvariablen

In der folgenden Tabelle werden die Auswirkungen der Standardwerte neuer Registrierdatenbankvariablen auf das Upgrade beschrieben:

Tabelle 9. Neue Registrierdatenbankvariablen

Name	Auswirkungen auf das Upgrade
DB2_DDL_SOFT_INVALID	<p>Standardmäßig ist diese neue Registrierdatenbankvariable auf ON gesetzt, um die Unterstützung für die vorläufige Inaktivierung für bestimmte DDL-Anweisungen zu aktivieren. Eine Liste der DDL-Anweisungen finden Sie im Abschnitt zur „Automatischen Inaktivierung und Reaktivierung von Datenbankobjekten“ in der Veröffentlichung <i>Datenbankverwaltung - Konzepte und Konfiguration - Referenzinformationen</i>.</p> <p>Wenn in Version 9.1 Fixpack 2 oder höher die Registrierdatenbankvariable <b>DB2_WORKLOAD</b> auf SAP gesetzt war, wurde die Unterstützung für die vorläufige Inaktivierung für bestimmte Typen von Sichten bereitgestellt, die keine Objektabhängigkeiten aufwiesen.</p> <p>Wenn Sie nach einem Instanzupgrade die vorläufige Inaktivierung inaktivieren müssen, setzen Sie <b>DB2_DDL_SOFT_INVALID</b> auf OFF. Wenn die Registrierdatenbankvariable <b>DB2_WORKLOAD</b> jedoch auf SAP gesetzt ist, wird die vorläufige Inaktivierung weiterhin für bestimmte Typen von Sichten unterstützt, unabhängig von der Einstellung für <b>DB2_DDL_SOFT_INVALID</b>.</p>

Tabelle 9. Neue Registrierdatenbankvariablen (Forts.)

Name	Auswirkungen auf das Upgrade
<b>DB2_FORCE_OFFLINE_ADD_PARTITION</b>	<p>Diese neue Registrierdatenbankvariable gibt an, ob die Operation zum Hinzufügen einer Partition mit dem Befehl START DATABASE MANAGER und dem Parameter ADD DBPARTITIONNUM online oder offline durchgeführt wird. Der Standardwert (FALSE) verweist auf den den Onlinemodus.</p> <p>Wenn Sie nach einem Instanzupgrade dasselbe Verhalten wie in früheren Releases umsetzen müssen, setzen Sie diese Registrierdatenbankvariable auf TRUE. Mit dieser Einstellung können Sie Partitionen nur im Offlinemodus hinzufügen, wenn Sie die Instanz starten.</p>
<b>DB2_DEFERRED_PREPARE_SEMANTICS</b>	<p>Mit dieser neuen Registrierdatenbankvariablen ist es möglich, dass in dynamischen Anweisungen mit nicht typisierten Parametermarken Semantik vom Typ <i>deferred prepare</i> (verzögerte Vorbereitung) verwendet wird. Standardmäßig ist diese Variable auf YES gesetzt, so dass alle nicht typisierten Parametermarken ihre Datentypen und Längensattribute auf der Basis des Eingabedeskriptors aus den nachfolgenden Anweisungen OPEN oder EXECUTE ableiten. In früheren Releases wäre die Kompilierung solcher dynamischer Anweisungen fehlgeschlagen.</p>
<b>DB2_LIMIT_FENCED_GROUP</b>	<p>Diese Registrierdatenbankvariable ist standardmäßig auf OFF gesetzt, um dasselbe Verhalten wie in früheren Releases beizubehalten, sodass es zu keinen Auswirkungen auf das Upgrade kommt. Sie sollten jedoch erwägen, diese Registrierdatenbankvariable nach dem Upgrade auf ON zu setzen, um die Sicherheit für externe Routinen zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Betriebssystemberechtigungen des Prozesses ‘db2fmp’ einschränken (Windows)“ in der Veröffentlichung <i>DB2-Server - Installation</i>.</p> <p>Stellen Sie unter Windows-Betriebssystemen sicher, dass die Gruppe DBUSERS Eigner des DB2-Service-Accounts für neue und vorhandene Instanzen ist.</p>
<b>DB2_PMAP_COMPATIBILITY</b>	<p>Standardmäßig ist diese Registrierdatenbankvariable auf ON gesetzt, damit die Verteilungszuordnung ihre Größe von 4 096 Einträgen beibehält. Wenn Sie diese Registrierdatenbankvariable auf OFF setzen, bevor Sie ein Upgrade einer Datenbank durchführen, wird die Verteilungszuordnung auf 32 768 Einträge erhöht und Sie müssen die neuen APIs db2GetDistMap und db2GetRowPartNum verwenden. Details hierzu finden Sie unter „Auswirkungen der DB2-API-Änderungen auf das Upgrade“ auf Seite 176.</p>

### Änderungen an vorhandenen Registrierdatenbankvariablen

In der folgenden Tabelle werden die Auswirkungen der Änderungen an vorhandenen Registrierdatenbankvariablen auf das Upgrade beschrieben:

Tabelle 10. Änderungen an vorhandenen Registrierdatenbankvariablen

Name	Auswirkungen auf das Upgrade
<b>DB2_EVALUNCOMMITTED</b> und <b>DB2_SKIPDELETED</b>	<p>Für Anweisungen, die auf der Isolationsstufe für Cursorstabilität mit dem Verhalten der momentanen Festschreibung mit dem Datenbankkonfigurationsparameter <b>cur_commit</b> arbeiten, gelten diese Registrierdatenbankvariablen nur, wenn ‘zurzeit festgeschrieben’ nicht auf eine Überprüfung angewendet werden kann. Ansonsten wird die Auswertung von Vergleichselementen für Daten ausgeführt, die durch zurzeit festgeschriebene Überprüfungen abgerufen wurden.</p> <p>Wenn das Verhalten der momentanen Festschreibung durch die Verwendung des Befehls BIND oder der Anweisung PREPARE aktiviert wurde, haben diese Registrierdatenbankvariablen keine Auswirkung. Details finden Sie in der Zeile für den Konfigurationsparameter <b>cur_commit</b> in Tabelle 13 auf Seite 36.</p>

Tabelle 10. Änderungen an vorhandenen Registrierdatenbankvariablen (Forts.)

Name	Auswirkungen auf das Upgrade
DB2_GRP_LOOKUP	Die Einstellung für <b>DB2_GRP_LOOKUP</b> wird durch das Upgrade der Instanz nicht geändert. Aufgrund von Änderungen am Sicherheitsmodell in Version 9.7 müssen Sie, falls diese Registrierdatenbankvariable nicht gesetzt ist, sicherstellen, dass den Domänenbenutzern die Datenbankberechtigungen und Zugriffsrechte gewährt werden, die sie nach dem Upgrade benötigen. Details zu den empfohlenen Einstellungen der Registrierdatenbankvariable <b>DB2_GRP_LOOKUP</b> und dazu, wie Sie prüfen können, dass den Domänenbenutzern die Berechtigungen und Zugriffsrechte gewährt wurden, finden Sie unter „Sicherheitsaspekte zu Windows-Plattformen für Benutzer“ in <i>Datenbanksicherheit</i> .
DB2_LOGGER_NON_BUFFERED_IO	Ab Version 9.7 lautet der Standardwert für diese Variable <b>AUTOMATIC</b> ; dies bedeutet, dass auf Protokolldateien im Pfad für aktive Protokolldateien möglicherweise mit nicht gepufferter E/A zugegriffen wird. Der Datenbankmanager ermittelt, welche Protokolldateien nicht gepufferte E/A vorteilhaft nutzen. In Version 9.5 Fixpack 1 oder höher lautete der Standardwert <b>OFF</b> , und es wurde nur mit gepufferter E/A auf Protokolldateien zugegriffen.  Wenn Sie diese Variable nach dem Upgrade Ihrer Instanz nicht einstellen, wird hierdurch dieselbe Wirkung wie mit der Einstellung <b>AUTOMATIC</b> erzielt. Sie bemerken diese Änderung dann möglicherweise beim E/A-Zugriff. Die Vorteile bei der Verwendung nicht gepufferter E/A sind reduzierter Speicherbedarf und effizienterer E/A-Zugriff für Protokolldateien. Überlegen Sie deshalb vor dem Inaktivieren dieses Features genau, ob eine Inaktivierung durch Setzen dieser Variable auf <b>OFF</b> sinnvoll ist.
DB2_SKIPINSERTED	Für Anweisungen, die auf der Isolationsstufe für Cursorstabilität mit dem Verhalten der momentanen Festschreibung arbeiten, wirkt sich diese Registrierdatenbankvariable nicht aus. Details finden Sie in der Zeile für den Konfigurationsparameter <b>cur_commit</b> in Tabelle 13 auf Seite 36.

### Veraltete und nicht weiter unterstützte Registrierdatenbankvariablen

Stoppen Sie die Verwendung von Registrierdatenbankvariablen, die veraltet sind, weil die der Variablen zugeordnete Funktionalität nicht weiter unterstützt wird oder durch neue Funktionalität ersetzt wurde. Informationen zum Ermitteln der Auswirkungen veralteter Registrierdatenbankvariablen auf das Upgrade finden Sie in „Nicht weiter unterstützte Registrierdatenbankvariablen“ in der Veröffentlichung *Neue Funktionen in Version 9.7*.

Wenn Sie ein Upgrade von DB2 Version 9.1 oder früher durchführen, sollten Sie das Entfernen veralteter Registrierdatenbankvariablen in Releases von Versionen vor Version 9.7 in Betracht ziehen, da die der Variablen zugeordnete Funktionalität veraltet ist oder durch eine neue Funktionalität ersetzt wurde. Stellen Sie auch die Verwendung nicht weiter unterstützter Registrierdatenbankvariablen in Releases von Versionen vor 9.7 ein, wenn sie nicht die gewünschte Wirkung zeigen. Details hierzu finden Sie in „Änderungen, die sich auf Releases von Version 9.1 oder früher auswirken“ auf Seite 42.

### Neue Konfigurationsparameter für den Datenbankmanager

In der folgenden Tabelle werden die Auswirkungen der Standardwerte neuer Konfigurationsparameter für den Datenbankmanager auf das Upgrade beschrieben:

Tabelle 11. Neue Konfigurationsparameter für den Datenbankmanager

Name	Auswirkungen auf das Upgrade
<b>alternate_auth_enc</b>	<p>Mit diesem Parameter wird die 256-Bit-AES-Verschlüsselung von Benutzer-IDs und Kennwörtern aktiviert. Standardmäßig ist dieser Parameter nicht gesetzt; dies bedeutet, dass der Server den Verschlüsselungsalgorithmus akzeptiert, den der Client vorschlägt, so dass es zu keinen Auswirkungen auf das Upgrade kommt.</p> <p>Wenn die Registrierdatenbankvariable <b>DB2_SERVER_ENCALG</b> gesetzt ist, wird während des Instanzupgrades der Konfigurationsparameter <b>alternate_auth_enc</b> in Abhängigkeit der Einstellung für <b>DB2_SERVER_ENCALG</b> auf <b>AES_ONLY</b> bzw. <b>AES_CMP</b> gesetzt, so dass Ihre Einstellungen vor dem Upgrade erhalten bleiben. Wenn Sie nach dem Upgrade die Einstellung, wie die 256-Bit-AES-Verschlüsselung verwendet wird, ändern möchten, müssen Sie die Einstellung des Konfigurationsparameters <b>alternate_auth_enc</b> aktualisieren, da die Einstellung <b>DB2_SERVER_ENCALG</b> ignoriert wird.</p>
<b>diagsize</b>	<p>Mit diesem Parameter wird die Funktionalität von rotierenden DB2-Diagnoseprotokollen aktiviert. Während des Instanzupgrades wird der Parameter <b>diagsize</b> auf 0 gesetzt, um dasselbe Verhalten wie in früheren Releases beizubehalten. Mit dieser Einstellung werden nur eine einzige Diagnoseprotokolldatei (<code>db2diag.log</code>) und ein einziges Protokoll mit Benachrichtigungen für die Systemverwaltung (<code>instanzname.nfy</code>) für die Fehler- und Benachrichtigungsprotokollierung verwendet; diese beiden Dateien können eine unbegrenzte Größe annehmen. Details zur Aktivierung der Funktionalität für rotierende Protokolle finden Sie in Kapitel 10, „Einbeziehen der neuen Funktionalität von Version 9.7 in Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde“, auf Seite 121.</p>
<b>ssl_svr_keydb,</b> <b>ssl_svr_stash,</b> <b>ssl_svr_label,</b> <b>ssl_svcename</b>	<p>Für die Konfiguration der SSL-Unterstützung in einer DB2-Instanz in früheren Releases, müssen Sie Werte für SSL-Parameter in der Datei <code>SSLconfig.ini</code> definieren. Wenn diese Datei beim Upgrade Ihrer Instanzen vorhanden ist, werden diese neuen Datenbankmanagerparameter in <code>SSLconfig.ini</code> auf den entsprechenden SSL-Parameterwert gesetzt. Wenn diese Datei nicht existiert, werden diese Datenbankmanagerparameter auf einen Nullwert (Standard) gesetzt; dies bedeutet, dass die Instanz ohne SSL-Protokollunterstützung gestartet wird. Weitere Details finden Sie in „Erweiterte SSL-Clientunterstützung und vereinfachte Konfiguration“ in der Veröffentlichung <i>Neue Funktionen in Version 9.7</i>.</p>
<b>ssl_clnt_keydb,</b> <b>ssl_clnt_stash</b>	<p>Für die Konfiguration der SSL-Unterstützung in einem Client in früheren Releases haben Sie Werte für SSL-Parameter in der Datei <code>SSLClientconfig.ini</code> definiert. Wenn diese Datei beim Upgrade Ihrer Instanzen vorhanden ist, werden diese neuen Datenbankmanagerparameter in <code>SSLClientconfig.ini</code> auf den entsprechenden SSL-Parameterwert gesetzt. Wenn diese Datei nicht existiert, werden diese Datenbankmanagerparameter auf einen Nullwert (Standard) gesetzt. Sie müssen diese Datenbankmanagerparameter setzen, um die SSL-Protokollunterstützung für einen Client zu aktivieren.</p>

## Änderungen an vorhandenen Konfigurationsparametern für den Datenbankmanager

In der folgenden Tabelle werden die Auswirkungen der Änderungen an Konfigurationsparametern des Datenbankmanagers auf das Upgrade beschrieben:

Tabelle 12. Änderungen an vorhandenen Konfigurationsparametern für den Datenbankmanager

Name	Auswirkungen auf das Upgrade
<b>authentication, srvcon_auth</b>	Wenn Sie die 256-Bit-AES-Verschlüsselung für Benutzer-IDs und Kennwörter aktiviert haben, überprüfen Sie den Parameter <b>alternate_auth_enc</b> , mit dessen Hilfe Sie einen alternativen Verschlüsselungsalgorithmus für Benutzernamen und Kennwörter angeben können. Weitere Details finden Sie in der Zeile für den Parameter <b>alternate_auth_enc</b> in Tabelle 11 auf Seite 34.
<b>instance_memory</b>	Beim Starten mit Fixpack 1 der Version 9.7 erzwingt die Einstellung AUTOMATIC keinen Grenzwert für den Speicher, der der Instanz für DB2-Datenbankprodukte ohne Speicherbelegungseinschränkung zugeordnet ist. Wenn Sie ein Upgrade von Version 8, Version 9.1 oder Version 9.5 Fixpack 4 oder früher durchführen und einen Grenzwert erzwingen wollen, müssen Sie <b>instance_memory</b> auf einen bestimmten Wert setzen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „instance_memory - Konfigurationsparameter für Instanzspeicher“ in der Veröffentlichung <i>Datenbankverwaltung - Konzepte und Konfiguration - Referenzinformationen</i> .

## Veraltete und nicht weiter unterstützte für Konfigurationsparameter des Datenbankmanagers

In diesem Release sind keine veralteten oder nicht weiter unterstützten Konfigurationsparameter des Datenbankmanagers vorhanden. Wenn Sie jedoch ein Upgrade von DB2 Version 9.1 oder früher durchführen, sollten Sie das Entfernen veralteter Konfigurationsparameter des Datenbankmanagers in Releases von Versionen vor Version 9.7 in Betracht ziehen, da die den Parametern zugeordnete Funktionalität veraltet ist oder durch eine neue Funktionalität ersetzt wurde. Stellen Sie auch die Verwendung nicht weiter unterstützter Konfigurationsparameter des Datenbankmanagers in Releases von Versionen vor 9.7 ein, wenn sie nicht die gewünschte Wirkung zeigen. Details hierzu finden Sie in „Änderungen, die sich auf Releases von Version 9.1 oder früher auswirken“ auf Seite 42.

## Neue Datenbankkonfigurationsparameter

In der folgenden Tabelle werden die Auswirkungen der Standardwerte neuer Datenbankkonfigurationsparameter auf das Upgrade beschrieben:

Tabelle 13. Neue Datenbankkonfigurationsparameter

Name	Auswirkungen auf das Upgrade
<p><b>auto_reval</b></p>	<p>Während des Datenbankupgrades ist dieser Konfigurationsparameter auf DISABLED gesetzt, um dasselbe Inaktivierungs- und Reaktivierungsverhalten für Datenbankobjekte wie in früheren Releases beizubehalten, so dass es zu keinen Auswirkungen auf das Upgrade kommt.</p> <p>Wenn Sie neue Datenbanken in DB2 Version 9.7 erstellen, wird der Konfigurationsparameter <b>auto_reval</b> standardmäßig auf DEFERRED gesetzt, so dass die Semantik der verzögerten Reaktivierung aktiviert wird. Diese Einstellung wirkt sich auf bestimmte DDL-Anweisungen aus und ermöglicht Ihnen die Erstellung von Sichten, Funktionen, gespeicherten Prozeduren, Triggern und globalen Variablen auch dann, wenn sie auf Objekte verweisen, die nicht vorhanden bzw. die ungültig sind. Details zu dieser neuen Semantik finden Sie im Abschnitt zur „Automatischen Inaktivierung und Reaktivierung von Datenbankobjekten“ in der Veröffentlichung <i>Datenbankverwaltung - Konzepte und Konfiguration - Referenzinformationen</i>.</p>
<p><b>cur_commit</b></p>	<p>Während des Datenbankupgrades ist dieser Konfigurationsparameter auf DISABLED gesetzt, um dasselbe Verhalten wie in früheren Releases beizubehalten, so dass es zu keinen Auswirkungen auf das Upgrade kommt. Wenn Sie das zuzeit festgeschriebene Verhalten für Cursorstabilitätsüberprüfungen aktivieren möchten, müssen Sie den Konfigurationsparameter <b>cur_commit</b> nach dem Upgrade auf ON setzen. Details zur Aktivierung des Verhaltens der momentanen Festschreibung finden Sie in Kapitel 28, „Einbeziehen der neuen Funktionalität von DB2 Version 9.7 in Datenbankanwendungen und -routinen“, auf Seite 237.</p> <p>Für neue Datenbanken, die in DB2 Version 9.7 erstellt werden, ist der Konfigurationsparameter <b>cur_commit</b> auf ON gesetzt, so dass zuzeit festgeschriebenes Verhalten in Überprüfungen der Cursorstabilität aktiviert wird. Details finden Sie in „Gegenwärtig festgeschriebene Semantik für verbesserten gemeinsamen Zugriff“ in der Veröffentlichung <i>Neue Funktionen in Version 9.7</i>.</p>
<p><b>dec_to_char_fmt</b></p>	<p>Mit diesem Konfigurationsparameter wird die Zeichenfolge gesteuert, die durch die Skalarfunktion CHAR (<i>dezimalausdruck</i>) und die CAST-Spezifikation für die Umsetzung vom Dezimalformat in das Zeichenformat zurückgegeben wird. Wenn der Konfigurationsparameter <b>dec_to_char_fmt</b> auf NEW gesetzt ist, gibt die Funktion CHAR eine Zeichenfolgedarstellung mit fester Länge einer Dezimalzahl ohne führende Nullen und ohne Dezimaltrennzeichen zurück, wenn der Dezimalteil null ist. Wenn der Parameter <b>dec_to_char_fmt</b> auf V95 gesetzt ist, umfasst die Zeichenfolge führende Nullen und einen Dezimalseparator, wenn der Dezimalteil null war. Während des Datenbankupgrades ist dieser Konfigurationsparameter auf V95 gesetzt, so dass die Funktion dasselbe Zeichenfoldeformat wie in früheren Releases zurückgibt.</p> <p>Für neue Datenbanken, die in DB2 Version 9.7 erstellt werden, ist der Parameter <b>dec_to_char_fmt</b> auf NEW gesetzt. Sie müssen diesen Parameter aus Gründen der Kompatibilität mit vorhandenen Anwendungen auf V95 setzen.</p>



Tabelle 13. Neue Datenbankkonfigurationsparameter (Forts.)

Name	Auswirkungen auf das Upgrade
<b>mon_deadlock,</b> <b>mon_locktimeout,</b> <b>mon_lockwait,</b> <b>mon_lw_thresh,</b> <b>mon_act_metrics,</b> <b>mon_obj_metrics,</b> <b>mon_req_metrics,</b> <b>mon_uow_data</b>	<p>Mit diesen Parametern können Sie die Erfassung von Messdaten und Ereignismonitordaten auf der Datenbankebene einschließlich des neuen Sperrereignismonitors steuern. Während eines Datenbankupgrades wird der Parameter <b>mon_deadlock</b> auf WITHOUT_HIST und der Parameter <b>mon_lw_thresh</b> auf 5 000 000 gesetzt, während die übrigen Parameter auf NONE (keine) gesetzt werden, damit sich im Verhalten gegenüber früheren Releases nichts ändert.</p> <p>Für neue, in DB2 Version 9.7 erstellte Datenbanken sind die Parameter <b>mon_req_metrics</b>, <b>mon_act_metrics</b> und <b>mon_obj_metrics</b> auf BASE gesetzt, der Parameter <b>mon_lw_thresh</b> ist auf 5 000 000 und der Parameter <b>mon_deadlock</b> ist auf WITHOUT_HIST gesetzt. Die Parameter <b>mon_locktimeout</b>, <b>mon_lockwait</b>, und <b>mon_uow_data</b> werden auf NONE gesetzt. Sie müssen die Einstellung dieser Parameter prüfen, um sicherzustellen, dass Sie über die gewünschten Einstellungen verfügen.</p>

### Änderungen an vorhandenen Datenbankkonfigurationsparametern

In der folgenden Tabelle werden die Auswirkungen der Änderungen an vorhandenen Datenbankkonfigurationsparametern auf das Upgrade beschrieben:

Tabelle 14. Änderungen an vorhandenen Datenbankkonfigurationsparametern

Name	Auswirkungen auf das Upgrade
<b>applheapsz</b>	<p>In Datenbanken, für die ein Upgrade von DB2 Version 9.1 oder DB2 UDB Version 8 durchgeführt wurde, ist der Konfigurationsparameter <b>applheapsz</b> auf AUTOMATIC gesetzt, um die Änderungen am DB2-Speichermodell zu berücksichtigen. In Releases vor DB2 Version 9.5 gab dieser Parameter die Speicherkapazität für jeden Datenbankagenten an. Ab DB2 Version 9.5 gibt dieser Parameter die gesamte Speicherkapazität für eine Anwendung an.</p> <p>Aufgrund von Optimierungserweiterungen zum Abgleich von MQTs ist der Bedarf an Anwendungszwischenspeicher gestiegen. Wenn dieser Parameter auf AUTOMATIC gesetzt ist, berücksichtigt diese Einstellung die neuen Anforderungen. Wenn dieser Parameter nicht auf AUTOMATIC gesetzt oder sein Wert nicht erhöht werden kann, reduzieren Sie die Anzahl an MQTs, die für eine bestimmte Abfrage berücksichtigt werden soll; verwenden Sie hierfür Optimierungsprofile. Weitere Informationen enthält der Abschnitt „Aufbau eines Optimierungsprofils“ im Handbuch <i>Fehlerbehebung und Optimieren der Datenbankleistung</i>.</p>

Tabelle 14. Änderungen an vorhandenen Datenbankkonfigurationsparametern (Forts.)

Name	Auswirkungen auf das Upgrade
<b>dbheap</b>	<p>Der Datenbankmanager kann nun festlegen, wann die Zeilenkomprimierung auf temporäre Tabellen angewendet wird, die bestimmte Kriterien erfüllen, um die Abfrageleistung zu verbessern. Speicher, der für den Datenbankzwischenpeicher zugeordnet wird, wird für die Erstellung des Komprimierungswörterverzeichnisses verwendet und bei der Erstellung des Wörterverzeichnisses freigegeben. Bei der Verwendung von Zeilenkomprimierung und temporären Tabellen, die für die Komprimierung infrage kommen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie über ausreichend Speicher für die Erstellung des Wörterverzeichnisses verfügen; hierfür wird der Parameter <b>dbheap</b> auf AUTOMATIC gesetzt. Siehe „Tabellenkomprimierung“ in <i>Datenbankverwaltung - Konzepte und Konfiguration - Referenzinformationen</i> für Details zur temporären Tabellenkomprimierung.</p>
<b>locklist</b>	<p>Erhöhen Sie den Wert des Parameters <b>locklist</b> auf das Doppelte des Werts vor dem Upgrade. Aufgrund der Verdoppelung der Blockgröße der Sperrenanforderung im Vergleich zur erforderlichen Größe in früheren Releases, ist für aktive Sperren in der Datenbank die doppelte Menge an Speicher erforderlich.</p> <p>Der Grenzwert für den Parameter <b>locklist</b> beträgt jetzt 134 217 728 Seiten (4 KB).</p>
<b>logbufsz</b>	<p>Der Standardwert für diesen Parameter liegt nun bei 256 Seiten (4 KB). In früheren Releases lag der Standardwert bei 8 Seiten (4 KB). Wenn Sie nach einem Datenbankupgrade den Konfigurationsparameter <b>cur_commit</b> auf ON setzen, so dass zuzweit festgeschriebenes Verhalten in Überprüfungen der Cursorstabilität aktiviert ist, müssen Sie sicherstellen, dass dieser Parameter einen Wert von 256 oder höher hat.</p> <p>Für eine Protokollfolgennummer werden nun 8 Byte verwendet. In früheren Releases betrug die Länge der Protokollfolgennummer 6 Byte. Sie müssen möglicherweise den Wert dieses Parameters entsprechend Ihrer Datenbankprotokollierungsaktivität erhöhen.</p>
<b>logfilsiz, logprimary</b>	<p>Für eine Protokollfolgennummer werden nun 8 Byte verwendet. In früheren Releases betrug die Länge der Protokollfolgennummer 6 Byte. Sie müssen möglicherweise den Wert dieser Parameter entsprechend Ihrer Datenbankprotokollierungsaktivität erhöhen. Details finden Sie in „Maximalwert für Protokollfolgennummern wurde erhöht“ in der Veröffentlichung <i>Neue Funktionen in Version 9.7</i>.</p>



Tabelle 14. Änderungen an vorhandenen Datenbankkonfigurationsparametern (Forts.)

Name	Auswirkungen auf das Upgrade
<b>pckcachesz</b>	<p>Zur Unterstützung der Wiederverwendung des neuen Zugriffsplans und der Abschnittsdiagnosefunktionen kann sich der Paketcache um 25 bis 40 Prozent erhöhen. Für bestimmte Arten von komplexen Abfragen haben sich die Speicherplatzanforderungen für den Paketcache verdoppelt. Die Auswirkungen des Datenbankupgrades sollten gering sein, da dieser Cache im Verhältnis zum Gesamtspeicherbedarf klein ist. Die neuen Anforderungen werden berücksichtigt, wenn dieser Parameter auf <b>AUTOMATIC</b> gesetzt wird.</p> <p>Für Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde, ist der Standardwert für <b>INLINE LENGTH</b> die maximale Größe des LOB-Deskriptors. LOB-Daten werden integriert, wenn die Länge der LOB-Daten plus Aufwand den Wert für <b>INLINE LENGTH</b> nicht überschreitet. Aus diesem Grund werden, wenn die Länge der LOB-Daten plus Aufwand kleiner als die Größe des LOB-Deskriptors für die LOB-Spalte ist, die LOB-Daten nach dem Datenbankupgrade implizit in eine Tabellenzeile integriert. Für das Speichern von LOB-Daten als integrierte Daten ist möglicherweise eine Vergrößerung des Datenbankkonfigurationsparameters <b>pckcachesz</b> erforderlich. Die neuen Anforderungen werden berücksichtigt, wenn dieser Parameter auf <b>AUTOMATIC</b> gesetzt wird.</p> <p>Der maximale Grenzwert für <b>pckcachesz</b> unter 64-Bit-Betriebssystemen wurde auf 2 147 483 646 geändert. Obwohl dieser Parameter seinen Wert nach dem Datenbankupgrade behält, sollten Sie eine Optimierung dieses Parameters in Betracht ziehen. Details hierzu finden Sie in Kapitel 28, „Einbeziehen der neuen Funktionalität von DB2 Version 9.7 in Datenbankanwendungen und -routinen“, auf Seite 237.</p>

### Veraltete und nicht weiter unterstützte Datenbankkonfigurationsparameter

Entfernen Sie die Verwendung von Datenbankkonfigurationsparametern, die nicht weiter unterstützt werden, weil die der Variablen zugeordnete Funktionalität veraltet ist oder durch neue Funktionalität ersetzt wurde. Siehe „Einige Datenbankkonfigurationsparameter wurden geändert“ in *Neue Funktionen in Version 9.7* zur Ermittlung der Auswirkungen des Upgrades auf nicht mehr unterstützte Registrierdatenbankvariablen.

Wenn Sie ein Upgrade von DB2 Version 9.1 oder früher durchführen, sollten Sie das Entfernen nicht weiter unterstützter Datenbankkonfigurationsparameter in Releases von Versionen vor Version 9.7 in Betracht ziehen, da die dem Parameter zugeordnete Funktionalität veraltet ist oder durch eine neue Funktionalität ersetzt wurde. Stellen Sie auch die Verwendung nicht weiter unterstützter Datenbankkonfigurationsparameter in Releases von Versionen vor 9.7 ein, wenn sie nicht die gewünschte Wirkung zeigen. Details hierzu finden Sie in „Änderungen, die sich auf Releases von Version 9.1 oder früher auswirken“ auf Seite 42.

### Änderungen an den physischen Merkmalen des Datenbankdesigns

In der folgenden Tabelle werden die Auswirkungen der Änderungen an den physischen Merkmalen des Datenbankdesigns auf das Upgrade beschrieben:

Tabelle 15. Änderungen an den physischen Merkmalen des Datenbankdesigns

Physische Merkmale	Auswirkungen auf das Upgrade
BUFFER POOL	<p>Wenn Sie sich dazu entscheiden, qualifizierende LOB-Daten in der Zeile einer Tabelle anstatt in den Standardspeicherobjekten zu speichern, kann die Belegung des Pufferpools zunehmen.</p> <p>Wenn die Länge der LOB-Daten plus Aufwand kleiner als die Größe des LOB-Deskriptors für die LOB-Spalte ist, werden die LOB-Daten in Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde, implizit in eine Tabellenzeile integriert. Infolgedessen nimmt die Zeilenlänge zu, eine kleinere Anzahl Zeilen passt auf eine Seite und eine größere Anzahl Seiten wird in den Pufferpool gelesen.</p>
Datentypen LONG VARCHAR und LONG VARCHARIC	<p>Die Datentypen LONG VARCHAR und LONG VARCHARIC sind veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Zwar wird die Verwendung dieser Datentypen weiterhin im aktuellen Release unterstützt, Sie sollten aber die Migration auf andere Datentypen in Betracht ziehen, die in zukünftigen Releases weiter unterstützt werden; dazu gehören z. B. VARCHAR, VARCHARIC, CLOB oder DBCLOB.</p> <p>Sie können die neue systemdefinierte Prozedur SYSPROC.ADMIN_MOVE_TABLE zum Ändern der Spaltendefinition in einen kompatiblen Datentyp verwenden; dabei bleiben die Daten im Onlinemodus und stehen für den Zugriff bereit. Informationen finden Sie im Abschnitt zum „Verschieben von Tabellen mit der Prozedur ADMIN_MOVE_TABLE“ in der Veröffentlichung Dienstprogramme für das Versetzen von Daten - Handbuch und Referenz.</p>
Datentyp TIMESTAMP	<p>Der Datentyp TIMESTAMP unterstützt nun optional Sekundenbruchteile. Sie können die Anzahl der Ziffern in den Sekundenbruchteilen als Attribut angeben. Die Anzahl an Ziffern reicht von 0 bis 12; der Standardwert ist 6. Deshalb ist die einzige Upgradeauswirkung für Ihre Datenbanken ein geringer Leistungsaufwand in arithmetischen Datums-/Uhrzeitoperationen.</p> <p>Wenn Sie jedoch neue Tabellen unter Verwendung des Datentyps TIMESTAMP mit einer unterschiedlichen Anzahl an Ziffern in den Sekundenbruchteilen (nicht 6 Ziffern) erstellen, müssen Sie beachten, dass die Länge der Zeichenfolge für eine interne Darstellung einer Zeitmarke nun zwischen 7 und 13 Byte beträgt; Sie müssen Ihre Anwendungen entsprechend anpassen. In früheren Releases betrug die Zeichenfolgelänge 10 Byte. Details hierzu finden Sie im Abschnitt zu den „Werten für Datum und Uhrzeit“ in der Veröffentlichung <i>SQL Reference</i>.</p>
XML-Datentyp	<p>In Version 9.7 hat das XML-Speicherobjekt ein neues Format; dies dient der Unterstützung neuer Funktionalität wie der Zeilenkomprimierung von XML-Daten und der Erfassung von Statistikdaten zur Schätzung der integrierten Länge für XML-Spalten. Wenn Sie über Tabellen mit XML-Spalten verfügen, die in einem Release einer Version vor 9.7 erstellt wurden und Sie diese neue Funktionalität verwenden möchten, müssen Sie die XML-Speicherobjekte auf das Format der Version 9.7 konvertieren, indem Sie hierfür diese Tabellen erneut erstellen. Details hierzu finden Sie unter „Konvertieren von XML-Speicherobjekten auf das Format der Version 9.7“ auf Seite 116.</p>

## Änderungen an Berechtigungen und Zugriffsrechten

Neue Berechtigungen und Änderungen an der Berechtigung, die für die Ausführung von DB2-Systembefehlen, CLP-Befehlen und SQL-Anweisungen erforderlich sind, werden in DB2 Version 9.7 eingeführt. In der folgenden Tabelle werden die Auswirkungen der Änderungen an Berechtigungen und Zugriffsrechten auf das Upgrade zusammengefasst:

Tabelle 16. Änderungen an Berechtigungen und Zugriffsrechten

Name	Auswirkungen auf das Upgrade
Berechtigung DBADM	<p>In DB2 Version 9.7 gibt es neue Berechtigungen für die Zugriffssteuerung und den Datenzugriff. Für jede Berechtigungs-ID mit der Berechtigung DBADM einschließlich der Gruppe SYSADM werden mit dem Befehl <code>UPGRADE DATABASE</code> explizit die Berechtigungen <code>ACCESSCTRL</code> und <code>DATAACCESS</code> erteilt, so dass für vorhandene Datenbankadministratoren dieselbe Zugriffsberechtigung und dieselben Zugriffsrechte wie in früheren Releases erhalten bleiben. Details zu diesen Berechtigungen finden Sie in „Datenbankberechtigungen“ in der Veröffentlichung <i>Datenbanksicherheit</i>.</p> <p>Mit dem Befehl <code>UPGRADE DATABASE</code> wird auch das Zugriffsrecht <code>EXECUTE</code> für alle systemdefinierten Routinen erteilt; dabei wird die Systemrolle <code>SYSROLE_AUTH_DBADM</code> allen Berechtigungs-ID mit der Berechtigung <code>DBADM</code> explizit erteilt.</p> <p>Durch das Widerrufen der Berechtigung <code>DBADM</code> werden nun all diese Berechtigungen implizit widerrufen.</p>
Zugriffsrecht EXECUTE	<p>In DB2 Version 9.7 wird durch den Befehl <code>UPGRADE DATABASE</code> für die Prüfroutinen <code>AUDIT_LIST_LOGS</code>, <code>AUDIT_DELIM_EXTRACT</code> und <code>AUDIT_ARCHIVE</code> das Zugriffsrecht <code>EXECUTE</code> von <code>PUBLIC</code> widerrufen. Für die einzelnen Berechtigungs-IDs mit der Berechtigung <code>SECADM</code> wird durch den Befehl <code>UPGRADE DATABASE</code> das Zugriffsrecht <code>EXECUTE</code> explizit für die Prüfroutinen durch Erteilen der Systemrolle <code>SYSROLE_AUTH_SECADM</code> erteilt.</p>
Berechtigung SECADM	<p>In DB2 Version 9.7 ist die Berechtigung <code>SECADM</code> für die Verwaltung von Sicherheitsfunktionen erforderlich; außerdem ist dies die einzige Berechtigung, mit der es möglich ist, alle Berechtigungen und Zugriffsrechte zu erteilen und zu widerrufen.</p> <p>Wenn für die Datenbank kein Benutzer mit der Berechtigung <code>SECADM</code> vorhanden ist, wird diese Berechtigung mit dem Befehl <code>UPGRADE DATABASE</code> dem Benutzer, der diesen Befehl ausführt, explizit erteilt. Wenn Benutzer in der Gruppe <code>SYSADM</code> die Berechtigung <code>SECADM</code> benötigen, müssen Sie sie ihnen explizit erteilen.</p> <p>Außerdem wird durch den Befehl <code>UPGRADE DATABASE</code> für die Prüfroutinen <code>AUDIT_LIST_LOGS</code>, <code>AUDIT_DELIM_EXTRACT</code> und <code>AUDIT_ARCHIVE</code> das Zugriffsrecht <code>EXECUTE</code> von <code>PUBLIC</code> widerrufen. Für die einzelnen Berechtigungs-IDs mit der Berechtigung <code>SECADM</code> wird durch den Befehl <code>UPGRADE DATABASE</code> das Zugriffsrecht <code>EXECUTE</code> explizit für die Prüfroutinen durch Erteilen der Systemrolle <code>SYSROLE_AUTH_SECADM</code> erteilt.</p>

Tabelle 16. Änderungen an Berechtigungen und Zugriffsrechten (Forts.)

Name	Auswirkungen auf das Upgrade
Berechtigung SYSADM	<p>In DB2 Version 9.7 ist die Berechtigung DBADM für die Datenbankverwaltung erforderlich, die Berechtigung SECADM ist für die Verwaltung von Sicherheitsfunktionen erforderlich. Wenn Benutzer in der Gruppe SYSADM eine der Berechtigungen benötigen, müssen Sie sie ihnen explizit erteilen. Außerdem kann ein Benutzer mit der Berechtigung SYSADM keine Berechtigungen oder Zugriffsrechte mehr erteilen, mit Ausnahme von Zugriffsrechten für Tabellenbereiche.</p> <p>Mit dem Befehl UPGRADE DATABASE wird der Gruppe SYSADM die Berechtigung DBADM explizit erteilt. Deshalb sollte es zu keinen Upgradeauswirkungen kommen; Sie sollten jedoch alle Änderungen an Berechtigungen überprüfen und erforderliche Änderungen durchführen.</p>
Berechtigung SYSMON	<p>In DB2 Version 9.7 können Benutzer mit der Berechtigung SYSMON nun auch mehrere LIST-Befehle ausführen. Details finden Sie in „Berechtigung SYSMON“ in der Veröffentlichung <i>Datenbanksicherheit</i>.</p>

Wenn das Datenbankupgrade implizit mithilfe des Befehls RESTORE DATABASE von einer Datenbanksicherung einer Version vor 9.7 aufgerufen wird, werden die in dieser Tabelle beschriebenen Änderungen auch auf die Datenbank angewendet, die Sie gerade wiederherstellen.

Unter Windows-Betriebssystemen hat die Einstellung des Parameters **DB2\_GRP\_LOOKUP** möglicherweise Einfluss auf das Datenbankupgrade. Weitere Details finden Sie in der Zeile für die Registrierdatenbankvariable **DB2\_GRP\_LOOKUP** in Tabelle 10 auf Seite 32.

In „Auswirkungen der Änderungen von DB2-Befehlen auf das Upgrade“ auf Seite 180 und „Auswirkungen der SQL-Anweisungsänderungen auf das Upgrade“ auf Seite 190 finden Sie eine Zusammenfassung von Änderungen an DB2-Befehlen und SQL-Anweisungen, die sich auf das Upgrade auswirken. In den beiden Veröffentlichungen *Command Reference* und *SQL Reference* finden Sie Details zu den Berechtigungsänderungen.

## Änderungen, die sich auf Releases von Version 9.1 oder früher auswirken

Wenn Sie ein Upgrade von DB2 Version 9.1 oder früher ausführen, prüfen Sie alle Änderungen an Variablen, Konfigurationsparametern für Datenbanken und Datenbankmanager und an physischen Merkmalen des Datenbankdesigns zwischen Releases von Versionen vor 9.7, die ebenfalls Auswirkungen auf Ihr Upgrade haben könnten:

- Änderungen am Verhalten des DB2-Servers zwischen DB2 Version 9.1 und DB2 Version 9.5
- Änderungen am Verhalten des DB2-Servers zwischen DB2 UDB Version 8 und DB2 Version 9.1

---

## Veraltete oder nicht weiter unterstützte Funktionalität mit Auswirkungen auf die DB2-Server-Upgrades

Sie sollten wissen, welche veraltete oder nicht weiter unterstützte Funktionalität in DB2 Version 9.7 Auswirkungen auf das Upgrade Ihres DB2-Servers haben kann. Außerdem sollten Sie über die DB2-Produkte informiert sein, die nicht mehr unterstützt werden, da auch das Upgrade dieser Produkte auf DB2 Version 9.7 nicht unterstützt wird.

Um der geänderten Funktionalität Rechnung zu tragen, müssen Sie vor bzw. nach dem Upgrade zusätzliche Tasks ausführen. Die meisten dieser Tasks vor bzw. nach dem Upgrade beziehen sich auf DB2-Server. Die folgende Liste enthält Änderungen, die nicht in den Tasks vor bzw. nach dem Upgrade für DB2-Server enthalten sind:

### Steuerzentraltools gelten als veraltet

Die Steuerzentraltools gelten in DB2 Version 9.7 als veraltet und werden in einem zukünftigen Release möglicherweise nicht weiterverwendet. Siehe „S teuerzentraltools und DB2Verwaltungsserver (DAS) gelten als veraltet“ in *Neue Funktionen in Version 9.7* für eine vollständige Liste der als veraltet geltenden Tools.

Verwenden Sie ab sofort den Datenquellenexplorers in IBM Data Studio, um Datenbankverwaltungstasks auszuführen. Details finden Sie in Datenbankverwaltung über den Datenquellenexplorer. Besuchen Sie außerdem die Produktseite von Data Studio unter <http://www.ibm.com/software/data/studio/>, wenn Sie Details zu Produktangeboten und Downloads benötigen.

### Netscape-Unterstützung wurde eingestellt

Der Web-Browser Netscape wird für das Tool 'Erste Schritte' und das Installationslaunchpad nicht mehr unterstützt. Wenn Netscape als Standard-Web-Browser eingerichtet ist, wird bei der Ausführung des Tools 'Erste Schritte' die Fehlermeldung DBI1435E zurückgegeben.

Richten Sie vor der Ausführung des Tools 'Erste Schritte' bzw. des Installationslaunchpads einen unterstützten Web-Browser als Standard-Web-Browser ein. Eine Liste der unterstützten Web-Browser finden Sie bei den Installationsvoraussetzungen für DB2-Server und -Clients nach Betriebssystemen sortiert in „Installationsvoraussetzungen für DB2-Datenbankprodukte“ in *DB2-Server - Installation*.

### Diagnosemonitor gilt als veraltet

Der Diagnosemonitor gilt in DB2 Version 9.7 als veraltet und wird in einem zukünftigen Release möglicherweise nicht weiterverwendet. Verwenden Sie ab jetzt Data Studio zur Überwachung des ordnungsgemäßen Betriebs Ihrer Instanzen und Datenbanken. Besuchen Sie außerdem die Produktseite von Data Studio unter <http://www.ibm.com/software/data/studio/>, wenn Sie Details zu Produktangeboten und Downloads benötigen.

### Indizes des Typs 1 werden nicht weiterverwendet

Indizes des Typs 1 werden in DB2 Version 9.7 nicht weiter verwendet und im Rahmen des Datenbankupgrades als ungültig markiert. Details zur Vermeidung von Aufwand in Bezug auf die Neuerstellung eines automatischen Index nach dem Datenbankupgrade finden Sie in „Konvertieren von Indizes des Typs 1 in Indizes des Typs 2“ auf Seite 48.

## Partitionierte Datenbanken werden unter Windows 32-Bit-Betriebssystemen nicht länger unterstützt

Partitionierte Datenbanken werden unter Windows 32-Bit-Betriebssystemen in DB2 Version 9.7 nicht länger unterstützt. Die Notwendigkeit, dass partitionierte Datenbanken auf 32-Bit-Betriebssystemen ausführbar sind, hat sich mit dem Übergang zu 64-Bit-Prozessoren verringert.

Sie können ein Upgrade einer partitionierten Datenbank von einem Release einer Version vor 9.7 unter Windows 32-Bit-Betriebssystemen durchführen, indem Sie zunächst auf ein 64-Bit-Datenbankprodukt der DB2 Version 9.5 migrieren und dann ein Upgrade auf das 64-Bit-Datenbankprodukt der DB2 Version 9.7 durchführen. Details hierzu finden Sie unter Migrieren von DB2 32-Bit-Servern auf 64-Bit-Systeme (Windows).

## Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 4- und SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 9-Betriebssysteme werden nicht weiter unterstützt

DB2 Version 9.7 wird unter RHEL 4 und SLES 9 nicht unterstützt. Sie müssen für Ihr Betriebssystem ein Upgrade auf eine unterstützte Version durchführen, bevor Sie versuchen, ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchzuführen. Weitere Informationen zum Durchführen von Upgrades für Ihr Betriebssystem auf eine höhere Version finden Sie im Abschnitt „Bewährte Verfahren für das Durchführen von Upgrades für DB2-Server“ auf Seite 23.

## Veraltete oder nicht weiter unterstützte Befehle

In „Auswirkungen der Änderungen von DB2-Befehlen auf das Upgrade“ auf Seite 180 finden Sie Informationen zu den in DB2 Version 9.7 als veraltet geltenden und nicht weiter unterstützten Befehlen und zur Handhabung dieser Auswirkung auf Ihre Datenbankanwendungen und -routinen.

## Unformatierte Protokolle

Die Verwendung von unformatierten Einheiten für die Datenbankprotokollierung ist veraltet und wurde in DB2 Version 9.1 eingestellt. Sie wird in einem zukünftigen Release entfernt. Anstelle einer unformatierten Einheit sollten Sie ein Dateisystem verwenden. Dateisysteme mit aktivierten, nicht gepufferten E/A-Funktionen wie gleichzeitig ablaufende E/A oder direkte E/A können eine Leistung erzielen, die mit unformatierten Einheiten vergleichbar ist. Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie der Parameter **newlogpath** auf ein Dateisystemverzeichnis umgestellt werden kann:

```
db2 UPDATE DATABASE CONFIGURATION USING newlogpath /disk2/newlogdir
```

Die neue Einstellung wird erst wirksam, wenn sich die Datenbank in einem konsistenten Status befindet und die Verbindungen aller Benutzer zur Datenbank getrennt wurden. Der Datenbankmanager verschiebt die Protokolle an die neue Speicherposition, nachdem der erste Benutzer eine Verbindung zur Datenbank hergestellt hat.

## DB2-Produkte

Bestimmte Features und Befehle von **Net Search Extender** (NSE) gelten als veraltet und werden in einem zukünftigen Release möglicherweise nicht weiterverwendet. Details zum Start der Verwendung funktional entsprechender Features oder Befehle finden Sie im Abschnitt zu „Funktionen und Befehle von Net Search Extender gelten als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neue Funktionen in Version 9.7*.



Für NSE-Umgebungen mit vergleichsweise geringer Auslastung sollten Sie, wenn Sie diese veralteten Features oder Befehle nicht verwenden, die Migration auf DB2 Text Search in Betracht ziehen, um die in NSE nicht unterstützte Funktionalität vorteilhaft zu nutzen, wie z. B. die Verarbeitung auf linguistischer Basis in allen unterstützten Sprachen und Verbesserungen in Bezug auf Suchvorgänge in XML-Dokumenten. Details finden Sie im Abschnitt zur Migration auf DB2 Text Search.

Die folgenden DB2-Add-on-Produkte sind veraltet oder werden nicht weiter unterstützt:

- **DB2 Governor** gilt als veraltet. Details für das Upgrade auf DB2 Version 9.7 mithilfe von DB2 Workload Management finden Sie in „Migrieren von DB2 Governor auf den DB2-Workload-Manager“ auf Seite 127.
- **Query Patroller** gilt als veraltet. Details für das Upgrade auf DB2 Version 9.7 mithilfe des Workload-Managements finden Sie in „Migrieren von Query Patroller auf den DB2-Workload-Manager“ auf Seite 130.
- **XML Extender** wird nicht weiter unterstützt. Siehe „Migrieren von XML Extender auf pureXML“ auf Seite 133 für Details, wie Sie ein Upgrade Ihrer bestehenden Datenbankanwendungen auf DB2 Version 9.7 mithilfe der Komponente pureXML durchführen können. Für ein Upgrade auf einen DB2-Server ohne Funktionalität von XML Extender finden Sie in „Durchführen von Upgrades für DB2-Server mit XML Extender auf DB2 Version 9.7“ auf Seite 102.

#### Upgrade von DB2 Version 9.1 oder DB2 UDB Version 8

Lesen Sie die folgenden Abschnitte, wenn Sie Informationen zu weiteren möglichen Auswirkungen auf das Upgrade Ihres DB2-Servers benötigen:

- Veraltete oder nicht weiter unterstützte Funktionalität in DB2 Version 9.5 für das Upgrade von DB2 Version 9.1 oder DB2 UDB Version 8
- Veraltete oder nicht weiter unterstützte Funktionalität in DB2 Version 9.1 für das Upgrade von DB2 UDB Version 8

---

## Migrieren anderer Datenbankverwaltungssysteme (nicht DB2)

Die Migration von einem Nicht-DB2-Verwaltungssystem für relationale Datenbanken ist ein komplexerer Prozess als die Migration von einem DB2-Datenbankprodukt. Aus diesem Grund sollten Sie sorgfältig herausarbeiten, was der Migrationsprozess mit sich bringt und einen Portierungsplan erstellen.

Im Portierungsplan sollten zum Beispiel folgende Tasks enthalten sein: Konvertierung der Datenbankobjekte zur Erstellung der entsprechenden Datenbankobjekte in einer DB2-Datenbank, Verschieben der tatsächlichen Daten in die neue DB2-Datenbank und Portieren der Datenbankanwendungen. Unter dem Portieren der Anwendungen ist das Konvertieren der SQL-Anweisungen, das Ändern der Schnittstellenaufrufe und das Konvertieren des datenbankspezifischen Codes für den Zugriff auf die DB2-Datenbanken zu verstehen.

Die am häufigsten verwendeten Methoden zum Konvertieren von Datenbankanwendungscode sind die manuelle Konvertierung, die Umsetzung durch dynamische Aufrufe und die automatisierte Konvertierung. In der Regel erfassen die Konvertierungstools den Quellcode als Eingabe und setzen die Datenmanagementaufrufe in die entsprechenden SQL-Aufrufe um. Aus den Informationen von der Quell- und Zieldatenbank und dem Programmcode werden die neuen SQL-Anweisungen erstellt.

Das IBM Migration Toolkit (MTK) ist ein Konvertierungstool zum Migrieren der Daten und der Abfrage- und Prozedursprachen von Quelldatenbankverwaltungssystemen wie zum Beispiel Informix Dynamic Server, Informix Extended Parallel Server (XPS), Microsoft SQL Server, Oracle und Sybase Enterprise auf DB2-Datenbankprodukte. MTK kann unter den Betriebssystemen AIX, Linux, Solaris und Windows ausgeführt werden. Die einzige unterstützte Sprache ist Englisch. MTK ist als ergänzender Download auf der Webseite IBM Migration Toolkit verfügbar.

IBM stellt Ihnen Ressourcen zur Verfügung, die Sie in allen Aspekten der Migration von einem Nicht-DB2-Verwaltungssystem für relationale Datenbanken unterstützen sollen. Im Folgenden werden die wichtigsten Ressourcen aufgelistet, auf die am häufigsten zugegriffen wird:

- Auf der IBM Website für die DB2-Portierung finden Sie Informationen, die Sie zum Portieren Ihrer Anwendungen und der zugehörigen Daten von anderen Datenbankverwaltungssystemen benötigen. Auf dieser Website werden die allgemeinen Migrationsschritte beschrieben und Ressourcen einschließlich Tools und Schulungen zur Verfügung gestellt. Für IBM Kunden und IBM Business Partner werden zusätzliche Ressourcen zur Verfügung gestellt.
- Die weltweiten IBM Innovation Center für Business Partners bieten eine Vielzahl ergänzender Workshops und technischer Seminare an. Auf der Seite für Schulungsressourcen finden Sie Details und Terminpläne.
- Das IBM Virtual Innovation Center (VIC) ist ein Portal für Wissensaustausch und Instrumentierung, auf dem Schulungen, Live-Mentoring, technische Online-Unterstützung, Lösungsübersichten, Clientsimulationen, Antworten auf häufig gestellte Fragen, Fallbeispiele und Diskussionsforen angeboten werden.
- Die Website DB2 Migrate Now! ist ein umfassendes Angebot für strategische IBM Business Partner mit Bausätzen für Migrationstools, ergänzender Onlineausbildung, Informationen, Vertriebsteams und anderen Ressourcen, die Sie beim Planen und Implementieren einer Migration auf DB2-Produkte von Oracle, Sybase und Microsoft SQL Server unterstützen.
- Die Website von developerWorks Information Management bietet technische Ressourcen für die DB2 Information Management Software an. Sie bietet Produktinformationen, Downloads, Lernressourcen, Unterstützung und Communitys. Auf dieser Website finden Sie viele Beiträge und Lerntexte, die Ihnen dabei helfen, sich mit der Funktionalität von DB2-Datenbankprodukten und deren Verwendung in Ihren Anwendungen vertraut zu machen.



---

## Kapitel 5. Upgradevorbereitungstasks für DB2-Server

Lesen Sie vor dem Upgrade Ihres DB2-Servers die Informationen im Abschnitt über die zentralen Upgradeaspekte für DB2-Server, einschließlich der Empfehlungen, der Einschränkungen und der Angaben zum Bedarf an Plattenspeicherplatz, damit Sie über alle Änderungen und Einschränkungen informiert sind, die für Ihr Upgrade relevant sein können. Richten Sie sich darauf ein, alle potenziellen Probleme vor dem Upgrade zu beheben, um das Upgrade erfolgreich durchführen zu können.

Bereiten Sie das Upgrade der DB2-Server wie folgt vor:

1. Wenn Sie verteilte Transaktionen verwenden, an denen DB2-Datenbanken beteiligt sind, stellen Sie sicher, dass die Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt werden soll, keine unbestätigten Transaktionen enthalten. Verwenden Sie dazu den Befehl `LIST INDOUBT TRANSACTIONS`, um eine Liste der unbestätigten Transaktionen abzurufen und alle unbestätigten Transaktionen interaktiv aufzulösen.
2. Konvertieren Sie Indizes des Typs 1 in Indizes des Typs 2, da Indizes des Typs 1 in DB2 Version 9.7 nicht weiterverwendet werden. Wenn Sie sie vor dem Upgrade konvertieren, sparen Sie sich die Indexneuerstellung, wenn Sie mit diesen Indizes das erste Mal nach dem Upgrade auf DB2 Version 9.7 auf Tabellen zugreifen.
3. Prüfen Sie, ob die Datenbanken für das DB2-Upgrade bereit sind, um alle potenziellen Probleme vor dem eigentlichen Upgrade zu ermitteln. Beseitigen Sie alle etwaigen Probleme, bevor Sie mit dem Upgrade fortfahren.
4. Optional: Stoppen Sie HADR für die Primär- und Bereitschaftsdatenbanken. Sie können nur für die Primärdatenbank ein Upgrade durchführen.
5. Sichern Sie Ihre Datenbanken, damit Sie für Ihre Datenbanken ein Upgrade auf ein neues System durchführen können, für das ein Upgrade durchgeführt wurde, oder damit Sie einen Restore Ihrer Datenbanken in das ursprüngliche System vor dem Upgrade durchführen können.
6. Sichern Sie die Konfigurations- und Diagnoseinformationen, damit Sie einen Datensatz der aktuellen Konfiguration besitzen, den Sie mit der Konfiguration nach dem Upgrade vergleichen können. Mithilfe dieser Informationen können Sie auch neue Instanzen oder Datenbanken erstellen, die dieselbe Konfiguration wie vor dem Upgrade verwenden.
7. Archivieren Sie alle DB2-Protokolldateien für die SQL- oder Q-Replikation, wenn die Protokolldateien vom Capture- oder Q Capture-Programm benötigt werden, oder für die HADR-Replikation, wenn die Protokolldateien zum Erstellen einer Bereitschaftsdatenbank benötigt werden.
8. Lesen Sie die Informationen im Abschnitt Erforderlicher Plattenspeicherplatz und vergewissern Sie sich, dass der freie Plattenspeicherplatz, der Tabellenbereich für temporäre Systemtabellen und der Speicherbereich für das Upgrade ausreichen. Vergrößern Sie Tabellenbereiche und Protokolldateien, falls dies erforderlich sein sollte. Je nach Anzahl der Datenbankobjekte benötigen Sie unter Umständen mehr Speicherbereich für die Durchführung des Upgrades.
9. Nur Windows: Wenn Sie vom DB2-Unterstützungsservice angepasste Codepage-Konvertierungstabellen erhalten haben, müssen Sie alle Dateien im Verzeichnis `'DB2ALT\conv'` sichern, wobei `'DB2ALT'` für das Verzeichnis mit der vorhandenen DB2-Kopie einer Version vor 9.7 steht.

Ein Backup der Standard-Codepage-Konvertierungstabellen ist nicht erforderlich. Beim Upgrade der DB2-Kopie einer Version vor 9.7 werden diese Tabellen gelöscht, da eine DB2 Version 9.7-Bibliothek Standardcodepagetabellen enthält.

10. Nur Linux: Ändern Sie unformatierte Einheiten in Blockeinheiten.
11. Optional: Führen Sie für Ihren DB2-Server in einer Testumgebung ein Upgrade durch, bevor Sie für den DB2-Server in einer Produktionsumgebung ein Upgrade durchführen, um eventuelle Upgradeprobleme zu ermitteln und zu prüfen, ob Anwendungen, Scripts, Tools und Routinen wie erwartet ausgeführt werden.
12. In DB2 Version 9.7 werden alle wichtigen Upgradeereignisse in db2diag-Protokolldateien protokolliert, wenn der Konfigurationsparameter **diaglevel** des Datenbankmanagers auf 3 (Standardwert) oder höher gesetzt ist. Ist dieser Parameter auf 2 oder einen niedrigeren Wert gesetzt, setzen Sie diesen Parameter vor dem Upgrade auf 3 oder einen höheren Wert. Weitere Informationen hierzu enthält der Abschnitt „Festlegen der Aufzeichnungsebene für die Diagnoseprotokolldatei“ in *Fehlerbehebung und Optimieren der Datenbankleistung*.
13. Versetzen Sie den DB2-Server für das Upgrade in den Offlinemodus.

---

## Konvertieren von Indizes des Typs 1 in Indizes des Typs 2

Indizes des Typs 1 werden in DB2 Version 9.7 nicht weiter verwendet und werden im Rahmen des Datenbanksupgrades als ungültig markiert. Sie sollten in Betracht ziehen, vor dem Upgrade alle vorhandenen Indizes des Typs 1 in Indizes des Typs 2 zu konvertieren, um den Aufwand einer automatisch Indexneuerstellung nach dem Upgrade zu vermeiden.

### Voraussetzung

Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderliche Berechtigung für die Befehle `db2IdentifyType1`, `INSPECT` und `REORG INDEXES/TABLE` verfügen. Details zur erforderlichen Berechtigung finden Sie im Handbuch *Command Reference*.

### Informationen zu dieser Task

Führen Sie diese Task nur aus, wenn Sie wissen oder vermuten, dass Ihre Datenbank über Indizes des Typs 1 verfügt.

Standardmäßig waren alle neuen Indizes, die in Releases vor Version 9.7 erstellt wurden, Indizes des Typs 2. Nur wenn Sie einen Index in einer Tabelle erstellt haben, in der bereits Indizes des Typs 1 vorhanden waren, wurde auch der neue Index ein Index des Typs 1. Möglicherweise verfügen Sie über Indizes des Typs 1 auf Datenbanken, die Sie in DB2 UDB Version 7 oder früheren Versionen erstellt und für die Sie durchgehend Upgrades auf DB2 Version 9.5 durchgeführt haben, oder auf Datenbanken unter einer Instanz, für die die Registrierdatenbankvariable `DB2_INDEX_TYPE2` auf `OFF` gesetzt war.

Wenn Sie sich dazu entscheiden, Ihre Indizes des Typs 1 vor dem Datenbanksupgrade nicht zu konvertieren, werden die Indizes des Typs 1 während des Datenbanksupgrades als ungültig markiert. Wenn der Datenbankkonfigurationsparameter `indexrec` auf `RESTART` gesetzt ist, werden als ungültig markierte Indizes beim Neustart der Datenbank erneut erstellt. Ansonsten wird die Neuerstellung von Indizes des Typs 1 bei Ihrem ersten Zugriff auf die Tabelle gestartet, und es kommt möglicherweise zu einer unerwarteten Verschlechterung der Antwortzeit.

## Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um Indizes des Typs 1 in Indizes des Typs 2 zu konvertieren:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie über ausreichend Plattenspeicherplatz für die Konvertierung Ihrer Indizes des Typs 1 verfügen. Indizes des Typs 2 erfordern pro Zeile ein Byte mehr. Detaillierte Informationen zur Schätzung des Speicherbedarfs finden Sie in Speicherbedarf für Indizes.
2. Wechseln Sie von einer Eingabeaufforderung der DB2-Befehlszeile in das entsprechende Verzeichnis:
  - Wechseln Sie unter UNIX- oder Linux-Betriebssystemen in das Verzeichnis \$DB2DIR/bin. Dabei ist DB2DIR die Speicherposition, die Sie während der Installation von DB2 Version 9.7 angegeben haben.
  - Legen Sie unter Windows-Betriebssystemen die Produkt-CD von DB2 Version 9.7 in das Laufwerk ein und wechseln Sie in das Verzeichnis \db2\Windows\utilities.
3. Prüfen Sie mit dem Befehl `db2IdentifyType1`, ob Indizes des Typs 1 vorhanden sind:

```
db2IdentifyType1 -d datenbankname
                  -o konvertieren_von_t1-indizes_dbname.db2
```

Wenn Sie über Indizes des Typs 1 verfügen, empfangen Sie die folgende Nachricht: In den überprüften Tabellen wurden Indizes des Typs 1 gefunden.. Die Befehlsdatei `konvertieren_von_t1-indizes_dbname.db2` enthält Befehle vom Typ REORG INDEXES ALL mit dem Parameter **CONVERT** für jeden angegebenen Index des Typs 1.

Wenn Sie den Befehl `db2IdentifyType1` auf DB2 UDB Version 8-Datenbanken ausführen, überprüft dieser Befehl keine typisierten Tabellen auf Indizes des Typs 1.

Die Laufzeit des Befehls `db2IdentifyType1` ist proportional zur Anzahl der in der Datenbank befindlichen Tabellen sowie zur Anzahl der Datenbankpartitionierungen. Bei Datenbanken mit einer großen Anzahl von Tabellen oder einer großen Anzahl von Datenbankpartitionierungen oder beidem müssen Sie die Parameter `-s` oder `-t` verwenden, um diesen Befehl auf bestimmten Schemata oder Tabellen auszuführen, bis Sie alle Tabellen verarbeiten. Zusätzliche Leistungsaspekte finden Sie in *Command Reference* erörtert.

4. Wenn Sie ein Upgrade von DB2 UDB Version 8 durchführen, führen Sie die folgenden Aktionen aus, um zu ermitteln, ob Ihre typisierten Tabellen über Indizes des Typs 1 verfügen, und fügen Sie die Befehle vom Typ REORG INDEXES ALL manuell zur Befehlsdatei hinzu:
  - a. Generieren Sie eine Liste aller Stammtabellen für typisierte Tabellen, indem Sie die folgende Abfrage absetzen:

```
SELECT DISTINCT H.ROOT_SCHEMA, H.ROOT_NAME,
                T.TBSPACEID, T.TABLEID
FROM SYSCAT.TABLES T, SYSCAT.INDEXES I,
     SYSCAT.HIERARCHIES H, SYSCAT.NAMEMAPPINGS N
WHERE T.TYPE = 'H' AND T.TABSCHEMA = I.TABSCHEMA
     AND T.TABNAME = I.TABNAME AND H.METATYPE='U'
     AND H.ROOT_SCHEMA=N.LOGICAL_SCHEMA AND H.ROOT_NAME=N.LOGICAL_NAME
     AND T.TABSCHEMA=N.IMPL_SCHEMA AND T.TABNAME=N.IMPL_NAME
```

- b. Geben Sie alle typisierten Tabellen mit Indizes des Typs 1 an; verwenden Sie dabei den Befehl `INSPECT` wie folgt:

```
db2 INSPECT CHECK DATABASE RESULTS KEEP sample.log
db2inspf $INSTHOME/sql1lib/db2dump/sample.log sample.out
```

Verwenden Sie die Werte für TBSPACEID und TABLEID aus dem Abfrageergebnis im vorherigen Schritt; sie müssen mit den Kennungen für Objekt und Tabellenbereich in der formatierten Ausgabe des Befehls db2inspf übereinstimmen; ermitteln Sie außerdem den Indextyp für die einzelnen Stammtabellen, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

```
...
Beginn der Tabellenphase (ID mit Vorzeichen: 4, ohne Vorzeichen: 4;
Tabellenbereichs-ID: 3) :
```

```
Beginn der Datenbankphase. Objekt: 4 Tabellenbereich: 3
Der Indextyp für diese Tabelle ist 1.
Speicherbereichsmaske DAT wird traversiert, Anker 96.
Traversierung der Speicherbereichsmaske beendet.
DAT Objektzusammenfassung: Summe der Seiten 20 - Verwendete Seiten 20
- Freier Speicherbereich 2 %
Ende der Datenbankphase.
```

```
Beginn der Indexphase. Objekt: 4 Tabellenbereich: 3
Speicherbereichsmaske INX wird traversiert, Anker 160.
Traversierung der Speicherbereichsmaske beendet.
INX Objektzusammenfassung: Summe der Seiten 17 - Verwendete Seiten 17
Ende der Indexphase.
Ende der Tabellenphase.
Ende der Tabellenbereichsphase.
```

...

- c. Fügen Sie der Befehlsdatei *konvertieren\_von\_t1-indizes\_dbname.db2* für jede Stammtabelle mit Indizes des Typs 1, die Sie im vorherigen Schritt angegeben haben, den Befehl REORG INDEXES ALL, wie im folgenden Beispiel dargestellt, hinzu:

```
REORG INDEXES ALL FOR TABLE tabellenname
ALLOW WRITE ACCESS CONVERT
```

Wenn Sie sich dazu entschließen, den Befehl INSPECT wegen zeitlichen Einschränkungen und Ressourceneinschränkungen nicht auszuführen, können Sie einfach den Befehl REORG INDEXES ALL mit dem Parameter **CONVERT** zur Befehlsdatei *konvertieren\_von\_t1-indizes\_dbname.db2* für die einzelnen in Schritt 4a auf Seite 49 aufgeführten Stammtabellen hinzufügen. Mit dem Parameter **CONVERT** werden nur Indizes des Typs 1 konvertiert; er hat keine Auswirkungen auf Indizes des Typs 2.

5. Wenn Sie über Indizes des Typs 1 verfügen, können Sie diese mit der Befehlsdatei *konvertieren\_von\_t1-indizes\_dbname.db2* in Indizes des Typs 2 konvertieren:
- ```
db2 -tvf konvertieren_von_t1-indizes_dbname-indizes.db2
```

Sie können diese Befehlsdatei bearbeiten und Befehle zum Konvertieren von Indizes des Typs 1 hinzufügen oder entfernen.

---

## Prüfen, ob die Datenbanken für das Upgrade bereit sind

Vor dem Upgrade der Datenbanken ist es wichtig, mithilfe des Befehls db2ckupgrade zu prüfen, ob die Datenbanken für das Upgrade bereit sind.

Mit dem Befehl db2ckupgrade wird geprüft, ob eine Liste mit Bedingungen wahr ist, damit das Datenbankupgrade erfolgreich ist. Außerdem wird mit diesem Befehl eine Warnung für eine Liste von Bedingungen, die sich auf Datenbankupgrades auswirken, in die durch den Parameter **-I** angegebene Protokolldatei geschrieben. In der Veröffentlichung 'Command Reference' finden Sie Details zu der Liste der Bedingungen.

Mit dem Befehl `db2iupgrade` wird der Befehl `db2ckupgrade` aufgerufen. Der Befehl `db2iupgrade` schlägt fehl, wenn der Befehl `db2ckupgrade` feststellt, dass eine oder mehrere der Bedingungen nicht wahr sind; in diesem Fall wird der Fehlercode DBI1205E zurückgegeben.

### Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Berechtigung SYSADM verfügen.
- Stellen Sie sicher, dass alle lokalen Datenbanken, für die Sie ein Upgrade durchführen möchten, katalogisiert sind.
- Unter Linux- bzw. UNIX-Betriebssystemen müssen Sie ein Installationsimage von DB2 Version 9.7 dekomprimieren, damit der Befehl `db2ckupgrade` ausgeführt werden kann.
- Stellen Sie sicher, dass die Installationsvoraussetzungen für DB2-Datenbankprodukte erfüllt sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie in „Installationsvoraussetzungen für DB2-Datenbankprodukte“ in der Veröffentlichung *DB2-Server - Installation*.

### Einschränkung

Um in einer Umgebung mit partitionierten Datenbanken zu prüfen, ob die Datenbanken für das Upgrade bereit sind, müssen Sie den Befehl `db2ckupgrade` in jeder Datenbankpartition ausführen. Wenn Sie den Befehl `db2ckupgrade` für die einzelnen Datenbankpartitionen nicht ausführen, ist der Befehl `db2iupgrade` möglicherweise erfolgreich, auch wenn eine oder mehrere Datenbankpartitionen nicht für das Upgrade bereit sind. Das Datenbankupgrade schlägt jedoch fehl. Der Befehl `db2iupgrade` führt den Befehl `db2ckupgrade` nur auf der Datenbankpartition aus, für die Sie den Befehl `db2iupgrade` absetzen.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um zu prüfen, ob die Datenbanken für das Upgrade bereit sind:

1. Melden Sie sich bei dem DB2-Server als Eigner der DB2-Instanz an, für die Sie ein Upgrade durchführen möchten.
2. Wenn die Instanz, die die Datenbanken besitzt und die Sie prüfen möchten, nicht ausgeführt wird, starten Sie die Instanz mit dem Befehl `db2start`.
3. Wechseln Sie von der Befehlszeile in das entsprechende Verzeichnis:
  - Wechseln Sie unter UNIX- bzw. Linux-Betriebssystemen in das Verzeichnis `DIRIMG/db2/BS/utilities/db2ckupgrade/bin`; dabei ist `DIRIMG` die Position für die Dekomprimierung des Installationsimages von DB2 Version 9.7 oder das Verzeichnis, an das Sie die DB2-Produkt-DVD angehängt haben; `BS` ist das Betriebssystem des DB2-Servers.
  - Legen Sie unter Windows-Betriebssystemen die Produkt-CD von DB2 Version 9.7 in das Laufwerk ein und wechseln Sie in das Verzeichnis `\db2\Windows\utilities`.
4. Überprüfen Sie, ob die lokalen Datenbanken, die der aktuellen Instanz angehören, für das Upgrade bereit sind, und generieren Sie wie folgt durch Ausführen des Befehls `db2ckupgrade` eine Protokolldatei:

```
db2ckupgrade sample -l db2ckupgrade.log -u adminuser -p password
db2ckupgrade war erfolgreich. Upgrade der Datenbank(en) ist möglich.
```

Dabei steht *sample* für den Datenbanknamen und `db2ckupgrade.log` für die im aktuellen Verzeichnis erstellte Protokolldatei, in der die Details zu Fehlern und Warnungen enthalten sind.

Wenn Sie diesen Befehl ausgeben, wird die vorhandene Protokolldatei überschrieben. Sie können die Protokolldatei umbenennen, um zu vermeiden, dass die Fehlerdetails verloren gehen. Sie müssen diese Fehler korrigieren, bevor Sie mit dem Upgrade beginnen.

Wenn Sie die Upgradevorbereitungstask „Konvertieren von Indizes des Typs 1 in Indizes des Typs 2“ auf Seite 48 ausgeführt haben, können Sie den Parameter **-not1** verwenden, um die Prüfung auf Indizes des Typs 1 zu überspringen. Details hierzu finden Sie in 7.

Wenn der Befehl `db2iupgrade` den Befehl `db2ckupgrade` ausführt, handelt es sich bei der Protokolldatei um die Datei `db2ckupgrade.log` im Ausgangsverzeichnis der Instanz für Linux- und UNIX-Betriebssysteme oder im aktuellen Verzeichnis für Windows-Betriebssysteme.

5. Wenn Sie benutzerdefinierte Datentypen mit einem Namen erstellt haben, bei dem es sich um einen systemintegrierten Datentypnamen handelt, löschen Sie diese benutzerdefinierten Datentypen und erstellen Sie sie erneut unter Verwendung eines anderen Namens, für den es keine Einschränkungen gibt. Mit dem Befehl `db2ckupgrade` wird die Fehlermeldung `SQL0473N` zurückgegeben, wenn benutzerdefinierten Datentypen einen Namen aufweisen, bei dem es sich um einen systemintegrierten Datentypnamen handelt. Wenn Sie versuchen, für die Datenbank ein Upgrade durchzuführen, schlägt der Befehl `UPGRADE DATABASE` fehl.
6. Wenn Sie Datenbankobjekte mit Schemanamen erstellt haben, für die Einschränkungen gelten, löschen Sie alle Datenbankobjekte, die reservierte Schemanamen verwenden, und erstellen Sie sie erneut unter Verwendung eines Schemanamens, für den es keine Einschränkungen gibt. Mit dem Befehl `db2ckupgrade` wird die Fehlermeldung `SQL0553N` zurückgegeben, wenn Datenbankobjekte über Schemanamen verfügen, für die Einschränkungen gelten. Wenn Sie versuchen, für die Datenbank ein Upgrade durchzuführen, schlägt der Befehl `UPGRADE DATABASE` fehl.
7. Wenn Sie über Indizes des Typs 1 verfügen, führen Sie die Upgradevorbereitungstask „Konvertieren von Indizes des Typs 1 in Indizes des Typs 2“ auf Seite 48 oder die generierte Scriptdatei aus. Alternativ dazu können Sie, wenn Sie den Parameter **-not1** auslassen, die Scriptdatei `type1_index_datenbankname.db2` ausführen.

Mit dem Befehl `db2ckupgrade` wird die Warnung `SQL1498W` zurückgegeben, und es wird die Scriptdatei `'type1_index_datenbankname.db2'` in demselben Verzeichnis erstellt wie die Protokolldatei `db2ckupgrade`. In der Scriptdatei sind `REORG INDEXES ALL`-Anweisungen mit den Klauseln `ALLOW WRITE ACCESS` und `CONVERT` für jeden identifizierten Index des Typs 1 enthalten.

Wenn Sie die Upgradevorbereitungstask oder das generierte Script nicht ausführen, werden mit dem Befehl `UPGRADE DATABASE` alle Indizes des Typs 1 als ungültig markiert. Mit dem Datenbankmanager werden beim ersten Zugriff auf die Tabelle nach dem Datenbankupgrade die Indizes des Typs 1 automatisch als Indizes des Typs 2 neu erstellt; außerdem kommt es möglicherweise zu einer unerwarteten Verschlechterung der Antwortzeit. Der Zugriff auf die Tabelle ist erst zulässig, wenn die Indexneuerstellung abgeschlossen ist.

8. Wenn Sie über externe, nicht abgeschirmte Routinen unter Linux und UNIX verfügen, die nicht von der DB2-Steuerkomponentenbibliothek in Ihrer Datenbank abhängig sind, verwenden Sie die generierte Liste, um festzustellen, ob Sie Ihre Routinen nach der Datenbankmigration im neuen Multithread-Datenbankmanager problemlos als nicht abgeschirmte Routinen ausführen können. Details hierzu finden Sie in „Durchführen von Upgrades für C-, C++- und COBOL-Routinen“ auf Seite 226.



Mit dem Befehl `db2ckupgrade` wird die Warnung ADM4100W in die Protokolldatei geschrieben und eine Datei in demselben Verzeichnis wie die Protokolldatei `db2ckupgrade` generiert; diese Datei heißt `alter_unfenced_datenbankname.lst` und enthält eine Liste aller externen, nicht abgeschirmten Routinen, die in FENCED und NOT THREADSAFE geändert werden, wenn Sie für die Datenbank ein Upgrade durchführen.

9. Wenn Sie über Kennungen vom Typ NULL für Spaltennamen, Routinenparameternamen oder Variablennamen verfügen, qualifizieren Sie diese Kennungen oder setzen Sie sie in Ihren SQL-Anweisungen in Anführungszeichen, um Konflikte mit dem Schlüsselwort NULL zu vermeiden.

Mit dem Befehl `db2ckupgrade` wird die Warnung ADM4102W in die Protokolldatei geschrieben, wenn eine Datenbank über Kennungen vom Typ „NULL“ verfügt. Wenn Sie Kennungen mit der Bezeichnung „NULL“ in Ihren SQL-Anweisungen verwenden, die nichtvollständig qualifiziert oder in Anführungszeichen gesetzt sind, wird der Kennungsname möglicherweise in das Schlüsselwort NULL aufgelöst. Dies würde zu einer Verhaltensänderung in Bezug auf frühere Releases führen. Details hierzu finden Sie in „Auswirkungen der SQL-Anweisungsänderungen auf das Upgrade“ auf Seite 190.

10. Wenn Verbindungsattribute Sterne (\*) enthalten, ersetzen Sie die Sterne (\*) durch ein anderes Zeichen. Mit dem Befehl `db2ckupgrade` wird die Warnung ADM4103W in die Protokolldatei geschrieben, wenn Sterne (\*) in den Verbindungsattributen für den Verarbeitungsprozess enthalten sind.

Ab DB2 Version 9.7 können Sie einen einzigen Stern (\*) als Platzhalterzeichen und zwei Sterne (\*\*) für die Darstellung eines einzigen literalen Sterns (\*) in einigen Attributen für den Verarbeitungsprozess verwenden. Der Befehl `UPGRADE DATABASE` ersetzt in Abhängigkeit von dem Verbindungsattribut einen einzigen Stern (\*) durch zwei Sterne (\*\*).

11. Wenn die Datenbank für XML Extender aktiviert ist, führen Sie alle Schritte in „Durchführen von Upgrades für DB2-Server mit XML Extender auf DB2 Version 9.7“ auf Seite 102 aus, um XML Extender vollständig zu inaktivieren und die Funktionalität von XML Extender vor dem Upgrade Ihrer Instanz und Ihrer Datenbanken zu entfernen. Mit dem Befehl `db2ckupgrade` wird die Warnung ADM4104E in die Protokolldatei geschrieben, wenn eine Datenbank für XML Extender aktiviert ist.

Ab DB2 Version 9.7 wird XML Extender nicht weiterverwendet.

12. Vergewissern Sie sich, dass die Protokolldatei für den Befehl `db2ckupgrade` den folgenden Text enthält: `Version von DB2CKUPGRADE wird ausgeführt: VERSION 9.7`. Dieser Text bestätigt, dass Sie die korrekte Version des Befehls `db2ckupgrade` ausführen.

13. Starten Sie die Instanz durch Ausführen des Befehls `db2start`.

---

## Backup von Datenbanken vor einem Upgrade

Vor dem Starten des Upgradeprozesses auf DB2 Version 9.7 wird dringend empfohlen, ein vollständiges *Offline-Datenbankbackup* durchzuführen. Falls während des Upgradeprozesses ein Fehler auftritt, benötigen Sie vollständige Datenbankbackups für die Recovery und für das Upgrade der Datenbanken.

Nach dem Upgrade Ihrer Instanzen auf DB2 Version 9.7 können Sie Datenbanken erst sichern, nachdem für sie ein Upgrade durchgeführt wurde.

### Voraussetzungen

- Für das Backup einer Datenbank benötigen Sie die Berechtigung SYSADM, SYSCTRL oder SYSMANT.

- Die Datenbanken müssen katalogisiert sein. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um eine Liste aller katalogisierten Datenbanken der aktuellen Instanz anzuzeigen:

```
db2 LIST DATABASE DIRECTORY
```

### Vorgehensweise

Zum Ausführen eines vollständigen Offline-Backups für jede lokale Datenbank gehen Sie wie folgt vor:

1. Trennen Sie die Verbindungen zu allen Anwendungen und Benutzern von der Datenbank. Um eine Liste aller Datenbankverbindungen für die aktuelle Instanz abzurufen, setzen Sie den Befehl LIST APPLICATIONS ab. Wenn alle Anwendungen von der Datenbank getrennt sind, gibt dieser Befehl die folgende Nachricht zurück:

```
db2 list applications
SQL1611W Es wurden keine Daten vom Datenbanksystemmonitor zurückgegeben.
SQLSTATE=00000
```

Verwenden Sie zum Trennen der Verbindungen aller Anwendungen und Benutzer den Befehl FORCE APPLICATION:

```
db2 force application all
```

2. Sichern Sie Ihre Datenbank mit dem Befehl BACKUP DATABASE. Das folgende Beispiel gilt für UNIX-Betriebssysteme:

```
db2 BACKUP DATABASE sample USER arada USING kennwort TO backup_verz
```

Hierbei ist *sample* der Aliasname der Datenbank, *arada* der Benutzername, *kennwort* das Kennwort und *backup\_verz* das Verzeichnis für die Erstellung der Backup-Dateien.

Erstellen Sie in Umgebungen mit partitionierten Datenbanken ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Backup partitionierter Datenbanken“ in der Veröffentlichung *Datenrecovery und hohe Verfügbarkeit - Handbuch und Referenz*.

Wenn Sie DB2 ACS auf Ihren Datenbanken in DB2 Version 9.5 aktiviert und konfiguriert haben, können Sie mithilfe des Parameters **USE SNAPSHOT** einen Momentaufnahmebackup ausführen. Sie können jedoch nur in einer Instanz von DB2 Version 9.5 für einen Momentaufnahmebackup einen Restore durchführen. Mithilfe eines Momentaufnahmebackups kann kein Upgrade auf einen neuen Server durchgeführt werden. Informationen finden Sie in Durchführen eines Momentaufnahmebackups in der Veröffentlichung *Datenrecovery und hohe Verfügbarkeit - Handbuch und Referenz*.

Wenn Sie kürzlich ein vollständiges *Offline-Datenbankbackup* durchgeführt haben und vor dem Upgrade kein weiteres durchführen können, können Sie stattdessen auch ein inkrementelles *Offline-Datenbankbackup* durchführen. Einzelheiten zum Datenbankupgrade mithilfe eines inkrementellen *Offline-Datenbankbackups* finden Sie in „Durchführen von Upgrades für einen neuen DB2-Server“ auf Seite 92.

3. Optional: Testen Sie die Integrität des Backup-Images, um sicherzustellen, dass das Image mithilfe des Befehls zum Überprüfen des Backups `db2ckbkp` wiederhergestellt werden kann. Das folgende Beispiel gilt für UNIX-Betriebssysteme:

```
cd backup-verz
db2ckbkp SAMPLE.0.arada.NODE0000.CATN0000.20051014114322.001
```

```
[1] Buffers processed: #####
```

```
Image Verification Complete - successful.
```



---

## Backup der DB2-Serverkonfiguration und -Diagnoseinformationen

Das Speichern der Einstellungen für die Konfigurationsparameter des Datenbankmanagers und der Datenbank vor dem Upgrade des DB2-Servers ermöglicht Ihnen, das Verhalten des DB2-Servers nach dem Upgrade zu überprüfen sowie Instanzen und Datenbanken erneut zu erstellen.

Außerdem können Sie Informationen von Ihren DB2-Servern zu den Datenbanksystemkatalogen, den Einstellungen der DB2-Registrierdatenbankvariablen, Daten aus EXPLAIN-Tabellen sowie Diagnoseinformationen sammeln, die Ihnen bei der Fehlerbestimmung behilflich sein können, wenn Sie nach dem Upgrade Unterschiede im Verhalten oder der Leistung des Datenbankmanagers feststellen.

### Voraussetzung

Sie müssen über die Berechtigung SYSADM verfügen, um alle folgenden Tasks ausführen zu können, für manche Tasks ist auch eine niedrigere Berechtigung oder gar keine Berechtigung erforderlich.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um DB2-Serverkonfiguration und -Diagnoseinformationen zu sichern:

1. Sammeln Sie Informationen Ihrer DB2-Server, indem Sie den Befehl `db2support` für alle Datenbanken ausführen, für die Sie in all Ihren Instanzen ein Upgrade durchführen möchten. Mit diesem Befehl können Sie Informationen zum Datenbanksystemkatalog, die Konfigurationsparametereinstellungen der Datenbank und des Datenbankmanagers und die Einstellungen der DB2-Registrierdatenbankvariablen erfassen sowie die Tabellendaten und Diagnoseinformationen erklären, die bei Problemen von der DB2-Unterstützung benötigt werden.

```
db2support ausgabeverzeichnis -d datenbankname -cl 0
```

Mithilfe des Parameters `-cl 0` können Sie Informationen aus dem Datenbanksystemkatalog, die Konfigurationsparametereinstellungen der Datenbank und des Datenbankmanagers und die Einstellungen der DB2-Registrierdatenbankvariablen erfassen. Die erfassten Informationen werden in einer komprimierten Datei (.zip) im Ausgabeverzeichnis gespeichert. Auch ein Ergebnisbericht im HTML-Format wird erstellt.

Bewahren Sie diese ZIP-Datei nach dem Upgrade einige Monate auf. Die Informationen in der komprimierten Datei können möglicherweise zur umgehenden Lösung von Leistungsproblemen erforderlich sein, wenn beim neuen Release Leistungsbeeinträchtigungen auftreten sollten.

2. Speichern Sie die Informationen zu allen Paketen für Ihre Anwendungen, die den einzelnen Datenbanken zugeordnet sind. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um Pakete aufzulisten, die den Datenbanken zugeordnet sind, und um die Befehlsausgabe in eine Datei umzuleiten:

```
db2 LIST PACKAGES FOR SCHEMA schemaname  
SHOW DETAIL > /upgrade/sample_pckg.txt
```

Die Klausel `FOR SCHEMA` ermöglicht es Ihnen, alle Pakete für ein bestimmtes Schema aufzulisten. Wenn Ihre Anwendung über mehrere Schemas verfügt, müssen Sie diesen Befehl für jedes einzelne Schema wiederholen oder die Klausel `FOR ALL` verwenden.

3. Wenn Sie die Prüffunktion aktiviert haben, speichern Sie die Prüfkongfiguration Ihrer Instanzen durch Absetzen des folgenden Befehls:

```
db2audit describe > audit_instanzname.cfg
```

Wenn Sie über mehrere Instanzen verfügen, wiederholen Sie diesen Befehl für jede Instanz.

4. Sichern Sie alle externen Routinen. Informationen finden Sie im Abschnitt zum „Backup und Restore externer Routinenbibliotheks- oder Klassendateien“ in der Dokumentation *Administrative Routines and Views*. Das folgende Beispiel zeigt, wie alle externen Routinen gesichert werden können, die im Standardpfad des UNIX-Betriebssystems erstellt wurden:

```
cp -R $INSTHOME/sql1lib/function $INSTHOME/routine_backup
```

Hierbei steht `INSTHOME` für das Ausgangsverzeichnis des Instanzeigners. Wenn Sie einen vollständigen Pfad angegeben haben, der sich nicht im Standardpfad für Routinen befand, als Sie Ihre externen Routinen in der Datenbank erstellten, müssen Sie sicherstellen, dass die aktuelle Speicherposition der vorhandenen Bibliotheken nicht geändert wird.

5. Optional: Der HTML-Bericht zum Befehl `db2support` beinhaltet die Konfigurationsparametereinstellungen des Datenbankmanagers für die Instanz, die Eigner der angegebenen Datenbank ist. Mit dem Befehl `GET DATABASE MANAGER CONFIGURATION` können Sie Ihre Einstellungen für die Konfigurationsparameter des Datenbankmanagers sichern und die Befehlsausgabe zum Speichern dieser Einstellungen für jede Instanz in eine Datei umleiten:

```
db2 GET DBM CFG > dbm_instname.cfg
```

Hierbei ist *instname* der Name der Instanz.

6. Optional: Der HTML-Bericht zum Befehl `db2support` beinhaltet die Einstellungen für die Datenbankkonfigurationsparameter der angegebenen Datenbank. Mit dem Befehl `GET DATABASE CONFIGURATION` können Sie *Ihre Einstellungen für die Datenbankkonfigurationsparameter speichern* und die Befehlsausgabe zum Speichern der Einstellungen für jede einzelne Datenbank in eine Datei umleiten:

```
db2 CONNECT TO datenbankaliasname
db2 GET DB CFG FOR datenbankaliasname
SHOW DETAIL > db_datenbankaliasname.cfg
```

Dabei ist *datenbankaliasname* der Aliasname der Datenbank. Die Klausel **SHOW DETAIL** bewirkt, dass die vom Datenbankmanager errechneten Werte angezeigt werden, wenn die Konfigurationsparameter auf `AUTOMATIC` gesetzt sind.

Die Konfigurationsparameter einer Datenbank können auf allen Partitionen in einer Umgebung mit partitionierten Datenbanken identisch sein. Wenn sie nicht identisch sind, sichern Sie die Parametereinstellungen der Datenbankkonfiguration für jede Datenbankpartition.

7. Optional: Über den Befehl `db2support` wird eine Datei generiert, die die Ausgabe des Befehls `db2look` für die angegebene Datenbank enthält. Wenn Sie jedoch weitere Informationen benötigen, die in der generierten DDL-Datei nicht enthalten sind, können Sie mit diesem Befehl die DDL-Informationen für Ihre Datenbanken speichern sowie die Anweisungen, die zum erneuten Erstellen Ihrer Datenbankobjekte verwendet werden:

```
db2look -d sample -e -o sample_tbs.db2 -l -x
```

8. Optional: Der HTML-Bericht zum Befehl `db2support` beinhaltet die Einstellungen für die Umgebungs- und Registrierdatenbankvariablen für die Instanz, die Eigner der angegebenen Datenbank ist. Mit dem Befehl `db2set` können Sie die Einstellungen Ihrer DB2-Profilregistrarvariablen sichern und die Befehlsausgabe zum Speichern dieser Einstellungen in eine Datei umleiten:

```
db2set -all > reg_instname.txt
```

Verwenden Sie beim Definieren von DB2-Umgebungsvariablen den richtigen Systembefehl zum Auflisten der Umgebungsvariablen mit den zugehörigen Werten. Unter AIX können Sie zum Beispiel den folgenden Befehl absetzen:

```
set |grep DB2 > env_instname.txt
```

Verwenden Sie, soweit möglich, die Ausgabe des Befehls 'set', und geben Sie den Befehl db2set zum Definieren dieser Umgebungsvariablen als Registrierdatenbankvariablen in der DB2-Profilregistrierdatenbank ein.

## Vergrößern von Tabellenbereichen und Protokolldateien vor dem Upgrade

Vor dem Upgrade des DB2-Servers müssen Sie sicherstellen, dass genügend freier Speicherbereich für den Tabellenbereich für Systemkataloge und den Tabellenbereich für temporäre Tabellen sowie ausreichend Speicherbereich für das Upgrade Ihrer Datenbanken vorhanden ist.

### Voraussetzung

Stellen Sie sicher, dass Sie über die Berechtigung SYSCTRL oder SYSADM verfügen, um die Größe der Tabellenbereiche und des Speicherbereichs vergrößern zu können.

### Einschränkung

In Umgebungen mit partitionierten Datenbanken sind weitere Überlegungen erforderlich, um die Tabellenbereiche zu vergrößern, da sich die Tabellenbereiche über mehrere Datenbankpartitionen erstrecken. Sie brauchen auch nur den Speicherbereich auf dem Partitionsserver der Katalogdatenbank erhöhen.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um die Größe der Tabellenbereiche und Speicherbereiche zu erhöhen:

1. Stellen Sie eine Verbindung zu der Datenbank her, für die Sie ein Upgrade durchführen möchten:

```
db2 CONNECT TO sample
```

2. Ermitteln Sie die Auslastung der Tabellenbereichsplatte mithilfe der folgenden Abfrage:

```
db2 "SELECT SUBSTR(TBSP_NAME,1,15) NAME, TBSP_TYPE TYPE,
      TBSP_AUTO_RESIZE_ENABLED AUTO_RESIZE, TBSP_NUM_CONTAINERS CONTAINERS,
      TBSP_TOTAL_PAGES TOTAL_PGS, TBSP_USED_PAGES USED_PGS, TBSP_FREE_PAGES FREE_PGS,
      TBSP_MAX_SIZE MAX_SZ, TBSP_PAGE_SIZE PG_SZ
      FROM SYSIBMADM.TBSP_UTILIZATION
      WHERE TBSP_CONTENT_TYPE IN ('ANY','SYSTEMP')"
```

| NAME        | TYPE | AUTO_RESIZE | CONTAINERS | TOTAL_PGS | USED_PGS | FREE_PGS | MAX_SZ | PG_SZ |
|-------------|------|-------------|------------|-----------|----------|----------|--------|-------|
| SYSCATSPACE | DMS  | 1           | 1          | 8192      | 7576     | 612      | -1     | 8192  |
| TEMPSPACE1  | SMS  | -           | 1          | 10        | 10       | 0        | -      | 8192  |

2 record(s) selected.

Achten Sie auf die Anzahl der Container, die Gesamtanzahl der Seiten, die verwendeten Seiten, die freien Seiten, die maximale Größe (MAXSIZE) und die Seitengröße.

Wenn Sie ein Upgrade von Version 8.1 durchführen, verwenden Sie den folgenden Befehl: db2 LIST TABLESPACES SHOW DETAIL

3. Vergrößern Sie die Tabellenbereiche für den Systemkatalog mithilfe der folgenden Optionen:

- Wenn Sie über einen SMS-Tabellenbereich verfügen, stellen Sie sicher, dass Sie mindestens *über dieselbe Menge an verwendeten Seiten im freien Plattenspeicherplatz verfügen*. In diesem Beispiel beträgt dieser Wert ca. 60 MB.
- Wenn Sie über einen DMS-Tabellenbereich verfügen und die Anzahl der verwendeten Seiten über der Anzahl der freien Seiten liegt, verwenden Sie die folgende Formel zum Berechnen der Seitenzahl, um die jeder Container vergrößert werden muss:

$$\text{anzahl\_seiten} = \left( \text{verwendete\_seiten} - \text{freie\_seiten} \right) / \text{anzahl\_der\_container\_in\_SYSCATSPACE}$$

Verwenden Sie anschließend den folgenden Befehl, um die Größe aller Container im Tabellenbereich für den Systemkatalog zu erhöhen:

```
db2 "ALTER TABLESPACE SYSCATSPACE EXTEND (ALL anzahl_seiten)"
```

- Wenn Sie über einen DMS-Tabellenbereich mit aktiviertem AUTORESIZE und MAXSIZE auf NONE gesetzt verfügen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie *über mindestens die doppelte Anzahl an verwendeten Seiten verfügen*, die im freien Plattenspeicherplatz verfügbar sind. Ist der ganzzahlige Wert für MAXSIZE weniger als doppelt so groß wie die Menge an verwendeten Seiten, müssen Sie den Wert für MAXSIZE mit der Anweisung ALTER TABLESPACE wie im folgenden Beispiel dargestellt erhöhen:

```
db2 "ALTER TABLESPACE SYSCATSPACE  
MAXSIZE (2*verwendete_seiten_in_SYSCATSPACE*seitengroesse/1024) K"
```

Die Funktion zur automatischen Größenänderung für Tabellenbereiche ist ab DB2 UDB Version 8 FixPak 9 verfügbar.

In unserem Beispiel zeigen die Abfrageergebnisse im vorherigen Schritt, dass es sich bei SYSCATSPACE um einen DMS-Tabellenbereich mit aktiviertem AUTORESIZE und einem Wert für MAXSIZE von -1 handelt, der auf eine unbegrenzte maximale Größe hinweist. Aus diesem Grund müssen Sie über die doppelte Anzahl an verwendeten Seiten verfügen, die im freien Plattenspeicherplatz verfügbar sind.

4. Vergrößern Sie die Tabellenbereiche für temporäre Tabellen mithilfe der folgenden Optionen:

- Wenn Sie über einen SMS-Tabellenbereich verfügen, müssen Sie nur sicherstellen, dass Sie über mindestens die doppelte Anzahl an gesamten Seiten für den Tabellenbereich für die Systemkataloge im freien Plattenspeicherplatz verfügen; in diesem Beispiel liegt der Wert bei 128 MB.
- Wenn Sie über einen DMS-Tabellenbereich verfügen, verwenden Sie die folgende Formel zum Berechnen der Seitenzahl, um die jeder Container vergrößert werden muss:

$$\text{anzahl\_seiten} = \left( \text{anzahl\_der\_gesamten\_seiten\_in\_SYSCATSPACE} \right) / \text{anzahl\_der\_container\_in\_TEMPSPACE1}$$

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die Größe aller Container im Tabellenbereich für temporäre Tabellen zu erhöhen:

```
db2 "ALTER TABLESPACE TEMPSPACE1 EXTEND (ALL anzahl_seiten)"
```

- Wenn Sie über einen DMS-Tabellenbereich mit aktiviertem AUTORESIZE und MAXSIZE auf NONE gesetzt verfügen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie über mindestens die doppelte Anzahl an Gesamtseiten für den Tabellenbereich für die Systemkataloge im freien Plattenspeicherplatz verfügen. Ist der ganzzahlige Wert für MAXSIZE weniger als doppelt so groß wie die

Menge der Gesamtzahl an Seiten für den Tabellenbereich für die Systemkataloge, müssen Sie den Wert für MAXSIZE mit der Anweisung ALTER TABLESPACE erhöhen:

```
db2 "ALTER TABLESPACE TEMPSPACE1
      MAXSIZE (2*gesamtzahl_seiten_in_SYSCATSPACE*seitengröße/1024) K"
```

5. Stellen Sie die aktuelle Größe des Speicherbereichs mithilfe des Befehls GET DATABASE CONFIGURATION fest. Das folgende Beispiel zeigt, wie die Werte der Datenbankkonfigurationsparameter *logfilsiz*, *logprimary* und *logsecond* unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen aufgezeichnet werden:

```
db2 GET DB CFG FOR sample |grep '(LOG[FPS]') | tee logsize.txt
      Protokolldateigröße (4KB)                (LOGFILSIZ) = 1000
      Anzahl primärer Protokolldateien        (LOGPRIMARY) = 3
      Anzahl sekundärer Protokolldateien      (LOGSECOND) = 2
```

6. Vergrößern Sie den Speicherbereich durch die Ausführung der folgenden Befehle:

```
db2 UPDATE DB CFG FOR sample using LOGSECOND
      (aktueller_wert of LOGPRIMARY + aktueller_wert of LOGSECOND) * 2
```

Wenn Sie bereits über einen großen Speicherbereich verfügen, ist eine Erhöhung des Werts unter Umständen nicht erforderlich.

7. Optional: Aktivieren Sie die unbegrenzte aktive Protokollierung durch Einstellen von *logsecond* auf -1 und durch Aktivierung der Archivprotokollierung anstatt den Speicherbereich zu erhöhen. Die unbegrenzte aktive Protokollierung ermöglicht es einer aktiven UOW (Unit of Work), die primären Protokolle und Archivprotokolldateien zu umfassen und ermöglicht effektiv eine Transaktion zur Verwendung einer unbegrenzten Anzahl an Protokolldateien. Beachten Sie, dass die Zeit für ein Rollback der Transaktionen beim Fehlschlagen eines Upgrades davon abhängig ist, wie viele archivierten Protokolle abgerufen werden müssen. Im folgenden Beispiel wird an einem Befehl gezeigt, wie die Archivprotokollierung auf der Festplatte und die unbegrenzte Protokollierung aktiviert wird:

```
db2 UPDATE DB CFG FOR sample using LOGARCHMETH1 DISK:archivverzeichnis
db2 UPDATE DB CFG FOR sample using LOGSECOND -1
```

*archivverzeichnis* steht dabei für das Verzeichnis, in dem die Protokolldateien archiviert werden sollen.

Alle Anwendungen müssen von dieser Datenbank abgekoppelt werden, bevor die neuen Werte wirksam werden.

---

## Ändern von unformatierten Einheiten in Blockeinheiten (Linux)

Das Ändern von unformatierten Einheiten (Zeicheneinheiten) in Blockeinheiten ist unter Linux-Betriebssystemen erforderlich, bevor das Upgrade auf DB2 Version 9.7 erfolgen kann.

Die bisherige Methode der unformatierten Ein-/Ausgabe (Raw I/O) hat ein Binden der Blockeinheit an eine unformatierte Einheit (Zeicheneinheit) mithilfe eines Dienstprogramms für unformatierte Einheiten erforderlich gemacht. Diese Methode gilt ab DB2 Version 9.1 als veraltet und wird in einem zukünftigen Release des DB2-Datenbankprodukts entfernt werden. Diese Methode der unformatierten Ein-/Ausgabe gilt auch beim Betriebssystem Linux als veraltet und wird in einem zukünftigen Release von Linux entfernt werden.

Die Blockeinheit-Methode verwendet die direkte Ein-/Ausgabe, um eine entsprechende Leistung wie bei Verwendung der Methode der unformatierten Einheit (Zeicheneinheit) zu erzielen.

### Voraussetzung

Stellen Sie sicher, dass die Datenbank offline ist, damit Sie die Container verlagern oder den Pfad der Protokolldatei ändern können.

### Einschränkung

In einer Umgebung mit partitionierten Datenbanken müssen Sie den Befehl `db2relocatedb` für jede Datenbankpartition ausführen, für die Änderungen erforderlich sind. Für jede Datenbankpartition muss eine andere Konfigurationsdatei bereitgestellt werden, in jeder Konfigurationsdatei muss der Wert `NODENUM` der Datenbankpartition enthalten sein, die geändert wird.

### Vorgehensweise

1. Führen Sie ein Offlinesgesamtbackup der Datenbank durch.
2. Beenden Sie Ihre Datenbank. Möglicherweise ist es auch sinnvoll, die Datenbank mit dem Befehl `QUIESCE DATABASE` in den Quiescemodus zu versetzen wie im folgenden Beispiel:

```
db2 CONNECT TO sample
db2 QUIESCE DATABASE DEFER FORCE CONNECTIONS
db2 DEACTIVATE DATABASE aliasname_der_datenbank
```

3. Verwenden Sie den unformatierten Systembefehl `'-a'`, um festzustellen, welche unbearbeiteten Bindungen Sie definiert haben. Diese Information hilft Ihnen beim Ermitteln der Blockeinheit, die Sie zum Ersetzen einer unformatierten Einheit für jeden Container in Ihren Tabellenbereichen verwenden sollen.
4. Erstellen Sie eine Konfigurationsdatei für den Befehl `db2relocatedb`. Verwenden Sie die Klauseln `CONT_PATH` und `LOG_DIR` zum Angeben des alten und des neuen Werts. Sie können zum Beispiel die Datei `moveraw.cfg` mit dem folgenden Inhalt erstellen:

```
DB_NAME=SAMPLE
DB_PATH=/databases/SAMPLE
INSTANCE=db2inst1
NODENUM=0
LOG_DIR=/dev/raw/lograw,/dev/sda5
CONT_PATH=/dev/raw/raw1,/dev/sda1
CONT_PATH=/dev/raw/raw2,/dev/sda2
```

5. Führen Sie den Befehl `db2relocatedb` aus, um die Konfiguration der Datenbankdateien wie im folgenden Beispiel gezeigt zu ändern:

```
db2relocatedb -f moveraw.cfg
```

6. Aktivieren Sie Ihre Datenbank wie im folgenden Beispiel gezeigt:

```
db2 ACTIVATE DATABASE datenbankaliasname
```

7. Testen Sie, ob Ihre Datenbank wie erwartet funktioniert. Stellen Sie eine Verbindung zur Datenbank her, und führen Sie Abfragen in den Tabellen durch, die in den Tabellenbereichen erstellt wurden, die Sie verlagert haben.
8. Wenn Sie die Datenbank in den Quiescemodus versetzt haben, können Sie die Datenbank mithilfe des Befehls `UNQUIESCE DATABASE` wie im folgenden Beispiel gezeigt erneut verfügbar machen und aktivieren:

```
db2 CONNECT TO sample
db2 UNQUIESCE DATABASE
```



Wenn Sie einen Restore von einem Backup von einer Version vor 9.7 auf DB2 Version 9.7 durchführen, müssen Sie einen umgeleiteten Restore ausführen, um Blockeinheiten anstelle von unformatierten Zeicheneinheiten für Ihre Container und für den Protokollpfad angeben zu können.

---

## Durchführen von Upgrades für DB2-Server in einer Testumgebung

Wenn Sie für DB2-Server in einer Testumgebung ein Upgrade durchführen, bevor Sie für sie ein Upgrade in Ihrer Produktionsumgebung durchführen, können Sie Probleme im Verlauf des Upgradeprozesses effektiv vermeiden und die Auswirkungen der in DB2 Version 9.7 eingeführten Änderungen bewerten.

Sie können auch prüfen, ob Anwendungen, Scripts, Tools und Wartungsprozeduren ordnungsgemäß funktionieren, bevor Sie für die Produktionsumgebung ein Upgrade durchführen. Außerdem können Sie die erforderliche Plattenspeicherkapazität einschätzen und beurteilen, wie lange der Upgradeprozess der Datenbank dauert und den Upgradeplan optimieren.

### Voraussetzung

Unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen benötigen Sie Rootberechtigung, unter Windows lokale Administratorberechtigung. Sie müssen auch über die Berechtigung SYSADM verfügen.

### Vorgehensweise

Zum Abbilden Ihrer Produktionsumgebung in einer Testumgebung müssen Sie die folgenden Tasks ausführen:

1. Installieren Sie DB2 Version 9.5, DB2 Version 9.1 oder DB2 UDB Version 8. Wenn Sie bereits über eine DB2-Kopie verfügen, ist das Erstellen einer neuen Kopie überflüssig.
2. Erstellen Sie Ihre Instanzduplikate als Testinstanzen.
3. Erstellen Sie Duplikate Ihrer Datenbanken in den Testinstanzen. Sie können Ihre Datenbanken ohne Daten duplizieren, um ausschließlich das Datenbankupgrade zu testen, oder Sie können einen Teil der Daten verwenden, um die gesamte Anwendungsfunktionalität zu testen. Beim Datenbankupgrade werden nur Systemkatalogobjekte konvertiert. D. h., die Datenmenge in den Tabellen hat keine Auswirkung auf die erforderliche Plattenspeicherkapazität und die für das Datenbankupgrade benötigte Zeit.
4. Führen Sie die Upgradevorbereitungstasks aus, die für Ihren DB2-Server relevant sind.
5. Installieren Sie DB2 Version 9.7.
6. Führen Sie für Ihre Testinstanzen ein Upgrade durch.
7. Führen Sie für Ihre Testdatenbanken ein Upgrade durch. Notieren Sie, wie lange das Upgrade jeder Datenbank dauert, sowie die Größe des Speicherbereichs für Systemkatalogtabellen, des temporären Speicherbereichs für Systemtabellen und des Speicherbereichs. Das folgende Beispiel zeigt die Ausführung dieser Schritte unter einem AIX-Betriebssystem:

```
time b2 UPGRADE DATABASE nsample | tee upgrade_time.log
db2 connect to nsample
db2 "SELECT SUBSTR(TBSP_NAME,1,15) NAME, TBSP_TYPE TYPE,
      TBSP_AUTO_RESIZE_ENABLED AUTO_RESIZE, TBSP_TOTAL_PAGES TOTAL_PGS,
      TBSP_USED_PAGES USED_PGS, TBSP_FREE_PAGES FREE_PGS,
      TBSP_PAGE_SIZE PG_SZ, TBSP_EXTENT_SIZE EXTENT_SZ,
      TBSP_PREFETCH_SIZE PREFETCH_SZ, TBSP_NUM_CONTAINERS CONTAINERS
```

```
FROM SYSIBMADM.TBSP_UTILIZATION
WHERE TBSP_CONTENT_TYPE IN ('ANY','SYSTEMP')" | tee tbs_details.log
db2 GET DB CFG FOR nsample | grep '(LOG[FPS]' | tee log_size.log
```

Verwenden Sie diese Informationen in Ihrem Upgradeplan.

8. Wenn beim Durchführen des Upgrades für die Testdatenbanken Probleme aufgetreten sind, lösen Sie diese Probleme, bevor Sie das Upgrade für die Produktionsumgebung durchführen. Fügen Sie die Tasks zum Beheben dieser Probleme in Ihren Upgradeplan ein.
9. Führen Sie die Upgradenachbereitungstasks aus, die für Ihren DB2-Server relevant sind.
10. Prüfen Sie, ob das Upgrade erfolgreich war.
11. Testen Sie Ihre Anwendungen, Scripts, Tools und Verwaltungsprozeduren, indem Sie eine Verbindung zu den Testdatenbanken herstellen, für die Sie ein Upgrade auf die DB2 Version 9.7-Kopie durchgeführt haben, falls Ihre Testdatenbanken Daten enthalten.

## Erstellen von Datenbankduplikaten

Die Erstellung von Produktionsdatenbankduplikaten in einer Testumgebung ermöglicht es Ihnen, das Upgrade Ihrer Datenbanken zu testen, bevor Sie für sie in der Produktionsumgebung ein Upgrade durchführen.

### Voraussetzung

Stellen Sie sicher, dass Sie über die Berechtigung SYSCTRL oder SYSADM verfügen.

Bei dieser Vorgehensweise werden für die Erstellung von Datenbankduplikaten DDL-Scripts verwendet. Wenn Sie über ausreichend Ressourcen verfügen, können Sie Datenbankduplikate auch durch Durchführen eines Restores für ein Datenbankbackup für die Erstellung einer neuen Datenbank erstellen. Details finden Sie in „Restore in einer neuen Datenbank“ in der Veröffentlichung *Datenrecovery und hohe Verfügbarkeit - Handbuch und Referenz*.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um Datenbankduplikate für das Testen des Datenbankupgrades zu erstellen:

1. Melden Sie sich als Instanzeigner am Server der Produktionsdatenbank an, und verwenden Sie den Befehl db2look, um DDL-Scripts mit allen in Ihren Datenbanken vorhandenen Objekten zu erstellen. Das folgende Befehlsbeispiel veranschaulicht die Generierung des Scripts `sample.ddl` für die Datenbank SAMPLE:  

```
db2look -d sample -a -e -m -l -x -f -o sample.ddl
```

Bearbeiten Sie die generierten DDL-Scripts, und ändern Sie Folgendes:

- Den Datenbanknamen in den CONNECT-Anweisungen.
- Den Pfad der Benutzertabellenbereichscontainer bzw. der Daten. Reduzieren Sie die Werte für die Größe auf ein Minimum, da in diesem Beispiel eine Datenbank erneut erstellt wird, die keine oder nur einen Teil der Daten enthält.

Sie können eigene DDL-Scripts zur Erstellung der Testdatenbanken in der Testinstanz verwenden, anstatt DDL-Scripts zu generieren.



2. Melden Sie sich als Instanzeigner am Testdatenbankserver an, und erstellen Sie die Datenbankduplikate. Das folgende Beispiel veranschaulicht die Erstellung eines Duplikats der Datenbank SAMPLE mithilfe des Scripts `sample.dd1`:

```
db2 CREATE DATABASE NSAMPLE
db2 -tvsv sample.dd1
db2 UPDATE DBM CONFIGURATION USING diaglevel 4
```

Alle wichtigen Upgradeereignisse werden in den `db2diag`-Protokolldateien protokolliert, wenn für den Konfigurationsparameter **diaglevel** des Datenbankmanagers mindestens der Wert 3 (Standardwert) definiert ist. Durch die Definition des Werts 4 werden zusätzliche Informationen erfasst, die bei der Fehlerbestimmung nützlich sein können.

3. Passen Sie die Größe des Systemkatalogtabellenbereichs, des Tabellenbereichs für temporäre Tabellen und des Speicherbereichs in Ihren Testdatenbanken an, falls erforderlich.
4. Exportieren Sie Datenuntermengen Ihrer Produktionsdatenbanken, und importieren Sie diese Datenuntermengen in Ihre Testdatenbanken. Sie benötigen nur eine Untermenge Ihrer Daten, wenn Sie die Anwendungen in der Testumgebung testen möchten.
5. Stellen Sie sicher, dass die Datenbankduplikate erfolgreich erstellt wurden, indem Sie eine Verbindung zu ihnen herstellen und eine kurze Abfrage senden.

---

## Versetzen eines DB2-Servers in den Offlinemodus vor dem Upgrade

Bevor Sie den Upgradeprozess fortsetzen können, müssen Sie Ihren DB2-Server in den Offlinemodus versetzen, indem Sie den DB2-Lizenzservice und alle Sitzungen des Befehlszeilenprozessors stoppen, Verbindungen zu Anwendungen und Benutzern trennen und den Datenbankmanager stoppen.

### Voraussetzungen

Sie verfügen über die Berechtigung `SYSADM`.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihren DB2-Server in den Offlinemodus zu versetzen:

1. Stoppen Sie den DB2-Lizenzservice:

```
db2licd -end
```

2. Trennen Sie die Verbindungen zu allen Anwendungen und Benutzern. Um eine Liste aller Datenbankverbindungen für die aktuelle Instanz abzurufen, setzen Sie den Befehl `LIST APPLICATIONS` ab. Wenn alle Anwendungen von der Datenbank getrennt sind, gibt dieser Befehl die folgende Nachricht zurück:

```
db2 list applications
SQL1611W Es wurden keine Daten vom Datenbanksystemmonitor zurückgegeben.
SQLSTATE=00000
```

Zum Trennen der Verbindungen aller Anwendungen und Benutzer verwenden Sie den Befehl `FORCE APPLICATION`:

```
db2 force application all
```

3. Stoppen Sie alle Sitzungen des Befehlszeilenprozessors, indem Sie den folgenden Befehl in jeder Sitzung eingeben, in der der Befehlszeilenprozessor ausgeführt wurde.

```
db2 terminate
```

4. Wenn alle Verbindungen zu Anwendungen und Benutzern getrennt sind, stoppen Sie alle Instanzen des Datenbankmanagers:

```
db2stop
```



---

## Kapitel 6. Durchführen von Upgrades für einen DB2-Server (Windows)

Zum Durchführen eines Upgrades für einen DB2-Server auf DB2 Version 9.7 unter Windows müssen Sie eine neue Kopie von DB2 Version 9.7 installieren und anschließend ein Upgrade für Ihre vorhandenen Instanzen und Datenbanken auf diese neue Kopie durchführen.

Wenn Sie während der Installation von DB2 Version 9.7 ein automatisches Upgrade Ihrer vorhandenen Kopie einer Version vor 9.7 durchführen möchten, wird für Ihre Instanzen und den DB2-Verwaltungsserver (DAS) ein Upgrade durchgeführt; allerdings ist nach der Installation trotzdem ein Upgrade für Ihre Datenbanken erforderlich. Wenn Sie eine neue Kopie von DB2 Version 9.7 installieren möchten, müssen Sie für die Instanzen, den DAS und die Datenbanken ein manuelles Upgrade durchführen.

Diese Upgrade-Task beschreibt die Schritte für das direkte Upgrade auf DB2 Version 9.7 von DB2 Version 9.5, DB2 Version 9.1 oder DB2 UDB Version 8. Lesen Sie die Informationen in Durchführen von Upgrades für Umgebungen mit bestimmten Merkmalen und ermitteln Sie, welche Task besser für Ihre Umgebung passt.

### Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die lokale Administratorberechtigung verfügen. Zusätzliche Details zu Berechtigungen finden Sie im Abschnitt zu den Voraussetzungen in „Installieren von DB2-Servern (Windows)“ in der Veröffentlichung *DB2-Server - Installation*.
- Stellen Sie sicher, dass die Installationsvoraussetzungen für DB2-Datenbankprodukte erfüllt sind. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Installationsvoraussetzungen für DB2-Datenbankprodukte“ in der Veröffentlichung *DB2-Server - Installation*.
- Lesen Sie die Empfehlungen zum Upgrade und die Informationen zum erforderlichen Plattenspeicherplatz.
- Führen Sie die Upgradevorbereitungstasks aus.

### Einschränkungen

- Diese Vorgehensweise gilt nur für das Upgrade von 32-Bit-DB2-Servern, wenn Sie das 32-Bit-Datenbankprodukt von DB2 Version 9.7 installieren, oder von 64-Bit-DB2-Servern, wenn Sie das 64-Bit-Datenbankprodukt von DB2 Version 9.7 installieren. Die Bitgröße der Instanz wird durch das Betriebssystem und das DB2 Version 9.7-Datenbankprodukt, das Sie installieren, bestimmt. Details hierzu finden Sie in „Änderungen bei der Unterstützung für 32-Bit- und 64-Bit-DB2-Server“ auf Seite 29.
- Wenn Sie eine Antwortdateiinstallation durchführen, um ein automatisches Upgrade auf eine Kopie der DB2 UDB Version 8 vorzunehmen und es sind mehrere DB2-Produkte installiert, muss sich Ihre Kopie auf dem Stand des Fixpacks 7 für DB2 UDB Version 8 oder später befinden.
- Weitere Upgradeeinschränkungen kommen zur Anwendung. Lesen Sie die vollständige Liste.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um für den DB2-Server ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchzuführen:

1. Melden Sie sich als Benutzer mit lokaler Administratorberechtigung bei dem DB2-Server an.
2. Installieren Sie DB2 Version 9.7, indem Sie den Befehl setup ausführen, um den DB2-Installationsassistenten zu starten. Sie haben drei Möglichkeiten:

- Für ein automatisches Upgrade einer DB2-Kopie, sämtlicher Instanzen, die auf der ausgewählten DB2-Kopie ausgeführt werden, sowie Ihres DAS müssen Sie die Option **Mit vorhandener Installation arbeiten** im Fenster **Produkt installieren** auswählen. Wählen Sie anschließend im Fenster **Mit vorhandener Installation arbeiten** den DB2-Kopienamen mit der Upgradeaktion aus. Die ausgewählte DB2-Kopie und die Zusatzprodukte werden deinstalliert.

Es wird eine Warnung angezeigt, in der empfohlen wird, den Befehl db2ckupgrade auszuführen, falls lokale Datenbanken vorhanden sein sollten. Wenn Sie die Upgradevorbereitungstasks ausgeführt haben, können Sie diese Warnung übergehen und mit dem Upgrade fortfahren. Andernfalls müssen Sie zunächst sicherstellen, dass Ihre Datenbanken für das DB2-Upgrade bereit sind, bevor Sie mit der Installation fortfahren.

- Wählen Sie die Option **Neue Installation** in der Anzeige **Produkt installieren** aus, um eine neue Kopie von DB2 Version 9.7 zu erstellen.
- Für die Erstellung einer Antwortdatei und die Durchführung der Installation einer Antwortdatei müssen Sie die Option **Mit vorhandener Installation arbeiten** im Fenster **Produkt installieren** auswählen. Wählen Sie anschließend im Fenster **Mit vorhandener Installation arbeiten** den DB2-Kopienamen mit der Upgradeaktion aus. Wählen Sie im Fenster **Installation und/oder Antwortdateierstellung auswählen** zur Erstellung einer Antwortdatei für eine Installation mithilfe einer Antwortdatei die Option **Installationseinstellungen in einer Antwortdatei speichern** aus. Die Antwortdatei verfügt über das erforderliche Schlüsselwort UPGRADE\_PRIOR\_VERSIONS, den Namen der DB2-Kopie, für die ein Upgrade durchgeführt werden soll, und den Installationspfad.

Das Ergebnis der Installation mithilfe einer Antwortdatei entspricht dem der ersten Auswahl. Für alle Instanzen, die auf der ausgewählten DB2-Kopie ausgeführt werden, sowie für den DAS wird ein automatisches Upgrade auf die DB2-Kopie der Version 9.7 durchgeführt.

3. Installieren Sie alle DB2-Add-on-Produkte, die in der DB2-Kopie installiert waren, für die Sie ein Upgrade durchführen.
4. Wenn Sie eine neue Kopie von DB2 Version 9.7 installiert haben, führen Sie für Ihre Instanzen ein Upgrade auf diese neue Kopie durch.
5. Wenn Ihre Anwendungen über die Standardschnittstelle auf die Kopie von DB2 Version 9.7 zugreifen sollen, oder wenn Sie für die vorhandene Kopie von DB2 UDB Version 8 ein Upgrade durchgeführt haben, definieren Sie die Kopie von DB2 Version 9.7 als Standard-DB2-Kopie. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Ändern der Standard-DB2-Kopie und der Standardkopie der IBM Datenbankclientschnittstelle nach der Installation (Windows)“ in der Veröffentlichung *DB2-Server - Installation*. Sie müssen eine Standardkopie definieren, wenn Sie ein Upgrade von DB2 UDB Version 8 durchgeführt haben, weil im DB2-Server keine Standardkopie definiert ist.
6. Optional: Wenn Sie eine neue Kopie installiert haben, führen Sie für den DAS ein Upgrade durch, wenn Sie die vorhandene DAS-Konfiguration beibehalten und die neue Funktionalität verwenden möchten, die in DB2 Version 9.7 verfügbar ist. Wenn Ihr DAS unter DB2 UDB Version 8 ausgeführt wird, führen Sie ein Upgrade durch, um die Steuerzentrale zum Verwalten Ihrer Instanzen zu verwenden, die unter DB2 Version 9.1 oder später.

7. Führen Sie für Ihre Datenbanken ein Upgrade durch.

Führen Sie nach dem Upgrade des DB2-Servers die empfohlenen Upgradenachbereitungstasks wie das Zurücksetzen der diagnostischen Fehlerstufe auf den Wert vor dem Upgrade, das Anpassen der Größe des Speicherbereichs und einen Rebind der Pakete aus. Prüfen Sie auch, ob das Upgrade Ihres DB2-Servers erfolgreich war.

---

## Durchführen von Upgrades für Instanzen

Im Verlauf des gesamten Upgradeprozesses für Ihren DB2-Server auf DB2 Version 9.7 müssen Sie für Ihre Instanzen ein Upgrade durchführen. Unter Linux und UNIX müssen Sie ein manuelles Upgrade für die Instanzen durchführen. Unter Windows müssen Sie für die Instanzen ein manuelles Upgrade durchführen, wenn Sie sich nicht dafür entschieden haben, für die vorhandene DB2-Kopie während der Installation von DB2 Version 9.7 ein automatisches Upgrade durchzuführen.

### Voraussetzungen

- Unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen benötigen Sie Rootberechtigung, unter Windows lokale Administratorberechtigung.
- Sie müssen alle DB2-Add-on-Produkte installieren, die in der DB2-Kopie installiert waren, für die Sie ein Upgrade durchführen.
- Vor der Ausführung des Befehls `db2iupgrade` sollten Sie die folgenden Schritte ausführen:
  - Prüfen Sie, ob die Datenbanken für das DB2-Upgrade bereit sind.
  - Stellen Sie unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen sicher, dass 20 MB freier Speicherbereich im Verzeichnis `/tmp` vorhanden sind. Die Tracedatei für das Upgrade der Instanz wird in das Verzeichnis `/tmp` geschrieben.

### Einschränkung

- Unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen dürfen Sie für den Rootbenutzer nicht die Instanzumgebung installieren. Die Ausführung des Befehls `db2iupgrade` oder des Befehls `db2icrt` nach der Installation der Instanzumgebung wird nicht unterstützt.
- Lesen Sie die Upgradeeinschränkungen für das Instanzupgrade.

### Informationen zu dieser Task

Unter Linux und UNIX müssen Sie für die Instanzen ein manuelles Upgrade durchführen. Unter Windows müssen Sie für die Instanzen ein manuelles Upgrade durchführen, wenn Sie sich nicht dafür entschieden haben, für die vorhandene DB2-Kopie während der Installation von DB2 Version 9.7 ein automatisches Upgrade durchzuführen.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um ein manuelles Upgrade für Ihre vorhandenen Instanzen auf DB2 Version 9.7 mithilfe des Befehls `db2iupgrade` durchzuführen:

1. Stellen Sie fest, ob Sie für die vorhandenen Instanzen ein Upgrade auf eine installierte DB2 Version 9.7-Kopie durchführen können, indem Sie die folgenden Aktionen ausführen:
  - Ermitteln Sie den Knotentyp. Die folgenden Beispiele veranschaulichen die Verwendung des Befehls `GET DBM CFG` zur Ermittlung des Knotentyps:

| Betriebssystem | Beispiel                                                                                                         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linux und UNIX | db2 GET DBM CFG   grep 'Knotentyp'<br>Knotentyp = Partitionierter Datenbankserver mit lokalen und fernen Clients |
| Windows        | db2 GET DBM CFG   find "Knotentyp"<br>Knotentyp = Partitionierter Datenbankserver mit lokalen und fernen Clients |

- Ermitteln Sie anhand der Informationen in Tabelle 7 auf Seite 21 den Instanztyp mit dem Knotentyp, und stellen Sie fest, ob das Instanzupgrade unterstützt wird. Im vorhergehenden Beispiel ist der Knotentyp „Partitionierter Datenbankserver mit lokalen und fernen Clients“, d. h., der Instanztyp ist *ese*, und es ist nur ein Upgrade auf eine DB2 Version 9.7-Kopie von DB2 Enterprise Server Edition möglich. Unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen können Sie ein Upgrade auf eine DB2 Version 9.7-Kopie von DB2 Workgroup Server Edition durchführen, aber Ihre Instanz wird mit dem Typ *wse* unter Verwendung der Standardkonfigurationswerte erneut erstellt.

Wenn Sie für Ihre Instanz kein Upgrade auf eine von Ihnen installierte Kopie von DB2 Version 9.7 durchführen können, müssen Sie eine Kopie des DB2 Version 9.7-Datenbankprodukts installieren, die Unterstützung für das Upgrade Ihres Instanztyps bietet, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

2. Unterbrechen Sie alle Benutzerverbindungen und stoppen Sie die Back-End-Prozesse sowie Ihre vorhandenen Instanzen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
 

```
db2stop force (unterbricht alle Benutzerverbindungen und stoppt die Instanz)
db2 terminate (beendet den Back-End-Prozess)
```
3. Melden Sie sich an dem DB2-Server mit Rootberechtigung unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen oder als lokaler Administrator unter Windows-Betriebssystemen an:
4. Führen Sie für Ihre vorhandenen Instanzen durch Ausführen des Befehls `db2iupgrade` ein Upgrade von der Zielspeicherposition der DB2 Version 9.7-Kopie aus durch. Die folgende Tabelle veranschaulicht das Ausführen des Befehls `db2iupgrade` zum Durchführen eines Upgrades für Ihre Instanzen:

| Betriebssystem | Befehlssyntax                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linux und UNIX | <code>\$DB2DIR/instance/db2iupgrade [ -u <i>abgeschirmte_id</i> ]<br/><i>instanzname</i><sup>a</sup></code> |
| Windows        | <code>"%DB2PATH%" \bin\db2iupgrade <i>instanzname</i> /u:<i>benutzer,kennwort</i><sup>b</sup></code>        |

**Anmerkung:**

- a. Hierbei steht *DB2DIR* für die Position, die Sie während der Installation von DB2 Version 9.7 angegeben haben, *abgeschirmte\_id* ist der Benutzername, unter dem die abgeschirmten benutzerdefinierten Funktionen (User-Defined Functions, UDFs) und gespeicherten Prozeduren ausgeführt werden, und *instanzname* ist der Anmeldenamen des Instanzeigners. In diesem Beispiel wird für die Instanz ein Upgrade auf die höchste Version für das DB2-Datenbankprodukt durchgeführt, das Sie installiert haben; verwenden Sie die Option `-k`, wenn Sie den Instanztyp von vor dem Upgrade aufbewahren möchten.
- b. Hierbei steht *DB2PATH* für die Position, die Sie während der Installation von DB2 Version 9.7 angegeben haben, *benutzer,kennwort* ist die Kombination

aus Benutzername und Kennwort, unter der der DB2-Service ausgeführt wird, und *instanzname* ist der Name der Instanz.

Wenn Sie nicht alle DB2-Add-on-Produkte, die in der DB2-Kopie installiert waren, für die Sie ein Upgrade durchführen, installiert haben, schlägt das Instanzupgrade fehl und es wird eine Warnung zurückgegeben. Wenn Sie vorhaben, diese Produkte später zu installieren oder Sie die von diesen Produkten bereitgestellte Funktionalität nicht mehr benötigen, verwenden Sie den Parameter *-F*, um für die Instanz ein Upgrade durchzuführen.

Der Befehl `db2iupgrade` ruft implizit den Befehl `db2ckupgrade` mit dem Parameter *-not1* auf, um zu prüfen, ob Ihre lokalen Datenbanken für das Upgrade bereit sind, und protokolliert alle Fehler in der Protokolldatei `migration.log`. Unter den Betriebssystemen Linux und UNIX wird die Protokolldatei im Ausgangsverzeichnis der Instanz erstellt. Unter Windows-Betriebssystemen wird die Protokolldatei im aktuellen Verzeichnis erstellt, in dem Sie den Befehl `db2iupgrade` ausführen. Mit dem Parameter *-not1* wird die Überprüfung für Indizes des Typs 1 inaktiviert. Sie sollten vor dem Durchführen eines Upgrades für die Instanz sicherstellen, dass in Ihren Datenbanken keine Indizes des Typs 1 vorhanden sind; weitere Informationen finden Sie in „Konvertieren von Indizes des Typs 1 in Indizes des Typs 2“ auf Seite 48. Der Befehl `db2iupgrade` wird nicht ausgeführt, solange der Befehl `db2ckupgrade` Fehler meldet. Überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlermeldungen.

5. Melden Sie sich als Benutzer mit ausreichender Berechtigung zum Starten Ihrer Instanz bei dem DB2-Server an.
6. Starten Sie die Instanz durch Ausführen des Befehls `db2start` erneut:  
`db2start`
7. Stellen Sie durch Ausführen des Befehls `db2level` sicher, dass Ihre Instanz unter DB2 Version 9.7 ausgeführt wird:  
`db2level`

Die Informationstoken sollten eine Zeichenfolge wie "DB2 v9.7.X.X" enthalten, wobei X für eine Ziffer steht.

---

## Durchführen von Upgrades für den DB2-Verwaltungsserver (DAS)

Das Durchführen eines Upgrades für Ihren DB2-Verwaltungsserver (DAS) ist nur erforderlich, wenn Sie die vorhandene DAS-Konfiguration beibehalten. Wenn Ihr DAS unter DB2 UDB Version 8 ausgeführt wird, ist das Durchführen eines Upgrades für den DAS erforderlich, um die Steuerzentrale zum Verwalten von Instanzen, die mit DB2 9.1 oder früher ausgeführt werden, zur Taskverwaltung und zur Taskterminplanung zu verwenden.

Andernfalls können Sie den vorhandenen DAS löschen und in DB2 Version 9.7 einen neuen DAS erstellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in „Erstellen eines DB2-Verwaltungsservers“ in der Veröffentlichung DB2-Server - Installation.

Wenn Sie sich unter Windows-Betriebssystemen für eine automatisches Upgrade Ihrer Kopie einer Version vor 9.7 entschieden haben und in der betreffenden Kopie ein DAS ausgeführt wird, wird für diesen zusammen mit den Instanzen ein Upgrade durchgeführt.

Die DB2-Verwaltungstools und der DAS gelten in DB2 Version 9.7 als veraltet und werden in einem zukünftigen Release möglicherweise nicht weiter unterstützt. Wenn Sie vorhaben, den Datenquellenexplorer in IBM Data Studio für die Ausfüh-



rung von Datenbankverwaltungstasks zu verwenden, ist kein Upgrade für den DAS erforderlich. Den DAS und die Toolskatalogdatenbank können Sie ebenfalls löschen.

**Voraussetzung**

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Berechtigung SYSADM sowie die Rootberechtigung unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen oder die lokale Administratorberechtigung unter Windows-Betriebssystemen verfügen.

**Einschränkung**

- Sie können pro Computer nur über einen DAS verfügen.

**Vorgehensweise**

Gehen Sie wie folgt vor, um für den DAS ein Upgrade durchzuführen:

1. Melden Sie sich an dem DB2-Server mit Rootberechtigung unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen oder mit lokaler Administratorberechtigung unter Windows an.
2. Führen Sie für Ihren vorhandenen DAS durch Ausführen des Befehls `dasmigr` ein Upgrade durch:

| Betriebssystem | Befehlssyntax                          |
|----------------|----------------------------------------|
| Linux und UNIX | <code>\$DB2DIR/instance/dasmigr</code> |
| Windows        | <code>%DB2PATH%\bin\dasmigr</code>     |

Hierbei geben DB2DIR und DB2PATH die Position an, die Sie bei der Installation von DB2 Version 9.7 angegeben haben.

Wenn der DAS aktiv ist, stoppt der Befehl `dasmigr` den DAS vor dem Upgrade und startet ihn nach dem Upgrade wieder.

3. Wenn Sie eine Toolskatalogdatenbank erstellt haben und die vorhandenen Scripts und Pläne für die DB2-Steuerzentrale der Version 9.7 verwenden möchten, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:
  - Führen Sie für die Instanz ein Upgrade durch, die Eigner der Toolskatalogdatenbank ist.
  - Führen Sie für die Toolskatalogdatenbank ein Upgrade durch.
  - Melden Sie sich als Benutzer mit der Berechtigung SYSADMIN bei dem DB2-Server an und führen Sie den Befehl `db2tdbmgr` aus. Dadurch wird der Scheduler vor dem Upgrade der Toolskatalogdatenbank gestoppt und nach dem Upgrade erneut gestartet. Wenn Sie dieses Tool von einem fernen Client aus ausführen, müssen Sie den Scheduler auf dem Server vor der Ausführung dieses Befehls stoppen und ihn nach der Ausführung dieses Befehls erneut starten.
  - Prüfen Sie, ob der DAS für den Zugriff auf die Toolskatalogdatenbank, für die ein Upgrade durchgeführt wurde, konfiguriert ist, indem Sie mit dem Befehl `GET ADMIN CFG` die aktuellen Konfigurationseinstellungen für die Toolskatalogdatenbank anzeigen:

```
db2 GET ADMIN CFG
```

Konfiguration des Verwaltungsservers

```
...
Toolskatalogdatenbank           (TOOLSCAT_DB) = toolscatdb
Instanz der Toolskatalogdatenbank (TOOLSCAT_INST) = db2inst1
Schema der Toolskatalogdatenbank (TOOLSCAT_SCHEMA) = cc
Benutzer-ID für Scheduler       =
```

Mit dem Befehl UPDATE ADMIN CFG können Sie die Konfigurationseinstellungen für die Toolskatalogdatenbank bei Bedarf ändern.

Sie sollten für den Toolskatalog ein Upgrade durchführen (unabhängig davon, ob Sie für Ihren DAS ein Upgrade durchführen oder nicht).

4. Wenn Sie kein Upgrade durchführen bzw. nicht über eine Toolskatalogdatenbank verfügen, können Sie in einer Version 9.7-Instanz eine Toolskatalogdatenbank erstellen, um die Taskplanungsfunktion zu verwenden. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum „Befehl CREATE TOOLS CATALOG“ im Handbuch *Command Reference*.

Sie können die Steuerzentrale nun für die Fernverwaltung von Instanzen von DB2 Version 9.7 sowie von Instanzen von früheren Versionen (vor 9.7) einsetzen.

---

## Durchführen von Upgrades für Datenbanken

Nach dem Upgrade der Instanzen auf DB2 Version 9.7 müssen Sie für jede Datenbank unter den einzelnen Instanzen ein Upgrade durchführen.

### Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Berechtigung SYSADM verfügen.
- Stellen Sie sicher, dass alle lokalen Datenbanken, für die Sie ein Upgrade durchführen möchten, katalogisiert sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Datenbanken gesichert haben, wie im Abschnitt Upgradevorbereitungstasks beschrieben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie DB2 Version 9.7 installiert haben und dass Sie für die Instanz ein Upgrade auf Version 9.7 durchgeführt haben.

### Einschränkungen

- Prüfen Sie die Upgradeeinschränkungen für das Datenbankupgrade.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um für die DB2-Datenbank ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchzuführen:

1. Melden Sie sich als Instanzeigner oder Benutzer mit der Berechtigung SYSADMIN bei dem DB2-Server an.
2. Optional: Benennen Sie die db2diag-Protokolldateien um oder löschen Sie sie, damit neue Dateien erstellt werden. Entfernen oder versetzen Sie außerdem alle vorhandenen Speicherauszugsdateien, Trapdateien und Alertprotokolldateien aus dem Verzeichnis, das durch den Parameter **diagpath** angegeben wird. Damit wird sichergestellt, dass die Dateien ausschließlich Informationen zum Upgradeprozess enthalten, die Sie beim Eingrenzen und Verstehen von Problemen unterstützen, die während des Datenbankupgrades auftreten können.
3. Führen Sie für die Datenbank ein Upgrade mit dem Befehl UPGRADE DATABASE durch:

```
db2 UPGRADE DATABASE datenbankaliasname USER benutzername USING kennwort
```

Hierbei steht *datenbankaliasname* für den Namen oder Aliasnamen der Datenbank, für die Sie ein Upgrade durchführen möchten, 'benutzername' und 'kennwort' dienen zum Authentifizieren eines Benutzers mit der Berechtigung SYSADM.

4. Wenn der Befehl UPGRADE DATABASE fehlschlägt und die Fehlermeldung SQL1704N mit einem Ursachencode ausgegeben wird, der die Fehlerursache

beschreibt, suchen Sie nach diesem SQL-Fehlercode und ermitteln Sie in der Liste der möglichen Lösungen zu jedem Ursachencode die zu ergreifende Maßnahme. Eine der häufigsten Ursachen für ein Fehlschlagen des Upgrades ist die Tatsache, dass der Speicherplatz für die Protokolldatei nicht groß genug ist; in diesem Fall würde der folgende Fehler zurückgegeben werden:

```
SQL1704N Das Datenbankupgrade ist fehlgeschlagen. Ursachencode "3".
```

Sie müssen die Größe der Protokolldatei erhöhen und den Befehl `UPGRADE DATABASE` erneut ausführen. Setzen Sie die Werte der Konfigurationsparameter **logfilsiz**, **logprimary** und **logsecond** der Datenbank nach Abschluss des Datenbankupgrades zurück.

Vom Befehl `UPGRADE DATABASE` werden weitere Fehlercodes für bestimmte Fälle zurückgegeben, die nicht von dem Datenbankupgrade unterstützt werden. Diese Fälle werden in Upgradeeinschränkungen beschrieben.

5. Wenn mit dem Befehl `UPGRADE DATABASE` die Warnung `SQL1243W` zurückgegeben wird, müssen Sie die Tabelle `SYSTOOLS.DB2LOOK_INFO` löschen oder umbenennen. Andernfalls können die Anweisungen `ALTER TABLE` und `COPY SCHEMA` nicht ausgeführt werden. Überprüfen Sie mit folgendem Befehl, ob die Tabelle `SYSTOOLS.DB2LOOK_INFO` vorhanden ist:

```
db2 "SELECT tabname, tabschema, definer FROM syscat.tables
      WHERE tabschema = 'SYSTOOLS' AND tabname = 'DB2LOOK_INFO' "
```

Wenn Sie diese Tabelle erstellt haben, benennen Sie sie um, indem Sie die Anweisung `RENAME` ausführen:

```
db2 RENAME SYSTOOLS.DB2LOOK_INFO TO neuer_tabellename
```

Wenn Sie diese Tabelle nicht erstellt haben, entfernen Sie sie, indem Sie den Befehl `DROP` ausführen:

```
db2 DROP TABLE SYSTOOLS.DB2LOOK_INFO
```

6. Wenn mit dem Befehl `UPGRADE DATABASE` die Warnung `SQL1499W` zurückgegeben wird und die Warnung `ADM4100W` mit allen Details in das Protokoll mit Benachrichtigungen für die Systemverwaltung geschrieben wird, verfügen Sie unter Linux oder UNIX über externe, nicht abgeschirmte Routinen, die nicht von den DB2-Steuerkomponentenbibliothek abhängig sind, und der Befehl `UPGRADE DATABASE` definiert Ihre externen Routinen neu als `FENCED` und `NOT THREADSAFE`. Außerdem ist die Option `DB2_FENCED` für alle benutzerdefinierten Wrapper auf 'Y' gesetzt.

Dieser Befehl generiert außerdem ein Script mit dem Namen `alter_unfenced_datenbankname.db2` mit allen SQL-Anweisungen zum erneuten Definieren von beim Datenbankupgrade geänderten externen, nicht abgeschirmten Routinen als `NOT FENCED` und `THREADSAFE`. Dieses Script wird in dem Verzeichnis erstellt, das der Konfigurationsparameter **diagpath** des Datenbankmanagers angibt. Wenn der Parameter **diagpath** nicht gesetzt ist, wird das Script im Verzeichnis `INSTHOME/sql11ib/db2dump` erstellt. Dabei ist `INSTHOME` das Ausgangsverzeichnis der Instanz.

Wenn Sie Ihre Routinen als `NOT FENCED` und `THREADSAFE` definieren müssen, finden Sie Details zum sicheren Ausführen Ihrer Routinen in dem neuen Multithread-Datenbankmanager in „Durchführen von Upgrades für C-, C++- und COBOL-Routinen“ auf Seite 226; verwenden Sie anschließend das generierte Script, um Ihre Routinen neu zu definieren.

7. Wenn mit dem Befehl `UPGRADE DATABASE` die Warnung `SQL1499W` zurückgegeben wird und die Warnung `ADM4101W` in das Protokoll mit Benachrichtigungen für die Systemverwaltung geschrieben wird, beachten Sie

die in der Nachricht ADM4101W gemeldeten Systemkatalogtabellen, so dass Sie im Rahmen der Upgradenachbereitungstasks statistische Daten zu diesen Tabellen erfassen.

8. Wenn mit dem Befehl `UPGRADE DATABASE` die Warnung `SQL1499W` zurückgegeben wird und die Warnung `ADM4102W` in das Protokoll mit Benachrichtigungen für die Systemverwaltung geschrieben wird, setzen Sie die Kennungen in Ihren SQL-Anweisungen mit der Bezeichnung `NULL` in Anführungszeichen oder qualifizieren Sie die vollständig, um Konflikte mit dem Schlüsselwort `NULL` zu vermeiden.

Wenn Sie Kennungen mit der Bezeichnung `NULL` für Spaltennamen, Routineparameternamen oder Variablennamen in einer SQL-Anweisung verwenden, die nicht vollständig qualifiziert oder in Anführungszeichen gesetzt sind, wird der Kennungsname möglicherweise in das Schlüsselwort `NULL` aufgelöst. Dies würde zu einer Verhaltensänderung in Bezug auf frühere Releases führen. Details hierzu finden Sie unter Kapitel 22, „Zentrale Upgradeaspekte für Datenbankanwendungen“, auf Seite 169.

9. Wenn mit dem Befehl `UPGRADE DATABASE` die Warnung `SQL1499W` zurückgegeben wird und die Warnung `ADM4106W` in das Protokoll mit Benachrichtigungen für die Systemverwaltung geschrieben wird, löschen Sie alle Verweise auf die benutzerdefinierten XML Extender-Datentypen sowie alle XML Extender-Datenbankobjekte unter dem Schema `DB2XML`. Ab DB2 Version 9.7 wird XML Extender nicht weiterverwendet.

Um diesen Fehler zu vermeiden, führen Sie alle Schritte in „Durchführen von Upgrades für DB2-Server mit XML Extender auf DB2 Version 9.7“ auf Seite 102 aus, um XML Extender vollständig zu inaktivieren und die Funktionalität von XML Extender vor dem Upgrade Ihrer Instanz und Ihrer Datenbanken zu entfernen.

10. Wenn mit dem Befehl `UPGRADE DATABASE` die Warnung `SQL1499W` zurückgegeben wird und die Warnung `ADM4105W` in das Protokoll mit Benachrichtigungen für die Systemverwaltung geschrieben wird, erstellen Sie neue MQ-Funktionen für den XML-Datentyp, indem Sie den Befehl `enable_MQFunctions` mit dem Parameter `-xml` ausführen. Der Satz an DB2 WebSphere MQ-Funktionen für XML Extender wird während des Datenbankupgrades gelöscht.

11. Wenn mit dem Befehl `UPGRADE DATABASE` die Warnung `SQL1499W` zurückgegeben wird und die Warnung `ADM9516W` in das Protokoll mit Benachrichtigungen für die Systemverwaltung geschrieben wird, überprüfen Sie, ob der Konfigurationsparameter `indexrec` auf `RESTART` gesetzt ist, und setzen Sie den Befehl `RESTART DATABASE` ab, um während des Datenbankupgrades als ungültig markierte Indizes neu zu erstellen. Ansonsten wird die Neuerstellung von Indizes bei Ihrem ersten Zugriff auf die Tabelle gestartet, und es kommt möglicherweise zu einer unerwarteten Verschlechterung der Antwortzeit.

Indizes des Typs 1 und Indizes mit einer Indexseite, für die kein Upgrade durchgeführt werden konnte, werden beim Datenbankupgrade als ungültig markiert.

12. Wenn mit dem Befehl `UPGRADE DATABASE` die Fehlermeldung `SQL0473N` zurückgegeben wird, müssen Sie die Datenbankmigration umkehren und alle benutzerdefinierten Datentypen erneut erstellen, die einen systemintegrierten Datentypnamen verwenden; dabei müssen Sie einen Namen verwenden, für den es keine Einschränkungen gibt.

Damit der Befehl `UPGRADE DATABASE` nicht fehlschlägt, erstellen Sie diese benutzerdefinierten Datentypen beim „Prüfen, ob die Datenbanken für das Upgrade bereit sind“ auf Seite 50, erneut.

13. Wenn mit dem Befehl `UPGRADE DATABASE` die Fehlermeldung `SQL1700N` zurückgegeben wird, müssen Sie die Datenbankmigration umkehren und Datenbankobjekte erneut erstellen, die eingeschränkte Schemanamen verwenden; dabei müssen Sie einen Schemanamen verwenden, für den es keine Einschränkungen gibt.

Damit der Befehl `UPGRADE DATABASE` nicht fehlschlägt, erstellen Sie diese Datenbankobjekte beim „Prüfen, ob die Datenbanken für das Upgrade bereit sind“ auf Seite 50, erneut.

14. Vergleichen Sie Ihre Datenbankkonfigurationseinstellungen nach dem Upgrade mit den Konfigurationseinstellungen vor dem Upgrade der Datenbank. Überprüfen Sie, ob die folgenden Einstellungen und die Datenbankinformationen identisch sind:

- Einstellungen der Datenbankkonfigurationsparameter
- Tabellenbereichsinformationen
- Paketinformationen für Ihre Anwendungen (ausschließlich)

Die Paketinformationen zu Paketen, die vom System erstellt wurden, müssen nicht überprüft werden. Die Informationen zu systemgenerierten Paketen können sich nach dem Upgrade ändern.

15. Überprüfen Sie, ob das Datenbankupgrade erfolgreich war. Stellen Sie eine Verbindung zu den Datenbanken her, für die ein Upgrade durchgeführt wurde, und setzen Sie eine kleine Abfrage ab:

```
db2 connect to sample
```

```
Datenbankverbindungsinformationen
```

```
Datenbankserver           = DB2/AIX64 9.7.0
SQL-Berechtigungs-ID     = TESTDB2
Aliasname der lokalen Datenbank = SAMPLE
```

```
db2 "select * from syscat.dbauth"
```

Wenn Sie Musterdateien installiert haben, führen Sie alternativ das Script `testdata.db2` aus:

```
cd musterdateiverzeichnis-clp
db2 connect to sample
db2 -tvf testdata.db2
```

Dabei gilt: `musterdateiverzeichnis-clp` ist unter Linux und UNIX `'DB2DIR/samples/clp'` und `'DB2DIR\samples\clp'` unter Windows, `DB2DIR` ist die Speicherposition, die während der Installation von DB2 Version 9.7 angegeben wurde, und `'sample'` ist der Datenbankname.

Wenn Sie nach dem Upgrade einer DB2-Datenbank die empfohlenen Upgradenachbereitungstasks ausführen, stellen Sie sicher, dass das Datenbankupgrade erfolgreich war.

---

## Kapitel 7. Durchführen von Upgrades für einen DB2-Server (Linux und UNIX)

Zum Durchführen eines Upgrades für einen DB2-Server auf DB2 Version 9.7 unter Linux und UNIX müssen Sie eine neue Kopie von DB2 Version 9.7 installieren und anschließend ein manuelles Upgrade für Ihre vorhandenen Instanzen und Datenbanken auf diese neue Kopie durchführen.

### Voraussetzungen

Führen Sie vor dem Durchführen eines Upgrades des DB2-Servers folgende Schritte aus:

- Stellen Sie sicher, dass Sie über Rootzugriff verfügen.
- Stellen Sie sicher, dass die Installationsvoraussetzungen für DB2-Datenbankprodukte erfüllt sind. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Installationsvoraussetzungen für DB2-Datenbankprodukte“ in der Veröffentlichung *DB2-Server - Installation*.
- Lesen Sie die Empfehlungen zum Upgrade und die Informationen zum erforderlichen Plattenspeicherplatz.
- Führen Sie die Upgradevorbereitungstasks aus.

### Einschränkungen

- Unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen, mit Ausnahme von Linux unter x86, wird für Ihre vorhandenen 32-Bit- oder 64-Bit-Instanzen ein Upgrade auf 64-Bit-Instanzen von DB2 Version 9.7 durchgeführt. Die Bitgröße der Instanz wird durch das Betriebssystem und das DB2 Version 9.7-Datenbankprodukt bestimmt, das Sie installiert haben. Details hierzu finden Sie unter „Änderungen bei der Unterstützung für 32-Bit- und 64-Bit-DB2-Server“ auf Seite 29.
- Weitere Upgradeeinschränkungen kommen zur Anwendung. Lesen Sie die vollständige Liste.

### Informationen zu dieser Task

Diese Upgrade-Task beschreibt die Schritte für das direkte Upgrade auf DB2 Version 9.7 von DB2 Version 9.5, DB2 Version 9.1 oder DB2 UDB Version 8; dabei spielt die Bitgröße der Instanz keine Rolle. Lesen Sie den Abschnitt Durchführen von Upgrades für Umgebungen mit bestimmten Merkmalen und suchen Sie die Task heraus, die am besten für Ihre Umgebung geeignet ist.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um für den DB2-Server ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchzuführen:

1. Melden Sie sich als Benutzer mit Rootberechtigung bei dem DB2-Server an.
2. Installieren Sie DB2 Version 9.7. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Installieren von DB2-Servern mit dem DB2-Installationsassistenten (Linux und UNIX)“ in der Veröffentlichung *DB2-Server - Installation*. Führen Sie den Befehl `db2setup` aus und wählen Sie **Neue Installation** in der Anzeige **Produkt installieren** aus, um eine neue Kopie von DB2 Version 9.7 zu installieren.
3. Installieren Sie alle DB2-Add-on-Produkte, die in der DB2-Kopie installiert waren, für die Sie ein Upgrade durchführen.



4. Führen Sie für Instanzen ein Upgrade durch; verwenden Sie denselben Installationspfad, den Sie auch bei der Installation von DB2 Version 9.7 angegeben haben. Für alle 32-Bit-Instanzen wird ein Upgrade auf 64-Bit-Instanzen von DB2 Version 9.7 durchgeführt (mit Ausnahme von Linux unter x86).
5. Optional: Führen Sie für Ihren DAS ein Upgrade durch, wenn Sie die vorhandene DAS-Konfiguration beibehalten und die neue Funktionalität verwenden möchten, die in DB2 Version 9.7 verfügbar ist. Wenn Ihr DAS unter DB2 UDB Version 8 ausgeführt wird, führen Sie ein Upgrade durch, um die Steuerzentrale zum Verwalten Ihrer Instanzen zu verwenden, die unter DB2 Version 9.1 oder später ausgeführt werden.
6. Führen Sie für die Datenbanken ein Upgrade durch.

Führen Sie nach dem Upgrade des DB2-Servers die empfohlenen Upgradenachbereitungstasks wie das Zurücksetzen der diagnostischen Fehlerstufe, das Anpassen der Größe des Speicherbereichs und einen Rebind der Pakete aus. Prüfen Sie auch, ob das Upgrade Ihres DB2-Servers erfolgreich war.

---

## Durchführen von Upgrades für Instanzen

Im Verlauf des gesamten Upgradeprozesses für Ihren DB2-Server auf DB2 Version 9.7 müssen Sie für Ihre Instanzen ein Upgrade durchführen. Unter Linux und UNIX müssen Sie ein manuelles Upgrade für die Instanzen durchführen. Unter Windows müssen Sie für die Instanzen ein manuelles Upgrade durchführen, wenn Sie sich nicht dafür entschieden haben, für die vorhandene DB2-Kopie während der Installation von DB2 Version 9.7 ein automatisches Upgrade durchzuführen.

### Voraussetzungen

- Unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen benötigen Sie Rootberechtigung, unter Windows lokale Administratorberechtigung.
- Sie müssen alle DB2-Add-on-Produkte installieren, die in der DB2-Kopie installiert waren, für die Sie ein Upgrade durchführen.
- Vor der Ausführung des Befehls `db2iupgrade` sollten Sie die folgenden Schritte ausführen:
  - Prüfen Sie, ob die Datenbanken für das DB2-Upgrade bereit sind.
  - Stellen Sie unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen sicher, dass 20 MB freier Speicherbereich im Verzeichnis `/tmp` vorhanden sind. Die Tracedatei für das Upgrade der Instanz wird in das Verzeichnis `/tmp` geschrieben.

### Einschränkung

- Unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen dürfen Sie für den Rootbenutzer nicht die Instanzumgebung installieren. Die Ausführung des Befehls `db2iupgrade` oder des Befehls `db2icrt` nach der Installation der Instanzumgebung wird nicht unterstützt.
- Lesen Sie die Upgradeeinschränkungen für das Instanzupgrade.

### Informationen zu dieser Task

Unter Linux und UNIX müssen Sie für die Instanzen ein manuelles Upgrade durchführen. Unter Windows müssen Sie für die Instanzen ein manuelles Upgrade durchführen, wenn Sie sich nicht dafür entschieden haben, für die vorhandene DB2-Kopie während der Installation von DB2 Version 9.7 ein automatisches Upgrade durchzuführen.



## Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um ein manuelles Upgrade für Ihre vorhandenen Instanzen auf DB2 Version 9.7 mithilfe des Befehls `db2iupgrade` durchzuführen:

1. Stellen Sie fest, ob Sie für die vorhandenen Instanzen ein Upgrade auf eine installierte DB2 Version 9.7-Kopie durchführen können, indem Sie die folgenden Aktionen ausführen:
  - Ermitteln Sie den Knotentyp. Die folgenden Beispiele veranschaulichen die Verwendung des Befehls `GET DBM CFG` zur Ermittlung des Knotentyps:

| Betriebssystem | Beispiel                                                                                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linux und UNIX | <code>db2 GET DBM CFG   grep 'Knotentyp'</code><br>Knotentyp = Partitionierter Datenbankserver mit lokalen und fernen Clients |
| Windows        | <code>db2 GET DBM CFG   find "Knotentyp"</code><br>Knotentyp = Partitionierter Datenbankserver mit lokalen und fernen Clients |

- Ermitteln Sie anhand der Informationen in Tabelle 7 auf Seite 21 den Instanztyp mit dem Knotentyp, und stellen Sie fest, ob das Instanzupgrade unterstützt wird. Im vorhergehenden Beispiel ist der Knotentyp „Partitionierter Datenbankserver mit lokalen und fernen Clients“, d. h., der Instanztyp ist *ese*, und es ist nur ein Upgrade auf eine DB2 Version 9.7-Kopie von DB2 Enterprise Server Edition möglich. Unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen können Sie ein Upgrade auf eine DB2 Version 9.7-Kopie von DB2 Workgroup Server Edition durchführen, aber Ihre Instanz wird mit dem Typ *wse* unter Verwendung der Standardkonfigurationswerte erneut erstellt.

Wenn Sie für Ihre Instanz kein Upgrade auf eine von Ihnen installierte Kopie von DB2 Version 9.7 durchführen können, müssen Sie eine Kopie des DB2 Version 9.7-Datenbankprodukts installieren, die Unterstützung für das Upgrade Ihres Instanztyps bietet, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

2. Unterbrechen Sie alle Benutzerverbindungen und stoppen Sie die Back-End-Prozesse sowie Ihre vorhandenen Instanzen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
 

```
db2stop force (unterbricht alle Benutzerverbindungen und stoppt die Instanz)
db2 terminate (beendet den Back-End-Prozess)
```
3. Melden Sie sich an dem DB2-Server mit Rootberechtigung unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen oder als lokaler Administrator unter Windows-Betriebssystemen an:
4. Führen Sie für Ihre vorhandenen Instanzen durch Ausführen des Befehls `db2iupgrade` ein Upgrade von der Zielspeicherposition der DB2 Version 9.7-Kopie aus durch. Die folgende Tabelle veranschaulicht das Ausführen des Befehls `db2iupgrade` zum Durchführen eines Upgrades für Ihre Instanzen:

| Betriebssystem | Befehlssyntax                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linux und UNIX | <code>\$DB2DIR/instance/db2iupgrade [ -u <i>abgeschirmte_id</i> ]<br/><i>instanzname</i><sup>a</sup></code> |
| Windows        | <code>"%DB2PATH%" \bin\db2iupgrade <i>instanzname</i> /u:<i>benutzer,kennwort</i><sup>b</sup></code>        |

**Anmerkung:**

- a. Hierbei steht *DB2DIR* für die Position, die Sie während der Installation von DB2 Version 9.7 angegeben haben, *abgeschirmte\_id* ist der Benutzername, unter dem die abgeschirmten benutzerdefinierten Funktionen (User-Defined Functions, UDFs) und gespeicherten Prozeduren ausgeführt werden, und *instanzname* ist der Anmelde-name des Instanzeigners. In diesem Beispiel wird für die Instanz ein Upgrade auf die höchste Version für das DB2-Datenbankprodukt durchgeführt, das Sie installiert haben; verwenden Sie die Option **-k**, wenn Sie den Instanztyp von vor dem Upgrade aufbewahren möchten.
- b. Hierbei steht *DB2PATH* für die Position, die Sie während der Installation von DB2 Version 9.7 angegeben haben, *benutzer,kennwort* ist die Kombination aus Benutzername und Kennwort, unter der der DB2-Service ausgeführt wird, und *instanzname* ist der Name der Instanz.

Wenn Sie nicht alle DB2-Add-on-Produkte, die in der DB2-Kopie installiert waren, für die Sie ein Upgrade durchführen, installiert haben, schlägt das Instanzupgrade fehl und es wird eine Warnung zurückgegeben. Wenn Sie vorhaben, diese Produkte später zu installieren oder Sie die von diesen Produkten bereitgestellte Funktionalität nicht mehr benötigen, verwenden Sie den Parameter **-F**, um für die Instanz ein Upgrade durchzuführen.

Der Befehl `db2iupgrade` ruft implizit den Befehl `db2ckupgrade` mit dem Parameter **-not1** auf, um zu prüfen, ob Ihre lokalen Datenbanken für das Upgrade bereit sind, und protokolliert alle Fehler in der Protokolldatei `migration.log`. Unter den Betriebssystemen Linux und UNIX wird die Protokolldatei im Ausgangsverzeichnis der Instanz erstellt. Unter Windows-Betriebssystemen wird die Protokolldatei im aktuellen Verzeichnis erstellt, in dem Sie den Befehl `db2iupgrade` ausführen. Mit dem Parameter **-not1** wird die Überprüfung für Indizes des Typs 1 inaktiviert. Sie sollten vor dem Durchführen eines Upgrades für die Instanz sicherstellen, dass in Ihren Datenbanken keine Indizes des Typs 1 vorhanden sind; weitere Informationen finden Sie in „Konvertieren von Indizes des Typs 1 in Indizes des Typs 2“ auf Seite 48. Der Befehl `db2iupgrade` wird nicht ausgeführt, solange der Befehl `db2ckupgrade` Fehler meldet. Überprüfen Sie die Protokolldatei auf Fehlermeldungen.

5. Melden Sie sich als Benutzer mit ausreichender Berechtigung zum Starten Ihrer Instanz bei dem DB2-Server an.
6. Starten Sie die Instanz durch Ausführen des Befehls `db2start` erneut:  
`db2start`
7. Stellen Sie durch Ausführen des Befehls `db2level` sicher, dass Ihre Instanz unter DB2 Version 9.7 ausgeführt wird:  
`db2level`

Die Informationstoken sollten eine Zeichenfolge wie "DB2 v9.7.X.X" enthalten, wobei X für eine Ziffer steht.

---

## Durchführen von Upgrades für den DB2-Verwaltungsserver (DAS)

Das Durchführen eines Upgrades für Ihren DB2-Verwaltungsserver (DAS) ist nur erforderlich, wenn Sie die vorhandene DAS-Konfiguration beibehalten. Wenn Ihr DAS unter DB2 UDB Version 8 ausgeführt wird, ist das Durchführen eines Upgrades für den DAS erforderlich, um die Steuerzentrale zum Verwalten von Instanzen, die mit DB2 9.1 oder früher ausgeführt werden, zur Taskverwaltung und zur Taskterminplanung zu verwenden.

Andernfalls können Sie den vorhandenen DAS löschen und in DB2 Version 9.7 einen neuen DAS erstellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in „Erstellen eines DB2-Verwaltungsservers“ in der Veröffentlichung DB2-Server - Installation.

Wenn Sie sich unter Windows-Betriebssystemen für eine automatische Upgrade Ihrer Kopie einer Version vor 9.7 entschieden haben und in der betreffenden Kopie ein DAS ausgeführt wird, wird für diesen zusammen mit den Instanzen ein Upgrade durchgeführt.

Die DB2-Verwaltungstools und der DAS gelten in DB2 Version 9.7 als veraltet und werden in einem zukünftigen Release möglicherweise nicht weiter unterstützt. Wenn Sie vorhaben, den Datenquellenexplorer in IBM Data Studio für die Ausführung von Datenbankverwaltungstasks zu verwenden, ist kein Upgrade für den DAS erforderlich. Den DAS und die Toolskatalogdatenbank können Sie ebenfalls löschen.

### Voraussetzung

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Berechtigung SYSADM sowie die Rootberechtigung unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen oder die lokale Administratorberechtigung unter Windows-Betriebssystemen verfügen.

### Einschränkung

- Sie können pro Computer nur über einen DAS verfügen.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um für den DAS ein Upgrade durchzuführen:

1. Melden Sie sich an dem DB2-Server mit Rootberechtigung unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen oder mit lokaler Administratorberechtigung unter Windows an.
2. Führen Sie für Ihren vorhandenen DAS durch Ausführen des Befehls `dasmigr` ein Upgrade durch:

| Betriebssystem | Befehlssyntax                          |
|----------------|----------------------------------------|
| Linux und UNIX | <code>\$DB2DIR/instance/dasmigr</code> |
| Windows        | <code>%DB2PATH%\bin\dasmigr</code>     |

Hierbei geben DB2DIR und DB2PATH die Position an, die Sie bei der Installation von DB2 Version 9.7 angegeben haben.

Wenn der DAS aktiv ist, stoppt der Befehl `dasmigr` den DAS vor dem Upgrade und startet ihn nach dem Upgrade wieder.

3. Wenn Sie eine Toolskatalogdatenbank erstellt haben und die vorhandenen Scripts und Pläne für die DB2-Steuerzentrale der Version 9.7 verwenden möchten, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:
  - Führen Sie für die Instanz ein Upgrade durch, die Eigner der Toolskatalogdatenbank ist.
  - Führen Sie für die Toolskatalogdatenbank ein Upgrade durch.
  - Melden Sie sich als Benutzer mit der Berechtigung SYSADMIN bei dem DB2-Server an und führen Sie den Befehl db2tdbmgr aus. Dadurch wird der Scheduler vor dem Upgrade der Toolskatalogdatenbank gestoppt und nach dem Upgrade erneut gestartet. Wenn Sie dieses Tool von einem fernen Client aus ausführen, müssen Sie den Scheduler auf dem Server vor der Ausführung dieses Befehls stoppen und ihn nach der Ausführung dieses Befehls erneut starten.
  - Prüfen Sie, ob der DAS für den Zugriff auf die Toolskatalogdatenbank, für die ein Upgrade durchgeführt wurde, konfiguriert ist, indem Sie mit dem Befehl GET ADMIN CFG die aktuellen Konfigurationseinstellungen für die Toolskatalogdatenbank anzeigen:

```
db2 GET ADMIN CFG
```

Konfiguration des Verwaltungsservers

```
...
Toolskatalogdatenbank           (TOOLSCAT_DB) = toolscatdb
Instanz der Toolskatalogdatenbank (TOOLSCAT_INST) = db2inst1
Schema der Toolskatalogdatenbank (TOOLSCAT_SCHEMA) = cc
Benutzer-ID für Scheduler       =
```

Mit dem Befehl UPDATE ADMIN CFG können Sie die Konfigurationseinstellungen für die Toolskatalogdatenbank bei Bedarf ändern.

Sie sollten für den Toolskatalog ein Upgrade durchführen (unabhängig davon, ob Sie für Ihren DAS ein Upgrade durchführen oder nicht).

4. Wenn Sie kein Upgrade durchführen bzw. nicht über eine Toolskatalogdatenbank verfügen, können Sie in einer Version 9.7-Instanz eine Toolskatalogdatenbank erstellen, um die Taskplanungsfunktion zu verwenden. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum „Befehl CREATE TOOLS CATALOG“ im Handbuch *Command Reference*.

Sie können die Steuerzentrale nun für die Fernverwaltung von Instanzen von DB2 Version 9.7 sowie von Instanzen von früheren Versionen (vor 9.7) einsetzen.

---

## Durchführen von Upgrades für Datenbanken

Nach dem Upgrade der Instanzen auf DB2 Version 9.7 müssen Sie für jede Datenbank unter den einzelnen Instanzen ein Upgrade durchführen.

### Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Berechtigung SYSADM verfügen.
- Stellen Sie sicher, dass alle lokalen Datenbanken, für die Sie ein Upgrade durchführen möchten, katalogisiert sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Datenbanken gesichert haben, wie im Abschnitt Upgradevorbereitungstasks beschrieben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie DB2 Version 9.7 installiert haben und dass Sie für die Instanz ein Upgrade auf Version 9.7 durchgeführt haben.

## Einschränkungen

- Prüfen Sie die Upgradeeinschränkungen für das Datenbankupgrade.

## Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um für die DB2-Datenbank ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchzuführen:

1. Melden Sie sich als Instanzeigner oder Benutzer mit der Berechtigung SYSADMIN bei dem DB2-Server an.
2. Optional: Benennen Sie die db2diag-Protokolldateien um oder löschen Sie sie, damit neue Dateien erstellt werden. Entfernen oder versetzen Sie außerdem alle vorhandenen Speicherauszugsdateien, Trapdateien und Alertprotokolldateien aus dem Verzeichnis, das durch den Parameter **diagpath** angegeben wird. Damit wird sichergestellt, dass die Dateien ausschließlich Informationen zum Upgradeprozess enthalten, die Sie beim Eingrenzen und Verstehen von Problemen unterstützen, die während des Datenbankupgrades auftreten können.
3. Führen Sie für die Datenbank ein Upgrade mit dem Befehl UPGRADE DATABASE durch:

```
db2 UPGRADE DATABASE datenbankaliasname USER benutzername USING kennwort
```

Hierbei steht *datenbankaliasname* für den Namen oder Aliasnamen der Datenbank, für die Sie ein Upgrade durchführen möchten, 'benutzername' und 'kennwort' dienen zum Authentifizieren eines Benutzers mit der Berechtigung SYSADM.

4. Wenn der Befehl UPGRADE DATABASE fehlschlägt und die Fehlermeldung SQL1704N mit einem Ursachencode ausgegeben wird, der die Fehlerursache beschreibt, suchen Sie nach diesem SQL-Fehlercode und ermitteln Sie in der Liste der möglichen Lösungen zu jedem Ursachencode die zu ergreifende Maßnahme. Eine der häufigsten Ursachen für ein Fehlschlagen des Upgrades ist die Tatsache, dass der Speicherplatz für die Protokolldatei nicht groß genug ist; in diesem Fall würde der folgende Fehler zurückgegeben werden:

```
SQL1704N Das Datenbankupgrade ist fehlgeschlagen. Ursachencode "3".
```

Sie müssen die Größe der Protokolldatei erhöhen und den Befehl UPGRADE DATABASE erneut ausführen. Setzen Sie die Werte der Konfigurationsparameter **logfilsiz**, **logprimary** und **logsecond** der Datenbank nach Abschluss des Datenbankupgrades zurück.

Vom Befehl UPGRADE DATABASE werden weitere Fehlercodes für bestimmte Fälle zurückgegeben, die nicht von dem Datenbankupgrade unterstützt werden. Diese Fälle werden in Upgradeeinschränkungen beschrieben.

5. Wenn mit dem Befehl UPGRADE DATABASE die Warnung SQL1243W zurückgegeben wird, müssen Sie die Tabelle SYSTOOLS.DB2LOOK\_INFO löschen oder umbenennen. Andernfalls können die Anweisungen ALTER TABLE und COPY SCHEMA nicht ausgeführt werden. Überprüfen Sie mit folgendem Befehl, ob die Tabelle SYSTOOLS.DB2LOOK\_INFO vorhanden ist:

```
db2 "SELECT tablename, tabschema, definer FROM syscat.tables  
WHERE tabschema = 'SYSTOOLS' AND tablename = 'DB2LOOK_INFO' "
```

Wenn Sie diese Tabelle erstellt haben, benennen Sie sie um, indem Sie die Anweisung RENAME ausführen:

```
db2 RENAME SYSTOOLS.DB2LOOK_INFO TO neuer_tabellename
```

Wenn Sie diese Tabelle nicht erstellt haben, entfernen Sie sie, indem Sie den Befehl DROP ausführen:

```
db2 DROP TABLE SYSTOOLS.DB2LOOK_INFO
```

6. Wenn mit dem Befehl UPGRADE DATABASE die Warnung SQL1499W zurückgegeben wird und die Warnung ADM4100W mit allen Details in das Protokoll mit Benachrichtigungen für die Systemverwaltung geschrieben wird, verfügen Sie unter Linux oder UNIX über externe, nicht abgeschirmte Routinen, die nicht von den DB2-Steuerkomponentenbibliothek abhängig sind, und der Befehl UPGRADE DATABASE definiert Ihre externen Routinen neu als FENCED und NOT THREADSAFE. Außerdem ist die Option DB2\_FENCED für alle benutzerdefinierten Wrapper auf 'Y' gesetzt.

Dieser Befehl generiert außerdem ein Script mit dem Namen `alter_unfenced_datenbankname.db2` mit allen SQL-Anweisungen zum erneuten Definieren von beim Datenbankupgrade geänderten externen, nicht abgeschirmten Routinen als NOT FENCED und THREADSAFE. Dieses Script wird in dem Verzeichnis erstellt, das der Konfigurationsparameter **diagpath** des Datenbankmanagers angibt. Wenn der Parameter **diagpath** nicht gesetzt ist, wird das Script im Verzeichnis `INSTHOME/sql1lib/db2dump` erstellt. Dabei ist `INSTHOME` das Ausgangsverzeichnis der Instanz.

Wenn Sie Ihre Routinen als NOT FENCED und THREADSAFE definieren müssen, finden Sie Details zum sicheren Ausführen Ihrer Routinen in dem neuen Multithread-Datenbankmanager in „Durchführen von Upgrades für C-, C++- und COBOL-Routinen“ auf Seite 226; verwenden Sie anschließend das generierte Script, um Ihre Routinen neu zu definieren.

7. Wenn mit dem Befehl UPGRADE DATABASE die Warnung SQL1499W zurückgegeben wird und die Warnung ADM4101W in das Protokoll mit Benachrichtigungen für die Systemverwaltung geschrieben wird, beachten Sie die in der Nachricht ADM4101W gemeldeten Systemkatalogtabellen, so dass Sie im Rahmen der Upgradenachbereitungstasks statistische Daten zu diesen Tabellen erfassen.
8. Wenn mit dem Befehl UPGRADE DATABASE die Warnung SQL1499W zurückgegeben wird und die Warnung ADM4102W in das Protokoll mit Benachrichtigungen für die Systemverwaltung geschrieben wird, setzen Sie die Kennungen in Ihren SQL-Anweisungen mit der Bezeichnung NULL in Anführungszeichen oder qualifizieren Sie die vollständig, um Konflikte mit dem Schlüsselwort NULL zu vermeiden.

Wenn Sie Kennungen mit der Bezeichnung NULL für Spaltennamen, Routineparameternamen oder Variablenamen in einer SQL-Anweisung verwenden, die nicht vollständig qualifiziert oder in Anführungszeichen gesetzt sind, wird der Kennungsname möglicherweise in das Schlüsselwort NULL aufgelöst. Dies würde zu einer Verhaltensänderung in Bezug auf frühere Releases führen. Details hierzu finden Sie unter Kapitel 22, „Zentrale Upgradeaspekte für Datenbankanwendungen“, auf Seite 169.

9. Wenn mit dem Befehl UPGRADE DATABASE die Warnung SQL1499W zurückgegeben wird und die Warnung ADM4106W in das Protokoll mit Benachrichtigungen für die Systemverwaltung geschrieben wird, löschen Sie alle Verweise auf die benutzerdefinierten XML Extender-Datentypen sowie alle XML Extender-Datenbankobjekte unter dem Schema DB2XML. Ab DB2 Version 9.7 wird XML Extender nicht weiterverwendet.



Um diesen Fehler zu vermeiden, führen Sie alle Schritte in „Durchführen von Upgrades für DB2-Server mit XML Extender auf DB2 Version 9.7“ auf Seite 102 aus, um XML Extender vollständig zu inaktivieren und die Funktionalität von XML Extender vor dem Upgrade Ihrer Instanz und Ihrer Datenbanken zu entfernen.

10. Wenn mit dem Befehl `UPGRADE DATABASE` die Warnung `SQL1499W` zurückgegeben wird und die Warnung `ADM4105W` in das Protokoll mit Benachrichtigungen für die Systemverwaltung geschrieben wird, erstellen Sie neue MQ-Funktionen für den XML-Datentyp, indem Sie den Befehl `enable_MQFunctions` mit dem Parameter `-xml` ausführen. Der Satz an DB2 WebSphere MQ-Funktionen für XML Extender wird während des Datenbankupgrades gelöscht.
11. Wenn mit dem Befehl `UPGRADE DATABASE` die Warnung `SQL1499W` zurückgegeben wird und die Warnung `ADM9516W` in das Protokoll mit Benachrichtigungen für die Systemverwaltung geschrieben wird, überprüfen Sie, ob der Konfigurationsparameter `indexrec` auf `RESTART` gesetzt ist, und setzen Sie den Befehl `RESTART DATABASE` ab, um während des Datenbankupgrades als ungültig markierte Indizes neu zu erstellen. Ansonsten wird die Neuerstellung von Indizes bei Ihrem ersten Zugriff auf die Tabelle gestartet, und es kommt möglicherweise zu einer unerwarteten Verschlechterung der Antwortzeit.  
Indizes des Typs 1 und Indizes mit einer Indexseite, für die kein Upgrade durchgeführt werden konnte, werden beim Datenbankupgrade als ungültig markiert.
12. Wenn mit dem Befehl `UPGRADE DATABASE` die Fehlermeldung `SQL0473N` zurückgegeben wird, müssen Sie die Datenbankmigration umkehren und alle benutzerdefinierten Datentypen erneut erstellen, die einen systemintegrierten Datentypnamen verwenden; dabei müssen Sie einen Namen verwenden, für den es keine Einschränkungen gibt.  
Damit der Befehl `UPGRADE DATABASE` nicht fehlschlägt, erstellen Sie diese benutzerdefinierten Datentypen beim „Prüfen, ob die Datenbanken für das Upgrade bereit sind“ auf Seite 50, erneut.
13. Wenn mit dem Befehl `UPGRADE DATABASE` die Fehlermeldung `SQL1700N` zurückgegeben wird, müssen Sie die Datenbankmigration umkehren und Datenbankobjekte erneut erstellen, die eingeschränkte Schemanamen verwenden; dabei müssen Sie einen Schemanamen verwenden, für den es keine Einschränkungen gibt.  
Damit der Befehl `UPGRADE DATABASE` nicht fehlschlägt, erstellen Sie diese Datenbankobjekte beim „Prüfen, ob die Datenbanken für das Upgrade bereit sind“ auf Seite 50, erneut.
14. Vergleichen Sie Ihre Datenbankkonfigurationseinstellungen nach dem Upgrade mit den Konfigurationseinstellungen vor dem Upgrade der Datenbank. Überprüfen Sie, ob die folgenden Einstellungen und die Datenbankinformationen identisch sind:
  - Einstellungen der Datenbankkonfigurationsparameter
  - Tabellenbereichsinformationen
  - Paketinformationen für Ihre Anwendungen (ausschließlich)Die Paketinformationen zu Paketen, die vom System erstellt wurden, müssen nicht überprüft werden. Die Informationen zu systemgenerierten Paketen können sich nach dem Upgrade ändern.



15. Überprüfen Sie, ob das Datenbankupgrade erfolgreich war. Stellen Sie eine Verbindung zu den Datenbanken her, für die ein Upgrade durchgeführt wurde, und setzen Sie eine kleine Abfrage ab:

```
db2 connect to sample
```

Datenbankverbindungsinformationen

```
Datenbankserver           = DB2/AIX64 9.7.0
SQL-Berechtigungs-ID     = TESTDB2
Aliasname der lokalen Datenbank = SAMPLE
```

```
db2 "select * from syscat.dbauth"
```

Wenn Sie Musterdateien installiert haben, führen Sie alternativ das Script `testdata.db2` aus:

```
cd musterdateiverzeichnis-clp
db2 connect to sample
db2 -tvf testdata.db2
```

Dabei gilt: *musterdateiverzeichnis-clp* ist unter Linux und UNIX `'DB2DIR/samples/clp'` und `'DB2DIR\samples\clp'` unter Windows, `DB2DIR` ist die Speicherposition, die während der Installation von DB2 Version 9.7 angegeben wurde, und `'sample'` ist der Datenbankname.

Wenn Sie nach dem Upgrade einer DB2-Datenbank die empfohlenen Upgradenachbereitungstasks ausführen, stellen Sie sicher, dass das Datenbankupgrade erfolgreich war.

---

## Kapitel 8. Durchführen von Upgrades für DB2-Server mit bestimmten Merkmalen

Es gibt viele Faktoren, die den Upgradeprozess in seiner Gesamtheit beeinflussen können; die Komplexität Ihrer Umgebung ist einer dieser Faktoren.

Wenn Sie mehrere DB2-Produktkomponenten installiert haben, wenn Sie für ein 32-Bit-Windows-Betriebssystem ein Upgrade auf ein 64-Bit-Windows-Betriebssystem durchführen oder wenn Sie für eine Umgebung mit partitionierten Datenbanken ein Upgrade durchführen, müssen Sie Upgrade-Tasks ausführen, die aus Schritten bestehen, die für diese Umgebung spezifisch sind, und nicht die grundlegenden Upgrade-Tasks für DB2-Server.

Stellen Sie fest, welche der folgenden Upgrade-Tasks auf Ihren DB2-Server angewendet werden muss, und führen Sie diese Task aus:

- „Durchführen von Upgrades für 32-Bit-DB2-Server auf 64-Bit-Systeme (Windows)“ auf Seite 86
- „Durchführen von Upgrades für Installationen ohne Rootberechtigung“ auf Seite 87
- „Durchführen von Upgrades für einen DB2-Server mit mehreren DB2-Kopien“ auf Seite 90
- „Durchführen von Upgrades für einen neuen DB2-Server“ auf Seite 92
- „Durchführen von Upgrades für DB2-Server mithilfe von Online-Backups eines früheren Release“ auf Seite 95
- „Durchführen von Upgrades für Umgebungen mit partitionierten Datenbanken“ auf Seite 96
- „Durchführen von Upgrades für DB2 Text Search“ auf Seite 97
- „Durchführen von Upgrades für DB2 Data Links Manager-Umgebungen“ auf Seite 100
- „Durchführen von Upgrades für DB2-Server mit XML Extender auf DB2 Version 9.7“ auf Seite 102
- „Durchführen von Upgrades für DB2-Server in Microsoft Cluster Server-Umgebungen“ auf Seite 104
- „Durchführen von Upgrades für DB2 Connect-Server“ in der Veröffentlichung *DB2 Connect-Server - Installation und Konfiguration*
- „Durchführen von Upgrades für Query Patroller“ in der Veröffentlichung *Query Patroller - Verwaltung und Benutzerhandbuch*
- „Durchführen von Upgrades für DB2 Net Search Extender“ in der Veröffentlichung *Net Search Extender - Verwaltung und Benutzerhandbuch*
- „Durchführen von Upgrades für DB2 Spatial Extender“ in der Veröffentlichung *Spatial Extender und Geodetic Data Management Feature - Benutzer- und Referenzhandbuch*

---

## Durchführen von Upgrades für 32-Bit-DB2-Server auf 64-Bit-Systeme (Windows)

Unter Windows-Betriebssystemen kann ein Upgrade von einem 32-Bit-DB2-Server auf einen 64-Bit-Server von DB2 Version 9.7 auf zwei Arten durchgeführt werden. Eine Möglichkeit ist das Upgrade des vorhandenen 32-Bit-DB2-Servers auf einen 32-Bit-Server von DB2 Version 9.7 und das anschließende Upgrade auf einen 64-Bit-Server von DB2 Version 9.7.

Die andere Möglichkeit ist die Durchführung eines Upgrades auf einen neuen Computer, auf dem das 64-Bit-Datenbankprodukt von DB2 Version 9.7 installiert ist.

### Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die lokale Administratorberechtigung verfügen.
- Stellen Sie sicher, dass der DB2-Server auf einem 64-Bit-Windows-Betriebssystem ausgeführt wird.
- Lesen Sie die Empfehlungen zum Upgrade und die Informationen zum erforderlichen Plattenspeicherplatz.
- Führen Sie die Upgradevorbereitungstasks aus.

### Einschränkungen

- Diese Vorgehensweise wird in dieser Task beschrieben und kann nur unter Windows x64 angewendet werden.
- Weitere Upgradeeinschränkungen kommen zur Anwendung. Lesen Sie die vollständige Liste.
- Wenn Sie eine Antwortdateiinstallation durchführen, um ein automatisches Upgrade auf eine Kopie der DB2 UDB Version 8 vorzunehmen und es sind mehrere DB2-Produkte installiert, muss sich Ihre Kopie auf dem Stand des Fixpacks 7 für DB2 UDB Version 8 oder später befinden.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um für einen 32-Bit-DB2-Server einer Version vor 9.7 ein Upgrade auf einen 64-Bit-DB2-Server der Version 9.7 durchzuführen:

1. Melden Sie sich als Benutzer mit lokaler Administratorberechtigung bei dem DB2-Server an.
2. Wenn Sie über mehrere 32-Bit-Serverkopien von DB2 UDB Version 8, DB2 Version 9.1 oder DB2 Version 9.5 verfügen, führen Sie die folgenden Aktionen aus, damit alle Instanzen unter einer DB2-Kopie ausgeführt werden:
  - Aktualisieren Sie alle Instanzen, damit sie unter einer einzigen 32-Bit-DB2-Serverkopie der Version 8, der Version 9.1 oder der Version 9.5 ausgeführt werden. Sie können nur Instanzen ein und derselben Version aktualisieren.
  - Wenn Sie über Instanzen verfügen, die auf mehreren Kopien unterschiedlicher Versionen vor 9.7 ausgeführt werden, führen Sie für alle Instanzen ein Upgrade auf das höchste Release für Kopien von Versionen vor 9.7 durch. Beispiel: Wenn Sie über eine Version 8- und eine Version 9.1-Instanz verfügen, führen Sie für Ihre Version 8-Instanz ein Upgrade auf die Kopie des 32-Bit-DB2-Servers der Version 9.1 durch.
  - Deinstallieren Sie alle verbleibenden DB2-Serverkopien mit Ausnahme der DB2-Serverkopie, auf der alle Instanzen ausgeführt werden. Sie sollten nur über eine einzige 32-Bit-Serverkopie von DB2 UDB Version 8, DB2 Version 9.1 oder DB2 Version 9.5 verfügen.

3. Installieren Sie das 32-Bit-Datenbankprodukt von DB2 Version 9.7 und wählen Sie im Fenster **Produkt installieren** die Option **Mit vorhandener Installation arbeiten** aus. Informationen hierzu finden Sie in „Installieren von DB2-Servern (Windows)“ in der Veröffentlichung *DB2-Server - Installation*. Wählen Sie anschließend im Fenster **Mit vorhandener DB2-Kopie arbeiten** den Namen der DB2-Kopie mit der Upgradeaktion aus. Die ausgewählte DB2-Kopie wird entfernt, und für alle Ihre Instanzen, die auf der ausgewählten DB2-Kopie ausgeführt werden, sowie für Ihren DB2-Verwaltungsserver (DAS) wird ein automatisches Upgrade durchgeführt. Installieren Sie keine weiteren 32-Bit-Kopien von DB2 Version 9.7.

Es wird eine Warnung angezeigt, in der empfohlen wird, den Befehl `db2ckupgrade` auszuführen, falls lokale Datenbanken vorhanden sein sollten. Ignorieren Sie diese Warnung und fahren Sie mit dem Upgrade fort, wenn Sie die Upgradevorbereitungstasks ausgeführt haben. Andernfalls prüfen Sie zunächst, ob Ihre Datenbanken für das DB2-Upgrade bereit sind, bevor Sie mit der Installation fortfahren.

4. Installieren Sie das 64-Bit-Datenbankprodukt von DB2 Version 9.7 und wählen Sie im Fenster **Produkt installieren** die Option **Mit vorhandener Installation arbeiten** aus. Informationen hierzu finden Sie in „Installieren von DB2-Servern (Windows)“ in der Veröffentlichung *DB2-Server - Installation*. Wählen Sie anschließend im Fenster **Mit vorhandener DB2-Kopie arbeiten** den Namen der DB2-Kopie mit der Upgradeaktion aus. Diese Prozedur entfernt das 32-Bit-Datenbankprodukt von DB2 Version 9.7 und führt für Ihre vorhandenen 32-Bit-Instanzen ein Upgrade auf 64-Bit-Instanzen durch.
5. Wenn Ihre Anwendungen über die Standardschnittstelle auf die Kopie von DB2 Version 9.7 zugreifen sollen, oder wenn Sie für die vorhandene Kopie von DB2 UDB Version 8 ein Upgrade durchgeführt haben, definieren Sie die Kopie von DB2 Version 9.7 als Standard-DB2-Kopie. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Ändern der Standard-DB2-Kopie und der Standardkopie der IBM Datenbankclientschnittstelle nach der Installation (Windows)“ in der Veröffentlichung *DB2-Server - Installation*.
6. Führen Sie für Ihre Datenbanken ein Upgrade durch.
7. Wenn Ihre Instanzen auf mehreren Kopien von DB2 Version 9.7 ausgeführt werden sollen, installieren Sie zusätzliche Kopien von DB2 Version 9.7 und setzen Sie den Befehl `db2iupdt` ab, um eine Instanz unter einer anderen Kopie von DB2 Version 9.7 auszuführen.

Führen Sie nach dem Upgrade des DB2-Servers die empfohlenen Upgradenachbereitungstasks wie das Zurücksetzen der diagnostischen Fehlerstufe, das Anpassen der Größe des Speicherbereichs und einen Rebind der Pakete aus. Prüfen Sie auch, ob das Upgrade Ihres DB2-Servers erfolgreich war.

---

## Durchführen von Upgrades für Installationen ohne Rootberechtigung

Zum Durchführen eines Upgrades für Installationen ohne Rootberechtigung für DB2 Version 9.5 auf DB2 Version 9.7 unter Linux und UNIX ist eine Installation von DB2 Version 9.7 als Benutzer ohne Rootberechtigung und ein anschließendes Upgrade Ihrer Datenbanken auf die Installation ohne Rootberechtigung für Version 9.7 erforderlich.

### Voraussetzungen

Vorbereitungen zum Durchführen eines Upgrades für eine Installation ohne Rootberechtigung:

- Stellen Sie sicher, dass die Installationsvoraussetzungen für DB2-Datenbankprodukte erfüllt sind. Siehe „Installationsvoraussetzungen für DB2-Datenbankprodukte“ in der Veröffentlichung *DB2-Server - Installation*.
- Lesen Sie die Empfehlungen zum Upgrade und die Informationen zum erforderlichen Plattenspeicherplatz.
- Führen Sie gültige Upgradevorbereitungstasks aus, insbesondere „Prüfen, ob die Datenbanken für das Upgrade bereit sind“ auf Seite 50. Durch das Durchführen eines Upgrades für die Nicht-Rootinstanz wird geprüft, ob Ihre lokalen Datenbanken für das Upgrade bereit sind. Wenn diese Überprüfung fehlschlägt, schlägt auch das Nicht-Rootinstanzupgrade fehl, und das DB2-Produkt wird nicht installiert.

### Einschränkungen

- Es ist nicht möglich, für eine DB2 Version 9.5-Installation mit Rootberechtigung ein Upgrade auf eine DB2 Version 9.7-Installation ohne Rootberechtigung durchzuführen. Sie können für Datenbanken ein Upgrade von einer Installation mit Rootberechtigung von DB2 Version 9.5 auf eine Installation ohne Rootberechtigung von DB2 Version 9.7 durchführen, indem Sie Datenbankbackups aus der Installation mit Rootberechtigung von DB2 Version 9.5 wiederherstellen. Führen Sie denselben Prozess wie in „Durchführen von Upgrades für einen neuen DB2-Server“ auf Seite 92 beschrieben durch.
- Unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen mit Ausnahme von Linux unter x86 wird für Ihre vorhandenen 32-Bit- oder 64-Bit-Instanzen ein Upgrade auf 64-Bit-Instanzen von DB2 Version 9.7 durchgeführt. Die Bitgröße der Instanz wird durch das Betriebssystem und das DB2 Version 9.7-Datenbankprodukt bestimmt, das Sie installiert haben. Details hierzu finden Sie unter „Änderungen bei der Unterstützung für 32-Bit- und 64-Bit-DB2-Server“ auf Seite 29.
- Weitere Upgradeeinschränkungen kommen zur Anwendung. Lesen Sie die vollständige Liste.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um für eine Installation ohne Rootberechtigung ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchzuführen:

1. Melden Sie sich für die DB2 Version 9.5-Installation ohne Rootberechtigung als Benutzer ohne Rootberechtigung am DB2-Server an.
2. Ermitteln Sie anhand der Informationen in Tabelle 7 auf Seite 21 den Instanztyp mit dem Knotentyp und das DB2-Datenbankprodukt, auf das Sie für die Nicht-Rootinstanz ein Upgrade durchführen können.

Bei der Installation des DB2-Datenbankprodukts wird geprüft, ob Sie für die Nicht-Rootinstanz ein Upgrade auf das DB2-Datenbankprodukt durchführen können, das Sie für die Installation ausgewählt haben. Wenn diese Überprüfung fehlschlägt, schlägt auch die Installation fehl und Sie können die Installation nur noch beenden.

3. Stoppen Sie die Nicht-Rootinstanz.
4. Installieren Sie DB2 Version 9.7 als Benutzer ohne Rootberechtigung und wählen Sie die Upgradeoption aus. Siehe „Installieren eines DB2-Produkts als Benutzer ohne Rootberechtigung“ in der Veröffentlichung *DB2-Server - Installation*.

Mit der Upgradeoption werden die DB2 Version 9.5-Nicht-Rootkonfigurationsdateien und das Installationsverzeichnis gesichert, wird eine neue DB2-Kopie installiert und wird für die Nicht-Rootinstanz ein Upgrade durchgeführt. Das Installationsverzeichnis wird allerdings nicht gesichert, wenn Sie den Parameter **-f nobackup** angeben und die Kopie der Version 9.5 entfernt wird.

Bei der Installation des DB2-Produkts werden auch die folgenden Bedingungen überprüft:

- Das Verzeichnis `INSTHOME/sql1lib_v95` ist nicht vorhanden.
- Die Nicht-Rootinstanz wird gestoppt.
- Die lokalen Datenbanken, die unter der Nicht-Rootinstanz ausgeführt werden, sind für das Upgrade bereit.

Beachten Sie Folgendes:

- Wenn eine dieser Überprüfungen fehlschlägt und Sie den Befehl `db2setup` ausführen, wird ein Nachrichtenfenster angezeigt, in dem Sie auf die fehlgeschlagene Bedingung hingewiesen werden. Führen Sie die entsprechende Korrekturmaßnahme durch, wählen Sie anschließend die Upgradeoption aus und fahren Sie fort.
- Wenn eine dieser Überprüfungen fehlschlägt und Sie eine Antwortdatei verwenden oder den Befehl `db2_install` ausführen, wird das Installationsprogramm mit einem Fehler beendet. Führen Sie die entsprechende Korrekturmaßnahme durch und setzen Sie anschließend den Befehl `db2setup` erneut ab, indem Sie die Antwortdatei oder den Befehl `db2_install` angeben.

Sollten lokale Datenbanken, die unter der Nicht-Rootinstanz ausgeführt werden, Indizes des Typs 1 aufweisen, wird ein Nachrichtenfenster angezeigt, in dem Sie darauf hingewiesen werden, dass Sie entweder mit der Installation fortfahren und diese Warnung ignorieren oder die Installation beenden können. Details dazu, was geschieht, wenn Sie die Warnung ignorieren und zur Vorgehensweise beim Konvertieren von Indizes des Typs 1 vor dem Upgrade finden Sie in Schritt 7 auf Seite 52 in „Prüfen, ob die Datenbanken für das Upgrade bereit sind“ auf Seite 50. Sie müssen das Schlüsselwort `UPGRADE_DBCK_IGNORE_TYPE1` mit der Option `YES` in der Antwortdatei oder den Parameter `-f ignoreType1` mit dem Befehl `db2_install` angeben, so dass das Installationsprogramm nicht nach Indizes des Typs 1 sucht und die Verarbeitung erfolgreich abgeschlossen wird.

5. Wenn die Installation des DB2-Datenbankprodukts fehlschlägt und Sie den Parameter `-f nobackup` angegeben haben, installieren Sie das DB2-Datenbankprodukt manuell und führen Sie den Befehl `db2nrupgrade` wie folgt aus, um ein Upgrade für die Nicht-Rootinstanz durchzuführen:

```
cd $HOME/sql1lib/instance
db2nrupg -b backup-verzeichnis
```

Dabei ist *backup-verzeichnis* das Backup-Verzeichnis für die Konfigurationsdateien der Installation ohne Rootberechtigung vor dem Upgrade.

6. Wenn die Installation des DB2-Datenbankprodukts fehlschlägt, sehen Sie die Installationsprotokolldatei ein, um die Ursache festzustellen und zu bestimmen, wie das Problem gelöst werden kann, bevor Sie die Installation wiederholen. Standardmäßig befindet sich die Installationsprotokolldatei im Verzeichnis `/tmp`.
7. Führen Sie für die Datenbanken ein Upgrade durch.
8. Aktivieren Sie die rootbasierten Features, indem Sie den Befehl `db2rfe` ausführen.
9. Wenn Sie auf Ihrer Nicht-Rootkopie von Version 9.5 zusätzliche DB2-Produkte installiert hatten, installieren Sie jeweils ein DB2-Produkt.

Führen Sie nach dem Upgrade der Installation ohne Rootberechtigung die empfohlenen Upgradenachbereitungstasks wie das Zurücksetzen der diagnostischen Fehlerstufe, das Anpassen der Größe des Speicherbereichs und einen Rebind der Pakete aus. Prüfen Sie auch, ob das Upgrade Ihres DB2-Servers erfolgreich war.



---

## Durchführen von Upgrades für einen DB2-Server mit mehreren DB2-Kopien

Das Upgrade eines DB2-Servers mit mehreren DB2-Kopien einer Version vor 9.7 setzt voraus, dass Sie DB2 Version 9.7 als neue Kopie installieren und nach der Installation für die Instanzen und Datenbanken ein manuelles Upgrade durchführen.

Sie können über einen DB2-Server mit mehreren installierten Kopien von DB2-Datenbankprodukten der Version 9.5 und 9.1 verfügen. Unter Linux und UNIX können Sie auch über mehrere Kopien von DB2 Enterprise Server Edition (ESE) Version 8 auf demselben DB2-Server verfügen, wenn Sie mehrere alternative Fixpacks als vollständig neue Kopie von DB2 ESE Version 8 installiert haben.

Sie können für eine Instanz einer Version vor 9.7 mit einer beliebigen Fixpackversion ein manuelles Upgrade durchführen, indem Sie den Befehl `db2iupgrade` von der von Ihnen gewünschten Zielkopie von DB2 Version 9.7 ausführen. Sobald für eine Instanz ein Upgrade auf eine Kopie von DB2 Version 9.7 durchgeführt wurde, können Sie kein Upgrade auf eine weitere Kopie von DB2 Version 9.7 durchführen. Sie können eine Instanz jedoch zwischen verschiedenen DB2 Version 9.7-Kopien mit dem Befehl `db2iupdt` aktualisieren.

### Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Rootberechtigung (Linux- und UNIX-Betriebssysteme) bzw. die lokale Administratorberechtigung (Windows) verfügen.
- Stellen Sie sicher, dass die Installationsvoraussetzungen für DB2-Datenbankprodukte erfüllt sind. Die Voraussetzungen für Betriebssysteme haben sich geändert.
- Lesen Sie die Empfehlungen zum Upgrade und die Informationen zum erforderlichen Plattenspeicherplatz.
- Führen Sie die Upgradevorbereitungstasks aus.

### Einschränkungen

- Diese Vorgehensweise gilt nicht für das Upgrade von DB2-32-Bit-Servern auf 64-Bit-Systeme unter Windows. Details hierzu finden Sie unter „Durchführen von Upgrades für 32-Bit-DB2-Server auf 64-Bit-Systeme (Windows)“ auf Seite 86.
- Unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen dürfen Sie für den Rootbenutzer nicht die Instanzumgebung installieren. Die Ausführung des Befehls `db2iupgrade` oder des Befehls `db2icrt` nach der Installation der Instanzumgebung wird nicht unterstützt.
- Lesen Sie die Einschränkungen beim Upgrade für DB2-Server.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um für einen DB2-Server mit mehreren DB2-Kopien ein Upgrade durchzuführen:

1. Melden Sie sich mit Rootberechtigung oder als Benutzer mit lokaler Administratorberechtigung bei dem DB2-Server an.
2. Installieren Sie DB2 Version 9.7 als neue Kopie von DB2 Version 9.7 mithilfe des DB2-Installationsassistenten und wählen Sie die Option **Neue Installation** im Fenster **Produkt installieren** aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den folgenden Abschnitten:



- Installieren von DB2-Servern (Windows) in der Veröffentlichung *DB2-Server - Installation*
- Installieren von DB2-Servern (Linux und UNIX) in der Veröffentlichung *DB2-Server - Installation*

Sie können mehrere Kopien von DB2 Version 9.7 installieren, wenn Sie für Ihre vorhandenen Instanzen ein Upgrade auf unterschiedliche Kopien von DB2 Version 9.7 durchführen möchten.

3. Führen Sie für die Instanzen ein Upgrade durch; verwenden Sie hierfür den Befehl `db2iupgrade` aus dem Installationspfad der von Ihnen gewünschten Kopie von DB2 Version 9.7. Angenommen, Sie verfügen über die folgenden DB2-Kopien und -Instanzen auf einem AIX-Server und einem Windows-Server:

*Tabelle 17. Verzeichnisbeispiele für DB2-Kopie*

| Instanzname              | BS      | Verzeichnis der DB2-Kopie              |
|--------------------------|---------|----------------------------------------|
| db2inst1                 | AIX     | /usr/opt/db2_08_FP7/                   |
| db2inst2                 | AIX     | /opt/IBM/db2/V9.1                      |
| db2inst3                 | AIX     | /home/db2/myV9.5                       |
| Keine Instanzen erstellt | AIX     | /opt/IBM/db2/V9.7<br>/home/db2/myV9.7  |
| DB2                      | Windows | C:\Programme\IBM\SQLLIB\ (Version 8.2) |
| DB2_91                   | Windows | C:\Programme\IBM\SQLLIB_91\            |
| DB2_95                   | Windows | D:\Programme\IBM\V_95\                 |
| Keine Instanzen erstellt | Windows | C:\Programme\IBM\SQLLIB_97\            |

Anschließend können Sie die folgenden Befehle ausführen, um für die Instanzen ein erfolgreiches Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchzuführen:

*Tabelle 18. Beispiele für Befehle zum Instanzupgrade*

| Upgradeinstanz | Befehle                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| db2inst1       | <code>cd /opt/IBM/db2/V9.7/instance<br/>./db2iupgrade -u db2fenc1 db2inst1</code>            |
| db2inst2       | <code>cd /opt/IBM/db2/V9.7/instance<br/>./db2iupgrade db2inst2</code>                        |
| db2inst3       | <code>cd /home/db2/myV9.7/instance<br/>./db2iupgrade db2inst3</code>                         |
| DB2            | <code>cd C:\Programme\IBM\SQLLIB_97\BIN<br/>db2iupgrade DB2 /u:db2admin1,password1</code>    |
| DB2_91         | <code>cd C:\Programme\IBM\SQLLIB_97\BIN<br/>db2iupgrade DB2_91 /u:db2admin2,password2</code> |
| DB2_95         | <code>cd C:\Programme\IBM\SQLLIB_97\BIN<br/>db2iupgrade DB2_95 /u:db2admin3,password3</code> |

4. Optional: Führen Sie für den DB2-Verwaltungsserver ein Upgrade durch, wenn Sie Ihre vorhandene Konfiguration beibehalten und Ihre Instanzen von DB2 Version 9.7 über die Steuerzentrale verwalten möchten.
5. Melden Sie sich als Benutzer mit der Berechtigung SYSADMIN am DB2-Server an.
6. Führen Sie für die Datenbanken ein Upgrade durch.

Führen Sie nach dem Upgrade des DB2-Servers die empfohlenen Upgradenachbereitungstasks wie das Zurücksetzen der diagnostischen Fehlerstufe, das Anpassen der Größe des Speicherbereichs und einen Rebind der Pakete aus. Prüfen Sie auch, ob das Upgrade Ihres DB2-Servers erfolgreich war.

---

## Durchführen von Upgrades für einen neuen DB2-Server

Wenn Sie ein Upgrade auf einen neuen DB2-Server der Version 9.7 durchführen möchten, müssen Sie Ihre Instanzen erneut erstellen und anschließend für Ihre Datenbanken durch einen Restore eines Datenbankbackups einer Version vor 9.7 ein Upgrade durchführen. Nach dem Restore des Datenbankbackups führt der Befehl `RESTORE DATABASE` automatisch den Befehl `UPGRADE DATABASE` aus.

### Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Rootberechtigung unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen oder die lokale Administratorberechtigung unter Windows verfügen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Berechtigung `SYSADM` verfügen.
- Die „Installationsvoraussetzungen für DB2-Datenbankprodukte“ in der Veröffentlichung *DB2-Server - Installation* müssen erfüllt sein. Die Voraussetzungen für Betriebssysteme haben sich geändert.
- Lesen Sie die Empfehlungen zum Upgrade und die Informationen zum erforderlichen Plattenspeicherplatz.
- Führen Sie die Upgradevorbereitungstasks aus.

### Einschränkungen

- Lesen Sie die Einschränkungen beim Upgrade für DB2-Server.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Upgrade auf einen neuen Server von DB2 Version 9.7 durchzuführen:

1. Führen Sie ein vollständiges Datenbankbackup im Offlinemodus Ihrer vorhandenen Datenbanken und alle anderen erforderlichen Upgradevorbereitungstasks durch. Wenn Sie kürzlich vollständige Datenbankbackups im *Offlinemodus* durchgeführt haben und vor dem Upgrade kein weiteres Datenbankbackup im Offlinemodus durchführen können, können Sie stattdessen auch ein inkrementelles Datenbankbackup im *Offlinemodus* durchführen.
2. Melden Sie sich an dem neuen DB2-Server mit Rootberechtigung unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen oder als Benutzer mit lokaler Administratorberechtigung unter Windows-Betriebssystemen an.
3. Installieren Sie DB2 Version 9.7 auf dem neuen DB2-Server.
4. Erstellen Sie Ihre Instanzen auf dem neuen DB2-Server, indem Sie den Befehl `db2icrt` an der Speicherposition der DB2 Version 9.7-Kopie ausführen, die Sie im vorhergehenden Schritt erstellt haben. Informationen hierzu finden Sie in „Erstellen einer Instanz mit `db2icrt`“ in *DB2-Server - Installation*. Wenn der neue DB2-Server über ähnliche Ressourcen verfügt, führen Sie mit dem Befehl `UPDATE DBM CFG` einen Restore für die Konfigurationsparameterwerte des Datenbankmanagers für die einzelnen Instanzen und für die in den Upgradevorbereitungstasks gespeicherten Werte aus.
5. Optional: Erstellen Sie einen neuen DB2-Verwaltungsserver (DAS) unter DB2 Version 9.7. Sie benötigen einen DAS, wenn Sie die vorhandene DAS-Konfiguration beibehalten und die neue Funktionalität verwenden möchten, die in DB2 Version 9.7 verfügbar ist. Wenn Ihr DAS unter DB2 UDB Version 8 ausge-

führt wird, führen Sie ein Upgrade durch, um die Steuerzentrale zum Verwalten Ihrer Instanzen zu verwenden, die unter DB2 Version 9.1 oder später.

6. Übertragen Sie Backup-Dateien von Versionen vor 9.7 für alle Datenbanken, für die Sie ein Upgrade auf den neuen DB2-Server durchführen möchten.
7. Melden Sie sich als Benutzer mit der Berechtigung SYSADMIN am DB2-Server an.
8. Führen Sie für die Datenbank mit dem Befehl RESTORE DATABASE ein Upgrade aus. Das folgende Beispiel zeigt, wie ein Restore für die Beispieldatenbank unter UNIX-Betriebssystemen ausgeführt wird:

```
db2 RESTORE DATABASE sample FROM /db2/backups
```

Hierbei steht *sample* für den Datenbanknamen und /db2/backups für das Verzeichnis für die Datenbankbackupdatei.

Wenn Sie vor dem Upgrade ein inkrementelles Datenbankbackup im *Offline-modus* durchgeführt haben, benötigen Sie Zugriff auf das neueste vollständige Datenbankbackup im *Offlinemodus* sowie auf das inkrementelle Datenbankbackup im *Offlinemodus*. Darüber hinaus müssen Sie einen automatischen inkrementellen Restore verwenden, um für die Datenbank ein Upgrade durchzuführen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Verwenden des inkrementellen Restores in einer Test- und Produktionsumgebung“ in der Veröffentlichung *Datenrecovery und hohe Verfügbarkeit - Handbuch und Referenz*. Ein manueller inkrementeller Restore schlägt fehl, da jeder Befehl RESTORE DATABASE versucht, für die Datenbank ein Upgrade durchzuführen, bevor diese vollständig wiederhergestellt ist. Das folgende Beispiel veranschaulicht die Ausführung eines automatischen inkrementellen Restores.

```
db2 RESTORE DATABASE sample INCREMENTAL AUTOMATIC  
TAKEN AT zeitmarke WITHOUT PROMPTING
```

In einer Umgebung mit partitionierten Datenbanken müssen Sie den Befehl RESTORE DATABASE in allen Datenbankpartitionen ausführen. Beginnen Sie dabei mit der Katalogpartition.

9. Wenn der Restore der Datenbank durchgeführt wurde, für die Datenbank aber kein Upgrade durchgeführt wurde, wird als Reaktion auf den Befehl RESTORE DATABASE der folgende Fehler mit der Upgradefehlernachricht und dem Ursachencode zurückgegeben:

```
SQL2519N Die Datenbank wurde wiederhergestellt, aber für die wiederhergestellte  
Datenbank wurde kein Upgrade auf das aktuelle Release durchgeführt. Es wurde der  
Fehler "-1704" mit den Token "3" zurückgegeben. SQLSTATE=57011
```

Die Fehlernachricht SQL1704N gibt an, dass das Datenbankupgrade fehlgeschlagen ist. Suchen Sie diesen SQL-Fehlercode im Handbuch *Fehlernachrichten, Band 2*, und lesen Sie die Liste der möglichen Lösungen für jeden Ursachencode. Im vorangegangenen Beispiel steht "Token "3"" für den Ursachencode 3; dieser gibt an, dass das Upgrade fehlgeschlagen ist, weil die Datenbankprotokolle voll sind. Wenn dieser Fehler auftritt, müssen Sie die folgenden Schritte für das Upgrade der Datenbank ausführen:

- a. Erhöhen Sie die Größe der Protokolldateien.
- b. Führen Sie für die Datenbank ein Upgrade durch; verwenden Sie dabei den Befehl UPGRADE DATABASE.
- c. Reicht die Größe der Protokolldatei weiterhin nicht aus, wird der nachstehende Fehler zurückgegeben:

```
SQL1704N Das Datenbankupgrade ist fehlgeschlagen. Ursachencode "3".
```

Sie müssen die Größe der Protokolldatei erhöhen und das Upgrade der Datenbank wiederholen.

- d. Setzen Sie die Größe der Protokolldateien auf ihre Werte vor dem Upgrade zurück, wenn das Datenbankupgrade abgeschlossen ist.
10. Optional: Konfigurieren Sie Ihren neuen DB2-Server für die Verwendung der neu verfügbaren Ressourcen durch Ausführen des Befehls AUTOCONFIGURE zum Berechnen der Pufferpoolgrößen und der Konfigurationsparameterwerte für Datenbankmanager und Datenbank. Das folgende Beispiel zeigt, wie mit diesem Befehl nur empfohlene Werte für die Beispieldatenbank angezeigt werden können:

```
db2 CONNECT TO sample
db2 AUTOCONFIGURE USING MEM_PERCENT 80
      WORKLOAD_TYPE complex
      NUM_STMTS 1 TPM 73
      ADMIN_PRIORITY performance
      IS_POPULATED YES
      NUM_REMOTE_APPS 15
      ISOLATION CS
      APPLY NONE;
```

Wenn Sie diesen Befehl nicht ausführen oder die empfohlenen Werte nicht anwenden, konfigurieren Sie Ihren DB2-Server manuell für die Verwendung der neuen Ressourcen. Andernfalls funktionieren Ihre Datenbanken möglicherweise nicht wie erwartet.

11. Stellen Sie alle externen Routinen wieder her, die Sie in den Upgradevorbereitungstasks gesichert haben. Informationen finden Sie im Abschnitt zum „Backup und Restore externer Routinenbibliotheks- oder Klassendateien“ in der Dokumentation *Administrative Routines and Views*.
12. Überprüfen Sie, ob das Datenbankupgrade erfolgreich war. Stellen Sie eine Verbindung zu den Datenbanken her, für die ein Upgrade durchgeführt wurde, und setzen Sie eine kleine Abfrage ab:

```
db2 CONNECT TO sample

      Datenbankverbindungsinformationen

      Datenbankserver          = DB2/AIX64 9.7.0
      SQL-Berechtigungs-ID     = TESTDB2
      Aliasname der lokalen Datenbank = SAMPLE

db2 "SELECT * FROM SYSCAT.DBAUTH"
```

Wenn Sie Musterdateien installiert haben, führen Sie alternativ das Script `testdata.db2` aus:

```
cd musterdateiverzeichnis-clp
db2 connect to sample
db2 -tvf testdata.db2
```

Dabei gilt: *musterdateiverzeichnis-clp* ist unter Linux und UNIX 'DB2DIR/samples/clp' und 'DB2DIR\samples\clp' unter Windows, DB2DIR ist die Speicherposition, die während der Installation von DB2 Version 9.7 angegeben wurde, und 'sample' ist der Datenbankname.

Führen Sie nach dem Upgrade des DB2-Servers die empfohlenen Upgradenachbereitungstasks wie das Zurücksetzen der diagnostischen Fehlerstufe, das Anpassen der Größe des Speicherbereichs und einen Rebind der Pakete aus. Prüfen Sie auch, ob das Upgrade Ihres DB2-Servers erfolgreich war.

---

## Durchführen von Upgrades für DB2-Server mithilfe von Online-Backups eines früheren Release

Sie können Ihre Datenbank auf der Basis eines früheren Release erneut erstellen, indem Sie die Online-Backups der Datenbank von diesem Release verwenden und anschließend ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchführen.

### Voraussetzungen

Führen Sie vor dem Upgrade des DB2-Servers folgende Schritte aus:

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Rootberechtigung unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen oder die lokale Administratorberechtigung unter Windows verfügen.
- Führen Sie alle erforderlichen vollständigen oder inkrementellen Online-Backups von Datenbanken von Versionen vor 9.7 durch, so dass Sie Ihre Datenbanken mithilfe dieser Online-Backups erneut erstellen können.

### Einschränkungen

Führen Sie diese Task nur unter den folgenden Bedingungen aus:

- Wenn kein Upgrade der vorhandenen Instanzen und Datenbanken möglich ist.
- Wenn Sie nicht wie in den Upgradevorbereitungstasks beschrieben kürzlich vollständige bzw. inkrementelle *Offline-Backups* der Datenbank durchgeführt haben.

### Vorgehensweise

Upgrade eines DB2-Servers mithilfe von Online-Backups eines früheren Release:

1. Übertragen Sie Dateien des Online-Backups der Datenbank einer Version vor 9.7 für alle Datenbanken, für die Sie ein Upgrade durchführen möchten, auf den DB2-Server.
2. Wenn die vorhandene DB2-Kopie nicht dieselbe Version aufweist wie die Online-Backups der Datenbank, installieren Sie eine DB2-Kopie mit derselben Version. Wenn Sie die Online-Backups der Datenbank beispielsweise in einer DB2-Kopie der Version 9.1 erstellt haben, muss auf dem DB2-Server eine DB2-Kopie der Version 9.1 installiert sein.
3. Wenn in der DB2-Kopie keine Instanz mit derselben Version wie die Online-Backups ausgeführt wird, erstellen Sie eine Instanz in dieser DB2-Kopie.
4. Melden Sie sich als Benutzer mit der Berechtigung SYSADMIN am DB2-Server an.
5. Erstellen Sie Ihre Datenbanken erneut mithilfe des Befehls RESTORE DATABASE mit dem Parameter REBUILD WITH ALL TABLESPACES IN DATABASE gefolgt vom Befehl ROLLFORWARD DATABASE, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

```
RESTORE DB datenbankname
        REBUILD WITH ALL TABLESPACES IN DATABASE
        TAKEN AT zeitmarke_des_backups;
ROLLFORWARD DB datenbankname
        TO END OF LOGS AND STOP;
```

Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Datenbank mit einer Auswahl an Tabellenbereichen erneut erstellen. Sie müssen jedoch alle Tabellenbereiche im Zustand 'Restore anstehend' nach dem Absetzen des Befehls ROLLFORWARD DATABASE löschen. Es ist nicht möglich, für Datenbanken mit Tabellenbereichen im Zustand 'Restore anstehend' ein Upgrade durchzuführen.

Weitere Details hierzu finden Sie im Abschnitt „Erneutes Erstellen einer Datenbank“ in der Veröffentlichung Datenrecovery und hohe Verfügbarkeit - Handbuch und Referenz.

6. Stellen Sie sicher, dass die erneut erstellten Datenbanken einen konsistenten Status aufweisen, indem Sie den Befehl GET DB CFG eingeben. Ein Beispiel für die Eingabe des Befehls unter Windows-Betriebssystemen ist nachfolgend dargestellt:

```
db2 GET DB CFG FOR sample | FIND "consistent"
```

```
All committed transactions have been written to disk = YES
```

7. Führen Sie für den DB2-Server ein Upgrade durch, indem Sie eine der folgenden Tasks ausführen:
  - Durchführen von Upgrades für einen DB2-Server (Windows)
  - Durchführen von Upgrades für einen DB2-Server (Linux und UNIX)

---

## Durchführen von Upgrades für Umgebungen mit partitionierten Datenbanken

Für das Upgrade von Umgebungen mit partitionierten Datenbanken ist es erforderlich, dass Sie DB2 Version 9.7 als eine neue Kopie auf allen Datenbankpartitionsservern installieren, sowie für die Instanzen und anschließend die Datenbanken ein Upgrade durchführen.

### Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Rootberechtigung unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen oder die lokale Administratorberechtigung unter Windows verfügen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Berechtigung SYSADM verfügen.
- Lesen Sie die Installationsvoraussetzungen für DB2-Datenbankprodukte in der Veröffentlichung *DB2-Server - Installation*. Die Voraussetzungen für die Betriebssysteme haben sich geändert.
- Lesen Sie die Empfehlungen zum Upgrade und die Informationen zum erforderlichen Plattenspeicherplatz.
- Führen Sie die Upgradevorbereitungstasks aus.

### Einschränkungen

- Der Datenbankpartitionsserver, auf dem sich die Katalogpartition befindet, muss betriebsbereit sein.
- Wählen Sie nur die Option **Neue Installation** in der Anzeige **Produkt installieren** aus, um DB2 Version 9.7 zu installieren. Wenn Sie sich für die Aktion **Upgrade** entscheiden, wenn Sie die Option **Mit vorhandener Installation arbeiten** im Fenster **Produkt installieren** auswählen, wird der Installationsprozess fehlschlagen.
- Weitere Upgradeeinschränkungen kommen zur Anwendung. Lesen Sie die vollständige Liste.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um für DB2-Server in einer Umgebung mit partitionierten Datenbanken ein Upgrade durchzuführen:

1. Führen Sie ein Offlinegesamtbackup für alle Datenbankpartitionen durch. Verwenden Sie in Version 9.5 den Befehl BACKUP DATABASE mit dem Parameter **ON ALL DBPARTITIONNUMS**, um alle Partitionen zu sichern. Stellen Sie



sicher, dass Ihre Datenbanken für das Upgrade bereit sind, und führen Sie alle weiteren Upgradevorbereitungstasks durch, die erforderlich sind.

2. Melden Sie sich unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen als Benutzer mit Rootberechtigung bzw. unter Windows-Betriebssystemen als Benutzer mit lokaler Administratorberechtigung an.
3. Installieren Sie DB2 Version 9.7 auf jedem zugehörigen Datenbankpartitionsserver und richten Sie die Umgebung mit den partitionierten Datenbanken ein. Informationen hierzu enthält der Abschnitt „Einrichten einer Umgebung mit partitionierten Datenbanken“ in *DB2-Server - Installation*. Wählen Sie die Option **Neue Installation** in der Anzeige **Produkt installieren** aus. Wählen Sie nicht die Option **Mit Vorhandenen arbeiten** aus.
4. Führen Sie für jede Instanz ein Upgrade auf dem Datenbankpartitionsserver durch, der der Eigner der Instanz ist. Der erste Eintrag in der Datei `db2nodes.cfg` der Instanz gibt den Eigner der Datenbankpartitionsserverinstanz an.
5. Führen Sie für Datenbanken ein Upgrade durch Ausführen des Befehls `UPGRADE DATABASE` für die Katalogpartition durch. Wenn bestimmte Datenbankpartitionen nicht verfügbar sind, wird für sie auch kein Upgrade durchgeführt. Wenn der Befehl `UPGRADE DATABASE` gestoppt wird, wird außerdem für die übrigen Datenbankpartitionen kein Upgrade durchgeführt. Sie können den Befehl `UPGRADE DATABASE` jedoch erneut ausführen, um die jeweiligen Datenbankpartitionen zu einem späteren Zeitpunkt zu verarbeiten, sobald sie verfügbar sind.  
Die Katalogpartition muss verfügbar sein, wenn Sie den Befehl `UPGRADE DATABASE` absetzen, und zwar unabhängig davon, auf welcher Datenbankpartition Sie diesen Befehl absetzen.
6. Erstellen eines neuen DB2-Verwaltungsservers (DAS) auf den einzelnen Datenbankpartitionsservern. Wenn die vorhandenen DAS-Einstellungen beibehalten werden müssen, können Sie für den DAS auf jedem zugehörigen Datenbankpartitionsserver ein Upgrade durchführen, anstatt einen neuen DAS-Server zu erstellen.

Führen Sie nach dem Upgrade des DB2-Servers die empfohlenen Upgradenachbereitungstasks wie das Zurücksetzen der diagnostischen Fehlerstufe, das Anpassen der Größe des Speicherbereichs und einen Rebind der Pakete aus. Prüfen Sie auch, ob das Upgrade Ihres DB2-Servers erfolgreich war.

---

## Durchführen von Upgrades für DB2 Text Search

Zum Durchführen eines Upgrades für DB2 Text Search auf DB2 Version 9.7 müssen Sie eine neue Kopie von DB2 Version 9.7 und DB2 Text Search installieren und anschließend ein Upgrade für Ihre vorhandenen Instanzen und Datenbanken auf diese neue Kopie durchführen.

### Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Rootberechtigung unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen oder die lokale Administratorberechtigung unter Windows-Betriebssystemen verfügen.
- Stellen Sie sicher, dass die Installationsvoraussetzungen für DB2-Datenbankprodukte erfüllt sind. Siehe „Installationsvoraussetzungen für DB2-Datenbankprodukte“ in der Veröffentlichung *DB2-Server - Installation*.
- Lesen Sie die Empfehlungen zum Upgrade und die Informationen zum erforderlichen Plattenspeicherplatz.



- Führen Sie die Upgradevorbereitungstasks aus.

### Einschränkungen

- Unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen dürfen Sie für den Rootbenutzer nicht die Instanzumgebung installieren. Die Ausführung des Befehls `db2iupgrade` oder des Befehls `db2icrt` nach der Installation der Instanzumgebung wird nicht unterstützt.
- Diese Prozedur gilt nur für Installationen mit Rootberechtigung; Informationen zu Installationen ohne Rootberechtigung mit DB2 Text Search finden Sie in „Durchführen von Upgrades für Installationen ohne Rootberechtigung“ auf Seite 87.
- Weitere Upgradeeinschränkungen kommen zur Anwendung. Lesen Sie die vollständige Liste.

### Informationen zu dieser Task

Diese Task beschreibt die Prozedur zum Durchführen eines Upgrades für DB2 Text Search auf DB2 Version 9.7 durch die Installation einer neuen DB2-Kopie. Unter Windows-Betriebssystemen haben Sie außerdem die Möglichkeit, mithilfe der **Upgradeaktion** im Fenster **Mit vorhandener Installation arbeiten** ein Upgrade für eine DB2-Kopie durchzuführen. Mit dieser Option wird jedoch für alle Instanzen unter der Kopie ohne die Funktionalität von Text Search ein Upgrade durchgeführt.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Upgrade auf DB2 Text Search Version 9.7 durchzuführen:

1. Sichern Sie die Werte für alle Merkmale, die für DB2 Text Search und die Serverversion konfigurierbar sind; setzen Sie hierfür die folgenden Befehle ab:

```
configTool printAll -configPath konfigurationsverzeichnis
> db2tss_config.out
adminTool version -configPath konfigurationsverzeichnis
>> db2tss_config.out
```

Dabei ist *konfigurationsverzeichnis* eins der folgenden Verzeichnisse:

- Bei Linux- und UNIX-Betriebssystemen ist es das Verzeichnis *INSTHOME/sql1lib/db2tss/config*; dabei ist *INSTHOME* das Ausgangsverzeichnis der Instanz.
- Bei Windows-Betriebssystemen ist es das Verzeichnis *INSTPROFDIR\instanzname\db2tss\config*; dabei ist *INSTPROFDIR* das Profilverzeichnis der Instanz. Weitere Details finden Sie in *DB2INSTPROF*.

Der DB2 Text Search-Instanzservice muss vor der Ausführung des Befehls `admintool` gestartet werden.

2. Wenn Sie DB2 Text Search für die Unterstützung von RTF-Dokumenten aktiviert haben und ein Upgrade von Fixpack 3 (oder später) der DB2 Version 9.5 durchführen, müssen Sie Rich Text Document-Unterstützung inaktivieren. Details hierzu finden Sie unter „DB2 Text Search für die Unterstützung von Rich Text Documents“ in der Veröffentlichung *DB2 Text Search*.
3. Melden Sie sich als Instanzeigner oder Benutzer mit der Berechtigung `SYS-ADM` an und stoppen Sie anschließend mithilfe des folgenden Befehls den DB2 Text Search-Instanzservice:

```
db2ts STOP FOR TEXT
```

Wenn Sie über mehrere Instanzen verfügen, die als Text Search-Instanzservice konfiguriert sind, wiederholen Sie diesen Schritt für jede Instanz.

4. Sichern Sie das DB2 Text Search-Konfigurationsverzeichnis. Die Position des Konfigurationsverzeichnisses finden Sie in Schritt 1 auf Seite 98. Das folgende Beispiel zeigt, wie das Konfigurationsverzeichnis unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen an einer neuen Position gesichert wird:

```
$cp -R INSTHOME/sql1lib/db2tss/config  
      INSTHOME/backup/db2tss/config
```

Dabei ist *INSTHOME* das Ausgangsverzeichnis der Instanz.

Das folgende Beispiel zeigt, wie das Konfigurationsverzeichnis unter Windows-Betriebssystemen an einer neuen Position gesichert wird:

```
xcopy INSTPROFDIR\instanzname\db2tss\config backup-verzeichnis /E
```

Dabei ist *INSTPROFDIR* das Instanzprofilverzeichnis.

5. Melden Sie sich an dem DB2-Server mit Rootberechtigung unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen oder als Benutzer mit lokaler Administratorberechtigung unter Windows-Betriebssystemen an.
6. Installieren Sie eine neue Kopie von DB2 Version 9.7 und DB2 Text Search. Details finden Sie in „Installieren und Konfigurieren von DB2 Text Search“ in der Veröffentlichung *DB2 Text Search*. Führen Sie eine angepasste Installation durch. DB2 Text Search ist eine optionale Komponente, die nur zur Verfügung steht, wenn Sie eine angepasste Installation auswählen. Sie ist nicht mehr Teil einer Standardinstallation wie in den Releases vor Version 9.7.
7. Führen Sie für Ihre Instanzen ein Upgrade durch, indem Sie eine der folgenden Tasks ausführen:
  - Führen Sie für Instanzen, die Sie für Text Search-Instanzservices unter Windows-Betriebssystemen konfigurieren, den Befehl `db2iupgrade` mit dem Parameter `/j` wie folgt aus:

```
db2iupgrade /j "text_search [[,servicename] | [,portnummer]]"
```
  - Führen Sie für Instanzen, die Sie nicht für Text Search-Instanzservices oder Instanzen unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen konfigurieren, die Task zum Durchführen eines Upgrades für eine Instanz aus.
8. Wenn Ihre Anwendungen unter Windows-Betriebssystemen über die Standardschnittstelle auf die Kopie von DB2 Version 9.7 zugreifen sollen, oder wenn Sie für die vorhandene Kopie von DB2 UDB Version 8 ein Upgrade durchgeführt haben, definieren Sie die Kopie von DB2 Version 9.7 als Standard-DB2-Kopie. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Ändern der Standard-DB2-Kopie und der Standardkopie der IBM Datenbankclientschnittstelle nach der Installation (Windows)“ in der Veröffentlichung *DB2-Server - Installation*. Sie müssen eine Standardkopie definieren, wenn Sie ein Upgrade von DB2 UDB Version 8 durchgeführt haben, weil im DB2-Server keine Standardkopie definiert ist.
9. Optional: Wenn Sie eine neue Kopie installiert haben, führen Sie für den DAS ein Upgrade durch, wenn Sie die vorhandene DAS-Konfiguration beibehalten und die neue Funktionalität verwenden möchten, die in DB2 Version 9.7 verfügbar ist. Wenn Ihr DAS unter DB2 UDB Version 8 ausgeführt wird, führen Sie ein Upgrade durch, um die Steuerzentrale zum Verwalten Ihrer Instanzen zu verwenden, die unter DB2 Version 9.1 oder später.
10. Führen Sie für Ihre Datenbanken ein Upgrade durch.
11. Führen Sie für den DB2 Text Search-Server für Ihre Instanzen ein Upgrade durch, indem Sie den Befehl `configTool upgradeInstance` wie in den folgenden Beispielen dargestellt absetzen:

- Unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen:  

```
configTool upgradeInstance
  -installedConfigPath $DB2DIR/cfg/db2tss/config
  -configPath $INSTHOME/sqllib/db2tss/config
```

Dabei ist *INSTHOME* das Ausgangsverzeichnis der Instanz, *DB2DIR* ist die Position der DB2 Version 9.7-Kopie.

- Bei Windows-Betriebssystemen:  

```
configTool upgradeInstance
  -installedConfigPath "%DB2PATH%\CFG\DB2TSS\CONFIG"
  -configPath "%INSTPROFDIR%\instanzname\DB2TSS\CONFIG"
```

Dabei ist *DB2PATH* die Position der DB2 Version 9.7-Kopie und *INSTPROFDIR* das Instanzprofilverzeichnis.

12. Überprüfen Sie die Werte für alle Merkmale, die für DB2 Text Search konfigurierbar sind, und vergleichen Sie sie mit den Werten, die Sie gesichert haben, um sicherzustellen, dass die Merkmale über die richtigen Werte verfügen; verwenden Sie hierfür den folgenden Befehl:

```
configTool printAll -configPath konfigurationsverzeichnis
```

13. Wenn Sie DB2 Text Search für die Unterstützung von RTF-Dokumenten in Schritt 2 auf Seite 98 inaktiviert haben, richten Sie die Unterstützung für Rich Text Documents folgendermaßen ein und aktivieren Sie sie:

- Einrichten von DB2 Text Search für die Unterstützung von Rich Text Documents. Details hierzu finden Sie unter „Einrichten von DB2 Text Search für die Unterstützung von Rich Text Documents“ in der Veröffentlichung *DB2 Text Search*
- Aktivieren von DB2 Text Search für die Unterstützung von Rich Text Documents. Details hierzu finden Sie unter „Aktivieren von DB2 Text Search für die Unterstützung von Rich Text Documents“ in der Veröffentlichung *DB2 Text Search*

14. Überprüfen Sie wie folgt, ob das Upgrade erfolgreich war, indem Sie den DB2 Text Search-Instanzservice starten und den Status aller Objektgruppen drucken:

```
db2ts "START FOR TEXT"
adminTool status -configPath konfigurationsverzeichnis
```

Wenn Sie DB2 Text Search für die Unterstützung von RTF-Dokumenten in Schritt 2 auf Seite 98, prüfen Sie ob die RTF-Dokumentunterstützung aktiviert ist, indem Sie Textsuchabfragen absetzen und sie mit den Ergebnissen vor dem Upgrade vergleichen.

### Weitere Schritte

Führen Sie nach dem Upgrade des DB2-Servers die empfohlenen Upgradenachbereitungstasks wie das Zurücksetzen der diagnostischen Fehlerstufe auf den Wert vor dem Upgrade, das Anpassen der Größe des Speicherbereichs und einen Rebind der Pakete aus. Prüfen Sie auch, ob das Upgrade Ihres DB2-Servers erfolgreich war.

---

## Durchführen von Upgrades für DB2 Data Links Manager-Umgebungen

Das Upgrade eines DB2-Servers, auf dem Data Links Manager installiert oder die Data Links-Funktionalität aktiviert ist, von DB2 UDB Version 8 auf DB2 Version 9.7 wird nicht unterstützt. Sie können jedoch ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchführen, wenn Sie die Data Links Manager-Funktionalität entfernen.

## Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Rootberechtigung (Linux- und UNIX-Betriebssysteme) bzw. die lokale Administratorberechtigung (Windows) verfügen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Berechtigung SYSADM verfügen.
- Stellen Sie sicher, dass die Installationsvoraussetzungen für DB2-Datenbankprodukte erfüllt sind. Die Voraussetzungen für die Betriebssysteme Linux und UNIX haben sich geändert.
- Lesen Sie die Empfehlungen zum Upgrade und die Informationen zum erforderlichen Plattenspeicherplatz.
- Führen Sie die Upgradevorbereitungstasks aus.

## Einschränkungen

- Lesen Sie die Einschränkungen beim Upgrade für DB2-Server.

## Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um für einen DB2-Server in einer Data Links-Umgebung ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchzuführen:

1. Entfernen Sie Data Links Manager von Ihren Datenbanken.
2. Falls Sie DB2 Net Search Extender (NSE) installiert haben, müssen Sie die folgenden UDFs löschen:

```
db2 DROP SPECIFIC FUNCTION DB2EXT.DATALINKCONTENT1;  
db2 DROP SPECIFIC FUNCTION DB2EXT.DATALINKCONTENT2;  
db2 DROP SPECIFIC FUNCTION DB2EXT.DATALINKCONTENT4;  
db2 DROP SPECIFIC FUNCTION DB2EXT.DATALINKCONTENT3;
```

Diese UDFs werden immer von NSE für die Data Links-Unterstützung erstellt, unabhängig von der Data Links Manager-Installation. Deswegen müssen Sie diese Funktionen auch dann entfernen, wenn Data Links Manager nicht installiert ist.

Wenn das Upgrade über einen Restore eines Datenbankbackups erfolgen soll, müssen Sie diese UDFs löschen, bevor Sie das Datenbankbackup vornehmen. Sie können keinen Restore eines Datenbankbackups vornehmen, wenn diese UDFs definiert sind.

3. Löschen Sie alle Verweise auf den Datentyp DATALINK aus den Tabellen, einzigartigen Datentypen, strukturierten Typen, benutzerdefinierten Funktionen (UDFs), Methoden und abhängigen Objekten.
4. Deinstallieren Sie Data Links Manager auf dem DB2-Server, für den Sie ein Upgrade durchführen möchten.
5. Aktualisieren Sie Ihre Instanzen, damit die Data Links-Funktionalität entfernt wird; führen Sie hierfür den Befehl `db2iupdt` aus:

```
db2iupdt instanzname
```

6. Optional: Inaktivieren Sie die Verwendung der DB2 Data Links-Funktionalität, indem Sie den Konfigurationsparameter **datalinks** des Datenbankmanagers auf den Wert NO setzen:

```
db2 UPDATE DBM CFG USING datalinks NO
```

Wenn Sie für die Instanz ein Upgrade durchführen, ist für den Parameter **datalinks** der Wert NO eingestellt.

7. Installieren Sie eine neue Kopie von DB2 Version 9.7 auf Ihrem DB2-Server. Wenn Sie DB2 Version 9.7 unter Windows installieren und für Ihre vorhandene Kopie von DB2 UDB Version 8 ein Upgrade durchführen möchten, fahren Sie mit Schritt 10 auf Seite 102 fort.

8. Führen Sie für Instanzen ein Upgrade von der neuen Kopie von DB2 Version 9.7 durch.
9. Optional: Führen Sie für den DB2-Verwaltungsserver ein Upgrade durch, wenn Sie Ihre vorhandene Konfiguration beibehalten und Ihre Instanzen von DB2 Version 9.7 über die Steuerzentrale verwalten möchten.
10. Führen Sie für die Datenbanken ein Upgrade durch.

Führen Sie nach dem Upgrade des DB2-Servers die empfohlenen Upgradenachbereitungstasks wie das Zurücksetzen der diagnostischen Fehlerstufe, das Anpassen der Größe des Speicherbereichs und einen Rebind der Pakete aus. Prüfen Sie auch, ob das Upgrade Ihres DB2-Servers erfolgreich war.

---

## Durchführen von Upgrades für DB2-Server mit XML Extender auf DB2 Version 9.7

Für ein Upgrade für XML Extender auf DB2 Version 9.7 müssen Sie die Funktionalität von XML Extender entfernen und anschließend ohne diese Funktionalität ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchführen. Das Durchführen eines Upgrades für einen DB2-Server einer Version vor 9.7, auf dem XML Extender installiert ist oder auf dem die Funktionalität von XML Extender für DB2 Version 9.7 aktiviert ist, wird nicht unterstützt, da XML Extender nicht weiterverwendet wird.

### Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Rootberechtigung (Linux- und UNIX-Betriebssysteme) bzw. die lokale Administratorberechtigung (Windows) verfügen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Berechtigung SYSADM verfügen.
- Stellen Sie sicher, dass die Installationsvoraussetzungen für DB2-Datenbankprodukte erfüllt sind. Die Voraussetzungen für die Betriebssysteme Linux und UNIX haben sich geändert.
- Lesen Sie die Empfehlungen zum Upgrade und die Informationen zum erforderlichen Plattenspeicherplatz.
- Führen Sie die Upgradevorbereitungstasks aus.

### Einschränkungen

- Lesen Sie die Einschränkungen beim Upgrade für DB2-Server.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um für einen DB2-Server einer Version vor 9.7 mit der Funktionalität von XML Extender ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchzuführen:

1. Optional: Sichern Sie für jede Datenbank, die Sie für XML Extender aktiviert haben, alle DAD- oder DTD-Dateien aus der Tabelle db2xml.DTD\_REF oder db2xml.XML\_USAGE. Im folgenden Beispiel sehen Sie, wie die in der Tabelle DTD\_REF gespeicherten DTD-Dateien in ein bestimmtes Verzeichnis exportiert werden:

```
db2 EXPORT TO dtdfiles.del OF del LOBS TO verzeichnisname
      MODIFIED BY lobsinsefiles
      SELECT CONTENT FROM DB2XML.DTD_REF
```

Im folgenden Beispiel sehen Sie, wie die in der Tabelle db2xml.XML\_USAGE gespeicherten DAD-Dateien in ein bestimmtes Verzeichnis exportiert werden:

```
db2 EXPORT TO dadfiles.del OF del LOBS TO verzeichnisname
      MODIFIED BY lobsinsefiles
      SELECT DAD FROM DB2XML.XML_USAGE
```

2. Inaktivieren Sie mithilfe des folgenden Befehls alle XML-Spalten in sämtlichen Datenbanken, die Sie für XML Extender aktiviert haben:

```
dxxadm disable_column datenbankname tabellenname spaltenname
```

Alternativ dazu können Sie die gespeicherte Prozedur `dxxDisableColumn()` aufrufen. Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie die Spalten aufgeführt werden, die für XML Extender aktiviert sind:

```
db2 SELECT TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME, COL_NAME
      FROM DB2XML.XML_USAGE
      WHERE NOT TABLE_SCHEMA='DXX_COLL'
```

3. Optional: Inaktivieren Sie alle XML-Objektgruppen in sämtlichen Datenbanken, die Sie für XML Extender aktiviert haben. Alternativ dazu können Sie die gespeicherte Prozedur `dxxDisableCollection()` aufrufen. Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie alle Objektgruppen aufgeführt werden, die für XML Extender aktiviert sind:

```
db2 SELECT TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME, COL_NAME
      FROM DB2XML.XML_USAGE
      WHERE TABLE_SCHEMA='DXX_COLL' AND TABLE_NAME='DXX_COLLECTION'
```

4. Löschen Sie in sämtlichen Datenbanken alle Verweise auf die benutzerdefinierten Datentypen XMLVARCHAR, XMLCLOB und XMLFILE aus den Tabellen, einzigartigen Datentypen, strukturierten Typen, benutzerdefinierten Funktionen (UDFs), Methoden und abhängigen Objekten. Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie die Spalten aufgeführt werden, die die benutzerdefinierten Typen von XML Extender verwenden:

```
db2 SELECT TABSCHEMA, TABNAME, COLNAME
      FROM SYSCAT.COLUMNS
      WHERE TYPESCHEMA='DB2XML' AND NOT TABSCHEMA='DB2XML'
```

Alternativ zum Löschen der Spalte können Sie mithilfe eines integrierten Typs neue Spalten hinzufügen, um die Daten aus den XML-Spalten mithilfe der Anweisung `UPDATE` zu verschieben, bevor Sie sie löschen. Es ist nicht möglich, zum Ändern des Datentyps die Anweisung `ALTER TABLE` mit der Klausel `ALTER COLUMN` zu verwenden. Sie können auch die Dienstprogramme `EXPORT`, `IMPORT`, und `LOAD` zur erneuten Erstellung der Tabelle ohne XML-Spalten verwenden.

5. Inaktivieren Sie alle für XML Extender aktivierten Datenbanken, indem Sie den folgenden Befehl für jede Datenbank ausführen:

```
dxxadm disable_db datenbankname
```

Alternativ dazu können Sie die gespeicherte Prozedur `dxxDisableDB()` aufrufen.

6. Deinstallieren Sie XML Extender auf dem DB2-Server, für den Sie ein Upgrade durchführen möchten.
7. Aktualisieren Sie Ihre Instanzen, damit die Funktionalität von XML Extender entfernt wird; führen Sie hierfür den Befehl `db2iupdt` aus:

```
db2iupdt instanzname
```

8. Installieren Sie eine neue Kopie von DB2 Version 9.7 auf Ihrem DB2-Server. Wenn Sie DB2 Version 9.7 unter Windows installieren und für Ihre vorhandene Kopie einer Version vor DB2 9.7 ein Upgrade durchführen möchten, fahren Sie mit Schritt 11 auf Seite 104 fort.
9. Führen Sie für Instanzen ein Upgrade von der neuen Kopie von DB2 Version 9.7 durch.



10. Optional: Führen Sie für den DB2-Verwaltungsserver ein Upgrade durch, wenn Sie Ihre vorhandene Konfiguration beibehalten und Ihre Instanzen von DB2 Version 9.7 über die Steuerzentrale verwalten möchten.
11. Führen Sie für die Datenbanken ein Upgrade durch.

### Weitere Schritte

Führen Sie nach dem Upgrade des DB2-Servers die empfohlenen Upgradenachbereitungstasks wie das Zurücksetzen der diagnostischen Fehlerstufe, das Anpassen der Größe des Speicherbereichs und einen Rebind der Pakete aus. Prüfen Sie auch, ob das Upgrade Ihres DB2-Servers erfolgreich war.

Einzelheiten dazu, wie Sie auf pureXML nach dem Upgrade migrieren, finden Sie unter „Migrieren von XML Extender auf pureXML“ auf Seite 133.

---

## Durchführen von Upgrades für DB2-Server in Microsoft Cluster Server-Umgebungen

Das Upgrade von DB2-Servern in Microsoft Cluster Server-Umgebungen (MSCS-Umgebungen) auf DB2 Version 9.7 setzt voraus, dass Sie DB2 Version 9.7 als neue Kopie auf allen Knoten installieren und anschließend für Ihre MSCS-Instanzen und -Datenbanken ein Upgrade durchführen.

Microsoft Cluster Server (MSCS) stellt Funktionen für hohe Verfügbarkeit für Windows-Benutzer bereit. Beim Einrichten der Funktionsübernahmeunterstützung (Failover) des DB2-Servers unter MSCS wird eine Serverinstanz in eine MSCS-Instanz umgewandelt. Sie können den Befehl `db2iupgrade` ausführen, um für Ihre MSCS-Instanz ein Upgrade durchzuführen und um für vorhandene MSCS-Ressourcen von Versionen vor 9.7 ein Upgrade auf DB2-MSCS-Ressourcen von DB2 Version 9.7 durchzuführen.

### Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie über den lokalen Administratorzugriff verfügen.
- Die Berechtigung `SYSADM` ist erforderlich.
- Lesen Sie die Empfehlungen zum Upgrade und die Informationen zum erforderlichen Plattenspeicherplatz.
- Führen Sie Upgradevorbereitungstasks durch; insbesondere sollten Sie ein Backup Ihrer Datenbanken erstellen.

### Einschränkungen

- Diese Vorgehensweise gilt nur für das Upgrade von 32-Bit-DB2-Servern, wenn Sie das 32-Bit-Datenbankprodukt von DB2 Version 9.7 installieren, oder von 64-Bit-DB2-Servern, wenn Sie das 64-Bit-Datenbankprodukt von DB2 Version 9.7 installieren. Die Bitgröße der Instanz wird durch das Betriebssystem und das DB2 Version 9.7-Datenbankprodukt, das Sie installieren, bestimmt. Details hierzu finden Sie in „Änderungen bei der Unterstützung für 32-Bit- und 64-Bit-DB2-Server“ auf Seite 29.
- Wählen Sie nur die Option **Neue Installation** in der Anzeige **Produkt installieren** aus, um DB2 Version 9.7 zu installieren. Wenn Sie sich für die Aktion **Upgrade** entscheiden, wenn Sie die Option **Mit vorhandener Installation arbeiten** im Fenster **Produkt installieren** auswählen, wird der Installationsprozess fehlschlagen.



- Weitere Upgradeeinschränkungen kommen zur Anwendung. Lesen Sie die vollständige Liste.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um für einen DB2-Server in einer MSCS-Umgebung ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchzuführen:

1. Melden Sie sich als Benutzer mit lokaler Administratorberechtigung bei dem DB2-Server an.
2. Installieren Sie DB2 Version 9.7 auf allen Knoten im MSCS-Cluster. Führen Sie den Befehl `setup` aus, um den DB2-Installationsassistenten zu starten, und wählen Sie die Option **Neue installieren** im Fenster **Produkt installieren** aus. Wählen Sie nicht die Option **Mit vorhandener Installation arbeiten** aus.
3. Versetzen Sie die Ressource für die Instanz mithilfe des Clusteradministrators in den Offlinemodus. Der Ressourcenname ist mit dem Instanznamen identisch. Stellen Sie sicher, dass alle übrigen Ressourcen, die sich in der Gruppe der Instanz befinden, online sind.

Weitere Informationen zur Verwendung des Clusteradministrators finden Sie in der MSCS-Dokumentation.

4. Führen Sie für die MSCS-Instanzen durch Ausführen des Befehls `db2iupgrade` ein Upgrade durch. Dieser Befehl definiert einen neuen Ressourcentyp mit der Bezeichnung 'DB2 Server' und aktualisiert alle DB2-MSCS-Ressourcen, so dass diese den neuen Ressourcentyp verwenden. Wenn Sie während des Upgrades über einen neuen Ressourcentyp verfügen, vermeiden Sie Konflikte mit vorhandenen MSCS-Ressourcen von Versionen vor 9.7.

```
$DB2DIR\bin\db2iupgrade /u:benutzer,kennwortMSCS-Instanzname
```

Sie müssen diesen Befehl von dem Knoten ausführen, der Eigner aller instanzabhängigen Ressourcen ist.

5. Stoppen Sie den Cluster-Service in allen Knoten des MSCS-Clusters, und starten Sie ihn erneut. Verwenden Sie hierzu den Clusteradministrator.
6. Setzen Sie die Ressourcengruppe, zu der die Instanz gehört, für die ein Upgrade durchgeführt wurde, mithilfe des Clusteradministrators in den Onlinemodus.
7. Optional: Führen Sie für Ihren DB2-Verwaltungsserver (DAS) ein Upgrade durch, wenn Sie die vorhandene DAS-Konfiguration beibehalten und die neue Funktionalität verwenden möchten, die in DB2 Version 9.7 verfügbar ist. Wenn Ihr DAS unter DB2 UDB Version 8 ausgeführt wird, führen Sie ein Upgrade durch, um die Steuerzentrale zum Verwalten Ihrer Instanzen zu verwenden, die unter DB2 Version 9.1 oder später. Wenn Sie ausgewählt haben, dass Neuen DB2-Verwaltungsserver (DAS) erstellen, müssen Sie die DAS-Einstellungen für Ihre MSCS-Umgebung erneut konfigurieren.
8. Führen Sie für Ihre Datenbanken ein Upgrade durch.

Führen Sie nach dem Upgrade des DB2-Servers die empfohlenen Upgradenachbereitungstasks wie das Zurücksetzen der diagnostischen Fehlerstufe, das Anpassen der Größe des Speicherbereichs und einen Rebind der Pakete aus. Prüfen Sie auch, ob das Upgrade Ihres DB2-Servers erfolgreich war.



---

## Kapitel 9. Upgradenachbereitungstasks für DB2-Server

Nach dem Upgrade der DB2-Server sollten Sie verschiedene Tasks ausführen, um sicherzustellen, dass Ihre DB2-Server wie erwartet ausgeführt werden und optimal funktionieren.

### Vorgehensweise

Führen Sie die folgenden Upgradenachbereitungstasks aus, soweit sie für Ihren DB2-Server relevant sind:

1. Wenn Sie den Konfigurationsparameter **diaglevel** des Datenbankmanagers auf 3 oder höher gesetzt haben, wie in den Upgradevorbereitungstasks für DB2-Server empfohlen, setzen Sie diesen Parameter auf den vor dem Upgrade eingestellten Wert zurück.
2. Passen Sie die Größe des Speicherbereichs an. Wenn Sie die Einstellung für den Speicherbereich wie in den Upgradevorbereitungstasks für DB2-Server empfohlen geändert haben, setzen Sie die Datenbankkonfigurationsparameter **logfilesiz**, **logprimary** und **logsecond** auf die Werte vor dem Upgrade zurück. Stellen Sie sicher, dass die Größe des Protokollspeicherbereichs, den Sie zuordnen, für Ihren DB2-Server ausreichend ist. Details hierzu finden Sie unter „Anpassen der Speicherbereichsgröße in Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde“ auf Seite 109.
3. Stellen Sie sicher, dass vorhandene Bibliotheken für Ihre externen Routinen an der ursprünglichen Speicherposition vor dem Upgrade erhalten bleiben; falls erforderlich, stellen Sie diese Bibliotheken mithilfe des in „Backup der DB2-Serverkonfiguration und -Diagnoseinformationen“ auf Seite 55 durchgeführten Backups wieder her.
4. Aktivieren Sie Ihre Datenbank nach dem Upgrade, um Ihre Datenbank und alle erforderlichen Datenbankservices zu starten. Details hierzu finden Sie unter „Aktivieren einer Datenbank nach Upgrade“ auf Seite 111.
5. Verwalten Sie Änderungen im DB2-Serververhalten. In DB2 Version 9.7 werden neue Registrierdatenbankvariablen, neue Konfigurationsparameter und neue Standardwerte für Registrierdatenbankvariablen und Konfigurationsparameter eingeführt, die das Verhalten von DB2-Servern beeinflussen können. Auch physische Merkmale des Datenbankdesigns und Sicherheitsaspekte wurden geändert und können das Verhalten beeinflussen. Details hierzu finden Sie unter „Verwalten der Änderungen am Verhalten des DB2-Servers“ auf Seite 111.
6. Richten Sie Sicherheit für die Verwaltung der Datenbankprüfung in Datenbanken ein, für die ein Upgrade durchgeführt wurde. Wenn Sie in Ihren Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde, die Prüffunktion aktiviert haben, müssen Sie den infrage kommenden Benutzern die Sicherheitsadministratorberechtigung (SECADM) erteilen, damit sie die Datenbankprüfung mithilfe von DDL-Anweisungen konfigurieren und verwalten können. Details hierzu finden Sie unter „Einrichten der Sicherheit für die Verwaltung der Datenbankprüfung in Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde“ auf Seite 113.
7. Wenn die automatische Erfassung von Statistikdaten während des Datenbankupgrades für bestimmte Systemkatalogtabellen fehlgeschlagen ist, aktualisieren Sie die Statistikdaten zu den Systemkatalogtabellen. Informationen

hierzu enthält der Abschnitt „Erfassen von Katalogstatistiken“ in *Fehlerbehebung und Optimieren der Datenbankleistung*.

8. Führen Sie ein Rebind der Pakete in Datenbanken durch, für die ein Upgrade durchgeführt wurde, um Pakete auszuwerten und aktuelle Statistikdaten sowie neue Indexdaten zu verwenden. Details hierzu finden Sie unter „Rebind von Paketen in Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde“ auf Seite 114.
9. Migrieren Sie die DB2-EXPLAIN-Tabellen, um die bisher erfassten Informationen der EXPLAIN-Tabellen beizubehalten. Details hierzu finden Sie unter „Migrieren von EXPLAIN-Tabellen“ auf Seite 115.
10. Wenn Sie über Tabellen mit XML-Spalten verfügen, die in einem Release vor Version 9.7 erstellt wurden, konvertieren Sie das XML-Speicherobjekt in das Format der Version 9.7, indem Sie diese Tabellen erneut erstellen, um Zugriff auf neue Funktionen wie beispielsweise die Komprimierung von XML-Daten und Statistiksammlungen zur Abschätzung der integrierten Länge von XML-Spalten haben. Details hierzu finden Sie unter „Konvertieren von XML-Speicherobjekten auf das Format der Version 9.7“ auf Seite 116.
11. Stellen Sie sicher, dass die Seitengröße der temporären Tabellenbereiche auf dem System ausreicht, sodass auch die größte Zeilengröße in Ihren Ergebnismengen zu Abfragen oder positionierten Aktualisierungen unproblematisch ist, und erstellen Sie, falls erforderlich, auf dem System einen Tabellenbereich für temporäre Tabellen mit einer größeren Seitengröße. Details hierzu finden Sie unter „Sicherstellen der erforderlichen Seitengrößen für temporäre Tabellenbereiche auf dem System“ auf Seite 117.
12. Wenn Sie vom DB2-Unterstützungsservice angepasste Codepagekonvertierungstabellen erhalten haben, kopieren Sie alle Dateien für diese Tabellen vom Verzeichnis *DB2OLD/conv* in das Verzeichnis *DB2DIR/conv*. Dabei ist *DB2OLD* das Verzeichnis mit der Kopie von DB2 Version 9.1 oder von DB2 UDB Version 8 und *DB2DIR* das Verzeichnis mit der Kopie von DB2 Version 9.7. Ein Kopieren von standardmäßigen Codepagekonvertierungstabellen ist nicht erforderlich.  
  
Wenn Sie für die vorhandene Kopie von DB2 Version 9.1 oder DB2 UDB Version 8 unter Windows-Betriebssystemen ein Upgrade durchgeführt haben, können Sie die angepassten Codepagekonvertierungstabellen wiederherstellen, die Sie im Rahmen der Upgradevorbereitungstasks für DB2-Server im Verzeichnis **DB2PATH** gespeichert haben. Dabei ist **DB2PATH\conv** die Speicherposition Ihrer Kopie von DB2 Version 9.7.
13. Wenn Sie in DB2 Version 9.1 oder DB2 UDB Version 8 WTT-Ereignismonitore (WTT, Write-to-table) erstellt haben, müssen Sie die WTT-Ereignismonitore erneut installieren, damit diese nach dem Upgrade auf DB2 Version 9.7 erfolgreich aktiviert werden können. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Erneutes Erstellen von WTT-Ereignismonitoren“ auf Seite 118.
14. Prüfen Sie, ob das Upgrade Ihres DB2-Servers erfolgreich war. Testen Sie Ihre Anwendungen und Tools, um sicherzustellen, dass der DB2-Server wie erwartet funktioniert. Details hierzu finden Sie unter „Prüfen des Upgrades von DB2-Servern“ auf Seite 119.
15. Sichern Sie die Datenbanken nach Abschluss des DB2-Server-Upgrades. Details hierzu finden Sie unter „Backup von Datenbanken vor einem Upgrade“ auf Seite 53.
16. Bei wiederherstellbaren Datenbanken werden mit dem Befehl `UPGRADE DATABASE` alle Protokolldateien im Pfad für aktive Protokolldateien mit der Erweiterung `.MIG` umbenannt. Wenn Sie sichergestellt haben, dass das Datenbankupgrade erfolgreich durchgeführt wurde, und Sie ein Backup für Ihre

Datenbanken erstellt haben, können Sie die S\*.MIG-Dateien, die sich im Pfad für aktive Protokolldateien befinden, löschen.

### Weitere Schritte

Führen Sie die folgenden Upgradenachbereitungstasks aus, soweit sie für Ihre DB2-Datenbankprodukte und -Add-on-Features relevant sind:

- Wenn Sie für einen DB2-Server mit HADR-Replikation (High Availability Disaster Recovery) ein Upgrade durchführen, müssen Sie die HADR-Replikation initialisieren. Informationen hierzu enthält der Abschnitt „Initialisieren von HADR“ in der Veröffentlichung *Datenrecovery und hohe Verfügbarkeit - Handbuch und Referenz*. Während des Upgrades auf DB2 Version 9.7 in einer HADR-Replikationsumgebung wird die Rolle der Datenbank von 'primär' in 'Standard' geändert. Das Upgrade von Bereitschaftsdatenbanken wird nicht unterstützt, weil sich diese Datenbanken im Status 'Aktualisierende Recovery anstehend' befinden.
- Wenn Sie Indexerweiterungen oder räumliche Indizes verwenden und eine für 32-Bit-Instanz von DB2 UDB Version 8 ein Upgrade auf eine 64-Bit-Instanz von DB2 Version 9.7 durchgeführt haben, müssen Sie die Indexerweiterungen bzw. die räumlichen Indizes erneut erstellen. Wenn Sie Spatial Extender verwenden, finden Sie in der Task zum Upgrade der Spatial Extender-Umgebung nähere Informationen zum erneuten Erstellen räumlicher Indizes. DB2 Spatial Extender und Geodetic Data Management Feature Benutzer- und Referenzhandbuch können Sie unter <http://www.ibm.com/software/data/spatial/db2spatial/library.html> abrufen.

Wenn die Leistung des DB2-Servers stabil ist, sollten Sie die Vorteile des verbesserten Optimierungsprogramms nutzen und statistische Daten für die neue Funktionalität erfassen, indem Sie die Statistikdaten für Ihre migrierten Datenbanken aktualisieren. Beim Datenbankupgrade auf DB2 Version 9.7 behalten die Statistikdaten, die Sie in den vorhandenen Datenbanktabellen erfasst haben, ihre Werte bei. Statistische Daten zu neuen Merkmalen in Tabellen und Indizes weisen den Wert -1 auf, um anzugeben, dass bisher noch keine Daten erfasst wurden. Diese Statistiken benötigen Sie jedoch nur, wenn Sie die neue Funktionalität nutzen.

Nach der Aktualisierung der Statistikdaten für Ihre Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde, sollten Sie mit dem Befehl REORGCHK die Notwendigkeit einer Reorganisation von Indizes und Tabellen ermitteln. Eine Reorganisation von Indizes und Tabellen kann zu einer Leistungsverbesserung beitragen.

An diesem Punkt sollten Sie nun Ihre Wartungsaktivitäten, wie das Sichern der Datenbanken und Aktualisieren der Statistiken, wiederaufnehmen. Außerdem sollten Sie alle Kopien von DB2 Version 9.1 oder DB2 UDB Version 8 entfernen, die Sie nicht länger benötigen.

---

## Anpassen der Speicherbereichsgröße in Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde

Sie müssen die passende Größe für die Protokolldateien einstellen, da diese Größe einer der wichtigen Faktoren bei der Optimierung Ihres DB2-Servers ist. Wenn Sie die Größe der Protokolldateien im Rahmen der Upgradevorbereitungstasks erhöht haben, können Sie auf Ihrem DB2-Server zusätzlichen freien Speicherbereich wiederherstellen.

## Voraussetzung

Sie müssen über die Berechtigung SYSCTRL oder SYSADM verfügen, um die Größe der Tabellenbereiche und des Speicherbereichs vergrößern zu können.

## Einschränkung

In einer Umgebung mit partitionierten Datenbanken brauchen Sie nur die Größe des Speicherbereichs auf dem Partitionsserver der Katalogdatenbank anpassen.

## Vorgehensweise

1. Stellen Sie eine Verbindung zu der Datenbank her, für die Sie ein Upgrade durchgeführt haben:

```
db2 CONNECT TO sample
```

Hierbei steht 'sample' für den Namen der Datenbank.

2. Stellen Sie für die Protokolldateigröße wieder die Werte her, die diese vor dem Upgrade besaßen:

```
db2 UPDATE DB CFG FOR sample using LOGSECOND vorheriger_wert
```

Hierbei steht *vorheriger\_wert* für die Einstellung, die Sie vor dem Upgrade gespeichert haben, und 'sample' für den Namen der Datenbank. Bei der Upgradevorbereitungstask wurden lediglich die Parameter **logprimary** und **logsecond** geändert. Wenn Sie die Einstellung für den Parameter **logfilsiz** ändern, sollten Sie den vorherigen Wert wiederherstellen.

Wenn Sie die unbegrenzte aktive Protokollierung aktiviert haben, inaktivieren Sie diese Funktion mit folgenden Befehlen:

```
db2 UPDATE DB CFG FOR sample using LOGARCHMETH1 vorheriger_wert  
db2 UPDATE DB CFG FOR sample using LOGSECOND vorheriger_wert
```

Hierbei steht *vorheriger\_wert* für die Einstellung, die Sie vor dem Upgrade gespeichert haben, und 'sample' für den Namen der Datenbank.

3. Optional: Wenn Sie ein Upgrade von Version 9.1 oder Version 8 durchführen, müssen Sie Ihre Einstellungen für die Protokolldateigröße erhöhen. Die Satz-ID für Protokollsätze wurde auf 2 Byte erhöht; abhängig vom Typ des Protokollsatzes kann dies eine Erhöhung um weniger als 2 % der Protokollsatzgröße bedeuten.

Im Allgemeinen dürfte die aktuelle Einstellung für den Speicherbereich ausreichen, um diese Änderung aufzufangen. Wenn Sie jedoch befürchten, dass die Einstellungen für den Speicherbereich zu niedrig sind, überwachen Sie die Verwendung des Speicherbereichs, um die geeignete Größe zu ermitteln. Im folgenden Beispiel wird die Größe der Protokolldatei um 5 % erhöht, um der Größenzunahme bei den Protokollsätzen gerecht zu werden:

```
db2 UPDATE DB CFG FOR sample using LOGFILSIZ vorheriger_wert*1.05
```

Hierbei steht *vorheriger\_wert* für die Einstellung, die Sie vor dem Upgrade gespeichert haben, und 'sample' für den Namen der Datenbank.

4. Trennen Sie die Verbindung von der Datenbank, für die Sie ein Upgrade durchgeführt haben:

```
db2 CONNECT RESET
```

LOGFILSIZ-Änderungen werden erst wirksam, wenn die Datenbank reaktiviert wird. Alle Anwendungen müssen zuerst von der Datenbank getrennt werden. Anschließend muss die Datenbank inaktiviert und erneut aktiviert werden.

---

## Aktivieren einer Datenbank nach Upgrade

Durch das Aktivieren Ihrer Datenbank können Sie sicherstellen, dass alle Datenbankservices ordnungsgemäß ausgeführt werden und alle Probleme beheben, die während der Datenbankaktivierung aufgetreten sind. Sie können auch den Aufwand für die DB2-Clients vermeiden, die warten müssen, bis der Datenbankmanager die Datenbank initialisiert, um eine Verbindung zur Datenbank herstellen zu können.

### Voraussetzung

Stellen Sie sicher, dass Sie über die Berechtigung SYSMAINT, SYSCTRL oder SYSADM verfügen.

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Datenbanken nach dem Upgrade zu aktivieren:

1. Starten Sie Ihre Datenbank und alle erforderlichen Datenbankservices mit dem Befehl `ACTIVATE DATABASE`. Am folgenden Beispiel wird der Befehl zum Aktivieren der Beispieldatenbank erläutert:

```
db2 ACTIVATE DATABASE sample
```

Wenn Sie diesen Befehl erfolgreich ausgeführt haben, ist Ihre Datenbank für Verbindungen verfügbar.

2. Lesen Sie das Protokoll mit Benachrichtigungen für die Systemverwaltung oder die `db2diag`-Protokolldateien, um sicherzustellen, dass alle Datenbankservices ordnungsgemäß ausgeführt werden und alle Pufferpools aktiviert sind. Beheben Sie alle Probleme, die bei der Datenbankaktivierung aufgetreten sind.

Beachten Sie, dass eine Datenbank, die über den Befehl `ACTIVATE DATABASE` aktiviert wurde, nur gestoppt wird, wenn Sie den Befehl `DEACTIVATE DATABASE` oder den Befehl `db2stop` absetzen. Wenn die Datenbank aktiviert wird, wenn die erste Verbindung hergestellt wird, wird die Datenbank gestoppt, wenn die letzte Verbindung geschlossen wird.

---

## Verwalten der Änderungen am Verhalten des DB2-Servers

Die Änderungen an DB2-Registrierdatenbankvariablen, Konfigurationsparametern und physischen Merkmalen des Datenbankdesigns können sich auf das Upgrade auswirken. Informieren Sie sich über diese Änderungen, um ihre Auswirkungen auf das Upgrade zu berücksichtigen.

Vergleichen Sie nach dem Upgrade Ihres DB2-Servers die Werte der Registrierdatenbankvariablen und der Konfigurationsparameter mit den Werten vor dem Upgrade. Wenn Sie Unterschiede entdecken, sollten Sie sich die Zeit nehmen, diese Änderungen zu prüfen, da sie das Verhalten oder die Leistung Ihrer Anwendungen verändern können. Überlegen Sie jedoch genau, ob Sie neue Funktionalität wirklich inaktivieren möchten, da diese Funktionalität Unterstützung für neue Ressourcen bietet, die vom Datenbankmanager benötigt werden. Neu Funktionalität sollte nur dann inaktiviert werden, wenn Sie Leistungsbeeinträchtigungen oder unerwünschtes Verhalten festgestellt haben.

Gehen Sie wie folgt vor, um Änderungen am Verhalten des DB2-Servers zu verwalten:

1. Lesen Sie die Informationen zu neuen, geänderten, veralteten und nicht weiter unterstützten Registrierdatenbankvariablen und wählen Sie unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf das Upgrade die geeigneten Einstellungen aus:
  - Neue Registrierdatenbankvariablen



- Geänderte Registrierdatenbankvariablen
  - In diesem Release sind keine veralteten oder nicht weiter unterstützten Registrierdatenbankvariablen vorhanden. Wenn Sie jedoch ein Upgrade von DB2 Version 9.1 oder früher durchführen, sollten Sie in Erwägung ziehen, Registrierdatenbankvariablen zu entfernen, die in Releases vor Version 9.7 als veraltet gelten bzw. nicht weiter unterstützt werden:
    - Veraltete Registrierdatenbankvariablen in DB2 Version 9.5
    - Nicht weiter unterstützte Registrierdatenbankvariablen in DB2 Version 9.5
    - Veraltete Registrierdatenbankvariablen in DB2 Version 9.1
    - Nicht weiter unterstützte Registrierdatenbankvariablen in DB2 Version 9.1
2. Definieren Sie Ihre globalen DB2-Profilregistrierdatenbankvariablen. Für die Variablen, die Sie auf der globalen Profilebene über den Befehl db2set mit der Option **-g** definieren, wird kein Upgrade durchgeführt. Die globalen Profilvariablen gelten für alle Instanzen, die zu einer bestimmten DB2-Kopie gehören. Stellen Sie die Werte für die globalen Profilregistrierdatenbankvariablen deshalb nach dem Upgrade der Instanzen mit den im Rahmen der Upgradevorbereitungstasks gespeicherten Konfigurationsdaten für die einzelnen DB2 Version 9.7-Kopien wieder her.
  3. Lesen Sie die Informationen zu neuen, geänderten und nicht weiter unterstützten Konfigurationsparametern des Datenbankmanagers und wählen Sie unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf das Upgrade die geeigneten Einstellungen aus:
    - Neue Konfigurationsparameter für den Datenbankmanager
    - Geänderte Konfigurationsparameter für den Datenbankmanager
    - In diesem Release sind keine veralteten oder nicht weiter unterstützten Konfigurationsparameter des Datenbankmanagers vorhanden. Wenn Sie jedoch ein Upgrade von DB2 Version 9.1 oder früher durchführen, sollten Sie in Erwägung ziehen, Konfigurationsparameter des Datenbankmanagers zu entfernen, die in Releases vor Version 9.7 als veraltet gelten:
      - Veraltete Konfigurationsparameter des Datenbankmanagers in DB2 Version 9.5
      - Veraltete Konfigurationsparameter des Datenbankmanagers in DB2 Version 9.1
  4. Lesen Sie die Informationen zu neuen, geänderten, nicht weiter unterstützten und eingestellten Datenbankkonfigurationsparametern und wählen Sie unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf das Upgrade die geeigneten Einstellungen aus:
    - Neue Datenbankkonfigurationsparameter
    - Geänderte Datenbankkonfigurationsparameter
    - In diesem Release sind keine veralteten oder nicht weiter unterstützten Konfigurationsparameter des Datenbankmanagers vorhanden. Wenn Sie jedoch ein Upgrade von DB2 Version 9.1 oder früher durchführen, sollten Sie in Erwägung ziehen, Konfigurationsparameter des Datenbankmanagers zu entfernen, die in Releases vor Version 9.7 als veraltet gelten bzw. nicht weiter unterstützt werden:
      - Veraltete und nicht weiter unterstützte Datenbankkonfigurationsparameter in DB2 Version 9.5
      - Veraltete und nicht weiter unterstützte Datenbankkonfigurationsparameter in DB2 Version 9.1

5. Lesen Sie die Änderungen an den physischen Merkmale des Datenbankdesigns und an der Datenbanksicherheit und modifizieren Sie Datenbankobjekte entsprechend (unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf das Upgrade):
  - Physische Merkmale des Datenbankdesigns
  - Berechtigungen und Zugriffsrechte

Wenn Sie die Einstellungen von Datenbankkonfigurationsparametern ändern, die nicht dynamisch sind, müssen Sie möglicherweise die Instanz erneut starten, damit die Änderungen wirksam werden.

---

## Einrichten der Sicherheit für die Verwaltung der Datenbankprüfung in Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde

Zum Konfigurieren und Verwalten der Datenbankprüfung mit SQL-Anweisungen ist jetzt die Sicherheitsadministratorberechtigung (SECADM) erforderlich und nicht mehr die Berechtigung SYSADM. Erteilen Sie die Berechtigung SECADM den Benutzern, die für die Verwaltung der Datenbankprüfung in Datenbanken zuständig sind, für die ein Upgrade durchgeführt wurde.

### Voraussetzungen

- Zum Erteilen der Berechtigung SECADM ist die Berechtigung SECADM erforderlich. Wenn für Ihre vorhandenen Datenbanken keine Benutzerberechtigungs-ID mit der Berechtigung SECADM vorliegt, wird dem Benutzer, der für die Datenbank ein Upgrade durchführt, während des Upgrades die Berechtigung SECADM erteilt.
- Zum Ausführen des Befehls db2audit ist die Berechtigung SYSADM erforderlich.

### Einschränkung

Sie müssen diese Schritte nur ausführen, wenn Sie für Ihren DB2-Server ein Upgrade von DB2 Version 9.1 oder DB2 UDB Version 8 durchgeführt haben.

Datenbankprüfung und Instanzprüfung sind seit DB2 Version 9.5 separate Vorgänge. Die Datenbankprüfung kann nur mit DDL-Anweisungen konfiguriert werden. Die Instanzprüfung kann weiterhin mit dem Befehl db2audit konfiguriert werden.

Beim Durchführen eines Upgrades für eine Instanz wird die Prüfkonfigurationsdatei in das Format von DB2 Version 9.7 konvertiert.

Beim Datenbankupgrade wird auf der Grundlage der Konfigurationseinstellungen für die Instanzprüfung eine Prüfrichtlinie in der Datenbank erstellt. Wenn die Prüffunktion auf Instanzebene aktiviert ist, wird die Prüfrichtlinie der Datenbank zugeordnet, für die ein Upgrade durchgeführt wurde, um die Prüfung zu aktivieren. Andernfalls wird die Prüfrichtlinie nicht zugeordnet. Durch diese Maßnahme wird sichergestellt, dass das Prüfverhalten der Datenbank nach dem Upgrade auf DB2 Version 9.7 unverändert bleibt.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um die Sicherheit für die Verwaltung der Datenbankprüfung in Datenbanken einzurichten, für die ein Upgrade durchgeführt wurde:

1. Erteilen Sie den Benutzern, die für die Verwaltung der Prüffunktion zuständig sind, die Berechtigung SECADM mit dem Befehl GRANT. Die folgenden Beispielbefehle veranschaulichen, wie einem Benutzer die Berechtigung SECADM erteilt werden kann:

```
db2 CONNECT TO SAMPLE
db2 GRANT SECADM ON DATABASE TO USER <benutzer-id>
```

2. Verifizieren Sie durch Abfragen der Systemkatalogsicht SYSCAT.AUDITPOLICIES, dass während des Upgrades die Prüfrichtlinie DB2AUDIT\_CFG\_MIGR für Ihre Datenbanken erstellt wurde. Die folgende Beispielabfrage ermittelt, ob diese Prüfrichtlinie erstellt wurde:

```
db2 "SELECT * FROM SYSCAT.AUDITPOLICIES A
      WHERE A.AUDITPOLICYNAME = 'DB2AUDIT_CFG_MIGR'"
```

Wenn die Prüfrichtlinie DB2AUDIT\_CFG\_MIGR während des Upgrades nicht erstellt wurde, erstellen Sie sie mit der Anweisung CREATE AUDIT POLICY.

3. Verifizieren Sie durch Abfragen der Systemkatalogsicht SYSCAT.AUDITUSE, dass die Prüfrichtlinie DB2AUDIT\_CFG\_MIGR den Datenbanken zugeordnet wurde, für die ein Upgrade durchgeführt wurde. Die folgende Beispielabfrage ermittelt, ob die Prüfrichtlinie der Datenbank SAMPLE zugeordnet wurde:

```
db2 "SELECT * FROM SYSCAT.AUDITUSE U
      WHERE U.OBJECTNAME = 'SAMPLE'"
```

Wenn bei dem Datenbankupgrade die Prüfrichtlinie DB2AUDIT\_CFG\_MIGR nicht den Datenbanken zugeordnet werden kann, für die ein Upgrade durchgeführt wurde, ordnen Sie sie mit der Anweisung AUDIT Ihrer Datenbank zu.

4. Optional: Wenn Sie alle Prüfsätze aus der ursprünglichen Prüfprotokolldatei vor dem Upgrade extrahieren und in eine neue Prüfprotokolldatei an der neuen Standardspeicherposition einfügen möchten, führen Sie den Befehl db2audit mit dem Parameter **extract** aus. Die ursprüngliche Prüfprotokolldatei aus dem früheren Release verbleibt an derselben Speicherposition wie vor dem Datenbankupgrade.

Die Standardposition für Prüfprotokolle in DB2 Version 9.7 lautet wie folgt:

- INSTHOME/sql/lib/security/auditdata unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen. Dabei ist INSTHOME das Ausgangsverzeichnis der Instanz.
- INSTHOME\security\auditdata unter Windows-Betriebssystemen.

Sie können nun mit den folgenden DDL-Anweisungen die Datenbankprüfung verwalten:

- CREATE AUDIT POLICY
- ALTER AUDIT POLICY
- AUDIT

---

## Rebind von Paketen in Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde

Während des Datenbankupgrades werden alle Pakete für Benutzeranwendungen und -routinen als ungültig markiert. Sie müssen für ungültig markierte Pakete einen Rebind durchführen, damit Sie die Änderungen am DB2-Server und die neuen statistischen Daten vorteilhaft nutzen können.

### Voraussetzung

Stellen Sie sicher, dass Sie über die Berechtigung DBADM verfügen.

## Einschränkung

Diese Vorgehensweise darf nur auf Datenbankanwendungen mit eingebettetem SQL angewendet werden, die in C, C++, COBOL, FORTRAN oder REXX programmiert wurden.

## Informationen zu dieser Task

Für Pakete wird implizit ein Rebind durchgeführt, sobald sie zum ersten Mal nach dem Datenbankupgrade von einer Anwendung verwendet werden. Wenn Sie diesen Aufwand vermeiden möchten, können Sie für ungültige Pakete einen Rebind durchführen, indem Sie den Befehl REBIND oder den Befehl db2rbind ausführen, wenn der Upgradeprozess beendet ist. Für funktionsunfähige Pakete muss explizit ein Rebind durchgeführt werden.

## Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um für Pakete in Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde, einen Rebind durchzuführen:

1. Melden Sie sich als Benutzer mit der Berechtigung DBADM an.
2. Führen Sie für alle ungültigen Pakete in jeder Datenbank einen Rebind durch, indem Sie den Befehl db2rbind ausführen:

```
db2rbind datenbankname -l protokolldatei all -u benutzer-id -p kennwort
```

Die Klausel 'all' bewirkt, dass für gültige und ungültige Pakete ein Rebind durchgeführt wird. Prüfen Sie die *protokolldatei* und beheben Sie alle Probleme beim erneuten Binden von Datenbankpaketen.

3. Stellen Sie sicher, dass das Upgrade Ihres DB2-Servers erfolgreich war. Testen Sie Ihre Anwendungen und Tools, um sicherzustellen, dass der Server wie erwartet funktioniert.

Wenn Sie alle Datenbankpakete erneut gebunden haben, sind Sie automatisch dazu in der Lage, die das verbesserte Optimierungsprogramm vorteilhaft zu nutzen. In Kapitel 22, „Zentrale Upgradeaspekte für Datenbankanwendungen“, auf Seite 169 finden Sie Details zu Verbesserungen des Optimierungsprogramms, die in diesem Release verfügbar sind.

---

## Migrieren von EXPLAIN-Tabellen

Wenn EXPLAIN-Tabelleninformationen, die Sie zuvor in Ihren bestehenden DB2-Kopien aus früheren Releases erfasst haben, beibehalten werden sollen, müssen Sie Ihre EXPLAIN-Tabellen auf DB2 Version 9.7 migrieren.

Sie können die EXPLAIN-Tabellen nach dem Upgrade der Datenbank manuell migrieren oder die EXPLAIN-Tabellen zu einem späteren Zeitpunkt erneut erstellen und neue Informationen sammeln.

Wenn Sie planen, Ist-Daten von Abschnitten zu erfassen, müssen Sie Ihre EXPLAIN-Tabellen migrieren oder Sie in Version 9.7 erneut erstellen.

### Voraussetzung

Stellen Sie sicher, dass Sie über die Berechtigung DBADM verfügen. Weitere Berechtigungsdetails sind in der Veröffentlichung *Command Reference* zu finden.

## Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um die EXPLAIN-Tabellen zu migrieren:

1. Führen Sie den Befehl `db2exmig` aus:

```
db2exmig -d datenbankname -e explain_schema [-u benutzer-id kennwort]
```

Hierbei gilt Folgendes:

- *datenbankname* ist der Name der Datenbank. Dieser Parameter ist erforderlich.
- *explain-schema* ist der Schemaname der zu migrierenden EXPLAIN-Tabellen. Dieser Parameter ist erforderlich.
- *benutzer-id* und *kennwort* stehen für die ID und das Kennwort des aktuellen Benutzers. Diese Parameter sind optional.

Die EXPLAIN-Tabellen der Benutzer-ID, die den Befehl `db2exmig` ausführt oder zum Herstellen der Datenbankverbindung verwendet wird, werden migriert. Das Migrationstool für die EXPLAIN-Tabellen benennt die vorhandenen EXPLAIN-Tabellen um, erstellt mithilfe der Datei `EXPLAIN.DDL` eine neue Tabellengruppe und kopiert den Inhalt der vorhandenen EXPLAIN-Tabellen in die neuen Tabellen. Anschließend werden die vorhandenen Tabellen gelöscht. Der Befehl `db2exmig` behält sämtliche vom Benutzer hinzugefügten Spalten in den EXPLAIN-Tabellen bei.

2. Verwenden Sie Visual Explain, um eine grafische Darstellung eines Abfragezugriffsplans anzuzeigen, oder den Befehl `db2expln`, um die Zugriffsplaninformationen aus den migrierten EXPLAIN-Tabellen anzuzeigen.

---

## Konvertieren von XML-Speicherobjekten auf das Format der Version 9.7

Wenn Sie über Tabellen mit XML-Spalten verfügen, die in einem Release einer Version vor 9.7 erstellt wurden und Sie bestimmte neue Funktionen verwenden möchten, müssen Sie die XML-Speicherobjekte auf das Format der Version 9.7 konvertieren, indem Sie hierfür diese Tabellen erneut erstellen.

### Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Berechtigung zur Erstellung von Tabellen und zum Zugriff auf vorhandene Tabellen verfügen.

### Informationen zu dieser Task

Für die folgenden neuen Funktionen muss das XML-Speicherobjekt im Format der Version 9.7 vorliegen:

- Zeilenkomprimierung in Tabellen mit XML-Spalten
- Statistiksammlung zur Abschätzung der integrierten Länge von XML-Spalten
- Upgrade von einer Umgebung mit Einzelpartitionsdatenbank auf eine Umgebung mit Mehrfachpartitionsdatenbank

### Vorgehensweise

Zur Konvertierung von XML-Speicherobjekten in das Format der Version 9.7 führen Sie folgende Schritte aus:

1. Generieren Sie eine Liste aller Tabellen mit XML-Spalten, die XML-Speicherobjekte in einem Format vor Version 9.7 enthalten, indem Sie die folgende Abfrage absetzen:

```
SELECT TABSCHEMA, TABNAME FROM SYSIBMADM.ADMINTABINFO WHERE  
XML_RECORD_TYPE=1 GROUP BY (TABSCHEMA, TABNAME)
```

Verwenden Sie die Klausel 'GROUP BY' für Umgebungen mit partitionierten Datenbanken.

2. Erstellen Sie die Tabellen erneut in der Liste, die im vorherigen Schritt generiert wurde mithilfe einer der folgenden Vorgehensweisen:

- Erstellen Sie Tabellen erneut mithilfe der Prozedur ADMIN\_MOVE\_TABLE. Details und Einschränkungen dazu finden Sie im Abschnitt „Verschieben von Tabellen mit der Prozedur ADMIN\_MOVE\_TABLE“ in Dienstprogramme für das Versetzen von Daten - Handbuch und Referenz. Diese Vorgehensweise eignet sich am besten für eine kleine Anzahl von Tabellen und erstellt diese Tabellen erneut während die Daten online bleiben.
- Führen Sie zur erneuten Erstellung von Tabellen und Objekten, die von diesen Tabellen abhängig sind, eine Offlineprozedur durch. Diese Vorgehensweise eignet sich am besten für eine große Anzahl von Tabellen.

Beispielsweise können Sie eine Prozedur nutzen, die den Befehl db2move mit der Aktion -co COPY verwendet. Siehe dazu „Beispiele einer Schema-kopie unter Verwendung des Dienstprogramms db2move“ in *Datenbankverwaltung - Konzepte und Konfiguration - Referenzinformationen*.

Ein weiteres Beispiel für eine Offlineprozedur besteht in der Erstellung einer Kopie der Tabellendefinition mithilfe des Befehls db2look und dem anschließenden Durchführen einer LOAD FROM CURSOR-Operation.

---

## Sicherstellen der erforderlichen Seitengrößen für temporäre Tabellenbereiche auf dem System

Durch die Verwendung höherer RIDs (Satzkennungen) werden die Zeilen in den Ergebnismengen zu Abfragen und positionierten Aktualisierungen länger. Wenn die Zeilengröße in Ihren Ergebnismengen der zulässigen maximalen Zeilenlänge für Ihre vorhandenen Tabellenbereiche für temporäre Systemtabellen nahe kommt, müssen Sie möglicherweise Tabellenbereich für temporäre Systemtabellen mit einer größeren Seitengröße erstellen.

### Voraussetzung

Stellen Sie sicher, dass Sie über die Berechtigung SYSCTRL oder SYSADM verfügen, wenn Sie einen Systemtabellenbereich für temporäre Tabellen erstellen müssen.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um sicherzustellen, dass die maximale Seitengröße für Ihren Systemtabellenbereich für temporäre Tabellen für Ihre Abfragen und positionierten Aktualisierungen ausreicht:

1. Ermitteln Sie die maximale Zeilengröße in Ihren Ergebnismengen zu Abfragen und positionierten Aktualisierungen. Überwachen Sie die Abfragen, oder ermitteln Sie die maximale Zeilengröße mit der DDL-Anweisung, die Sie zum Erstellen Ihrer Tabellen verwendet haben.
2. Ermitteln Sie die Seitengröße für die einzelnen Tabellenbereiche für temporäre Systemtabellen und die Seitengröße der Tabellenbereiche, in denen die in den Abfragen und Aktualisierungen angegebenen Tabellen erstellt wurden, indem Sie die folgende Abfrage absetzen:

```
db2 "SELECT CHAR(TBSP_NAME,20) TBSP_NAME, TBSP_CONTENT_TYPE, TBSP_PAGE_SIZE
    FROM SYSIBMADM.SNAPTbsp"
```

| TBSP_NAME   | TBSP_CONTENT_TYPE | TBSP_PAGE_SIZE |
|-------------|-------------------|----------------|
| SYSCATSPACE | ANY               | 8192           |



|                  |         |      |
|------------------|---------|------|
| TEMPSPACE1       | SYSTEMP | 8192 |
| USERSPACE1       | LARGE   | 8192 |
| IBMDB2SAMPLEREL  | LARGE   | 8192 |
| SYSTOOLSPACE     | LARGE   | 8192 |
| SYSTOOLSTMPSPACE | USRTEMP | 8192 |

6 record(s) selected.

Sie können die Tabellenbereiche für temporäre Systemtabellen in der Ausgabe anhand der Tabellenbereich erkennen, die in der Spalte TBSP\_CONTENT\_TYPE den Wert SYSTEMP aufweisen.

Wenn Sie ein Upgrade von Version 8.1 durchführen, verwenden Sie den folgenden Befehl:

```
db2 LIST TABLESPACES SHOW DETAIL
```

- Überprüfen Sie, ob die Seitengröße für den Systemtabellenbereich für temporäre Tabellen für die größte Zeilengröße in Ihren Ergebnismengen ausreicht:

```
maximale_zeilengröße > maximale_zeilenlänge - 8 Byte (strukturbedingter
Überhang bei Einzelpartition)
maximale_zeilengröße > maximale_zeilenlänge - 16 Byte (strukturbedingter
Überhang bei DPF)
```

'maximale\_zeilengröße' gibt die maximale Zeilengröße für Ihre Ergebnismengen an und 'maximale\_zeilenlänge' die maximale zulässige Zeilenlänge entsprechend der größten Seitengröße bei allen temporären Tabellenbereichen auf dem System. Lesen Sie die Informationen über SQL- und XML-Einschränkungen im Handbuch *SQL Reference, Volume 1*, um die maximale Zeilenlänge für die Seitengrößen der einzelnen Tabellenbereiche zu ermitteln.

Wenn die maximale Zeilengröße unter dem errechneten Wert liegt, werden Ihre Abfragen wie in DB2 UDB Version 8 ausgeführt, und es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

- Erstellen Sie einen temporären Tabellenbereich auf Ihrem System, dessen Seitengröße mindestens der zweifachen Seitengröße des Tabellenbereichs entspricht, in dem die Tabellen erstellt wurden, sofern Sie nicht bereits über einen temporären Tabellenbereich mit dieser Seitengröße verfügen. Wenn Sie z. B. unter Windows-Betriebssystemen eine Tabelle in einem Tabellenbereich mit einer Seitengröße von 8 KB erstellt haben, erstellen Sie nun einen zusätzlichen Tabellenbereich für temporäre Systemtabellen mit einer Seitengröße von 16 KB:

```
db2 CREATE SYSTEM TEMPORARY TABLESPACE tmp_tbsp
    PAGESIZE 16K
    MANAGED BY SYSTEM
    USING ('d:\tmp_tbsp','e:\tmp_tbsp')
```

Wenn die Seitengröße des Tabellenbereichs 32 KB beträgt, können Sie die über Ihre Abfragen ausgewählten Daten reduzieren oder Abfragen so aufspalten, dass die Seite des Systemtabellenbereichs für temporäre Tabellen ausreicht. Statt z. B. alle Spalten einer Tabelle auszuwählen, können Sie nur die Spalten auswählen, die Sie tatsächlich benötigen, oder eine Unterzeichenfolge bestimmter Spalten, um zu vermeiden, dass die Seitengröße überschritten wird.

---

## Erneutes Erstellen von WTT-Ereignismonitoren

Wenn Sie in einer DB2-Kopie einer Version vor 9.7 WTT-Ereignismonitoren (WTT, Write-to-table) erstellt haben, müssen Sie die WTT-Monitore und Zieltabellen erneut erstellen, so dass Sie nach dem Datenbankupgrade mit dem Sammeln von Daten für neue oder geänderte Monitorelemente der Version 9.7 beginnen können.



Zieltabellen der Version 9.7 enthalten jetzt neue Spalten für neue Monitorelemente, geänderte Spaltendatentypen oder Spalten mit größerer Länge für vorhandene Monitorelemente. Die Aktivierung vorhandener WTT-Ereignismonitoren nach dem Datenbankupgrade führt zu Datenverlust, da in Ihren vorhandenen Zieltabellen keine Daten erfasst werden können.

### Voraussetzung

Stellen Sie sicher, dass Sie über die Berechtigung DBADM verfügen.

Gehen Sie wie folgt vor, um WTT-Ereignismonitoren erneut zu erstellen:

1. Ermitteln Sie die jeweiligen Zieltabellen für die einzelnen WTT-Ereignismonitoren, die Sie in einer DB2-Kopie einer Version vor 9.7 erstellt haben, indem Sie die Sicht SYSCAT.EVENTTABLES wie im nachfolgenden Beispiel abfragen:

```
SELECT TABSCHEMA, TABNAME FROM SYSCAT.EVENTTABLES
WHERE EVMONNAME = 'name-des-wtt-ereignismonitors'
```

2. Benennen Sie die im vorherigen Schritt identifizierten Zieltabellen um oder löschen Sie sie, indem Sie für jede Zieltabelle eine der folgenden Anweisungen absetzen:

```
RENAME TABLE zieltabellenname TO neuer-zieltabellenname
oder DROP TABLE zieltabellenname
```

Sie müssen die Zieltabellen nur dann umbenennen, wenn Sie die von Ihnen erfassten vorhandenen Daten beibehalten möchten.

3. Löschen Sie die WTT-Ereignismonitoren, indem Sie für jeden Ereignismonitor die folgende Anweisung absetzen:

```
DROP EVENT MONITOR name-des-wtt-ereignismonitors
```

4. Erstellen Sie Ihre WTT-Ereignismonitoren.
5. Wenn Sie die WTT-Ereignismonitoren ohne den Befehlsparameter **AUTO-START** erstellt haben, aktivieren Sie den WTT-Ereignismonitor für den Start der Datenerfassung, indem Sie die Anweisung SET EVENT MONITOR STATE wie im folgenden Beispiel gezeigt absetzen:

```
SET EVENT MONITOR name-des-wtt-ereignismonitors 1
```

Wenn Sie über Anwendungen verfügen, die Zieltabellen abfragen, müssen Sie Ihre Anwendungen entsprechend modifizieren, um die Änderungen zu berücksichtigen.

---

## Prüfen des Upgrades von DB2-Servern

Wenn das Upgrade Ihres DB2-Servers abgeschlossen ist, empfiehlt es sich, eine Reihe von Tests an der neuen Umgebung auszuführen, für die ein Upgrade durchgeführt wurde, um zu prüfen, ob der DB2-Server wie erwartet arbeitet. Diese Tests können aus Stapelverarbeitungsprogrammen bestehen, die Sie üblicherweise für den DB2-Server verwenden, oder Programme oder Scripts sein, die Sie ausführen, um Vergleichswerte zu erhalten.

Wenn Sie über DB2-Befehlsscripts mit SQL-Anweisungen verfügen, können Sie mit dem Befehl db2batch des Vergleichstesttools die Anweisungen in diesen Scripts ausführen und Details und Statistikdaten zur Leistung wie CPU-Zeit und abgelaufene Zeit erfassen. Mit diesem Tool können Sie sowohl in einer Datenbank mit einer Partition als auch in einer Datenbank mit mehreren Partitionen arbeiten.

## Voraussetzung

Stellen Sie sicher, dass Sie über dieselbe Berechtigungsebene verfügen, die auch zum Ausführen der SQL-Anweisungen im Script erforderlich ist.

## Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um zu prüfen, ob das Upgrade Ihres DB2-Servers erfolgreich war:

1. Melden Sie sich als Benutzer mit derselben Berechtigungsebene bei dem DB2-Server an, die auch zum Ausführen der SQL-Anweisungen im Script erforderlich ist.
2. Bereiten Sie ein Script mit SQL-Anweisungen vor, das Sie häufig ausführen. Führen Sie die CLP-Beispielscripts aus, wenn Sie die Beispieldateien installiert haben.
3. Führen Sie das Script mit dem Befehl `db2batch` aus. Am folgenden Beispiel wird erläutert, wie dieses Tool mit dem Beispielscript 'testdata.db2' ausgeführt wird:

```
cd musterdateiverzeichnis-clp
db2batch -d sample -f testdata.db2 -o r 0 p 3
```

Hierbei steht `musterdateiverzeichnis-clp` für das Verzeichnis 'DB2DIR/samples/clp' unter Linux und UNIX bzw. 'DB2DIR\samples\clp' unter Windows, 'DB2DIR' für das Verzeichnis mit Ihrer Kopie von DB2 Version 9.7, 'sample' für den Datenbanknamen, und die Option '-o r 0 p3' gibt an, dass 0 abgerufene Zeilen als Ausgabe gedruckt werden sollen und dass die abgelaufene Zeit, die CPU-Zeit und eine Zusammenfassung der Überwachungsdaten für jede Anweisung im Script `testdata.db2` protokolliert werden sollen.

Der folgende Text ist ein Auszug aus der ausgegebenen Übersichtstabelle, die durch den Befehl im vorherigen Beispiel generiert wurde:

Übersichtstabelle:

| Typ       | Anzahl | Gesamtzeit | Mindestzeit | Maximalzeit | Arithmetisches Mittel | Geometrisches Mittel |
|-----------|--------|------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| Anweisung | 1      | 0,281284   | 0,281284    | 0,281284    | 0,281284              | 0,281284             |
| Anweisung | 2      | 0,073158   | 0,073158    | 0,073158    | 0,073158              | 0,073158             |
| Anweisung | 3      | 0,000823   | 0,000823    | 0,000823    | 0,000823              | 0,000823             |
| Anweisung | 4      | 0,155366   | 0,155366    | 0,155366    | 0,155366              | 0,155366             |

```
* Gesamtanzahl Einträge:          4
* Gesamtzeit:                    0,510630 Sekunden
* Mindestzeit:                   0,000823 Sekunden
* Maximalzeit:                   0,281284 Sekunden
* Zeit (arithmetisches Mittel):  0,127658 Sekunden
* Zeit (geometrisches Mittel):   0,040271 Sekunden
```

---

## Kapitel 10. Einbeziehen der neuen Funktionalität von Version 9.7 in Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde

Beziehen Sie nach dem Durchführen eines Upgrades Ihres DB2-Servers die neue Funktionalität von Version 9.7 ein, um die Funktionalität zu erweitern und die Leistung Ihrer Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde, zu verbessern.

### Voraussetzung

Sie müssen für Ihren DB2-Server ein Upgrade auf Version 9.7 durchführen.

### Vorgehensweise

Führen Sie einen beliebigen der folgenden Schritte aus, um die angegebene Funktionalität von Version 9.7 in Ihre DB2-Umgebung einzubeziehen, für die Sie ein Upgrade durchgeführt haben:

- **Aktivieren Sie den dynamischen Speicher in vorhandenen Datenbanken**, indem Sie die folgende Anweisung absetzen:

```
ALTER DATABASE datenbankname ADD STORAGE ON speicherposition
```

Nach der Aktivierung Ihrer Datenbanken für den dynamischen Speicher müssen Sie Ihre vorhandenen DMS-Tabellenbereiche für den dynamischen Speicher aktivieren. Für die Aktivierung können Sie vorhandene Container unangetastet lassen und dynamischen Speicher für zukünftigen Zuwachs und zukünftige Verkleinerungsoperationen verwenden, indem Sie die Anweisung ALTER TABLESPACE absetzen:

```
ALTER TABLESPACE tabellenbereichsname MANAGED BY AUTOMATIC STORAGE
```

Wenn Sie vorhandene Container in Ihren Tabellenbereichen konvertieren möchten, um den dynamischen Speicher zu verwenden, müssen Sie einen ausführungsgeleiteten Restore für die Neuerstellung vorhandener DMS-Tabellenbereiche als Tabellenbereiche des dynamischen Speichers ausführen. Informationen finden Sie in „Vorhandene Datenbanken und Tabellenbereich können nun den dynamischen Speicher nutzen“ in der Veröffentlichung *Neue Funktionen in Version 9.7*.

Außerdem können Sie nun Speicherpfade aus einer Datenbank eines dynamischen Speichers löschen oder zu einer solchen hinzufügen. Nach dem Ändern der Datenbankspeicherpfade können Sie optional die Daten in den Tabellenbereichen des dynamischen Speichers neu verteilen, um das Datenstriping vorteilhafter zu nutzen und den E/A-Durchsatz zu verbessern. Das folgende Beispiel veranschaulicht die Neuverteilung eines Tabellenbereichs des dynamischen Speichers:

```
ALTER TABLESPACE tabellenbereichsname REBALANCE
```

Mit der folgenden SQL-Anweisung wird eine Liste aller regulären und großen Tabellenbereiche des dynamischen Speichers für die derzeit verbundene Datenbank generiert:

```
SELECT TBSP_NAME  
FROM SYSIBMADM.SNAPTbsp  
WHERE TBSP_USING_AUTO_STORAGE = 1 AND TBSP_CONTENT_TYPE IN ('ANY', 'LARGE')  
ORDER BY TBSP_ID
```

Mit all diesen funktionalen Erweiterungen ist eine umfangreichere Steuerung der Datenbanken und Tabellenbereiche des dynamischen Speichers möglich.

- Wenn Sie DMS-Tabellenbereiche in Datenbanken mit oder ohne aktiviertem dynamischen Speicher verwenden, sollten Sie mit **der Verwendung neuer in**

**Version 9.7 erstellter DMS-Tabellenbereiche beginnen oder vorhandene DMS-Tabellenbereiche migrieren.** Standardmäßig ist für neu erstellte DMS-Tabellenbereiche konsolidierbarer Speicher aktiviert. Sie können die Operation zur Speicherbereichsverschiebung auslösen, um die maximale Anzahl an Speicherbereichen darin zu verlagern und die obere Grenze mit den folgenden Befehlen herabzusetzen:

- Verwenden Sie für DMS-Tabellenbereiche des dynamischen Speichers die Anweisung ALTER TABLESPACE mit der Klausel REDUCE.
- Verwenden Sie für DMS-Tabellenbereiche des nicht-dynamischen Speichers die Anweisung ALTER TABLESPACE mit der Klausel LOWER HIGH WATER MARK. Setzen Sie anschließend die Anweisung ALTER TABLESPACE mit der Klausel REDUCE ab, um die Größe der Container zu ändern.

Für vorhandene DMS-Tabellenbereiche, die Sie in Releases von Versionen vor 9.7 erstellt haben, ist der konsolidierbare Speicher inaktiviert. Es ist eine Koexistenz mit DMS-Tabellenbereichen möglich, die konsolidierbaren Speicher verwenden. Für die Aktivierung konsolidierbaren Speichers in Ihren vorhandenen DMS-Tabellenbereichen müssen Sie mithilfe einer der folgenden Methoden migrieren:

- Erstellen Sie die DMS-Tabellenbereiche neu.
- Erstellen Sie neue DMS-Tabellenbereiche und rufen Sie die neue Prozedur SYSPROC.ADMIN\_MOVE\_TABLE auf, um die Daten in einen neuen DMS-Tabellenbereich mit aktiviertem konsolidierbarem Speicher zu verschieben; die Daten bleiben im Onlinemodus und stehen für den Zugriff bereit.
- Falls es Einschränkungen für den Plattenspeicher in dem Verzeichnis gibt, das im Konfigurationsparameter **diagpath** angegeben ist, **müssen Sie die Gesamtgröße der DB2-Diagnoseprotokolldateien (db2diag) sowie der Protokolldateien mit Benachrichtigungen für die Systemverwaltung steuern**; hierfür müssen Sie den Konfigurationsparameter des Datenbankmanagers **diagsize** auf einen Wert setzen und die Instanz erneut starten.

Nach dem Neustart der Instanz werden alle Nachrichten in rotierende db2diag-Protokolldateien (db2diag.N.log) und rotierende Protokolldateien mit Benachrichtigungen für die Systemverwaltung (*instanz.N.nfy*) geschrieben, deren Gesamtgröße durch den Wert in **diagsize** begrenzt wird. Zur Vermeidung von Datenverlust aufgrund der Protokolldateirotation müssen Sie einen passenden Wert zwischen 1 GB und der Menge an freiem Speicherbereich in dem Verzeichnis angeben, auf das in **diagpath** verwiesen wird, abzüglich 5 GB.

- **Verwenden Sie die Stichprobenentnahme SYSTEM, um den Aufwand der Erfassung statistischer Daten in Statistiksichten zu reduzieren**, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

```
RUNSTATS ON TABLE name_der_sicht
      WITH DISTRIBUTION TABLESAMPLE SYSTEM (abtastrate)
```

Wenn Sie den Befehl RUNSTATS mit der Option TABLESAMPLE SYSTEM in Statistiksichten absetzen, wird der Fehlercode SQL20288N nicht ausgegeben. Falls der Befehl RUNSTATS nicht mit der Stichprobenentnahme SYSTEM arbeiten kann, werden statistische Daten für die Sicht gesammelt; hierfür wird die Stichprobenentnahme BERNOULLI mit derselben Abtastrate und derselben Nummer wie im Befehl angegeben ausgeführt; außerdem wird die Warnung SQL2317W zurückgegeben, um auf die Änderung des Stichprobenstils hinzuweisen.

Sie können die Stichprobenentnahme BERNOULLI weiterhin wie in früheren Releases verwenden. DB2 Version 9.7 stellt nun eine verbesserte Leistung der Stichprobenentnahme BERNOULLI bereit.

- **Arbeiten Sie mit funktionalen Erweiterungen in Bezug auf die Wiederverwendung von Zugriffsplänen und Optimierungsrichtlinien für Anweisungen, um das Optimierungsprogramm zu beeinflussen** und konsistente Abfrageausführungspläne für ein und dieselbe Abfrage zu erhalten. Was statische Anweisungen betrifft, so weisen Sie den Abfragecompiler an, vorhandene Zugriffspläne für diese Anweisungen in einem Paket durch Absetzen der folgenden Anweisung wiederzuverwenden:

```
ALTER PACKAGE schemaname.paket-id ACCESS PLAN REUSE YES
```

Außerdem können Sie den Abfragecompiler wie im folgenden Beispiel dargestellt anweisen, vorhandene Zugriffspläne für die Anweisungen in einem Paket durch Absetzen der Anweisung BIND wiederzuverwenden:

```
BIND dateiname ACTION REPLACE APREUSE YES
```

- **Aktivieren Sie die Datenzeilenkomprimierung für Tabellen, die mit Replikation arbeiten.** Es ist nun möglich, die Datenzeilenkomprimierung für Tabellen zu aktivieren, die mit Datenreplikation arbeiten. Stellen Sie sicher, dass Ihr Server die zusätzlichen Ressourcen verwalten kann, die für die Datenzeilenkomprimierung erforderlich sind und dass Anwendungen so geändert werden, dass sie mehr Daten empfangen können, wenn Sie die API db2ReadLog in Ihrer Anwendung verwenden. Informationen zum Verwalten der für Ihre Anwendung erforderlichen zusätzlichen Ressourcen finden Sie in „Auswirkungen der DB2-API-Änderungen auf das Upgrade“ auf Seite 176.
- Wenn Sie häufig Daten aus MDC-Tabellen löschen, verwenden Sie die neue Option RECLAIM EXTENTS ONLY mit **automatischer Reorganisation** um leere Speicherbereiche in MDC-Tabellen für DMS-Tabellenbereiche freizugeben, so dass diese Speicherbereiche von anderen Tabellen oder Datenbankprojekten wiederverwendet werden können; führen Sie hierfür die folgenden Schritte aus:
  1. Setzen Sie die Datenbankkonfigurationsparameter **auto\_maint**, **auto\_t-bl\_maint** und **auto\_reorg** auf ON.
  2. Konfigurieren Sie eine Richtlinie für automatisierte Verwaltung, um Speicherbereiche freizugeben, indem Sie die systemdefinierte Prozedur AUTOMAINT\_SET\_POLICY oder AUTOMAINT\_SET\_POLICYFILE mit dem Verwaltungstyp AUTO\_REORG und die Verwaltungsrichtlinienspezifikation in XML als Parameter aufrufen. Details zur Angabe einer Verwaltungsrichtlinie in XML finden Sie in der Musterdatei 'DB2AutoReorgPolicySample.xml' im DB2-Musterverzeichnis.

Durch das Freigeben von leeren Speicherbereichen können Sie die Leistung für den Vorabzugriff von Daten verbessern, weil weniger Speicherbereiche zwischen der Platte und dem Speicher zugeordnet werden müssen. Wenn jedoch beim Einfügen von Daten keine leeren Speicherbereiche zur Wiederverwendung vorhanden sind, müssen neue Speicherbereiche erneut zugeordnet werden. Zwar können Sie leere Speicherbereiche manuell freigeben, die Verwendung der automatischen Reorganisation ermöglicht es dem Datenbankmanager jedoch, den Zeitpunkt für den Abruf des Leistungsgewinns festzulegen.

- **Verwenden Sie partitionierte Indizes in partitionierten Tabellen, um die Leistung zu optimieren**, wenn Sie **einen neuen Bereich hinzufügen oder einen vorhandenen Bereich aus einer partitionierten Tabelle entfernen**, indem Sie die Anweisung ALTER TABLE mit der Klausel ATTACH PARTITION bzw. DETACH PARTITION absetzen. Der Index muss nicht verwaltet werden, wenn Sie die Anweisung SET INTEGRITY für partitionierte Tabellen absetzen, die partitionierte Indizes verwenden. Um vorhandene nicht partitionierte Indizes in einer partitionierten Tabelle zu konvertieren, müssen Sie sie löschen und als partitionierte Indizes erneut erstellen.

Außerdem sollten die Definitionen partitionierter Indizes in der Tabelle, die Sie anhängen möchten, und die partitionierte Tabelle übereinstimmen, bevor Sie die Anweisung ALTER TABLE mit ATTACH PARTITION absetzen, um diesen Leistungsgewinn nutzen zu können und um die Indexpflege zu vermeiden.

Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Migrieren vorhandener Indizes auf partitionierte Indizes“ in der Veröffentlichung *Partitionierung und Clustering*.

- **Verwenden Sie das Feature pureXML in Umgebungen mit partitionierten Datenbanken**, um wie folgt den integrierten XML-Datenspeicher vorteilhaft nutzen zu können:
  - Erstellen von Tabellen mit mindestens einer XML-Spalte unter Verwendung der Anweisung CREATE TABLE und der Klausel DISTRIBUTE BY.
  - Hinzufügen von mindestens einer XML-Spalte zu vorhandenen Tabellen, die über einen Verteilungsschlüssel verfügen, unter Verwendung der Anweisung ALTER TABLE und der Klausel ADD COLUMN.
  - Hinzufügen eines Verteilungsschlüssels zu vorhandenen Tabellen, die über mindestens eine XML-Spalte verfügen, unter Verwendung der Anweisung ALTER TABLE und der Klausel DISTRIBUTE BY. Erstellen Sie zuerst diese Tabellen erneut, um das XML-Speicherobjekt in das Format der neuen Version 9.7 zu konvertieren. Details hierzu finden Sie unter Tabellen mit XML-Spalten erneut erstellen.
- **Verwenden Sie das Feature pureXML in Umgebungen mit partitionierten Tabellen**, um wie folgt den integrierten XML-Datenspeicher in partitionierten Tabellen vorteilhaft nutzen zu können oder **verwenden Sie die Tabellenpartitionierung für Tabellen, in denen XML-Daten gespeichert werden**, um den Partitionsausschluss oder einfache Rollin- und Rollout-Funktionalität bei der Tabellenpartitionierung wie folgt vorteilhaft zu nutzen:
  - Erstellen einer partitionierten Tabelle mit mindestens einer XML-Spalte unter Verwendung der Anweisung CREATE TABLE.
  - Hinzufügen einer XML-Spalte zu einer vorhandenen partitionierten Tabelle unter Verwendung der Anweisung ALTER TABLE und der Klausel ADD COLUMN.
  - Migrieren einer vorhandenen Tabelle mit mindestens einer XML-Spalte auf eine partitionierte Tabelle.
  - Durchführen eines Rollins für Daten einer partitionierten Tabelle unter Verwendung der Anweisung ALTER TABLE und der Klausel ATTACH PARTITION.
  - Durchführen eines Rollouts für Daten einer partitionierten Tabelle unter Verwendung der Anweisung ALTER TABLE und der Klausel DETACH PARTITION.
- **Verwenden Sie das Feature pureXML in MDC-Tabellen** um wie folgt den integrierten XML-Datenspeicher vorteilhaft nutzen zu können oder **verwenden Sie MDC für Tabellen, in denen XML-Daten gespeichert werden**, um folgendermaßen von einer besseren Abfrageleistung zu profitieren:
  - Erstellen von Tabellen mit mindestens einer XML-Spalte unter Verwendung der Anweisung CREATE TABLE und der Klausel ORGANIZE BY.
  - Hinzufügen von mindestens einer XML-Spalte zu vorhandenen MDC-Tabellen mit der Anweisung ALTER TABLE und der Klausel ADD COLUMN.
  - Migrieren einer vorhandenen Tabelle mit mindestens einer XML-Spalte auf eine MDC-Tabelle.



- **Aktivieren Sie die Fähigkeit zum Lesen von HADR-Bereitschaftsdatenbanken**, damit sie diese für schreibgeschützte Auslastungen und für die Recovery nach einem Fehler verwenden können. In Version 9.7 ist es möglich, eine Verbindung zu HADR-Bereitschaftsdatenbanken für die Ausführung von schreibgeschützten Auslastungen herzustellen, indem Sie die Registrierdatenbankvariable **DB2\_HADR\_ROS** auf ON setzen.

Wenn Sie für Ihren DB2-Server ein Upgrade von DB2 Version 9.1 oder früher durchgeführt haben, beziehen Sie die bereits in Releases von Versionen vor 9.7 eingeführte Funktionalität in Ihre DB2-Umgebung ein, für die Sie das Upgrade durchgeführt haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den folgenden Abschnitten:

- Aktivieren neuer Funktionen von DB2 Version 9.5 in migrierten Datenbanken im Handbuch *Migration (Version 9.5)*.
- Aktivieren neuer Funktionen von DB2 Version 9.1 in migrierten Datenbanken im Handbuch *Migration (Version 9.1)*.





---

## Kapitel 11. Migrieren von DB2-Funktionalität auf DB2-Produktfeatures

Für die Migration der DB2-Funktionalität auf bestimmte DB2-Produktfeatures müssen Sie die Funktionsweise des Produktfeatures verstehen und wissen, wie eine äquivalente Funktionalität mit einem Produktfeature implementiert wird.

Die folgenden Migrationstasks stellen Richtlinien für die Implementierung von Workload-Management- und XML-Datenspeicherfeatures bereit:

- „Migrieren von DB2 Governor auf den DB2-Workload-Manager“
- „Migrieren von Query Patroller auf den DB2-Workload-Manager“ auf Seite 130
- „Migrieren von XML Extender auf pureXML“ auf Seite 133
- Migration von Net Search Extender auf DB2 Text Search in der Veröffentlichung *DB2 Text Search*

---

### Migrieren von DB2 Governor auf den DB2-Workload-Manager

Für die Migration von DB2 Governor auf den DB2-Workload-Manager (WLM) müssen Sie Ihre Datenbank für die Koexistenz von DB2 Governor und dem DB2-WLM einrichten, Ihre Ziele prüfen und eine Workload-Management-Lösung implementieren.

#### Voraussetzungen

- Überprüfen Sie Ihr allgemeines Konzept für das Workload-Management unter Berücksichtigung der bereitgestellten DB2-WLM-Leistungsmerkmale, um die optimale Implementierung zu bestimmen. Im Abschnitt Workload-Management - Übersicht finden Sie eine Reihe von Ressourcen, die Ihnen für die ersten Schritte mit DB2-WLM zur Verfügung stehen, einschließlich „Best Practices: DB2 Workload Management.“
- Lesen Sie Kapitel 11 'Query Patroller and DB2 Governor' in der Veröffentlichung *DB2 Workload Manager for Linux, UNIX, and Windows*, die unter <http://www.redbooks.ibm.com/redpieces/abstracts/sg247524.html> zur Verfügung steht, wenn Sie Details für die Migration von DB2 Governor auf DB2-WLM benötigen.
- Wenn Ihre vorhandene Workload-Management-Lösung Query Patroller umfasst, finden Sie Informationen dazu in „Migrieren von Query Patroller auf den DB2-Workload-Manager“ auf Seite 130.

#### Informationen zu dieser Task

Es wird kein Tool für eine automatische Migration Ihrer Governor-Konfiguration auf DB2-WLM bereitgestellt, da sich der jeweils verfügbare Typ für Steuerungen und Mechanismen unterscheidet. Wenn eine Abfrage ausgeführt wird, führt Governor während der Abfrageausführung eine Überwachung für bestimmte Schwellenwerte durch, die bestimmte Ereignisse auslösen können. In DB2-WLM steht zusätzlich zur Schwellenwertsteuerung eine Reihe von Steuermechanismen zur Verfügung, mit deren Hilfe Sie sich denselben Workload-Management-Problemen auf unterschiedliche, aber effizientere Weise nähern können.

Diese Task stellt Richtlinien für die Implementierung einer effizienten Workload-Management-Lösung sowie für die Unterstützung von Benutzern bei der Migration von DB2 Governor auf DB2-WLM bereit.

**Wichtig:** Mit der Einführung der neuen Workload-Management-Features in DB2 Version 9.5 gilt das DB2-Dienstprogramm Governor in Version 9.7 als veraltet und wird möglicherweise in einen zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „DB2 Governor und Query Patroller gelten als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neue Funktionen in Version 9.7*.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um von DB2 Governor auf DB2-WLM zu migrieren:

1. Führen Sie für den Datenserver, auf dem Governor installiert ist, ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durch, so dass Sie über eine Umgebung verfügen, in der DB2-WLM und Governor koexistieren können. Führen Sie eine der folgenden Tasks aus:

- Durchführen von Upgrades für DB2-Server (Windows)
- Durchführen von Upgrades für DB2-Server (Linux und UNIX)

Nach dem Upgrade wird ein Standardworkload erstellt, um sämtliche Benutzerdatenbankaktivitäten zu identifizieren und sie einer Benutzerserviceklasse zuzuordnen, bei der es sich um die Ausführungsumgebung handelt. Governor kann lediglich zugeordnete Abfragen abfangen und verwalten, die in der Standardbenutzer-Serviceklasse ausgeführt werden. Bei Auslastungen, die für das Weiterleiten von Benutzeraktivitäten an Serviceklassen definiert sind, die sich von den Standardbenutzerserviceklassen unterscheiden, kann Governor diese Aktivitäten nicht verwalten.

2. Schränken Sie die Verwendung von DB2-WLM ein, um die Arbeit in der Standardbenutzer-Serviceklasse zur Vermeidung möglicher Konflikte zwischen Governor und DB2-WLM zu steuern.
3. Überprüfen Sie Ihre Workload-Management-Ziele. Mit diesen Zielen vertraut zu sein ist für die Implementierung einer Workload-Management-Lösung kritisch.
4. Geben Sie die Arbeit an, die auf dem Datenserver ausgeführt wird und Ihren Zielen zugeordnet ist. Nutzen Sie die zusätzlichen Identifikationsoptionen, die Ihnen in DB2-WLM zur Verfügung stehen, vorteilhaft.
5. Verwalten Sie die Arbeit, die Sie angegeben haben, indem Sie Ressourcen zuordnen und verfügbare Angaben für Ihre Zielmessdaten definieren. Mithilfe der folgenden Ansätze gelangen Sie möglicherweise zu einer einfacheren und effektiveren Implementierung:
  - Verwenden Sie DB2-Serviceklassen, um konkurrierende Auslastungen voneinander zu trennen und zu isolieren oder Datenbankaktivitäten zu gruppieren. Ändern Sie anschließend den Agenten, den Pufferpool sowie die Prioritätsoptionen für den Vorabesezugriff, die jede Serviceklasse empfängt, um die einzelnen Antwortzeiten zu beeinflussen. Versuchen Sie zunächst diesen Ansatz anstelle der Erstellung von Schwellenwerten für den gemeinsamen Zugriff.
  - Beachten Sie die Parameterwerte AUTHID und APPLNAME der Governor-Steuerdatei und erstellen Sie eine Auslastung, bei der die Verbindungsattribute SESSION\_USER und APPLNAME mit den Parameterwerten AUTHID und APPLNAME angegeben werden.
  - Falls es nicht möglich ist, die Arbeit nach ihrer Quelle mithilfe von Auslastungen zu sortieren, ordnen Sie sämtliche eingehende Arbeit einer allgemeinen Servicesuperklasse zu und verwenden Sie ein DB2-Arbeitsaktionsset, um die Arbeit nach unterschiedlichen Merkmalen zu sortieren und sie unterschiedlichen Serviceunterklassen zuzuordnen. Bearbeiten Sie an dieser Stelle für die Erreichung Ihrer Ziele die für jede Serviceklasse verfügbaren Ressourcen.

- Wenn Sie durch Definieren der Prioritätsoptionen, die jede Serviceklasse für sich empfängt, die gewünschten Ergebnisse nicht erreichen, wenden Sie weitere Features von DB2-WLM bei Bedarf so lange aus, bis Sie Ihre Ziele erreichen, z. B. durch die Anwendung von DB2-Schwellenwerten.
- Bei der Verwendung von DB2-Schwellenwerten müssen Sie sicherstellen, dass der Ereignismonitor für Schwellenwertverstöße erstellt und aktiviert wird; ansonsten entzieht sich der Zeitpunkt der Schwellenwertverstöße und die Art der Schwellenwertverstöße Ihrer Kenntnis.
- Wenn Sie Schwellenwerte für die Zuordnung zu denselben Auslastungen erstellen, die Governor beobachtet hat, berücksichtigen Sie sämtliche Schwellenwerte, die in DB2-WLM verfügbar sind. Für einige reaktive DB2 Governor-Regeln gibt es direkte Funktionsäquivalente in DB2 Workload Management-Schwellenwerten, z. B. für die Steuerung der maximalen Ausführungszeit, der maximalen Anzahl an zurückgegebenen Zeilen oder die maximale inaktive Zeit für Verbindungen. Andere sind für das Workload-Management oder DB2 Governor eindeutig und erfordern Ihrerseits ein Überdenken Ihrer Strategie für die Steuerung der Arbeit im Hinblick auf die aktuellen Workload-Management-Bedingungen. Beachten Sie, dass DB2 Governor-Regeln auf bereits aktive Abfragen angewendet werden können, wohingegen Änderungen an DB2-WLM-Schwellenwerten nur auf neue Abfragen angewendet werden können.

Ziehen Sie die verschiedenen Schwellenwertaktionen in Betracht, die in DB2-WLM verfügbar sind. Anstatt die Aktivität zu beenden, können Sie sich für eine Kompromisslösung entscheiden, wenn es zu einem Überschreiten eines Ressourcenschwellenwerts kommt; so kann beispielsweise der Schwellenwert weiter ausgeführt oder einer Serviceunterklasse mit anderen Schwellenwertelementen neu zugeordnet werden; außerdem können Sie mithilfe der Anmeldeinformationen für den Ereignismonitor für Schwellenwertverstöße die Aktivität weiter untersuchen.

- Was den Grenzwert 'rowssel' betrifft, so können Sie mithilfe der Bedingung SQLROWSRETURNED einen Schwellenwert erstellen, um anzugeben, welche Aktion bei einer Überschreitung des Grenzwerts für die Anzahl an Datenzeilen, die an die Anwendung zurückgegeben werden, ausgeführt werden soll.
- Was den Grenzwert 'rowsread' betrifft, so können Sie mithilfe der Bedingung SQLROWSREAD oder SQLROWSREADINSC einen Schwellenwert erstellen, um anzugeben, welche Aktion bei einer Überschreitung des Grenzwerts für die Anzahl an Datenzeilen, die während der Abfrageauswertung gelesen werden, ausgeführt werden soll.
- Was den Grenzwert 'cpu' betrifft, so können Sie mithilfe der Bedingung CPUTIME oder CPUTIMEINSC einen Schwellenwert erstellen, um anzugeben, welche Aktion bei einer Überschreitung des Grenzwerts für die Menge an kombinierter Benutzer- und System-CPU-Zeit, die von einer Aktivität verbraucht wird, ausgeführt werden soll.
- Was den Grenzwert 'idle' betrifft, so können Sie mithilfe der Bedingung CONNECTIONIDLETIME einen Schwellenwert erstellen, um anzugeben, welche Aktion bei einer Überschreitung der maximalen inaktiven Zeit für Verbindungen ausgeführt werden soll.
- Was den Grenzwert 'uowtime' betrifft, so können Sie mithilfe der Bedingung UOWTOTALTIME einen Schwellenwert erstellen, um die Länge der Zeit anzugeben, die eine UOW (Unit of Work) ausgeführt werden soll.
- Bei der Verwendung von Verbindungspooling verfügt DB2-WLM über die Clientattribute, die für eine ordnungsgemäße Identifikation und ein ordnungsgemäßes Management von Abfragen bereitgestellt werden. Mit der

Anwendung der Mittelschicht kann entweder die API `sqleseti` oder die Prozedur `WLM_SET_CLIENT_INFO` aufgerufen werden, um eines der Clientattribute vor dem Ausgeben der SQL-Anweisung zu definieren.

- Wenn Ihr Datenserver auf dem Betriebssystem AIX ausgeführt wird, sollten Sie die Verwendung des AIX-WLM für eine differenziertere Steuerung der Prozessorressource in Betracht ziehen.

6. Überwachen Sie Optionen, um sicherzustellen, dass Ihre Ziele erreicht werden.

---

## Migrieren von Query Patroller auf den DB2-Workload-Manager

Für die Migration von Query Patroller auf DB2-Workload-Management (WLM) müssen Sie Ihre Datenbank für die Koexistenz von Query Patroller und dem DB2-WLM einrichten, Ihre Ziele prüfen und eine Workload-Management-Lösung implementieren.

### Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie über Rootzugriff verfügen.
- Stellen Sie sicher, dass die Installationsvoraussetzungen für Query Patroller erfüllt sind. Siehe „Installationsvoraussetzungen für DB2-Datenbankprodukte“ in *DB2-Server - Installation*.
- Überprüfen Sie Ihr allgemeines Konzept für das Workload-Management unter Berücksichtigung der bereitgestellten DB2-WLM-Leistungsmerkmale, um die optimale Implementierung zu bestimmen. Im Abschnitt Workload-Management - Übersicht finden Sie eine Reihe von Ressourcen, die Ihnen für die ersten Schritte mit DB2-WLM zur Verfügung stehen, einschließlich „Best Practices: DB2 Workload Management.“
- Lesen Sie Kapitel 11 'Query Patroller and DB2 Governor' in der Veröffentlichung *DB2 Workload Manager for Linux, UNIX, and Windows*, die unter <http://www.redbooks.ibm.com/redpieces/abstracts/sg247524.html> zur Verfügung steht, wenn Sie Details für die Migration von Query Patroller auf DB2-WLM benötigen.
- Wenn Ihre vorhandene Workload-Management-Lösung DB2 Governor umfasst, lesen Sie auch „Migrieren von DB2 Governor auf den DB2-Workload-Manager“ auf Seite 127.

### Einschränkung

- In DB2-WLM gibt es keine funktionale Entsprechung für die Umgehungsoptionen in Query Patroller.

### Informationen zu dieser Task

Diese Task stellt Richtlinien für die Implementierung einer effizienten Workload-Management-Lösung sowie für die Unterstützung von Benutzern bei der Migration von Query Patroller auf DB2-WLM bereit.

**Wichtig:** Mit der Einführung der neuen Workload-Management-Features in DB2 Version 9.5 gilt das DB2-Dienstprogramm Governor in Version 9.7 als veraltet und wird möglicherweise in einen zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „DB2 Governor und Query Patroller gelten als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neue Funktionen in Version 9.7*.

## Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um von Query Patroller auf DB2-WLM zu migrieren:

1. Führen Sie für den Datenserver, auf dem Query Patroller installiert ist, ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durch, so dass Sie über eine Umgebung verfügen, in der DB2-WLM und Query Patroller koexistieren können, so dass die Auswirkungen auf und das Risiko für die Migration reduziert werden können. Führen Sie eine der folgenden Tasks aus:

- Durchführen von Upgrades für DB2-Server (Windows)
- Durchführen von Upgrades für DB2-Server (Linux und UNIX)

Nach dem Upgrade wird eine Standardauslastung erstellt, um sämtliche Benutzerdatenbankaktivitäten zu identifizieren und sie einer Benutzerserviceklasse zuzuordnen, bei der es sich um die Ausführungsumgebung handelt. Query Patroller kann lediglich zugeordnete Abfragen abfangen und verwalten, die in der Standardbenutzer-Serviceklasse ausgeführt werden. Bei Auslastungen, die für das Weiterleiten von Benutzeraktivitäten an Serviceklassen definiert werden, die sich von den Standardbenutzerserviceklassen unterscheiden, kann der Query Patroller diese Aktivitäten nicht verwalten.

2. Schränken Sie die Verwendung von DB2-WLM ein, um die Arbeit in der Standardbenutzer-Serviceklasse zur Vermeidung möglicher Konflikte zwischen Query Patroller und DB2-WLM zu steuern.
3. Überprüfen Sie Ihre Workload-Management-Ziele. Mit diesen Zielen vertraut zu sein ist für die Implementierung einer Workload-Management-Lösung kritisch.
4. Geben Sie die Arbeit an, die auf dem Datenserver ausgeführt wird und Ihren Zielen entspricht. Nutzen Sie die zusätzlichen Identifikationsoptionen, die Ihnen in DB2-WLM zur Verfügung stehen, vorteilhaft.
5. Verwalten Sie die Arbeit, die Sie angegeben haben, indem Sie Ressourcen zuordnen und verfügbare Angaben für Ihre Zielmessdaten definieren. Sie können Query Patroller-Verwaltungsfunktionen einer DB2-WLM-Entsprechung zuordnen, indem Sie einen der folgenden Ansätze verwenden:
  - a. Wenn Sie über eine wirksame Query Patroller-Implementierung verfügen, können Sie die Query Patroller-Verwaltungsfunktionen Workload Manager zuordnen, indem Sie das Script `qpwlmmig.pl` verwenden, das im Verzeichnis `INSTHOME/sql1lib/samples/perl` (Linux und UNIX) oder `DB2PATH\samples\perl` (Windows) bereitgestellt wird. Dieses Perl-Script ermöglicht es Ihnen, ein DB2-Sscript zu generieren, das DDL-Anweisungen enthält, um die Datenbankobjekte zu erstellen, die das Verhalten Ihrer Query Patroller-Implementierung mithilfe von WLM am besten emulieren. Modifizieren Sie das Script, falls erforderlich, und führen Sie es aus, um eine erste WLM-Konfiguration zu erstellen.
  - b. Durch eine schrittweise Erstellung von Serviceklassen können Sie den Übergang zwischen Query Patroller und DB2-WLM vermitteln. Verwenden Sie einen der folgenden Ansätze, um eine einfache und effektive Implementierung zu erreichen:
    - Verwenden Sie DB2-Serviceklassen, um konkurrierende Auslastungen voneinander zu trennen und zu isolieren oder Datenbankaktivitäten zu gruppieren. Ändern Sie anschließend den Agenten, den Pufferpool sowie die Prioritätsoptionen für den Vorabsezugriff, die jede Serviceklasse empfängt, um die einzelnen Antwortzeiten zu beeinflussen. Versuchen Sie zunächst diesen Ansatz anstelle der Erstellung von Schwellenwerten für den gemeinsamen Zugriff.



- Falls es nicht möglich ist, die Arbeit nach ihrer Quelle mithilfe von Auslastungen zu sortieren, ordnen Sie sämtliche eingehende Arbeit einer allgemeinen Servicesuperklasse zu und verwenden Sie ein DB2-Arbeitsaktionsset, um die Arbeit nach unterschiedlichen Merkmalen zu sortieren und sie unterschiedlichen Serviceunterklassen zuzuordnen. Bearbeiten Sie an dieser Stelle für die Erreichung Ihrer Ziele die für jede Serviceklasse verfügbaren Ressourcen.
  - Wenn Sie durch Definieren der Prioritätsoptionen, die jede Serviceklasse für sich empfängt, die gewünschten Ergebnisse nicht erreichen, wenden Sie weitere Features von DB2-WLM bei Bedarf so lange aus, bis Sie Ihre Ziele erreichen, z. B. durch die Anwendung von DB2-Schwellenwerten, einschließlich Schwellenwerte für den gemeinsamen Zugriff.
  - Bei der Verwendung von DB2-Schwellenwerten müssen Sie sicherstellen, dass der Ereignismonitor für Schwellenwertverstöße erstellt und aktiviert wird; ansonsten entzieht sich der Zeitpunkt der Schwellenwertverstöße und die Art der Schwellenwertverstöße Ihrer Kenntnis.
  - Für die Implementierung von Abfrageklassen können Sie Arbeitsklassen und Arbeitsaktionssets verwenden, um die DML-Arbeit anzugeben und anschließend Schwellenwerte für das Arbeitsaktionsset auf der Basis des Umfangs des Abfrageaufwands einrichten.
  - Geben Sie umfangreiche Abfragen an und berücksichtigen Sie die Möglichkeit der Erfassung ausführlicher Informationen bzw. die erneute Zuordnung dieser Abfragen zu Serviceunterklassen mit unterschiedlichen Ressourcensteuerelementen, bevor Sie die Ausführung stoppen, was schwerwiegendere Auswirkungen hätte. Bei der Erfassung von Informationen zur späteren Analyse können Sie den Bereich der gesammelten Daten auf eine bestimmte Serviceklasse beschränken.
  - Bei der Verwendung von Verbindungspooling verfügt DB2-WLM über die Clientattribute, die für eine ordnungsgemäße Identifikation und ein ordnungsgemäßes Management von Abfragen bereitgestellt werden. Mit der Anwendung der Mittelschicht kann entweder die API `sqlseti` oder die Prozedur `WLM_SET_CLIENT_INFO` aufgerufen werden, um eines der Clientattribute vor dem Ausgeben der SQL-Anweisung zu definieren.
  - Wenn Ihr Datenserver auf dem Betriebssystem AIX ausgeführt wird, sollten Sie die Verwendung des AIX-WLM für eine differenziertere Steuerung der Prozessorressource in Betracht ziehen.
  - Wenn Ihr Datenserver auf dem Linux-Betriebssystem ausgeführt wird, sollten Sie die Verwendung von WLM als Steuerung der Prozessorressource in Betracht ziehen. Linux-Kernelversion 2.6.26 oder höher ist erforderlich.
6. Wenn Sie in Query Patroller Protokollanalysefunktionen verwendet haben, lesen Sie die Übung 10 zum Generieren von Protokolldaten und -berichten, um sich mit der Verwendung des Beispiels des Protokollanalysetools von DB2-WLM vertraut zu machen. DB2-Beispiele umfassen eine Reihe von Perl-Skripts, die eine Funktionalität bereitstellen, die den Protokollanalysefunktionen von Query Patroller ähnlich ist; dabei werden vom Aktivitätseignismonitor des DB2-WLM erfasste Informationen verwendet. Sie können die Skripts ändern, um zusätzliche Protokollanalyseberichte nach Ihren Bedürfnissen zu erstellen.
  7. Überwachen Sie Optionen, um sicherzustellen, dass Ihre Ziele erreicht werden.



---

## Migrieren von XML Extender auf pureXML

Migrieren Sie Ihre Datenbankanwendungen, die mit XML Extender arbeiten, für die Arbeit mit der Funktion pureXML, damit eine Ausführung in DB2 Version 9.7 möglich ist. XML Extender wird in DB2 Version 9.7 nicht weiter unterstützt.

DB2 Version 9.7 unterstützt die native XML-Datenspeicherung. Diese Unterstützung schließt einen neuen XML-Typ, XQuery, XML-Indizes und eine Reihe von SQL/XML-Funktionen ein.

### Voraussetzung

Ein DB2-Server einer Version vor 9.7, auf dem XML Extender installiert ist.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Anwendungen von XML Extender auf die neue native XML-Speicherunterstützung zu migrieren:

1. Führen Sie für Ihren DB2-Server, auf dem XML Extender installiert ist, ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durch.
2. Optional: Konvertieren Sie Ihre Datenbanken in Unicode-Datenbanken. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt über das Konvertieren von Nicht-Unicode-Datenbanken in Unicode in *Globalisierung*. XML-Typen werden zwar für Nicht-Unicode-Datenbanken in DB2 Version 9.7 unterstützt, aber bei Verwendung einer Unicode-Datenbank entfällt der Aufwand für die Zeichenkonvertierung aus der Codepage der Datenbank in die Unicode-Codepage, und die Datenintegrität wird gewahrt, weil keine Zeichenkonvertierung stattfindet.
3. Fügen Sie Spalten des Typs XML zu den Tabellen hinzu. Verwenden Sie den Befehl ALTER TABLE:

```
db2 ALTER TABLE tabellenname
      ADD spaltenname XML [NOT NULL]
```

Sie brauchen diesen Schritt nur ausführen, wenn Sie ganze XML-Dokumente in ihrem nativen Format in einer Spalte mit dem Datentyp CLOB, VARCHAR, XMLCLOB, XMLVARCHAR oder XMLFILE speichern.

4. Registrieren Sie Ihre XML-Schemata im XML-Schema-Repository (XSR). Informationen hierzu finden Sie unter "Registrieren und Aktivieren von XML-Schemata für die Dekomposition" in *pureXML - Handbuch*.
5. Importieren Sie die XML-Dokumente in die Tabelle mit der neuen XML-Datentypspalte.
6. Konvertieren Sie Ihre Anwendung so, dass sie die Dekomposition mithilfe eines mit Annotationen versehenen XML-Schemas zum Speichern des Inhalts von XML-Dokumenten in Tabellenspalten verwendet und dass sie die neuen SQL/XML-Funktionen zum Erstellen oder Veröffentlichen von XML-Daten mit dem neuen XML-Datentyp verwendet.

Details zu allen Migrationsschritten und Beispiele für die Anwendungsmigration finden Sie auf der Website von XML Application Migration Series unter folgender Adresse im Internet: [http://www.ibm.com/developerworks/views/db2/libraryview.jsp?search\\_by=viper+migration+series](http://www.ibm.com/developerworks/views/db2/libraryview.jsp?search_by=viper+migration+series).



---

## Kapitel 12. Umkehren von Upgrades für DB2-Server

Zur Umkehrung eines Upgrades für DB2-Server gehört das Erstellen eines Plans anhand der unter 'Vorgehensweise' beschriebenen Schritte, um ein Zurücksetzen auf das DB2-Release, von dem aus das Upgrade des DB2-Servers durchgeführt wurde, zu ermöglichen. Es ist kein Dienstprogramm verfügbar, mit dem nach dem Upgrade eines DB2-Servers ein Zurücksetzen auf ein früheres DB2-Datenbank-release möglich ist.

Wenn Sie ein Upgrade in einer Testumgebung durchführen, erkennen Sie die Probleme, die im Verlauf dieses Prozesses auftreten können, und Sie können die Zurücknahme des Upgrades vermeiden.

### Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Berechtigung SYSADM sowie die Rootberechtigung unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen oder die lokale Administratorberechtigung unter Windows-Betriebssystemen verfügen.
- Führen Sie vor dem Durchführen eines Upgrades für Ihren DB2-Server die folgenden Schritte aus:
  - Lesen Sie die Empfehlungen zum Upgrade und die Informationen zum erforderlichen Plattenspeicherplatz.
  - Nehmen Sie ein Offlinegesamtbackup für alle Datenbanken vor, für die ein Upgrade durchgeführt werden soll.
  - Sichern Sie alle Konfigurationsparameterwerte des Datenbankmanagers für die einzelnen Instanzen und alle Parameterwerte der Datenbankkonfiguration für die einzelnen Datenbanken.
  - Führen Sie weitere Upgradevorbereitungstasks aus, die für Ihre Umgebung relevant sind.
- Behalten Sie die vorhandene Kopie der Version vor Version 9.7 DB2 UDB während des Upgrades Ihres DB2-Servers bei. Wählen Sie hierzu die Option **Neue Installation** aus, um bei der Installation von DB2 Version 9.7 eine neue Kopie zu erstellen. Wählen Sie nicht die Option **Mit vorhandener Installation arbeiten** und anschließend eine Kopie einer Version vor 9.7 mit der Upgradeaktion aus, die unter Windows-Betriebssystemen verfügbar ist.
- Behalten Sie alle S\*.MIG-Dateien im Pfad für aktive Protokolldateien bei, um sie gegebenenfalls nach einer Upgradeumkehr für eine aktualisierende Recovery verwenden zu können. Bei wiederherstellbaren Datenbanken werden mit dem Befehl `UPGRADE DATABASE` die Protokolldateien im Pfad für aktive Protokolldateien mit der Erweiterung `.MIG` umbenannt.

### Einschränkungen

- Diese Vorgehensweise kann nur auf das Upgrade eines DB2-Servers angewendet werden. DB2-Clients sind nicht eingeschlossen.
- In Umgebungen mit partitionierten Datenbanken müssen Sie diese Schritte auf allen beteiligten Datenbankpartitionsservern ausführen. Wenn sich auf einem partitionierten Server mehrere Datenbankpartitionen befinden, führen Sie die Tasks auf der Datenbankebene, wie zum Beispiel Backup und Restore, für jede Datenbankpartition aus.

- Weitere Upgradeeinschränkungen kommen zur Anwendung. Lesen Sie die vollständige Liste.

### Vorgehensweise

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein DB2-Server-Upgrade zurückzunehmen:

1. Melden Sie sich als Benutzer mit der Berechtigung SYSADMIN am DB2-Server an.
2. Löschen Sie alle Datenbanken in DB2 Version 9.7 mit dem Befehl `DROP DATABASE`.
3. Melden Sie sich an dem DB2-Server mit Rootberechtigung unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen oder als Benutzer mit lokaler Administratorberechtigung unter Windows-Betriebssystemen an.
4. Löschen Sie Ihre Instanzen von DB2 Version 9.7 mit dem Befehl `db2idrop`. Mit diesem Befehl werden die Datenbankdateien nicht entfernt. Sie müssen Ihre Datenbanken löschen, bevor Sie die Instanzen löschen.
5. Wenn Sie für Ihre Instanzen von Versionen vor 9.7 ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchgeführt haben, erstellen Sie Ihre Instanzen in der Version vor 9.7 mit dem Befehl `db2icrt` erneut. Führen Sie anschließend mit dem Befehl `UPDATE DATABASE MANAGER CONFIGURATION` einen Restore für die Konfigurationsparameterwerte des Datenbankmanagers bei den einzelnen Instanzen durch.
6. Melden Sie sich bei den einzelnen Instanzen von Versionen vor 9.7 als Instanzeigner beim DB2-Server an und stellen Sie Ihre Datenbanken, für die Sie ein Upgrade durchgeführt haben, aus dem Offlinegesamtbackup einer Version vor 9.7 mit dem Befehl `RESTORE DATABASE` wieder her. Sie können für Ihre Datenbanken kein Upgrade von DB2 Version 9.7 auf ein Release einer Version vor 9.7 durchführen.

Wenn Sie die Instanzen unter Verwendung desselben Instanzeigners wie vor dem Upgrade erneut erstellt haben und für keine Datenbank ein Upgrade auf eine Instanz der DB2 Version 9.7 durchgeführt haben, weist die Datenbank weiterhin die das Release einer Version vor 9.7 auf und Sie können nach erneutem Katalogisieren auf sie zugreifen.

7. Wenn Sie über wiederherstellbare Datenbanken verfügen und mithilfe der Protokolldateien, die vor dem Upgrade vorlagen, eine aktualisierende Recovery durchführen möchten, müssen Sie alle S\*.MIG-Dateien im Pfad für aktive Protokolldateien mit der Erweiterung .LOG umbenennen und den Befehl ROLLFORWARD DATABASE ausführen, wie im folgenden Beispiel für das Windows-Betriebssystem dargestellt:

```
cd E:\DB2_01\NODE0000\SQL00001\SQLLOGDIR
dir S*.MIG
...
25/02/2008 10:04 AM          12,288 S0000000.MIG
25/02/2008 10:10 AM          12,288 S0000001.MIG
25/02/2008 09:59 AM       4,104,192 S0000002.MIG
25/02/2008 10:10 AM       4,104,192 S0000003.MIG
25/02/2008 10:19 AM       4,104,192 S0000004.MIG
          5 File(s)      12,337,152 bytes
          2 Dir(s)    4,681,842,688 bytes free

rename S*.MIG S*.LOG
dir S*.LOG
...
25/02/2008 10:04 AM          12,288 S0000000.LOG
25/02/2008 10:10 AM          12,288 S0000001.LOG
25/02/2008 09:59 AM       4,104,192 S0000002.LOG
25/02/2008 10:10 AM       4,104,192 S0000003.LOG
25/02/2008 10:19 AM       4,104,192 S0000004.LOG
          5 File(s)      12,337,152 bytes
          2 Dir(s)    4,681,842,688 bytes free

db2 ROLLFORWARD DB sample TO END OF LOGS AND STOP
```



---

## Teil 3. Durchführen von Upgrades für Clients

In diesem Teil des Handbuchs sind die folgenden Kapitel enthalten:

- Kapitel 13, „Upgrade für Clients“, auf Seite 141
- Kapitel 14, „Zentrale Upgradeaspekte für Clients“, auf Seite 143
- Kapitel 15, „Upgradevorbereitungstasks für Clients“, auf Seite 147
- Kapitel 16, „Durchführen von Upgrades auf Data Server Client (Windows)“, auf Seite 151
- Kapitel 17, „Durchführen von Upgrades auf Data Server Runtime Client (Windows)“, auf Seite 155
- Kapitel 18, „Durchführen von Upgrades für Clients (Linux und UNIX)“, auf Seite 157
- Kapitel 20, „Upgradenachbereitungstasks für Clients“, auf Seite 161





---

## Kapitel 13. Upgrade für Clients

Für das Durchführen eines Upgrades auf DB2 Version 9.7 ist möglicherweise das Durchführen eines Upgrades für Ihre Clients erforderlich.

Das Upgrade eines Clients beinhaltet das Installieren einer Clientkopie der Version 9.7 und anschließendes Durchführen eines Upgrades für die Clientinstanz. Mit einer Clientinstanz können Sie eine Verbindung von Ihrer Anwendung zu einer Datenbank herstellen und die Informationen zu Ihrer Clientkonfiguration, zu Ihren katalogisierten Knoten sowie Ihre katalogisierten Datenbanken verwalten.

Von der momentan installierten Clientversion hängt ab, wie Sie das Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchführen müssen. Sie können von Clients der Version 8, Version 9.1 bzw. Version 9.5 ein direktes Upgrade auf Clients der Version 9.7 durchführen. Wenn Sie über Clients der Version 7 oder früher verfügen, müssen Sie zuerst auf Clients der Version 8 migrieren.

In Kapitel 14, „Zentrale Upgradeaspekte für Clients“, auf Seite 143 finden Sie Details zur Upgradeunterstützung und zu den für Clients verfügbaren Optionen.



## Kapitel 14. Zentrale Upgradeaspekte für Clients

Für das Durchführen eines Upgrades für Clients auf DB2 Version 9.7 müssen Sie mit den Upgradekonzepten, -optionen, -einschränkungen und -empfehlungen sowie mit der Konnektivität zwischen Clients und DB2-Servern vertraut sein.

Wenn Sie einen umfassenden Einblick in das Upgrade Ihrer Clients gewonnen haben, können Sie einen eigenen Upgradeplan erstellen, um für Ihre Clients ein erfolgreiches Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchzuführen.

In den Themen zur Durchführung eines Upgrades für Clients bezieht sich der Begriff *Clients vor Version 9.7* auf Clients der Versionen 9.5, 9.1 und Version 8.

### Upgradeoptionen für Clients

Die Upgradeoptionen sind von dem Typ des Clients abhängig, den Sie installieren möchten. In der folgenden Tabelle werden die Upgradeoptionen für jeden Clienttyp der Version 9.7 beschrieben:

Tabelle 19. Upgradeoptionen für Clients der Version 9.7

| Upgradequelle                                                                                                                                                                                                                         | Upgradeziel                                      | Details der Upgradeunterstützung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• DB2 Administration Client Version 8</li> <li>• DB2 Application Development Client Version 8</li> <li>• DB2 Client Version 9.1</li> <li>• Data Server Client Version 9.5</li> </ul> (Windows) | Data Server Client Version 9.7 (Windows)         | Sie haben zwei Möglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installieren Sie Data Server Client Version 9.7 und wählen Sie eine Kopie des Clients vor Version 9.7 mit der Upgradeaktion im Fenster <b>Mit vorhandener Installation arbeiten</b> aus. Für die Clientinstanz wird daraufhin automatisch ein Upgrade durchgeführt.</li> <li>• Installieren Sie eine neue Kopie von Data Server Client Version 9.7 und führen Sie anschließend ein manuelles Upgrade der vorhandenen Clientinstanzen durch.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• DB2 Run-Time Client Version 8</li> <li>• DB2 Run-Time Client Lite Version 8</li> <li>• DB2 Runtime Client Version 9.1</li> <li>• Data Server Runtime Client Version 9.5</li> </ul> (Windows) | Data Server Runtime Client Version 9.7 (Windows) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installieren Sie Data Server Runtime Client Version 9.7 als neue Kopie und führen Sie anschließend ein manuelles Upgrade Ihrer vorhandenen Clientinstanz durch.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Alle Clients der Version 9.5, 9.1 oder der Version 8 (Linux oder UNIX)                                                                                                                                                                | Alle Clients der Version 9.7 (Linux oder UNIX)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installieren Sie eine neue Kopie eines beliebigen Clients der Version 9.7 und führen Sie anschließend ein manuelles Upgrade Ihrer vorhandenen Clientinstanz durch.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Beim Upgrade einer Clientinstanz ist die Bitgröße von dem Betriebssystem abhängig, unter dem der Client der Version 9.7 installiert ist. Details hierzu finden Sie unter Tabelle 8 auf Seite 29.

### Upgradeeinschränkungen für Clients

Informieren Sie sich im Abschnitt „Upgradeeinschränkungen für DB2-Server“ auf Seite 19 über das Instanzupgrade und die Betriebssystemunterstützung. Diese Einschränkungen gelten auch für Clients und können sich auf das Upgrade der Clients auswirken.

Wenn Sie einen Client der Version 8 auf demselben System wie einen DB2-Server der Version 9.7 oder einen Client der Version 9.7 auf demselben System wie einen DB2-Server der Version 8 installiert haben, werden keine Verbindungen von dem Client, der über einen lokalen Knoten katalogisiert wurde, zu den Datenbanken auf dem DB2-Server unterstützt. Führen Sie sowohl für den DB2-Server als auch für den Client ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durch. Wenn Sie für den Client der Version 8 oder den DB2-Server der Version 8 kein Upgrade durchführen, können Sie nur Verbindungen zu den Datenbanken herstellen, die über TCP/IP-Knoten katalogisiert sind. Details hierzu finden Sie bei den Upgradenachbereitungstasks in „Erneutes Katalogisieren von Knoten und Datenbanken mit dem TCP/IP-Protokoll“ auf Seite 161.

Außerdem unterstützt die Funktion für gesicherten Kontext ausschließlich das TCP/IP-Protokoll. Verbindungen zu Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde, die Sie über einen lokalen Knoten katalogisiert haben, können diese Funktion erst verwenden, nachdem die Knoten mithilfe des TCP/IP-Protokolls erneut katalogisiert wurden.

### Konnektivitätsunterstützung zwischen Clients und DB2-Servern

In DB2 Version 9.7 steht die folgende Unterstützung für Konnektivität zwischen Clients und DB2-Servern zur Verfügung:

Tabelle 20. Konnektivitätsunterstützung für DB2 Version 9.7

| Client                                      | DB2-Server                                     | Clientkonnektivitätsunterstützung                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 32-Bit- oder 64-Bit-Clients der Version 9.7 | 32-Bit- oder 64-Bit-Server von DB2 Version 9.7 | Alle Clients der Version 9.7 können 32-Bit- oder 64-Bit-Verbindungen herstellen. |
| 32-Bit- oder 64-Bit-Clients der Version 9.7 | 32-Bit oder 64-Bit-Server von DB2 Version 9.5  | Nur die Funktionalität von DB2 Version 9.5 ist verfügbar.                        |
| 32-Bit- oder 64-Bit-Clients der Version 9.7 | 32-Bit- oder 64-Bit-Server von DB2 Version 9.1 | Nur die Funktionalität von DB2 Version 9.1 ist verfügbar.                        |
| 32-Bit- oder 64-Bit-Clients der Version 9.7 | 32-Bit oder 64-Bit-Server von DB2 Version 8.2  | Nur die Funktionalität von DB2 Version 8.2 ist verfügbar.                        |
| 32-Bit- oder 64-Bit-Clients der Version 9.5 | 32-Bit- oder 64-Bit-Server von DB2 Version 9.7 | Nur die Funktionalität von DB2 Version 9.5 ist verfügbar.                        |
| 32-Bit- oder 64-Bit-Clients der Version 9.1 | 32-Bit- oder 64-Bit-Server von DB2 Version 9.7 | Nur die Funktionalität von DB2 Version 9.1 ist verfügbar.                        |

Tabelle 20. Konnektivitätsunterstützung für DB2 Version 9.7 (Forts.)

| Client                                      | DB2-Server                                     | Clientkonnektivitätsunterstützung                         |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 32-Bit- oder 64-Bit-Clients der Version 8.2 | 32-Bit- oder 64-Bit-Server von DB2 Version 9.7 | Nur die Funktionalität von DB2 Version 8.2 ist verfügbar. |

Verbindungen zu DB2-Servern der Version 9.7 von einem Client-Release vor Version 8.2 werden nicht unterstützt.

Wenn Sie DB2-Befehle oder SQL-Anweisungen über einen Client auf einem DB2-Server mit einer anderen Version absetzen, sollten Sie sich nicht nur der Konnektivitätsunterstützung, sondern auch Inkompatibilitäten zwischen Releases bewusst sein, zu denen es aufgrund von Änderungen am Standardverhalten oder Einschränkungen für diese Befehle oder SQL-Anweisungen kommen kann.

Beispiel: Wenn Sie den Befehl DESCRIBE mit dem Parameter INDEXES FOR TABLE von einem Client der Version 9.7 absetzen, werden auf einem DB2-Server einer Version vor 9.7 nur relationale Indizes aufgelistet, während auf einem DB2-Server der Version 9.7 Indizes über XML-Daten und Textsuchindizes zusätzlich zu relationalen Indizes aufgeführt werden. Details hierzu finden Sie in „Auswirkungen der Änderungen von DB2-Befehlen auf das Upgrade“ auf Seite 180 und in „Auswirkungen der SQL-Anweisungsänderungen auf das Upgrade“ auf Seite 190.

#### Upgrade von Clients der Version 9.1 oder der Version 8

Wenn Sie ein Upgrade von Clients der Version 9.1 oder früher durchführen, lesen Sie die zusätzlichen Änderungen der Upgradeunterstützung, die sich auch auf Ihr Upgrade auswirken können:

- Änderungen zwischen Clients der Version 9.5 und der Version 9.1.
- Änderungen zwischen Clients der Version 9.1 und der Version 8.

---

## Bewährte Upgradeverfahren für Clients

Beim Planen Ihres Client-Upgrades sollten Sie die folgenden bewährten Verfahren in Betracht ziehen.

#### Für Clients erst nach dem Upgrade der DB2-Server ein Upgrade durchführen

Führen Sie im Allgemeinen erst nach dem Upgrade Ihrer DB2-Server Client-Upgrades durch. Unterstützte Clients von Versionen vor 9.7 können Verbindungen zu DB2-Servern der Version 9.7 herstellen. Die in Releases nach dem Release des Clients einer Version vor 9.7 eingeführte Funktionalität ist nicht verfügbar. Wenn Sie vorhaben, diese Funktionalität in Ihren Anwendungen zu verwenden, führen Sie für Ihre Clients ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durch oder installieren Sie neue Kopien des Clients der Version 9.7. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Unterstützte Kombinationen aus Client- und Serverversionen“ im Handbuch *IBM Data Server-Clients - Installation*.

Sie können ein Upgrade für Ihre Clients durchführen, bevor Sie ein Upgrade für Ihre DB2-Server durchführen. Sie müssen jedoch sicherstellen, dass Ihre Anwendungen in der Lage sind, alle Inkompatibilitäten zwischen den Releases zu verwalten. Prüfen Sie die folgenden Themen, um festzustellen, ob Inkompatibilitäten vorhanden sind, die für Ihre Anwendung gelten, und führen Sie die erforderlichen Aktionen aus, um diese Inkompatibilitäten zu verwalten:

- Kapitel 22, „Zentrale Upgradeaspekte für Datenbankanwendungen“, auf Seite 169 für Änderungen an DB2-APIs, DB2-Befehlen und SQL-Anweisungen
- „Änderungen am Verhalten des DB2-Servers“ auf Seite 30 für Änderungen an Standardwerten für vorhandene Registrierdatenbankvariablen und Änderungen an Konfigurationsparametern für Datenbank- und Datenbankmanager
- „Veraltete oder nicht weiter unterstützte Funktionalität mit Auswirkungen auf die DB2-Server-Upgrades“ auf Seite 43 für nicht weiter unterstützte Funktionalität, die von Clients der Version 9.7 nicht unterstützt wird
- „Geänderte Funktionalität“ in der Veröffentlichung *Neue Funktionen in Version 9.7* für zusätzliche Änderungen, die zwischen Releases auftreten

### **Durchführen von Upgrades für Clients in einer Testumgebung**

Durch das Durchführen von Upgrades für Clients in einer Testumgebung können Sie feststellen, ob das Upgrade erfolgreich durchgeführt werden kann, und auf Probleme reagieren, die während des Upgradeprozesses auftreten können. Außerdem können Sie durch Testen Ihrer Datenbankanwendungen feststellen, ob für sie ein Upgrade durchgeführt werden muss, damit sie in DB2 Version 9.7 erfolgreich ausgeführt werden können.

Wenn Sie zuerst ein Upgrade für Ihre Clients durchführen, ermöglicht Ihnen das Upgrade von Clients in einer Testumgebung, alle Inkompatibilitäten zwischen Releases zu ermitteln und zu verwalten, sodass Sie Ihre Anwendungen erfolgreich auf DB2-Servern vor Version 9.7 ausführen können, die Clients der Version 9.7 verwenden

### **Installieren einer neuen Clientkopie anstatt des Durchführens eines Upgrades für einen vorhandenen Client**

Wenn Sie über Software verfügen, für die ein Client einer Version vor 9.7 erforderlich ist, installieren Sie den Client der Version 9.7 als neue Kopie und behalten Sie die vorhandene Clientkopie bei, um die Softwarevoraussetzung zu erfüllen. Erstellen Sie anschließend eine Clientinstanz der Version 9.7 und behalten Sie die vorhandene Clientinstanz mit der zugehörigen Konfiguration bei. Sie können die Option zum Erstellen einer neuen Clientinstanz während der Installation auswählen, oder Sie können die Clientinstanz manuell nach der Installation erstellen.

### **Durchführen von Upgradevor- und -nachbereitungstasks**

Führen Sie die Upgradevor- und -nachbereitungstasks für Clients aus, um ein erfolgreiches Upgrade zu gewährleisten.



---

## Kapitel 15. Upgradevorbereitungstasks für Clients

Vor dem Upgrade Ihrer Clients sollten Sie bestimmte Tasks ausführen, um sicherzustellen, dass Ihr Upgrade erfolgreich ausgeführt wird.

Bereiten Sie das Upgrade Ihrer Clients wie folgt vor:

1. Lesen Sie im Abschnitt Zentrale Upgradeaspekte für Clients, welche Faktoren Auswirkungen auf Ihr Client-Upgrade haben könnten.
2. Lesen Sie die Informationen im Abschnitt Unterstützte und nicht unterstützte Clientkonfigurationen nach.
3. Entwickeln Sie eine Upgradestrategie. Sie müssen z. B. unter Umständen zunächst für Ihren DB2-Server und dann für Ihre Clients ein Upgrade durchführen.
4. Optional: Führen Sie für Ihre DB2-Server ein Upgrade durch.
5. Erstellen Sie ein Backup Ihrer Clientkonfigurationsdaten.
6. Optional: Führen Sie für Ihre Clients in einer Testumgebung ein Upgrade durch, um eventuelle Upgradeprobleme zu ermitteln und zu prüfen, ob Anwendungen, Scripts, Tools und Routinen wie erwartet ausgeführt werden, bevor Sie für die Produktionsumgebung ein Upgrade durchführen.

---

### Backup der Konfigurationsdaten von Clients

Vor dem Upgrade Ihres Clients sollten Sie die Konfigurationsparametereinstellungen des Datenbankmanagers Ihrer Clientinstanz und die Details zu allen katalogisierten Datenbanken sichern. Diese Informationen ermöglichen es Ihnen, die frühere Clientkonfiguration und die vorhandenen katalogisierten Datenbanken nach dem Upgrade bei Bedarf wiederherzustellen.

#### Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Sie über die Berechtigung SYSADM oder SYSCTRL verfügen, damit Sie den Befehl `db2cfexp` ausführen können.

#### Einschränkungen

Diese Vorgehensweise beschreibt, wie Sie die Konfigurationsdaten für einen einzigen Client sichern können. Wenn sich die Konfigurationseinstellungen Ihrer Clients unterscheiden, müssen Sie die Konfigurationsdaten für jeden einzelnen Client sichern.

#### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Clientkonfigurationsdaten zu sichern:

1. Sichern Sie die Konfigurationsparametereinstellungen des Datenbankmanagers mit dem Befehl `GET DATABASE MANAGER CONFIGURATION`, um Ihre Einstellungen für die Parameter aufzulisten, und leiten Sie die Befehlsausgabe in eine Datei um, wie im folgenden Beispiel angegeben:

```
db2 GET DBM CFG > D:\upgrade\dbm_client.cfg
```

2. Sichern Sie die Daten zu den katalogisierten Datenbanken, indem Sie mit dem Befehl `db2cfexp` ein Konfigurationsprofil erstellen:

```
db2cfexp cfg_profile BACKUP
```

Die Option BACKUP erstellt die Datei `cfg_profile` als Konfigurationsprofil der Clientinstanz, das alle Konfigurationsdaten der Instanz (einschließlich der Einstellungen der Registrierdatenbank) enthält, die sich speziell auf diese Clientinstanz beziehen. Sie können das Konfigurationsprofil auch mithilfe des DB2-Konfigurationsassistenten exportieren.

## Durchführen von Upgrades für Clients in einer Testumgebung

Wenn Sie für Clients in einer Testumgebung ein Upgrade durchführen, bevor Sie für sie ein Upgrade in Ihrer Produktionsumgebung durchführen, können Sie Probleme im Verlauf des Upgradeprozesses effektiver beheben und die Auswirkungen der in DB2 Version 9.7 eingeführten Änderungen einschätzen.

### Voraussetzung

- Unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen benötigen Sie Rootberechtigung, unter Windows lokale Administratorberechtigung. Sie müssen auch über die Berechtigung SYSADM verfügen.

### Einschränkung

- Unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen dürfen Sie für den Rootbenutzer nicht die Instanzumgebung installieren. Die Ausführung des Befehls `db2iupgrade` oder des Befehls `db2icrt` nach der Installation der Instanzumgebung wird nicht unterstützt.

### Vorgehensweise

Zum Abbilden Ihrer Produktionsumgebung in einer Testumgebung müssen Sie die folgenden Tasks ausführen:

1. Installieren Sie in einem Testsystem denselben Client und dieselbe Version wie in Ihrer Produktionsumgebung.
2. Erstellen Sie die Clientinstanz erneut, indem Sie den Befehl `db2icrt` mit der Option `-s` ausführen:

| Betriebssystem | DB2-Befehl                                                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| Windows        | <code>"%DB2PATH%"\bin\db2icrt -s client<br/>instanzname</code>   |
| Linux und UNIX | <code>\$DB2DIR/instance/db2icrt -s client<br/>instanzname</code> |

Dabei sind `DB2PATH` und `DB2DIR` auf die Speicherposition der Clientkopie gesetzt, die Sie im vorherigen Schritt installiert haben, und `instanzname` ist der Name der Instanz.

3. Führen Sie die Upgradevorbereitungstasks aus, die für Ihren Client relevant sind.
4. Installieren Sie einen Client der Version 9.7, auf den Sie ein Upgrade durchführen können, entsprechend dem Client, der als Upgradequelle dient. Wählen Sie die Option **Neue installieren** aus, um eine neue Kopie zu installieren. Informationen darüber, welches Clientprodukt Sie installieren müssen, finden Sie in Tabelle 19 auf Seite 143.
5. Führen Sie für Ihre Clientinstanz durch Ausführen des Befehls `db2iupgrade` ein Upgrade durch:

| Betriebssystem | DB2-Befehl                                               |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Windows        | <code>"%DB2PATH%"\bin\db2iupgrade<br/>instanzname</code> |

| Betriebssystem | DB2-Befehl                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| Linux und UNIX | \$DB2DIR/instance/db2iupgrade<br><i>instanzname</i> |

Dabei sind DB2PATH und DB2DIR auf die Speicherposition der Version 9.7-Clientkopie gesetzt, die Sie im vorherigen Schritt installiert haben, und *instanzname* ist der Name der Instanz.

6. Wenn beim Durchführen eines Upgrades für die Testclientinstanz Probleme aufgetreten sind, beheben Sie diese Probleme und fügen Sie die Tasks zum Beheben der Probleme in Ihren Upgradeplan ein.
7. Führen Sie die Upgradenachbereitungstasks aus, die für Ihren Client relevant sind.
8. Prüfen Sie, ob das Client-Upgrade erfolgreich war.
9. Testen Sie Ihre Anwendungen, Scripts, Tools und Wartungsprozeduren mithilfe des Version 9.7-Clients.



---

## Kapitel 16. Durchführen von Upgrades auf Data Server Client (Windows)

Zum Durchführen eines Upgrades für eine vorhandene Clientkopie auf DB2 Version 9.7 müssen Sie eine Kopie von Data Server Client Version 9.7 installieren und anschließend ein Upgrade für Ihre Clientinstanz durchführen, um die Clientkonfiguration beizubehalten und die Verbindung zu Ihren bereits katalogisierten Datenbanken herzustellen.

### Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Berechtigung SYSADM, SYSCTRL oder SYSMAINT sowie über die lokale Administratorberechtigung verfügen, damit Sie die Befehle db2iupgrade und db2icrt ausführen können.
- Lesen Sie die Informationen zur unterstützten Konnektivität zwischen DB2-Clients und DB2-Servern im Abschnitt Zentrale Upgradeaspekte für DB2-Clients.
- Führen Sie die Upgradevorbereitungstasks für DB2-Clients aus.

### Einschränkung

- Die Bitgröße der Clientinstanz wird von dem Betriebssystem festgelegt, auf dem Sie einen Client der Version 9.7 installieren. Eine Instanz ist nur in einer 32-Bit-Version von Windows mit x86- oder X64-Prozessor eine 32-Bit-Instanz. Eine Instanz ist nur in einer 64-Bit-Version von Windows mit x64-Prozessor eine 64-Bit-Instanz. Details hierzu finden Sie unter Tabelle 8 auf Seite 29.
- Wenn Sie eine Antwortdateiinstallation durchführen, um ein automatisches Upgrade auf eine Kopie der DB2 UDB Version 8 vorzunehmen und es sind mehrere DB2-Produkte installiert, muss sich Ihre Kopie auf dem Stand des Fixpacks 7 für DB2 UDB Version 8 oder später befinden.

### Informationen zu dieser Task

Wenn Sie einen Data Server Client der Version 9.7 installieren, können Sie auswählen, ob für eine vorhandene Clientkopie einer Version vor 9.7 ein automatisches Upgrade durchgeführt werden soll. Für Ihre vorhandenen Clientinstanzen wird ein Upgrade auf eine neue Kopie von Data Server Client Version 9.7 durchgeführt, und die vorhandene Clientkopie einer Version vor 9.7 wird entfernt. Sie können auch auswählen, ob eine neue Kopie von Data Server Client Version 9.7 installiert werden soll, und anschließend für Ihre vorhandene Clientinstanz nach der Installation ein manuelles Upgrade durchführen.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um für eine vorhandene Clientkopie ein Upgrade auf einen Data Server Client der Version 9.7 unter Windows durchzuführen:

1. Installieren Sie Data Server Client Version 9.7, indem Sie den Befehl setup ausführen, um den DB2-Installationsassistenten zu starten. Sie haben drei Möglichkeiten:
  - Wählen Sie die Option **Mit vorhandener Installation arbeiten** im Fenster **Produkt installieren** aus. Wählen Sie anschließend im Fenster **Mit vorhandener DB2-Kopie arbeiten** den Namen einer Clientkopie mit der Aktion **upgrade** aus. Die ausgewählte DB2-Kopie wird entfernt, und für Ihre

Clientinstanz wird ein Upgrade durchgeführt. Sie können diese Option auswählen, wenn Sie über eine vorhandene Kopie von Administration Client Version 8, Application Development Client Version 8, Client Version 9.1 oder Data Server Client Version 9.5 verfügen.

- Wählen Sie die Option **Neue Installation** in der Anzeige **Produkt installieren** aus. Diese Option müssen Sie auswählen, um eine neue Kopie von Data Server Client Version 9.7 zu erstellen und Ihre vorhandene Clientkopie beizubehalten. Nach der Installation müssen Sie für die Clientinstanz ein manuelles Upgrade durchführen, damit Sie auf der Kopie von Data Server Client Version 9.7 ausgeführt werden kann:

- Melden Sie sich am System als Benutzer mit lokaler Administratorberechtigung an.
- Führen Sie den Befehl `db2iupgrade` aus:

```
"%DB2PATH%" \bin\db2iupgrade instanzname
```

Hierbei steht `DB2PATH` für die Position, die Sie während der Installation von Data Server Client Version 9.7 angegeben haben, und `instanzname` ist der Name der Instanz.

- Wählen Sie die Option **Mit vorhandener Installation arbeiten** im Fenster **Produkt installieren** aus. Wählen Sie anschließend im Fenster **Mit vorhandener Installation arbeiten** den Namen der Clientkopie mit der Upgradeaktion aus. Wählen Sie im Fenster **Installation und/oder Antwortdateierstellung auswählen** die Option **Installationseinstellungen in einer Antwortdatei speichern** aus. Damit können Sie eine Antwortdatei erstellen und eine Installation mithilfe einer Antwortdatei durchführen. Die Antwortdatei verfügt über das erforderliche Schlüsselwort `UPGRADE_PRIOR_VERSIONS`, den Namen der Clientkopie, für die ein Upgrade durchgeführt werden soll, und den Installationspfad.

Das Ergebnis der Installation mithilfe einer Antwortdatei entspricht dem der ersten Auswahl. Für alle Clientinstanzen, die auf der ausgewählten Clientkopie ausgeführt werden, wird automatisch ein Upgrade auf die Kopie von Data Server Client Version 9.7 durchgeführt. Durch die Verwendung einer Installation mithilfe einer Antwortdatei für das Upgrade Ihrer Clients können Sie den Upgradeprozess bei einer großen Anzahl von Clients automatisieren.

2. Wenn Ihre Anwendungen über die Standardschnittstelle auf die Kopie von Data Server Client Version 9.7 zugreifen sollen, oder wenn Sie für die vorhandene Clientkopie der Version 8 ein Upgrade durchgeführt haben, definieren Sie die Kopie von Data Server Client Version 9.7 als Standard-DB2-Kopie. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Ändern der Standard-DB2-Kopie und der Standardkopie der IBM Datenbankclientschnittstelle nach der Installation“ in der Veröffentlichung *DB2-Server - Installation*.
3. Optional: Sie können eine neue Clientinstanz der Version 9.7 erstellen, anstatt für die vorhandene Clientinstanz ein Upgrade durchzuführen. Sie müssen nur dann eine neue Clientinstanz der Version 9.7 erstellen, wenn Sie mehrere Clientkopien auf derselben Maschine ausführen oder eine Testumgebung erstellen möchten. Führen Sie zum Erstellen einer neuen Clientinstanz der Version 9.7 den Befehl `db2icrt` mit der Option `'-s'` aus:

```
"%DB2PATH%" \bin\db2icrt -s client instanzname
```

Wenn Sie eine Umgebung mit derselben Clientkonnektivität einschließlich der Konfigurationsparameter für den Datenbankmanager und der Einstellungen für die DB2-Profilregistrierdatenbank erstellen möchten, die Sie vorher besaßen, führen Sie den Befehl `db2cfimp` mit dem Konfigurationsprofil aus, das Sie im Rahmen der Upgradevorbereitungstasks gespeichert haben.

4. Vergleichen Sie die Werte der Konfigurationsparameter für den Datenbankmanager mit den Werten vor dem Upgrade, um sicherzustellen, dass die geänderten Werten mit Ihren Datenbankanwendungen kompatibel sind.

Führen Sie nach dem Upgrade Ihres Clients die empfohlenen Upgradenachbereitungstasks für DB2-Clients aus, insbesondere das Prüfen des Upgrades für Clients, um sicherzustellen, dass das Client-Upgrade erfolgreich war.





---

## Kapitel 17. Durchführen von Upgrades auf Data Server Runtime Client (Windows)

Zum Durchführen eines Upgrades für eine vorhandene Kopie von Runtime Client auf DB2 Version 9.7 müssen Sie eine Kopie von Data Server Runtime Client Version 9.7 installieren und anschließend ein Upgrade für Ihre Clientinstanz durchführen, um die Clientkonfiguration beizubehalten und die Verbindung zu Ihren bereits katalogisierten Datenbanken herzustellen.

Nach dem Installieren einer Kopie von Data Server Runtime Client Version 9.7 können Sie für Ihre vorhandene Clientinstanz manuell ein Upgrade von einer Kopie von DB2 Run-Time Version 8, DB2 Run-Time Client Lite Version 8, DB2 Runtime Client Version 9.1 oder Data Server Runtime Client Version 9.5 durchführen.

### Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Berechtigung SYSADM, SYSCTRL oder SYSMAINT sowie über die lokale Administratorberechtigung verfügen, damit Sie die Befehle db2iupgrade und db2icrt ausführen können.
- Lesen Sie die Informationen zur unterstützten Konnektivität zwischen Clients und DB2-Servern im Abschnitt Zentrale Upgradeaspekte für Clients.
- Führen Sie die Upgradevorbereitungstasks für Clients aus.

### Einschränkungen

- Die Bitgröße der Clientinstanz wird von dem Betriebssystem festgelegt, unter dem Sie den Client der Version 9.7 installieren. Eine Instanz ist nur in einer 32-Bit-Version von Windows mit x86- oder X64-Prozessor eine 32-Bit-Instanz. Eine Instanz ist nur in einer 64-Bit-Version von Windows mit x64-Prozessor eine 64-Bit-Instanz. Details hierzu finden Sie unter Tabelle 8 auf Seite 29.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um für eine Kopie von DB2 Run-Time Version 8, DB2 Run-Time Client Lite Version 8 oder eine Kopie von DB2 Runtime Client Version 9.1 unter Windows ein Upgrade auf Data Server Runtime Client Version 9.7 durchzuführen:

1. Installieren Sie Version 9.7 Data Server Runtime Client. Informationen hierzu enthält der Abschnitt „Installieren von IBM Data Server-Clients (Windows)“ im Handbuch *IBM Data Server-Clients - Installation*. Führen Sie den Befehl setup aus, um den DB2-Installationsassistenten zu starten.
2. Wenn Ihre Anwendungen über die Standardschnittstelle auf die Kopie von Data Server Runtime Client Version 9.7 zugreifen sollen, oder wenn Sie für die vorhandene Clientkopie der Version 8 ein Upgrade durchgeführt haben, definieren Sie die Kopie von Data Server Runtime Client Version 9.7 als Standard-DB2-Kopie. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Ändern der Standard-DB2-Kopie und der Standardkopie der IBM Datenbankclientschnittstelle nach der Installation“ in der Veröffentlichung *DB2-Server - Installation*.
3. Melden Sie sich am System als Benutzer mit lokaler Administratorberechtigung an.

4. Führen Sie für Ihre vorhandene Clientinstanz durch Ausführen des Befehls `db2iupgrade` ein Upgrade durch:

```
"%DB2PATH%" \bin\db2iupgrade instanzname
```

Hierbei steht `DB2PATH` für die Position, die Sie während der Installation von Data Server Runtime Client Version 9.7 angegeben haben, und *instanzname* ist der Name der Instanz.

5. Optional: Sie können auch eine neue Clientinstanz der Version 9.7 erstellen, anstatt für die vorhandene Clientinstanz ein Upgrade durchzuführen. Sie müssen nur dann eine neue Clientinstanz der Version 9.7 erstellen, wenn Sie mehrere Clientkopien auf derselben Maschine ausführen möchten. Führen Sie zum Erstellen einer neuen Clientinstanz der Version 9.7 den Befehl `db2icrt` mit der Option `'-s'` aus:

```
"%DB2PATH%" \bin\db2icrt -s client instanzname
```

Wenn Sie eine Umgebung mit derselben Clientkonnektivität einschließlich der Konfigurationsparameter für den Datenbankmanager und der Einstellungen für die DB2-Profilregistrierdatenbank erstellen möchten, die Sie vorher besaßen, führen Sie den Befehl `db2cfimp` mit dem Konfigurationsprofil aus, das Sie im Rahmen der Upgradevorbereitungstasks gespeichert haben.

6. Vergleichen Sie die Werte der Konfigurationsparameter für den Datenbankmanager mit den Werten vor dem Upgrade, um sicherzustellen, dass die geänderten Werten mit Ihren Datenbankanwendungen kompatibel sind.

Führen Sie nach dem Upgrade Ihres Clients die empfohlenen Upgradenachbereitungstasks für Clients aus, insbesondere das Prüfen des Upgrades für Clients, um sicherzustellen, dass das Client-Upgrade erfolgreich war.

---

## Kapitel 18. Durchführen von Upgrades für Clients (Linux und UNIX)

Für das Durchführen von Upgrades für vorhandene Clients auf Version 9.7 müssen Sie eine Kopie eines Clients der Version 9.7 installieren und anschließend für Ihre vorhandenen Clientinstanzen ein Upgrade durchführen, um die Clientkonfiguration beizubehalten und die Verbindung zu Ihren bereits katalogisierten Datenbanken herzustellen.

### Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie über Rootzugriff verfügen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Berechtigung SYSADM, SYSCtrl oder SYSMAINT sowie über Rootzugriff verfügen, damit Sie die Befehle db2iupgrade und db2icrt ausführen können.
- Stellen Sie sicher, dass die Installationsvoraussetzungen für DB2-Datenbankprodukte erfüllt sind. Für manche Betriebssysteme ist ein 64-Bit-Kernel erforderlich.
- Lesen Sie die Informationen zur unterstützten Konnektivität zwischen Clients und DB2-Servern im Abschnitt Zentrale Upgradeaspekte für Clients.
- Führen Sie die Upgradevorbereitungstasks für Clients aus.

### Einschränkungen

- Sie können nur ein Upgrade von DB2 Administration Client Version 8, DB2 Application Development Client Version 8, einem DB2-Client der Version 9.1 oder dem Data Server-Client der Version 9.5 auf Version 9.7 durchführen. Data Server Client.
- Sie können nur ein Upgrade von DB2 Run-Time Client Version 8, DB2 Run-Time Client Lite Version 8, DB2 Runtime Client Version 9.1 oder Data Server Runtime Client Version 9.5 auf einen Data Server Runtime Client der Version 9.7 durchführen.
- Unter Linux und UNIX, mit Ausnahme von Linux unter x64, wird für Ihre vorhandenen 32-Bit- oder 64-Bit-Clientinstanzen ein Upgrade auf 64-Bit-Clientinstanzen der Version 9.7 durchgeführt. Die Bitgröße der Clientinstanz wird von dem Betriebssystem festgelegt, unter dem dem Sie den Client der Version 9.7 installieren. Details hierzu finden Sie unter Tabelle 8 auf Seite 29.
- Unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen dürfen Sie für den Rootbenutzer nicht die Instanzumgebung installieren. Die Ausführung des Befehls db2iupgrade oder des Befehls db2icrt nach der Installation der Instanzumgebung wird nicht unterstützt.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um für vorhandene Clients ein Upgrade auf Clients der Version 9.7 durchzuführen:

1. Installieren Sie den geeigneten Client der Version 9.7 als neue Kopie mit dem Befehl db2setup und wählen Sie im Fenster **Produkt installieren** die Option **Neue installieren** aus:
  - Wenn Sie ein Upgrade von DB2 Administration Client Version 8, DB2 Application Development Client Version 8, einem DB2-Client der Version 9.1 oder

einem Data Server-Client der Version 9.5 durchführen, installieren Sie einen neuen Data Server Client der Version 9.7.

- Wenn Sie ein Upgrade von DB2 Run-Time Client Version 8, DB2 Run-Time Client Lite Version 8, DB2 Runtime Client Version 9.1 oder Data Server Runtime Client Version 9.5 durchführen, installieren Sie eine neue Kopie von Data Server Runtime Client der Version 9.7.
2. Melden Sie sich als Root am System an.
  3. Führen Sie für Ihre vorhandenen Clientinstanzen durch Ausführen des Befehls `db2iupgrade` ein Upgrade durch:

```
$DB2DIR/instance/db2iupgrade instanzname
```

Dabei gilt Folgendes:

#### **DB2DIR**

ist die Speicherposition, die Sie während der Installation des Clients der Version 9.7 angegeben haben. Der Standardinstallationspfad für UNIX lautet `/opt/IBM/db2/V9.7`, der für Linux lautet `/opt/ibm/db2/V9.7`.

*instanzname*

Dies ist der Anmelde-name des Eigners der Clientinstanz.

4. Optional: Sie können auch eine neue Clientinstanz der Version 9.7 erstellen, anstatt für die vorhandene Clientinstanz ein Upgrade durchzuführen. Sie müssen nur dann eine neue Clientinstanz der Version 9.7 erstellen, wenn Sie mehrere Clientkopien auf derselben Maschine ausführen möchten. Führen Sie zum Erstellen einer neuen Clientinstanz der Version 9.7 den Befehl `db2icrt` mit der Option `'-s'` aus:

```
$DB2DIR/instance/db2icrt -s client instanzname
```

Dabei gilt Folgendes:

#### **DB2DIR**

Dies ist die Speicherposition, die Sie während der Installation des Clients der Version 9.7 angegeben haben.

*instanzname*

Dies ist der Anmelde-name des Instanzeigners.

Wenn Sie eine Umgebung mit derselben Clientkonnektivität einschließlich der Konfigurationsparameter für den Datenbankmanager und der Einstellungen für die DB2-Profilregistrierdatenbank erstellen möchten, die Sie vorher besaßen, führen Sie den Befehl `db2cfimp` mit dem Konfigurationsprofil aus, das Sie im Rahmen der Upgradevorbereitungstasks gesichert haben.

5. Vergleichen Sie die Werte der Konfigurationsparameter für den Datenbankmanager mit den Werten vor dem Upgrade, um sicherzustellen, dass die geänderten Werten mit Ihren Datenbankanwendungen kompatibel sind.

Führen Sie nach dem Upgrade Ihres Clients die empfohlenen Upgradenachbereitungstasks für Clients aus, insbesondere das Prüfen des Upgrades für Clients, um sicherzustellen, dass das Client-Upgrade erfolgreich war.

---

## Kapitel 19. Durchführen von Upgrades auf IBM Data Server Driver Package

Für das Durchführen eines Upgrades auf IBM Data Server Driver Package (DSDRIVER) ist die Installation von DSDRIVER der Version 9.7 erforderlich; optional kann die Standardclientschnittstelle definiert werden.

### Voraussetzungen

- Lesen Sie die Informationen zur unterstützten Konnektivität zwischen DB2-Clients und DB2-Server im Abschnitt Kapitel 14, „Zentrale Upgradeaspekte für Clients“, auf Seite 143.

### Vorgehensweise

1. Wenn Sie eine Kopie von DSDRIVER Version 9.5 oder Data Server Client Version 9.5 installiert haben, sichern Sie die DSDRIVER-Konfigurationsdatei `db2dsdriver.cfg`. Die folgende Tabelle zeigt Beispiele an, wie Sie diese Konfigurationsdatei sichern können:

| Betriebssystem | Befehle zum Sichern der Konfigurationsdatei                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linux und UNIX | <code>cd DB2DIR/cfg</code><br><code>cp db2dsdriver.cfg BACKUPDIR/db2dsdriver.cfg</code>   |
| Windows        | <code>cd DB2DIR\cfg</code><br><code>copy db2dsdriver.cfg BACKUPDIR\db2dsdriver.cfg</code> |

Dabei ist `BACKUPDIR` das Verzeichnis zum Sichern der Konfigurationsdatei und `DB2DIR` ist das Installationsverzeichnis für DSDRIVER Version 9.5 oder Data Server Client Version 9.5.

2. Installieren Sie eine DSDRIVER Version 9.7-Kopie. Details finden Sie im Abschnitt zu den „Installationsmethoden für IBM Data Server-Clients“ in der Veröffentlichung *IBM Data Server-Clients - Installation*.
3. Wenn Sie eine Kopie von Data Server Client Version 9.5 installiert haben, können Sie mithilfe dieser vorhandenen Data Server Client-Kopie die Kopie von DSDRIVER Version 9.7 durch Absetzen des folgenden Befehls konfigurieren:  
`db2dsdcfgfill [ -i instanzname | -p instanzverzeichnis | -o ausgabeverzeichnis ]`
4. Wenn Sie DSDRIVER Version 9.5 installiert haben und dieselbe Konfiguration auf der DSDRIVER-Kopie der Version 9.7 erstellen wollen, führen Sie ein Restore für die Konfigurationsdatei `db2dsdriver.cfg` durch, die Sie im Schritt 1 in das Verzeichnis `DB2DIR2/cfg` gesichert haben. Dabei ist `DB2DIR2` das Installationsverzeichnis für DSDRIVER 9.7. Das folgende Beispiel zeigt an, wie ein Restore für eine Konfigurationsdatei durchgeführt wird:

| Betriebssystem | Befehle zum Sichern der Konfigurationsdatei             |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| Linux und UNIX | <code>copy BACKUPDIR/db2dsdriver.cfg DB2DIR2/cfg</code> |
| Windows        | <code>copy BACKUPDIR\db2dsdriver.cfg DB2DIR2\cfg</code> |

5. Wenn Ihre Anwendungen über die Standardschnittstelle auf die Kopie von DSDRIVER Version 9.7 zugreifen sollen, definieren Sie die Kopie von DSDRIVER Version 9.7 als DB2-Standardclientschnittstelle. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Ändern der Standard-DB2-Kopie und der Standardkopie der IBM Datenbankclientschnittstelle nach der Installation“ in der Veröffentlichung *DB2-Server - Installation*.

Wenn Sie über keinen installierten DSDRIVER der Version 9.1 oder Version 9.5 verfügen, wird die Kopie von DSDRIVER Version 9.7 als Standardclientschnittstelle definiert.

#### **Weitere Schritte**

Führen Sie nach dem Upgrade von IBM Data Server Driver Package nur die Upgradenachbereitungstasks für DB2-Clients durch, die gültig sind.



---

## Kapitel 20. Upgradenachbereitungstasks für Clients

Nach dem Upgrade Ihrer Clients sollten Sie verschiedene Tasks ausführen, um sicherzustellen, dass Ihre Clients wie erwartet ausgeführt werden und optimal funktionieren.

Führen Sie die folgenden nach dem Upgrade erforderlichen Tasks aus, soweit sie für Ihre Clients zutreffen:

1. Katalogisieren Sie Knoten und Datenbanken erneut, wenn Sie sie mit den Protokollen NetBIOS und SNA in DB2 UDB Version 8 katalogisiert haben. Ab DB2 Version 9.1 werden die Protokolle NetBIOS und SNA nicht mehr unterstützt.
2. Verwalten Sie Änderungen am DB2-Serververhalten, indem Sie bei Bedarf die Einstellungen modifizieren. In DB2 Version 9.7 werden neue Registrierdatenbankvariablen, neue Konfigurationsparameter und neue Standardwerte für Registrierdatenbankvariablen eingeführt, die das Verhalten Ihrer Anwendung beeinflussen können.
3. Prüfen Sie, ob die Durchführung des Upgrades für Ihre Clients erfolgreich war.

---

### Erneutes Katalogisieren von Knoten und Datenbanken mit dem TCP/IP-Protokoll

Das erneute Katalogisieren von Knoten mit dem TCP/IP-Protokoll ist erforderlich, wenn das Kommunikationsprotokoll, das Sie zum Katalogisieren dieser Knoten verwendet haben, nicht mehr unterstützt wird, oder wenn Sie eine Funktion verwenden möchten, die nur das TCP/IP-Protokoll unterstützt. Wenn Sie den Namen eines Knotens ändern, müssen Sie auch die Datenbanken erneut katalogisieren, damit sie den neuen Knotennamen verwenden.

Die Protokolle NetBIOS und SNA sind seit DB2 Version 9.1 eingestellt. Sie müssen alle Knoten, die Sie mit den Protokollen NetBIOS und SNA katalogisiert haben, erneut katalogisieren. Wenn Sie versuchen, eine Verbindung zu einer Datenbank herzustellen, die auf einem Knoten, der das Protokoll NetBIOS oder SNA verwendet, katalogisiert wurde, wird auf die Verbindungsanforderung ein Fehler zurückgegeben, weil diese Protokolle ungültig sind.

Wenn Sie einen Client der Version 8 auf demselben System wie einen DB2-Server der Version 9.7 oder einen Client der Version 9.7 auf demselben System wie einen DB2-Server der Version 8 installiert haben, werden keine Verbindungen von dem DB2-Client, der über einen lokalen Knoten katalogisiert wurde, zu den Datenbanken auf dem DB2-Server unterstützt. Wenn Sie für den Client der Version 8 oder den DB2-Server der Version 8 kein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchführen, müssen Sie die lokalen Knoten als TCP/IP-Knoten erneut katalogisieren.

Wenn Sie die Funktion für gesicherten Kontext auf Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde, verwenden möchten, die über einen lokalen Knoten katalogisiert wurden, müssen Sie die Knoten mit dem TCP/IP-Protokoll erneut katalogisieren.

#### Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Berechtigung SYSADM oder SYSC-TRL verfügen.

- Stellen Sie sicher, dass Sie über Netzkonnektivität vom Client zum DB2-Server verfügen.

### Einschränkung

In DB2 Version 9.7 sind ausschließlich die Protokolle TCP/IP, benannte Pipes und SSL verfügbar.

### Vorgehensweise

Gehen Sie folgt vor, um Knoten und Datenbanken unter Angabe des Protokolls TCP/IP erneut zu katalogisieren:

1. Ermitteln Sie mit dem Befehl LIST NODE DIRECTORY, welche Knoten erneut katalogisiert werden sollen, oder welche Knoten das NetBIOS- oder SNA-Protokoll verwenden:

```
db2 LIST NODE DIRECTORY show detail > node_list.log
```

Leiten Sie die Befehlsausgabe in eine Datei um, und behalten Sie diese Datei bei, da sie wichtige Informationen für die erneute Katalogisierung der Knoten enthält.

2. Entfernen Sie die lokalen Knoten, die Sie erneut katalogisieren möchten, sowie alle Knoten, die das NetBIOS- oder SNA-Protokoll verwenden, aus dem Knotenverzeichnis, indem Sie den Befehl UNCATALOG NODE eingeben:

```
db2 UNCATALOG NODE knotenname
```

3. Ermitteln Sie mit dem Befehl LIST DATABASE DIRECTORY, welche Datenbanken die Knoten verwenden, deren Katalogisierung Sie im vorherigen Schritt aufgehoben haben:

```
db2 LIST DATABASE DIRECTORY show detail > database_list.log
```

4. Wenn Sie den Namen der Knoten beim erneuten Katalogisieren ändern, müssen Sie alle Datenbanken, die diese Knoten verwenden, mit dem Befehl UNCATALOG DATABASE aus dem Katalog entfernen:

```
db2 UNCATALOG DATABASE datenbankname
```

5. Katalogisieren Sie Ihre Knoten erneut, und geben Sie dabei TCP/IP als Protokoll an, indem Sie den Befehl CATALOG TCPIP NODE absetzen. Wenn Sie die ursprünglichen Knotennamen verwenden, müssen Sie die Datenbanken nicht erneut katalogisieren.

```
db2 CATALOG TCPIP NODE neuer_knoten REMOTE hostname  
SERVER instanz_svcename REMOTE_INSTANCE instanzname
```

Sie können den Wert für *instanz\_svcename* aus dem Wert für den Konfigurationsparameter **svcename** des Datenbankmanagers für die Instanz ableiten.

6. Wenn Sie Ihre Knoten nicht mit den ursprünglichen Knotennamen erneut katalogisiert haben, müssen Sie die Datenbanken mit dem neuen Knotennamen erneut katalogisieren, indem Sie den Befehl CATALOG DATABASE absetzen.

```
db2 CATALOG DATABASE datenbankname [AS datenbankaliasname]  
AT NODE neuer_knoten
```

---

## Überprüfen des Client-Upgrades

Wenn das Upgrade Ihres Clients abgeschlossen ist, empfiehlt es sich, eine Reihe von Tests in der neuen Umgebung, für die ein Upgrade durchgeführt wurde, durchzuführen, um zu prüfen, ob der Client wie erwartet funktioniert. Diese Tests können aus Stapelverarbeitungsprogrammen zum Herstellen von Verbindungen zu Datenbanken auf einem DB2-Server bestehen oder Programme oder Scripts sein, die Sie ausführen, um Vergleichswerte zu erhalten.

### Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie über Netzkonnektivität vom Client zum DB2-Server verfügen.
- Stellen Sie sicher, dass die DB2-Server und -Instanzen aktiv sind.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um zu prüfen, ob das Upgrade für Ihren Client erfolgreich war:

1. Testen Sie die Verbindungen zu den katalogisierten Datenbanken. Im folgenden Beispiel wird die Verbindung zu einer fernen Datenbank mit dem Befehl CONNECT überprüft:

```
db2 CONNECT TO sample USER mickey USING mouse
```

Datenbankverbindungsinformationen

```
Datenbankserver      = DB2/AIX64 9.7.0
SQL-Berechtigungs-ID = MICKEY
Aliasname der lokalen Datenbank = SAMPLE
```

Sie müssen eine Benutzer-ID und ein Kennwort angeben, wenn Sie sich an einer fernen Datenbank anmelden.

2. Wenn beim Verbindungsaufbau zu Ihrer katalogisierten Datenbank Probleme auftreten sollten, stellen Sie mit dem Tool db2cfimp und mit dem Konfigurationsprofil, das Sie mithilfe der Task Speichern der Konfigurationsdaten von DB2-Clients vor dem Upgrade gespeichert haben, wieder eine Umgebung mit derselben Clientkonnektivität wie vor dem Upgrade her.
3. Führen Sie die Clientdatenbankanwendungen bzw. -scripts, die die Verbindungen zu den Datenbanken herstellen, aus, um sicherzustellen, dass sie wie erwartet funktionieren.



---

## Teil 4. Durchführen von Upgrades für Anwendungen und Routinen

In diesem Teil des Handbuchs sind die folgenden Kapitel enthalten:

- Kapitel 21, „Upgrade für Datenbankanwendungen und -routinen“, auf Seite 167
- Kapitel 22, „Zentrale Upgradeaspekte für Datenbankanwendungen“, auf Seite 169
- Kapitel 23, „Zentrale Upgradeaspekte für Routinen“, auf Seite 207
- Kapitel 24, „Upgradenvorbereitungstasks für Datenbankanwendungen und -routinen“, auf Seite 211
- Kapitel 25, „Durchführen von Upgrades für Datenbankanwendungen“, auf Seite 213
- Kapitel 26, „Durchführen von Upgrades für Routinen“, auf Seite 225
- Kapitel 27, „Upgradenachbereitungstasks für Datenbankanwendungen und -routinen“, auf Seite 235
- Kapitel 28, „Einbeziehen der neuen Funktionalität von DB2 Version 9.7 in Datenbankanwendungen und -routinen“, auf Seite 237



---

## Kapitel 21. Upgrade für Datenbankanwendungen und -routinen

Zum Upgrade auf DB2 Version 9.7 gehört auch das Durchführen von Upgrades für Ihre Datenbankanwendungen und -routinen, wenn sich die Änderungen in DB2 Version 9.7 auf Ihre Datenbankanwendungen und -routinen auswirken.

Für das Upgrade Ihrer Anwendungen und Routinen sind folgende Tasks erforderlich:

- Testen Sie, ob Ihre Anwendungen und Routinen in einer DB2 Version 9.7-Testumgebung wie erwartet ausgeführt werden. Sie müssen für Ihre Anwendungen und Routinen kein Upgrade durchführen, wenn sie erfolgreich ausgeführt werden können.
- Treten bei der Ausführung Ihrer Anwendungen und Routinen unter DB2 Version 9.7 Fehler auf, sollten Sie folgendermaßen vorgehen:
  - Informieren Sie sich anhand des Abschnitts Zentrale Upgradeaspekte für Datenbankanwendungen über Änderungen in DB2 Version 9.7, die sich auf Ihre Anwendungen auswirken können.
  - Informieren Sie sich anhand des Abschnitts Zentrale Upgradeaspekte für Routinen über Änderungen in DB2 Version 9.7, die sich auf Ihre Routinen auswirken können.
  - Planen Sie die Vorgehensweise zum Ändern der Anwendungen und Routinen, um für diese Änderungen ausgelegt zu sein. Ermitteln Sie die erforderlichen Schritte anhand der Informationen in den Abschnitten Durchführen von Upgrades für Datenbankanwendungen bzw. Durchführen von Upgrades für Routinen.
  - Ändern Sie Ihre Anwendungen und Routinen wie geplant.
  - Testen Sie Ihre Anwendungen und Routinen in einer DB2 Version 9.7-Testumgebung.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Anwendungen und Routinen in der DB2 Version 9.7-Produktionsumgebung wie erwartet ausgeführt werden, bevor Sie sie implementieren.

Wenn Ihre Anwendungen und Routinen Funktionalität nutzen, die in DB2 Version 9.7 als veraltet gilt, sollten Sie diese Funktionalität in absehbarer Zeit aus dem Anwendungscode entfernen.

Überlegen Sie auch, wie Sie die neue Funktionalität von DB2 Version 9.7 zur Erweiterung der Funktionalität und Verbesserung der Leistung einsetzen können.





---

## Kapitel 22. Zentrale Upgradeaspekte für Datenbankanwendungen

Änderungen bei der Unterstützung der Anwendungsentwicklung, neue Funktionalität, nicht weiter unterstützte Funktionalität und veraltete Funktionalität können sich auf Ihre Datenbankanwendungen, Scripts und Tools auswirken, wenn Sie für sie ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchgeführt haben.

### Betriebssystemunterstützung

Eine vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme finden Sie in „Installationsvoraussetzungen für DB2-Datenbankprodukte“ in *DB2-Server - Installation*. Wenn die aktuelle Version Ihres Betriebssystems nicht unterstützt wird, müssen Sie vor der Installation von DB2 Version 9.7 ein Upgrade durchführen.

Bei UNIX-Betriebssystemen werden nur 64-Bit-Kernel unterstützt. Für Ihre 32-Bit-Instanzen wird ein Upgrade auf 64-Bit-Instanzen von DB2 Version 9.7 durchgeführt.

Wenn Sie ein Upgrade auf die aktuellste Version Ihres Betriebssystems durchführen oder einen 64-Bit-Kernel installieren, müssen Sie nach dem Upgrade auf DB2 Version 9.7 alle Datenbankanwendungen und externen Routinen erneut erstellen, damit sie die neuen Laufzeitbibliotheken im Betriebssystem verwenden.

### Unterstützung für Entwicklungssoftware

Die Unterstützung für die Entwicklungssoftware wurde geändert. Sie sollten Ihre Anwendungen mit der neuesten Version Ihrer Entwicklungssoftware erneut erstellen, um die Leistungswerte zu optimieren und technische Probleme zu vermeiden. Informationen zu den Änderungen bei der Unterstützung finden Sie im Abschnitt zu den Voraussetzungen für die Entwicklungssoftware. Siehe hierzu auch den Abschnitt zur Unterstützung für Elemente der Umgebung für Datenbankanwendungsentwicklung in *Getting Started with Database Application Development*.

### Anwendungstreiber

Der IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ enthält die Klassendatei `db2jcc.jar` für Anwendungen, die Methoden von JDBC 3.0 oder früher verwenden, und die Klassendatei `db2jcc4.jar` für Anwendungen, die Methoden von JDBC 4.0 oder früher verwenden. Die JDBC 4.0-Methode `java.sql.DatabaseMetaData.getDriverName` gibt den Namen von IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ zurück und nicht den Namen von IBM DB2 JDBC Universal Driver Architecture. Um die Verhaltensunterschiede zwischen dem Treiber, der JDBC 4.0 in Version 9.7 unterstützt, und früheren Releases dieses Treibers zu verwalten, führen Sie ein Upgrade der Java-Anwendungen durch, die IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ verwenden. Details hierzu finden Sie in „Durchführen von Upgrades für Java-Anwendungen, die IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ verwenden“ auf Seite 217.

Der DB2 JDBC Type 2-Treiber wird ab DB2 Version 9.1 nicht weiter unterstützt. Modifizieren Sie Ihre Java-Anwendungen und externen Routinen so, dass sie IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ mit Type 2-Verbindungen verwenden. Um die Verhaltensunterschiede zwischen dem Treiber, der

JDBC 3.0 in Version 9.7 unterstützt, und dem DB2 JDBC-Treiber des Typs 2 zu verwalten, führen Sie ein Upgrade für die Java-Anwendungen durch, die einen DB2-JDBC-Treiber des Typs 2 verwenden. Details hierzu finden Sie in „Durchführen von Upgrades für Java-Anwendungen, die den DB2 JDBC-Treiber des Typs 2 verwenden“ auf Seite 220.

Weitere Informationen zu den Versionen von IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ, die mit jeder Version und den Fixpacks des DB2-Datenbankprodukts zusammen geliefert werden, finden Sie im Abschnitt „Java-Softwareunterstützung für DB2-Produkte“ in der Veröffentlichung *DB2-Server - Installation*.

DB2-CLI-Anwendungen, die DB2-CLP-Schnittstelle und .Net Data Provider-Clients unterstützen Secure Sockets Layer (SSL). Das IBM Global Security Kit (GSKit) stellt Verschlüsselungsservices für die SSL-Unterstützung bereit. Details zur SSL-Aktivierung in einem Client sowie Details zum Herunterladen und Installieren von GSKit finden Sie im Abschnitt zum „Konfigurieren der SSL-Unterstützung in Nicht-Java-DB2-Clients“ in der Veröffentlichung *Datenbanksicherheit*.

### **Implizites LOB-Dateninlining**

Für Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde, ist der Standardwert für `INLINE LENGTH` die maximale Größe des LOB-Deskriptors für die entsprechende LOB-Spalte. LOB-Daten werden integriert, wenn die Länge der LOB-Daten plus Aufwand kleiner als der Wert für `INLINE LENGTH` ist. Aus diesem Grund werden, wenn die Länge der LOB-Daten plus Aufwand kleiner als die Größe des LOB-Deskriptors für die LOB-Spalte ist, die LOB-Daten nach dem Datenbankupgrade implizit in eine Tabellenzeile integriert.

Wenn Sie LOBs in Ihren Datenbankanwendungen ausgiebig nutzen, können Sie die Leistung für SQL-Anweisungen, die auf die LOB-Daten zugreifen, verbessern; hierfür erhöhen Sie den Wert für `INLINE LENGTH` auf einen passenden Wert, da für den Zugriff auf die LOB-Daten bei der Integration in eine Tabellenzeile keine zusätzliche E/A erforderlich ist. Details hierzu finden Sie unter Kapitel 28, „Einbeziehen der neuen Funktionalität von DB2 Version 9.7 in Datenbankanwendungen und -routinen“, auf Seite 237.

### **Datentypen XQuery expressions und XML**

Nach dem Upgrade auf DB2 Version 9.7 wird der XQuery-Zeichenfolgedatentyp für Werte von Elementen oder Attributen verwendet, die in keinem XQuery-Ausdruck umgesetzt sind. Typenannotationen in vorhandenen XML-Dokumenten, die Sie geprüft haben, werden für implizites Casting nicht mehr verwendet. Wenn Sie neue XML-Dokumente prüfen, um sie in eine XML-Datentypspalte einzufügen, werden diese XML-Dokumente ohne Typenannotationen gespeichert.

Für XQuery-Ausdrücke, die von Datentypen abhängig sind, die auf Typenannotationen überprüfter XML-Dokumente basieren, müssen Sie Elemente und Attribute in allen XQuery-Ausdrücken aus überprüften XML-Dokumenten explizit umsetzen. Ohne explizites Typcasting schlagen XQuery-Ausdrücke, die implizites Casting oder Casting für andere Typen verwendet haben, nach dem Upgrade fehl.

In den folgenden Beispielen wird das explizite Typcasting, das zu den folgenden XQuery-Ausdrücken hinzugefügt wurde, in Kursivschrift angezeigt:

- In diesem Beispiel werden die Zeichenfolgewerte in ganze Zahlen umgesetzt, um Werte als ganze Zahlen zu vergleichen.

```
xquery
let $x1 := db2-fn:sqlquery("SELECT xmlcol FROM xq.sch1
                           WHERE DOCID=1")/prodA/sale/xs:integer(price),
    $x2 := db2-fn:sqlquery("SELECT xmlcol FROM xq.sch2
                           WHERE DOCID=1")//xs:integer(clearance)
return (<b1>{ $x1 > $x2 }</b1>)
```

- In diesem Beispiel wird der Zeichenfolgewart *\$i* in ein Datum umgesetzt, um einen Datenabgleich auszuführen.

```
xquery
for $i in
  (db2-fn:sqlquery("SELECT xmlcol FROM xq.basicSchemaTypes
                   WHERE DOCID=1")//date)[1]
return if (xs:date($i) eq xs:date('1967-08-13'))
  then $i else (<notOK1/>)
```

- In diesem Beispiel wird der durch 'db2-fn:xmlcolumn' zurückgegebene Wert in den Datentyp 'dateTime' umgesetzt, und der Tag wird aus dem Wert 'dateTime' extrahiert.

```
xquery
for $datetime in
  (db2-fn:xmlcolumn('XQ.BASICSCHEMATYPES.XMLCOL')//dateTime)[1]
  cast as xs:dateTime
return $datetime cast as xs:gDay
```

## DB2-APIs und DB2-Befehle

Anhand der folgenden Themen können Sie feststellen, ob Sie über Anwendungen und Scripts verfügen, die von den Änderungen an DB2-APIs und DB2-Befehlen in DB2 Version 9.7 betroffen sind:

- DB2-API-Funktionen
- DB2-Befehlszeilenprozessor (CLP) und Systembefehle

## SQL-Anweisungen

Informieren Sie sich über die Änderungen an SQL-Anweisungen in DB2 Version 9.7, um festzustellen, ob Sie über Anwendungen und Scripts verfügen, die von diesen Änderungen betroffen sind, und wie diese Änderungen verwaltet werden können. Für die Einführung einer neuen Funktionalität, z. B. eines nicht typisierten Schlüsselworts NULL in Ausdrücken und einem Schlüsselwort DEFAULT in Prozedurparametern, müssen Sie Ihre Anwendungen so modifizieren, dass diese Änderungen angenommen werden.

## Systemkatalogsichten und systemdefinierte Verwaltungsroutinen und -sichten

Nach dem Datenbankupgrade auf DB2 Version 9.7 sind die Systemkatalogsichten unter dem Schema SYSCAT weiterhin mit den Katalogsichten kompatibel, die Sie in DB2 Version 9.1 definiert haben. Einige der Systemkatalogsichten enthalten jedoch neue Spalten, längere Spalten oder Spalten mit geänderten Datentypen.

Zu den Änderungen an SQL-Verwaltungsroutinen gehören neue Parameter und neue zurückgegebene Spalten. Außerdem wurden einige Routinen durch systemdefinierte Verwaltungsroutinen und -sichten ersetzt. Darüber hinaus werden alle systemdefinierten Tabellenfunktionen, deren Namen mit SNAPSHOT\_ beginnen ab DB2 Version 9.1 nicht weiter unterstützt.

Anhand der folgenden Themen können Sie feststellen, ob Sie über Anwendungen und Scripts verfügen, die von den Änderungen an Systemkatalogsichten und systemdefinierten Verwaltungsroutinen und -sichten betroffen sind:

- Systemkatalog
- „Deprecated system-defined administrative routines and their replacement routines or views“ in *Administrative Routines and Views*

### Optimierungsprogramm und Abfrageausführungspläne

Für neue Datenbanken, die in DB2 Version 9.7 erstellt werden, ist der Konfigurationsparameter `cur_commit` auf ON gesetzt, so dass Semantik der momentanen Festschreibung in Überprüfungen der Cursorstabilität aktiviert wird. Mit der neuen Semantik der momentanen Festschreibung werden nur festgeschriebene Daten zurückgegeben; zuvor war dies der Fall bei der Cursorisolationstufe; nun allerdings wartet eine Leseoperation für das Freigeben von Zeilensperren nicht mehr auf eine Schreiboperation. Eine zurückgegebene Ergebnismenge, die auf der Isolationstufe der Cursorstabilität agiert, kann in Bezug auf frühere Releases unterschiedlich sein. Details zur Aktivierung von Verhalten der momentanen Festschreibung finden Sie in Kapitel 10, „Einbeziehen der neuen Funktionalität von Version 9.7 in Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde“, auf Seite 121.

Das Optimierungsprogramm berechnet nun Ausführungspläne für Sternjoinabfragen mit unterschiedlichen Kardinalitätsschätzungen als in früheren Releases. Mit diesen neuen Schätzungen wählt das Optimierungsprogramm möglicherweise einen besseren Ausführungsplan für bestimmte Abfragen, damit deren Leistung und Stabilität verbessert werden.

Bei dem MQT-Abgleichsprozess werden nun zusätzliche Situationen berücksichtigt, die dazu führen können, dass das Optimierungsprogramm einen anderen Ausführungsplan für Abfragen auswählt, die mit einer MQT übereinstimmen. In Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde, kann es unmittelbar nach dem Upgrade ohne Aktionen Ihrerseits zu Verbesserungen in Abfragen kommen, die mit MQTs vom Typ GROUP BY übereinstimmen, die die Klausel DISTINCT verwenden, sowie in Abfragen, die mit Vergleichselementen vom Typ DATE arbeiten. Jedoch ist für eine weitere Nutzung dieser Features und eine Nutzung weiterer Verbesserungen wie Sicht-MQTs oder Optimierungsrichtlinien, um das Optimierungsprogramm zur Auswahl einer bestimmten MQT zu zwingen, eine Implementierung nach dem Upgrade erforderlich. Details zur Verwendung dieser neuen Features finden Sie in Kapitel 28, „Einbeziehen der neuen Funktionalität von DB2 Version 9.7 in Datenbankanwendungen und -routinen“, auf Seite 237.

Das Optimierungsprogramm sendet nun relationale Vergleichselemente (für Filter und XPath-Extraktionen) in XQuery-Abfrageblöcken im Pushdown-Modus. Dies ermöglicht eine Datenfilterung in einem frühen Stadium sowie eine verbesserte potenzielle Nutzung von Indizes. In Umgebungen mit partitionierten Datenbanken reduziert eine frühzeitige Datenfilterung möglicherweise die Menge des Datentransfers zwischen Partitionen. Infolgedessen kommt es zu neuen Abfragezugriffspfaden, einer verbesserten Leistung und einer reduzierten Speicherbelegung für kombinierte SQL/XQuery-Abfragen. Informationen finden Sie in „Beispiel für das Umschreiben durch den Compiler: Pushdown von Vergleichselementen für kombinierte SQL/XQuery-Anweisungen“ in der Veröffentlichung *Fehlerbehebung und Optimieren der Datenbankleistung*

In DB2 Version 9.7 wird das Scan-Sharing eingeführt; mit dieser Funktion können mittels einer Überprüfung die Pufferpoolseiten einer weiteren Überprüfung gelesen werden. Durch dieses Verhalten nimmt der gemeinsame Zugriff zu, werden Abfrageantwortzeiten reduziert und wird der Systemdurchsatz erhöht, ohne dass Hardware-Upgrades erforderlich wären. Der SQL-Compiler legt die Eignung für das Scan-Sharing automatisch fest. Während der Ausführung kann eine infrage kommende Überprüfung an einem Scan-Sharing beteiligt sein oder auch nicht; die Basis hierfür bilden Aspekte, die während der Kompilierzeit nicht bekannt waren. Informationen finden Sie im Abschnitt zum „Scan-Sharing“ in der Veröffentlichung *Fehlerbehebung und Optimieren der Datenbankleistung*.

Das Optimierungsprogramm berechnet nun einen realistischeren CPU-Aufwand für die Übergabe von Daten von einem Datenbankagenten an einen anderen in Umgebungen mit partitionierten Datenbanken. Dadurch hat das Optimierungsprogramm die Möglichkeit, konsistent Pläne auszuwählen, durch die der CPU-Aufwand reduziert wird, der mit der Datenübertragung einhergeht; dadurch wird die Leistung einiger SQL-Anweisungen verbessert. Details finden Sie im Abschnitt zum „verbesserten Kostenmodell des Optimierungsprogramms für Abfragen in DPF-Umgebungen“ in der Veröffentlichung *Neue Funktionen in Version 9.7*.

Binden Sie alle statisch gebundenen Pakete nach dem Upgrade erneut, um das verbesserte Optimierungsprogramm vorteilhaft zu nutzen.

### **Datenbankpakete**

Wenn Sie für eine Datenbank ein Upgrade durchführen, werden alle Pakete für Benutzeranwendungen und -routinen in einen ungültigen Status versetzt. Pakete werden auch in einen ungültigen Status versetzt, wenn sie von Datenbankobjekten abhängig sind, die Sie gelöscht haben (z. B. von Tabellen, Sichten, Aliasnamen, Indizes, Triggern, referenziellen Integritätsbedingungen oder Prüfungen auf Integritätsbedingung in Tabellen). Wenn Sie eine benutzerdefinierte Funktion löschen, wird Ihr Paket in einen funktionsunfähigen Status versetzt.

Für ungültige Pakete wird zwar automatisch ein Rebind durch den Datenbankmanager durchgeführt, wenn der erste Zugriff durch eine Anwendung erforderlich wird, Sie sollten jedoch trotzdem einen Rebind für Ihre Datenbankpakete durchführen, damit Sie den Zeitpunkt des Rebinds steuern und mögliche Probleme beheben können. Im Abschnitt Erweiterungen des Optimierungsprogramms finden Sie Informationen zu weiteren Vorteilen des manuellen Rebinds Ihrer Datenbankpakete.

### **32-Bit- und 64-Bit-Unterstützung für DB2-Server**

Unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen (mit Ausnahme von Linux unter x86) sind für DB2 Version 9.7 64-Bit-Kernel erforderlich, und es werden nur 64-Bit-Instanzen unterstützt. Beim Upgrade auf DB2 Version 9.7 wird für 32-Bit-Instanzen von DB2 UDB Version 8 deshalb ein Upgrade auf 64-Bit-Instanzen durchgeführt. Details hierzu finden Sie unter Änderungen der 32-Bit- und 64-Bit-Unterstützung für DB2-Server.

Die folgende Tabelle gibt Anwendungen an, die nach dem Upgrade auf DB2 Version 9.7 ausgeführt werden können (abhängig vom integrierten Pfad für die gemeinsam genutzte Bibliothek):

Tabelle 21. In Datenbankanwendungen verwendete integrierte Pfade für gemeinsam genutzte Bibliotheken

| Anwendung | Betriebssystem                                       | Upgradequelle  | Integrierte Pfade für gemeinsam genutzte Bibliotheken           |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 32-Bit    | 32-Bit oder 64-Bit (Linux- und UNIX-Betriebssysteme) | 32-Bit-Instanz | \$INSTHOME/sql1lib/lib <sup>1</sup><br>\$INSTHOME/sql1lib/lib32 |
| 64-Bit    | 64-Bit (Linux- und UNIX-Betriebssysteme)             | 64-Bit-Instanz | \$INSTHOME/sql1lib/lib <sup>2</sup><br>\$INSTHOME/sql1lib/lib64 |
| 32-Bit    | Windows                                              | 32-Bit-Instanz | DB2PATH\lib                                                     |
| 32-Bit    | Windows                                              | 64-Bit-Instanz | DB2PATH\lib\Win32                                               |
| 64-Bit    | Windows                                              | 64-Bit-Instanz | DB2PATH\lib                                                     |

**Anmerkung:**

1. \$INSTHOME/sql1lib/lib ist ein symbolischer Link zu \$INSTHOME/sql1lib/lib32
2. \$INSTHOME/sql1lib/lib ist ein symbolischer Link zu \$INSTHOME/sql1lib/lib64

Dabei ist *INSTHOME* das Ausgangsverzeichnis der Instanz und *DB2PATH* das Verzeichnis der Kopie von DB2 Version 9.7.

Während der Installation von DB2 Version 9.7 werden Anweisungen zum Definieren der Umgebungsvariablen für den Bibliothekssuchpfad zur Datei *db2profile* und *db2cshrc* hinzugefügt. Diese Umgebungsvariablen geben weitere Speicherpositionen für das Laden gemeinsam genutzter DB2-Bibliotheken während der Ausführung der Anwendung an, damit die Anwendung nach dem Upgrade auf DB2 Version 9.7 ausgeführt werden kann, wenn Sie nicht den korrekten Pfad für die gemeinsam genutzten Bibliotheken angegeben haben. Die folgende Tabelle enthält die empfohlenen Einstellungen für die Umgebungsvariablen für den Bibliothekssuchpfad:

Tabelle 22. Einstellungen der Umgebungsvariablen für Bibliothekssuchpfade

| Umgebungsvariable und Betriebssystem                                                                                                                                   | Anwendung                                 | Variablenwert                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>LIBPATH</b> (Betriebssystem AIX)</li> <li>• <b>LD_LIBRARY_PATH</b> (HP-UX-, Linux- und Solaris-Betriebssysteme)</li> </ul> | 32-Bit                                    | INSTHOME/sql1lib/lib32 <sup>1</sup> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>LIBPATH</b> (Betriebssystem AIX)</li> <li>• <b>LD_LIBRARY_PATH</b> (HP-UX-, Linux- und Solaris-Betriebssysteme)</li> </ul> | 64-Bit                                    | INSTHOME/sql1lib/lib64              |
| <b>LIB</b> (Windows-Betriebssysteme)                                                                                                                                   | 32-Bit-Anwendung auf einer 64-Bit-Instanz | DB2PATH\lib\Win32 <sup>2</sup>      |
| <b>LIB</b> (Windows-Betriebssysteme)                                                                                                                                   | 32-Bit oder 64-Bit                        | DB2PATH\lib                         |



**Anmerkung:**

1. Diese Einstellung sollten Sie am Anfang Ihrer Variablen LIBPATH angeben.

Diese Umgebungsvariablen geben weitere Speicherpositionen für das Laden gemeinsam genutzter DB2-Bibliotheken während der Ausführung der Anwendung an, damit Ihre Anwendung nach dem Upgrade auf DB2 Version 9.7 ausgeführt werden kann, wenn Sie nicht den korrekten Pfad für die gemeinsam genutzten Bibliotheken angegeben haben.

**Verhalten des DB2-Servers**

Normalerweise ist das Verhalten des DB2-Servers in den einzelnen Releases kompatibel. Es gibt jedoch Verhaltensänderungen zur Unterstützung neuer Funktionalität und zur Verbesserung der Leistung vorhandener Funktionalität. Informationen zu den Auswirkungen dieser Verhaltensänderungen auf Ihre Anwendungen finden Sie unter „Änderungen am Verhalten des DB2-Servers“ auf Seite 30. Vergleichen Sie nach dem Upgrade Ihres DB2-Servers die Werte der Registrierdatenbankvariablen und der Konfigurationsparameter mit den entsprechenden Werten vor dem Upgrade und ändern Sie gegebenenfalls die Werte entsprechend den Anforderungen Ihrer Anwendungen.

**Clientkonnektivitätsunterstützung**

Ihre Anwendungen können über Clients von Versionen vor 9.7 auf Datenbanken auf DB2-Servern der Version 9.7 zugreifen. Ihre Anwendungen sind jedoch auf die für diesen Client verfügbare Funktionalität beschränkt. Informieren Sie sich anhand von Kapitel 14, „Zentrale Upgradeaspekte für Clients“, auf Seite 143 über Details zur Clientkonnektivität und über Änderungen an der Unterstützung, die Auswirkungen auf Ihre DB2-Clients haben könnten.

**Web Objects Runtime Framework (WORF)**

Ab DB2 Version 9.7 wird WORF nicht weiterverwendet. Sie können WORF durch ein neues Feature in IBM Data Studio ersetzen, die es ermöglicht, Web-Services zu erstellen, ohne dass DADX-Dateien (DADX = Document Access Definition Extension, Erweiterung der Dokumentzugriffsdefinition) erstellt werden müssen. Einzelheiten zum Upgrade vorhandener Webanwendungen finden Sie in Upgrade von Webanwendungen, die für WORF (Web Object Runtime Framework) entwickelt wurden.

**DB2 Embedded Application Server (EAS)**

DB2 EAS wird nicht weiterverwendet, und die Anwendung 'DB2WebServices' ist in DB2 Version 9.7 nicht verfügbar. Verwenden Sie Data Studio, um Ihre Web-Services erneut zu erstellen, und implementieren Sie Ihre Web-Services nach dem Upgrade auf DB2 Version 9.7 erneut. Wenn Sie über Webanwendungen verfügen, die für WORF entwickelt wurden, finden Sie im vorherigen Abschnitt Details zur Vorgehensweise beim Migrieren dieser Webanwendungen.

Die DB2-Verwaltungstools gelten als veraltet und die DB2-Web-Tools werden ab DB2 Version 9.5 nicht weiterverwendet. Alternativ dazu können Sie Data Studio installieren und den Datenquellenexplorer zum Ausführen von Datenbankverwaltungstasks verwenden. Details finden Sie unter Datenbankverwaltung über den Datenquellenexplorer. Besuchen Sie außerdem die Produktseite von Data Studio unter <http://www.ibm.com/software/data/studio/>, wenn Sie Details zu Produktangeboten und Downloads benötigen.

## Upgrade für Anwendungen von DB2 Version 9.1 oder DB2 UDB Version 8

Wenn Sie ein Upgrade von DB2 Version 9.1 oder früher durchführen, überprüfen Sie Änderungen bei der Anwendungstreiberunterstützung, bei der Unterstützung für 32-Bit- und 64-Bit-DB2-Server sowie nicht mehr unterstützte Funktionalität zwischen Releases von Versionen vor 9.7, die ebenfalls Auswirkungen auf Ihre Anwendungen und Scripts haben könnten:

- Änderungen zwischen DB2 Version 9.5 und DB2 Version 9.1, die sich auf Anwendungen auswirken.
- Änderungen zwischen DB2 Version 9.1 und DB2 UDB Version 8, die sich auf Anwendungen auswirken.

---

## Auswirkungen der DB2-API-Änderungen auf das Upgrade

Die in DB2 Version 9.7 vorgenommenen Änderungen an DB2-APIs können sich auf Ihre vorhandenen Anwendungen auswirken, wenn Sie ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchführen.

Die Änderungen an DB2-APIs beinhalten neue Parameter, Änderungen an vorhandenen Parametern und veraltete oder nicht weiterverwendete APIs. Die nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht der Änderungen, die Auswirkungen auf Ihre vorhandenen Anwendungen haben:

*Tabelle 23. Änderungen an DB2-APIs*

| DB2-API                           | Zusammenfassung der Änderungen mit Auswirkungen beim Upgrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| db2DatabaseUpgrade                | Mit dieser API wird für eine DB2-Datenbank einer Version vor 9.7 ein Upgrade auf das aktuelle Release durchgeführt. Es wird die neue Struktur 'db2DatabaseUpgradeStruct' als Parameter verwendet. Verwenden Sie diese API anstelle der API sqlmgdb oder sqlmgmdb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| db2Export, db2Import oder db2Load | <p>Aufgrund von Änderungen am DB2-Berechtigungsmodell ist die Gruppe SYSADM nicht mehr für die Ausführung dieser APIs berechtigt, und die Berechtigung DBADM stellt keinen Zugriff mehr auf Daten bereit. Mit der neuen Berechtigung DATAACCESS ist nun der Zugriff auf Daten möglich. Mit dem Befehl UPGRADE DATABASE wird der Gruppe SYSADM die Berechtigung DBADM und wird Benutzern mit der Berechtigung DBADM einschließlich der Gruppe SYSADM die Berechtigung DATAACCESS erteilt, so dass es zu keinen Auswirkungen auf das Upgrade kommt. Was diese APIs betrifft, sollten Sie jedoch alle Berechtigungsänderungen prüfen und Benutzern erforderliche Berechtigungen erteilen.</p> <p>Wenn Sie Datenbanken in DB2 Version 9.7 erstellen, müssen Sie die erforderliche Berechtigung Benutzern erteilen, die diese APIs ausführen müssen. Sie können der Gruppe SYSADM die Berechtigung DBADM und Benutzern mit der Berechtigung DBADM die Berechtigung DATAACCESS erteilen, um dieselbe Berechtigungsstufe wie in früheren Releases beizubehalten.</p> <p>Die Parameter CREATE und REPLACE_CREATE des Befehls IMPORT sind veraltet. Verwenden Sie DDL-Scripts, die Sie entwickelt oder mit dem Befehl db2look generiert haben, zum Erstellen der Tabelle, bevor Sie die API db2Import aufrufen und einen weiteren unterstützten Parameter in der Aktionszeichenfolge, wie INSERT, INSERT_UPDATE oder REPLACE, angeben.</p> |

Tabelle 23. Änderungen an DB2-APIs (Forts.)

| DB2-API            | Zusammenfassung der Änderungen mit Auswirkungen beim Upgrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| db2GetDistMap      | Verwenden Sie aufgrund der Größenzunahme der Verteilungszuordnung von 4 096 auf 32 768 Einträge diese neue API zum Lesen der Verteilungszuordnung. Für diese API ist die neue Struktur 'db2DistMapStruct' als Parameter erforderlich. In der Zeile dieser Tabelle für die API sqlugtpi finden Sie weitere Details.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| db2GetRowPartNum   | Verwenden Sie aufgrund der Größenzunahme der Verteilungszuordnung von 4 096 auf 32 768 Einträge diese neue API zum Lesen der Datenbankpartitionsnummer und der Nummer des Datenbankpartitionsservers für eine Zeile. Für diese API ist die neue Struktur 'db2RowPartNumStruct' als Parameter erforderlich. In der Zeile dieser Tabelle für die API sqlugrpn finden Sie weitere Details.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| db2HistoryGetEntry | <p>Für eine Protokollfolgennummer werden nun 8 Byte verwendet. Aus diesem Grund wurde jedes Vorkommen des Datentyps SQLU_LSN in der Struktur 'db2HistoryData' durch den neuen Datentyp 'db2LSN' ersetzt. Nach dem Upgrade Ihrer DB2-Server und -Clients auf Version 9.7 funktionieren Aufrufe für diese API in Ihren Anwendungen weiterhin, bis der Wert der Protokollfolgennummer den maximalen Grenzwert von 6 Byte für Releases von Versionen vor 9.7 überschreitet. Wenn die Protokollfolgennummer den Grenzwert von 6 Byte erreicht, empfangen Sie die Fehlermeldung SQL2032N.</p> <p>Ändern Sie Ihren Anwendungscode zum Lesen des neuen Datentyps 'db2LSN' in der geänderten Struktur und erstellen Sie Ihre Anwendungen unter Verwendung der DB2 Version 9.7-Bibliotheken erneut, bevor die Protokollfolgennummer den maximalen Grenzwert erreicht. Details finden Sie in „Auswirkungen der Änderungen der Protokollfolgennummer auf das Verhalten von APIs und Anwendungen“ in der Veröffentlichung <i>Administrative API Reference</i>.</p> |
| db2Prune           | Obwohl an der Struktur 'db2PruneStruct' keine Änderungen vorgenommen wurden, kann die Länge der Zeichenfolge dieser Protokollfolgennummer nun variabel sein und eine maximale Länge von 16 Zeichen ohne das Abschlusszeichen NULL aufweisen, wenn Sie diese API mit dem Feld 'piString' dieser Struktur aufrufen, die auf eine Zeichenfolge verweist, die eine Protokollfolgennummer darstellt. In früheren Releases betrug die Länge der Zeichenfolge für die Protokollfolgennummer genau 12 Zeichen ohne das Abschlusszeichen NULL. Ändern Sie Ihren Anwendungscode zum Erhöhen des maximalen Werts der Länge für die Zeichenfolge einer Protokollfolgennummer und erstellen Sie Ihre Anwendungen unter Verwendung der DB2 Version 9.7-Bibliotheken erneut. Verwenden Sie außerdem die neue API 'db2LsnToString' für Konvertierungen zwischen der Struktur 'db2LSN' und der Zeichenfolge einer Protokollfolgennummer.                                                                                                                               |

Tabelle 23. Änderungen an DB2-APIs (Forts.)

| DB2-API                                       | Zusammenfassung der Änderungen mit Auswirkungen beim Upgrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| db2Runstats, sqlabndx, sqlaprep oder sqlarwnd | <p>Aufgrund von Änderungen am DB2-Berechtigungsmodell ist die Gruppe SYSADM nicht mehr für die Ausführung dieser APIs berechtigt. Mit dem Befehl <code>UPGRADE DATABASE</code> wird der Gruppe SYSADM die Berechtigung DBADM erteilt, so dass es zu keinen Auswirkungen auf das Upgrade kommt. Was diese APIs betrifft, sollten Sie jedoch alle Berechtigungsänderungen prüfen und Benutzern erforderliche Berechtigungen erteilen.</p> <p>Wenn Sie Datenbanken in DB2 Version 9.7 erstellen, müssen Sie die erforderliche Berechtigung Benutzern erteilen, die diese APIs ausführen müssen. Sie können der Gruppe SYSADM die Berechtigung DBADM erteilen, um dieselbe Berechtigungsstufe wie in früheren Releases beizubehalten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| db2ReadLog und db2ReadLogNoConn               | <p>Für eine Protokollfolgennummer werden nun 8 Byte verwendet. Aus diesem Grund wurde jedes Vorkommen des Datentyps <code>SQLU_LSN</code> in den Strukturen <code>'db2ReadLogStruct'</code>, <code>'db2ReadLogInfoStruct'</code>, <code>'db2ReadLogNoConnStruct'</code> und <code>'db2ReadLogNoConnInfoStruct'</code> durch den neuen Datentyp <code>'db2LSN'</code> ersetzt. Wenn Sie eine beliebige Anzahl dieser APIs in Ihren Anwendungen aufrufen, ändern Sie Ihren Anwendungscode zum Lesen des neuen Datentyps <code>'db2LSN'</code> in diesen geänderten Strukturen und erstellen Sie Ihre Anwendungen unter Verwendung der DB2 Version 9.7-Bibliotheken erneut, bevor Sie ein Upgrade für Ihre DB2-Server und -Clients durchführen. Details finden Sie in „Auswirkungen der Änderungen der Protokollfolgennummer auf das Verhalten von APIs und Anwendungen“ in der Veröffentlichung <i>Administrative API Reference</i>.</p> <p>Wenn Sie den Parameter <code>iFilterOption</code> beim Aufrufen der API <code>db2ReadLog</code> in Ihren Anwendungen auf <code>DB2READLOG_FILTER_ON</code> setzen, ändern Sie den Anwendungscode zum Lesen der neuen Struktur <code>'db2ReadLogFilterData'</code>, die als Präfix für Protokollsätze dient. Wenn Sie den Parameter <code>iFilterOption</code> auf <code>DB2READLOG_FILTER_OFF</code> setzen, obwohl Protokollsätze wie in früheren Releases weiterhin über eine Protokollfolgennummer als Präfix verfügen, ändern Sie Ihren Anwendungscode zum Lesen des neuen Datentyps <code>'db2LSN'</code>.</p> |
| Db2Reorg                                      | <p>Die Struktur <code>'db2ReorgStruct'</code> wurde für die Unterstützung partitionierter Indizes geändert. Den Strukturen <code>'db2ReorgTable'</code> und <code>'db2ReorgIndexesAll'</code> wurde das neue Feld <code>'pPartitionName'</code> hinzugefügt, um auf einen Datenpartitionsnamen zu verweisen. In Abhängigkeit von dem Wert des Felds <code>'versionNumber'</code> wurde das neue Feld <code>'partitionNameLen'</code> auch hinzugefügt, um auf die Länge in Byte von <code>'pPartitionName'</code> hinzuweisen. Obwohl der Wert dieses Parameters nur berücksichtigt wird, wenn die Markierung <code>DB2REORG_ON_DATA_PARTITION</code> angegeben wird, erstellen Sie Ihre Anwendungen mit den DB2 Version 9.7-Bibliotheken erneut, um mit der geänderten Struktur arbeiten zu können.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| db2Runstats                                   | <p>Wenn Sie diese API für die Aktualisierung von statistischen Daten in Tabellen mit LOB-Spalten aufrufen, werden nun statistische Daten für die Durchschnittslänge der Spalte und die Anzahl an Vorkommen von NULL in einer Spalte erfasst.</p> <p>Informationen zu weiteren Berechtigungsänderungen, die auch für diese API gelten, finden Sie in der Zeile zur API <code>db2Runstats</code>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Tabelle 23. Änderungen an DB2-APIs (Forts.)

| DB2-API                                  | Zusammenfassung der Änderungen mit Auswirkungen beim Upgrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sqlbctsq, sqlbgtss, sqlbotsq und sqlbtcq | Diese APIs und die zugehörige Datenstruktur SQLB_TBSPQRY_DATA sind veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Beginnen Sie stattdessen, Abfragen mit den Tabellenfunktionen MON_GET_TABLESPACE oder MON_GET_CONTAINER zu verwenden. Diese Tabellenfunktionen geben mehr Informationen zurück als die veralteten APIs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| sqlbftpq, sqlbmtsq und sqlbstpq          | <p>Der Datentyp für das Feld 'lifeLSN' in der Struktur SQLB_TBSPQRY_DATA wurde von 'char[6]' in 'sqluint64' geändert. Nach dem Upgrade Ihrer DB2-Server und -Clients funktionieren Aufrufe für diese API in Ihren Anwendungen weiterhin, bis der Wert der Protokollfolgennummer den maximalen Grenzwert von 6 Byte überschreitet. Ändern Sie Ihren Anwendungscode zum Lesen des Datentyps 'sqluint64' in dieser geänderten Struktur und erstellen Sie Ihre Anwendungen unter Verwendung der DB2 Version 9.7-Bibliotheken erneut, bevor Sie diesen maximalen Grenzwert erreichen.</p> <p>Diese APIs und die zugehörige Datenstruktur SQLB_TBSPQRY_DATA sind veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Beginnen Sie stattdessen, Abfragen mit den Tabellenfunktionen MON_GET_TABLESPACE oder MON_GET_CONTAINER zu verwenden. Diese Tabellenfunktionen geben mehr Informationen zurück als die veralteten APIs.</p> |
| sqlbstsc                                 | Sie können diese API nun für die Aktivierung des dynamischen Speichers für Tabellenbereiche verwenden. Alle vorhandenen Container werden für die Verwendung der Speicherpfade, die in der Datenbank definiert sind, neu definiert. Durch den Wert 0 für den Parameter <b>NumContainers</b> zusammen mit einem NULL-Wert für den Parameter <b>pContainerData</b> wird der Tabellenbereich für den dynamischen Speicher aktiviert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| sqlcrea                                  | Für neue Datenbanken, die in DB2 Version 9.7 erstellt werden, ist der neue Konfigurationsparameter <b>cur_commit</b> auf ON gesetzt, so dass Semantik der momentanen Festschreibung in Überprüfungen der Cursorstabilität aktiviert wird. Eine zurückgegebene Ergebnismenge, die auf der Isolationsstufe der Cursorstabilität agiert, kann in Bezug auf frühere Releases unterschiedlich sein. Details zur Funktionsweise des Verhaltens der momentanen Festschreibung finden Sie im Abschnitt zur „gegenwärtig festgeschriebenen Semantik für verbesserten gemeinsamen Zugriff“ in der Veröffentlichung <i>Fehlerbehebung und Optimieren der Datenbankleistung</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| sqlmgdb und sqlgmdb                      | Diese APIs gelten als veraltet. Verwenden Sie die neue API db2DatabaseUpgrade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| sqladau                                  | Die API sqladau wird in DB2 Version 9.7 nicht weiter unterstützt. Verwenden Sie die Tabellenfunktion AUTH_LIST_AUTHORITIES_FOR_AUTHID, um die Informationen abzurufen, die durch die API sqladau bereitgestellt wurden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| sqlgtpi                                  | Ab DB2 Version 9.7 gilt diese API als veraltet. Wenn Sie die Registrierdatenbankvariable <b>DB2_PMAP_COMPATIBILITY</b> auf OFF setzen und diese API aufrufen, erhalten Sie aufgrund der Vergrößerung der Verteilungszuordnung auf 32 768 Einträge eine SQL2768N-Fehlernachricht. Verwenden Sie die neue API db2GetDistMap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Tabelle 23. Änderungen an DB2-APIs (Forts.)

| DB2-API  | Zusammenfassung der Änderungen mit Auswirkungen beim Upgrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sqlurlog | Beim Aufruf dieser API von einer Anwendung aus, die auf einem Client einer Version vor 9.7 ausgeführt wird, der mit einer Datenbank der Version 9.7 verbunden ist, empfangen Sie die Fehlermeldung SQL1198N. Aufrufe der API sqlurlog über eine Anwendung, die auf einem Client der Version 9.7 ausgeführt wird, der mit einer Datenbank der Version 9.7 verbunden ist, funktionieren weiterhin, bis der Wert der Protokollfolgennummer den maximalen Grenzwert von 6 Byte für Releases von Versionen vor 9.7 überschreitet. Wenn die Protokollfolgennummer diesen Grenzwert von 6 Byte erreicht, empfangen Sie die Fehlermeldung SQL2650N. |
| sqlgrpn  | Ab DB2 Version 9.7 gilt diese API als veraltet. Wenn Sie die Registrierdatenbankvariable <b>DB2_PMAP_COMPATIBILITY</b> auf OFF setzen und diese API aufrufen, erhalten Sie aufgrund der Vergrößerung der Verteilungszuordnung auf 32 768 Einträge eine SQL2768N-Fehlermeldung. Verwenden Sie die neue API <code>db2GetRowPartNum</code> zum Lesen der Datenbankpartitionsnummer und der Nummer des Datenbankpartitionsservers für eine Zeile. Details hierzu finden Sie unter <b>DB2_PMAP_COMPATIBILITY</b> in Tabelle 9 auf Seite 31.                                                                                                      |

## Auswirkungen der Änderungen von DB2-Befehlen auf das Upgrade

Die in DB2 Version 9.7 vorgenommenen Änderungen an Befehlen des DB2-Befehlszeilenprozessors (CLP) und an Systembefehlen können sich auf Ihre vorhandenen Anwendungen und Scripts auswirken, wenn Sie ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchführen.

Die Änderungen an Befehlen beinhalten neue Parameter, Modifikationen an vorhandenen Parametern, veraltete und nicht weiter unterstützte Parameter und Modifikationen der Befehlsausgabe. Die nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht der Änderungen, die Auswirkungen auf Anwendungen und Scripts haben:

Tabelle 24. Änderungen an Befehlen des DB2-Befehlszeilenprozessors und an Systembefehlen

| Befehl   | Zusammenfassung der Änderungen mit Auswirkungen beim Upgrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| db2advis | Mit diesem Befehl können Empfehlungen für die Konvertierung von Standardtabellen mit XML-Spalten in MDC-Tabellen und für die Verwendung der Indexkomprimierung gegeben werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| db2cat   | Bei nicht partitionierten Indizes beinhaltet die Befehlsausgabe jetzt die neue Spalte <code>indexTbsp</code> zur Anzeige der Tabellenbereichs-ID. Bei partitionierten Indizes beinhaltet die Befehlsausgabe jetzt den neuen Spalte <code>indexTbsp</code> zur Anzeige der Tabellenbereichs-ID sowie die neue Spalte <code>indexObjId</code> zur Anzeige der Indexobjekt-ID.<br><br>In Basistabellen umfasst die Ausgabe abhängiger MQTs nun ein neues Feld für MQT-Markierungen (MQT Flags). |
| db2ckmig | Dieser Befehl ist veraltet und wird möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Verwenden Sie stattdessen den Befehl <code>db2ckupgrade</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Tabelle 24. Änderungen an Befehlen des DB2-Befehlszeilenprozessors und an Systembefehlen (Forts.)

| Befehl                                                                                        | Zusammenfassung der Änderungen mit Auswirkungen beim Upgrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| db2ckupgrade                                                                                  | <p>Dieser Befehl ersetzt den Befehl db2ckmig.</p> <p>Mit diesem Befehl wird überprüft, ob Indizes des Typs 1 vorhanden sind, und mit dem Befehl REORG TABLE wird eine Scriptdatei für die Konvertierung von Indizes des Typs 1 in Indizes des Typs 2 generiert. Indizes des Typs 1 werden in DB2 Version 9.7 nicht unterstützt. Details hierzu finden Sie in „Konvertieren von Indizes des Typs 1 in Indizes des Typs 2“ auf Seite 48.</p> <p>Dieser Befehl erfordert die Ausführung der Instanz, die die Datenbanken besitzt, die Sie prüfen möchten. Sie brauchen die Instanz nicht mehr zu stoppen, um diesen Befehl auszuführen. Wenn die Instanz nicht gestartet ist, liefert der Befehl db2ckupgrade die Fehlermeldung SQL1032N.</p>  |
| db2dart                                                                                       | <p>Der Parameter /DD umfasst nun Daten mit integrierter Länge als Teil der formatierten Tabellendaten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| db2expln,<br>db2exmig,<br>db2jdbcbind,<br>db2sqljbind,<br>db2sqljcustomize<br>und<br>db2rbind | <p>Aufgrund von Änderungen am DB2-Berechtigungsmodell ist die Gruppe SYSADM nicht mehr für die Ausführung dieser Befehle berechtigt. Mit dem Befehl UPGRADE DATABASE wird der Gruppe SYSADM die Berechtigung DBADM erteilt, so dass es zu keinen Auswirkungen auf das Upgrade kommt. Was diese Befehle betrifft, sollten Sie jedoch alle Berechtigungsänderungen prüfen und Benutzern sämtliche erforderlichen Berechtigungen erteilen.</p> <p>Wenn Sie Datenbanken in DB2 Version 9.7 erstellen, müssen Sie die erforderliche Berechtigung Benutzern erteilen, die diese Befehle ausführen müssen bzw. der Gruppe SYSADM die Berechtigung DBADM erteilen, damit derselbe Berechtigungsstand wie in früheren Releases beibehalten wird.</p> |
| db2gpmap                                                                                      | <p>Die mit diesem Befehl generierte Ausgabe ist größer, da auch die Größe der Verteilungszuordnung zugenommen hat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| db2icrt                                                                                       | <p>Unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen schreiben diese Befehle nun in eine Datei mit dem Namen <i>INSTHOME</i>/sql11ib/log/db2instance.log; dabei ist <i>INSTHOME</i> das Ausgangsverzeichnis für den Instanzeigner. Diese Datei agiert als Verlaufsdatei, in der die Instanzaktivitäten wie das Erstellen (db2icrt), Löschen (db2idrop), Aktualisieren (db2iupdt) und Durchführen von Upgrades (db2iupgrade) aufgezeichnet wird; sie dient nur der Verwendung bei der DB2-Unterstützung.</p>                                                                                                                                                                                                                                            |



Tabelle 24. Änderungen an Befehlen des DB2-Befehlszeilenprozessors und an Systembefehlen (Forts.)

| Befehl                   | Zusammenfassung der Änderungen mit Auswirkungen beim Upgrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| db2idrop                 | <p>Setzen Sie in Umgebungen mit partitionierten Datenbanken den Befehl db2idrop für jede Datenbankpartition nur einmal ab. Mit dem Befehl db2idrop wird die globale Registrierdatenbank für alle verfügbaren Datenbankpartitionen aktualisiert und die Instanz aus der Registrierdatenbank entfernt. Wenn keine Datenbankpartition verfügbar ist, empfangen Sie die Fehlermeldung DBI1165E und die Warnung DBI1383I .</p> <p>Unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen schreiben diese Befehle nun in eine Datei mit dem Namen <i>INSTHOME</i>/sql11ib/log/db2instance.log; dabei ist <i>INSTHOME</i> das Ausgangsverzeichnis für den Instanzeigner. Diese Datei agiert als Verlaufsdatei, in der die Instanzaktivitäten wie das Erstellen (db2icrt), Löschen (db2idrop), Aktualisieren (db2iupdt) und Durchführen von Upgrades (db2iupgrade) aufgezeichnet wird; sie dient nur der Verwendung bei der DB2-Unterstützung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| db2imigr                 | <p>Dieser Befehl ist veraltet und wird möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Verwenden Sie stattdessen den Befehl db2iupgrade.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| db2iupgrade und db2iupdt | <p>Der Befehl db2iupgrade ersetzt den Befehl db2imigr.</p> <p>Wenn Sie den Befehl db2iupgrade oder db2iupdt mit dem Parameter <b>-u</b> absetzen, um auf eine andere abgeschirmte ID als die zuvor definierte abgeschirmte ID hinzuweisen, überschreibt diese andere abgeschirmte ID die zuvor definierte. In früheren Releases wurde der Parameter <b>-u</b> ignoriert.</p> <p>In einer Umgebung mit partitionierten Datenbanken wird mit den Befehlen db2iupgrade und db2iupdt die globale Registrierdatenbank für alle verfügbaren Datenbankpartitionen aktualisiert. Wenn die Instanz erfolgreich aktualisiert wird bzw. ein erfolgreiches Upgrade für sie durchgeführt wird, bedeutet dies, dass mit dem Befehl die Instanz aus der DB2-Registrierdatenbank an der Speicherposition der DB2-Kopie entfernt wird, an der die Instanz ausgeführt wurde, und der Speicherposition der DB2-Kopie hinzugefügt wird, an der der Befehl von Ihnen ausgeführt wird. Wenn keine Datenbankpartition verfügbar ist, empfangen Sie die Fehlermeldung DBI1165E und die Warnung DBI1383I .</p> <p>Unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen schreiben diese Befehle nun in eine Datei mit dem Namen <i>INSTHOME</i>/sql11ib/log/db2instance.log; dabei ist <i>INSTHOME</i> das Ausgangsverzeichnis für den Instanzeigner. Diese Datei agiert als Verlaufsdatei, in der die Instanzaktivitäten wie das Erstellen (db2icrt), Löschen (db2idrop), Aktualisieren (db2iupdt) und Durchführen von Upgrades (db2iupgrade) aufgezeichnet wird; sie dient nur der Verwendung bei der DB2-Unterstützung.</p> |
| db2look                  | <p>Sie können diesen Befehl zwar mit derselben Berechtigung ausführen, die vor dem Upgrade Ihres Datenservers erforderlich war, aber möglicherweise ist nun die Berechtigung SECADM, ACCESSCTRL oder DATAACCESS bzw. sind in manchen Fällen alle drei Berechtigungen erforderlich. Mit dem Parameter <b>-x</b> wird nun die Berechtigungs-DDL für alle neuen Datenbankberechtigungen generiert.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Tabelle 24. Änderungen an Befehlen des DB2-Befehlszeilenprozessors und an Systembefehlen (Forts.)

| Befehl        | Zusammenfassung der Änderungen mit Auswirkungen beim Upgrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| db2pd         | <p>Die Befehlsausgabe enthält nun Informationen zum Scan-Sharing für Tabellen und Blockindizes in MDC-Tabellen. Die Informationen, die mit diesem Befehl zurückgegeben werden, sind für die einzelnen gemeinsam genutzten Scans, Sets für die gemeinsame Nutzung oder Gruppen für die gemeinsame Nutzung unterschiedlich.</p> <p>Was Tabellenbereiche für dynamischen Speicher betrifft, so werden in der Ausgabe des Parameters <b>-storagepaths</b> nun die neuen Spalten für die Pfad-ID und den Pfadzustand angezeigt, die auf die Kennung des Speicherpfads und den aktuellen Zustand verweisen. Auch in der Ausgabe des Parameters <b>-tablespaces</b> werden nun die neuen Spalten für den gelöschten Pfad und die Pfad-ID angezeigt; damit wird angegeben, ob sich in einem Speicherpfad ein oder mehrere Container befinden, die gelöscht wurden, und es wird die Speicherpfadkennung für den Container angegeben.</p> <p>Was temporäre Tabellen betrifft, so werden in der Ausgabe des Parameters <b>-tcbstats</b> nun die drei neuen Spalten SchemaNm, StoredBytes und BytesSaved angezeigt. Außerdem wird in der Ausgabe des Parameters <b>-tablespaces</b> nun die neue Spalte für den maximalen Wert für die obere Grenze (Max HWM) angezeigt, die den Höchstwert für die obere Grenze für DMS-Tabellenbereiche seit dem Start der Instanz angibt. Was SMS-Tabellenbereiche betrifft, so wird in den Spalten für den Wert für die obere Grenze und den maximalen Wert für die obere Grenze kein Wert angezeigt.</p> <p>Bei partitionierten Tabellen zeigt die Parameterausgabe <b>-tcbstats</b> jetzt die neue Teilekennungsspalte, damit wird die Datenpartitions-ID im Abschnitt TCB Indexinformation und TCB Indexstatistik angezeigt.</p> |
| db2relocatedb | <p>Sie können nun in der Konfigurationsdatei eine Position für die Datenbankkonfigurationsparameter <b>mirrorlogpath</b>, <b>failarchpath</b>, <b>logarchmeth1</b>, <b>logarchmeth2</b>, und <b>overflowlogpath</b> angeben. Wenn Sie in der Datenbank, die Sie verlagern möchten, einen oder mehrere dieser Datenbankkonfigurationsparameter definiert haben, können Sie nun in der Konfigurationsdatei eine neue Position für jeden dieser Parameter angeben. Wenn Sie keines der neuen Schlüsselwörter angeben, behält der Befehl db2relocatedb wie in den bisherigen Releases die ursprüngliche Position bei.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| db2secv82     | <p>Der Befehl db2secv82 wird nun nicht weiter unterstützt. Verwenden Sie stattdessen den Befehl db2extsec, um die Zugriffsrechte für DB2-Objekte wie Dateien, Verzeichnisse, im Netz freigegebene Laufwerke, Registrierungsschlüssel und Services zu definieren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| db2uiddl      | <p>Der Befehl db2uiddl wird nun nicht weiter unterstützt. Mit diesem Befehl wurde ein Script mit CREATE UNIQUE INDEX-Anweisungen generiert, um eindeutige Indizes zu konvertieren, die in Ihrer Datenbank vor DB2 UDB Version 5 erstellt wurden. Wenn Sie den Befehl db2uiddl nach dem Upgrade Ihrer Datenbanken auf ein DB2-Release einer Version vor 9.7 ausgeführt haben, müssen Sie diesen Befehl vor dem Upgrade Ihrer Datenbanken auf DB2 Version 9.7 nicht noch einmal ausführen.</p> <p>Wenn Sie Indizes des Typs 1 in Indizes des Typs 2 konvertieren, konvertieren Sie außerdem die eindeutigen Indizes, die in Ihrer Datenbank vor DB2 UDB Version 5 erstellt wurden; eine Ausführung des Befehls db2uiddl ist nicht erforderlich.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Tabelle 24. Änderungen an Befehlen des DB2-Befehlszeilenprozessors und an Systembefehlen (Forts.)

| Befehl                                                                                                                                                                                               | Zusammenfassung der Änderungen mit Auswirkungen beim Upgrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| db2_deinstall                                                                                                                                                                                        | Wenn Sie den Parameter <b>-F TEXT_SEARCH</b> angeben und auf der DB2-Kopie, die Sie deinstallieren, über mindestens eine als DB2 Text Search-Instanzservice konfigurierte Instanz verfügen, gibt dieser Befehl die Fehlernachricht DBI1325E zurück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| installFixPack                                                                                                                                                                                       | Wenn Sie auf der DB2-Kopie, die Sie aktualisieren, über mindestens eine als DB2 Text Search-Instanzservice konfigurierte Instanz verfügen, wird für die einzelnen Instanzen über diesen Befehl der Befehl db2ts STOP FOR TEXT abgesetzt, um den Text Search-Instanzservice zu stoppen. Wenn der Text Search-Instanzservice nicht gestoppt werden kann, gibt der Befehl installFixPack die Fehlernachricht DBI1325E zurück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| BIND,<br>DECOMPOSE XML<br>DOCUMENT,<br>DESCRIBE,<br>EXPORT,<br>IMPORT,<br>LOAD,<br>PRECOMPILE,<br>REBIND,<br>REGISTER<br>XMLSCHEMA,<br>REGISTER<br>XSROBJECT,<br>RUNSTATS und<br>UPDATE<br>XMLSCHEMA | <p>Aufgrund von Änderungen am DB2-Berechtigungsmodell ist die Gruppe SYSADM nicht mehr für die Ausführung dieser Befehle berechtigt. Außerdem ist in einigen Fällen, in denen die Berechtigung DBADM erforderlich war, nun die Berechtigung DATAACCESS ausreichend. Mit dem Befehl UPGRADE DATABASE wird der Gruppe SYSADM die Berechtigung DBADM und wird Benutzern mit der Berechtigung DBADM einschließlich der Gruppe SYSADM die Berechtigung DATAACCESS erteilt, so dass es zu keinen Auswirkungen auf das Upgrade kommt. Was diese Befehle betrifft, sollten Sie jedoch alle Berechtigungsänderungen prüfen und Benutzern sämtliche erforderlichen Berechtigungen erteilen.</p> <p>Wenn Sie Datenbanken in DB2 Version 9.7 erstellen, müssen Sie die erforderliche Berechtigung Benutzern erteilen, diese Befehle ausführen müssen. Sie können der Gruppe SYSADM die Berechtigung DBADM und Benutzern mit der Berechtigung DBADM die Berechtigung DATAACCESS erteilen, um dieselbe Berechtigungsstufe wie in früheren Releases beizubehalten.</p>                                                                                                                                                                                                                            |
| CREATE<br>DATABASE                                                                                                                                                                                   | <p>Für neue Datenbanken, die in DB2 Version 9.7 erstellt werden, ist der neue Konfigurationsparameter <b>cur_commit</b> auf ON gesetzt, so dass zuzzeit festgeschriebenes Verhalten in Überprüfungen der Cursorstabilität aktiviert wird. Eine zurückgegebene Ergebnismenge, die auf der Isolationsstufe der Cursorstabilität agiert, kann in Bezug auf frühere Releases unterschiedlich sein. Details zur Funktionsweise von Verhalten der momentanen Festschreibung finden Sie im Abschnitt „Gegenwärtig festgeschriebene Semantik für verbesserten gemeinsamen Zugriff“ in der Veröffentlichung <i>Fehlerbehebung und Optimieren der Datenbankleistung</i>.</p> <p>Wenn Sie in DB2 Version 9.7 eine Datenbank erstellen, wird der Ereignismonitor DB2DETAILDEADLOCK wie in früheren Releases standardmäßig erstellt. Er ist jedoch veraltet und wird in einem zukünftigen Release möglicherweise nicht mehr unterstützt. Sie sollten DB2DETAILDEADLOCK inaktivieren und entfernen. Verwenden Sie stattdessen den neuen Ereignismonitor für Sperren, bevor der Ereignismonitor DB2DETAILDEADLOCK nicht weiterverwendet wird. Details finden Sie im Abschnitt zur „Überwachung von Sperrendaten“ in der Veröffentlichung <i>Datenbanküberwachung - Handbuch und Referenz</i>.</p> |

Tabelle 24. Änderungen an Befehlen des DB2-Befehlszeilenprozessors und an Systembefehlen (Forts.)

| Befehl                  | Zusammenfassung der Änderungen mit Auswirkungen beim Upgrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEACTIVATE DATABASE     | <p>Wenn Sie die Fähigkeit zum Lesen von HADR-Bereitschaftsdatenbanken aktivieren, wird mit diesem Befehl die Datenbank in einen Super Exclusive-Modus versetzt, um neue Verbindungen zur Datenbank zu verhindern; außerdem wird mit diesem Befehl mit dem Stoppen der Datenbank so lange auf alle Benutzer gewartet, bis diese Ihre Verbindung unterbrochen haben. Wenn der letzte Benutzer die Verbindung unterbricht, wird die Datenbank gestoppt.</p> <p>Wenn Sie die Datenbank sofort stoppen müssen, können Sie nach dem Befehl DEACTIVATE DATABASE den Befehl FORCE APPLICATIONS ALL absetzen, um alle vorhandenen Verbindungen zu beenden. In früheren Releases wurden mit dem Befehl DEACTIVATE DATABASE HADR-Bereitschaftsdatenbanken gestoppt, da keine Benutzerverbindungen zulässig waren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DECOMPOSE XML DOCUMENTS | <p>Wenn Sie diesen neuen Befehl auf einem Client der Version 9.7 absetzen, wird er erfolgreich ausgeführt, wenn Sie eine Verbindung zu Datenbanken der Version 9.7 herstellen; es wird jedoch die Fehlermeldung SQL0440N zurückgegeben, wenn Sie eine Verbindung zu Datenbanken von Versionen vor 9.7 herstellen. Mit diesem Befehl wird die systemdefinierte Prozedur XDB_DECOMP_XML_FROM_QUERY aufgerufen, die in Version 9.7 verfügbar ist. Datenbanken von Versionen vor Version 9.7 verfügen nicht über die korrekte Version dieser Prozedur; dies führt zu einem Fehlschlagen dieses Befehls.</p> <p>Wenn Sie über Version 9.7-Clients eine Verbindung zu Datenbanken von Versionen vor Version 9.7 herstellen, verwenden Sie stattdessen den Befehl DECOMPOSE XML DOCUMENT. Mit dem Befehl DECOMPOSE XML DOCUMENTS werden in einer binären oder einer XML-Spalte gespeicherte XML-Dokumente zerlegt, und mit dem Befehl DECOMPOSE XML DOCUMENT werden in Dateien gespeicherte XML-Dokumente zerlegt.</p>                                                                                                                                                           |
| DESCRIBE                | <p>Mit dem Befehl DESCRIBE und dem Parameter <b>INDEXES FOR TABLE</b> werden nun Indizes zu XML-Daten und Textsuchindizes zusätzlich zu relationalen Indizes aufgeführt. In der Ausgabe werden zusätzliche Spalten, eine Liste für partitionierte Indizes und eine Liste für nicht partitionierte Indizes angezeigt. In der Veröffentlichung <i>Command Reference</i> finden Sie Details zu den zusätzlichen Spalten.</p> <p>Wenn Sie den neuen Parameter <b>RELATIONAL DATA INDEXES FOR TABLE</b> zum Auflisten von lediglich relationalen Indizes verwenden, werden in der Ausgabe dieselben Spalten wie in früheren Releases angezeigt.</p> <p>Die Befehlsausgabe DESCRIBE INDEXES zeigt jetzt eine neue Spalte INDEX PARTITIONING als Hinweis darauf an, ob ein Index partitioniert oder nicht partitioniert ist.</p> <p>Der Befehl DESCRIBE DATA PARTITIONS mit dem Parameter <b>SHOW DETAIL</b> zeigt die neue Spalte IndexTblSpId zum Verweis auf die Tabellenbereichs-ID, wo Indexdaten gespeichert sind.</p> <p>Informationen zu zusätzlichen Berechtigungsänderungen, die auch für den Befehl DESCRIBE gelten, finden Sie in der Zeile mit dem Befehl BIND.</p> |

Tabelle 24. Änderungen an Befehlen des DB2-Befehlszeilenprozessors und an Systembefehlen (Forts.)

| Befehl             | Zusammenfassung der Änderungen mit Auswirkungen beim Upgrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXPORT             | <p>Die WSF-Datei (WSF = Worksheet File Format, Arbeitsblattformat) ist veraltet, und die Unterstützung wird in einem zukünftigen Release entfernt. Beginnen Sie mit der Verwendung eines unterstützten Dateiformats anstelle einer WSF-Datei, bevor die Unterstützung entfernt wird.</p> <p>Informationen zu zusätzlichen Berechtigungsänderungen, die auch für den Befehl EXPORT gelten, finden Sie in der Zeile mit dem Befehl BIND.</p>                      |
| GET AUTHORIZATIONS | <p>Der Befehl GET AUTHORIZATIONS wird in DB2 Version 9.7 nicht weiter unterstützt. Verwenden Sie stattdessen die Tabellenfunktion AUTH_LIST_AUTHORITIES_FOR_AUTHID.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GET DB CFG         | <p>Für HADR-Bereitschaftsdatenbanken mit aktivierter Lesefähigkeit wird in der Ausgabe dieses Befehls nun der Wert DATABASE – READ ENABLED für 'Aktualisierende Recovery anstehend' angezeigt, um darauf zu verweisen, dass die Datenbank den Zustand 'Aktualisierende Recovery anstehend' aufweist und die Lesefähigkeit aktiviert ist. In früheren Releases wurde mit diesem Befehl der Wert DATABASE für 'Aktualisierende Recovery anstehend' angezeigt.</p> |
| GET DBM CFG        | <p>Mit diesem Befehl werden nun die Werte neuer Parameter für die Konfiguration der SSL-Unterstützung aufgeführt. Details hierzu finden Sie unter Tabelle 11 auf Seite 34.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GET SNAPSHOT       | <p>Was den Parameter TABLESPACES betrifft, so gibt dieser Befehl nun an, ob ein DMS-Tabellenbereich konsolidierbaren Speicherbereich verwendet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Tabelle 24. Änderungen an Befehlen des DB2-Befehlszeilenprozessors und an Systembefehlen (Forts.)

| Befehl          | Zusammenfassung der Änderungen mit Auswirkungen beim Upgrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMPORT und LOAD | <p>Sie können Daten aus Dateien importieren oder laden, die in früheren Releases exportiert wurden, vorausgesetzt, Sie haben keine Spalten mit benutzerdefinierten und systemdefinierten Datentypen exportiert, die in DB2 Version 9.7 nicht unterstützt werden. In „Prüfen, ob die Datenbanken für das Upgrade bereit sind“ auf Seite 50 finden Sie eine Liste der reservierten und nicht unterstützten Datentypen.</p> <p>Darüber hinaus müssen Sie die Änderungen an den Befehlen IMPORT und LOAD berücksichtigen, die sich auf das Importieren bzw. das Laden von Dateien auswirken, die in früheren Releases exportiert wurden. Einzelheiten zu den Änderungen an den Befehlen IMPORT und LOAD finden Sie in der Veröffentlichung <i>Command Reference</i>.</p> <p>Die WSF-Datei (WSF = Worksheet File Format, Arbeitsblattformat) ist veraltet, und die Unterstützung wird in einem zukünftigen Release entfernt. Beginnen Sie mit der Verwendung eines unterstützten Dateiformats anstelle einer WSF-Datei, bevor die Unterstützung entfernt wird. Wenn die Tabellen unter Verwendung eines unterstützten Dateiformats exportiert wurden, fahren Sie mit der Verwendung der Befehle IMPORT und LOAD fort, um Ihre Tabellen zu füllen.</p> <p>Die Modi CREATE und REPLACE_CREATE des Befehls IMPORT gelten als veraltet. Verwenden Sie DDL-Skripts, die Sie entwickelt oder mit dem Befehl db2look generiert haben, zum Erstellen der Tabelle, bevor Sie den Befehl IMPORT absetzen.</p> <p>Informationen zu zusätzlichen Berechtigungsänderungen, die auch für den Befehl DESCRIBE gelten, finden Sie in der Zeile mit dem Befehl BIND.</p> <p>Wenn Sie den Befehl LOAD im Modus REPLACE absetzen sowie das Schlüsselwort RESETDICTIONARY in einer Tabelle, die XML-Daten in einem XML-Speicherobjekt der Version 9.7 aufweist und wenn die Zeilenkomprimierung aktiviert ist, wird mit diesem Befehl nun zusätzlich zum Wörterverzeichnis für die Tabellendaten ein Komprimierungswörterverzeichnis für die XML-Daten erstellt. Das Komprimierungswörterverzeichnis für die XML-Daten wird im XML-Speicherobjekt gespeichert. Die automatische Erstellung von Komprimierungswörterverzeichnissen erstellt nun im Rahmen der Operationen zum Füllen von Tabellen mit Daten durch die Befehle INSERT, IMPORT mit Einfügemodus, LOAD mit Einfügemodus und REDISTRIBUTE DATABASE PARTITION GROUP ein Komprimierungswörterverzeichnis für die XML-Daten.</p> |
| INSPECT         | <p>Wenn Sie den Befehl INSPECT mit dem Parameter <b>ROWCOMPESTIMATE TABLE</b> in einer Tabelle mit XML-Daten in einem XML-Speicherobjekt der Version 9.7 absetzen und die Zeilenkomprimierung aktiviert ist, wird mit diesem Befehl nun zusätzlich zu dem Wörterverzeichnis für die Tabellendaten ein Komprimierungswörterverzeichnis für die XML-Daten erstellt. Das Komprimierungswörterverzeichnis für die XML-Daten wird im XML-Speicherobjekt gespeichert.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Tabelle 24. Änderungen an Befehlen des DB2-Befehlszeilenprozessors und an Systembefehlen (Forts.)

| Befehl                                                | Zusammenfassung der Änderungen mit Auswirkungen beim Upgrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIST TABLESPACE<br>CONTAINERS und<br>LIST TABLESPACES | Diese Befehle und zugehörige APIs sind veraltet und werden in einem zukünftigen Release möglicherweise entfernt. Verwenden Sie stattdessen die Tabellenfunktionen MON_GET_TABLESPACE oder MON_GET_CONTAINER. Diese Tabellenfunktionen geben mehr Informationen zurück als die veralteten Befehle und APIs. Weitere Informationen zu den veralteten APIs finden Sie im Abschnitt Auswirkungen der DB2(r)-API-Änderungen auf das Upgrade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MIGRATE<br>DATABASE                                   | Dieser Befehl gilt als veraltet. Verwenden Sie stattdessen den Befehl UPGRADE DATABASE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| REDISTRIBUTE<br>DATABASE PARTI-<br>TION GROUP         | Wenn Sie diesen Befehl ohne den Parameter <b>NOT ROLLFORWARD RECOVERABLE</b> absetzen, wird bei der automatischen Wörterverzeichniserstellung für die XML-Daten in einem XML-Speicherobjekt der Version 9.7 nun für alle Datenbankpartitionen ohne Wörterverzeichnis im Rahmen der Tabellendatenbefüllung, die mit diesem Befehl ausgeführt wird, ein Komprimierungswörterverzeichnis erstellt; Voraussetzung ist, dass die Zeilenkomprimierung aktiviert ist. Nach der Erstellung des Komprimierungswörterverzeichnisses werden sowohl XML-Daten als auch Tabellendaten komprimiert. Wenn Sie diesen Befehl mit dem Parameter <b>NOT ROLLFORWARD RECOVERABLE</b> absetzen, wird bei der automatischen Wörterverzeichniserstellung für die XML-Daten in einem XML-Speicherobjekt der Version 9.7 nun für neue Datenbankpartitionen ohne Wörterverzeichnis im Rahmen der Tabellendatenbefüllung, die mit diesem Befehl ausgeführt wird, ein Komprimierungswörterverzeichnis erstellt. Bei der automatischen Wörterverzeichniserstellung wird kein Komprimierungswörterverzeichnis in vorhandenen Datenbankpartitionen erstellt, die neue Daten empfangen. |



Tabelle 24. Änderungen an Befehlen des DB2-Befehlszeilenprozessors und an Systembefehlen (Forts.)

| Befehl                  | Zusammenfassung der Änderungen mit Auswirkungen beim Upgrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REORG INDEXES/<br>TABLE | <p>Mit dem Schlüsselwort LONGLOBDATA werden nun vorhandene LOB-Daten in integrierte LOB-Daten zusätzlich zur Reorganisation von Langfeldern und LOB-Daten konvertiert. In früheren Releases wurde dieser Parameter für die Reorganisation von Langfeldern und LOB-Daten verwendet. Details zu integrierten LOB-Daten finden Sie in Kapitel 28, „Einbeziehen der neuen Funktionalität von DB2 Version 9.7 in Datenbankanwendungen und -routinen“, auf Seite 237.</p> <p>Das Schlüsselwort CONVERT ist veraltet, da Indizes des Typs 1 nicht weiterverwendet werden. Sie sollten vor dem Upgrade Ihres Daten-servers Ihre Indizes des Typs 1 in Indizes des Typs 2 konvertieren. Details hierzu finden Sie in „Konvertieren von Indizes des Typs 1 in Indizes des Typs 2“ auf Seite 48.</p> <p>Wenn Sie das Schlüsselwort INPLACE ohne NOTRUNCATE TABLE angeben, sollten Sie das Zeitfenster für Systemunterbrechungen entsprechend anpassen, da der Zeitraum, während dessen Sperren für die Tabelle gehalten werden, während des Abschneidens der Tabelle (TRUNCATE TABLE) reduziert wird. Diese Phase ist schneller als in früheren Releases, insbesondere was wenig gefüllte Tabellen betrifft.</p> <p>Wenn Sie den Befehl REORG TABLE mit dem Schlüsselwort LONGLOBDATA absetzen, und das Schlüsselwort KEEPDICTIONARY oder RESETDICTIONARY in einer Tabelle XML-Daten in einem XML-Speicherobjekt der Version 9.7 aufweist und die Zeilenkomprimierung aktiviert ist, wird mit diesem Befehl nun zusätzlich zu dem Wörterverzeichnis für die Tabellendaten ein Komprimierungswörterverzeichnis für die XML-Daten erstellt. Das Komprimierungswörterverzeichnis für die XML-Daten wird im XML-Speicherobjekt gespeichert.</p> |
| REORGCHK                | <p>In der Ausgabe dieses Befehls sind nun statistische Tabellendaten, statistische Indexdaten und Empfehlungen für die Tabellen- oder Indexreorganisation auf der Partitionsebene enthalten. In der Ausgabe wird lediglich eine Zeile pro Tabelle und eine Zeile pro Datenpartition für partitionierte Tabellen angezeigt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RUNSTATS                | <p>DB2 Version 9.7 unterstützt nun die Stichprobenentnahme SYSTEM in Statistiksichten und stellt eine verbesserte Leistung der Stichprobenentnahme BERNOULLI bereit. Details hierzu finden Sie unter Kapitel 10, „Einbeziehen der neuen Funktionalität von Version 9.7 in Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde“, auf Seite 121.</p> <p>Wenn Sie diesen Befehl in Tabellen mit LOB-Spalten ausführen, werden nun statistische Daten für die Durchschnittslänge einer Spalte und die Anzahl an Nullwerten in einer Spalte erfasst. Weitere Details finden Sie in der Veröffentlichung <i>Command Reference</i>.</p> <p>Informationen zu zusätzlichen Berechtigungsänderungen, die auch für den Befehl RUNSTATS gelten, finden Sie in der Zeile mit dem Befehl BIND.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SET WORKLOAD            | <p>Aufgrund von Änderungen am DB2-Berechtigungsmodell ist die Gruppe SYSADM nicht mehr für die Ausführung dieses Befehls berechtigt. Wenn Sie nicht über die Berechtigung ACCESSCTRL, DATAACCESS, WLMADM, SECADM oder DBADM verfügen, empfangen Sie beim Ausführen dieses Befehls einen Fehler.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Unter dem Betriebssystem Windows Vista müssen Sie beim Ausführen von Verwaltungstasks, für die die Berechtigung als lokaler Administrator erforderlich ist, Ihre Scripts über eine DB2-Eingabeaufforderung mit uneingeschränkten Administratorberechtigungen ausführen. Starten Sie den Direktaufruf **Befehlsfenster - Administrator**, um eine DB2-Eingabeaufforderung mit uneingeschränkten Administratorberechtigungen aufzurufen. Wenn unter dem Betriebssystem Windows Vista die erweiterte Sicherheit aktiviert ist, müssen Sie sich außerdem mit einer Benutzer-ID, die der Gruppe DB2ADMNS angehört, an das System anmelden, um diesen Direktaufruf zu starten.

## Auswirkungen der SQL-Anweisungsänderungen auf das Upgrade

Die in DB2 Version 9.7 vorgenommenen Änderungen an SQL-Anweisungen können sich auf Ihre Anwendungen und Scripts auswirken, wenn Sie ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchführen.

Zu den Änderungen an SQL-Anweisungen gehören neues Standardverhalten und Modifikationen der Anweisungsausgabe. Außerdem werden manche Anweisungen nicht weiter unterstützt. Die nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht der Änderungen, die Auswirkungen auf Anwendungen und Scripts haben:

*Tabelle 25. Änderungen an SQL-Anweisungen*

| SQL-Anweisung                                                                                                                                                                                                                                                            | Zusammenfassung der Änderungen mit Auswirkungen beim Upgrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTER FUNCTION,<br>ALTER HISTOGRAM<br>TEMPLATE,<br>ALTER METHOD,<br>ALTER NICKNAME,<br>ALTER PROCEDURE,<br>ALTER SEQUENCE,<br>ALTER SERVER,<br>ALTER TABLE,<br>ALTER TYPE (Structured),<br>ALTER USER MAPPING,<br>ALTER VIEW,<br>ALTER WRAPPER<br>und<br>ALTER XSROBJECT | <p>Aufgrund von Änderungen am DB2-Berechtigungsmodell ist die Gruppe SYSADM nicht mehr für die Ausführung dieser Anweisungen berechtigt. Mit dem Befehl UPGRADE DATABASE wird der Gruppe SYSADM die Berechtigung DBADM erteilt, so dass es zu keinen Auswirkungen auf das Upgrade kommt. Was diese Anweisungen betrifft, sollten Sie jedoch alle Berechtigungsänderungen prüfen und Benutzern sämtliche erforderlichen Berechtigungen erteilen.</p> <p>Wenn Sie Datenbanken in DB2 Version 9.7 erstellen, erteilen Sie die erforderliche Berechtigung Benutzern, die diese Anweisungen ausführen müssen, oder erteilen Sie die Berechtigung DBADM explizit der Gruppe SYSADM, damit derselbe Berechtigungsstand wie in früheren Releases beibehalten wird.</p> <p>Die vorläufige Inaktivierung wird in den Anweisungen ALTER FUNCTION und ALTER VIEW unterstützt, wenn die Registrierdatenbankvariable <b>DB2_DDL_SOFT_INVALID</b> auf ON gesetzt ist. Details zur Semantik der vorläufigen Inaktivierung finden Sie im Abschnitt zur „Automatischen Inaktivierung und Reaktivierung von Datenbankobjekten“ in der Veröffentlichung <i>Datenbankverwaltung - Konzepte und Konfiguration - Referenzinformationen</i></p> |

Tabelle 25. Änderungen an SQL-Anweisungen (Forts.)

| SQL-Anweisung                                                                                                                                                                                                                                                         | Zusammenfassung der Änderungen mit Auswirkungen beim Upgrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTER SERVICE CLASS,<br>ALTER THRESHOLD,<br>ALTER WORK ACTION SET,<br>ALTER WORK CLASS SET,<br>ALTER WORKLOAD,<br>CREATE HISTOGRAM TEMPLATE,<br>CREATE SERVICE CLASS,<br>CREATE THRESHOLD,<br>CREATE WORK ACTION SET,<br>CREATE WORK CLASS SET und<br>CREATE WORKLOAD | <p>Aufgrund von Änderungen am DB2-Berechtigungsmodell ist die Gruppe SYSADM nicht mehr für die Ausführung dieser Anweisungen berechtigt. Mit dem Befehl UPGRADE DATABASE wird der Gruppe SYSADM die Berechtigung DBADM erteilt, so dass es zu keinen Auswirkungen auf das Upgrade kommt. Was diese Anweisungen betrifft, sollten Sie jedoch alle Berechtigungsänderungen prüfen und Benutzern sämtliche erforderlichen Berechtigungen erteilen.</p> <p>Wenn Sie jedoch Datenbanken in DB2 Version 9.7 erstellen, erteilen Sie die erforderliche Berechtigung Benutzern, die diese Anweisungen ausführen müssen, oder erteilen Sie die Berechtigung DBADM oder WLMADM explizit der Gruppe SYSADM, damit derselbe Berechtigungsstand wie in früheren Releases beibehalten wird.</p> |
| ALTER DATABASE                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Die Klausel ADD STORAGE ON kann nun mit der Anweisung ALTER DATABASE zur Aktivierung des dynamischen Speichers in vorhandenen Datenbanken abgesetzt werden. In früheren Releases wurde die Fehlermeldung SQL20317N zurückgegeben. Mithilfe dieser Anweisung werden die Dateien QLSGF.1 und QLSGF.2 erstellt, die für die Verwaltung des dynamischen Speichers erforderlich sind. Details zur Aktivierung des dynamischen Speichers finden Sie in Kapitel 10, „Einbeziehen der neuen Funktionalität von Version 9.7 in Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde“, auf Seite 121.</p>                                                                                                                                                                                 |

Tabelle 25. Änderungen an SQL-Anweisungen (Forts.)

| SQL-Anweisung | Zusammenfassung der Änderungen mit Auswirkungen beim Upgrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTER TABLE   | <p>Mit der Klausel COMPRESS ist nun die Komprimierung von Daten in der Tabelle und dem XML-Speicherobjekt möglich. Wenn Sie die Anweisung ALTER TABLE mit der Klausel ADD COLUMN zum Hinzufügen einer XML-Spalte absetzen, ist die Komprimierung der XML-Daten davon abhängig, ob die Datenzeilenkomprimierung für die Tabelle aktiviert ist.</p> <p>Wenn Sie die Anweisung ALTER TABLE mit der Klausel COMPRESS YES in einer Tabelle mit XML-Spalten absetzen, die in einem Release einer Version vor 9.7 erstellt wurde, wird nur die Tabellendatenkomprimierung unterstützt. Um das XML-Speicherobjekt in das Format der neuen Version 9.7 zu konvertieren, die die Komprimierung von XML-Daten unterstützt, müssen Sie die Tabelle erneut erstellen. Details hierzu finden Sie in „Konvertieren von XML-Speicherobjekten auf das Format der Version 9.7“ auf Seite 116.</p> <p>Die Klauseln COMPRESS und DATA CAPTURE CHANGES können nun gemeinsam verwendet werden. SQL Replication unterstützt nun Tabellen mit aktivierter Datenzeilenkomprimierung als Quellen- und Zieltabellen. Sie empfangen keinen Fehler, wenn Sie beide Klauseln zusammen mit dieser Anweisung angeben.</p> <p>Für die Anweisung ALTER TABLE mit der Klausel ATTACH PARTITION ist es nun erforderlich, dass Spalten, die mit dem strukturierten XML-Datentyp oder dem LOB-Datentyp in der partitionierten Tabelle definiert sind, und die Tabellen, die Sie hinzufügen, über denselben Wert für INLINE LENGTH verfügen. Wenn Sie diese Anweisung in einer Tabelle mit XML-Spalten absetzen, wird die Verwaltung in allen XML-Spaltenpfadindizes im Rahmen der Anweisungsverarbeitung ausgeführt. Beim Starten mit Version 9.7 Fix Pack 1 läuft die Anweisung ALTER TABLE mit der Klausel DETACH PARTITION gleichzeitig mit einigen Abfragen ab. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Phasen der Aufhebung der Partitionszuordnung“ in der Veröffentlichung <i>Partitionierung und Clustering</i>.</p> <p>Wenn Sie die Anweisung ALTER TABLE mit der Klausel DETACH PARTITION in einer Tabelle mit XML-Spalten absetzen, werden im Rahmen der Anweisungsverarbeitung für die separate Tabelle XML-Spaltenpfadindizes erstellt.</p> <p>XML-Spalten werden nun in partitionierten Tabellen unterstützt. Durch die Anweisung ALTER TABLE mit der Klausel ADD COLUMN, ATTACH PARTITION oder DETACH PARTITION wird die Fehlermeldung SQL1242N mit dem Ursachencode 2 nicht mehr zurückgegeben, wenn eine Tabelle mit XML-Spalten an partitionierte Tabellen angehängt oder von partitionierten Tabellen abgehängt oder zu partitionierten Tabellen hinzugefügt werden.</p> <p>Sie können nun Spalten mit dem XML-Typ zu MDC-Tabellen hinzufügen. In früheren Releases wurde die Fehlermeldung SQL1242N mit dem Ursachencode 1 zurückgegeben.</p> <p>Informationen zu weiteren Berechtigungsänderungen, die auch für diesen Befehl gelten, finden Sie in der Zeile zur Anweisung ALTER FUNCTION.</p> |

Tabelle 25. Änderungen an SQL-Anweisungen (Forts.)

| SQL-Anweisung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zusammenfassung der Änderungen mit Auswirkungen beim Upgrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CALL,<br>CREATE ALIAS,<br>CREATE EVENT<br>MONITOR,<br>CREATE<br>FUNCTION,<br>CREATE INDEX,<br>CREATE INDEX<br>EXTENSION,<br>CREATE METHOD,<br>CREATE<br>NICKNAME,<br>CREATE<br>PROCEDURE,<br>CREATE SCHEMA,<br>CREATE<br>SEQUENCE,<br>CREATE SERVER,<br>CREATE TABLE,<br>CREATE TRANS-<br>FORM,<br>CREATE TRIGGER,<br>CREATE TYPE,<br>CREATE TYPE<br>MAPPING,<br>CREATE VARI-<br>ABLE,<br>FLUSH EVENT<br>MONITOR,<br>FLUSH<br>OPTIMIZATION<br>PROFILE CACHE,<br>FLUSH PACKAGE<br>CACHE,<br>RENAME,<br>SET EVENT MONI-<br>TOR STATE und<br>SET INTEGRITY | <p>Aufgrund von Änderungen am DB2-Berechtigungsmodell ist die Gruppe SYSADM nicht mehr für die Ausführung dieser Anweisungen berechtigt. Mit dem Befehl UPGRADE DATABASE wird der Gruppe SYSADM die Berechtigung DBADM erteilt, so dass es zu keinen Auswirkungen auf das Upgrade kommt. Was diese Anweisungen betrifft, sollten Sie jedoch alle Berechtigungsänderungen prüfen und Benutzern sämtliche erforderlichen Berechtigungen erteilen.</p> <p>Wenn Sie Datenbanken in DB2 Version 9.7 erstellen, erteilen Sie die erforderliche Berechtigung Benutzern, die diese Anweisungen ausführen müssen, oder erteilen Sie die Berechtigung DBADM explizit der Gruppe SYSADM, damit derselbe Berechtigungsstand wie in früheren Releases beibehalten wird.</p> <p>Die vorläufige Inaktivierung wird in den Anweisungen CREATE ALIAS, CREATE FUNCTION, CREATE NICKNAME, CREATE PROCEDURE, CREATE TRIGGER und CREATE VARIABLE unterstützt, wenn die Registrierdatenbankvariable <b>DB2_DDL_SOFT_INVAL</b> auf ON gesetzt ist. Details zur Semantik der vorläufigen Inaktivierung finden Sie im Abschnitt zur „Automatischen Inaktivierung und Reaktivierung von Datenbankobjekten“ in der Veröffentlichung <i>Datenbankverwaltung - Konzepte und Konfiguration - Referenzinformationen</i></p> <p>Wenn Sie Datenbanken in DB2 Version 9.7 erstellen, wird der Konfigurationsparameter <b>auto_reval</b> standardmäßig auf DEFERRED gesetzt, so dass die Semantik der verzögerten Reaktivierung aktiviert wird. Diese Einstellung ermöglicht Ihnen die Erstellung von Sichten, Funktionen, gespeicherten Prozeduren, Triggern und globalen Variablen auch dann, wenn sie auf Objekte verweisen, die nicht vorhanden bzw. die ungültig sind.</p> |

Tabelle 25. Änderungen an SQL-Anweisungen (Forts.)

| SQL-Anweisung                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zusammenfassung der Änderungen mit Auswirkungen beim Upgrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>CREATE VIEW,<br/>           DECLARE CURSOR,<br/>           DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE,<br/>           DELETE,<br/>           INSERT,<br/>           MERGE,<br/>           REFRESH TABLE,<br/>           SELECT INTO,<br/>           SET (Variable) und<br/>           UPDATE</p> | <p>Aufgrund von Änderungen am DB2-Berechtigungsmodell ist die Gruppe SYSADM nicht mehr für die Ausführung dieser Anweisungen berechtigt, und in einigen Fällen wurde die Anforderung für die Berechtigung DBADM durch die Berechtigung DATAACCESS ersetzt. Mit dem Befehl UPGRADE DATABASE wird der Gruppe SYSADM die Berechtigung DBADM und wird Benutzern mit der Berechtigung DBADM die Berechtigung DATAACCESS erteilt, so dass es zu keinen Auswirkungen auf das Upgrade kommt. Was diese Anweisungen betrifft, sollten Sie jedoch alle Berechtigungsänderungen prüfen und Benutzern sämtliche erforderlichen Berechtigungen erteilen.</p> <p>Wenn Sie Datenbanken in DB2 Version 9.7 erstellen, müssen Sie die erforderliche Berechtigung Benutzern erteilen, die diese Anweisungen ausführen müssen. Sie können der Gruppe SYSADM explizit die Berechtigung DBADM und/oder Benutzern mit der Berechtigung DBADM die Berechtigung DATAACCESS erteilen, um dieselbe Berechtigungsstufe wie in früheren Releases beizubehalten.</p> <p>Die vorläufige Inaktivierung wird in der Anweisung CREATE VIEW unterstützt, wenn die Registrierdatenbankvariable <b>DB2_DDL_SOFT_INVAL</b> auf ON gesetzt ist. Details zur Semantik der vorläufigen Inaktivierung finden Sie im Abschnitt zur „Automatischen Inaktivierung und Reaktivierung von Datenbankobjekten“ in der Veröffentlichung <i>Datenbankverwaltung - Konzepte und Konfiguration - Referenzinformationen</i></p> |
| <p>CALL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Wenn Sie DEFAULT als Parameter oder Variablennamen angegeben haben, wird DEFAULT nun in das Schlüsselwort DEFAULT aufgelöst. In früheren Releases wurde DEFAULT in eine Variable oder einen Parameter mit der Bezeichnung DEFAULT aufgelöst. Setzen Sie das Wort DEFAULT (in Großbuchstaben) in Anführungszeichen, wenn es in eine Variable oder einen Parameter mit der Bezeichnung DEFAULT aufgelöst werden soll, wie in diesem Beispiel dargestellt:<br/>           CALL (P1,"DEFAULT");</p> <p>Informationen zu weiteren Berechtigungsänderungen, die auch für diesen Befehl gelten, finden Sie in der Zeile zur Anweisung CALL.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>COMMENT</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Aufgrund von Änderungen am DB2-Berechtigungsmodell ist die Gruppe SYSADM nicht mehr für die Ausführung dieser Anweisungen berechtigt. Mit dem Befehl UPGRADE DATABASE wird der Gruppe SYSADM die Berechtigung DBADM erteilt, so dass es zu keinen Auswirkungen auf das Upgrade kommt. Was diese Anweisungen betrifft, sollten Sie jedoch alle Berechtigungsänderungen prüfen und Benutzern sämtliche erforderlichen Berechtigungen erteilen. Außerdem ist die Berechtigung WLMADM für Kommentare zu Workload-Management-Objekten erforderlich.</p> <p>Wenn Sie Datenbanken in DB2 Version 9.7 erstellen, erteilen Sie die erforderliche Berechtigung Benutzern, die diese Anweisungen ausführen müssen, oder erteilen Sie die Berechtigung DBADM explizit der Gruppe SYSADM, damit derselbe Berechtigungsstand wie in früheren Releases beibehalten wird.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>CONNECT</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Wenn Sie die Fähigkeit zum Lesen von HADR-Bereitschaftsdatenbanken aktivieren, können Sie eine Verbindung zu ihnen herstellen, außer, wenn die Datenbank ihre Rollen bei der Übernahme wechselt. In früheren Releases wurde die Fehlermeldung SQL1776N zurückgegeben.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Tabelle 25. Änderungen an SQL-Anweisungen (Forts.)

| SQL-Anweisung                     | Zusammenfassung der Änderungen mit Auswirkungen beim Upgrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CREATE INDEX                      | <p>Wenn Sie Indizes in Tabellen mit aktivierter Datenzeilenkomprimierung erstellen, ist die Komprimierung für Indizes standardmäßig aktiviert. Wenn die Datenzeilenkomprimierung inaktiviert ist, ist auch die Indexkomprimierung inaktiviert. Verwenden Sie die Klausel COMPRESS NO, wenn Sie die Indexkomprimierung inaktivieren müssen.</p> <p>Die Erstellung von Online-Indizes wird jetzt unterstützt, wenn Sie die Indizes in einer XML-Spalte erstellen. Für diese Unterstützung ist zusätzlicher Speicherbereich und Tabellenbereich für Indizes erforderlich. Die zusätzlichen Voraussetzungen sind mit denen für die Online-Indexerstellung für relationale Indizes identisch.</p> <p>Wenn Sie Indizes für partitionierte Tabellen erstellen, werden diese standardmäßig als partitionierte Indizes erstellt. Wenn Sie nicht partitionierte Indizes erstellen müssen, verwenden Sie die Klausel NOT PARTITIONED. Partitionierte Indizes werden bei räumlichen Indizes und eindeutigen Indizes mit Indexschlüsselspalten, die keine Obermenge der Bereichspartitionierungsschlüsselspalten darstellen, nicht unterstützt.</p> <p>Informationen zu weiteren Berechtigungsänderungen, die auch für diesen Befehl gelten, finden Sie in der Zeile zur Anweisung CALL.</p> |
| CREATE PROCEDURE (SQL), Anweisung | <p>Wenn Sie in einer SQL-Prozedur Variablen mit dem Namen TRUE oder FALSE deklarieren, wird durch diese Anweisung die Fehlermeldung SQL0408N zurückgegeben, und die Prozedur kann nicht erstellt werden. Modifizieren Sie den Prozedurcode und ändern Sie den Variablennamen, bevor Sie die Anweisung CREATE PROCEDURE erneut absetzen.</p> <p>In SQL-Prozeduren werden die XML-Daten nun nach Verweis übergeben, wenn Sie eine Zuordnung zwischen XML-Daten und Ein- und Ausgabeparametern mit dem Typ XML oder lokalen Variablen mit dem Typ XML herstellen. In früheren Releases wurden die XML-Daten nach Wert übergeben. Aus diesem Grund können einige Operationen, bei denen XML-Daten verwendet werden, Ergebnisse zurückgeben, die sich von den Ergebnissen unterscheiden, die von denselben Operationen in früheren Releases zurückgegeben wurden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Tabelle 25. Änderungen an SQL-Anweisungen (Forts.)

| SQL-Anweisung | Zusammenfassung der Änderungen mit Auswirkungen beim Upgrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CREATE TABLE  | <p>Mit der Klausel COMPRESS ist nun die Komprimierung von Daten in der Tabelle und dem XML-Speicherobjekt möglich. Wenn Sie die Anweisung ALTER TABLE mit der Klausel ADD COLUMN zum Hinzufügen einer XML-Spalte absetzen, ist die Komprimierung der XML-Daten davon abhängig, ob die Datenzeilenkomprimierung für die Tabelle aktiviert ist.</p> <p>Die Klauseln COMPRESS und DATA CAPTURE CHANGES können nun gemeinsam verwendet werden. SQL Replication unterstützt nun Tabellen mit aktivierter Datenzeilenkomprimierung als Quellen- und Zieltabellen. Sie empfangen keinen Fehler, wenn Sie beide Klauseln zusammen mit dieser Anweisung angeben.</p> <p>Sie können nun bei der Erstellung partitionierter Tabellen Spalten mit dem XML-Typ angeben. In früheren Releases wurde die Fehlermeldung SQL1242N mit dem Ursachencode 2 zurückgegeben. Bei der Platzierung von XML-Daten in einer partitionierten Tabelle werden die Platzierungsregeln für lange Daten befolgt. Die XML-Speicherobjekte und die XML-Bereichsindizes werden wie Tabellendaten partitioniert.</p> <p>Sie können nun Spalten mit dem XML-Typ angeben und die Klausel ORGANIZE BY in der Anweisung CREATE TABLE verwenden. Wenn Sie Spalten mit dem XML-Typ in der Klausel ORGANIZE BY angeben, empfangen Sie die Fehlermeldung SQL0350N. In früheren Releases wurde die Fehlermeldung SQL1242N mit dem Ursachencode 1 zurückgegeben.</p> <p>XML-Spalten werden nun in partitionierten Tabellen unterstützt. Mit der Anweisung CREATE TABLE wird nicht mehr die Fehlermeldung SQL1242N mit dem Ursachencode 4 zurückgegeben, wenn Sie einen Verteilungsschlüssel und XML-Spalten in ein und derselben Tabelle definieren. XML-Spalten können jedoch nicht zur Definition des Verteilungsschlüssels verwendet werden.</p> <p>Wenn Sie eine partitionierte Tabelle erstellen, werden die systemgenerierten Indizes für Primärschlüssel sowie eindeutige Integritätsbedingungen standardmäßig immer partitioniert. Wenn Sie eine partitionierte Tabelle mit XML-Spalten erstellen, werden die XML-Regionsindizes immer partitioniert, während die XML-Spaltenpfade stets nicht partitioniert werden. Details hierzu finden Sie in der SQL-Referenz.</p> <p>Die Option NOT LOGGED gilt nur für LOB-Daten, die nicht integriert sind. In Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde, werden die LOB-Daten implizit integriert, wenn die Länge kleiner als die Größe des LOB-Deskriptors ist. In diesem Fall gilt die Option NOT LOGGED nicht für implizit integrierte LOB-Daten.</p> <p>Bei der Erstellung neuer Indizes für die Tabelle wird mit der Klausel COMPRESS YES nun die Indexkomprimierung zusätzlich zur Datenzeilenkomprimierung aktiviert. Verwenden Sie die Anweisung CREATE INDEX mit der Klausel COMPRESS NO, wenn Sie die Indexkomprimierung inaktivieren müssen.</p> <p>Informationen zu weiteren Berechtigungsänderungen, die auch für diesen Befehl gelten, finden Sie in der Zeile zur Anweisung CALL.</p> |

Tabelle 25. Änderungen an SQL-Anweisungen (Forts.)

| SQL-Anweisung                  | Zusammenfassung der Änderungen mit Auswirkungen beim Upgrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CREATE<br>TABLESPACE           | <p>Unabhängig davon, ob eine Datenbank dynamischen Speicher aktiviert hat oder nicht, so ist konsolidierbarer Speicher bei der Erstellung eines neuen DMS-Tabellenbereichs der Standard.</p> <p>Konsolidierbarer Speicher ist eine neue Funktionalität, mit der Sie die obere Grenze für Tabellenbereiche reduzieren und Speicher konsolidieren können. Details zu konsolidierbarem Speicher in Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde, finden Sie in Kapitel 10, „Einbeziehen der neuen Funktionalität von Version 9.7 in Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde“, auf Seite 121.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE | <p>In temporären Tabellen ist die Datenzeilenkomprimierung standardmäßig aktiviert. Zeilen werden jedoch nur komprimiert, wenn der Datenbankmanager feststellt, dass es zu einer Leistungssteigerung kommt. Folglich wird die Indexkomprimierung auch für Indizes aktiviert, die Sie in temporären Tabellen erstellen.</p> <p>Die Klausel PARTITIONING KEY wird durch die Klausel DISTRIBUTE BY ersetzt. Aus Gründen der Kompatibilität mit früheren Releases können Sie die Klausel PARTITIONING KEY aber weiterhin verwenden.</p> <p>Informationen zu weiteren Berechtigungsänderungen, die auch für diesen Befehl gelten, finden Sie in der Zeile zur Anweisung CREATE VIEW.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DROP                           | <p>Aufgrund von Änderungen am DB2-Berechtigungsmodell ist die Gruppe SYSADM nicht mehr für die Ausführung dieser Anweisung berechtigt. Möglicherweise sind auch die Berechtigungen SECADM, SQLADM bzw. WLMADM erforderlich, um bestimmte Objekte zu löschen. In der Veröffentlichung <i>SQL Reference</i> finden Sie Details zu sämtlichen Änderungen in Bezug auf die Berechtigungen.</p> <p>Die vorläufige Inaktivierung wird in den Anweisungen DROP ALIAS, DROP FUNCTION, DROP TRIGGER, DROP VARIABLE und DROP VIEW unterstützt, wenn die Registrierdatenbankvariable <b>DB2_DDL_SOFT_INVALID</b> auf ON gesetzt ist. Details zur Semantik der vorläufigen Inaktivierung finden Sie im Abschnitt zur „Automatischen Inaktivierung und Reaktivierung von Datenbankobjekten“ in der Veröffentlichung <i>Datenbankverwaltung - Konzepte und Konfiguration - Referenzinformationen</i></p> <p>Beim Starten mit Version 9.7 Fixpack 1 weist die Anweisung DROP WORKLOAD eine neue optionale Klausel RESTRICT auf. Wenn eine Workload gelöscht wird, die Aktivitätsschwellenwerte aufweist oder auf die ein Arbeitsaktionsset angewendet wird, wird die Fehlermeldung SQL2090N zurückgegeben. Die Klausel RESTRICT ist der Standardwert. Sie müssen vor dem Löschen der Workload alle Aktivitätsschwellenwerte bzw. Arbeitsaktionssets löschen, die auf die Workload angewendet werden.</p> |

Tabelle 25. Änderungen an SQL-Anweisungen (Forts.)

| SQL-Anweisung                                                                                | Zusammenfassung der Änderungen mit Auswirkungen beim Upgrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRANT und REVOKE                                                                             | <p>Es gibt Änderungen in Bezug auf die Berechtigung zum Ausführen dieser Anweisungen. Es ist nun erforderlich, dass Sie über die Berechtigung SECADM verfügen, um die Berechtigung ACCESSCTRL, DATAACCESS, DBADM oder SECADM zu erteilen; außerdem ist die Berechtigung ACCESSCTRL oder SECADM erforderlich, um weitere Berechtigungen oder Zugriffsrechte für globale Variablen, Indizes, Pakete, Routinen, Schemas, Folgen, Server, Tabellen, Sichten, Kurznamen, Auslastungen und XSR-Objekte zu erteilen. Dieselben Änderungen gelten für die REVOKE-Anweisungen.</p> <p>Mit dem Befehl UPGRADE DATABASE wird der Gruppe SYSADM explizit die Berechtigung DBADM und werden Benutzern mit der Berechtigung DBADM explizit die Berechtigungen ACCESSCTRL und DATAACCESS erteilt. Erteilen Sie nach dem Upgrade Benutzern, die die Berechtigung ACCESSCTRL, DATAACCESS, DBADM oder SECADM erteilen müssen, die Berechtigung SECADM.</p>                                                              |
| Präfixoperator + (monadischer Plusoperator) und Präfixoperator - (monadischer Minusoperator) | <p>Der Ergebnisdatentyp eines Präfixoperators + oder eines Präfixoperators - mit einer nicht typisierten Parametermarke als Operand ist nun DECFLOAT(34). In früheren Releases lautete der Ergebnisdatentyp DOUBLE.</p> <p>Anwendungen, die den Ergebnisdatentyp DOUBLE erwarten, empfangen möglicherweise die Fehlernachricht SQL0440N. Verwenden Sie die Skalarfunktion DOUBLE, um den Ergebnisdatentyp eines Präfixoperators + oder eines Präfixoperators - mit einer nicht typisierten Parametermarke als Operand explizit umzusetzen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SET (Variable)                                                                               | <p>Wenn Sie DEFAULT als Wert zum Zuordnen zu einer Variablen angegeben haben, wird DEFAULT nun in das Schlüsselwort DEFAULT aufgelöst. Wenn die Verwendung des Schlüsselworts DEFAULT ungültig ist, wird nun die Fehlernachricht SQL0584N zurückgegeben. In früheren Releases wurde DEFAULT als Wert in eine Variable oder einen Parameter mit der Bezeichnung DEFAULT aufgelöst, und der Fehler SQL0584N wurde nur zurückgegeben, wenn eine solche Variable oder ein solcher Parameter nicht definiert wurde. Setzen Sie das Wort DEFAULT (in Großbuchstaben) in Anführungszeichen, wenn es in Variablen oder Parameter mit der Bezeichnung DEFAULT aufgelöst werden soll, wie in diesem Beispiel dargestellt:</p> <pre>CREATE PROCEDURE FOO(IN DEFAULT INTEGER) BEGIN   DECLARE V0 INTEGER DEFAULT 1;   SET V0 = "DEFAULT";   RETURN V0; END%</pre> <p>Informationen zu weiteren Berechtigungsänderungen, die auch für diesen Befehl gelten, finden Sie in der Zeile zur Anweisung CREATE VIEW.</p> |

Tabelle 25. Änderungen an SQL-Anweisungen (Forts.)

| SQL-Anweisung                                      | Zusammenfassung der Änderungen mit Auswirkungen beim Upgrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nicht typisiertes Schlüsselwort NULL in Ausdrücken | <p>Es kann nun ein nicht typisiertes Schlüsselwort NULL überall in einem Ausdruck angegeben werden. Wenn Sie NULL-Kennungen in SQL-Anweisungen ohne vollständige Qualifizierung oder Begrenzung verwenden (z. B. Spalten- oder Parameternamen), wird die Kennungsspezifikation möglicherweise in das Schlüsselwort NULL anstatt in den Kennungsnamen aufgelöst. Zur Vermeidung von Konflikten mit dem nicht typisierten Schlüsselwort NULL müssen Sie Spalten mit dem Namen NULL in SQL-Anweisungen wie im folgenden Beispiel dargestellt vollständig qualifizieren oder begrenzen:</p> <pre>SELECT MY_TAB.NULL FROM MY_TAB SELECT "NULL" FROM MY_TAB</pre> |

Im Handbuch *SQL Reference, Volume 2* finden Sie Details zu sämtlichen Anweisungen.

## Auswirkungen der Systemkatalogänderungen auf das Upgrade

In DB2 Version 9.7 wurden Systemkatalogobjekte modifiziert, um neue Funktionalität zu unterstützen. Diese Änderungen können sich auf Ihre vorhandenen Anwendungen und Scripts auswirken, wenn Sie ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchführen.

### Systemkatalogsichten

Im Allgemeinen beinhalten Modifikationen der vorhandenen Katalogsichten neue Spalten, geänderte Spaltendatentypen oder längere Spalten. Die folgende Tabelle listet die Änderungen der Systemkatalogsicht zwischen DB2 Version 9.7 und DB2 Version 9.5 auf, die sich auf Anwendungen und Scripts auswirken:

Tabelle 26. Änderungen an Systemkatalogsichten

| Name der Sicht                                                                                                                                      | Zusammenfassung der Änderungen mit Auswirkungen beim Upgrade                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYSCAT.ATTRIBUTES                                                                                                                                   | <p>Die Spalte SCALE enthält nun einen Wert für den Datentyp TIMESTAMP, um die Anzahl an Sekunden für Sekundenbruchteile anzugeben.</p> <p>Die neuen Spalten ATTR_TYPMODULENAME, SOURCE_TYPMODULENAME, TARGET_TYPMODULENAME, TYPMODULENAME wurden hinzugefügt.</p> |
| SYSCAT.BUFFERPOOLS                                                                                                                                  | Die neue Spalte NUMBLOCKPAGES wurde hinzugefügt.                                                                                                                                                                                                                  |
| SYSCAT.CONSTDEP,<br>SYSCAT.INDEXDEP,<br>SYSCAT.INDEXEXTENSIONDEP,<br>SYSCAT.PACKAGEDEP,<br>SYSCAT.TABDEP,<br>SYSCAT.TRIGDEP,<br>SYSCAT.XSROBJECTDEP | Die neuen Spalten BMODULEID und BMODULENAME wurden hinzugefügt.                                                                                                                                                                                                   |

Tabelle 26. Änderungen an Systemkatalogsichten (Forts.)

| Name der Sicht                     | Zusammenfassung der Änderungen mit Auswirkungen beim Upgrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| und<br>SYSSTAT.COLUMNS             | <p>Die neue Spalte PCT_INLINED wurde hinzugefügt.</p> <p>Die Spalte AVGCOLLEN gibt nur dann einen Wert von -1 zurück, wenn keine Statistikdaten erfasst wurden. Sie gibt -1 nicht weiter zurück, wenn der Spaltendatentyp ein Langfeld oder ein LOB wie in früheren Releases ist.</p> <p>Die Spalte SCALE enthält nun einen Wert für den Datentyp TIMESTAMP, um die Anzahl an Sekunden für Sekundenbruchteile anzugeben.</p> <p>Die Spalte INLINE_LENGTH in SYSCAT.COLUMNS gibt die maximale LOB-Größe für die integrierte Länge zurück. Während des Datenbankupgrades wird diese Spalte auf die maximale Größe des LOB-Deskriptors gesetzt.</p> |
| SYSCAT.DATAPARTITIONS              | <p>Die neuen Spalten ACTIVE_BLOCKS INDEX_TBSPACEID, AVGCOMPRESSEDROWSIZE, AVGWCOMPRESSORATIO, AVGWROWSIZE, CARD, FPAGES, NPAGES, OVERFLOW, PCTPAGESSAVED, PCTROWSCOMPRESSED und STATS_TIME wurden hinzugefügt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SYSCAT.DATATYPEDEP                 | <p>Die neuen Spalten BMODULEID, BMODULENAME, TYPEMODULEID und TYPEMODULENAME wurden hinzugefügt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SYSCAT.DATATYPES                   | <p>Die Spalte SCALE enthält nun einen Wert für den Datentyp TIMESTAMP, um die Anzahl an Sekunden für Sekundenbruchteile anzugeben.</p> <p>Die neuen Spalten ARRAY_LENGTH, ARRAYINDEXTYPESCHEMA, ARRAYINDEXTYPENAME, ARRAYINDEXTYPEID, ARRAYINDEXTYPELENGTH, PUBLISHED, SOURCEMODULEID, SOURCEMODULENAME, TYPEMODULEID, TYPEMODULENAME und VALID wurden hinzugefügt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SYSCAT.DBAUTH                      | <p>Die neuen Spalten ACCESSCTRLAUTH, DATAACCESSAUTH, EXPLAINADMAUTH, SQLADMAUTH und WLMADMAUTH wurden hinzugefügt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SYSCAT.HISTOGRAM<br>TEMPLATEUSE    | <p>Die neue Spalte WORKLOADNAME wurde hinzugefügt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SYSCAT.INDEXEXTENSION<br>PARMS     | <p>Die Spalte SCALE enthält nun einen Wert für den Datentyp TIMESTAMP, um die Anzahl an Sekunden für Sekundenbruchteile anzugeben.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SYSCAT.INDEXES,<br>SYSSTAT.INDEXES | <p>Die neuen Spalten AVGLEAFKEYSIZE, AVGNLEAFKEYSIZE, LASTUSED, COMPRESSION und PCTPAGESSAVED wurden hinzugefügt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SYSCAT.PACKAGES                    | <p>Die neuen Spalten ANONBLOCK, ALTER_TIME, APREUSE, CONCURRENTACCESSRESOLUTION, EXTENDEDINDICATOR, DBPARTITIONNUM, PKGID, LASTUSED und VALID wurden hinzugefügt.</p> <p>Die Spalte PKG_CREATE_TIME wurde in CREATE_TIME umbenannt. Die Spalte PKG_CREATE_TIME ist aus Gründen der Kompatibilität mit früheren Releases weiterhin verfügbar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SYSCAT.PARTITIONMAPS               | <p>Die Verteilungszuordnung in der Sicht SYSCAT.PARTITIONMAPS wurde von 4 096 Einträgen auf 32 768 Einträge vergrößert. Während des Datenbankupgrades wird die Verteilungszuordnung auf 32 768 Einträge vergrößert.</p> <p>Verwenden Sie die API db2GetPmap, um die Verteilungszuordnung zu lesen. Details hierzu finden Sie in „Auswirkungen der DB2-API-Änderungen auf das Upgrade“ auf Seite 176.</p>                                                                                                                                                                                                                                         |

Tabelle 26. Änderungen an Systemkatalogsichten (Forts.)

| Name der Sicht                       | Zusammenfassung der Änderungen mit Auswirkungen beim Upgrade                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYSCAT.ROUTINEDEP                    | Die neuen Spalten BMODULEID, BMODULENAME, ROUTINEMODULEID und ROUTINEMODULENAME wurden hinzugefügt.                                                                                                                                                                               |
| SYSCAT.ROUTINEPARMS                  | Die Spalte SCALE enthält nun einen Wert für den Datentyp TIMESTAMP, um die Anzahl an Sekunden für Sekundenbruchteile anzugeben.<br><br>Die neuen Spalten DEFAULT, ROUTINEMODULEID, ROUTINEMODULENAME, TARGET_TYPEROUTINEMODULENAME und TYPE-ROUTINEMODULENAME wurden hinzugefügt. |
| SYSCAT.ROUTINES,<br>SYSSTAT.ROUTINES | Die neuen Spalten DIALECT, MODULEROUTINEIMPLEMENTED, PUBLISHED, RETURN_TYPEROUTINEMODULE, ROUTINEMODULEID und ROUTINEMODULENAME wurden hinzugefügt.                                                                                                                               |
| SYSCAT.SEQUENCES                     | Die neuen Spalten BASE_SEQNAME und BASE_SEQSCHEMA wurden hinzugefügt. Diese Katalogsicht gibt nun zusätzlich zu Zeilen, die eine Folge darstellen, Zeilen zurück, die einen Aliasnamen für eine Folge darstellen.                                                                 |
| SYSCAT.SERVICECLASSES                | Die neuen Spalten BUFFERPOOLPRIORITY, COLLECTACTMETRICS und COLLECTREQMETRICS wurden hinzugefügt.                                                                                                                                                                                 |
| SYSCAT.TABDETACHEDDEP                | Die neuen Spalten BMODULEID und TABMODULENAME wurden hinzugefügt.                                                                                                                                                                                                                 |
| SYSCAT.TABLES                        | Die neuen Spalten LASTUSED, LOGGED, ONCOMMIT und ONROLLBACK wurden hinzugefügt.                                                                                                                                                                                                   |
| SYSCAT.TABLESPACES                   | Die neue Spalte DATAPRIORITY wurde hinzugefügt. Der Wert U der Spalte DATATYPE weist nun auf erstellte oder deklarierte temporäre Tabellen hin. In früheren Releases wies der Wert U nur auf deklarierte temporäre Tabellen hin.                                                  |
| SYSCAT.THRESHOLDS                    | Die neuen Spalten CHECK_INTERVAL, REMAPSCID und VIOLATIONRECORDLOGGED wurden hinzugefügt.                                                                                                                                                                                         |
| SYSCAT.VARIABLEDEP                   | Die neuen Spalten BMODULEID, VARMODULEID, BMODULENAME und VARMODULENAME wurden hinzugefügt.                                                                                                                                                                                       |
| SYSCAT.VARIABLES                     | Die Spalte SCALE enthält nun einen Wert für den Datentyp TIMESTAMP, um die Anzahl an Sekunden für Sekundenbruchteile anzugeben.<br><br>Die neuen Spalten PUBLISHED, VARMODULEID, VARMODULENAME, VALID und READONLY wurden hinzugefügt.                                            |
| SYSCAT.WORKLOADS                     | Die neuen Spalten COLLECTACTMETRICS, COLLECTDEADLOCK, COLLECTLOCKTIMEOUT, COLLECTLOCKWAIT und LOCKWAITVALUE wurden hinzugefügt.                                                                                                                                                   |

## Systemdefinierte integrierte Routinen

Zu den Änderungen der systemdefinierten integrierten Routinen gehören neue Routinen, neue Parameter und Änderungen am Ausführungsverhalten. Die folgende Tabelle listet die neu hinzugekommenen Routinen und die Änderungen der vorhandenen Routinen zwischen DB2 Version 9.7 und DB2 Version 9.5 auf, die sich auf Anwendungen und Scripts auswirken:

Tabelle 27. Änderungen an systemdefinierten integrierten Routinen

| Name der Routine                                                                                                                                 | Zusammenfassung der Änderungen mit Auswirkungen beim Upgrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADD_MONTHS,<br>EXTRACT,<br>LAST_DAY,<br>MONTHS_BETWEEN,<br>NEXT_DAY und<br>TRUNC_TIMESTAMP                                                       | Wenn Sie über benutzerdefinierte Funktionen verfügen, deren Namen mit diesen neuen integrierten Funktionen übereinstimmen und in Ihren Abfragen nicht vollständig qualifiziert sind, werden bei der Pfadauflösung möglicherweise diese neuen integrierten Funktionen aufgerufen. Qualifizieren Sie Ihre benutzerdefinierten Funktionsaufrufe vollständig mit dem Schemanamen oder beginnen Sie mit der Verwendung dieser neuen integrierten Funktionen.                                                                                                                                                            |
| ARRAY_DELETE,<br>ARRAY_FIRST,<br>ARRAY_LAST,<br>ARRAY_NEXT,<br>ARRAY_PRIOR,<br>CURSOR_ROWCOUNT                                                   | Wenn Sie über benutzerdefinierte Funktionen verfügen, deren Namen mit diesen neuen integrierten Funktionen übereinstimmen und in Ihren Abfragen nicht vollständig qualifiziert sind, werden bei der Pfadauflösung möglicherweise diese neuen integrierten Funktionen aufgerufen. Qualifizieren Sie Ihre benutzerdefinierten Funktionsaufrufe vollständig mit dem Schemanamen oder beginnen Sie mit der Verwendung dieser neuen integrierten Funktionen.                                                                                                                                                            |
| DAYNAME,<br>DECFLOAT_FORMAT,<br>INTCAP,<br>INSTR,<br>LPAD,<br>LOCATE_IN_STRING,<br>MONTHNAME,<br>RPAD,<br>TO_CLOB,<br>TO_NUMBER,<br>TO_TIMESTAMP | Wenn Sie über benutzerdefinierte Funktionen verfügen, deren Namen mit diesen neuen integrierten Funktionen übereinstimmen und in Ihren Abfragen nicht vollständig qualifiziert sind, werden bei der Pfadauflösung möglicherweise diese neuen integrierten Funktionen aufgerufen. Qualifizieren Sie Ihre benutzerdefinierten Funktionsaufrufe vollständig mit dem Schemanamen oder beginnen Sie mit der Verwendung dieser neuen integrierten Funktionen.                                                                                                                                                            |
| CHAR (Dezimalausdruck)                                                                                                                           | Wenn der Datenbankkonfigurationsparameter <b>dec_to_char_fmt</b> auf NEW gesetzt ist, gibt die Funktion CHAR nun eine Zeichenfolgedarstellung mit fester Länge einer Dezimalzahl ohne führende Nullen und ohne Dezimaltrennzeichen zurück, wenn der Dezimalteil null ist.<br><br>In früheren Releases umfasste die Zeichenfolge führende Nullen und einen Dezimalseparator, wenn der Dezimalteil null war. Der Datenbankkonfigurationsparameter <b>dec_to_char_fmt</b> muss auf V95 gesetzt sein, um dasselbe Ergebnis wie in früheren Releases zu erhalten. Details hierzu finden Sie in Tabelle 13 auf Seite 36. |
| DOUBLE_PRECISION                                                                                                                                 | Wenn Sie über benutzerdefinierte Funktionen verfügen, deren Namen mit diesen neuen integrierten Funktionen übereinstimmen und in Ihren Abfragen nicht vollständig qualifiziert sind, werden bei der Pfadauflösung möglicherweise diese neuen integrierten Funktionen aufgerufen. Qualifizieren Sie Ihre benutzerdefinierten Funktionsaufrufe vollständig mit dem Schemanamen oder beginnen Sie mit der Verwendung dieser neuen integrierten Funktionen.                                                                                                                                                            |



Tabelle 27. Änderungen an systemdefinierten integrierten Routinen (Forts.)

| Name der Routine              | Zusammenfassung der Änderungen mit Auswirkungen beim Upgrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYSIBM.DOUBLE                 | <p>Die Funktion SYSIBM.DOUBLE gibt eine Gleitkomma-Darstellung mit doppelter Genauigkeit einer Zahl oder eine Zeichenfolgedarstellung einer Zahl zurück.</p> <p>Wenn Sie diese Funktion mit einem Argument vom Typ <i>zeichenfolgeausdruck</i> aufrufen, werden mit der Funktion nun nur führende oder abschließende Leerzeichen aus diesem Argument entfernt. In früheren Releases wurden mit dieser Funktion führende und abschließende Leerzeichen, Tabulatoren, Rückläufe, neue Zeilen und Zeilenvorschübe entfernt.</p> <p>Wenn Sie die Standardeinstellung für den SQL-Pfad verwenden, werden Funktionsaufrufe für DOUBLE in SYSIBM.DOUBLE über SYSFUN.DOUBLE aufgelöst. SYSFUN.DOUBLE ist weiterhin verfügbar. Wenn Sie sich auf das Verhalten früherer Releases für diese Funktion berufen, müssen Sie Verweise auf SYSFUN.DOUBLE vollständig qualifizieren.</p> |
| LONG_VARGRAPHIC, LONG_VARCHAR | <p>Die Skalarfunktionen LONG_VARGRAPHIC und LONG_VARCHAR gelten als veraltet. Zwar wird die Verwendung dieser Skalarfunktionen weiterhin im aktuellen Release unterstützt, Sie sollten aber die Verwendung anderer Skalarfunktionen wie CHAR, VARCHAR und CLOB in Betracht ziehen. Die Datentypen LONG VARCHAR und LONG VARGRAPHIC sind veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Details hierzu finden Sie unter Tabelle 15 auf Seite 40.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Systemdefinierte Verwaltungsroutinen und -sichten

Zu den Änderungen der systemdefinierten Verwaltungsroutinen und -sichten gehören auch neue Rückgabespalten sowie neue Routinen und Sichten. Alle Verwaltungsroutinen, deren Namen mit SNAPSHOT beginnen, werden ab DB2 Version 9.1 nicht weiter unterstützt. Die folgende Tabelle listet die Änderungen an Verwaltungsroutinen und -sichten zwischen DB2 Version 9.7 und DB2 Version 9.5 auf, die sich auf Anwendungen und Scripts auswirken:

Tabelle 28. Änderungen an systemdefinierten Verwaltungsroutinen und -sichten

| Name der Routine oder Sicht                          | Zusammenfassung der Änderungen mit Auswirkungen beim Upgrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADMIN_GET_TAB_COMPRESS_INFO und ADMINTABCOMPRESSINFO | <p>Die Tabellenfunktion ADMIN_GET_TAB_COMPRESS_INFO gilt als veraltet. Mit der Sicht ADMINTABCOMPRESSINFO wird nun ADMIN_GET_TAB_COMPRESS_INFO_V97 aufgerufen und werden die neuen zusätzlichen Spalten zurückgegeben. Verwenden Sie die neue Funktion ADMIN_GET_TAB_COMPRESS_INFO_V97 bzw. die Sicht ADMINTABCOMPRESSINFO, die die neue Spalte OBJECT_TYPE zurückgibt. Der Wert der Spalte EXPAND_DICT_SIZE umfasst nun die Summe der aktuellen Wörterverzeichnisgrößen sowie der Protokollwörterverzeichnisgrößen.</p> <p>Sowohl mit ADMIN_GET_TAB_COMPRESS_INFO_V97 als auch mit ADMINTABCOMPRESSINFO können nun zusätzliche Zeilen für Informationen zu Komprimierungswörterverzeichnissen für XML-Daten zurückgegeben werden, die im XML-Speicherobjekt gespeichert werden.</p> |

Tabelle 28. Änderungen an systemdefinierten Verwaltungsroutinen und -sichten (Forts.)

| Name der Routine oder Sicht                               | Zusammenfassung der Änderungen mit Auswirkungen beim Upgrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADMIN_GET_TAB_INFO_V95                                    | Die Tabellenfunktion ADMIN_GET_TAB_INFO_V95 gilt als veraltet. Mit der Sicht ADMINTABINFO wird nun ADMIN_GET_TAB_INFO_V97 aufgerufen und werden die neuen zusätzlichen Spalten zurückgegeben. Verwenden Sie die neue Funktion ADMIN_GET_TAB_INFO_V97 bzw. die Sicht ADMINTABINFO, die die neuen Spalten RECLAIMABLE_SPACE, XML_DICTIONARY_SIZE und XML_RECORD_TYPE zurückgibt. Außerdem wurde die Beschreibung der Spalte DICTIONARY_SIZE geändert; sie weist darauf hin, dass der Wert dieser Spalte nun die Summe der aktuellen Wörterverzeichnisgrößen sowie der Protokollwörterverzeichnisgrößen umfasst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ADMIN_EST_INLINE_LENGTH                                   | <p>Durch diese neue Funktion wird eine Methode zum Schätzen der integrierten Länge der Spalten XML, CLOB, BLOB und DBCLOB bereitgestellt. XML-Spalten werden nur unterstützt, wenn sie in DB2 Version 9.7 erstellt werden, da neue Statistikdaten zum Schätzen der integrierten Länge erfasst werden. Mit dieser Funktion wird der Wert -2 für XML-Spalten zurückgegeben, die in früheren Releases erstellt wurden, da eine Schätzung der integrierten Länge ohne die neuen Statistikdaten nicht möglich ist.</p> <p>Um das XML-Speicherobjekt in das Format der neuen Version 9.7 zu konvertieren, die diese Funktion unterstützt, müssen Sie die Tabelle erneut erstellen. Mit der neuen systemdefinierten Prozedur SYSPROC.ADMIN_MOVE_TABLE können Sie die Tabelle erneut erstellen; dabei bleiben die Daten im Onlinemodus und stehen für den Zugriff bereit. Informationen finden Sie im Abschnitt zum „Verschieben von Tabellen mit der Prozedur ADMIN_MOVE_TABLE“ in der Veröffentlichung Dienstprogramme für das Versetzen von Daten - Handbuch und Referenz.</p> |
| AUDIT_ARCHIVE,<br>AUDIT_DELIM_EXTRACT,<br>AUDIT_LIST_LOGS | In DB2 Version 9.7 wird durch den Befehl UPGRADE DATABASE für die Prüfroutinen AUDIT_LIST_LOGS, AUDIT_DELIM_EXTRACT und AUDIT_ARCHIVE das Zugriffsrecht EXECUTE von PUBLIC widerrufen. Für die einzelnen Berechtigungs-IDs mit der Berechtigung SECADM wird durch den Befehl UPGRADE DATABASE das Zugriffsrecht EXECUTE explizit für die Prüfroutinen durch Erteilen der Systemrolle SYSROLE_AUTH_SECADM erteilt. Sie müssen das Zugriffsrecht EXECUTE für diese Prüfroutinen explizit allen Benutzern erteilen, die nicht über die Berechtigung SECADM verfügen, diese Routinen aber aufrufen müssen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DBCFCG,<br>GET_DB_CONFIG                                  | Durch die Auswahl in der Sicht DBMCFG oder der Tabellenfunktion GET_DBM_CONFIG werden nun neue Datenbankkonfigurations-Managerparameter zurückgegeben, die in Tabelle 13 auf Seite 36 aufgeführt sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DBMCFG,<br>GET_DBM_CONFIG                                 | Durch die Auswahl in der Sicht DBMCFG oder der Tabellenfunktion GET_DBM_CONFIG werden neue Datenbankkonfigurations-Managerparameter zurückgegeben, die in Tabelle 11 auf Seite 34 aufgeführt sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| REBIND_ROUTINE_PACKAGE                                    | In DB2 Version 9.7 ersetzt der Optionsparameter des Datentyps VARCHAR(1024) den Auflösungsparameter des Datentyps VARCHAR(12). Aus Kompatibilitätsgründen in Bezug auf frühere Releases werden 'ANY' und 'CONSERVATIVE' als gültige Werte für <i>optionen</i> akzeptiert. 'ANY' ist ein Synonym für 'RESOLVE ANY' und 'CONSERVATIVE' ist ein Synonym für 'RESOLVE CONSERVATIVE'. Wenn Sie die Parametermarken oder Hostvariablen beim Aufruf dieser Prozedur aus Ihren Anwendungen verwenden, müssen Sie die Länge Ihrer Variablen anpassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| REORGCHK_IX_STATS                                         | Diese Funktion wurde geändert und liefert nun die neue Spalte DATAPARTITIONNAME.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Tabelle 28. Änderungen an systemdefinierten Verwaltungsroutinen und -sichten (Forts.)

| Name der Routine oder Sicht                  | Zusammenfassung der Änderungen mit Auswirkungen beim Upgrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REORGCHK_TB_STATS                            | Diese Funktion wurde geändert und liefert nun die neue Spalte DATAPARTITIONNAME.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SNAP_GET_STORAGE_PATHS,<br>SNAPSTORAGE_PATHS | Die Funktion SNAP_GET_STORAGE_PATHS gilt als veraltet. Die neue Funktion SNAP_GET_STORAGE_PATHS_V97 ersetzt SNAP_GET_STORAGE_PATHS und gibt die neuen Spalten DB_STORAGE_PATH_WITH_DPE und DB_STORAGE_PATH_STATE zurück. Mit der Sicht SNAPSTORAGE_PATHS wird nun SNAP_GET_STORAGE_PATHS_V97 aufgerufen, und es werden die neuen zusätzlichen Spalten zurückgegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SNAP_GET_TBSP_PART_V91,<br>SNAPTbsp_PART     | Die Funktion SNAP_GET_TBSP_PART_V91 gilt als veraltet. Die neue Funktion SNAP_GET_TBSP_PART_V97 ersetzt SNAP_GET_TBSP_PART_V91 und gibt die neue Spalte TBSP_PATHS_DROPPED zurück. Mit der Sicht SNAPTbsp_PART wird nun SNAP_GET_TBSP_PART_V97 aufgerufen, und es wird die neue zusätzliche Spalte zurückgegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| XDB_DECOMP_XML_FROM_QUIRY                    | Mit dieser neuen Prozedur können in einem Aufruf mehrere XML-Dokumente verarbeitet werden, die in binären oder XML-Spalten gespeichert werden; außerdem ist keine Serialisierung der XML-Dokumente erforderlich. Mit dem neuen Befehl DECOMPOSE XML DOCUMENTS wird diese neue Prozedur aufgerufen. Datenbanken von Versionen vor 9.7 verfügen nicht über die korrekte Version dieser Prozedur; dieser Befehl kann auf solchen Datenbanken nicht ausgeführt werden. Details zur Verwendung dieser neuen Prozedur finden Sie in Kapitel 28, „Einbeziehen der neuen Funktionalität von DB2 Version 9.7 in Datenbankanwendungen und -routinen“, auf Seite 237. |
| WLM_GET_ACTIVITY_DETAILS                     | Diese Tabellenfunktion gilt als veraltet. Verwenden Sie stattdessen die neue Tabellenfunktion MON_GET_ACTIVITY_DETAILS. Diese neue Funktion ersetzt WLM_GET_ACTIVITY_DETAILS und gibt die zusätzlichen Spalten WL_WORK_ACTION_SET_ID und WL_WORK_CLASS_ID für die Unterstützung der neuen WLM-Funktionalität zurück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| WLM_GET_SERVICE_CLASS_AGENTS                 | Diese Tabellenfunktion gilt als veraltet. Verwenden Sie stattdessen die neue Tabellenfunktion WLM_GET_SERVICE_CLASS_AGENTS_V97. Diese neue Funktion ersetzt WLM_GET_SERVICE_CLASS_AGENTS und gibt die neue Spalte EVENT_OBJECT_NAME zurück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WLM_GET_SERVICE_CLASS_WORKLOAD_OCCURRENCES   | Diese Tabellenfunktion gilt als veraltet. Verwenden Sie stattdessen die neue Tabellenfunktion WLM_GET_SERVICE_CLASS_WORKLOAD_OCCURRENCES_V97. Funktion ersetzt WLM_GET_SERVICE_CLASS_AGENTS und gibt die neue Spalte ADDRESS zurück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| WLM_GET_SERVICE_SUBCLASS_STATS               | Diese Tabellenfunktion gilt als veraltet. Verwenden Sie stattdessen die neue Tabellenfunktion WLM_GET_SERVICE_SUBCLASS_STATS_V97. Diese neue Funktion ersetzt WLM_GET_SERVICE_SUBCLASS_STATS und gibt die zusätzliche Spalte UOW_TOTAL_TIME_TOP für die Unterstützung der neuen WLM-Funktionalität zurück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| WLM_GET_WORKLOAD_STATS                       | Diese Tabellenfunktion gilt als veraltet. Verwenden Sie stattdessen die neue Tabellenfunktion WLM_GET_WORKLOAD_STATS_V97. Diese neue Funktion ersetzt WLM_GET_WORKLOAD_STATS und gibt die zusätzliche Spalte UOW_TOTAL_TIME_TOP für die Unterstützung der neuen WLM-Funktionalität zurück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Tabelle 28. Änderungen an systemdefinierten Verwaltungsroutinen und -sichten (Forts.)

| Name der Routine oder Sicht            | Zusammenfassung der Änderungen mit Auswirkungen beim Upgrade                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WLM_GET_WORKLOAD_OCCURRENCE_ACTIVITIES | Diese Tabellenfunktion gilt als veraltet. Verwenden Sie stattdessen die neue Tabellenfunktion WLM_GET_WORKLOAD_OCCURRENCE_ACTIVITIES_V97. Funktion ersetzt WLM_GET_WORKLOAD_OCCURRENCE_ACTIVITIES und gibt die neue Spalte EXECUTABLE_ID zurück. |

In der Auflistung der veralteten Verwaltungsroutinen und ihrer Ersatzroutinen oder -sichten im Abschnitt zu den „veralteten SQL-Verwaltungsroutinen und ihren Ersatzroutinen oder -sichten“ in der Veröffentlichung *Administrative Routines and Views* finden Sie weitere Änderungen, die sich möglicherweise auf Ihre Anwendungen und Scripts auswirken.

### Systemkatalogänderungen zwischen Releases von Versionen vor 9.7

Wenn Sie ein Upgrade von DB2 Version 9.1 oder DB2 UDB Version 8 durchführen, können sich die folgenden zusätzlichen Systemkatalogänderungen zwischen Releases von Versionen vor 9.7 ebenfalls auf Ihre Anwendungen und Scripts auswirken:

- Systemkatalogänderungen zwischen DB2 Version 9.5 und DB2 Version 9.1.
- Änderungen an Systemkatalogsichten und systemdefinierten Verwaltungsroutinen zwischen DB2 Version 9.1 und DB2 UDB Version 8.

---

## Kapitel 23. Zentrale Upgradeaspekte für Routinen

In den zentralen Upgradeaspekten werden die Änderungen bei der Unterstützung der Anwendungsentwicklung, die für Ihre Routinen relevant sein könnten, sowie die Änderungen beschrieben, die sich durch die Unterstützung neuer Funktionalität, nicht unterstützter Funktionalität sowie veralteter Funktionalität ergeben und die Auswirkungen auf Ihre Routinen haben könnten.

Die in Kapitel 22, „Zentrale Upgradeaspekte für Datenbankanwendungen“, auf Seite 169 beschriebenen Änderungen können ebenfalls Auswirkungen auf Ihre Routinen haben.

### Unterstützung für Entwicklungssoftware

Die Informationen zur Unterstützung für Entwicklungssoftware in Kapitel 22, „Zentrale Upgradeaspekte für Datenbankanwendungen“, auf Seite 169 gelten für externe gespeicherte Prozeduren und benutzerdefinierte Funktionen (UDFs).

### Implizites Casting

Nach dem Funktionsaufruf muss der Datenbankmanager entscheiden, welche Funktion in einer Gruppe von ähnlich benannten Funktionen die beste Lösung ist. Ein Vergleich der Datentypen der Argumente mit den definierten Datentypen der Parameter der zugrunde liegenden Funktionen bildet die Grundlage für diese Entscheidung. Eine nicht typisierte Parametermarke oder ein nicht typisiertes konstantes NULL-Argument akzeptiert jeden Parametertyp als beste Lösung.

Diese Änderung an der Unterstützung für das implizite Casting wirkt sich auf die Funktionsauflösung aus, die modifizierte systemintegrierte Funktionen und alle neuen Funktionen einbezieht, die Sie mit diesen Argumenten erstellen.

### XML-Daten werden in SQL-Routinen von Verweisen übergeben

In SQL-Routinen werden die XML-Daten nun nach Verweis übergeben, wenn Sie eine Zuordnung zwischen XML-Daten und Ein- und Ausgabeparametern mit dem Typ XML oder lokalen Variablen mit dem Typ XML herstellen. In früheren Releases wurden die XML-Daten von Werten in SQL-Prozeduren übergeben. Aus diesem Grund geben einige Operationen, bei denen XML-Daten in SQL-Prozeduren verwendet werden, möglicherweise Ergebnisse zurück, die sich von den Ergebnissen unterscheiden, die von denselben Operationen in früheren Releases zurückgegeben wurden.

Details zu diesem Verhaltensunterschied finden Sie in „XML-Daten werden in gespeicherten Prozeduren nach Verweis übergeben“ in der Veröffentlichung *Neue Funktionen in Version 9.7*.

### SQL-Prozeduren

In DB2 UDB Version 8.1 erstellte SQL-Prozeduren können in DB2 Version 9.7 ausgeführt werden, wenn Sie ein Upgrade von einer 32-Bit-Instanz von DB2 UDB Version 8 auf eine 32-Bit-Instanz von DB2 Version 9.7 vornehmen, vorausgesetzt, dass die Prozeduren nicht auf eine nicht unterstützte Funktionalität verweisen. Dasselbe gilt für das Upgrade von einer 64-Bit-Instanz von DB2 UDB Version 8 auf eine 64-Bit-Instanz von DB2 Version 9.7. Wenn Sie jedoch ein Upgrade von einer 32-Bit-Instanz von DB2 UDB Version 8.1 auf eine 64-Bit-Instanz von DB2 Version 9.7 durchführen, wer-

den Ihre SQL-Prozeduren nicht ausgeführt, weil die 64-Bit-Instanz der DB2-Steuerkomponente die 32-Bit-Bibliotheken nicht laden kann, die diesen Prozeduren zugeordnet sind. Sie müssen diese SQL-Prozeduren löschen und erneut erstellen.

Wenn Sie in DB2 UDB Version 8.2 oder höher SQL-Prozeduren erstellt haben und für Ihre Datenbanken ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchführen, funktionieren Ihre SQL-Prozeduren problemlos, sofern sie nicht auf eine nicht unterstützte Funktionalität verweisen.

### **Nicht abgeschirmte externe Routinen**

Beim Datenbankupgrade auf DB2 Version 9.7 unter Linux- und UNIX-Betriebssystemen werden alle externen, nicht abgeschirmten Routinen, die nicht von den DB2-Steuerkomponentenbibliotheken (`libdb2e.a` oder `libdb2api.e.a`) abhängig sind, in FENCED und NOT THREADSAFE geändert, damit sie unter dem neuen Multithread-Datenbankmanager problemlos ausgeführt werden können. Das Ausführen externer, nicht threadsicherer Routinen im neuen Multithread-Datenbankmanager als NOT FENCED und THREADSAFE kann zu fehlerhaften Ergebnissen, Beschädigung der Datenbank oder abnormaler Beendigung des Datenbankmanagers führen. Details zum Verwalten dieser Änderung finden Sie unter „Durchführen von Upgrades für C-, C++- und COBOL-Routinen“ auf Seite 226.

### **Externe 32-Bit-Routinen**

Die Implementierung von LOB-Querverweisen richtet sich nach dem installierten DB2-Datenprodukt. Außerdem können LOB-Querverweise nur in nicht abgeschirmten Routinen verwendet werden. Wenn Sie für eine 32-Bit-Instanz von DB2 UDB Version 8 ein Upgrade auf eine 64-Bit-Instanz von DB2 Version 9.7 durchführen, müssen Sie externe 32-Bit-Routinen, die LOB-Querverweise verwenden, als Bibliotheken mit nicht abgeschirmten 64-Bit-Routinen erneut erstellen.

Die Unterstützung von Standardeingangspunkten für Funktionen in externen Routinenbibliotheken wurde in DB2 Version 9.1 eingestellt. Wenn Sie für eine 32-Bit-Instanz von DB2 UDB Version 8 unter AIX- oder Windows-Betriebssystemen ein Upgrade durchgeführt haben, sollten Sie einen expliziten Eingangspunkt für Ihre Routinenbibliothek angeben.

### **Externe 31-Bit-Routinen (Linux unter zSeries)**

Alle Upgradeaspekte für externe 32-Bit-Routinen gelten auch für externe 31-Bit-Routinen, die in einer DB2-Datenbank unter Linux unter zSeries ausgeführt werden.

### **Externe Java-Routinen**

DB2 Version 9.7 installiert das 32-Bit IBM Software Developer's Kit (SDK) für Java 6 standardmäßig unter den Betriebssystemen Linux unter x86 und Windows (wenn das 32-Bit-Produkt von DB2 Version 9.7 installiert ist). Bei allen anderen unterstützten Betriebssystemen installiert DB2 Version 9.7 ein 64-Bit-SDK für Java 6.

Wenn Sie für eine Instanz ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchführen, wird der Konfigurationsparameter `jdk_path` des Datenbankmanagers auf den Installationspfad des SDK für Java 6 gesetzt. Die folgende Tabelle gibt dabei die möglichen Wertef ür den Parameter `jdk_path` an:

Tabelle 29. Einstellungen für den Konfigurationsparameter **jdk\_path** des Datenbankmanagers

| DB2 Version 9.7-Instanz     | Betriebssystem | Wert für <b>jdk_path</b>    |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| 32-Bit-Instanz              | Linux          | INSTHOME/sql11ib/java/jdk32 |
| 64-Bit-Instanz              | Linux und UNIX | INSTHOME/sql11ib/java/jdk64 |
| 32-Bit- oder 64-Bit-Instanz | Windows        | DB2PATH\java\jdk            |

Bei 64-Bit-Instanzen von DB2 Version 9.7 bedingen die externen Java-Routinen, dass der Parameter **jdk\_path** auf ein 64-Bit-SDK gesetzt wird, damit die Java-Installation erfolgreich ausgeführt wird. Eine 64-Bit-Instanz von DB2 Version 9.7 kann keine 32-Bit-JVM laden.

Das IBM Software Developer's Kit (SDK) für Java 1.4.2 gilt als veraltet und wird in einem zukünftigen Release möglicherweise nicht weiter unterstützt.

Ab DB2 Version 9.5 wird als JDBC-Standardtreiber zum Ausführen von JDBC-Routinen der IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ verwendet. Details zum Verwalten dieser Änderung finden Sie unter „Durchführen von Upgrades für Java-Routinen“ auf Seite 228.

#### Upgrade für Routinen von DB2 Version 9.1 oder DB2 UDB Version 8

Wenn Sie ein Upgrade von DB2 Version 9.1 oder früher durchführen, überprüfen Sie die Änderungen in Bezug auf die Unterstützung für die Routinenentwicklung, in Bezug auf die Unterstützung neuer Funktionalität, nicht unterstützter Funktionalität und veralteter Funktionalität, die sich möglicherweise auf Ihre Routinen auswirken:

- Änderungen zwischen DB2 Version 9.5 und DB2 Version 9.1, die sich auf Routinen auswirken.
- Änderungen zwischen DB2 Version 9.1 und DB2 UDB Version 8, die sich auf Routinen auswirken.





---

## Kapitel 24. Upgradevorbereitungstasks für Datenbankanwendungen und -routinen

Vor dem Upgrade Ihrer Datenbankanwendungen und -routinen sollten Sie bestimmte Tasks ausführen, um den Erfolg des Upgrades sicherzustellen.

Bereiten Sie das Upgrade der Datenbankanwendungen und -routinen mit den folgenden Tasks vor:

1. Stellen Sie anhand des Abschnitts Zentrale Upgradeaspekte für Datenbankanwendungen fest, welche Änderungen sich auf Ihre Datenbankanwendungen auswirken könnten.
2. Stellen Sie anhand des Abschnitts Zentrale Upgradeaspekte für Routinen fest, welche Änderungen sich auf Ihre Routinen auswirken könnten.
3. Entwickeln Sie eine Upgradestrategie.
4. Führen Sie, falls erforderlich, ein Upgrade Ihres Betriebssystems auf eine unterstützte Version durch.
5. Führen Sie, falls erforderlich, ein Upgrade der Entwicklungssoftware auf eine unterstützte Version durch.
6. Führen Sie auf Ihren Datenbankanwendungen und -routinen in Ihrer Produktionsumgebung Vergleichstests durch und speichern Sie diese grundlegenden Ergebnisse, um einen Vergleich mit Ergebnissen von Vergleichstests nach dem Upgrade durchzuführen.
7. Optional: Führen Sie für Ihren Client ein Upgrade durch oder installieren Sie einen Anwendungstreiber der Version 9.7, wenn dies für Ihre Anwendung erforderlich ist. Auch wenn der DB2-Server der Version 9.7 Konnektivitätsunterstützung für frühere Clients bereitstellt, werden durch die Verwendung eines Clients der Version 9.7 alle Einschränkungen und Kompatibilitätsprobleme beseitigt, die bei Verwendung unterschiedlicher Releases zu beachten sind.
8. Testen Sie Ihre Datenbankanwendungen in einer DB2 Version 9.7-Testumgebung. Wenn der Test erfolgreich abgeschlossen wird, ist ein Upgrade der Anwendungen nicht erforderlich. Ziehen Sie jedoch trotzdem die Task zum Durchführen von Upgrades für Datenbankanwendungen zurate und ziehen Sie die Schritte in Betracht, die zu einer Verbesserung der Leistungswerte führen können.
9. Testen Sie Ihre Routinen in einer DB2 Version 9.7-Testumgebung. Wenn der Test erfolgreich abgeschlossen wird, ist ein Upgrade der Routinen nicht erforderlich. Ziehen Sie jedoch trotzdem die Task zum Durchführen von Upgrades für Routinen zurate und ziehen Sie die Schritte in Betracht, die zu einer Verbesserung der Leistung führen können.



---

## Kapitel 25. Durchführen von Upgrades für Datenbankanwendungen

Zum Durchführen eines Upgrades Ihrer vorhandenen Datenbankanwendungen auf DB2 Version 9.7 gehört das Verwalten der Veränderungen zwischen DB2 Version 9.7 und früheren Releases, die sich auf diese Anwendungen auswirken, sowie das Überprüfen auf die erwartungsgemäße Funktion dieser Anwendungen. Beim Verwalten dieser Änderungen müssen Sie möglicherweise Ihren Anwendungscode ändern und Ihre Anwendungen erneut erstellen.

Eine Änderung des Anwendungscode ist nur erforderlich, um Änderungen in DB2 Version 9.7 zu verwalten, die sich auf Ihre Anwendungen auswirken, um die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Funktionalität in DB2 Version 9.7 zu entfernen, oder um neue Funktionalität zu verwenden.

### Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf einen DB2-Server der Version 9.7 einschließlich der Instanzen und Datenbanken besitzen. Der DB2-Server kann zu einer Testumgebung gehören.
- Stellen Sie sicher, dass die Installationsvoraussetzungen für DB2-Datenbankprodukte erfüllt sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Entwicklungssoftware dem aktuellsten Versionsstand entspricht, der von DB2-Datenbankprodukten unterstützt wird.
- Führen Sie die Upgradevorbereitungstasks für Datenbankanwendungen aus.

### Einschränkung

Diese Prozedur gilt nur für Datenbankanwendungen, die in den Sprachen C, C++, COBOL, FORTRAN, Java, Perl, PHP, REXX oder .NET programmiert wurden.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um für Ihre Datenbankanwendungen ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchzuführen:

1. Wenn Sie festgestellt haben, dass sich geänderte DB2-Befehle, geänderte SQL-Anweisungen oder geänderte Systemkatalogsichten und integrierte Funktionen auf Ihre Anwendungen auswirken, bearbeiten Sie den Anwendungscode bzw. die Scripts, indem Sie Folgendes ändern:
  - DB2-CLP- und Systembefehlssyntax
  - Syntax von SQL-Anweisungen
  - SQL-Anweisungen, die Katalogsichten sowie SQL-Verwaltungssichten oder -routinen verwenden
  - SQL-Anweisungen, die Zieltabellen für Ereignismonitoren mit der Klausel Write-to-table verwenden
  - Namen benutzerdefinierter Routinen, die nicht mit einem Schemanamen vollständig qualifiziert sind
  - DB2-API-Aufrufe
  - API-Aufrufe wie JDBC, ODBC und CLI

- Wenn Ihre Anwendungen oder Scripts die Befehlsausgabe lesen, ändern Sie sie, damit sie auch das geänderte Ausgabeformat lesen können.
2. Wenn Sie für die Entwicklungsumgebung spezifische Änderungen festgestellt haben, die sich auf Ihre Anwendungen auswirken, ändern Sie die Anwendungen so, dass sie diese Änderungen unterstützen. Führen Sie für folgende Komponenten ein Upgrade durch:
    - Anwendungen mit eingebettetem SQL
    - CLI-Anwendungen
    - Java-Anwendungen, die den IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ verwenden oder die den DB2 JDBC Type 2-Treiber verwenden
    - ADO- und .NET-Anwendungen
    - Scripts mit DB2-CLP-Befehlen und SQL-Anweisungen
    - 32-Bit-Datenbankanwendungen für die Ausführung auf 64-Bit-Instanzen
  3. Erstellen Sie alle geänderten Datenbankanwendungen, die in C/C++, COBOL, FORTRAN oder REXX programmiert sind, mit der entsprechenden DB2-Build-datei neu, und geben Sie den entsprechenden Pfad für gemeinsam genutzte DB2-Bibliotheken an (siehe Tabelle 21 auf Seite 174).
  4. Testen Sie Ihre Datenbankanwendungen, um Ihre Änderungen zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie mit DB2 Version 9.7 wie erwartet ausgeführt werden.

Führen Sie nach dem Upgrade Ihrer Datenbankanwendungen die empfohlenen Upgradenachbereitungstasks für Datenbankanwendungen aus, um sicherzustellen, dass das Upgrade erfolgreich war.

---

## Durchführen von Upgrades für Anwendungen mit eingebettetem SQL

Zum Durchführen eines Upgrades Ihrer vorhandenen Anwendungen mit eingebettetem SQL auf DB2 Version 9.7 gehört das Verwalten der Änderungen zwischen DB2 Version 9.7 und früheren Releases, die sich auf diese Anwendungen auswirken, sowie das Überprüfen auf die erwartungsgemäße Funktion dieser Anwendungen.

### Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf einen DB2-Server der Version 9.7 einschließlich der Instanzen und Datenbanken besitzen. Der DB2-Server kann zu einer Testumgebung gehören.
- Stellen Sie sicher, dass der Versionsstand der C, C++, COBOL, FORTRAN, oder REXX-Entwicklungssoftware dem Versionsstand entspricht, der von DB2-Datenbankprodukten unterstützt wird.
- Führen Sie die Schritte in der Task Durchführen von Upgrades für Datenbankanwendungen aus.

### Einschränkung

Diese Vorgehensweise gilt nur für Datenbankanwendungen, die in C, C++, COBOL, FORTRAN oder REXX programmiert wurden.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um für Ihre Anwendungen mit eingebettetem SQL ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchzuführen:

1. Stellen Sie sicher, dass die Umgebungsvariablen für den Bibliothekspfad, sofern Sie diese Variablen geändert haben, auf den richtigen Pfad für die gemeinsam

genutzten DB2-Bibliotheken für die Anwendungen verweisen, wie in Tabelle 22 auf Seite 174 angegeben. Die in dieser Tabelle aufgelisteten Umgebungsvariablen geben zusätzliche Pfade an, um den Anwendungen während der Laufzeit zumindest in den meisten Fällen den Zugriff auf die richtige gemeinsam genutzte DB2-Bibliothek zu ermöglichen.

**Unter Linux:** Wenn Sie eine Programmverbindung (Link) von einer Anwendung mit der Option RPATH herstellen, ohne die Option RUNPATH anzugeben, wird die Umgebungsvariable LD\_LIBRARY\_PATH während der Laufzeit der Anwendung ignoriert, sodass die Anwendung möglicherweise nicht ausgeführt werden kann.

2. Testen Sie Ihre Anwendungen mit eingebettetem SQL in einer DB2 Version 9.7-Testumgebung. Wenn der Test erfolgreich abgeschlossen wird, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.
3. Wenn Sie Ihre eingebetteten Anwendungen mit dem Befehl BIND unter Verwendung der Klausel BLOCKING ALL oder BLOCKING UNAMBIGUOUS gebunden haben, um das Sperren der Cursor für LOB-Spalten zu ermöglichen, stellen Sie sicher, dass die Datenbankkonfigurationsparameter **instance\_memory** oder **database\_memory** auf AUTOMATIC gesetzt sind, damit ihr Zahlenwert erhöht wird, um den zusätzlichen Speicherbedarf zu berücksichtigen. Wenn Sie die Werte dieser Datenbankkonfigurationsparameter nicht erhöhen können, haben Sie folgende Optionen:
  - Führen Sie einen Rebind durch, und geben Sie im Befehl BIND die Klausel **BLOCKING NO** an, oder nehmen Sie eine Vorkompilierung mit dem Befehl PRECOMPILE und dem Befehlsparameter **SQLRULES STD** vor. Die Klausel **BLOCKING NO** inaktiviert die Blockung aller Cursor in der Anwendung. Der Befehlsparameter **SQLRULES STD** kann andere Auswirkungen haben als das Inaktivieren der Cursorblockung.
  - Modifizieren Sie den Anwendungs Quellcode und deklarieren Sie den Cursor mit der Klausel FOR UPDATE, um die Blockung zu inaktivieren.
4. Sie haben folgende Möglichkeiten, um den richtigen Pfad zu den gemeinsam genutzten DB2-Bibliotheken für Ihre Anwendungen anzugeben:
  - Erstellen Sie die Anwendung erneut, sofern der Anwendungs Quellcode verfügbar ist. Geben Sie den erforderlichen Pfad für die gemeinsam genutzten DB2-Bibliotheken wie in Tabelle 21 auf Seite 174 angegeben an. Diese Vorgehensweise wird empfohlen.
  - Erstellen Sie einen Wrapper-Script für die Ausführung der Anwendung. Setzen Sie die Umgebungsvariable für den Bibliothekspfad in diesem Wrapper-Script explizit auf den erforderlichen Pfad für die gemeinsam genutzten DB2-Bibliotheken, wie in Tabelle 22 auf Seite 174 angegeben.
  - Wenn der ursprüngliche Quellcode nicht verfügbar sein sollte, führen Sie den Befehl db2chglbpath aus, um den integrierten, während der Laufzeit verwendeten Bibliothekspfad im Binärcode der Anwendung zu aktualisieren. Dieser Befehl wird auf AS-IS-Basis bereitgestellt und sollte deshalb nur im Ausnahmefall verwendet werden.

Führen Sie nach dem Durchführen eines Upgrades für Ihre Anwendungen mit eingebettetem SQL die verbleibenden Schritte der Task Durchführen von Upgrades für Datenbankanwendungen aus.

---

## Durchführen von Upgrades für CLI-Anwendungen

Zum Durchführen eines Upgrades für Ihre vorhandenen CLI-Anwendungen auf DB2 Version 9.7 gehört das Verwalten der Änderungen zwischen DB2 Version 9.7 und früheren Releases, die sich auf diese Anwendungen auswirken, z. B. Änderungen der Betriebssystemunterstützung, der Unterstützung für Entwicklungssoftware, der Bitgröße der Anwendung und der Bitgröße der DB2-Instanz, auf der Sie die Anwendungen implementieren.

### Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf einen DB2-Server der Version 9.7 einschließlich der Instanzen und Datenbanken besitzen. Der DB2-Server kann zu einer Testumgebung gehören.
- Stellen Sie sicher, dass die C- und C++-Entwicklungssoftware dem Versionsstand entspricht, der von DB2-Datenbankprodukten unterstützt wird.
- Führen Sie die vorherigen Schritte in Kapitel 25, „Durchführen von Upgrades für Datenbankanwendungen“, auf Seite 213 aus.

### Einschränkung

Diese Prozedur gilt nur für Datenbankanwendungen, die mithilfe der CLI-Schnittstelle in C oder C++ programmiert wurden.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um für Ihre CLI-Anwendungen ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchzuführen:

1. Stellen Sie sicher, dass die Umgebungsvariablen für den Bibliothekspfad, sofern Sie diese Variablen geändert haben, auf den richtigen Pfad für die gemeinsam genutzten DB2-Bibliotheken für die Anwendungen verweisen, wie in Tabelle 22 auf Seite 174 angegeben. Mit den in dieser Tabelle aufgelisteten Umgebungsvariablen können Sie zusätzliche Pfade angeben, um den Anwendungen während der Laufzeit zumindest in den meisten Fällen den Zugriff auf die richtige gemeinsam genutzte DB2-Bibliothek zu ermöglichen.

**Nur unter Linux-Betriebssystemen:** Wenn Sie eine Programmverbindung (Link) von einer Anwendung mit der Option RPATH herstellen, ohne die Option RUNPATH anzugeben, wird die Umgebungsvariable **LD\_LIBRARY\_PATH** während der Laufzeit der Anwendung ignoriert, sodass die Anwendung möglicherweise nicht ausgeführt werden kann.

2. Wenn Sie in Ihrer Datei `db2cli.ini` das Konfigurationsschlüsselwort 'CLISchema' definiert haben, müssen Sie dieses durch das Konfigurationsschlüsselwort 'SysSchema' ersetzen. Ab DB2 Version 9.5 wird das Konfigurationsschlüsselwort 'CLISchema' nicht weiter unterstützt.  
SysSchema = alternatives schema
3. Testen Sie Ihre CLI-Anwendungen in einer DB2 Version 9.7-Testumgebung. Wenn der Test erfolgreich abgeschlossen wird, müssen Sie die übrigen Schritte nicht ausführen.
4. Wenn Sie das CLI-Konfigurationsschlüsselwort **BlockLobs** auf 1 setzen und Ihre Anwendung die Fehlermeldung SQL0973N erhält, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
  - Setzen Sie den Konfigurationsparameter **database\_memory** auf AUTOMATIC. Diese Vorgehensweise wird empfohlen.
  - Setzen Sie das CLI-Konfigurationsschlüsselwort **BlockLobs** auf 0 zurück.



- Binden Sie die LOB-Werte direkt an Puffer, anstatt LOB-Querverweise zu verwenden.

Ihr Client benötigt mehr Speicher zum Empfangen von LOB-Daten, weil bei dieser Einstellung der Cursorblockung mit dem Schlüsselwort **BlockLobs** alle LOB-Werte nach dem Senden der Zeilendaten sofort an Ihren Client übermittelt werden.

5. Lesen Sie die Zusammenfassung der CLI- und ODBC-Funktionen in der Veröffentlichung *Call Level Interface Guide and Reference, Volume 2* und stellen Sie fest, ob Sie veraltete Funktionen in ODBC 3.0 verwenden. Modifizieren Sie gegebenenfalls Ihre Anwendung, sodass die entsprechende neue Funktion verwendet wird. Diese DB2-CLI-Version unterstützt diese Funktionen zwar weiterhin, durch die Verwendung der entsprechenden Ersatzfunktionen stellen Sie jedoch sicher, dass Ihre Anwendung den neuesten Standards entspricht.
6. Sie haben folgende Möglichkeiten, um den richtigen Pfad zu den gemeinsam genutzten DB2-Bibliotheken für Ihre Anwendungen anzugeben:
  - Erstellen Sie die Anwendungen erneut, sofern der Anwendungsquellcode verfügbar ist. Geben Sie den erforderlichen Pfad für die gemeinsam genutzten DB2-Bibliotheken wie in Tabelle 21 auf Seite 174 angegeben an. Diese Vorgehensweise wird empfohlen.
  - Erstellen Sie ein Wrapper-Script für die Ausführung der Anwendungen. Setzen Sie die Umgebungsvariable für den Bibliothekspfad in diesem Wrapper-Script explizit auf den erforderlichen Pfad für die gemeinsam genutzten DB2-Bibliotheken, wie in Tabelle 22 auf Seite 174 angegeben.
  - Wenn der Original-Quellcode nicht verfügbar sein sollte, führen Sie den Befehl `db2chglbpath` aus, um den integrierten, während der Laufzeit verwendeten Bibliothekspfad im Binärcode der Anwendungen zu aktualisieren. Dieser Befehl wird auf AS-IS-Basis bereitgestellt und sollte deshalb nur im Ausnahmefall verwendet werden.

Führen Sie nach dem Upgrade für Ihre CLI-Anwendungen die verbleibenden Schritte in der Task Kapitel 25, „Durchführen von Upgrades für Datenbankanwendungen“, auf Seite 213 aus.

---

## Durchführen von Upgrades für Java-Anwendungen, die IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ verwenden

Das Durchführen von Upgrades für Java-Anwendungen, die mit früheren Releases von IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ arbeiten, beinhaltet das Verwalten der Änderungen zwischen unterschiedlichen Releases dieses Treibers und der Änderungen in DB2 Version 9.7, die sich auf diese Anwendungen auswirken können.

### Voraussetzungen

- Lesen Sie den Abschnitt Zentrale Upgradeaspekte für Anwendungen, um sich über wichtige Änderungen zu informieren, die sich auf Ihre Java-Datenbankanwendungen auswirken könnten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf einen DB2-Server der Version 9.7 einschließlich der Instanzen und Datenbanken besitzen. Der DB2-Server kann zu einer Testumgebung gehören.
- Stellen Sie sicher, dass die Java-Anwendungsentwicklungssoftware und IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ dem Versionsstand entsprechen, der von DB2-Datenbankprodukten unterstützt wird.

- Führen Sie die Schritte in der Task Durchführen von Upgrades für Datenbankanwendungen aus.

### Einschränkungen

- Java SDK für IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ Version 3.57 wird ab Java SDK 1.4.2 unterstützt.
- Java SDK für IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ Version 4.7 wird ab Java SDK 6 unterstützt.
- Die im Folgenden angegebene Vorgehensweise bezieht sich nur auf Java-Anwendungen, die IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ verwenden.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um für Ihre Java-Datenbankanwendungen mit IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchzuführen:

1. Installieren Sie die Version von IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ, die der Version und der Fixpackstufe Ihrer DB2-Kopie entspricht. Eine vollständige Liste der unterstützten Treiber finden Sie im Abschnitt „Java-Softwareunterstützung für DB2-Produkte“ in der Veröffentlichung *DB2-Server - Installation*.
  - Wenn Sie Methoden aus JDBC 4.0 oder früheren Spezifikationen in Ihren Anwendungen verwenden, installieren Sie IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ Version 4.7 oder höher.
  - Wenn Sie Methoden aus JDBC 3.0 oder früheren Spezifikationen in Ihren Anwendungen verwenden, installieren Sie IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ Version 3.57 oder höher.
2. Wenn Sie für Anwendungen ein Upgrade durchführen, die IBM DB2 Driver for JDBC and SQLJ bis Version 3.57 verwenden, aktualisieren Sie Ihre Anwendungen, um die folgenden Unterschiede zwischen diesem Treiber und dem von Ihnen installierten IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ auszugleichen.
  - IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ Version 4.0 oder höher gibt für die Methoden `ResultSetMetaData.getColumnName` und `ResultSetMetaData.getColumnLabel` eine andere Ergebnismenge als frühere Releases dieses Treibers zurück, um dem Standard JDBC 4.0 zu entsprechen. Wenn diese Methoden dieselbe Ergebnismenge wie mit IBM DB2 Driver for JDBC and SQLJ bis Version 4.0 zurückgeben sollen, können Sie das Merkmal `useJDBC4ColumnNameAndLabelSemantics` im Verbindungs- bzw. Datenquellenobjekt auf `'DB2BaseDataSource.NO'` setzen.
  - IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ ermöglicht das Aufrufen der Methode `'commit ()'` oder `'rollback ()'`, wenn sich die Verbindung im Modus für automatisches Commit befindet und Ihre Anwendung keine Ausnahmebedingung mehr empfängt.
  - Wenn der JNDI-Speicher aufgrund von JNDI-Binde- oder -Suchfehlern nicht verfügbar ist, versucht IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ, eine Verbindung mit den Standardserver- und Porteeigenschaften einer Datenquelle aufzubauen, auch wenn die Datenquelle so konfiguriert ist, dass sie JNDI für primäre und alternative Clientweiterleitungen verwendet. Der Treiber protokolliert jetzt Warnungen, die auf diese Fehler hinweisen, und hängt dabei die ursprüngliche Nachricht von der Ausnahmebedingung an. In früheren Releases hat der Treiber diese Informationen nicht genutzt und Ausnahmebedingungen ausgelöst.

3. Wenn Sie für Anwendungen ein Upgrade durchführen, die IBM DB2 Driver for JDBC and SQLJ bis Version 3.1 verwenden, aktualisieren Sie Ihre Anwendungen, um die folgenden Unterschiede zwischen diesem Treiber und dem von Ihnen installierten IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ auszugleichen.
  - Wenn Ihre Anwendungen die Verbindung zu einem DB2-Server herstellen, der progressives Streaming (auch als dynamisches Datenformat (DDF) bezeichnet) unterstützt, wird das Abrufen von LOBs mithilfe von progressivem Streaming ab IBM DB2 Driver for JDBC and SQLJ Version 3.2 standardmäßig aktiviert, um verbesserte Leistung für Ihre Java-Datenbankanwendungen bereitzustellen. Sie müssen alle Änderungen der Semantik berücksichtigen, die sich auf Ihre Anwendungen auswirken könnten. Details hierzu finden Sie im Abschnitt zu LOBs in JDBC-Anwendungen mit IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ in der Veröffentlichung *Developing Java Applications*.
  - Wenn Ihre Anwendung die Verbindung zu einem DB2-Server herstellt, der progressives Streaming unterstützt, und Sie weiterhin LOB-Querverweise verwenden möchten, anstatt LOB-Daten über progressives Streaming abzurufen, setzen Sie das Merkmal `progressiveStreaming` im Objekt `Connection` oder `DataSource` auf `DB2BaseDataSource.NO`.
  - Ab Version 3.0 müssen Sie das Merkmal `sendDataAsIs` festlegen, um anzugeben, ob der Treiber die Datentypkonvertierung vornehmen soll oder nicht. Setzen Sie zum Beibehalten der Konvertierung von Eingabeparameterwerten in die Zielspaltendatentypen (dies war das Standardverhalten bis IBM DB2 Driver for JDBC and SQLJ Version 3.0) das Merkmal `sendDataAsIs` auf `false`. Wenn Sie das Merkmal `sendDataAsIs` auf `true` setzen, konvertiert der Treiber in den von der Methode `'setXXX'` angegebenen Datentyp, unabhängig von den Informationen im Objekt `Connection` oder `DataSource`.
  - Wenn Sie die JDBC 1.0-Methode zum Aktualisieren oder Löschen von Daten auf einem Datenbankserverserver verwenden, der FETCH für mehrere Zeilen unterstützt, und Sie möchten eine einzelne Zeile aktualisieren oder löschen, modifizieren Sie Ihre Anwendungen so, dass die im Abschnitt zum Angeben der Aktualisierbarkeit, Verschiebbarkeit und Lebensdauer für Ergebnismengen in JDBC-Anwendungen in der Veröffentlichung *Developing Java Applications* beschriebene Methode verwendet wird, um das Aktualisieren oder Löschen mehrerer Zeilen zu vermeiden.
4. Wenn Sie den Quellcode von Java-Anwendungen geändert haben, müssen Sie die betreffenden Java-Anwendungen erneut erstellen. Nähere Details zum erneuten Erstellen der Anwendungen finden Sie in den Abschnitten zu den folgenden Tasks in *Developing Java Applications* :
  - Erstellen von JDBC-Anwendungen
  - Erstellen von SQLJ-Anwendungen

Nach Abschluss dieser Task sollten Ihre Java-Anwendungen erfolgreich mit DB2 Version 9.7 ausgeführt werden können.

Führen Sie nach dem Durchführen eines Upgrades für Ihre Java-Anwendungen die verbleibenden Schritte in Durchführen von Upgrades für Datenbankanwendungen aus.

---

## Durchführen von Upgrades für Java-Anwendungen, die den DB2 JDBC-Treiber des Typs 2 verwenden

Der DB2 JDBC-Treiber des Typs 2 ist veraltet. Ihre Java-Anwendungen, die den DB2 JDBC-Treiber des Typs 2 verwenden, können zwar weiterhin mit DB2 Version 9.7 ausgeführt werden, Sie sollten für diese Anwendungen jedoch so bald wie möglich ein Upgrade auf IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ durchführen, um einen Mangel an Unterstützung in zukünftigen Releases auszuschließen.

### Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf einen DB2-Server der Version 9.7 einschließlich der Instanzen und Datenbanken besitzen. Der DB2-Server kann zu einer Testumgebung gehören.
- Stellen Sie sicher, dass die Java-Anwendungsentwicklungssoftware dem Versionsstand entspricht, der von DB2-Datenbankprodukten unterstützt wird.
- Führen Sie die Schritte in der Task Durchführen von Upgrades für Datenbankanwendungen aus.

### Einschränkung

- Java SDK wird ab Java SDK 1.4.2 unterstützt.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um für Ihre Java-Datenbankanwendungen ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchzuführen:

1. Installieren Sie den IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zur Installation des IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ in der Veröffentlichung *Developing Java Applications*.
2. Aktualisieren Sie Ihre Java-Anwendungen für die Verwendung von IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zur Herstellung einer Verbindung zu einer Datenquelle über die DriverManager-Schnittstelle mit IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ in der Veröffentlichung *Developing Java Applications*.
3. Informieren Sie sich anhand der folgenden Abschnitte in der Veröffentlichung *Developing Java Applications* über Verhaltensunterschiede zwischen den Treibern, die sich auf Ihre Java-Anwendung auswirken könnten:
  - „Driver support for JDBC APIs“
  - „JDBC differences between the IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ and other DB2 JDBC drivers“
  - „SQLJ differences between the IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ and other DB2 JDBC drivers“
4. Ändern Sie die Java-Anwendungen und beheben Sie durch Verhaltensunterschiede bedingte Probleme, die Sie im vorherigen Schritt ermittelt haben. Diese Änderungen können das Ändern vorhandener Methodenaufrufe beinhalten sowie das Beenden der Verwendung von Funktionalität, die in DB2 Version 9.7 nicht mehr unterstützt wird.
5. Wenn Sie in einem der vorherigen Schritte den Quellcode von Java-Anwendungen geändert haben, müssen Sie die betreffenden Java-Anwendungen erneut erstellen. Nähere Details zum erneuten Erstellen der Anwendungen finden Sie in den Abschnitten zu den folgenden Tasks in *Developing Java Applications*:
  - „Building JDBC applications“
  - „Building SQLJ applications“

Führen Sie nach dem Durchführen eines Upgrades für Ihre Java-Anwendungen die verbleibenden Schritte in der Task Durchführen von Upgrades für Datenbankanwendungen aus.

---

## Durchführen von Upgrades für ADO.NET-Anwendungen

Zum Durchführen eines Upgrades Ihrer vorhandenen ADO.NET-Anwendungen auf DB2 Version 9.7 gehört das Verwalten der Änderungen zwischen DB2 Version 9.7 und früheren Releases, die sich auf diese Anwendungen auswirken, sowie das Überprüfen auf die erwartungsgemäße Funktion dieser Anwendungen.

Für ADO.NET-Anwendungen, die den .NET Data Provider für OLE DB oder ODBC verwenden, muss für eine Ausführung mit DB2 Version 9.7 kein Upgrade durchgeführt werden. Aus folgenden Gründen kann das Durchführen eines Upgrades dieser Anwendungen auf Data Server Provider for .NET jedoch trotzdem sinnvoll sein:

- Data Server Provider for .NET verfügt über einen wesentlich umfangreicheren Satz von APIs als der .NET Data Provider für OLE DB oder ODBC.
- Sie können auf die in Visual Studio integrierten DB2-Produktivitätstools für die Entwicklung von Datenbanken zugreifen.
- Die Verwendung von Data Server Provider for .NET kann erhebliche Leistungsverbesserungen bewirken.

### Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf einen DB2-Server der Version 9.7 einschließlich der Instanzen und Datenbanken besitzen. Der DB2-Server kann zu einer Testumgebung gehören.
- Stellen Sie sicher, dass eine unterstützte Version der Microsoft .NET Framework-Software auf dem Computer mit dem DB2-Datenbankclient installiert ist. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zu „unterstützter .NET-Entwicklungssoftware“ im Handbuch *Developing ADO.NET and OLE DB Applications*.
- Führen Sie die Schritte in der Task Durchführen von Upgrades für Datenbankanwendungen aus.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um für Ihre ADO.NET-Anwendungen ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchzuführen:

1. Lesen Sie die Unterstützungsinformationen zu Data Server Provider for .NET und die Informationen zur Programmierung Ihrer Anwendungen für die Verwendung von Data Server Provider for .NET und stellen Sie fest, welche Änderungen an Ihren ADO.NET-Anwendungen vorzunehmen sind.
2. Erstellen Sie Ihre ADO.NET-Anwendungen erneut für die Verwendung von Data Server Provider for .NET.

Führen Sie nach dem Upgrade Ihrer ADO.NET-Anwendungen die verbleibenden Schritte in der Task Durchführen von Upgrades für Datenbankanwendungen aus.

---

## Durchführen von Upgrades für Scripts

Zum Durchführen von Upgrades für vorhandene Scripts, die DB2-CLP-Befehle (Command Line Processor), DB2-Systembefehle oder SQL-Anweisungen verwenden, gehört das Verwalten der Änderungen zwischen DB2 Version 9.7 und früheren Releases, die sich auf SQL-Anweisungen, DB2-CLP- und -Systembefehle, SQL-Verwaltungssichten und -routinen, integrierte Funktionen sowie Katalogsichten beziehen.

### Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf einen DB2-Server der Version 9.7 einschließlich der Instanzen und Datenbanken besitzen.
- Stellen Sie sicher, dass ein DB2-Client der Version 9.7 installiert ist.
- Führen Sie die Schritte in der Task Durchführen von Upgrades für Datenbankanwendungen aus.

### Einschränkung

Diese Vorgehensweise gilt nur für Scripts, die DB2-CLP-Befehle, DB2-Systembefehle oder SQL-Anweisungen verwenden.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um für Ihre Scripts mit DB2-CLP-Befehlen ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchzuführen:

1. Führen Sie Ihre Scripts aus, um die Kompatibilität mit DB2 Version 9.7 zu überprüfen. Wenn die Scripts erfolgreich ausgeführt werden, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Eine Ausführung der verbleibenden Schritte ist jedoch in der Regel trotzdem sinnvoll, um veraltete Funktionalität in DB2 Version 9.7 zu entfernen, bevor die Unterstützung dieser Funktionalität eingestellt wird, oder um von der neuen Befehlsfunktionalität profitieren zu können.
2. Gehen Sie wie folgt vor, um die DB2-CLP- und -Systembefehle zu entfernen, die veraltete oder nicht mehr unterstützte Registrierdatenbankvariablen und Konfigurationsparameter anzeigen oder aktualisieren:
  - Veraltete und nicht weiter unterstützte Registrierdatenbankvariablen
  - Veraltete und nicht weiter unterstützte Datenbankmanagerkonfigurationsparameter
  - Veraltete und nicht weiter unterstützte Datenbankkonfigurationsparameter
3. Wenn Ihre Scripts Momentaufnahmen abfragen oder eine Ereignisüberwachung durchführen, müssen Sie Verweise auf nicht mehr unterstützte Überwachungselemente entfernen bzw. bei Elementen, die durch neue Überwachungselemente ersetzt wurden, neue Namen angeben.
4. Stellen Sie fest, welche Auswirkungen Systemkatalogänderungen auf das Upgrade haben. Eine Verwendung der geänderten Sichten und Routinen macht folgende Maßnahmen erforderlich:
  - Ändern Sie die Namen der Sichten in den Abfragen.
  - Ändern Sie Spaltennamen in den Abfragen für Spalten, deren Namen in der Sicht oder Routine geändert wurden.
  - Entfernen Sie Spaltennamen in den Abfragen für Spalten, die in der Sicht oder in den Ergebnismengen von Routinen nicht verfügbar sind.
  - Entfernen Sie das Zeichen \* in den Abfragen für eine bestimmte Liste von Spaltennamen, die als Ergebnismenge angezeigt werden sollen, da die geänderte Ergebnismenge der Sicht über zusätzliche Spalten verfügt.



- Ändern Sie die Namen von Routinen und Parametern, und geben Sie neue zusätzliche Parameter an.
  - Ändern Sie die Scripts so, dass sie zusätzliche Spalten in Ergebnismengen verarbeiten, wenn neue Routinen aufgerufen oder neue Sichten abgefragt werden, die zusätzliche Spalten zurückgeben.
5. Testen Sie die Scripts, um sicherzustellen, dass sie mit DB2 Version 9.7 wie erwartet ausgeführt werden.

Führen Sie nach dem Durchführen eines Upgrades für Ihre Scripts die verbleibenden Schritte in der Task Durchführen von Upgrades für Datenbankanwendungen aus.

---

## Durchführen von Upgrades für 32-Bit-Datenbankanwendungen für die Ausführung auf 64-Bit-Instanzen

Das Durchführen eines Upgrades für 32-Bit-Datenbankanwendungen von einer 32-Bit-Instanz von DB2 Version 8 auf eine 64-Bit-Instanz von DB2 Version 9.7 setzt voraus, dass Ihre 32-Bit-Datenbankanwendungen mit dem richtigen Pfad für die gemeinsam genutzten Bibliotheken verknüpft sind, damit sie erfolgreich ausgeführt werden können.

Eine Änderung der 32-Bit-Datenbankanwendungen ist nicht erforderlich, wenn Sie eine Verknüpfung zu dem Pfad für gemeinsam genutzte Bibliotheken `$INSTHOME/sql1lib/lib32` (Linux und UNIX) bzw. `DB2PATH\lib\Win32` (Windows) hergestellt haben, wobei `INSTHOME` für das Ausgangsverzeichnis der Instanz und `DB2PATH` für die Position der DB2-Kopie steht.

### Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie auf eine 32-Bit-Instanz von DB2 UDB Version 8 zugreifen können, für die Sie ein Upgrade auf eine 64-Bit-Instanz von DB2 Version 9.7 durchgeführt haben, die gemeinsam genutzte 32-Bit-Bibliotheken umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass die Entwicklungssoftware dem aktuellsten Versionsstand entspricht, der von DB2-Datenbankprodukten unterstützt wird.
- Führen Sie die Schritte in der Task Durchführen von Upgrades für Datenbankanwendungen aus.

### Einschränkungen

- Diese Vorgehensweise gilt nur für 32-Bit-Datenbankanwendungen, die in C/C++, COBOL, FORTRAN oder REXX programmiert wurden.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um für 32-Bit-Datenbankanwendungen für die Ausführung auf einer 64-Bit-Instanz von DB2 Version 9.7 ein Upgrade durchzuführen:

1. Stellen Sie sicher, dass die Umgebungsvariablen für den Bibliothekspfad auf den richtigen DB2-Pfad für gemeinsam genutzte 32-Bit-Bibliotheken verweisen, wie in Tabelle 22 auf Seite 174 angegeben, so dass bei der Ausführung die richtige Bibliothek geladen werden kann.
2. Testen Sie Ihre 32-Bit-Anwendungen in einer DB2 Version 9.7-Testumgebung. Wenn der Test erfolgreich abgeschlossen wird, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Es empfiehlt sich jedoch in der Regel, Schritt 4 auf Seite 224 oder 5 auf Seite 224, sofern für Ihre Anwendungen relevant, trotzdem auszuführen,



um die Unterstützung der Anwendungen durch die Verwendung des korrekten Clientpfads und Pfads für gemeinsam genutzte Bibliotheken zu optimieren.

3. Führen Sie alle weiteren Schritte der folgenden Upgrade-Tasks aus, die für Ihre Anwendungen gelten:
  - Anwendungen mit eingebettetem SQL
  - CLI-Anwendungen
  - Java-Anwendungen, die den IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ verwenden oder die den DB2 JDBC Type 2-Treiber verwenden
  - ADO- und .NET-Anwendungen
4. Geben Sie den korrekten Bibliothekspfad an, indem Sie die 32-Bit-Anwendungen unter Verwendung des in Tabelle 21 auf Seite 174 angegebenen DB2-Pfads für gemeinsam genutzte 32-Bit-Bibliotheken verknüpfen bzw. erneut erstellen.
5. Optional: Wenn der Quellcode zum erneuten Erstellen der Anwendungen nicht mehr verfügbar sein sollte oder keine Umgebungsvariablen verwendet werden können, können Sie mit dem Befehl `db2chglbpath` den DB2-Pfad für gemeinsam genutzte Bibliotheken in den Binärdateien für die betreffende Anwendung in `$INSTHOME/sql1lib/lib32` ändern, sofern in die Anwendung ein Laufzeitpfad integriert ist. Dieser Laufzeitpfad kann in einen neuen Pfad mit derselben oder einer geringeren Länge geändert werden.
6. Testen Sie Ihre 32-Bit-Anwendungen, um sicherzustellen, dass sie mit DB2 Version 9.7 wie erwartet ausgeführt werden.

Führen Sie nach dem Durchführen eines Upgrades für Ihre 32-Bit-Datenbankanwendungen die verbleibenden Schritte in der Task Durchführen von Upgrades für Datenbankanwendungen aus.

---

## Kapitel 26. Durchführen von Upgrades für Routinen

Zum Durchführen eines Upgrades Ihrer vorhandenen Routinen auf DB2 Version 9.7 gehört das Verwalten der Veränderungen zwischen DB2 Version 9.7 und früheren Releases, die sich auf diese Routinen auswirken, sowie das Überprüfen auf deren erwartungsgemäße Funktion. Beim Verwalten dieser Änderungen müssen Sie möglicherweise den Routinencode ändern, Ihre externen Routinen erneut erstellen, Ihre externen Routinen in der Datenbank erneut erstellen und Ihre SQL-Routinen erneut erstellen.

Testen Sie Ihre Routinen in einer DB2 Version 9.7-Testumgebung. Wenn sie erfolgreich ausgeführt werden können, sind keine Änderungen zwingend erforderlich. Eine Änderung Ihrer Routinen ist nur erforderlich, um Änderungen zwischen Releases zu verwalten, um die Verwendung veralteter oder nicht weiter unterstützter Funktionalität in DB2 Version 9.7 zu entfernen, oder um neue Funktionalität zu verwenden.

### Voraussetzungen

- Stellen Sie anhand des Abschnitts Zentrale Upgradeaspekte für Routinen fest, welche Änderungen für Ihre Routinen gelten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie auf die Datenbanken von DB2 Version 9.7 zugreifen können, für die ein Upgrade durchgeführt wurde. Dabei kann es sich um Testdatenbanken handeln.
- Stellen Sie sicher, dass die Installationsvoraussetzungen für DB2-Datenbankprodukte erfüllt sind. Informationen hierzu enthält der Abschnitt „Installationsvoraussetzungen für DB2-Datenbankprodukte“ in der Veröffentlichung *DB2-Server - Installation*.
- Stellen Sie sicher, dass die Entwicklungssoftware dem aktuellsten Versionsstand entspricht, der von DB2-Datenbankprodukten unterstützt wird.
- Führen Sie die Upgradevorbereitungstasks für Routinen aus.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Berechtigungen und Zugriffsrechte für die Anweisung ALTER FUNCTION oder ALTER PROCEDURE besitzen. Die zulässigen Berechtigungen können Sie dem Handbuch *SQL Reference, Volume 2* entnehmen.

### Einschränkung

Diese Prozedur darf nur auf SQL-Routinen und externe Routinen angewendet werden, die in C/C++, COBOL (nur Prozeduren), Java oder .NET programmiert wurden.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um für Ihre Routinen ein Upgrade auf DB2 Version 9.7-Datenbanken durchzuführen:

1. Wenn Sie festgestellt haben, dass sich Änderungen in DB2 Version 9.7 auf Ihre Routinen auswirken, bearbeiten Sie den Routinencode und ändern Sie Folgendes:
  - Syntax von SQL-Anweisungen
  - SQL-Anweisungen, die SQL-Verwaltungssichten und -routinen, integrierte Routinen sowie Katalogsichten verwenden

- Namen benutzerdefinierter Routinen, die nicht mit einem Schemanamen vollständig qualifiziert sind
  - API-Aufrufe wie JDBC und CLI
2. Wenn Sie für die Entwicklungsumgebung spezifische Änderungen festgestellt haben, die sich auf Ihre Routinen auswirken, ändern Sie die Routinen so, dass sie diese Änderungen unterstützen. Führen Sie für folgende Komponenten ein Upgrade durch:
    - C-, C++- und COBOL-Routinen
    - Java-Routinen
    - .NET CLR-Routinen
    - Gespeicherte SQL-Prozeduren, wenn Sie die SQL-Prozeduren in DB2 Version 8.1 erstellt und für eine 32-Bit-Instanz von DB2 Version 8 ein Upgrade auf eine 64-Bit-Instanz von DB2 Version 9.7 durchgeführt haben
    - Externe 32-Bit-Routinen für die Ausführung auf 64-Bit-Instanzen
  3. Erstellen Sie alle Bibliotheken mit geänderten externen Routinen erneut nach dem Durchführen von Betriebssystem- oder Entwicklungssoftware-Upgrades.
  4. Testen Sie Ihre Routinen, um Ihre Änderungen zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Routinen in DB2 Version 9.7 wie erwartet ausgeführt werden.

Führen Sie nach dem Upgrade Ihrer Routinen die empfohlenen Upgradenachbereitungstasks für Routinen aus.

---

## Durchführen von Upgrades für C-, C++- und COBOL-Routinen

Zum Durchführen eines Upgrades Ihrer vorhandenen C-, C++- oder COBOL-Routinen auf DB2 Version 9.7 gehört das Verwalten der Veränderungen zwischen DB2 Version 9.7 und früheren Releases, die sich auf diese Routinen auswirken, sowie das Überprüfen auf deren erwartungsgemäße Funktion.

### Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf einen DB2-Server der Version 9.7 einschließlich der Instanzen und Datenbanken besitzen. Der DB2-Server kann zu einer Testumgebung gehören.
- Stellen Sie sicher, dass die Entwicklungssoftware für die C-, C++- bzw. COBOL-Routinen dem Versionsstand entspricht, der von DB2-Datenbankprodukten unterstützt wird. Prüfen Sie dazu die folgenden Voraussetzungen:
  - „Support for external routine development in C“ in *Administrative Routines and Views*
  - „Support for external routine development in C++“ in *Administrative Routines and Views*
  - „Support for external procedure development in COBOL“ in *Administrative Routines and Views*
- Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Berechtigungen und Zugriffsrechte für die Anweisung ALTER FUNCTION oder ALTER PROCEDURE besitzen. Die zulässigen Berechtigungen können Sie dem Handbuch *SQL Reference, Volume 2* entnehmen.
- Führen Sie die Schritte in der Task Durchführen von Upgrades für Routinen aus.

## Einschränkung

Diese Vorgehensweise ist nur für externe Routinen vorgesehen, die in C/C++ oder COBOL (nur Prozeduren) programmiert wurden.

## Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um für eine C-, C++- oder COBOL-Routine ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchzuführen:

1. Wenn Sie ein Upgrade auf eine 64-Bit-Instanz von DB2 Version 9.7 durchgeführt haben, ändern Sie Ihre Routinenbibliotheken oder Routinendefinitionen wie in der folgenden Tabelle angegeben:

*Tabelle 30. Durchführen von Upgrades für C-, C++- und COBOL-Routinen auf eine 64-Bit-Instanz von Version 9.7*

| Routinendefinition                                                                                           | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bibliothek der <i>nicht abgeschirmten</i> 32-Bit-Routinen, die die DB2-Steuerkomponentenbibliothek verwenden | <p>Erstellen Sie den Quellcode für die Routine erneut in einer 64-Bit-Bibliothek mit dem Script <code>bldrtn</code> von DB2 Version 9.7 und implementieren Sie die Bibliothek erneut auf dem DB2-Server. Wenn die Routine auf LOB-Querverweise verweist, müssen Sie Ihre Routinen erneut erstellen. Die meisten Routinen, die auf LOB-Querverweise verweisen, können Sie ermitteln, indem Sie die folgende Abfrage ausführen:</p> <pre>SELECT DISTINCT a.routineschema, a.routinename, a.specificname FROM syscat.routines a, syscat.routineparms b WHERE a.specificname = b.specificname AND b.locator = 'Y' AND a.fenced = 'N'</pre> <p>Ein Vorteil dieser Vorgehensweise liegt darin, dass die Verwendung einer 64-Bit-Bibliothek bessere Laufzeitwerte bei der Ausführung der Routine erbringt, als es mit einer 32-Bit-Bibliothek möglich wäre.</p> |
| <i>Abgeschirmte</i> 32-Bit-Routinenbibliothek                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Erstellen Sie den Quellcode für die Routine erneut in einer 64-Bit-Bibliothek mit den Scripts <code>bldrtn</code> von DB2 Version 9.7 und implementieren Sie die Bibliothek erneut auf dem DB2-Server.</li><li>• Wenn Sie Ihre Routinen nicht erneut erstellen können, definieren Sie die Routine als nicht threadsicher, indem Sie die Anweisung <code>ALTER PROCEDURE</code> oder <code>ALTER FUNCTION</code> mit der Klausel <code>NOT THREADSAFE</code> angeben.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Upgrade von einer 32-Bit-Instanz von Version 8 (AIX und Windows)                                             | <p>Geben Sie mit der Anweisung <code>ALTER PROCEDURE</code> oder <code>ALTER FUNCTION</code> einen Eingangspunkt für die Bibliothek einer Routine an, die einen Standardeingangspunkt erfordert. Geben Sie den Eingangspunkt für eine vorhandene Prozedur mit einer Anwendung wie der folgenden an:</p> <pre>ALTER SPECIFIC PROCEDURE <i>schemaname.spezifischer_name</i> EXTERNAL NAME '<i>bibliotheksname!funktionsname</i>'</pre> <p>Dabei gibt <i>bibliotheksname</i> die zu ladende Bibliothek und <i>funktionsname</i> den explizit zu verwendenden Eingangspunkt für die der Routine zugeordnete Funktion an.</p>                                                                                                                                                                                                                                 |

Wenn keine der zuvor angegebenen Situationen auf Ihre Gegebenheiten zutrifft, sind Änderungen an Ihren Routinenbibliotheken oder Routinendefinitionen nicht erforderlich.

2. Wenn Sie die Cursorblockung verwenden und Abweichungen im Verhalten Ihrer C-, C++- oder COBOL-Routinen festgestellt haben, finden Sie in „Durchführen von Upgrades für Anwendungen mit eingebettetem SQL“ auf Seite 214 Informationen zur Behandlung dieser Abweichungen.

3. Führen Sie für Routinen, die Sie nicht erneut erstellt aber geändert haben, ein Rebind von Routinenpaketen zu der DB2-Zieldatenbank durch.
4. Prüfen Sie, ob die externen Routinen, die während des Datenbankupgrades geändert wurden, oder die externen Routinen, die die DB2-Steuerkomponentenbibliotheken verwenden, zuverlässig als NOT FENCED (nicht abgeschirmt) und THREADSAFE (threadsicher) ausgeführt werden können. Wenn Ihre Datenbank externe, nicht abgeschirmte Routinen enthält, führt der Befehl UPGRADE DATABASE die folgenden Aktionen aus:
  - Gibt die Warnung SQL1349W zurück und schreibt die Nachricht ADM4100W in das Protokoll mit Benachrichtigungen für die Systemverwaltung.
  - Erneutes Definieren all Ihrer externen, nicht abgeschirmten Routinen, die nicht von der DB2-Steuerkomponentenbibliothek abhängig sind, als FENCED und NOT THREADSAFE.
  - Erstellen eines CLP-Scripts mit der Bezeichnung `alter_unfenced_dbname.db2` in dem vom Konfigurationsparameter DIAGPATH des Datenbankmanagers angegebenen Verzeichnis, um die betreffenden Routinen als NOT FENCED und THREADSAFE erneut zu definieren.

Wenn die beim Datenbankupgrade geänderten externen Routinen zuverlässig als NOT FENCED und THREADSAFE ausgeführt werden können, können Sie sie als NOT FENCED und THREADSAFE erneut definieren. Verwenden Sie dazu das ursprüngliche CLP-Script oder eine geänderte Version nur mit den jeweiligen Routinen, die Sie erneut definieren möchten. Wenn Sie sie als FENCED und NOT THREADSAFE ausführen können und Ihre Leistungseinbußen akzeptabel sind, ist eine erneute Definition Ihrer Routinen nicht erforderlich.

Führen Sie nach dem Upgrade Ihrer C-, C++- oder COBOL-Routinen die verbleibenden Schritte in der Task Durchführen von Upgrades für Routinen aus.

---

## Durchführen von Upgrades für Java-Routinen

Zum Durchführen eines Upgrades Ihrer vorhandenen Java-Routinen auf DB2 Version 9.7 gehört das Verwalten der Veränderungen zwischen DB2 Version 9.7 und früheren Releases, die sich auf diese Routinen auswirken, sowie das Überprüfen auf die erwartungsgemäße Funktion dieser Routinen.

### Voraussetzungen

Die Ausführung dieser Task setzt Folgendes voraus:

- Stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf einen DB2-Server der Version 9.7 einschließlich der Instanzen und Datenbanken besitzen. Bei dem DB2-Server kann es sich um ein Testsystem handeln.
- Stellen Sie sicher, dass die Java-Routinenentwicklungssoftware dem Versionsstand entspricht, der von DB2-Datenbankprodukten unterstützt wird. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Supported Java routine development software“ im Handbuch *Developing User-defined Routines (SQL and External)*.
- Stellen Sie sicher, dass Sie unterstützte DB2-Treiber für JDBC- und SQLJ-APIs verwenden. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Supported drivers for JDBC and SQLJ“ im Handbuch *Developing Java Applications*.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Berechtigungen und Zugriffsrechte für die Anweisung ALTER FUNCTION oder ALTER PROCEDURE besitzen. Die zulässigen Berechtigungen können Sie dem Handbuch *SQL Reference, Volume 2* entnehmen.
- Führen Sie die Schritte in der Task Durchführen von Upgrades für Routinen aus.

## Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um für die Java-Routinen ein Upgrade durchzuführen:

1. Stellen Sie sicher, dass der Konfigurationsparameter **jdk\_path** des Datenbankmanagers den Installationspfad des IBM Software Developer's Kit (SDK) for Java angibt, das auf Ihrem DB2-Server installiert ist. Ermitteln Sie den aktuellen Wert dieses Parameters, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:

```
db2 GET DBM CFG
```

Standardmäßig wird der Konfigurationsparameter **jdk\_path** des Datenbankmanagers beim Upgrade der Instanz auf die in Tabelle 29 auf Seite 209 angegebenen Werte gesetzt, welche den Installationspfad des SDK für Java 6 darstellen.

Wenn Sie ein anderes SDK für Java als das in Ihrer Kopie von DB2 Version 9.7 installierte SDK verwenden müssen, müssen Sie diesen Konfigurationsparameter auf den Installationspfad eines SDK für Java mit derselben Bitgröße wie für die DB2-Instanz setzen, indem Sie den Parameter **jdk\_path** aktualisieren:

```
db2 UPDATE DBM CFG USING jdk_path <SDKforJava-path>
```

Es wird jedoch nicht empfohlen, den Parameter **jdk\_path** auf den Installationspfad des SDK für Java 1.4.2 zu setzen, weil SDK für Java 1.4.2 als veraltet gilt und in einem zukünftigen Release möglicherweise nicht weiter unterstützt wird.

2. Geben Sie mit der Registrierdatenbankvariablen **DB2\_USE\_DB2JCCT2\_JROUTINE** an, welcher Standard-JDBC-Treiber Java-Routinen ausführen soll. Standardmäßig ist diese Registrierdatenbankvariable nicht gesetzt, d. h. der Standard-JDBC-Treiber ist IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ. Diese Einstellung ermöglicht den Zugriff auf spezielle Funktionalität dieses Treibers und die Verwendung von XML-Parametern. Verwenden Sie den Befehl **db2set** mit dem Parameter **-g**, um den JDBC-Standardtreiber für alle Instanzen zu definieren, die unter derselben Kopie von DB2 Version 9.7 ausgeführt werden:

| Standardtreiber                          | Befehl zum Festlegen des Standardtreibers |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| IBM DB2 JDBC Type 2-Treiber              | db2set -g DB2_USE_DB2JCCT2_JROUTINE=NO    |
| IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ | db2set -g DB2_USE_DB2JCCT2_JROUTINE=YES   |

Verwenden Sie den Parameter **-i** anstelle des Parameters **-g**, um die Einstellung der Registrierdatenbankvariablen auf eine bestimmte Instanz anzuwenden.

3. Testen Sie Ihre Java-Routinen in der DB2 Version 9.7-Datenbank. Wenn der Test erfolgreich abgeschlossen wird und die Java-Routinen wie erwartet funktionieren, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.
4. Wenn Sie den IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ verwenden und Abweichungen im Verhalten Ihrer Java-Routinen festgestellt haben, finden Sie in „Durchführen von Upgrades für Java-Anwendungen, die IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ verwenden“ auf Seite 217 Informationen zur Behandlung dieser Abweichungen.
5. Wenn der Wert des Parameters **jdk\_path** vor dem Upgrade den Installationspfad des SDK für Java 1.4.2 darstellte, behandeln Sie alle Abweichungen im Verhalten zwischen SDK für Java 1.4.2 und SDK für Java 6.
6. Definieren Sie die Java-Routinen explizit als abgesichert, indem Sie die Anweisung **ALTER FUNCTION** bzw. **ALTER PROCEDURE** mit der Klausel **FENCED** verwenden. Alle Java-Routinen werden unabhängig davon, wie sie definiert



sind, als abgeschirmt ausgeführt, aber der Verwaltungskomfort und die Pflege der Routinen ist einfacher, wenn die Java-Routinen als abgeschirmt definiert sind.

7. Optional: Wenn Ihre Java-Routinenklasse in einer JAR-Datei enthalten ist, die in einer DB2-Instanz mit einer bestimmten JAR-Datei-ID installiert wurde, stellen Sie sicher, dass die Java-Klasse schneller vom DB2-Datenbankmanager aufgelöst werden kann, indem Sie die JAR-Datei-ID als Teil der Klausel EXTERNAL NAME in der Routinendefinition angeben. Verwenden Sie, falls erforderlich, die Anweisung ALTER PROCEDURE bzw. ALTER FUNCTION, um die Klausel EXTERNAL NAME zu aktualisieren.
8. Wenn Sie in der Entwicklungszentrale Projekte zum Entwickeln der Java-Routinen erstellt haben, führen Sie für diese Projekte mit dem Upgradeassistenten ein Upgrade auf Data Studio durch.

Führen Sie nach dem Upgrade Ihrer Java-Routinen die verbleibenden Schritte in der Task Durchführen von Upgrades für Routinen aus.

---

## Durchführen von Upgrades für .NET CLR-Routinen

Zum Durchführen eines Upgrades Ihrer vorhandenen .NET CLR-Routinen gehört das Verwalten der Veränderungen zwischen DB2 Version 9.7 und früheren Releases, die sich auf diese Routinen auswirken, sowie das Überprüfen auf deren erwartungsgemäße Funktion.

### Voraussetzungen

- Informieren Sie sich anhand des Abschnitts Zentrale Upgradeaspekte für Routinen über die wichtigsten Änderungen, die sich auf Ihre .NET CLR-Routinen auswirken können.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf einen DB2-Server der Version 9.7 einschließlich der Instanzen und Datenbanken besitzen. Der DB2-Server kann zu einer Testumgebung gehören.
- Stellen Sie sicher, dass eine unterstützte Version der Microsoft .NET Framework-Software auf dem DB2-Server installiert ist.
- Führen Sie die Schritte in der Task Durchführen von Upgrades für Routinen aus.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um für die .NET CLR-Routinen ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchzuführen:

1. Stellen Sie eine Verbindung zu der DB2 Version 9.7-Datenbank her, in der Sie die .NET CLR-Routinen definiert haben.
2. Wenn Sie Ihre .NET CLR-Routinen mit dem Ausführungssteuerungsmodus UNSAFE erstellt haben und ein Upgrade für eine 32-Bit-Instanz einer Version vor 9.7 auf eine 64-Bit-Instanz der Version 9.7 durchführen, erstellen Sie den Quellcode für die .NET CLR-Routinen mit den Kompilierungs- und Verknüpfungsoptionen erneut, die in bldrtn.bat, dem DB2-Beispielscript für das Erstellen von .NET CLR-Routinen, enthalten sind.

Wenn Sie für Ihr .NET Framework ein Upgrade durchgeführt haben, sollten Sie auch Ihre .NET CLR-Routinen erneut erstellen.

3. Implementieren Sie die Routinen-Assembly auf dem DB2-Server in dem Verzeichnis, das in der Routinendefinition über die Klausel EXTERNAL angegeben ist. Die Routinen sollten nun in DB2 Version 9.7 dasselbe erfolgreiche Verhalten aufweisen wie in früheren Releases.



Führen Sie nach dem Upgrade Ihrer .NET CLR-Routinen die verbleibenden Schritte in der Task Durchführen von Upgrades für Routinen aus.

---

## Durchführen von Upgrades für SQL-Prozeduren

Für SQL-Prozeduren, die Sie mit DB2 UDB Version 8.1 FixPak 6 oder früher erstellt haben, ist möglicherweise ein manuelles Upgrade auf DB2 Version 9.7 erforderlich. Für SQL-Prozeduren, die Sie in DB2 UDB Version 8.2 (Version 8.1 FixPak 7) oder höher erstellt haben, ist kein Upgrade erforderlich.

Wenn Sie ein Upgrade von einer Instanz von DB2 UDB Version 8 auf eine Instanz von DB2 Version 9.7 mit derselben Bitgröße durchgeführt haben, werden Ihre Routinen in DB2 Version 9.7 erfolgreich ausgeführt. Wenn Sie Ihre SQL-Prozeduren jedoch in DB2 UDB Version 8.1 erstellt und ein Upgrade von einer 32-Bit-Instanz auf eine 64-Bit-Instanz von DB2 Version 9.7 durchgeführt haben, müssen Sie diese SQL-Prozeduren im Verlauf des manuellen Migrationsprozesses löschen und erneut erstellen.

### Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie unter DB2 Version 9.7 Zugriff auf Ihre Datenbank haben, für die ein Upgrade durchgeführt wurde.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Berechtigungen und Zugriffsrechte für die Anweisungen CREATE PROCEDURE und DROP PROCEDURE besitzen. Eine vollständige Liste der erforderlichen Berechtigungen und Zugriffsrechte finden Sie im Handbuch *'SQL Reference, Volume 2'*.
- Führen Sie die Schritte in der Task Durchführen von Upgrades für Routinen aus.

### Einschränkung

Diese Vorgehensweise gilt nur für SQL-Prozeduren, die mit DB2 UDB Version 8.1 bis FixPak 7 (auch als Version 8.2 bezeichnet) erstellt wurden.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um für Ihre SQL-Prozeduren ein manuelles Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchzuführen:

1. Stellen Sie eine Verbindung zur Datenbank her, für die ein Upgrade durchgeführt wurde.
2. Führen Sie die folgende Abfrage aus, um die SQL-Prozeduren zu ermitteln, die Sie erneut erstellen müssen:

```
SELECT procschema, specificname
  FROM syscat.procedures
 WHERE language = 'SQL' AND fenced = 'N' AND
       substr(IMPLEMENTATION, 10,6) = 'pgsjmp'
```

Beachten Sie das Schema und die Namenswerte, die von dieser Abfrage zurückgegeben werden. Sie benötigen diese Informationen für die nachfolgenden Schritte.

3. Führen Sie das Tool db2look aus, um ein DDL-Script für alle Datenbankobjekte zu generieren:

```
db2look -d sample -e -o db2look.sql -a
```

Hierbei steht 'sample' für den Datenbanknamen, die Option '-e' generiert DDL-Anweisungen für Datenbankobjekte, die Option '-o db2look.sql' gibt an, wel-

che Ausgabedatei die DDL-Anweisungen enthalten wird, und die Option '-a' bezeichnet alle Objekte, die von allen Benutzern erstellt wurden.

Bearbeiten Sie die Datei db2look.sql so, dass nur die DDL-Anweisungen erhalten bleiben, die zum Erstellen der SQL-Prozeduren erforderlich sind, die Sie in Schritt 2 auf Seite 231 ermittelt haben.

4. Verwenden Sie für jede einzelne in Schritt 2 auf Seite 231 ermittelte gespeicherte SQL-Prozedur die Anweisung DROP PROCEDURE unter Angabe des Schemanamens und des eindeutigen Namens, um die einzelnen Prozeduren eindeutig zu kennzeichnen:

```
DROP SPECIFIC PROCEDURE <schemaname>.<spezifischer_name>
```

Wenn Sie über ein DDL-Script verfügen, das die SQL-Prozeduren löscht und erstellt, können Sie stattdessen auch dieses Script so bearbeiten, dass nur die SQL-Prozeduren gelöscht werden, die in Schritt 2 auf Seite 231 ermittelt wurden, und das Script anschließend ausführen. Fahren Sie anschließend mit Schritt 6 fort.

5. Erstellen Sie die in Schritt 2 auf Seite 231 ermittelten SQL-Prozeduren mit der Anweisung CREATE PROCEDURE erneut. Stattdessen können Sie auch Ihr eigenes DDL-Script oder die Datei db2look.sql ausführen, die Sie in Schritt 3 auf Seite 231 erstellt haben.
6. Testen Sie Ihre SQL-Prozeduren, um sicherzustellen, dass sie mit DB2 Version 9.7 wie erwartet ausgeführt werden. Zum Testen können Sie Data Studio oder den Befehlszeilenprozessor (CLP) verwenden. Am folgenden Beispiel wird erläutert, wie Sie eine SQL-Prozedur mithilfe des Befehlszeilenprozessors (CLP) aufrufen können:

```
CONNECT TO sample
```

Datenbankverbindungsinformationen

```
Datenbankserver          = DB2/AIX64 9.7.0
SQL-Berechtigungs-ID    = TESTDB2
Aliasname der lokalen Datenbank = SAMPLE
```

```
CALL <schemaname>.<prozedurname> ( [<parameterliste>] )
```

7. Wenn Sie in der Entwicklungszentrale Projekte zum Entwickeln Ihrer SQL-Prozeduren erstellt haben, führen Sie für die vorhandenen Projekte mit dem Upgradeassistenten ein Upgrade auf Data Studio durch. Sie können in Developer Workbench erstellte Projekte verwenden, ohne für sie ein Upgrade durchführen zu müssen.

Führen Sie nach dem Upgrade Ihrer SQL-Prozeduren die verbleibenden Schritte in der Task Durchführen von Upgrades für Routinen aus.

---

## Durchführen von Upgrades für externe 32-Bit-Routinen für die Ausführung auf 64-Bit-Instanzen

Zum Durchführen eines Upgrades Ihrer vorhandenen externen 32-Bit-Routinen auf eine 64-Bit-Instanz der DB2 Version 9.7 gehört das Verwalten der Veränderungen zwischen DB2 Version 9.7 und früheren Releases, die sich auf diese Routinen auswirken, sowie das Überprüfen auf die erwartungsgemäße Funktion dieser Routinen.

### Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf eine 64-Bit-Instanz von DB2 Version 9.7 haben, die gemeinsam genutzte 32-Bit-Bibliotheken einschließt.
- Stellen Sie sicher, dass die Entwicklungssoftware dem aktuellsten Versionsstand entspricht, der von DB2-Datenbankprodukten unterstützt wird.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Berechtigungen und Zugriffsrechte für die Anweisung ALTER FUNCTION oder ALTER PROCEDURE besitzen. Die zulässigen Berechtigungen können Sie dem Handbuch *SQL Reference, Volume 2* entnehmen.
- Führen Sie die Schritte in der Task Durchführen von Upgrades für Routinen aus.

### Einschränkungen

- Diese Prozedur kann nur auf externe 32-Bit Routinen angewendet werden, die in C oder COBOL programmiert sind.
- Diese Prozedur gibt nur die Änderungen an, die erforderlich sind, um externe 32-Bit-Routinen auf einer 64-Bit-Instanz auszuführen, die gemeinsam genutzte 32-Bit-Bibliotheken einschließt.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um für externe 32-Bit-Routinen für die Ausführung auf einer 64-Bit-Instanz von DB2 Version 9.7 ein Upgrade durchzuführen:

1. Stellen Sie sicher, dass die Umgebungsvariablen für den Bibliothekspfad auf den richtigen DB2-Pfad für gemeinsam genutzte 32-Bit-Bibliotheken verweisen, wie in Tabelle 22 auf Seite 174 angegeben, so dass bei der Ausführung die richtige Bibliothek geladen werden kann.
2. Testen Sie Ihre Routinen in einer DB2 Version 9.7-Testumgebung. Wenn der Test erfolgreich abgeschlossen wird, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Es empfiehlt sich jedoch in der Regel, die verbleibenden Schritte dieser Task, sofern für Ihre Routine relevant, trotzdem auszuführen, um die Unterstützung der Routine durch die Verwendung des korrekten Bibliothekspfads und der korrekten Entwicklungssoftware zu optimieren.
3. Geben Sie den korrekten Bibliothekspfad an, indem Sie die 32-Bit-Routinen unter Verwendung des DB2-Pfads für gemeinsam genutzte 32-Bit-Bibliotheken (siehe Tabelle 21 auf Seite 174) verknüpfen bzw. erneut erstellen. Wenn Sie ein Upgrade für eine 32-Bit-Instanz von DB2 UDB Version 8 auf eine 64-Bit-Instanz von DB2 Version 9.7 durchgeführt haben, müssen Sie externe 32-Bit-Routinen, die LOB-Querverweise verwenden, als 64-Bit-Routinebibliotheken erneut erstellen.

4. Optional: Wenn der Quellcode zum erneuten Erstellen der Routinebibliothek nicht mehr verfügbar sein sollte oder Sie keine Umgebungsvariablen verwenden können, können Sie mit dem Befehl `db2chglibpath` den Pfad für gemeinsam genutzte DB2-Bibliotheken in den Binärdateien für die Routine in `$INSTHOME/sql1lib/lib32` ändern, sofern bei der Routine ein Laufzeitpfad integriert ist. Dieser Laufzeitpfad kann in einen neuen Pfad mit derselben oder einer geringeren Länge geändert werden.
5. Führen Sie alle weiteren Schritte in „Durchführen von Upgrades für C-, C++- und COBOL-Routinen“ auf Seite 226 aus, die für Ihre Routinen gelten.
6. Prüfen Sie, ob die externen Routinen, die während des Datenbankupgrades geändert wurden, oder die externen Routinen, die die DB2-Steuerkomponentenbibliotheken verwenden, zuverlässig als NOT FENCED (nicht abgeschirmt) und THREADSAFE (threadsicher) ausgeführt werden können. Wenn Ihre Datenbank externe, nicht abgeschirmte Routinen enthält, führt der Befehl `UPGRADE DATABASE` die folgenden Aktionen aus:
  - Gibt die Warnung `SQL1349W` zurück und schreibt die Nachricht `ADM4100W` in das Protokoll mit Benachrichtigungen für die Systemverwaltung.
  - Erneutes Definieren all Ihrer externen, nicht abgeschirmten Routinen, die nicht von der DB2-Steuerkomponentenbibliothek abhängig sind, als FENCED und NOT THREADSAFE.
  - Erstellen eines CLP-Scripts mit der Bezeichnung `alter_unfenced_dbname.db2` in dem vom Konfigurationsparameter `DIAGPATH` des Datenbankmanagers angegebenen Verzeichnis, um die betreffenden Routinen als NOT FENCED und THREADSAFE erneut zu definieren.

Wenn die beim Datenbankupgrade geänderten externen Routinen zuverlässig als NOT FENCED und THREADSAFE ausgeführt werden können, können Sie sie als NOT FENCED und THREADSAFE erneut definieren. Verwenden Sie dazu das ursprüngliche CLP-Script oder eine geänderte Version nur mit den jeweiligen Routinen, die Sie erneut definieren möchten. Wenn Sie sie als FENCED und NOT THREADSAFE ausführen können und Ihre Leistungseinbußen akzeptabel sind, ist eine erneute Definition Ihrer Routinen nicht erforderlich.

Führen Sie nach dem Upgrade Ihrer externen 32-Bit-Routinen die verbleibenden Schritte in der Task `Durchführen von Upgrades für Routinen` aus.

---

## Kapitel 27. Upgradenachbereitungstasks für Datenbankanwendungen und -routinen

Nach dem Upgrade der Datenbankanwendungen und -routinen sollten Sie verschiedene Tasks ausführen, um sicherzustellen, dass Ihre Datenbankanwendungen und -routinen wie erwartet ausgeführt werden und optimal funktionieren.

Führen Sie die folgenden Upgradenachbereitungstasks aus, soweit sie für Ihre Datenbankanwendungen und -routinen zutreffen:

1. Führen Sie auf Ihren Datenbankanwendungen und -routinen in Ihrer Produktionsumgebung Vergleichstests durch und führen Sie einen Vergleich mit den grundlegenden Ergebnissen durch, die Sie vor dem Upgrade gespeichert haben.
2. Optimieren Sie die Datenbankanwendungen. Wichtige Richtlinien zu verschiedenen, in diesem Zusammenhang relevanten Themen finden Sie in den folgenden Abschnitten:
  - Zeichenkonvertierung
  - Optimierungsklasse
  - Isolationsstufe
  - Sperren und Steuerung des gemeinsamen Zugriffs
  - Parallelverarbeitung für Anwendungen
  - Abfrageoptimierung

In den zugehörigen Konzepten finden Sie Informationen zu weiteren Faktoren, die sich auf die Anwendungsleistung auswirken können.

3. Optimieren Sie die Routinen. Wichtige Richtlinien zu verschiedenen, in diesem Zusammenhang relevanten Themen finden Sie in den folgenden Abschnitten:
  - Gespeicherte Prozeduren
  - SQL-Prozeduren

Informieren Sie sich darüber hinaus über die Richtlinien zum Verbessern der Leistungswerte von Datenbankanwendungen, die auch für Routinen gelten, z. B. die Richtlinien zum Optimieren von Klassen, zu Sperren, zu gleichzeitigen Zugriffen und zur Abfrageoptimierung.

4. Entfernen Sie Abhängigkeiten von Funktionalität, die in DB2 Version 9.7 veraltet ist, aus Ihren Datenbankanwendungen und -routinen, bevor die Unterstützung der betreffenden Funktionalität eingestellt wird.
5. Beziehen Sie die neue Funktionalität von DB2 Version 9.7 in Datenbankanwendungen ein, wo dies sinnvoll ist, um die Leistung zu verbessern oder neue Funktionalität hinzuzufügen. Verschaffen Sie sich anhand der Beispieldateien einen Einblick in die Funktionsweise der neuen Funktionalität.



---

## Kapitel 28. Einbeziehen der neuen Funktionalität von DB2 Version 9.7 in Datenbank Anwendungen und -routinen

Beziehen Sie nach dem Upgrade auf DB2 Version 9.7 die neue Funktionalität von DB2 9.7 ein, um die Funktionalität zu erweitern und die Leistung Ihrer Datenbank-Anwendungen zu verbessern.

### Voraussetzung

Sie müssen für Ihren DB2-Server ein Upgrade auf DB2 Version 9.7 durchführen.

Führen Sie für Anwendungen, die auf Datenbanken zugreifen, für die ein Upgrade durchgeführt wurde, einen beliebigen der folgenden Schritte aus, um die angegebene Funktionalität von DB2 Version 9.7 einzubeziehen:

- **Arbeiten Sie mit Optimierungsrichtlinien oder Sicht-MQTs für einen verbesserten MQT-Abgleich.** Testen Sie diese neue Funktionalität in einer Testumgebung, bevor Sie sie in Ihre Produktionsumgebung implementieren.
  - Verwenden Sie das neue Element MQTENFORCE für Optimierungsrichtlinien, um eine MQT unabhängig von der Aufwandsschätzung auszuwählen.
  - Verwenden Sie eine Sicht-MQT, um eine MQT in Sichten mit einer komplexen Abfrage zu erstellen. Sämtliche Abfragen für die Sicht mit einer komplexen Abfrage können mit der Sicht-MQT abgeglichen werden. In früheren Releases konnte eine Sicht mit einem Konstrukt wie OUTER JOIN oder UNION ALL nicht mit einer MQT abgeglichen werden.
- **Aktivieren Sie den Anweisungskonzentrator, um die Leistung für ähnliche dynamische SQL-Anweisungen zu verbessern.** Der Datenbankserver modifiziert diese Anweisungen, so dass sie denselben Zugriffsplan gemeinsam nutzen. Weitere Informationen finden Sie in „Anweisungskonzentrator verringert Kompilierungsaufwand“ in der Veröffentlichung *Fehlerbehebung und Optimieren der Datenbankleistung*.

Das folgende Beispiel veranschaulicht die Aktivierung des Anweisungskonzentrators auf der Datenserverebene:

```
UPDATE DB CFG FOR datenbankname
      USING stmt_conc LITERALS
```

Nach der Aktivierung des Anweisungskonzentrators nutzen die folgenden Anweisungen denselben Zugriffsplan gemeinsam:

```
SELECT FIRSTNME, LASTNAME FROM EMPLOYEE WHERE EMPNO='000020'
und
SELECT FIRSTNME, LASTNAME FROM EMPLOYEE WHERE EMPNO='000070'
```

Sie können diese Funktionalität auch auf der Anwendungsebene mithilfe des Merkmals Connection bzw. DataSource oder der Methode setDBStatementConcentrator in JDBC aktivieren. Details finden Sie im Abschnitt zur „Schnittstelle DB2Connection“ in der Veröffentlichung *Developing Java Applications*.

- Wenn der Wert des Datenbankkonfigurationsparameters **pckcachesz** bei Releases vor Version 9.7, die unter 64-Bit-Betriebssystemen ausgeführt werden, nahe an der oberen Grenze liegt, optimieren Sie diesen Parameter oder setzen Sie ihn auf AUTOMATIC, damit er sich selbst automatisch optimiert. In Version 9.7 wurde die obere Grenze dieses Parameters auf 2 147 483 646 erhöht.



Ausreichender Speicherplatz, um die Abschnitte mit statischen oder dynamischen SQL-Anweisungen in den Cache zu stellen, kann unter Umständen die Leistungsfähigkeit erhöhen, vor allem wenn Sie dieselbe Anweisung mehrfach aus einer Anwendung absetzen.

- **Wenn Sie den gemeinsamen Zugriff für die Isolationsstufe der Cursorstabilität erhöhen möchten oder Oracle-Anwendungen migrieren, aktivieren Sie das Verhalten der momentanen Festschreibung.** Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Verhalten auf der Datenbankebene zu aktivieren:
  1. Setzen Sie den Konfigurationsparameter `cur_commit` auf ON, indem Sie die folgende Anweisung absetzen:

```
UPDATE DB CFG FOR datenbankname
USING cur_commit ON
```
  2. Erhöhen Sie den Wert des Parameters `locklist` auf das Doppelte seines Werts, indem Sie die folgende Anweisung absetzen:

```
UPDATE DB CFG FOR datenbankname
USING locklist pre-upgrade-value*2
```
  3. Für Anwendungen mit einer Verarbeitung großer Transaktionsvolumen müssen Sie möglicherweise den Speicherbereich vergrößern oder den Wert für die Protokollpuffergröße erhöhen.
- **Falls für Ihre Anwendung eine temporäre Tabelle erforderlich ist, die am Ende einer Sitzung definiert bleibt oder Sie Oracle-Anwendungen migrieren, verwenden Sie erstellte temporäre Tabellen;** diese unterscheiden sich von deklarierten temporären Tabellen insofern, als dass ihre Definitionen im Systemkatalog gespeichert und von mehreren Verbindungen gemeinsam genutzt werden. Die in einer Instanz einer erstellten temporären Tabellen gespeicherten Daten sind nur für die Sitzung verfügbar, die sie eingefügt hat.

Details zur Verwendung von erstellten temporären Tabellen finden Sie im Abschnitt zum „Erstellen von und Herstellen einer Verbindung zu temporären Tabellen“ in der Veröffentlichung *Datenbankverwaltung - Konzepte und Konfiguration - Referenzinformationen*.
- **Wenn Sie Oracle-Anwendungen migrieren, verwenden Sie zur Vereinfachung des Migrationsprozesses neue kompatible Skalarfunktionen** wie DAYNAME, DECFLOAT\_FORMAT, INITCAP, INSTR, MONTHNAME, LOCATE\_IN\_STRING, LPAD, RPAD, TO\_CLOB, TO\_NUMBER oder TO\_TIMESTAMP.
- Verwenden Sie **den neuen Befehl DECOMPOSE XML DOCUMENTS zum Zerlegen mehrerer XML-Dokumente durch lediglich einen einzigen Aufruf**, wenn Sie den Befehl DECOMPOSE XML DOCUMENT verwenden oder die systemdefinierten Prozeduren aufrufen. Für diesen Befehl ist keine Serialisierung der XML-Dokumente erforderlich; er zerlegt XML-Dokumente in binäre oder XML-Spalten.

Details zur Verwendung des Befehls DECOMPOSE XML DOCUMENTS finden Sie im Abschnitt zu den „Beispielen für die Zerlegung mehrerer XML-Dokumente“ im *pureXML - Handbuch*.

Wenn Sie ein Upgrade von DB2 Version 9.1 oder früher durchgeführt haben, beziehen Sie die in DB2 Version 9.5 eingeführte Funktionalität in Ihre Datenbankanwendungen und -routinen ein. Details finden Sie in Aktivieren neuer Funktionen von DB2 Version 9.5 in Datenbankanwendungen und -routinen in der Veröffentlichung *Migration (Version 9.5)*.

---

## Teil 5. Anhänge und Schlussteil



---

## Anhang A. Wichtige Verweise

Die folgende Liste mit Verweisen kann bei der Durchführung eines Upgrades für Ihre DB2-Umgebung hilfreich sein.

### Webseite zu DB2-Betriebssystemvoraussetzungen

Sie können die Betriebssystem- und Hardwarevoraussetzungen für die Installation von DB2 Version 9.7 unter „Installationsvoraussetzungen für DB2-Datenbankprodukte“ in *DB2-Server - Installation* finden. Die neueste Version dieses Abschnitts steht im DB2-Informationszentrum unter folgender Adresse im Internet zur Verfügung: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/r0025127.html>.

### DB2-Informationszentrale

Die Informationen in diesem Buch können Sie online in der DB2-Informationszentrale unter der folgenden Adresse finden: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/index.jsp>. Lesen Sie dazu die Informationen im Thema zu „Upgrades“ im Abschnitt mit den „Datenbankgrundlagen“. Der Titel des Themas der höchsten Ebene lautet „Durchführen von Upgrades auf DB2 Version 9.7“. In der DB2-Informationszentrale (online) sind auch Informationen zu upgradebezogenen Themen wie z. B. die DB2-Datenbankproduktinstallation enthalten. Sie finden dort auch andere Informationen, auf die in diesem Buch verwiesen wird.

### DB2 Version 9.7-Handbücher im PDF-Format

DB2 Version 9.7-Handbücher im PDF-Format stehen unter folgender Adresse im Internet zum Download für Sie zur Verfügung: <http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg27009474>.

### DB2-Upgradeportal

Das DB2-Upgradeportal (früher als DB2-Migrationsportal bezeichnet) unter der Adresse <http://www.ibm.com/software/data/db2/upgrade/portal> bietet einen zentralen Punkt, von dem aus Sie auf aktuelle Informationen zum Upgradeprozess sowie auf weitere Ressourcen (sobald diese verfügbar sind) zugreifen können.

### DB2-Datenbankproduktschulung

Auf der Website für Informationsmanagementtraining (Information Management Training) unter <http://www.ibm.com/software/data/education/> finden Sie ein breites Spektrum an Schulungsoptionen sowie eine Liste mit Know-how-Ressourcen und -Communitys, die Sie bei der Suche nach den für Sie passenden Ausbildungsressourcen unterstützen. Sehen Sie sich auch die Liste der Selbststudienkurse zu DB2-Datenbankprodukten an, mit denen Sie Ihre Kenntnisse in Ihrem eigenen Tempo erweitern können. Sie finden die Liste unter folgender Adresse im Internet: <http://www.ibm.com/software/data/education/selfstudy.html>.

### developerWorks - Website zum Informationsmanagement

Die Website zum Informationsmanagement von developerWorks unter <http://www.ibm.com/developerworks/data> bietet technische Ressourcen für die DB2 Information Management Software. Sie bietet Produktinformationen, Downloads, Lernressourcen, Unterstützung, Foren und Info-

briefe. Auf dieser Website finden Sie viele Beiträge und Lerntexte, die Ihnen dabei helfen, sich mit der neuen Funktionalität der DB2-Datenbankprodukte und der Verwendung in Ihren Anwendungen vertraut zu machen.

Diese Website bietet auch Portale für Lernressourcen wie z. B. 'New to DB2', 'Migrate to DB2' und 'DBA Central'. Folgen Sie dem Link zur **Migration auf DB2**, um auf Ressourcen zuzugreifen, die Sie bei der Migration von Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase und anderen Datenbankplattformen auf DB2-Datenbankprodukte unterstützen können.

### **DB2-Foren**

Die DB2-Foren dienen dem Austausch von Ideen und der gemeinsamen Nutzung von Lösungen mit Ihren Partnern in der IBM DB2-Produktbenutzergemeinschaft. Außerdem umfassen DB2-Foren Foren, die die DB2-Newsgruppen, wie z. B. die Newsgruppen `ibm.software.db2.udb` und `ibm.software.db2.udb.beta`, reflektieren. Die DB2-Foren befinden sich bei developerWorks unter folgender Adresse im Internet:  
[http://www.ibm.com/developerworks/forums/db2\\_forums.jsp](http://www.ibm.com/developerworks/forums/db2_forums.jsp).

---

## Anhang B. Übersicht über die technischen Informationen zu DB2

Die technischen Informationen zu DB2 stehen über die folgenden Tools und Methoden zur Verfügung:

- DB2-Informationszentrale
  - Themen (zu Tasks, Konzepten und Referenzinformationen)
  - Hilfe für DB2-Tools
  - Beispielprogramme
  - Lernprogramme
- DB2-Bücher
  - PDF-Dateien (für den Download verfügbar)
  - PDF-Dateien (auf der DB2-PDF-DVD)
  - Gedruckte Bücher
- Befehlszeilenhilfe
  - Hilfe für Befehle
  - Hilfe für Nachrichten

**Anmerkung:** Die Themen der DB2-Informationszentrale werden häufiger aktualisiert als die PDF- und Hardcopybücher. Um stets die neuesten Informationen zur Verfügung zu haben, sollten Sie die Dokumentationsaktualisierungen installieren, sobald diese verfügbar sind, oder die DB2-Informationszentrale unter [ibm.com](http://ibm.com) aufrufen.

Darüber hinaus können Sie auf zusätzliche technische Informationen zu DB2, wie beispielsweise technische Hinweise (Technotes), White Papers und IBM Redbooks, online über [ibm.com](http://ibm.com) zugreifen. Rufen Sie die Website 'DB2 Information Management - Software - Library' unter <http://www.ibm.com/software/data/sw-library/> auf.

### Feedback zur Dokumentation

Senden Sie uns Ihr Feedback zur DB2-Dokumentation! Wenn Sie Anregungen zur Verbesserung der DB2-Dokumentation haben, senden Sie eine E-Mail an [db2docs@ca.ibm.com](mailto:db2docs@ca.ibm.com). Das DB2-Dokumentationsteam bearbeitet das gesamte Feedback, kann jedoch nicht im Einzelnen auf Ihre E-Mails antworten. Nennen Sie uns, wenn möglich, konkrete Beispiele, sodass wir die Problemstellung besser beurteilen können. Wenn Sie uns Feedback zu einem bestimmten Thema oder einer bestimmten Hilfedatei senden, geben Sie den entsprechenden Titel sowie die URL an.

Verwenden Sie diese E-Mail-Adresse nicht, wenn Sie sich an die DB2-Kundenunterstützung wenden möchten. Wenn ein technisches Problem bei DB2 vorliegt, das Sie mithilfe der Dokumentation nicht beheben können, fordern Sie beim zuständigen IBM Service-Center Unterstützung an.

## Bibliothek mit technischen Informationen zu DB2 im Hardcopy- oder PDF-Format

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der DB2-Bibliothek, die im IBM Publications Center unter [www.ibm.com/shop/publications/order](http://www.ibm.com/shop/publications/order) zur Verfügung steht. Über die folgende Adresse können Sie englische Handbücher im PDF-Format sowie übersetzte Versionen zu DB2 Version 9.7 herunterladen: [www.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg2700947](http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg2700947).

In den Tabellen sind die Bücher, die in gedruckter Form zur Verfügung stehen, gekennzeichnet; möglicherweise sind diese in Ihrem Land oder Ihrer Region jedoch nicht verfügbar.

Die Formnummer wird bei jeder Aktualisierung eines Handbuchs erhöht. Anhand der nachfolgenden Liste können Sie sicherstellen, dass Sie die jeweils neueste Version des Handbuchs lesen.

**Anmerkung:** Die *DB2-Informationszentrale* wird häufiger aktualisiert als die PDF- und Hardcopybücher.

*Tabelle 31. Technische Informationen zu DB2*

| Name                                                                            | IBM Form     | In gedruckter Form verfügbar | Letzte Aktualisierung |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|
| <i>Administrative API Reference</i>                                             | SC27-2435-01 | Ja                           | November 2009         |
| <i>Administrative Routines and Views</i>                                        | SC27-2436-01 | Nein                         | November 2009         |
| <i>Call Level Interface Guide and Reference, Volume 1</i>                       | SC27-2437-01 | Ja                           | November 2009         |
| <i>Call Level Interface Guide and Reference, Volume 2</i>                       | SC27-2438-01 | Ja                           | November 2009         |
| <i>Command Reference</i>                                                        | SC27-2439-01 | Ja                           | November 2009         |
| <i>Dienstprogramme für das Versetzen von Daten - Handbuch und Referenz</i>      | SC12-4281-00 | Ja                           | August 2009           |
| <i>Datenrecovery und hohe Verfügbarkeit - Handbuch und Referenz</i>             | SC12-4282-01 | Ja                           | November 2009         |
| <i>Datenbankverwaltung - Konzepte und Konfiguration - Referenzinformationen</i> | SC12-4283-01 | Ja                           | November 2009         |
| <i>Datenbanküberwachung - Handbuch und Referenz</i>                             | SC12-4287-01 | Ja                           | August 2009           |
| <i>Datenbanksicherheit</i>                                                      | SC12-4285-01 | Ja                           | November 2009         |
| <i>DB2 Text Search</i>                                                          | SC12-4288-01 | Ja                           | November 2009         |
| <i>Developing ADO.NET and OLE DB Applications</i>                               | SC27-2444-01 | Ja                           | August 2009           |



*Tabelle 31. Technische Informationen zu DB2 (Forts.)*

| <b>Name</b>                                                                                   | <b>IBM Form</b> | <b>In gedruckter Form verfügbar</b> | <b>Letzte Aktualisierung</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| <i>Developing Embedded SQL Applications</i>                                                   | SC27-2445-01    | Ja                                  | November 2009                |
| <i>Developing Java Applications</i>                                                           | SC27-2446-01    | Ja                                  | November 2009                |
| <i>Developing Perl, PHP, Python, and Ruby on Rails Applications</i>                           | SC27-2447-00    | Nein                                | August 2009                  |
| <i>Developing User-defined Routines (SQL and External)</i>                                    | SC27-2448-01    | Ja                                  | November 2009                |
| <i>Getting Started with Database Application Development</i>                                  | GI11-9410-01    | Ja                                  | November 2009                |
| <i>Installation und Verwaltung von DB2 unter Linux und Windows - Erste Schritte</i>           | GI11-3220-00    | Ja                                  | August 2009                  |
| <i>Globalisierung</i>                                                                         | SC12-4279-00    | Ja                                  | August 2009                  |
| <i>DB2-Server - Installation</i>                                                              | GC12-4276-01    | Ja                                  | November 2009                |
| <i>IBM Data Server-Clients - Installation</i>                                                 | GC12-4275-00    | Nein                                | August 2009                  |
| <i>Fehlernachrichten, Band 1</i>                                                              | SC12-4295-00    | Nein                                | November 2009                |
| <i>Fehlernachrichten, Band 2</i>                                                              | SC12-4296-00    | Nein                                | November 2009                |
| <i>Net Search Extender - Verwaltung und Benutzerhandbuch</i>                                  | SC12-4298-01    | Nein                                | November 2009                |
| <i>Partitionierung und Clustering</i>                                                         | SC12-4286-01    | Ja                                  | November 2009                |
| <i>pureXML - Handbuch</i>                                                                     | SC12-4293-01    | Ja                                  | November 2009                |
| <i>Query Patroller - Verwaltung und Benutzerhandbuch</i>                                      | SC12-4304-00    | Nein                                | August 2009                  |
| <i>Spatial Extender und Geodetic Data Management Feature - Benutzer- und Referenzhandbuch</i> | SC12-4299-00    | Nein                                | August 2009                  |
| <i>SQL Procedural Languages: Application Enablement and Support</i>                           | SC27-2470-01    | Ja                                  | August 2009                  |
| <i>SQL Reference, Volume 1</i>                                                                | SC27-2456-01    | Ja                                  | November 2009                |
| <i>SQL Reference, Volume 2</i>                                                                | SC27-2457-01    | Ja                                  | November 2009                |
| <i>Fehlerbehebung und Optimieren der Datenbankleistung</i>                                    | SC12-4289-01    | Ja                                  | November 2009                |

*Tabelle 31. Technische Informationen zu DB2 (Forts.)*

| <b>Name</b>                                     | <b>IBM Form</b> | <b>In gedruckter Form verfügbar</b> | <b>Letzte Aktualisierung</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| <i>Upgrade auf DB2 Version 9.7</i>              | SC12-4274-01    | Ja                                  | November 2009                |
| <i>Lernprogramm für Visual Explain</i>          | SC12-4290-00    | Nein                                | August 2009                  |
| <i>Neue Funktionen in Version 9.7</i>           | SC12-4291-01    | Ja                                  | November 2009                |
| <i>Workload-Manager - Handbuch und Referenz</i> | SC12-4292-01    | Ja                                  | August 2009                  |
| <i>XQuery - Referenz</i>                        | SC12-4294-01    | Nein                                | November 2009                |

*Tabelle 32. Technische Informationen zu DB2 Connect*

| <b>Name</b>                                                          | <b>IBM Form</b> | <b>In gedruckter Form verfügbar</b> | <b>Letzte Aktualisierung</b> |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| <i>DB2 Connect Personal Edition - Installation und Konfiguration</i> | SC12-4277-01    | Ja                                  | November 2009                |
| <i>DB2 Connect-Server - Installation und Konfiguration</i>           | SC12-4278-01    | Ja                                  | November 2009                |
| <i>DB2 Connect - Benutzerhandbuch</i>                                | SC12-4280-01    | Ja                                  | November 2009                |

*Tabelle 33. Technische Informationen zu Information Integration*

| <b>Name</b>                                                                                   | <b>IBM Form</b> | <b>In gedruckter Form verfügbar</b> | <b>Letzte Aktualisierung</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| <i>Information Integration: Föderierte Systeme - Verwaltung</i>                               | SC12-3759-02    | Ja                                  | August 2009                  |
| <i>Information Integration: ASNCLP Program Reference for Replication and Event Publishing</i> | SC19-1018-04    | Ja                                  | August 2009                  |
| <i>Information Integration: Konfiguration föderierter Datenquellen</i>                        | SC12-3777-02    | Nein                                | August 2009                  |
| <i>Information Integration: SQL Replication - Handbuch und Referenz</i>                       | SC12-3782-02    | Ja                                  | August 2009                  |
| <i>Information Integration: Replikation und Event Publishing - Einführung</i>                 | GC12-3779-02    | Ja                                  | August 2009                  |

---

## Bestellen gedruckter DB2-Bücher

Gedruckte DB2-Bücher können Sie in den meisten Ländern oder Regionen online bestellen. Das Bestellen gedruckter DB2-Bücher ist stets über den zuständigen IBM Ansprechpartner möglich. Beachten Sie hierbei bitte, dass einige Softcopybücher auf der DVD mit der *DB2-PDF-Dokumentation* nicht in gedruckter Form verfügbar sind. So sind beispielsweise die beiden Bände des Handbuchs *DB2 Fehlernachrichten* nicht in gedruckter Form erhältlich.

Gedruckte Versionen vieler DB2-Bücher, die auf der DVD mit der DB2-PDF-Dokumentation verfügbar sind, können gegen eine Gebühr bei IBM bestellt werden. Abhängig vom jeweiligen Land bzw. der jeweiligen Region können Sie Bücher möglicherweise online über das IBM Publications Center bestellen. Ist im jeweiligen Land bzw. der jeweiligen Region keine Onlinebestellung möglich, können Sie gedruckte DB2-Bücher stets über den zuständigen IBM Ansprechpartner bestellen. Nicht alle Bücher, die auf der DVD mit der DB2-PDF-Dokumentation verfügbar sind, können in gedruckter Form bestellt werden.

**Anmerkung:** Über <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7> haben Sie Zugriff auf die DB2-Informationszentrale, wo Sie die neueste und umfassendste DB2-Dokumentation finden.

Gehen Sie wie folgt vor, um gedruckte DB2-Bücher zu bestellen:

- Informationen dazu, ob in Ihrem Land oder Ihrer Region die Bestellung von gedruckten DB2-Büchern möglich ist, finden Sie auf der Website mit dem IBM Publications Center unter <http://www.ibm.com/shop/publications/order>. Wählen Sie ein Land, eine Region oder eine Sprache aus, um die Bestellinformationen für Veröffentlichungen aufzurufen, und führen Sie dann die entsprechenden Schritte des Bestellverfahrens für Ihr Land bzw. Ihre Region aus.
- Gehen Sie wie folgt vor, um gedruckte DB2-Bücher beim zuständigen IBM Ansprechpartner zu bestellen:
  1. Kontaktinformationen zum zuständigen Ansprechpartner finden Sie auf einer der folgenden Websites:
    - IBM Verzeichnis weltweiter Kontakte unter [www.ibm.com/planetwide](http://www.ibm.com/planetwide).
    - Website mit IBM Veröffentlichungen unter <http://www.ibm.com/shop/publications/order>. Wählen Sie das gewünschte Land, die gewünschte Region oder die gewünschte Sprache aus, um auf die entsprechende Homepage mit Veröffentlichungen Ihres Landes bzw. Ihrer Region zuzugreifen. Folgen Sie auf dieser Seite dem Link für Informationen zu dieser Site ("About this Site").
  2. Geben Sie bei Ihrem Anruf an, dass Sie eine DB2-Veröffentlichung bestellen möchten.
  3. Teilen Sie dem zuständigen Ansprechpartner die Titel und Formularnummern der Bücher mit, die Sie bestellen möchten. Titel und Formularnummern finden Sie unter „Bibliothek mit technischen Informationen zu DB2 im Hardcopy- oder PDF-Format“ auf Seite 244.

---

## Aufrufen der Hilfe für den SQL-Status über den Befehlszeilenprozessor

DB2-Produkte geben für Bedingungen, die aufgrund einer SQL-Anweisung generiert werden können, einen SQLSTATE-Wert zurück. Die SQLSTATE-Hilfe erläutert die Bedeutung der SQL-Statuswerte und der SQL-Statusklassencodes.

Zum Starten der Hilfe für SQL-Statuswerte müssen Sie den Befehlszeilenprozessor öffnen und Folgendes eingeben:

? *sqlstate* oder ? *klassencode*

Hierbei steht *sqlstate* für einen gültigen fünfstelligen SQL-Statuswert und *klassencode* für die ersten beiden Ziffern dieses Statuswertes.

So kann beispielsweise durch die Eingabe von ? 08003 Hilfe für den SQL-Statuswert 08003 angezeigt werden, durch die Eingabe von ? 08 Hilfe für den Klassencode 08.

---

## Zugriff auf verschiedene Versionen der DB2-Informationszentrale

Für Themen aus DB2 Version 9.7 lautet die URL der *DB2-Informationszentrale* <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/>.

Für Themen aus DB2 Version 9.5 lautet die URL der *DB2-Informationszentrale* <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/>.

Für Themen aus DB2 Version 9.1 lautet die URL der *DB2-Informationszentrale* <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/>.

Für Themen aus DB2 Version 8 lautet die URL der *DB2-Informationszentrale (Version 8, 'Information - Unterstützung')* <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8/>.

---

## Anzeigen von Themen in der gewünschten Sprache in der DB2-Informationszentrale

In der DB2-Informationszentrale werden Themen, wenn möglich, in der Sprache angezeigt, die in den Vorgaben Ihres Browsers angegeben ist. Falls ein Thema nicht in die gewünschte Sprache übersetzt wurde, wird es in der DB2-Informationszentrale in Englisch angezeigt.

- Um Themen in der gewünschten Sprache im Browser 'Internet Explorer' anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie im Internet Explorer **Extras** —> **Internetoptionen...** —> **Sprachen...** an. Das Fenster **Spracheinstellung** wird geöffnet.
  2. Stellen Sie sicher, dass die gewünschte Sprache als erster Eintrag in der Liste angegeben ist.
    - Klicken Sie den Knopf **Hinzufügen...** an, um eine neue Sprache zur Liste hinzuzufügen.
  3. Aktualisieren Sie die Seite, um die DB2-Informationszentrale in der gewünschten Sprache anzuzeigen.
- Um Themen in der gewünschten Sprache in einem Firefox- oder Mozilla-Browser anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

**Anmerkung:** Das Hinzufügen einer Sprache bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Computer über die erforderlichen Schriftarten verfügt, um die Themen in der gewünschten Sprache anzuzeigen.

  - Um eine Sprache an den Anfang der Liste zu verschieben, wählen Sie zunächst die gewünschte Sprache und anschließend den Knopf **Nach oben** aus, bis die Sprache an erster Stelle in der Liste steht.

1. Wählen Sie den Knopf im Bereich **Languages** des Dialogfensters **Tools** —> **Options** —> **Advanced** aus. Die Anzeige für die Auswahl der Sprache wird im Fenster mit den Einstellungen aufgerufen.
2. Stellen Sie sicher, dass die gewünschte Sprache als erster Eintrag in der Liste angegeben ist.
  - Wenn Sie eine neue Sprache zur Liste hinzufügen möchten, klicken Sie den Knopf **Add...** an, um eine Sprache im entsprechenden Fenster auszuwählen.
  - Um eine Sprache an den Anfang der Liste zu verschieben, wählen Sie zunächst die gewünschte Sprache und anschließend den Knopf **Move Up** aus, bis die Sprache an erster Stelle in der Liste steht.
3. Aktualisieren Sie die Seite, um die DB2-Informationszentrale in der gewünschten Sprache anzuzeigen.

Bei einigen Kombinationen aus Browser und Betriebssystem müssen Sie auch die Ländereinstellungen des Betriebssystems in die gewünschte Locale und Sprache ändern.

---

## Aktualisieren der auf Ihrem Computer oder Intranet-Server installierten DB2-Informationszentrale

Eine lokal installierte DB2-Informationszentrale muss regelmäßig aktualisiert werden.

### Vorbereitung

Eine DB2-Informationszentrale der Version 9.7 muss bereits installiert sein. Einzelheiten hierzu finden Sie unter „Installation der DB2-Informationszentrale mit dem DB2-Installationsassistenten“ in *DB2-Server - Installation*. Alle für die Installation der Informationszentrale geltenden Voraussetzungen und Einschränkungen gelten auch für die Aktualisierung der Informationszentrale.

### Informationen zu dieser Task

Eine vorhandene DB2-Informationszentrale kann automatisch oder manuell aktualisiert werden:

- Automatische Aktualisierungen. Verwenden Sie diese Aktualisierungsmethode zur Aktualisierung vorhandener Komponenten und Sprachen der Informationszentrale. Ein zusätzlicher Vorteil von automatischen Aktualisierungen ist, dass die Informationszentrale während der Aktualisierung nur für einen sehr kurzen Zeitraum nicht verfügbar ist. Darüber hinaus können automatische Aktualisierungen so konfiguriert werden, dass sie als Teil anderer, regelmäßig ausgeführter Stapeljobs ausgeführt werden.
- Manuelle Aktualisierungen. Verwenden Sie diese Aktualisierungsmethode, wenn Sie während des Aktualisierungsprozesses Komponenten oder Sprachen hinzufügen möchten. Beispiel: Eine lokale Informationszentrale wurde ursprünglich sowohl mit englischer als auch mit französischer Sprachunterstützung installiert; nun soll auch die deutsche Sprachunterstützung installiert werden. Bei einer manuellen Aktualisierung werden sowohl eine Installation der deutschen Sprachunterstützung als auch eine Aktualisierung der vorhandenen Komponenten und Sprachen der Informationszentrale durchgeführt. Sie müssen jedoch bei einer manuellen Aktualisierung die Informationszentrale manuell stoppen, aktualisieren und erneut starten. Die Informationszentrale ist während des gesamten Aktualisierungsprozesses nicht verfügbar.

## Vorgehensweise

Dieser Abschnitt enthält Details zum Prozess der automatischen Aktualisierung. Anweisungen zur manuellen Aktualisierung finden Sie im Abschnitt „Manuelles Aktualisieren der auf Ihrem Computer oder Intranet-Server installierten DB2-Informationenzzentrale“.

Gehen Sie wie folgt vor, um die auf Ihrem Computer bzw. Intranet-Server installierte DB2-Informationenzzentrale automatisch zu aktualisieren:

1. Unter Linux:
  - a. Navigieren Sie zu dem Pfad, in dem die Informationenzzentrale installiert ist. Standardmäßig ist die DB2-Informationenzzentrale im Verzeichnis `/opt/ibm/db2ic/V9.7` installiert.
  - b. Navigieren Sie vom Installationsverzeichnis in das Verzeichnis `doc/bin`.
  - c. Führen Sie das Script `ic-update` aus:  
`ic-update`
2. Unter Windows:
  - a. Öffnen Sie ein Befehlsfenster.
  - b. Navigieren Sie zu dem Pfad, in dem die Informationenzzentrale installiert ist. Standardmäßig ist die DB2-Informationenzzentrale im Verzeichnis `<Programme>\IBM\DB2 Information Center\Version 9.7` installiert, wobei `<Programme>` das Verzeichnis der Programmdateien (Program Files) angibt.
  - c. Navigieren Sie vom Installationsverzeichnis in das Verzeichnis `doc\bin`.
  - d. Führen Sie die Datei `ic-update.bat` aus:  
`ic-update.bat`

## Ergebnisse

Die DB2-Informationenzzentrale wird automatisch erneut gestartet. Standen Aktualisierungen zur Verfügung, zeigt die Informationenzzentrale die neuen und aktualisierten Abschnitte an. Waren keine Aktualisierungen für die Informationenzzentrale verfügbar, wird eine entsprechende Nachricht zum Protokoll hinzugefügt. Die Protokolldatei befindet sich im Verzeichnis `doc\eclipse\configuration`. Der Name der Protokolldatei ist eine Zufallszahl. Beispiel: `1239053440785.log`.

---

## Manuelles Aktualisieren der auf Ihrem Computer oder Intranet-Server installierten DB2-Informationenzzentrale

Wenn Sie die DB2-Informationenzzentrale lokal installiert haben, können Sie Dokumentationsaktualisierungen von IBM abrufen und installieren.

### Informationen zu dieser Task

Zur manuellen Aktualisierung der lokal installierten *DB2-Informationenzzentrale* sind die folgenden Schritte erforderlich:

1. Stoppen Sie die *DB2-Informationenzzentrale* auf Ihrem Computer und starten Sie die Informationenzzentrale im Standalone-Modus erneut. Die Ausführung der Informationenzzentrale im Standalone-Modus verhindert, dass andere Benutzer in Ihrem Netz auf die Informationenzzentrale zugreifen, und ermöglicht das Anwenden von Aktualisierungen. Die Workstationversion der DB2-Informationenzzentrale wird stets im Standalone-Modus ausgeführt.

2. Verwenden Sie die Aktualisierungsfunktion, um zu prüfen, welche Aktualisierungen verfügbar sind. Falls Aktualisierungen verfügbar sind, die Sie installieren müssen, können Sie die Aktualisierungsfunktion verwenden, um diese abzurufen und zu installieren.

**Anmerkung:** Wenn es in der verwendeten Umgebung erforderlich ist, die Aktualisierungen für die *DB2-Informationszentrale* auf einer Maschine zu installieren, die nicht über eine Verbindung zum Internet verfügt, spiegeln Sie die Aktualisierungssite auf ein lokales Dateisystem und verwenden Sie dabei eine Maschine, die mit dem Internet verbunden ist und auf der die *DB2-Informationszentrale* installiert ist. Wenn viele Benutzer Ihres Netzes die Dokumentationsaktualisierungen installieren sollen, können Sie die Zeit, die jeder einzelne Benutzer für die Aktualisierungen benötigt, reduzieren, indem Sie die Aktualisierungssite lokal spiegeln und ein Proxy dafür erstellen. Ist dies der Fall, verwenden Sie die Aktualisierungsfunktion, um die Pakete abzurufen. Die Aktualisierungsfunktion ist jedoch nur im Standalone-Modus verfügbar.

3. Stoppen Sie die im Standalone-Modus gestartete Informationszentrale und starten Sie die *DB2-Informationszentrale* auf Ihrem Computer erneut.

**Anmerkung:** Unter Windows 2008 und Windows Vista (und neueren Versionen) müssen die in diesem Abschnitt aufgeführten Befehle mit Administratorberechtigung ausgeführt werden. Zum Öffnen einer Eingabeaufforderung oder eines Grafiktools mit vollen Administratorberechtigungen klicken Sie mit der rechten Maustaste die Verknüpfung an und wählen Sie **Als Administrator ausführen** aus.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um die auf Ihrem Computer bzw. Intranet-Server installierte *DB2-Informationszentrale* zu aktualisieren:

1. Stoppen Sie die *DB2-Informationszentrale*.
  - Unter Windows klicken Sie **Start** → **Einstellungen** → **Systemsteuerung** → **Verwaltung** → **Dienste** an. Klicken Sie mit der rechten Maustaste die **DB2-Informationszentrale** an und wählen Sie **Stoppen** aus.
  - Unter Linux: Geben Sie den folgenden Befehl ein:  

```
/etc/init.d/db2icdv97 stop
```
2. Starten Sie die Informationszentrale im Standalone-Modus.
  - Unter Windows:
    - a. Öffnen Sie ein Befehlsfenster.
    - b. Navigieren Sie zu dem Pfad, in dem die Informationszentrale installiert ist. Standardmäßig ist die *DB2-Informationszentrale* im Verzeichnis `Programme\IBM\DB2 Information Center\Version 9.7` installiert, wobei `Programme` das Verzeichnis der Programmdateien (Program Files) angibt.
    - c. Navigieren Sie vom Installationsverzeichnis in das Verzeichnis `doc\bin`.
    - d. Führen Sie die Datei `help_start.bat` aus:  

```
help_start.bat
```
  - Unter Linux:
    - a. Navigieren Sie zu dem Pfad, in dem die Informationszentrale installiert ist. Standardmäßig ist die *DB2-Informationszentrale* im Verzeichnis `/opt/ibm/db2ic/V9.7` installiert.
    - b. Navigieren Sie vom Installationsverzeichnis in das Verzeichnis `doc/bin`.



c. Führen Sie das Script `help_start` aus:

```
help_start
```

Der standardmäßig auf dem System verwendete Web-Browser wird geöffnet und zeigt die Standalone-Informationszentrale an.

3. Klicken Sie den Aktualisierungsknopf (🔄) an. (JavaScript™ muss im verwendeten Browser aktiviert sein.) Klicken Sie im rechten Fenster der Informationszentrale den Knopf für die Suche nach Aktualisierungen an. Eine Liste der Aktualisierungen für die vorhandene Dokumentation wird angezeigt.
4. Wählen Sie zum Initiieren des Installationsprozesses die gewünschten Aktualisierungen aus und klicken Sie anschließend den Knopf für die Installation der Aktualisierungen an.
5. Klicken Sie nach Abschluss des Installationsprozesses **Fertigstellen** an.
6. Stoppen Sie die im Standalone-Modus gestartete Informationszentrale:
  - Unter Windows: Navigieren Sie in das Verzeichnis `doc\bin` des Installationsverzeichnisses und führen Sie die Datei `help_end.bat` aus:

```
help_end.bat
```

**Anmerkung:** Die Stapeldatei `help_end` enthält die Befehle, die erforderlich sind, um die Prozesse, die mit der Stapeldatei `help_start` gestartet wurden, ordnungsgemäß zu stoppen. Verwenden Sie nicht die Tastenkombination `Strg+C` oder eine andere Methode, um `help_start.bat` zu stoppen.

- Unter Linux: Navigieren Sie in das Verzeichnis `doc/bin` des Installationsverzeichnisses und führen Sie das Script `help_end` aus:
- ```
help_end
```

**Anmerkung:** Das Script `help_end` enthält die Befehle, die erforderlich sind, um die Prozesse, die mit dem Script `help_start` gestartet wurden, ordnungsgemäß zu stoppen. Verwenden Sie keine andere Methode, um das Script `help_start` zu stoppen.

7. Starten Sie die *DB2-Informationszentrale* erneut.
  - Unter Windows klicken Sie **Start** → **Einstellungen** → **Systemsteuerung** → **Verwaltung** → **Dienste** an. Klicken Sie mit der rechten Maustaste die **DB2-Informationszentrale** an und wählen Sie **Start** aus.
  - Unter Linux: Geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
/etc/init.d/db2icdv97 start
```

## Ergebnisse

In der aktualisierten *DB2-Informationszentrale* werden die neuen und aktualisierten Themen angezeigt.

---

## DB2-Lernprogramme

Die DB2-Lernprogramme unterstützen Sie dabei, sich mit den unterschiedlichen Aspekten der DB2-Produkte vertraut zu machen. Die Lerneinheiten bieten eine in einzelne Schritte unterteilte Anleitung.

### Vorbereitungen

Die XHTML-Version des Lernprogramms kann über die Informationszentrale unter <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/> angezeigt werden.

In einigen der Lerneinheiten werden Beispieldaten und Codebeispiele verwendet. Informationen zu bestimmten Voraussetzungen für die Ausführung der Tasks finden Sie in der Beschreibung des Lernprogramms.

### DB2-Lernprogramme

Klicken Sie zum Anzeigen des Lernprogramms den Titel an.

#### „pureXML“ in *pureXML - Handbuch*

Einrichten einer DB2-Datenbank, um XML-Daten zu speichern und Basisoperationen mit dem nativen XML-Datenspeicher auszuführen.

#### „Visual Explain“ in *Lernprogramm für Visual Explain*

Analysieren, Optimieren und Anpassen von SQL-Anweisungen zur Leistungsverbesserung mithilfe von Visual Explain.

---

## Informationen zur Fehlerbehebung in DB2

Eine breite Palette verschiedener Informationen zur Fehlerbestimmung und Fehlerbehebung steht zur Verfügung, um Sie bei der Verwendung von DB2-Datenbankprodukten zu unterstützen.

### DB2-Dokumentation

Informationen zur Fehlerbehebung stehen im Handbuch *DB2-Fehlerbehebung* oder im Abschnitt mit grundlegenden Informationen zu Datenbanken in der *DB2-Informationszentrale* zur Verfügung. Dort finden Sie Informationen dazu, wie Sie Probleme mithilfe der DB2-Diagnosetools und -Dienstprogramme eingrenzen und identifizieren können, Lösungen für einige der häufigsten Probleme sowie weitere Hinweise zur Behebung von Fehlern und Problemen, die bei der Verwendung der DB2-Datenbankprodukte auftreten können.

### DB2-Website mit technischer Unterstützung

Auf der DB2-Website mit technischer Unterstützung finden Sie Informationen zu Problemen und den möglichen Ursachen und Fehlerbehebungsmaßnahmen. Die Website mit technischer Unterstützung enthält Links zu den neuesten DB2-Veröffentlichungen, technischen Hinweisen (TechNotes), APARs (Authorized Program Analysis Reports) und Fehlerkorrekturen, Fixpacks sowie weiteren Ressourcen. Sie können diese Wissensbasis nach möglichen Lösungen für aufgetretene Probleme durchsuchen.

Rufen Sie die DB2-Website mit technischer Unterstützung unter [http://www.ibm.com/software/data/db2/support/db2\\_9/](http://www.ibm.com/software/data/db2/support/db2_9/) auf.

---

## Bedingungen

Die Berechtigungen zur Nutzung dieser Veröffentlichungen werden Ihnen auf der Basis der folgenden Bedingungen gewährt.

**Persönliche Nutzung:** Sie dürfen diese Veröffentlichungen für Ihre persönliche, nicht kommerzielle Nutzung unter der Voraussetzung vervielfältigen, dass alle Eigentumsvermerke erhalten bleiben. Sie dürfen diese Veröffentlichungen oder Teile dieser Veröffentlichungen ohne ausdrückliche Genehmigung von IBM nicht weitergeben, anzeigen oder abgeleitete Werke davon erstellen.

**Kommerzielle Nutzung:** Sie dürfen diese Veröffentlichungen nur innerhalb Ihres Unternehmens und unter der Voraussetzung, dass alle Eigentumsvermerke erhalten bleiben, vervielfältigen, weitergeben und anzeigen. Sie dürfen diese Veröffentlichungen oder Teile dieser Veröffentlichungen ohne ausdrückliche Genehmigung von IBM außerhalb Ihres Unternehmens nicht vervielfältigen, weitergeben, anzeigen oder abgeleitete Werke davon erstellen.

Abgesehen von den hier gewährten Berechtigungen erhalten Sie keine weiteren Berechtigungen, Lizenzen oder Rechte (veröffentlicht oder stillschweigend) in Bezug auf die Veröffentlichungen oder darin enthaltene Informationen, Daten, Software oder geistiges Eigentum.

IBM behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument gewährten Berechtigungen nach eigenem Ermessen zurückzuziehen, wenn sich die Nutzung der Veröffentlichungen für IBM als nachteilig erweist oder wenn die obigen Nutzungsbestimmungen nicht genau befolgt werden.

Sie dürfen diese Informationen nur in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften, einschließlich aller US-amerikanischen Exportgesetze und Verordnungen, herunterladen und exportieren.

IBM übernimmt keine Gewährleistung für den Inhalt dieser Informationen. Diese Veröffentlichungen werden auf der Grundlage des gegenwärtigen Zustands (auf "as-is"-Basis) und ohne eine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für die Handelsüblichkeit, die Verwendungsfähigkeit oder die Freiheit der Rechte Dritter zur Verfügung gestellt.

---

## Anhang C. Bemerkungen

Die vorliegenden Informationen wurden für Produkte und Services entwickelt, die auf dem deutschen Markt angeboten werden. Die Informationen über Produkte anderer Hersteller als IBM basieren auf den zum Zeitpunkt der ersten Veröffentlichung dieses Dokuments verfügbaren Informationen und können geändert werden.

Möglicherweise bietet IBM die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte, Services oder Funktionen in anderen Ländern nicht an. Informationen über die gegenwärtig im jeweiligen Land verfügbaren Produkte und Services sind beim zuständigen IBM Ansprechpartner erhältlich. Hinweise auf IBM Lizenzprogramme oder andere IBM Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder Services von IBM verwendet werden können. Anstelle der IBM Produkte, Programme oder Services können auch andere, ihnen äquivalente Produkte, Programme oder Services verwendet werden, solange diese keine gewerblichen oder anderen Schutzrechte von IBM verletzen. Die Verantwortung für den Betrieb von Produkten, Programmen und Services anderer Anbieter liegt beim Kunden.

Für in diesem Handbuch beschriebene Erzeugnisse und Verfahren kann es IBM Patente oder Patentanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieses Handbuchs ist keine Lizenzierung dieser Patente verbunden. Lizenzanforderungen sind schriftlich an folgende Adresse zu richten (Anfragen an diese Adresse müssen auf Englisch formuliert werden):

IBM Director of Licensing  
IBM Europe, Middle East & Africa  
Tour Descartes  
2, avenue Gambetta  
92066 Paris La Defense  
France

Trotz sorgfältiger Bearbeitung können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler in dieser Veröffentlichung nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen werden in regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert und als Neuausgabe veröffentlicht. IBM kann ohne weitere Mitteilung jederzeit Verbesserungen und/oder Änderungen an den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Produkten und/oder Programmen vornehmen.

Verweise in diesen Informationen auf Websites anderer Anbieter werden lediglich als Service für den Kunden bereitgestellt und stellen keinerlei Billigung des Inhalts dieser Websites dar. Das über diese Websites verfügbare Material ist nicht Bestandteil des Materials für dieses IBM Produkt. Die Verwendung dieser Websites geschieht auf eigene Verantwortung.

Werden an IBM Informationen eingesandt, können diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber dem Einsender entsteht.

Lizenznehmer des Programms, die Informationen zu diesem Produkt wünschen mit der Zielsetzung: (i) den Austausch von Informationen zwischen unabhängig voneinander erstellten Programmen und anderen Programmen (einschließlich des vorliegenden Programms) sowie (ii) die gemeinsame Nutzung der ausgetauschten Informationen zu ermöglichen, wenden sich an folgende Adresse:

IBM Canada Limited  
Office of the Lab Director  
8200 Warden Avenue  
Markham, Ontario  
L6G 1C7  
CANADA

Die Bereitstellung dieser Informationen kann unter Umständen von bestimmten Bedingungen - in einigen Fällen auch von der Zahlung einer Gebühr - abhängig sein.

Die Lieferung des im Dokument aufgeführten Lizenzprogramms sowie des zugehörigen Lizenzmaterials erfolgt auf der Basis der IBM Rahmenvereinbarung bzw. der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von IBM, der IBM Internationalen Nutzungsbedingungen für Programmpakete oder einer äquivalenten Vereinbarung.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten stammen aus einer kontrollierten Umgebung. Die Ergebnisse, die in anderen Betriebsumgebungen erzielt werden, können daher erheblich von den hier erzielten Ergebnissen abweichen. Einige Daten stammen möglicherweise von Systemen, deren Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Eine Gewährleistung, dass diese Daten auch in allgemein verfügbaren Systemen erzielt werden, kann nicht gegeben werden. Darüber hinaus wurden einige Daten unter Umständen durch Extrapolation berechnet. Die tatsächlichen Ergebnisse können davon abweichen. Benutzer dieses Dokuments sollten die entsprechenden Daten in ihrer spezifischen Umgebung prüfen.

Alle Informationen zu Produkten anderer Anbieter stammen von den Anbietern der aufgeführten Produkte, deren veröffentlichten Ankündigungen oder anderen allgemein verfügbaren Quellen. IBM hat diese Produkte nicht getestet und kann daher keine Aussagen zu Leistung, Kompatibilität oder anderen Merkmalen machen. Fragen zu den Leistungsmerkmalen von Produkten anderer Anbieter sind an den jeweiligen Anbieter zu richten.

Aussagen über Pläne und Absichten von IBM unterliegen Änderungen oder können zurückgenommen werden und repräsentieren nur die Ziele von IBM.

Diese Veröffentlichung kann Beispiele für Daten und Berichte des alltäglichen Geschäftsablaufes enthalten. Sie sollen nur die Funktionen des Lizenzprogramms illustrieren; sie können Namen von Personen, Firmen, Marken oder Produkten enthalten. Alle diese Namen sind frei erfunden; Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Namen und Adressen sind rein zufällig.

#### COPYRIGHTLIZENZ:

Diese Veröffentlichung enthält Musteranwendungsprogramme, die in Quellsprache geschrieben sind und Programmierertechniken in verschiedenen Betriebsumgebungen veranschaulichen. Sie dürfen diese Musterprogramme kostenlos kopieren, ändern und verteilen, wenn dies zu dem Zweck geschieht, Anwendungsprogramme zu entwickeln, zu verwenden, zu vermarkten oder zu verteilen, die mit der Anwendungsprogrammierschnittstelle für die Betriebsumgebung konform sind, für die diese Musterprogramme geschrieben werden. Diese Beispiele wurden nicht unter allen denkbaren Bedingungen getestet. Daher kann IBM die Zuverlässigkeit, Wartungsfreundlichkeit oder Funktion dieser Programme weder zusagen noch gewährleisten.

Die Musterprogramme werden auf der Grundlage des gegenwärtigen Zustands (auf "as-is"-Basis) und ohne eine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung zur Verfügung gestellt. IBM haftet nicht für Schäden, die durch Verwendung der Musterprogramme entstehen.

Kopien oder Teile der Musterprogramme bzw. daraus abgeleiteter Code müssen folgenden Copyrightvermerk beinhalten:

© (Name Ihrer Firma) (Jahr). Teile des vorliegenden Codes wurden aus Musterprogrammen der IBM Corp. abgeleitet. © Copyright IBM Corp. *„Jahr/Jahre angeben“*. Alle Rechte vorbehalten.

## Marken

IBM, das IBM Logo und [ibm.com](http://ibm.com) sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Weitere Produkt- oder Servicenamen können Marken von oder anderen Herstellern sein. IBM oder anderen Herstellern sein. Eine aktuelle Liste der IBM Marken finden Sie auf der Webseite "Copyright and trademark information" unter [www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).

Die folgenden Namen sind Marken oder eingetragene Marken anderer Unternehmen.

- Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und/oder anderen Ländern.
- Java und alle auf Java basierenden Marken und Logos sind Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.
- UNIX ist eine eingetragene Marke von The Open Group in den USA und anderen Ländern.
- Intel<sup>®</sup>, das Intel-Logo, Intel Inside<sup>®</sup>, das Intel Inside-Logo, Intel<sup>®</sup> Centrino<sup>®</sup>, das Intel Centrino-Logo, Celeron<sup>®</sup>, Intel<sup>®</sup> Xeon<sup>®</sup>, Intel SpeedStep<sup>®</sup>, Itanium<sup>®</sup> und Pentium<sup>®</sup> sind Marken oder eingetragene Marken der Intel Corporation oder deren Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Ländern.
- Microsoft, Windows, Windows NT<sup>®</sup> und das Windows-Logo sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Weitere Unternehmens-, Produkt- oder Servicenamen können Marken anderer Hersteller sein.





---

# Index

## Sonderzeichen

- .NET
  - CLR-Routinen (Common Language Runtime)
    - Upgrade 230

## Numerische Stichwörter

- 32-Bit-Anwendungen
  - Upgrade für die Ausführung auf 64-Bit-Instanzen 223
- 32-Bit-Server
  - Upgrade auf 64-Bit-Systeme 86
- 64-Bit-Instanzen
  - Upgrade für 32-Bit-Anwendungen 223
  - Upgrade für externe 32-Bit-Routinen 233

## A

- ACTIVATE DATABASE, Befehl
  - Upgradenachbereitungstasks für DB2-Server 111
- ADO.NET-Anwendungen
  - Upgrade 221
- Aktualisierungen
  - DB2-Informationszentrale 249, 250
- Anwendungen
  - Auswirkungen auf das Upgrade
    - Änderungen der DB2-Befehle 180
    - Änderungen der integrierten Systemroutinen 199
    - Änderungen der Katalogsicht 199
    - Änderungen der systemdefinierten Verwaltungsroutine- und -Sicht 199
    - DB2-APIs 176
    - SQL-Anweisungen 190
  - migrieren
    - XML Extender 133
  - Upgrade
    - planen 10
    - Planung 169
    - Prozess 167, 213
  - Upgradenachbereitungstasks
    - Einbeziehen der neuen Funktionalität 237
    - Entfernen veralteter Funktionalität 235
    - Optimierung 235
    - Übersicht 235
  - Upgradevorbereitungstasks
    - Durchführen von Upgrades für Clients 211
    - testen 211
    - Überprüfen von zentralen Upgradeaspekten 211
    - Übersicht 211
    - Upgrade für Betriebssysteme und Entwicklungssoftware 211
- Automatische Rückforderung durch Reorganisation
  - Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde 121
- Autonomic Computing
  - Funktionalität nach dem Upgrade aktivieren 23

## B

- Backup
  - Datenbanken
    - Upgradevorbereitungstasks für DB2-Server 53
- BACKUP DATABASE (Befehl)
  - Upgradevorbereitungstasks für DB2-Server 53
- Backups
  - Clientkonfiguration 147
  - DB2-Serverkonfiguration 55
- Bedingungen
  - Veröffentlichungen 254
- Befehle
  - dasmigr
    - Upgrade für DAS 69, 79
  - db2ckupgrade
    - Upgradevorbereitungstasks für DB2-Server 50
  - db2exmig
    - Upgradenachbereitungstasks für DB2-Server 115
  - db2IdentifyType1
    - Konvertieren von Indizes des Typs 1 in Indizes des Typs 2 48
  - db2iupgrade
    - Durchführen von Upgrades für Instanzen 67, 76
    - Fehlerursachen 19
    - Übersicht 17
  - db2tdbmgr
    - Upgrade für DAS 69, 79
  - nicht weiter unterstützte
    - Auswirkungen auf das Upgrade 43
  - UPGRADE DATABASE
    - Datenbankentitäten, für die ein Upgrade durchgeführt wurde 17
    - Durchführen von Upgrades für Datenbanken 71, 80
    - veraltete
      - Auswirkungen auf das Upgrade 43
- Befehlszeilenprozessor (CLP)
  - Scripts
    - Auswirkungen auf das Upgrade 180
    - Upgrade 222
- Bemerkungen 255
- Benutzerdefinierte Routinen
  - Upgrade 207, 225
- Bestellen von DB2-Büchern 247
- Bücher
  - bestellen 247

## C

- Call Level Interface (CLI)
  - Anwendungen
    - Upgrade 216
- Clients
  - Upgrade
    - bewährte Verfahren 145
    - Data Server Client (Windows) 151
    - Data Server Runtime Client (Windows) 155
    - Linux und UNIX 157
    - planen 9
    - Übersicht 141, 143

- Clients (*Forts.*)
  - Upgradenachbereitungstask
    - Knoten erneut katalogisieren 161
  - Upgradenachbereitungstasks
    - Übersicht 161
    - Upgrade prüfen 163
    - Verwalten von Serveränderungen 161
  - Upgradevorbereitungstasks
    - Backup der Konfiguration 147
    - Durchführen von Upgrades in Testumgebungen 148
    - Überprüfen von zentralen Upgradeaspekten 147
    - Übersicht 147
    - Upgrade für DB2-Server durchführen 147
- CREATE TABLESPACE, Anweisung
  - Anpassung der Seitengrößen von Tabellenbereichen für temporäre Systemtabellen 117

## D

- dasmigr, Befehl
  - Upgrade für DAS 69, 79
- Data Links Manager-Umgebung
  - Upgrade 101
- Datenbankanwendungen
  - Einbeziehen der neuen Funktionalität 237
  - Upgrade 213
  - Upgradeprozess 167
  - Upgradeunterstützung 169
- Datenbankduplikate
  - Testen des DB2-Server-Upgrades 62
- Datenbanken
  - Änderungen an physischen Merkmalen, Auswirkungen auf das Upgrade 30
  - Einbeziehen der neuen Funktionalität nach einem Upgrade 121
  - Prüfung
    - Upgradenachbereitungstasks für DB2-Server 113
  - Upgrade
    - Prozedur 71, 80
    - Upgradevorbereitungstasks 50
- Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde
  - Einbeziehen der neuen Funktionalität 121
- Datenbankprüfung
  - Upgradenachbereitung 113
- DB2 Governor
  - migrieren auf DB2-Workload-Manager 127
- DB2-Informationszentrale
  - Aktualisierung 249, 250
  - Sprachen 248
  - Versionen 248
- DB2 JDBC-Treiber des Typs 2
  - Upgrade für Java-Anwendungen 220
- DB2-Server
  - Änderungen 30
    - Upgradenachbereitungstasks für Clients 161
  - Auswirkungen auf das Upgrade
    - Änderungen des Verhaltens 30
    - Funktionalität veraltet 43
    - nicht weiter unterstützte Funktionalität 43
    - Registrierdatenbankvariablen 30
  - Upgrade
    - 32-Bit auf 64-Bit 86
    - alternative Fixpackinstallationen 90
    - bewährte Verfahren 23
    - Datenbanken 71, 80
    - DB2-Verwaltungsserver (DB2 Administration Server, DAS) 69, 79

- DB2-Server (*Forts.*)
  - Upgrade (*Forts.*)
    - Instanzen 67, 76
    - Linux 75
    - mehrere DB2-Kopien 90
    - neuer Server 92
    - planen 6
    - Prozess 15
    - Umgebungen mit partitionierten Datenbanken 96
    - UNIX 75
    - Unterstützung 17
    - Verwendung von Online-Backups der Datenbank 95
    - Windows 65
  - Upgrade umkehren 135
  - Upgradenachbereitungstask
    - Anpassen des Speicherbereichs 110
    - Anpassung der Seitengrößen von Tabellenbereichen für temporäre Systemtabellen 117
    - Migration von EXPLAIN-Tabellen 115
    - Rebind von Paketen 114
    - Upgrade prüfen 119
  - Upgradenachbereitungstasks
    - Aktivieren von Datenbanken 111
    - Aktivieren von Services 111
    - Konfiguration der Datenbankprüfung 113
    - Konvertieren von Indizes des Typs 1 in Indizes des Typs 2 48
    - Übersicht 107
    - Verwalten von Serveränderungen 111
  - Upgradevorbereitungstasks
    - Ändern von unformatierten Einheiten in Blockeinheiten (Linux) 59
    - Backup der Konfiguration 55
    - Datenbanken sichern 53
    - Prüfen von Datenbanken 50
    - Server in Offlinemodus setzen 63
    - Übersicht 47
    - Upgrades in einer Testumgebung 61
    - Vergrößern des Speicherbereichs 57
    - Vergrößern von Tabellenbereichen 57
    - Zurücksetzen auf ein früheres Release 135
- DB2 Spatial Extender
  - Upgrade
    - bewährte Verfahren 23
- DB2 Text Search
  - Upgrade 97
- DB2-Umgebung
  - Migration
    - siehe DB2-Umgebung, Upgrade 3
  - Upgrade 3
- DB2\_USE\_DB2JCCT2\_JROUTINE, Variable
  - Upgrade für Java-Routinen durchführen 228
- DB2-Verwaltungsserver (DB2 Administration Server, DAS)
  - Upgrade 69, 79
- DB2-Workload-Manager
  - DB2 Governor
    - Migration 127
  - Migration
    - Query Patroller 130
- db2batch, Befehl
  - Upgrade prüfen 119
- db2ckupgrade, Befehl
  - Upgradevorbereitungstasks für DB2-Server 50
- db2exmig, Befehl
  - Upgradenachbereitungstasks für DB2-Server 115

- db2IdentifyType1, Befehl
  - Konvertieren von Indizes des Typs 1 in Indizes des Typs 2 48
- db2iupgrade, Befehl
  - Durchführen von Upgrades für Instanzen 17, 67, 76
  - Fehler 19
- db2rbind, Befehl
  - Upgradenachbereitungstasks für DB2-Server 114
- db2support, Befehl
  - Upgradevorbereitungstasks für DB2-Server 55
- db2tdbmgr, Befehl
  - Upgrade für DAS 69, 79
- DIO (Direct I/O, direkte E/A)
  - Ändern von unformatierten Einheiten in Blockeinheiten (Linux) 59
- Dokumentation
  - gedruckt 244
  - Nutzungsbedingungen 254
  - PDF-Dateien 244
  - Übersicht 243
- Durchführen von Upgrades auf DB2 Version 9.7
  - Details vii
  - Durchführen von Upgrades für Clients 139
  - Upgrade für DB2-Server durchführen 13
  - Upgrade für DB2-Umgebungen 1
  - Upgrades für Anwendungen und Routinen 165
- Dynamischer Speicher
  - Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde 121

## E

- Eingebettete SQL-Anweisungen
  - Upgrade 214
- EXPLAIN-Tabellen
  - Migration 115
- Externe 32-Bit-Routinen
  - Upgrade für die Ausführung auf 64-Bit-Instanzen 233

## F

- Fehlerbehebung
  - Lernprogramme 253
  - Onlineinformationen 253
- Fehlerbestimmung
  - Lernprogramme 253
  - verfügbare Informationen 253
- FORTRAN, Programmiersprache
  - Anwendungen
    - Upgrade 214
- Funktionalität eingestellt
  - Auswirkungen auf das Upgrade 43
- Funktionalität veraltet
  - Auswirkungen auf das Upgrade 43

## G

- Gespeicherte Prozeduren
  - Upgrade 225
  - Upgradeunterstützung 207

## H

- Hilfe
  - Konfiguration der Sprache 248

- Hilfe (Forts.)
  - SQL-Anweisungen 248

## I

- IBM Data Server-Clients
  - IBM Data Server-Client 151
- IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ
  - Upgrade für Java-Anwendungen 217
- IBM Data Server Driver Package
  - Upgrade 159
- IBM Data Server Runtime Client
  - Upgrade (Windows) 155
- Indizes des Typs 1
  - nicht weiter unterstützte
    - Auswirkungen auf das Upgrade 43
- Installationen ohne Rootberechtigung
  - Upgrade 87
- Instanzen
  - 32-Bit- und 64-Bit-Upgradeunterstützung 29
  - Upgrade 19, 67, 76
- Integrierte Routinen
  - Auswirkungen auf das Upgrade 199
- Integrierte Systemroutinen
  - Auswirkungen auf das Upgrade 199

## J

- Java
  - Anwendungen
    - Upgrade (DB2 JDBC-Treiber des Typs 2) 220
    - Upgrade (IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ) 217
  - Routinen
    - Upgrade 228
- jdk\_path, Konfigurationsparameter
  - Routinen
    - Upgrade 228

## K

- Katalogsichten
  - Auswirkungen auf das Upgrade 199
- Knoten erneut katalogisieren
  - NetBIOS-Protokoll
    - Upgradenachbereitungstasks für Clients 161
  - SNA-Protokoll
    - Upgradenachbereitungstasks für Clients 161
- Konfiguration
  - Backups
    - Clients 147
    - Upgradevorbereitungstasks für DB2-Server 55
  - Konfigurationsparameter
    - Auswirkungen auf das Upgrade 30, 111
    - Speichern der Einstellungen vor dem Upgrade von DB2-Servern 55

## L

- Lernprogramme
  - Fehlerbehebung 253
  - Fehlerbestimmung 253
  - Liste 253
  - Visual Explain 253

## Linux

- Ändern von unformatierten Einheiten in Block-einheiten 59
- Upgrade
  - Clients 157
  - DB2-Server 75
  - Installationen ohne Rootberechtigung 87

## M

- Mehrere DB2-Kopien
  - Upgrade für DB2-Server durchführen 90
- Microsoft Cluster Server (MSCS)
  - Upgrade 104
- Microsoft SQL Server
  - Migration 45
- Migration
  - Anwendungen
    - Übersicht 167
    - XML Extender 133
  - Clients 141
  - DB2-Server 15
  - EXPLAIN-Tabellen 115
  - Microsoft SQL Server 45
  - Oracle 45
  - relationale Datenbank (nicht DB2) 45
  - Routinen 167
  - Sybase 45
  - Übersicht 3
  - von DB2 Governor auf den DB2-Workload-Manager 127
  - von Query Patroller auf den DB2-Workload-Manager 130
  - von XML Extender auf XML-Datenspeicher 127
  - XML-Datentyp 133
  - XML Extender 133

## N

- Net Search Extender (NSE)
  - Upgrade 85
  - Upgradeauswirkungen (UDFs) 101
- NetBIOS
  - nicht weiter unterstützte Funktionalität 161

## O

- O\_DIRECT 59
- Online-Backups der Datenbank
  - Upgrade für DB2-Server durchführen 95
- Optimierung
  - Anwendungen 235
  - Routinen 235
- Oracle
  - Migration 45

## P

- Partitionierte Indizes
  - Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde 121
- Partitionierte Tabellen
  - XML-Daten
    - Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde 121
- Plattenspeicherplatz
  - Voraussetzungen 27

## Protokolle

- Speicherbedarf
  - anpassen 110
  - Upgrade für DB2-Server durchführen 27
  - Zunahme 57

## Q

- Query Patroller
  - Migration auf DB2-Workload-Management 130
  - Upgrade
    - Dokumentation 85

## R

- Rebind
  - Pakete
    - Upgradenachbereitungstasks für DB2-Server 114
- REBIND, Befehl
  - Upgradenachbereitungstasks für DB2-Server 114
- Registrierdatenbankvariablen
  - Auswirkungen auf das Upgrade 30
  - Speichern der Einstellungen vor dem Upgrade von DB2-Servern 55
  - Upgrade 111
- REORG INDEXES, Befehl
  - Konvertieren von Indizes des Typs 1 in Indizes des Typs 2 48
- RESTORE DATABASE, Befehl
  - Upgrade für DB2-Server durchführen 92
- REXX, Programmierspache
  - Anwendungen
    - eingebettetes SQL (Upgrade) 214
- Routinen
  - Upgrade
    - .NET 230
    - C 226
    - COBOL 226
    - externe 32-Bit-Routinen 233
    - Java 228
    - Prozedur 225
    - Übersicht 167
    - Unterstützung 207
  - Upgrade planen 10
  - Upgradenachbereitungstasks
    - Einbeziehen der neuen Funktionalität 237
    - Entfernen veralteter Funktionalität 235
    - Optimierung 235
    - Übersicht 235
  - Upgradevorbereitungstasks
    - testen 211
    - Überprüfen von zentralen Upgradeaspekten 211
    - Übersicht 211
    - Upgrade für Betriebssysteme 211
    - Upgrade für Entwicklungssoftware 211

## S

- Schreibgeschützte Auslastung
  - HADR-Bereitschaftsdatenbanken nach Upgrade 121
- Scripts
  - Auswirkungen auf das Upgrade
    - Änderungen der DB2-Befehle 180
    - Änderungen von SQL-Anweisungen 190
  - Upgrade 222
  - Upgradeunterstützung 169

- SECADM (Sicherheitsadministrator), Berechtigung
  - Konfiguration der Datenbankprüfung 113
- Server in Offlinemodus setzen
  - Upgradevorbereitungstasks 63
- SNA (Systems Network Architecture)
  - nicht weiter unterstützte Funktionalität
    - Upgradenachbereitungstasks für Clients 161
- SQL
  - Replikationsumgebungen
    - Upgrade 23
  - Verwaltungsroutinen
    - Upgrade 222
  - Verwaltungssichten
    - Upgrade 222
- SQL-Anweisungen
  - Auswirkungen auf das Upgrade 190
  - Hilfe
    - anzeigen 248
    - Upgrade 222
- SQL-Prozeduren
  - Upgrade 231
- Statistiksichten
  - Datenbanken, für die ein Upgrade durchgeführt wurde 121
- Steuerzentrale
  - veraltete Funktionalität mit Auswirkungen beim Upgrade 43
- Sybase
  - Migration 45
- Systembefehle
  - Scripts
    - Auswirkungen auf das Upgrade 180
    - Upgrade 222
- Systemdefinierte Verwaltungsroutinen
  - Auswirkungen auf das Upgrade 199
- Systemdefinierte Verwaltungssichten
  - Auswirkungen auf das Upgrade 199
- Systemkataloge
  - Sichten
    - Auswirkungen auf das Upgrade 199
- Szenarios
  - Upgrade für DB2-Server durchführen 85

## T

- Tabellen
  - XML-Spalten
    - Konvertieren auf Version 9.7-Format 116
- Tabellenbereiche
  - Voraussetzungen
    - Upgrade für DB2-Server durchführen 27
- Tabellenbereiche für temporäre Systemtabellen
  - Seitengrößen
    - Größere Satz-ID 117
  - Upgradenachbereitungstasks für DB2-Server 117
- TCP/IP
  - Knoten erneut katalogisieren 161
- Testumgebungen
  - Durchführen von Upgrades für Clients 148
  - Upgrade für DB2-Server durchführen
    - Erstellung von Datenbankduplikaten 62
    - Prozedur 61
- Toolskatalogdatenbank
  - Upgrade 69, 79

## U

- Überprüfung
  - Upgrades
    - Upgradenachbereitungstasks für Clients 163
    - Upgradenachbereitungstasks für DB2-Server 119
- Umgebungen mit partitionierten Datenbanken
  - Upgrade 96
- Umkehren von Upgrades
  - DB2-Server 135
- Unformatierte E/A
  - Ändern von unformatierten Einheiten in Blockeinheiten (Linux) 59
- Unformatierte Einheiten
  - Ändern in Blockeinheiten 59
- Unformatierte Protokolle
  - Funktionalität veraltet
    - Auswirkungen auf das Upgrade 43
- UNIX
  - Upgrade
    - Clients 157
    - DB2-Server 75
    - Installationen ohne Rootberechtigung 87
- UPGRADE DATABASE, Befehl
  - Datenbankentitäten, für die ein Upgrade durchgeführt wurde 17
  - Durchführen von Upgrades für Datenbanken 71, 80
  - Fehler 19
- Upgradenachbereitungstask
  - Clients
    - Knoten erneut katalogisieren 161
  - DB2-Server
    - Anpassungen von Speicherbereichen 110
    - Migration von EXPLAIN-Tabellen 115
    - Rebind von Paketen 114
    - Tabellenbereich für temporäre Tabellen, Anpassung der Seitengrößen 117
    - Upgrade prüfen 119
- Upgradenachbereitungstasks
  - Anwendungen
    - Einbeziehen der neuen Funktionalität 237
    - Entfernen veralteter Funktionalität 235
    - Optimierung 235
  - Clients
    - Übersicht 161
    - Upgrade prüfen 163
    - Verwalten von Serveränderungen 161
  - DB2-Server
    - Aktivieren von Datenbanken 111
    - Aktivieren von Services 111
    - Datenbankprüfung einrichten 113
    - Einbeziehen der neuen Funktionalität 121
    - Konvertieren von Indizes des Typs 1 in Indizes des Typs 2 48
    - Übersicht 107
    - Verwalten der Änderungen am Verhalten 111
    - WTT-Ereignismonitoren erneut erstellen 119
- Konvertieren von XML-Speicherobjekten auf Version 9.7 116
- Routinen
  - Einbeziehen der neuen Funktionalität 237
  - Entfernen veralteter Funktionalität 235
  - Optimierung 235
- Upgrades
  - .NET-CLR-Routinen 230
  - 32-Bit-Anwendungen 223
  - 32-Bit-Server 29
  - 64-Bit-Server 29

## Upgrades (Forts.)

### Anwendungen

- ADO.NET 221
- Änderungen der DB2-Befehle 180
- Änderungen der integrierten Systemroutinen 199
- Änderungen der Katalogsicht 199
- Änderungen der systemdefinierten Verwaltungsroutine- und -Sicht 199
- Änderungen von SQL-Anweisungen 190
- C 214
- CLI 216
- COBOL 214
- DB2-API-Änderungen 176
- DB2 Version 9.7 3
- Eingebettetes SQL 214
- FORTRAN 214
- Java mit DB2 JDBC-Treiber des Typs 2 220
- Java mit IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ 217
- planen 10
- Prozedur 213
- REXX 214
- Übersicht 167, 169
- Upgradenachbereitungstasks 235
- Upgradevorbereitungstasks 211
- autonomic Computing-Funktionalität 23
- Betriebssysteme
  - Upgradevorbereitungstasks für Anwendungen und Routinen 211
- bewährte Verfahren
  - Clients 145
  - DB2-Server 23
- C-Anwendungen 214
- C-Routinen 226
- Clients
  - DB2 Version 9.7 3
  - Linux 157
  - planen 9
  - Testumgebungen 148
  - Übersicht 141, 143
  - UNIX 157
  - Upgradenachbereitungstasks 161
  - Upgradevorbereitungstasks 147
- COBOL-Anwendungen 214
- COBOL-Routinen 226
- Datenbankanwendungen 213
- Datenbanken 71, 80
- DB2 Data Links Manager 101
- DB2-Server
  - 32-Bit auf 64-Bit für Windows 86
  - alternative Fixpackinstallationen 90
  - Anpassen des Speicherbereichs 110
  - bewährte Verfahren 23
  - Datenbankduplikate für Testumgebungen 62
  - DB2 Version 9.7 3
  - Einschränkungen 19
  - komplexe Umgebungen 85
  - Konfigurationsparameter 111
  - Konfigurationsparameter, Änderungen 30
  - Leistung 23
  - Linux 75
  - mehrere DB2-Kopien 90
  - neu 92
  - nicht weiter unterstützte Funktionalität 19
  - physische Merkmale 111
  - physische Merkmale von Datenbanken, Änderungen 30

## Upgrades (Forts.)

### DB2-Server (Forts.)

- planen 6
- Protokollspeicherbedarf 27
- Registrierdatenbankvariablen 111
- Registrierdatenbankvariablen, Änderungen 30
- Server in Offlinemodus setzen 63
- Tabellenbereichsbedarf 27
- Testumgebungen 61
- Übersicht 15, 17
- Umgebungen mit partitionierten Datenbanken 96
- UNIX 75
- Upgradenachbereitungstasks 107
- Upgradevorbereitungstasks 47
- Verwendung von Online-Backups der Datenbank 95
- Windows 65
- DB2 Spatial Extender 23
- DB2 Text Search 97
- DB2-Umgebungen 3
- DB2 Version 9.7 3
- DB2-Verwaltungsserver (DAS) 69, 79
- Entwicklungssoftware
  - Upgradevorbereitungstasks für Anwendungen und Routinen 211
- HADR 19
- IBM Data Server Driver Package 159
- Installationen ohne Rootberechtigung
  - Linux 87
  - UNIX 87
- Instanzen
  - 32-Bit-Upgradeunterstützung 29
  - 64-Bit-Upgradeunterstützung 29
  - Prozedur 67, 76
- Instanztyp 19
- Microsoft Cluster Server (MSCS) 104
- Net Search Extender-UDFs (NSE-UDFs) 101
- planen
  - Anwendungen 10
- Planung
  - Clients 9
  - DB2-Server 6
  - DB2-Umgebungen 5
  - DB2-Upgradeportal 5
  - Routinen 10
- Routinen
  - C 226
  - COBOL 226
  - DB2 Version 9.7 3
  - externe 32-Bit-Routinen 233
  - Java 228
  - planen 10
  - Prozedur 225
  - SQL-Prozeduren 231
  - Übersicht 167, 207
  - Upgradenachbereitungstasks 235
  - Upgradevorbereitungstasks 211
- Scripts
  - Prozedur 222
  - Übersicht 169
- SQL Replication-Umgebung 23
- Toolskatalogdatenbank 69, 79
- Verweise 241
- Windows
  - IBM Data Server-Client 151
  - IBM Data Server Runtime Client 155
- XML Extender 102

- Upgradevorbereitungstasks
  - Anwendungen
    - Übersicht 211
  - Clients
    - Backup der Konfiguration 147
    - Durchführen von Upgrades in Testumgebungen 148
    - Übersicht 147
  - DB2-Server
    - Ändern von unformatierten Einheiten in Blockeinheiten (Linux) 59
    - Backup der Konfiguration 55
    - Backup von Datenbanken 53
    - Durchführen von Upgrades in Testumgebungen 61
    - Server in Offlinemodus setzen 63
    - Übersicht 47
    - Upgradebereitschaft der Datenbanken prüfen 50
    - Vergrößern des Speicherbereichs 57
  - Routinen
    - Übersicht 211

## V

- Veraltete Funktionalität
  - entfernen 235
- Verwaltungsroutinen
  - Auswirkungen auf das Upgrade 199
- Verwaltungssichten
  - Auswirkungen auf das Upgrade 199
- Verweise
  - Upgrades 241

## W

- Websites
  - DB2 Migrate Now! 45
  - developerWorks - Informationsmanagement 45
  - IBM Virtual Innovation Center 45
- Windows
  - Upgrade
    - DB2-Server 65
    - IBM Data Server-Client 151
    - IBM Data Server Runtime Client 155
- Write-to-table, Ereignismonitore
  - nach dem Upgrade erneut erstellen 119

## X

- XML
  - Migrieren von Anwendungen von XML Extender 133
- XML-Daten
  - partitionierte Tabellen 121
  - Umgebungen mit partitionierten Datenbanken 121
- XML-Datentyp
  - Migrieren von Anwendungen von XML Extender 133
- XML Extender
  - Migrieren von Anwendungen 133
  - Upgrade 102
- XML-Speicherobjekte
  - Konvertieren auf Version 9.7-Format 116









SC12-4274-01



Spine information:

IBM DB2 9.7 für Linux, UNIX und Windows **Version 9 Release 7**

**Upgrade auf DB2 Version 9.7**

