

IBM SPSS Analytic Server
3.2.2 版

使用者手冊



附註

在使用本資訊及它支援的產品之前，請閱讀第 37 頁的『注意事項』中的資訊。

產品資訊

此版本適用於 IBM® SPSS® Analytic Server 3 .2.2 版及所有後續版本和修訂版，直到在新版本中另有聲明為止。

© Copyright International Business Machines Corporation .

目錄

第 1 章 Analytic Server 主控台.....	1
資料來源.....	1
設定（檔案資料來源）	5
HCatalog 欄位對映.....	10
使用 HCatalog 資料來源.....	11
預覽與 meta 資料（資料來源）	16
專案	16
管理使用者和群組.....	18
管理使用者和群組角色.....	19
命名規則.....	20
第 2 章 SPSS Modeler 整合.....	21
支援的節點.....	21
回推至 HCatalog/Hive.....	24
第 3 章 疑難排解.....	35
注意事項.....	37
商標.....	38

第1章 Analytic Server 主控台

Analytic Server 提供一個小型用戶端介面，用於管理資料來源和專案。

登入

1. 在瀏覽器的位址列中輸入 Analytic Server 的 URL。該 URL 可從伺服器管理者處取得。
2. 輸入用來登入伺服器的使用者名稱。
3. 輸入與指定使用者名稱相關聯的密碼。

註：在 Analytic Server 主控台登入提示期間輸入的使用者名稱不含網域範圍名稱字尾。結果，在定義多個領域時，將向使用者呈現領域下拉清單，讓他們能夠選取適當的領域。若僅定義一個領域，則當使用者登入 Analytic Server 時，不會呈現領域下拉清單。

登入之後，會顯示主控台首頁。

導覽主控台

- 標頭會顯示產品名稱、目前登入之使用者的名稱，以及說明系統的鏈結。目前登入之使用者的名稱是包含登出鏈結之下拉清單的標頭。
- 內容區會顯示您可以從主控台首頁採取的動作。

資料來源

資料來源是記錄集合加上資料模型（定義資料集以供分析）。記錄來源可以是 HDFS、關聯式資料庫、HCatalog 或地理空間上的檔案（定界文字、固定寬度文字、Excel）。資料模型會定義分析資料所需要的所有 meta 資料（欄位名稱、儲存體、測量層次等）。資料來源擁有者可以授與或限制對資料來源的存取權。

資料來源清單

主要「資料來源」頁面提供現行使用者屬於其成員的資料來源清單。

- 按一下資料來源名稱，以顯示其詳細資料，並編輯其內容。
- 在搜尋區中鍵入內容可過濾清單，以僅顯示名稱中含有搜尋字串的資料來源。
- 按一下**新建**，以使用您在**新增資料來源**對話框中指定的名稱和內容類型，建立新的資料來源。
 - 請參閱第 20 頁的『命名規則』，以取得您可以為資料來源提供之名稱的限制。
 - 可用的內容類型為「檔案」、「資料庫」、HCatalog 及「地理」。

附註：

- 僅當已配置 Analytic Server 以處理那些資料來源時，HCatalog 選項才可用。
 - HCatalog 類型無法使用于 HDP 3.0 或更新版本及 CDH 6.0 或更新版本。
 - 選取內容類型之後，就無法編輯。
 - 您可在單個動作中匯入/匯出多個資料來源。
- 按一下**刪除**，以移除資料來源。這個動作會讓與資料來源相關的所有檔案都保持完好。
 - 按一下**重新整理**，以更新清單。
 - **動作**下拉清單會執行所選取的動作。
 1. 選取匯出以根據選取的資料來源建立保存檔，並將保存檔儲存至本端檔案系統。保存檔包括已新增至專案模式或資料來源模式之所選資料來源的任何檔案。
- 註：**只選取一個資料來源時，保存檔名稱會共用所選資料來源名稱。如果選取了多個資料來源，則保存檔名稱預設為名稱 **datasources.zip**。
2. 選取匯入以匯入由「匯出」動作建立的保存檔。

註：無法匯入包含多個資料來源中的資訊的保存檔。在此類情況下，必須先從 `datasources.zip` 保存檔解壓縮個別的資料來源保存檔。

3. 選取複製，以建立資料來源的副本。

個別資料來源詳細資料

內容區劃分為若干個區段，視資料來源的內容類型而定。

詳細資料

這些設定對所有內容類型都是通用的。

名稱

一個可編輯的文字欄位，顯示資料來源的名稱。

顯示名稱

一個可編輯的文字欄位，如在其他應用程式中顯示的那樣，顯示資料來源的名稱。如果該欄位為空白，則「名稱」會用作顯示名稱。

說明

一個可編輯的文字欄位，用來提供關於資料來源的解釋性文字。

為公用

一個勾選框，指出是任何人都可以看到資料來源（勾選）還是必須明確地將使用者和群組新增為成員（清除）。

為廣域共用

控制 Spark RDD 是否快取在整個快取記憶體中的勾選框。如果勾選，則 Spark RDD 一律快取在整個快取記憶體中。取消勾選後，如果沒有任何 Spark 工作使用 Spark RDD，則會將它從整個快取記憶體中移除。

自訂屬性

應用程式可以透過使用自訂屬性，將內容附加至資料來源，例如資料來源是否是暫存資料來源。這些屬性在 Analytic Server 主控台中顯示，以提供對應用程式如何使用資料來源的進一步深入瞭解。

按一下儲存，以儲存設定的現行狀態。

共用

這些設定對所有內容類型都是通用的。

您可以透過將使用者和群組新增為作者或讀者，來共用資料來源的所有權。

- 在文字框中輸入內容可過濾名稱中含有搜尋字串的使用者和群組。從下拉清單中選取作者或讀者以指派其在資料來源內的角色。按一下新增成員，將其新增至成員清單。
- 若要移除參與者，請在成員清單中選取使用者或群組，並按一下移除成員。

註：具有管理者角色的使用者具備每個資料來源的讀寫權，而無論他們是否作為成員特殊列出。

檔案輸入

專用於使用檔案內容類型定義資料來源的設定。

檔案檢視器

顯示可併入資料來源中的檔案。選取專案模式，以檢視 Analytic Server 專案結構中的檔案，或者選取資料來源，以檢視儲存在資料來源中的檔案，或者選取檔案系統，以檢視檔案系統（一般為 HDFS）。您可以瀏覽資料夾結構，但是 HDFS 根本無法編輯，且在專案模式下，您無法於根層次，而只能在已定義的專案內新增檔案、建立資料夾或刪除項目。若要建立、編輯或刪除專案，請使用專案。

- 按一下上傳，以將檔案上傳至現行資料來源或專案/子資料夾。您可以瀏覽，以在單一目錄中尋找並選取多個檔案。

註：檔案會上傳至分散式檔案系統。您可以在 `/analytic-root` 目錄結構中適當的租戶、資料來源或專案（取決於所選擇的模式）及子資料夾下找到已上傳的檔案。例如，如果您：

1. 登入租戶 `ibm`
2. 建立名為 `fraudDetection` 的資料來源

3. 選取資料來源模式
4. 建立名為 historicalData 的子資料夾
5. 上傳檔案 charges2015.csv

然後，可以在 /analytic-root/ibm/.datasource/fraudDetection/historicalData/charges2015.csv 中的分散式檔案系統上找到該檔案。另一方面，如果您：

1. 登入租戶 ibm
2. 建立名為 fraudDetection 的資料來源
3. 選取專案模式
4. 選擇名為 creditProcessing 的現有專案
5. 建立名為 historicalData 的子資料夾
6. 上傳檔案 charges2015.csv

然後，可以在 /analytic-root/ibm/creditProcessing/historicalData/charges2015.csv 中的分散式檔案系統上找到該檔案。

- 按一下新增資料夾，以使用您在「新資料夾名稱」對話框中指定的名稱，在現行資料夾下建立新的資料夾。
- 按一下下載，以將所選取的檔案下載至本端檔案系統。
- 按一下刪除，以移除所選取的檔案/資料夾。

資料來源定義中包括的檔案

使用移動按鈕，以將所選檔案及資料夾新增至資料來源或從資料來源中移除所選檔案及資料夾。對於資料來源中每個所選取檔案或資料夾，按一下設定，以定義用於讀取檔案的規格。

當資料來源中包含多個檔案時，它們必須共用一般 meta 資料；即每一個檔案必須具有相同的欄位數目，欄位必須在每一個檔案中以相同的順序剖析，且每一個檔案必須跨所有檔案具有相同的儲存。檔案之間的不符可能會導致主控台無法建立預覽與 meta 資料，或者在 Analytic Server 讀取檔案時，有效值被剖析為無效（空值）。

資料庫選擇

指定包含記錄內容之資料庫的連線參數。

資料庫

選取要連接的資料庫類型。從下列項目中進行選擇：DB2、Greenplum、Apache Impala、Amazon Redshift、MySQL、Netezza、Oracle、SQL Server、TeraData、Hive、DashDB 或 BigSQL。如果您正在尋找的類型未列出，請要求伺服器管理者，使用適當的 JDBC 驅動程式，對 Analytic Server 進行配置。

註：Analytic Server 支援在遠端系統上的 MySQL 資料庫。

Hive 連接類型

僅當選取 Hive 作為資料庫類型時，此選項才可用。選取連線類型：**單一伺服器或高可用性**。採用單一 Hive 伺服器時使用**單一伺服器**；採用高可用性 Hive 伺服器叢集時使用**高可用性**。選取**高可用性**時，下列選項可用：

Zookeeper 額定

針對所有 Zookeeper 伺服器 hosts:ports 輸入以逗點區隔的清單（例如：zkhost1:2181,zkhost2:2181）。

名稱空間

輸入 Zookeeper 上的 Hive 根名稱空間。例如，hiveserver2 或 hiveserver2-hive2（當 HDP 2.6 上啟用並使用了 hiveserver2 互動時）。

附註：

- **Zookeeper 額定及名稱空間**值位於 `hive-site.xml` 檔案中。
- 依預設，Cloudera 中已停用 Hive 「高可用性」，且必須手動啟用。

伺服器位址

輸入管理資料庫之伺服器的 URL。

伺服器埠

資料庫接聽所在的埠號。

資料庫名稱

您要連接的資料庫名稱。

使用者名稱

如果資料庫的密碼受到保護，則輸入使用者名稱。

密碼

如果資料庫的密碼受到保護，則輸入您的密碼。

表格名稱

輸入您要使用之資料庫的某個表格名稱。

並行讀取數上限

請輸入可從 Analytic Server 傳送至要讀取資料來源中指定表格之資料庫的平行查詢數目限制。

HCatalog 選擇

指定用於存取資料且在 Apache HCatalog 下管理的參數。

資料庫

HCatalog 資料庫的名稱。

表格名稱

輸入您要使用之資料庫的某個表格名稱。

過濾器

表格的分割區過濾器（如果將表格建立成分割區表格的話）。僅字串類型的 Hive 分割區索引鍵支援 HCatalog 過濾。

註：`!=`、`<>` 及 `LIKE` 運算子不會在特定 Hadoop 發行套件中運作。這是 HCatalog 與那些發行套件之間的相容性問題。

HCatalog 欄位對映

顯示將 HCatalog 中的元素與資料來源中欄位的對映。按一下編輯，以修改欄位對映。

註：在建立從 Hive 表格顯示資料的 HCatalog 型資料來源之後，您可能會發現，如果 Hive 表格由大量資料檔案構成，則每次 Analytic Server 開始從資料來源讀取資料時，都會發生長時間的延遲。如果您注意到這種延遲，請使用較少數目的較海量資料檔案來重建 Hive 表格，並將檔案數目減少至 400 或更少。

地理選擇

指定用以存取地理資料的參數。

地理類型

地理資料可以來自線上對映服務或 Shape 檔。

如果您正在使用對映服務，請指定服務的 URL，並選取您要使用的對映層。

如果您要使用 Shape 檔，請選取或上傳 Shape 檔。請注意，Shape 檔實際為具有共用檔名，且儲存在相同目錄中的一組檔案。請選取字尾為 SHP 的檔案。Analytic Server 將尋找並使用其他檔案。

必須一律存在兩個額外的檔案，字尾為 SHX 和 DBF；視 Shape 檔而定，也可能存在多個附加檔案。

預覽與 meta 資料

指定資料來源的設定之後，按一下 預覽與 meta 資料，以檢查並確認資料來源規格。

輸出

可對具有檔案、資料庫或 HCatalog 內容類型的資料來源附加或改寫為來自執行於 Analytic Server 上之串流的輸出。選取設為可寫入，以啟用附加或改寫，然後：

· 對於具有資料庫內容類型的資料來源，選擇要將輸出資料寫入其中的輸出資料庫表格。

· 對於具有檔案內容類型的資料來源：

1. 選擇要將新檔案寫入其中的輸出資料夾。

提示：對每一個資料來源使用不同的資料夾，以便可以更輕鬆地追蹤檔案與資料來源之間的關聯。

2. 選取檔案格式；**CSV**（逗點區隔值）或**可分割二進位格式**。
3. 選擇性地選取建立順序檔案。如果您要建立可在下游 MapReduce 工作中使用的可分割壓縮檔案，則此選項非常有用。
4. 如果您的輸出為 CSV，且字串欄位包含內嵌的新增一行或換行字元，請選取**可以跳出新增一行**。這將導致把每一個新增一行寫為反斜線後跟字母“\n”、把換行寫為反斜線後跟字母“\r”，而反斜線寫為兩個連續的反斜線。必須使用相同設定來讀取此類資料。我們強烈建議您在處理包含新增一行或換行字元的字串資料時使用可分割的二進位格式。
5. 選取壓縮格式。該清單包含已配置用於安裝 Analytic Server 的所有格式。

註：壓縮格式與檔案格式的部分組合會導致輸出無法分割，因此不適用於進一步 MapReduce 處理。當您進行此類選取時，Analytic Server 會在「輸出」區段產生警告。

- 對於具有 HCatalog 內容類型的資料來源，選擇要將輸出資料寫入其中的輸出 hive 表格。

HCatalog 資料來源注意事項及限制：

- 在使用 Analytic Server 之前，必須已存在 HCatalog 資料來源表格（Analytic Server 不會建立所需的表格）。
- 表格的 meta 資料/資料模型必須與要匯出結果的資料模型一致。
- HCatalog 資料來源僅支援附加模式；不支援置換模式。

設定 (檔案資料來源)

「設定」對話框可讓您定義用於讀取檔案型資料的規格。在資料夾標籤上，這些設定會套用至所選取的所有檔案，以及所選取資料夾中符合準則的所有檔案。指定檔案的不正確剖析器設定可能會導致主控台無法建立預覽與 meta 資料，或者在 Analytic Server 讀取檔案時，有效值被剖析為無效（空值）。

設定標籤

「設定」標籤可讓您指定檔案類型，以及該檔案類型特定的剖析器設定。

您可以使用任何受支援檔案格式的壓縮檔案，來定義資料來源。受支援的壓縮格式包括 Gzip、Deflate、Bz2、Snappy 及 IBM CMX。

定界檔案類型

定界檔案是自由欄位文字檔，其記錄包含固定數目的欄位，但每一個欄位的字元數是變化的。定界檔案通常具有 *.csv 或 *.tab 副檔名。如需相關資訊，請參閱第 6 頁的『定界檔案類型設定』。

固定檔案類型

固定欄位文字檔其欄位沒有定界，但開始於相同的位置，且長度固定。固定欄位文字檔一般具有 *.dat 副檔名。如需相關資訊，請參閱第 7 頁的『固定檔案類型設定』。

半結構化檔案類型

半結構化檔案（如 *.log）是文字檔，其具有可預測的結構，可透過正規表示式對映至欄位，但結構化程度沒有定界檔案那麼高。如需相關資訊，請參閱第 7 頁的『半結構化檔案類型設定』。

Text Analytics 檔案類型

Text Analytics 檔案是可使用 SPSS Text Analytics 進行分析的文件（如 *.doc、*.pdf 或 *.txt）。

跳過空行

指定是否忽略所擷取文字內容中的空行。預設值為否。

行分隔字元

指定用於定義換行的字串。預設值為換行字元 "\n"。

SPSS Statistics 檔案類型

SPSS Statistics 檔案 (*.sav、*.zsav) 是包含資料模型的二進位檔。對於此檔案類型，不需要在「設定」標籤上進行進一步設定。

可分割二進位格式檔案類型

指定檔案類型為可分割二進位格式檔案 (*.asbf)。這種檔案類型可以代表所有 Analytic Server 欄位類型（與 CSV 不同，CSV 完全無法代表清單欄位，且需要特殊設定才能處理內嵌的新增一行及換行）。對於此檔案類型，不需要在「設定」標籤上進行進一步設定。

順序檔案類型

順序檔案 (*.seq) 是結構化為鍵值組的文字檔。它們通常用作 MapReduce 工作中的中介格式。

Excel 檔案類型

指定檔案類型為 Microsoft Excel 檔案 (*.xls、*.xlsx)。如需相關資訊，請參閱第 8 頁的『Excel 檔案類型設定』。

定界檔案類型設定

您可以針對定界檔案類型，指定下列設定。

字集編碼

檔案的字元編碼。選取或指定 Java 字集名稱，例如 "UTF-8"、"ISO-8859-2" 和 "GB18030"。預設值為 **UTF-8**。

欄位定界字元

標示欄位界限的一或多個字元。每一個字元都視為獨立定界字元予以採用。例如，如果您選取逗點及 **Tab**（或選取其他並鍵入，\t），則表示以逗點或 Tab 標記欄位界限。如果控制字元定界欄位，則在這裡指定的字元視為除了控制字元以外的定界字元。如果控制字元不定界欄位，則預設值為 ";"；否則預設值為空字串。

控制字元定界欄位

設定視為欄位定界字元的 ASCII 控制字元，LF 和 CR 除外。預設值為否。

第一列包含欄位名稱

設定是否使用第一列來決定欄位名稱。預設值為否。

要跳過的起始字元數目

檔案開頭要跳過的字元數目。非負整數。預設值為 0。

合併空格

設定是否將空格和/或 tab 的多個相鄰出現視為單個欄位定界字元。如果空格與 tab 都不是欄位定界字元，則無效。預設值為是。

行尾註解字元

標示行尾註解的一或多個字元。將會忽略記錄上該字元及隨後的所有內容。每一個字元都視為獨立註解標記予以採用。例如，"/*" 表示斜線或星號開始註解。不能定義多字元註解標記，例如 "//"。空字串表示未定義任何註解字元。如果已定義，會先檢查註解字元，再處理引號或跳過要跳過的起始字元。預設值是空字串。

無效字元

判定如何處理無效字元（位元組順序未對應於編碼中的字元）。

捨棄

捨棄無效的位元組序列。

取代為

將每一個無效的位元組序列取代為給定的單個字元。

單引號

指定單引號（所有格號）的處理。預設值為保留。

保留

單引號沒有特殊意義，與任何其他字元一樣處理。

捨棄

除非用引號括起，否則刪除單引號

對組

單引號視為引號字元，單引號配對之間的字元失去任何特殊意義（將它們視為用引號括起）。用單引號括起的字串內部出現的單引號本身由設定透過重複輸入括起引號來決定。

雙引號

指定雙引號的處理。預設值為**對組**。

保留

雙引號沒有特殊意義，與任何其他字元一樣處理。

捨棄

除非用引號括起，否則刪除雙引號

對組

雙引號視為引號字元，雙引號配對之間的字元失去任何特殊意義（將它們視為用引號括起）。用雙引號括起的字串內部是否可以出現雙引號本身由設定**透過重複輸入括起引號**來決定。

透過重複輸入括起引號

指出雙引號是否可以出現在用雙引號括起的字串中，以及當設定為**對組**時，單引號是否可以出現在單引號括起的字串中。如果為**是**，則跳出雙引號括起之字串中的雙引號的方法是重複輸入雙引號，跳出單引號括起之字串中的單引號的方法是重複輸入單引號。如果為**否**，則無法用引號括起已用雙引號括起的字串中的雙引號，或用引號括起已用單引號括起的字串中的雙引號。預設值為**是**。

可以跳出換行字元

指出剖析器是否將反斜線後跟字母 "n"、字母 "r" 或另一條反斜線分別解譯為新增一行、換行或反斜線字元。如果未跳出新增一行，則這些字元順序將文字化地讀作反斜線，後跟字母 "n"，以此類推。預設值為**否**。

固定檔案類型設定

您可以針對固定檔案類型，指定下列設定。

字集編碼

檔案的字元編碼。選取或指定 Java 字集名稱，例如 "UTF-8"、"ISO-8859-2" 和 "GB18030"。預設值為**UTF-8**。

無效字元

判定如何處理無效字元（位元組順序未對應於編碼中的字元）。

捨棄

捨棄無效的位元組序列。

取代為

將每一個無效的位元組序列取代為給定的單個字元。

記錄長度

指出記錄是如何定義的。如果是**換行字元定界**，則記錄由換行字元、檔案開頭或檔案結尾定義（定界）。如果是**特定長度**，則記錄由記錄長度（以位元組為單位）定義。請指定正值。

起始要跳過的記錄

檔案開頭處要跳過的記錄數。請指定非負整數。預設值為 0。

欄位

本節定義檔案中的各欄位。按一下**新增欄位**，並指定欄位名稱、欄位值開始所在的直欄，以及欄位值的長度。檔案中的直欄編號起始於 0。

半結構化檔案類型設定

半結構化檔案的設定包含用於將檔案內容對映至欄位的規則。

規則表格

個別規則會從記錄中擷取資訊，以建立欄位；這些規則一起在規則表格中，可定義可從資料來源中每一筆記錄擷取的所有欄位。

表格中的規則會按順序套用至每一筆記錄；如果表格中的所有規則都符合記錄，則任何其他規則表格都無需再處理該記錄，而繼續處理下一筆記錄。如果表格中存在不相符的任何規則，則會捨棄表格中先前規則所擷取的所有欄位值；如果存在其他規則表格，則該表格中的規則會套用至該記錄。如果沒有表格符合該記錄，則會套用「不符」規則。

不符

您可以選擇**跳過**不符合任何規則表格的記錄，或者將記錄中所有欄位的值設為**遺漏**（空值）。

匯出規則

您可以儲存目前可見的規則表格，以供重複使用。匯出的表格儲存在伺服器上。

匯入規則

您可以將已儲存的規則表格匯入至目前可見的的規則表格中。這會改寫您對該表格定義的任何規則，因此最好是建立新表格，然後匯入規則表格。

規則編輯器

規則編輯器可讓您針對單一欄位，建立擷取規則。

匿名擷取群組

欄位擷取規則一般會從前一個規則停止位置處的記錄開始擷取資料。當半結構化資料來源中的兩個欄位之間存在無關資訊時，定義匿名擷取群組，以將剖析器定位在下一個欄位開始位置會非常有用。當您選取匿名擷取群組時，會停用對擷取群組進行命名及加標籤的控制項，但對話框的其餘部分功能正常。

欄位名稱

輸入欄位的名稱。這用於定義資料來源 meta 資料。欄位名稱在規則表格中必須唯一。

規則名稱

選擇性地輸入規則的敘述性標籤。

說明

選擇性地輸入規則的較詳細說明。

定義規則

有兩種方法可定義規則。

對擷取規則使用控制項

這會簡化擷取規則的建立。

1. 指定開始擷取欄位資料的點；現行位置會從前一個規則停止的位置開始，而跳過直到會從記錄的開頭開始，忽略所有字元，直到其到達文字框中所指定的位置為止。如果您想讓欄位資料包含開始位置處的字元，請選取**包括**。
2. 從**擷取**下拉清單中選取欄位擷取群組。
3. 選擇性地選取要停止擷取欄位資料的點；空格會在遇到任何空格字元（如空格或 Tab）時停止，而**特定字元**會在指定的字串處停止。如果您想讓欄位資料包含停止位置處的字元，請選取**包括**。

手動定義正規表示式規則

如果您善於撰寫正規表示式語法，請選取此選項。請在**正規表示式**文字框中，輸入正規表示式。

新增欄位擷取群組

這可讓您儲存正規表示式以供以後使用。已儲存的擷取群組會顯示在**擷取**下拉清單中。

在已套用規則表格中的所有先前規則之後，「規則編輯器」會顯示依據此規則，從第一筆記錄擷取的資料預覽。

Excel 檔案類型設定

您可以針對 Excel 檔案，指定下列設定。

選取工作表

選取要用作資料來源的 Excel 工作表。指定數值索引（第一個工作表的索引為 0），或者工作表的名稱。預設為使用第一個工作表。

選取要匯入的資料範圍。

您可以匯入以第一個非空白列或以明確儲存格範圍開頭的資料。

- **範圍起始於第一個非空白列**。尋找第一個非空白儲存格，並將其用作資料範圍的左上角。
- 此外，也可以依列和欄，指定明確的儲存格範圍。例如，若要指定 Excel 範圍 A1:D5，您可以在第一個欄位中輸入 A1，在第二個欄位中輸入 D5（或者 R1C1 及 R5C4）。指定範圍內的所有列都會傳回，包括空白列。

第一列包含欄位名稱

指定所選取儲存格範圍的第一列是否包含欄位名稱。預設值為**否**。

遇到空白列之後停止讀取

指定在遇到多個空白列之後，是停止讀取記錄，還是繼續讀取所有資料，直到工作表的結尾，包括空白列。預設值為**否**。

格式

「格式」標籤可讓您定義剖析欄位的格式化資訊。

欄位轉換設定

修整空格

移除字串欄位開頭及/或末尾的空格字元。預設值為無。支援下列值：

無

不移除空格字元。

左側

移除字串開頭的空格字元。

右側

移除字串末尾的空格字元。

兩者

移除字串欄位開頭和末尾的空格字元。

語言環境

定義語言環境。預設為伺服器語言環境。語言環境字串應該採用以下格式指定：

<language>[_country[_variant]]，其中：

language

ISO-639 定義的兩個小寫字母的有效代碼。

country

ISO-3166 定義的兩個大寫字母的有效代碼。

variant

供應商或瀏覽器專用代碼。

小數點

設定用作小數符號的字元。預設為語言環境特定設定。

分組符號

設定是否將語言環境特有的語言環境用作千位分隔字元。

預設日期格式

定義預設日期格式。支援 Unicode 語言環境資料標記語言 (LDML) 規格所定義的所有格式型樣。

預設時間格式

定義預設時間格式。

預設時間戳記

定義預設時間戳記格式。

預設時區

設定時區。預設為世界標準時間。該設定會套用至沒有明確指定時區的時間及時間戳記欄位。

欄位位置換

此區段可讓您將格式化指令指派給個別欄位。從資料模型選取欄位，或者鍵入欄位名稱，並按一下新增，以將其新增至具有個別指令的欄位清單。按一下移除，以將其從清單中移除。對於清單中所選取的欄位，您可以設定欄位的下列內容。

儲存

設定欄位的儲存。

小數點

對於具有「實數」儲存的欄位，設定用作小數符號的字元。預設為語言環境特定設定。

分組符號

對於具有「整數」或「實數」儲存的欄位，設定是否應該使用用於千位分隔字元的語言環境特定字元。

格式

對於具有「日期」、「時間」或「時間戳記」儲存的欄位，設定格式。從下拉清單中選擇格式。

欄位順序標籤

對於定界及 Excel 檔案類型，「欄位順序」標籤可讓您定義檔案的欄位剖析順序。當資料來源中存在多個檔案時，這非常重要，因為欄位的實際順序在檔案之間可能不同，但欄位的剖析順序必須相同，才能建立一致的資料模型。對於固定及半結構化檔案類型，該順序會在「設定」標籤上定義。

當資料來源中只有一個檔案，或者所有檔案具有相同的欄位順序時，您可以使用預設的欄位順序符合資料模型。如果資料來源中有多個檔案，且檔案中的欄位順序不相符，請定義特定欄位順序，以用於剖析檔案。

1. 若要將欄位新增至有序清單，請鍵入欄位名稱，或者從資料模型所提供的清單中進行選取。您可以透過按一下全部新增，一次新增資料模型中的所有欄位。欄位名稱僅會向有序清單中新增一次。
2. 使用箭頭按鈕，可根據需要對欄位進行排序。

當使用特定欄位順序時，未新增至清單的任何欄位都不會成為此檔案結果集的一部分。如果資料模型中有欄位未在此對話框中列出，則值在結果集中為空值。

資料夾標籤

當指定資料夾的剖析器設定時，「資料夾」標籤可讓您選擇資料夾中的哪些檔案包含在資料來源中。

符合所選取資料夾中的所有檔案

資料來源包含最上層資料夾中的所有檔案；不包含子資料夾中的檔案。

符合使用正規表示式的檔案

資料來源包含最上層資料夾中符合指定正規表示式的所有檔案；不包含子資料夾中的檔案。

符合使用 Unix 檔名展開表示式（可能遞迴）的檔案

資料來源包含符合指定 Unix 檔名展開表示式的所有檔案；表示式可以包含所選取資料夾之子資料夾中的檔案。

HCatalog 欄位對映

HCatalog 緝目

顯示所指定表格的結構。HCatalog 可支援高度結構化的資料集。若要對此類資料定義 Analytic Server 資料來源，則結構必須壓縮至簡式列和欄。選取緝目中的元素，然後按一下移動按鈕將它對映至欄位以進行分析。

並非所有樹狀結構節點都可以對映。例如，複式類型的陣列或對映被視為「母項」，無法直接對映；HCatalog 陣列或對映中的每一個簡式元素必須分別新增。這些節點可由樹狀結構中結尾為 ...:array:struct 或 ...:map:struct 的標籤進行識別。

例如：

- 對於整數陣列，您可以將欄位指派給陣列中的值：bigintarray[45]，但不能指派給陣列本身：bigintarray
- 對於對映，您可以將欄位指派給對映中的值：datemap["key"]，但不能指派給對映本身：datemap
- 對於整數陣列的陣列，您可以將欄位指派給值 bigintarrayarray[45][2]，但不能指派給陣列本身 bigintarrayarray[45]。

因此，當您將欄位指派給陣列或對映元素時，元素的定義必須包括索引或鍵：bigintarray[index] 或 bigintmap["key"]。

現行使用者只能查看其有權存取的表格。由於 HDFS 目錄是唯一具有讀取權與執行權的目錄（內部檔案具有讀取權，使用者可以查看），因此使用者無法查看其無權存取的表格。設置限制是為了保護受管理的 Hive 表格、外部 Hive 表格以及分割目錄。

欄位對映

HCatalog 元素

按兩下資料格以進行編輯。當 HCatalog 元素為陣列或對映時，您必須編輯資料格。藉由陣列，指定整數，該整數對於要對映至欄位的陣列成員。藉由對映，指定引號內的字串，該字串對映於要對映至欄位的索引鍵。

對映欄位

顯示在 Analytic Server 資料來源中的欄位。按兩下資料格以進行編輯。「對映欄位」直欄中不允許有重複的值，否則會導致錯誤。

儲存

欄位的儲存。儲存衍生自 HCatalog，無法編輯。

註：按一下預覽和 meta 資料以終結 HCatalog 資料來源時，不存在編輯選項。

原始資料

以記錄在 HCatalog 中儲存的現狀顯示記錄；這可協助您決定如何將 HCatalog 綱目對映至欄位。

註：「HCatalog 選項」中指定的任何過濾都會套用至原始資料的視圖。

使用 HCatalog 資料來源

Analytic Server 提供 HCatalog 資料來源的支援。本節說明如何設定各種基礎 NoSQL 資料庫。

在大部分情況下，您應該參閱供應商的說明文件，以瞭解 Hive 整合。

Apache Accumulo

<https://cwiki.apache.org/confluence/display/Hive/AccumuloIntegration>

Apache Cassandra

[第 11 頁的『Apache Cassandra』](#)

Apache HBase

<https://cwiki.apache.org/confluence/display/Hive/HBaseIntegration>

MongoDB

<https://github.com/mongodb/mongo-hadoop/wiki/Hive-Usage>

Oracle NoSQL

https://docs.oracle.com/cd/E57371_01/doc.41/e57351/bigsql.htm#BIGUG21115

XML 資料來源

[第 12 頁的『XML 資料來源』](#)

Apache Cassandra

Analytic Server 提供對在 Apache Cassandra 中具有基礎內容之 HCatalog 資料來源的支援。Cassandra 提供結構化的鍵值儲存庫。鍵與多個值對映，這些值會分組為直欄系列。建立資料庫時，直欄系列是固定的，但可隨時新增直欄至系列。此外，直欄只能新增至指定的鍵，因此不同的鍵可以在任何給定系列中，具有不同數量的直欄。針對每一個鍵，來自直欄系列的值會儲存在一起。

有兩種方法來定義 Cassandra 表格：使用舊式 Cassandra 指令行介面 (cassandra-cli) 及新 CQL Shell (cqlsh)。

如果表格是使用舊式 CLI 建立的，請使用下列語法，在 Hive 中建立外部 Apache Cassandra 表格。

```
CREATE EXTERNAL TABLE <hive_table_name> (<column specifications>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.cassandra.CassandraStorageHandler'
WITH SERDEPROPERTIES("cassandra.cf.name" = "<cassandra_column_family>",
"cassandra.host"=<cassandra_host>,"cassandra.port" = "<cassandra_port>")
TBLPROPERTIES ("cassandra.ks.name" = "<cassandra_keyspace>");
```

例如，對於下列 CLI 表格定義：

```
create keyspace test
with placement_strategy = 'org.apache.cassandra.locator.SimpleStrategy'
and strategy_options = [{replication_factor:1}];

create column family users with comparator = UTF8Type;

update column family users with
column_metadata =
[
  {column_name: first, validation_class: UTF8Type},
  {column_name: last, validation_class: UTF8Type},
  {column_name: age, validation_class: UTF8Type, index_type: KEYS}
];

assume users keys as utf8;

set users['jsmith']['first'] = 'John';
set users['jsmith']['last'] = 'Smith';
set users['jsmith']['age'] = '38';
```

```

set users['jdoe']['first'] = 'John';
set users['jdoe']['last'] = 'Dow';
set users['jdoe']['age'] = '42';

get users['jdoe'];

```

... Hive 表格 DDL 看起來如下：

```

CREATE EXTERNAL TABLE cassandra_users (key string, first string, last string, age string)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.cassandra.CassandraStorageHandler'
WITH SERDEPROPERTIES("cassandra.cf.name" = "users",
"cassandra.host"="", "cassandra.port" = "9160")
TBLPROPERTIES ("cassandra.ks.name" = "test");

```

如果表格是使用 CQL 建立的，請使用下列語法，在 Hive 中建立外部 Apache Cassandra 表格。

```

CREATE EXTERNAL TABLE <hive_table_name> (<column specifications>
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.cassandra.cql.CassandraCqlStorageHandler'
WITH SERDEPROPERTIES("cassandra.cf.name" = "<cassandra_column_family>",
"cassandra.host"="", "cassandra.port" = "<cassandra_port>")
TBLPROPERTIES ("cassandra.ks.name" = "<cassandra_keyspace>");

```

例如，對於下列 CQL3 表格定義：

```

CREATE KEYSPACE TEST WITH REPLICATION = { 'class' : 'SimpleStrategy', 'replication_factor' :
2 };
USE TEST;

CREATE TABLE bankloan_10(
    row int,
    age int,
    ed int,
    employ int,
    address int,
    income int,
    debtinc double,
    creddebt double,
    othdebt double,
    default int,
    PRIMARY KEY(row)
);

INSERT INTO bankloan_10 (row, age,ed,employ,address,income,debtinc,creddebt,othdebt,default)
VALUES (1,41,3,17,12,176,9.3,11.359392,5.008608,1);
INSERT INTO bankloan_10 (row, age,ed,employ,address,income,debtinc,creddebt,othdebt,default)
VALUES (2,27,1,10,6,31,17.3,1.362202,4.000798,0);
INSERT INTO bankloan_10 (row, age,ed,employ,address,income,debtinc,creddebt,othdebt,default)
VALUES (3,40,1,15,14,55,5.5,0.856075,2.168925,0);
INSERT INTO bankloan_10 (row, age,ed,employ,address,income,debtinc,creddebt,othdebt,default)
VALUES (4,41,1,15,14,120,2.9,2.65872,0.82128,0);
INSERT INTO bankloan_10 (row, age,ed,employ,address,income,debtinc,creddebt,othdebt,default)
VALUES (5,24,2,2,0,28,17.3,1.787436,3.056564,1);
INSERT INTO bankloan_10 (row, age,ed,employ,address,income,debtinc,creddebt,othdebt,default)
VALUES (6,41,2,5,5,25,10.2,0.3927,2.1573,0);
INSERT INTO bankloan_10 (row, age,ed,employ,address,income,debtinc,creddebt,othdebt,default)
VALUES (7,39,1,20,9,67,30.6,3.833874,16.668126,0);
INSERT INTO bankloan_10 (row, age,ed,employ,address,income,debtinc,creddebt,othdebt,default)
VALUES (8,43,1,12,11,38,3.6,0.128592,1.239408,0);
INSERT INTO bankloan_10 (row, age,ed,employ,address,income,debtinc,creddebt,othdebt,default)
VALUES (9,24,1,3,4,19,24.4,1.358348,3.277652,1);
INSERT INTO bankloan_10 (row, age,ed,employ,address,income,debtinc,creddebt,othdebt,default)
VALUES (10,36,1,0,13,25,19.7,2.7777,2.1473,0);

```

... Hive 表格 DDL 如下所示：

```

CREATE EXTERNAL TABLE cassandra_bankloan_10 (row int, age int,ed int,employ int,address int,
income int,debtinc double,creddebt double,othdebt double,default int)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.cassandra.cql.CassandraCqlStorageHandler'
WITH SERDEPROPERTIES("cassandra.cf.name" = "bankloan_10", "cassandra.host"="",
"cassandra.port" = "9160")
TBLPROPERTIES ("cassandra.ks.name" = "test");

```

XML 資料來源

Analytic Server 透過 HCatalog，提供對 XML 資料的支援。

範例

1. 根據下列規則，透過 Hive 資料定義語言 (DDL)，將 XML 約目對映至 Hive 資料類型。

```
CREATE [EXTERNAL] TABLE <table_name> (<column_specifications>
ROW FORMAT SERDE "com.ibm.spss.hive.serde2.xml.XmlSerDe"
WITH SERDEPROPERTIES (
    "xml.processor.class"="<>xml_processor_class_name>",
    "column.xpath.<column_name>"="<>xpath_query>",
    ...
    ["xml.map.specification.<element_name>"="<>map_specification>"
    ...
)
STORED AS
    INPUTFORMAT "com.ibm.spss.hive.serde2.xml.XmlInputFormat"
    OUTPUTFORMAT "org.apache.hadoop.hive.ql.io.IgnoreKeyTextOutputFormat"
[LOCATION "<data_location>"]
TBLPROPERTIES (
    "xmlinput.start"="<>start_tag",
    "xmlinput.end"="<>end_tag"
);
```

註：如果您的 XML 檔案使用 Bz2 壓縮進行壓縮，則 INPUTFORMAT 應該設為 com.ibm.spss.hive.serde2.xml.SplittableXmlInputFormat。如果它們使用 CMX 壓縮進行壓縮，則該值應該設為 com.ibm.spss.hive.serde2.xml.CmxXmlInputFormat。

例如，下列 XML...

```
<records>
<record customer_id="0000-JTALA">
<demographics>
<gender>F</gender>
<agecat>1</agecat>
<edcat>1</edcat>
<jobcat>2</jobcat>
<empcat>2</empcat>
<retire>0</retire>
<jobsat>1</jobsat>
<marital>1</marital>
<spousedcat>1</spousedcat>
<residecat>4</residecat>
<homeown>0</homeown>
<hometype>2</hometype>
<addiesscat>2</addiesscat>
</demographics>
<financial>
<income>18</income>
<creddebt>1.003392</creddebt>
<othdebt>2.740608</othdebt>
<default>0</default>
</financial>
</record>
</records>
```

...會由下列 Hive DDL 表示。

```
CREATE TABLE xml_bank(customer_id STRING, demographics map<string,string>, financial map<string,string>)
ROW FORMAT SERDE 'com.ibm.spss.hive.serde2.xml.XmlSerDe'
WITH SERDEPROPERTIES (
    "column.xpath.customer_id"="/record/@customer_id",
    "column.xpath.demographics"="/record/demographics/*",
    "column.xpath.financial"="/record/financial/*"
)
STORED AS
    INPUTFORMAT 'com.ibm.spss.hive.serde2.xml.XmlInputFormat'
    OUTPUTFORMAT 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.IgnoreKeyTextOutputFormat'
TBLPROPERTIES (
    "xmlinput.start"="<record customer",
    "xmlinput.end"="</record>"
);
```

如需相關資訊，請參閱第 13 頁的『XML 與 Hive 資料類型的對映』。

2. 在 Analytic Server 主控台中，建立具有 HCatalog 內容類型的 Analytic Server 資料來源。

限制

- 目前僅支援 XPath 1.0 規格。
- 處理 Hive 欄位名稱時，會使用元素及屬性完整名稱的本端部分。會忽略名稱空間字首。

XML 與 Hive 資料類型的對映

使用下面記載的使用慣例，可以將 XML 中建模的資料轉換為 Hive 資料類型。

結構

XML 元素可以直接與 Hive 結構類型相對映，因此所有屬性都會成為資料成員。元素的內容會成為初始或複式類型的其他成員。

XML 資料

```
<result name="ID_DATUM">03.06.2009</result>
```

Hive DDL 及原始資料

```
struct<name:string,result:string>
```

```
{"name": "ID_DATUM", "result": "03.06.2009"}
```

陣列

元素的 XML 順序可以表示為初始或複式類型的 Hive 陣列。下列範例顯示使用者可以如何使用 XML <result> 元素的內容，來定義字串的陣列。

XML 資料

```
<result>03.06.2009</result>
<result>03.06.2010</result>
<result>03.06.2011</result>
```

Hive DDL 及原始資料

```
result array<string>
```

```
{"result": ["03.06.2009", "03.06.2010", ...]}
```

對映

XML 緝目不提供對映的原生支援。有三種通用的方法，可以在 XML 中建立對映模型。為了容納不同的方法，我們使用下列語法：

```
"xml.map.specification.<element_name>" = "<key>-><value>"
```

其中

element_name

要視為對映登錄的 XML 元素名稱

key

對映登錄鍵 XML 節點

value

對映登錄值 XML 節點

給定 XML 元素的對映規格應該在 Hive 表格建立 DDL 的 SERDEPROPERTIES 區段下定義。使用下列語法，可以定義鍵及值：

@attribute

@attribute 規格可讓使用者將屬性的值用作對映的鍵或值。

element

元素名稱可用作鍵或值。

#content

元素的內容可用作鍵或值。由於對映鍵只能是初始類型，因此複式內容會轉換為字串。

在 XML 中代表對映的方法及其對應的 Hive DDL 及原始資料如下所示。

元素名稱與內容

元素的名稱會用作鍵，而內容會用作值。這是其中一個常見的技術，在將 XML 對映至 Hive 對映類型時，依預設會使用該技術。使用此方法的明顯限制是對映鍵只能是字串類型。

XML 資料

```
<entry1>value1</entry1>
<entry2>value2</entry2>
<entry3>value3</entry3>
```

對映、Hive DDL 及原始資料

在此情況下，您無需指定對映，因為依預設，元素的名稱會用作鍵，而內容會用作值。

```
result map<string,string>

>{"result": {"entry1": "value1", "entry2": "value2", "entry3": "value3"}}
```

屬性與元素內容

將屬性值用作鍵，將元素內容用作值。

XML 資料

```
<entry name="key1">value1</entry>
<entry name="key2">value2</entry>
<entry name="key3">value3</entry>
```

對映、Hive DDL 及原始資料

```
"xml.map.specification.entry"="@name->#content"

result map<string,string>

>{"result": {"key1": "value1", "key2": "value2", "key3": "value3"}}
```

屬性與屬性

XML 資料

```
<entry name="key1" value="value1" />
<entry name="key2" value="value2" />
<entry name="key3" value="value3" />
```

對映、Hive DDL 及原始資料

```
"xml.map.specification.entry"="@name->@value"

result map<string,string>

>{"result": {"key1": "value1", "key2": "value2", "key3": "value3"}}
```

複式內容

透過新增稱為 `<string>` 的根元素，用作初始類型的複式內容會轉換為有效的 XML 字串。假設有下列 XML：

```
<dataset>
<value>10</value>
<value>20</value>
<value>30</value>
</dataset>
```

XPath 表示式 `/dataset/*` 會導致傳回大量 `<value>` XML 節點。如果目標欄位為初始類型，則實作會透過新增 `<string>` 根節點，將查詢的結果轉換為有效的 XML。

```
<string>
<value>10</value>
<value>20</value>
<value>30</value>
</string>
```

註：如果查詢的結果是單一 XML 元素，則實作不會新增根元素 `<string>`。

文字內容

會忽略 XML 元素的僅含空格文字內容。

預覽與 meta 資料（資料來源）

按一下預覽與 meta 資料可顯示記錄的樣本及資料來源的資料模型。在這裡，您有機會檢閱基本 meta 資料資訊。

預覽

「預覽」標籤顯示記錄的少量範例及其欄位值。

編輯

「編輯」標籤會顯示基本欄位 meta 資料。對於具有檔案內容類型的資料來源，資料模型從一小段記錄樣本產生，您可以在此標籤上，手動編輯欄位 meta 資料。對於具有 HCatalog 內容類型的資料來源，資料模型基於 HCatalog 欄位對映產生，您無法在此標籤上編輯欄位儲存。

欄位

按兩下欄位名稱可以進行編輯。

度量

這是度量層次，用於說明給定欄位中資料的性質。

角色

用來告訴建模節點，欄位將是機器學習處理程序的輸入（預測工具欄位）還是目標（預測欄位）。

「兩者」和「無」也是可用角色，「分割區」也是，「分割區」表示用來將記錄分割成個別範例以進行訓練、測試和驗證的欄位。「分割」值指定將為欄位的每個可能值建置個別模型。頻率會指定欄位值應該用作每一筆記錄的頻率加權。記錄 ID 用於識別輸出中的記錄。

儲存

儲存說明將資料儲存在欄位中的方式。例如，值為 1 和 0 的欄位儲存整數資料。這與度量層次截然不同，後者說明資料使用情形，不影響儲存。例如，您可能要將值為 1 和 0 之整數欄位的度量層次設為「旗標」。這通常表示 `1 = True`，而 `0 = False`。

值

顯示具有分類度量之欄位的個別值，或者具有連續度量之欄位的值範圍。

結構

指出欄位中的記錄是包含單一值（初始值）還是值清單。

深度

指出清單的深度；0 是初始值的清單，1 是清單的清單，以此類推。

掃描所有資料值

這可讓您起始及取消資料來源資料值的掃描，以判定種類值及範圍限制。如果掃描正在進行，請按一下按鈕，以取消資料掃描。掃描所有資料值可確保 meta 資料正確，但是如果資料來源具有許多欄位及記錄，則可能會花費一些時間。

專案

專案是用來儲存工作輸入以及存取工作輸出的工作區。它們提供用於包含檔案和資料夾的最上層組織結構。可以與個別使用者和群組共用專案。

專案清單

主要「專案」頁面提供現行使用者屬於其成員的專案清單。

- 按一下專案名稱，以顯示其詳細資料，並編輯其內容。
- 在搜尋區中鍵入內容可過濾清單，以僅顯示名稱中含有搜尋字串的專案。
- 按一下**新建**，以使用您在**新增專案**對話框中指定的名稱建立新專案。請參閱第 20 頁的『命名規則』，以取得您可以為專案提供之名稱的限制。
- 按一下**刪除**，以移除選取的專案。此動作會從 HDFS 移除專案，並刪除與該專案相關聯的所有資料。
- 按一下**重新整理**，以更新清單。

個別專案詳細資料

內容區劃分為**詳細資料**、**共用**、**檔案**和**版本**可收合區段。

詳細資料

名稱

一個可編輯的文字欄位，顯示專案的名稱。

顯示名稱

一個可編輯的文字欄位，如在其他應用程式中顯示的那樣，顯示專案的名稱。如果該欄位為空白，則「名稱」會用作顯示名稱。

說明

一個可編輯的文字欄位，用來提供關於專案的解釋性文字。

要保留的版本數

當版本數超出指定的數目時，自動刪除最舊的已確定專案版本。預設值為 25。

註：清除處理程序不會立即執行，但會每隔 20 分鐘，在背景執行一次。

為公用

一個勾選框，指出是任何人都可以看到專案（勾選）還是必須明確地將使用者和群組新增為成員（清除）。

按一下**儲存**，以儲存設定的現行狀態。

共用

您可以透過將使用者和群組新增為作者或檢視者，來共用專案。

- 在文字框中輸入內容可過濾名稱中含有搜尋字串的使用者和群組。選取共用的層次，並按一下**新增成員**，以新增至成員清單。
 - 作者是專案的完整成員，可以修改專案以及專案中的資料夾和檔案。當透過 IBM SPSS Modeler 連接至 Analytic Server 時，這些使用者及這些群組的成員具有對這個專案的寫入（Analytic Server 「匯出」節點）權。
 - 檢視者可以查看專案中的資料夾和檔案，並在專案的物件之上定義資料來源，但無法修改專案。
- 若要移除作者，請在「作者」清單中選取使用者或群組，然後按一下**移除成員**。

註：管理者不管是否明確地列出為成員，都對每個專案具有讀寫存取權。

註：對「共用」進行的變更會立即自動套用。

檔案

專案結構窗格

右窗格顯示目前選取之專案的專案/資料夾結構。您可以瀏覽資料夾結構，但是除非透過按鈕，否則不可予以編輯。

- 按一下**將檔案下載到本端檔案系統**以將所選檔案下載到本端檔案系統。
- 按一下**刪除所選取檔案**以移除所選取的檔案/資料夾。

檔案檢視器

顯示現行專案的資料夾結構。資料夾結構僅在已定義的專案中可編輯。亦即，您無法在專案模式的根層次新增檔案、建立資料夾或刪除項目。若要建立或刪除專案，請回到「專案」清單。

- 按一下**將檔案上傳到 HDFS**，以將檔案上傳至現行專案/子資料夾。
- 按一下**建立新資料夾**，以在現行資料夾下，使用您在**新資料夾名稱**對話框中指定的名稱建立新的資料夾。
- 按一下**將檔案下載到本端檔案系統**，以將所選檔案下載到本端檔案系統。
- 按一下**刪除所選取檔案**，以移除所選取的檔案/資料夾。

版本

專案的版本取決於對檔案及資料夾內容的變更。對專案屬性的變更（例如說明，它是否是公用的，以及其共用人員）不需要新版本。新增、修改或刪除檔案或資料夾不需要新版本。

專案版本化表格

表格顯示現有專案版本、其建立及確定日期、負責每一個版本的使用者及母項版本。母項版本是所選取版本基於的版本。

- 按一下**鎖定**可變更所選專案版本內容。
- 按一下**確定**儲存對專案進行的所有變更，並讓此版本成為專案的目前可見狀態。
- 按一下**捨棄**以捨棄對已鎖定專案進行的所有變更，並將專案的可見狀態恢復為最近確定的版本。
- 按一下**刪除**以移除選取的版本。

管理使用者和群組

管理者可以透過 Analytic Server 「使用者管理」入口網站建立、刪除及修改使用者和群組。

1. 登入 Analytic Server 主控台之後，展開登入 ID（位於右上角附近）旁邊的下拉功能表，然後選取**使用者管理**。將在個別瀏覽器視窗中開啟 Analytic Server 「使用者管理」入口網站。
2. 輸入您的 Analytic Server 使用者管理認證，然後按一下**登入**。

Analytic Server 使用者管理選項

該入口網站分為**管理使用者**及**管理群組**可收合區段。

管理使用者

選項包括新增使用者、編輯現有使用者、刪除現有使用者及檢視主要使用者清單。

新增使用者

使用者名稱

輸入有效的 Analytic Server 使用者名稱。

密碼

輸入指定使用者名稱的密碼。

確認密碼

重新輸入密碼。

群組

您可以從下拉清單中選擇性地選取現有群組。按一下**提交**之後，使用者將變成所選取群組的成員。

使用者清單

在表格中顯示所有使用者，依使用者名稱及群組關聯列出。

- 使用**搜尋**欄位可搜尋表格內的使用者名稱。
- 使用圓鉗控制選取的多個使用者。按一下**刪除**可移除選取的使用者。
- 透過按一下使用者名稱，編輯使用者內容。

註：使用者名稱值無法編輯。

管理群組

選項包括新增群組、編輯現有群組、刪除現有群組及檢視主要群組清單。

新增群組

群組名稱

輸入群組名稱。

使用者

從下拉清單中選取要新增至群組的使用者。按一下**提交**以儲存群組設定。

群組清單

在表格中顯示所有群組，依群組名稱及每一個群組內的使用者列出。

- 使用**搜尋**欄位可搜尋表格內的群組名稱。
- 使用圓鈕控制選取的多個群組。按一下**刪除**可移除選取的群組。
- 透過按一下群組名稱，編輯群組內容。

註：群組名稱值無法編輯。

管理使用者和群組角色

管理者可以透過「使用者」頁面，管理使用者和群組的角色。

內容區劃分為詳細資料及主體可收合區段。

詳細資料

名稱

一個不可編輯的文字欄位，顯示租戶的名稱。

說明

一個可編輯的文字欄位，容許您提供關於租戶的解釋性文字。

URL

此 URL 提供給使用者，以透過 Analytic Server 主控台登入至租戶。

狀態

作用中承租人目前正在使用中。讓承租人處於**非作用中 Inactive** 會阻止使用者登入該承租人，但不會刪除任何基礎資訊。

主體

主體是從配置期間設定之安全提供者處得來的使用者和群組。您可以將主體的角色變更為「管理者」、「使用者」或「讀者」。

度量值

可讓您配置租戶的資源限制。報告租戶目前使用的磁碟空間。

- 您可以設定租戶的磁碟空間配額上限；當達到此限制時，無法將更多資料寫入至此租戶上的磁碟，除非清除足夠的磁碟空間，讓租戶磁碟空間用量低於配額。
- 您可以設定租戶的磁碟空間警告層次；當超出該配額時，此租戶上的主體無法提交任何分析工作，除非清除足夠的磁碟空間，讓租戶磁碟空間用量低於配額。
- 您可以設定此租戶上於單一時間可以執行的平行工作數目上限；當超出該配額時，此租戶上的主體無法提交任何分析工作，除非目前執行中的工作完成。
- 您可以設定資料來源可以具有的欄位數目上限。每當建立或更新資料來源時，會檢查該限制。
- 您可以設定資料來源可以具有的記錄數目上限。每當建立或更新資料來源時，會檢查該限制；例如，當您新增檔案或變更檔案設定時。
- 您可以設定檔案大小上限 (MB)。上傳檔案時，會檢查該限制。

安全提供者配置

可讓您指定使用者鑑別提供者。**預設值**使用在安裝及配置期間設定的預設承租人提供者。**LDAP**可讓您向外部 LDAP 伺服器（例如 Active Directory 或 OpenLDAP）鑑別使用者。指定提供者的設定，並選擇性地指定過濾器設定，以控制「主體」區段中可用的使用者和群組。

命名規則

對於 Analytic Server 中可以給定唯一名稱的任何項目（如資料來源及專案），下列規則適用於那些名稱。

- 在單個租戶內，名稱在相同類型的物件內必須是唯一的。例如，兩個資料來源無法同時命名為 insuranceClaims，但一個資料來源及一個專案可以分別命名為 insuranceClaims。
- 名稱區分大小寫。例如，insuranceClaims 與 InsuranceClaims 會視為唯一名稱。
- 名稱忽略前導及尾端空格。
- 下列字元在名稱中無效。

```
~, #, %, &, *, {, }, \\, :, <, >, ?, /, |, ", \t, \r, \n
```

第 2 章 SPSS Modeler 整合

SPSS Modeler 是具有視覺化分析方法的資料採礦工作台。工作中每個獨一無二的動作，從存取資料來源、合併記錄到寫出新檔案或建置模型，在畫布上都用節點表示。我們將這些動作鏈結在一起來形成分析串流。若要建置與 Analytic Server 配合執行的分析串流：

1. 串流必須以 Analytic Server 來源節點開始。
2. 與往常一樣在 Modeler 介面中建置串流的中間部分，選擇 Analytic Server 支援的處理程序節點（欄位或記錄選項）。Modeler 選用區中有一個 Analytic Server 畫面，顯示受支援的節點。
3. 有幾個選項可用來完成串流。
 - 選擇 Analytic Server 支援的終端機節點（輸出、圖形、匯出或建模）。在此情況下，Modeler 將整個串流推送至 Analytic Server。Analytic Server 在 Hadoop 叢集上編排必要的工作，並讓結果對 Modeler 可用。Modeler 會採取結果，並將它們呈現給您，就象從本端處理串流一樣。
 - 如果您選擇 Analytic Server 不支援的終端機節點，則 Modeler 會將儘可能多的串流推送至 Analytic Server，然後開始從 Hadoop 中取回記錄。請注意，目前無法使用 Analytic Server 建置的模型可以由 Analytic Server 進行評分。這表示您可以結構化串流，從而使用 Analytic Server 採用統計學上有效的海量資料子範例，然後在 Modeler 中「從本端」建置模型。然後，產生的模型塊可以包括在評分串流中，該串流整個都在 Analytic Server 中執行。

註：您可以在 Analytic Server 串流內容中設定 SPSS Modeler 將從 Hadoop 下載的記錄數目上限。

支援的節點

對於在 HDFS 上執行，支援許多 SPSS Modeler 節點，但是在某些節點中的執行可能有一些差異，並且目前不支援有些節點。本主題詳細說明現行支援層次。

註：如需這些節點之一般作業的相關資訊，請參閱 [SPSS Modeler 文件](#)。

概要

- Analytic Server 不接受在帶引號的 Modeler 欄位中通常可接受的某些字元。
- 為了讓 Modeler 串流在 Analytic Server 中執行，它必須以一或多個 Analytic Server 「來源」節點開始，以一個建模節點或 Analytic Server 「匯出」節點結束。
- 建議您將連續目標儲存設定為實數而不是整數。對於連續目標，評分模型一律將實際值寫入輸出資料檔案，而評分的輸出資料模型追蹤目標的儲存。因此，如果連續目標具有整數儲存，則寫入的值將與評分的資料模型不符，而此不符情況將導致在嘗試讀取已評分資料時發生錯誤。

來源

- 以 Analytic Server 來源節點以外的任何節點開頭的串流將在本端執行。

記錄作業

支援所有記錄作業，串流 TS 及 Space-Time-Boxes 節點除外。後面說明受支援節點功能的進一步注意事項。

選取

- 支援衍生節點所支援的相同功能集。

範例

- 不支援區塊層取樣。
- 不支援複式取樣方法。
- 不支援具有 "Discard sample" 的第一個 n 取樣。
- 不支援 $N > 20000$ 的第一個 n 取樣。
- 未設定 "Maximum sample size" 時不支援 1-in-n 取樣。

- 當 $N * \text{"Maximum sample size"} > 20000$ 時，不支援 1-in-n 取樣。
- 不支援隨機 % 區塊層次取樣。
- 隨機 % 目前支援提供種子。

聚集

- 不支援連續金鑰。如果您正在重複使用的現有串流設定以排序資料，然後在「聚集」節點中使用此設定，請變更串流以移除「排序」節點。
- 順序統計資料（中位數、第一四分位數、第三四分位數）會近似計算，並透過「最佳化」標籤進行支援。

排序

- 不支援「最佳化」標籤。
- 在分散式環境中，存在有限數目的作業，可保留「排序」節點所建立的記錄順序。
- 後接「匯出」節點的「排序」會產生已排序的資料來源。
 - 後接具有第一筆記錄取樣之「樣本」節點的「排序」會傳回第 N 筆記錄。
- 一般而言，您應該盡可能近地，將「排序」節點放置在需要排序記錄之作業的旁邊。

合併

- 不支援依序合併。
- 不支援「最佳化」標籤。
- 合併作業相對較慢。如果您在 HDFS 中有可用空間，則可以更快地一次合併資料來源，並在下列串流中使用合併的來源，而不是在每一個串流中合併資料來源。

R 轉換

節點中的 R 語法應該包含一次一筆記錄作業。

欄位作業

支援所有欄位作業，但「匿名」、「轉換」、「時間間隔」及「歷程」節點除外。後面說明受支援節點功能的進一步注意事項。

自動資料準備

- 不支援訓練節點。支援將已訓練的「自動資料準備」節點中的轉換套用至新資料。

衍生

- 支援所有「衍生」功能，順序功能除外。
- 將新欄位衍生為計數本質上是順序作業，因此不受支援。
- 不能在使用分割欄位作為分割項的相同串流中衍生分割欄位；您將需要建立兩個串流；一個用於衍生分割欄位，另一個使用欄位作為分割項。

填充值

- 支援衍生節點所支援的相同功能集。

進倉

不支援下列功能。

- 最佳進倉
- 等級
- 並排 -> 並排：值的總和
- 並排 -> 連結空間：保持現行並隨機指派
- 並排 -> 自訂 N ：超過 100 的值，以及 100 % N 不等於零的任何 N 值。

RFM 分析

- 不支援用於處理連結空間的「保持現行」選項。RFM 最近、頻率和貨幣評分一律不會 Modeler 與從相同資料計算所得值相符。評分範圍將相同，但是評分指派（進倉數目）可能相差一。

圖形

支援所有「圖形」節點。

建模

支援下列「建模」節點：時間序列、TCM、Tree-AS、C&R 樹狀結構、Quest、CHAID、線性、Linear-AS、Neural Net、GLE、LSVM、TwoStep-AS、隨機樹狀結構、STP 及關聯規則。後面說明這些節點功能的進一步注意事項。

線性

當在大資料上建置模型時，您通常想要將目標變更為非常大型的資料集，或者指定分割。

- 不支援現有 PSM 模型的後續訓練。
- 僅當分割欄位的定義方式使得每個分割中僅含不多的記錄數目時（其中「太大」的定義與 Hadoop 叢集中個別節點的能力相關），才建議使用標準模型建置目標。相比之下，您還需要小心謹慎，確保分割塊沒有定義的過細，否則記錄太少，無法建置模型。
- 不支援「提高」目標。
- 不支援「裝袋」目標。
- 當記錄較少時，建議不要使用超大資料集目標；它通常既不會建置模型，又不會建置欠佳模型。
- 不支援自動資料準備。嘗試針對具有許多遺漏值的資料建置模型時，這可能會導致問題；這些問題通常部分歸咎於自動資料準備。暫行解決方法是透過「進階」設定使用樹狀結構模型或類神經網絡來推導取得遺漏值。
- 不會計算分割模型的精確度統計資料。

類神經網路

當在大資料上建置模型時，您通常想要將目標變更為非常大型的資料集，或者指定分割。

- 不支援繼續訓練現有的標準或 PSM 模型。
- 僅當分割欄位的定義方式使得每個分割中僅含不多的記錄數目時（其中「太大」的定義與 Hadoop 叢集中個別節點的能力相關），才建議使用標準模型建置目標。相比之下，您還需要小心謹慎，確保分割塊沒有定義的過細，否則記錄太少，無法建置模型。
- 不支援「提高」目標。
- 不支援「裝袋」目標。
- 當記錄較少時，建議不要使用超大資料集目標；它通常既不會建置模型，又不會建置欠佳模型。
- 當資料中有許多遺漏的值時，使用「進階」設定來推導遺漏的值。
- 不會計算分割模型的精確度統計資料。

C&R 樹狀結構、CHAID 和要求

當在大資料上建置模型時，您通常想要將目標變更為非常大型的資料集，或者指定分割。

- 不支援現有 PSM 模型的後續訓練。
- 僅當分割欄位的定義方式使得每個分割中僅含不多的記錄數目時（其中「太大」的定義與 Hadoop 叢集中個別節點的能力相關），才建議使用標準模型建置目標。相比之下，您還需要小心謹慎，確保分割塊沒有定義的過細，否則記錄太少，無法建置模型。
- 不支援「提高」目標。
- 不支援「裝袋」目標。
- 當記錄較少時，建議不要使用超大資料集目標；它通常既不會建置模型，又不會建置欠佳模型。
- 不支援互動式階段作業。
- 不會計算分割模型的精確度統計資料。
- 當存在分割欄位時，在 Modeler 內本端建置樹狀結構模型不同於透過 Analytic Server 建置樹狀結構模型，因此會產生不同的評分。這兩種情況下的演算法皆有效；只是 Analytic Server 使用的演算法更新。若考慮到樹狀結構演算法會有多個啟發式規則，則兩種元件之間的差異很正常。

模型評分

支援用於建模的所有模型還支援用於評分。此外，針對下列節點本端建置的模型塊也支援用於評分：C&RT、搜尋、CHAID、線性及神經網絡（無論模型是標準的、Boosted Bagged，還是用於非常海量資

料集)、回歸、C5.0、Logistic、Genlin、GLMM、Cox、SVM、Bayes Net、TwoStep、KNN、決策清單、區別元件、自我學習、異常偵測、Apriori、Carma、K-Means、Kohonen、R 與文字採礦。

·不會對原始或調整的傾向評分。作為暫行解決方法，您可以手動使用下列表式透過「衍生」節點來計算原始習性，以取得相同的效果：if 'predicted-value' == 'value-of-interest' then 'prob-of-that-value' else 1-'prob-of-that-value' endif

R

塊中的 R 語法應該包含一次一筆記錄作業。

輸出

支援「矩陣」、「分析」、「資料審核」、「轉換」、「設定廣域」、「統計資料」、「平均值」和「表格」節點。後面說明受支援節點功能的進一步注意事項。

資料審核

「資料審核」節點無法針對連續欄位產生模式。

平均值方法

「平均值」節點無法產生標準錯誤或 95% 信賴區間。

表格

透過撰寫包含上游作業結果的暫用 Analytic Server 資料來源，支援「表格」節點。「表格」節點隨後會翻看該資料來源的內容。

匯出

串流可以從 Analytic Server 來源節點開始，以 Analytic Server 匯出節點以外的匯出節點結束，但是資料將從 HDFS 移至 SPSS Modeler Server，最後移至匯出位置。

回推至 HCatalog/Hive

回推至 HCatalog/Hive

在使用已分區的 Hive 表格中的資料時，您可以結構化您的 Modeler 串流，以將所選分割區回推至 Hive。

1. 使用參照 HCatalog/Hive 資料來源的 Analytic Server 來源節點來開始使用您的串流。
2. 如往常一般，連接至其他節點。

下列章節提供支援 SQL 產生的 Analytic Server 作業和函數。

Analytic Server 作業

表 1. 記錄作業				
支援 SQL 產生的 IBM SPSS Modeler 作業		IBM SPSS Analytic Server 作業	BigSQL	Hive
選取				是*
範例			是*	是*
排序			是	是
平衡				
區分			是	是
聚集	SUM		是	是
	MEAN		是	是
	MIN		是	是
	MAX		是	是
	SDEV		是	是

表 1. 記錄作業 (繼續)

支援 SQL 產生的 IBM SPSS Modeler 作業		IBM SPSS Analytic Server 作業	BigSQL	Hive
	COUNT		是	是
	COUNTNON		是	是
	VARIANCE		是	是
	@	secondlargest	否	
	@	thirdlargest	否	
	@	sumOfSquare		
RFM 聚集				否
合併	inner		是	是
	outer		是	是
	anti		否	否
	@	join.cartesian	否	
附加			是	是
TS 串流作業			否	否
TCM 串流作業			否	否

@ - SPSS Modeler 中沒有對應的函數。

* - 此節點支援許多函數，其中某些函數支援回推。

表 2. 欄位作業

支援 SQL 產生的 IBM SPSS Modeler 作業	IBM SPSS Analytic Server 作業	BigSQL 回推	Hive 回推
類型			是
過濾器		是	是
衍生		是*	是*
填充值			是
重新分類		是	是
進倉			否
RFM 分析			否
整體			否
分割區			否
SetToFlag			是
重組			否
欄位重新排序			是
Reproject			否
時間間隔			否

* - 此節點支援許多函數，其中某些函數支援回推。

表 3. 匯出作業			
支援 SQL 產生的 IBM SPSS Modeler 作業	IBM SPSS Analytic Server 作業	BigSQL 回推	Hive 回推
AS			

表 4. 圖形作業			
支援 SQL 產生的 IBM SPSS Modeler 作業	IBM SPSS Analytic Server 作業	BigSQL 回推	Hive 回推
圖形板			是*
繪圖			否
多重繪圖			否
時間繪圖			否
分佈			是
直方圖			否
集合			否
Web			是
評估			否
對映視覺化			否
E 繪圖			否

* - 此節點支援許多函數，其中某些函數支援回推。

表 5. 區塊作業			
支援 SQL 產生的 IBM SPSS Modeler 作業	IBM SPSS Analytic Server 作業	BigSQL 回推	Hive 回推
GLE			否
線性 AS			否
LSVM			否
Tree-AS			否
時間序列			否
TCM			否
STP			否
TwoStep-AS			否
關聯規則			否

表 6. 輸出作業			
支援 SQL 產生的 IBM SPSS Modeler 作業	IBM SPSS Analytic Server 作業	BigSQL 回推	Hive 回推
表格			否

表 6. 輸出作業 (繼續)

支援 SQL 產生的 IBM SPSS Modeler 作業	IBM SPSS Analytic Server 作業	BigSQL 回推	Hive 回推
矩陣			是
分析			否
資料審核			否
轉換			是
統計資料			否
平均值方法			否
報告			是*
設定廣域			是

* - 此節點支援許多函數，其中某些函數支援回推。

Analytic Server 函數

表 7. 算術函數

IBM SPSS Modeler 算術函數	IBM SPSS Analytic Server 算術函數	BigSQL 回推	Hive 回推
+	+	是	是
-	-	是	是
*	*	是	是
/	/	是	是
@	%	是	
@	^	是	
@	isNull	是	

@ - SPSS Modeler 中沒有對應的函數。

表 8. 位元函數

IBM SPSS Modeler 位元函數	IBM SPSS Analytic Server 位元函數	BigSQL 回推	Hive 回推
@	bitAnd	是	
@	bitAndEqualZero	是	
@	bitAndNot	是	
@	bitAndNotEqualZero	是	
@	bitNot	是	
@	bitOr	是	
@	bitXor	是	
integer_bitcount	intBitCount	否	否
integer_leastbit	intLeastBit	否	否

表 8. 位元函數 (繼續)			
IBM SPSS Modeler 位元函數	IBM SPSS Analytic Server 位元函數	BigSQL 回推	Hive 回推
integer_length	intLength	否	否
testbit	testBit	否	否

@ - SPSS Modeler 中沒有對應的函數。

表 9. 字元函數			
IBM SPSS Modeler 字元函數	IBM SPSS Analytic Server 字元函數	BigSQL 回推	Hive 回推
isAlphaCode	isAlphaCode	是	
isNumberCode	isNumberCode	是	
isLowerCode	isLowerCode	是	
isUpperCode	isUpperCode	是	
unicode_char	unicodeChar	否	否
unicode_value	unicodeValue	否	

表 10. 比較函數			
IBM SPSS Modeler 比較函數	IBM SPSS Analytic Server 比較函數	BigSQL 回推	Hive 回推
=	==	是	是
>=	>=	是	是
>	>	是	是
<=	<=	是	是
<	<	是	是
/=	!=	是	是
not	!	是	是
and	and	是	是
或	或	是	是
count_equal	countEqual	是	是
count_greater_than	countGreaterThan	是	是
count_less_than	countLessThan	是	是
count_not_equal	countNotEqual	是	是
count_nulls	countnulls	是	是
first_index	firstindex	否	否
first_non_null_index	firstnullindex	是	是
last_index	lastindex	否	否
last_non_null_index	lastnonnullindex	是	是

表 10. 比較函數 (繼續)

IBM SPSS Modeler 比較函數	IBM SPSS Analytic Server 比較函數	BigSQL 回推	Hive 回推
value_at	valueAt	是	是
@	雜湊	否	

@ - SPSS Modeler 中沒有對應的函數。

表 11. 轉換函數

IBM SPSS Modeler 轉換函數	IBM SPSS Analytic Server 轉換函數	BigSQL 回推	Hive 回推
to_Int	toint	是	是
to_real	toReal	是	是
to_string	toString	否	是
to_date	toDate	是	是
to_time	toTime	否	否
to_timestamp	toTimestamp	否	否

表 12. 日期和時間函數

IBM SPSS Modeler 日期和時間函數	IBM SPSS Analytic Server 日期和時間函數	BigSQL 回推	Hive 回推
datetime_now	now	是	是
Today	today	否	否
@	format	否	否
datetime_date_name(DAY)	dayName	否	否
datetime_month_name(MONTH)	monthName	否	否
datetime_date(item)	date(Number)	是	否
datetime_date(item)	date(timestamp)	是	否
@	date(string,format,local)	是	
datetime_date(year,month,day)	date(year,month,day)	是	是
datetime_date(item)	time(Number)	否	否
datetime_date(item)	time(timestamp)	是	否
@	time(string,format,local)	否	否
datetime_time(hour,minute,second)	time(hour,minute,second)		
	timefromtimestamp		是
datetime_timestamp(item)	timestamp(number)	否	否
datetime_timestamp(date,time)	timestamp(date,time)	是	否

表 12. 日期和時間函數 (繼續)

IBM SPSS Modeler 日期和時間函數	IBM SPSS Analytic Server 日期和時間函數	BigSQL 回推	Hive 回推
@	timestamp(string,form at,local)	否	否
datetime_timestamp(year,month,day,h our,minute,second)	timestamp(y,m,d,h,m,s)		否
datetime_year(DATE)	year	是	否
datetime_month(DATE)	month	是	否
datetime_day(DATE)	day	是	否
datetime_weekday(DATE)	dayOfWeek	是	否
datetime_hour(TIME)	hours	是	否
datetime_minute(TIME)	minutes	是	否
datetime_second(TIME)	seconds	是	否
@	milliseconds	是	
date_before	dateBefore	是	否
time_before	timeBefore	是	否
date_days_difference	daysDifference	是	否
date_weeks_difference	weeksDifference	是	否
date_months_difference	monthsDifference	是	否
date_years_difference	yearsDifference	是	否
time_hours_difference	hoursDifference	是	否
time_mins_difference	minutesDifference	是	否
time_secs_difference	secondsDifference	是	否
time_in_hours	timeInHours	是	否
time_in_seconds	timeInSeconds	是	否
date_in_days	dateInDays	是	否
date_in_weeks	dateInWeeks	是	否
date_in_months	dateInMonths	是	否
date_in_years	dateInYears	是	否

@ - SPSS Modeler 中沒有對應的函數。

表 13. 清單函數

IBM SPSS Modeler 清單函數	IBM SPSS Analytic Server 清單函數	BigSQL 回推	Hive 回推
@	argMax		
@	argMin		
@	concatList		

表 13. 清單函數 (繼續)

IBM SPSS Modeler 清單函數	IBM SPSS Analytic Server 清單函數	BigSQL 回推	Hive 回推
@	group		
@	indexMax		
@	indexMin		
@	map		
@	partition		
@	reduceLeft		
@	reverse		
@	sortList		

@ - SPSS Modeler 中沒有對應的函數。

表 14. 資訊函數

IBM SPSS Modeler 資訊函數	IBM SPSS Analytic Server 資訊函數	BigSQL 回推	Hive 回推
is_date	isDate	是	是
is_datetime	isDateTime	是	是
is_integer	isInt	是	是
is_number	isNumber		否
is_real	isReal	是	是
is_string	isString		否
is_time	isTime	是	是
is_timestamp	isTimestamp	是	是

表 15. 數學函數

IBM SPSS Modeler 數學函數	IBM SPSS Analytic Server 數學函數	BigSQL 回推	Hive 回推
abs	abs	是	是
div	divWhole	否	否
@	e	是	
exp	exp	是	是
fracof	frac	是	是
@	ln	是	
log10	log10	是	是
pi	pi	是	是
random	random	是	是
@	realToInt	是	

表 15. 數學函數 (繼續)

IBM SPSS Modeler 數學函數	IBM SPSS Analytic Server 數學函數	BigSQL 回推	Hive 回推
round	round	是	是
sign	sign	是	是
sqrt	sqrt	是	是

@ - SPSS Modeler 中沒有對應的函數。

表 16. 可能性函數

IBM SPSS Modeler 可能性函數	IBM SPSS Analytic Server 可能性函數	BigSQL 回推	Hive 回推
cdf_chisquare	cdfChiSquare	否	否
cdf_f	cdfF	否	否
cdf_normal	cdfNormal	否	否
cdf_t	cdfT	否	否

表 17. 統計函數

IBM SPSS Modeler 統計函數	IBM SPSS Analytic Server 統計函數	BigSQL 回推	Hive 回推
max_n	maxN	是	是
mean_n	meanN	是	是
min_n	minN	是	是
sdev_n	sDevN	否	否
sum_n	sumN	否	否

表 18. 三角函數

IBM SPSS Modeler 三角函數	IBM SPSS Analytic Server 三角函數	BigSQL 回推	Hive 回推
sin	sin	是	是
sinh	sinh	是	是
cos	cos	是	是
cosh	cosh	是	是
tan	tan	是	是
tanh	tanh	是	是
arcsin	arcsin	是	是
arcsinh	arcsinh	是	是
arccos	arccos	是	是
arccosh	arccosh	是	是
arctan	arctan	是	是

表 18. 三角函數 (繼續)

IBM SPSS Modeler 三角函數	IBM SPSS Analytic Server 三角函數	BigSQL 回推	Hive 回推
arctan2	arctan2	是	否
arctanh	arctanh	是	是
@	toDegrees	是	
@	toRadians	是	

@ - SPSS Modeler 中沒有對應的函數。

表 19. 字串函數

IBM SPSS Modeler 字串函數	IBM SPSS Analytic Server 字串函數	BigSQL 回推	Hive 回推
allbutfirst	allButFirst	是	是
allbutlast	allButLast	是	是
alphabefore	alphaBefore	是	是
@	charAt	是	
@	compare	否	
@	count	否	
@	detectLanguage	否	
endstring	endString	是	是
isstartstring	isStartString	是	是
isendstring	isEndString	是	是
ismidstring	isMidString	否	是
issubstring	isSubString	是	是
issubstring_count	isSubStringCount	否	否
issubstring_lim	isSubStringLim	否	否
@	jsonPath	否	
@	concat	是	
last	last	是	是
length	length	是	是
@	lengthInBytes	是	是
locchar	locChar	是	
locchar_back	locCharBack	是	是
uppertolower	lower	是	
trimstart	lTrim	是	是
replace	replace	是	否
replicate	replicate	是	是

表 19. 字串函數 (繼續)

IBM SPSS Modeler 字串函數	IBM SPSS Analytic Server 字串函數	BigSQL 回推	Hive 回推
trimend	rTrim	是	是
skipchar	skipChar	否	否
skipchar_back	skipCharBack	否	否
soundex	soundEx	是	是
soundex_difference	soundExDifference	是	是
startstring	startString	是	是
stripchar	stripChar	是	
strmember	strMember	是	
substring	subString	是	否
substring_between	subStringBetween	是	否
trim	trim	是	是
lowertoupper	upper	是	

@ - SPSS Modeler 中沒有對應的函數。

表 20. 地理空間函數

IBM SPSS Modeler 地理空間函數	IBM SPSS Analytic Server 地理空間函數	BigSQL 回推	Hive 回推
close_to	closeTo	否	否
crosses	crosses	否	否
@	intersect	否	
@	touch	否	
overlap	overlap	否	否
within	within	否	否
@	contain	否	
@	northOf	否	
@	southOf	否	
@	eastOf	否	
@	westOf	否	
@	centroid	否	
area	area	否	否
num_points	numPoints	否	否

@ - SPSS Modeler 中沒有對應的函數。

第 3 章 疑難排解

本節說明了部分常見使用問題及其修正方式。

資料來源

在 HCatalog 資料來源內的分割欄中定義的過濾器不允許使用

這是在 Hive 的部分版本中見到的問題，在下列狀況中也可能見到。

- 如果您定義 HCatalog 資料來源，並在資料來源定義中指定過濾器。
- 如果您使用參照分割表格欄的「過濾器」節點來建立 Modeler 串流。

暫行解決方法是向 Modeler 串流新增「衍生」節點，以建立新的欄位，並使其值等於分割欄。「過濾器」節點應該參照這個新欄位。

Oracle NoSQL

連接至 Oracle NoSQL 資料來源時發現「執行失敗」錯誤

該問題是 HiveKVStorageHandler.jar 儲存體處理程式過期造成。必須使用更新的儲存體處理程式。可在 https://github.com/dvasilen/HiveKVStorageHandler3/raw/HADOOP_2.6-HIVE-1.2.0-KV-3.3.4/release/hive-kv-storage-handler-1.2.0-3.3.4.jar 中找到更新檔案

```
hive-kv-storage-handler-1.2.0-3.3.4.jar
```

1. 將 JAR 檔複製到 Hive {HIVE_HOME}/auxlib 目錄與 Analytic Server {AS_ROOT}/ae_wlpserver/usr/servers/aeserver/apps/AE_BOOT.war/WEB-INF/lib 目錄。
2. 執行 {AS_ROOT}/bin/hdfsUpdate.sh 以將變更傳播到 HDFS。
3. 重新啟動 Analytic Server 讓變更生效。

註：建議在使用 Oracle NoSQL 3.0 資料庫時使用

`oracle.kv.hadoop.hive.table.TableStorageHandler` 儲存體處理程式類別。類別需要使用者以表格隱喻來組織資料。

注意事項

本資訊係針對在美國所提供之產品與服務所開發。IBM 可能以其他語言提供本資料。但是，您可能需要擁有一份該語言形式的產品或產品版本才能進行存取。

在其他國家，IBM 不見得有提供本文件所提及之各項產品、服務或功能。請洽詢當地的 IBM 業務代表，以取得當地目前提供的產品和服務之相關資訊。本文件在提及 IBM 的產品、程式或服務時，不表示或暗示只能使用 IBM 的產品、程式或服務。只要未侵犯 IBM 之智慧財產權，任何功能相當之產品、程式或服務皆可取代 IBM 之產品、程式或服務。不過，任何非 IBM 之產品、程式或服務，使用者必須自行負責作業之評估和驗證責任。

本文件所說明之主題內容，IBM 可能擁有其專利或專利申請案。提供本文件不代表提供這些專利的授權。您可以書面提出授權查詢，來函請寄到：

*IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
US*

如果是有關雙位元組 (DBCS) 資訊的授權查詢，請洽詢所在國的 IBM 智慧財產部門，或書面提出授權查詢，來函請寄到：

*Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan*

International Business Machines Corporation 只依「現況」提供本出版品，不提供任何明示或默示之保證，其中包括且不限於不侵權、可商用性或特定目的之適用性的隱含保證。有些地區在特定交易上，不允許排除明示或暗示的保證，因此，這項聲明不一定適合您。

本資訊中可能會有技術上或排版印刷上的訛誤。因此，IBM 會定期修訂；並將修訂後的內容納入新版中。IBM 隨時會改進及/或變更本出版品所提及的產品及/或程式，不另行通知。

本資訊中任何對非 IBM 網站的敘述僅供參考，IBM 對該網站並不提供任何保證。這些網站所提供的資料不是 IBM 本產品的資料內容，如果要使用這些網站的資料，您必須自行承擔風險。

IBM 得以各種 IBM 認為適當的方式使用或散布 貴客戶提供的任何資訊，而無需對 貴客戶負責。

如果本程式之獲授權人為了 (i) 在個別建立的程式和其他程式（包括本程式）之間交換資訊，以及 (ii) 相互使用所交換的資訊，因而需要相關的資訊，請洽詢：

*IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
US*

上述資料之取得有其特殊要件，在某些情況下必須付費方得使用。

IBM 基於 IBM 客戶合約、IBM 國際程式授權合約或雙方之任何同等合約的條款，提供本文件所提及的授權程式與其所有適用的授權資料。

所引用的效能資料與用戶端範例僅供說明之用。實際效能結果可能視特定配置與作業狀況而異。

本文件所提及之非 IBM 產品資訊，取自產品的供應商，或其發佈的聲明或其他公開管道。IBM 並未測試過這些產品，也無法確認這些非 IBM 產品的執行效能、相容性或任何對產品的其他主張是否完全無誤。有關非 IBM 產品的性能問題應直接洽詢該產品供應商。

關於 IBM 未來方針或目的之聲明，隨時可能更改或撤銷，不必另行通知，且僅代表目標與主旨。

所有 IBM 價格都是 IBM 建議的零售價格，可隨時變更而不另行通知。經銷商價格可不同。

本資訊僅作規劃目的。在產品可用前，此處的資訊可能變更。

本資訊含有日常商業運作所用之資料和報告範例。為了盡可能地加以完整說明，範例中含有個人、公司、品牌及產品的名稱。所有這些名稱全為虛構，任何與實際人員或商業企業類似之處，純屬巧合。

著作權：

本資訊含有日常商業運作所用之資料和報告範例。為了盡可能地加以完整說明，範例中含有個人、公司、品牌及產品的名稱。所有這些名稱全為虛構，任何與實際人員或商業企業類似之處，純屬巧合。

這些範例程式或任何衍生成果的每份複本或任何部分，都必須依照下列方式併入著作權聲明：

© IBM 2020. 本程式之若干部分係衍生自 IBM 公司的範例程式。

© Copyright IBM Corp. 1989 - 2020. All rights reserved.

商標

IBM、IBM 標誌及 ibm.com 是 International Business Machines Corp. 在世界許多管轄區註冊的商標或註冊商標。其他產品及服務名稱可能是 IBM 或其他公司的商標。IBM 商標的最新清單可在 www.ibm.com/legal/copytrade.shtml 的 "Copyright and trademark information" 中找到。

Adobe、Adobe 標誌、PostScript 及 PostScript 標誌是 Adobe Systems Incorporated 在美國及（或）其他國家或地區的註冊商標或商標。

IT Infrastructure Library 是 Central Computer and Telecommunications Agency（現在是 Office of Government Commerce 的一部分）的註冊商標。

Intel、Intel 標誌、Intel Inside、Intel Inside 標誌、Intel Centrino、Intel Centrino 標誌、Celeron、Intel Xeon、Intel SpeedStep、Itanium 及 Pentium 是 Intel Corporation 或其子公司在美國及其他國家或地區的商標或註冊商標。

Linux 是 Linus Torvalds 在美國及（或）其他國家或地區的註冊商標。

Microsoft、Windows、Windows NT 及 Windows 標誌是 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家或地區的商標。

ITIL 是 Minister for the Cabinet Office 在美國 Patent and Trademark Office 註冊的註冊商標及註冊社群商標。

UNIX 是 The Open Group 在美國及其他國家或地區的註冊商標。

Cell Broadband Engine 是 Sony Computer Entertainment, Inc. 在美國及/或其他國家或地區的商標並在當地軟體使用權下使用。

Linear Tape-Open、LTO、LTO 標誌、Ultrium 及 Ultrium 標誌是 HP、IBM Corp. 及 Quantum 在美國及其他國家的商標。

IBM.[®]