

**IBM SPSS Collaboration and Deployment
Services Scoring Adapter for PMML
V 8 R 2**

安装说明



注

在使用本资料及其支持的产品之前，请阅读第 21 页的『声明』中的信息。

产品信息

本版本适用于 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services V8.2.0 及所有后续发行版，直到在新版本中另有声明为止。

© Copyright IBM Corporation 2000, 2018.

目录

第 1 章 概述	1	以控制台方式安装	13
第 2 章 安装需求	3	使用响应文件以静默方式安装	15
第 3 章 安装文件	5	第 6 章 卸载 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML.	17
第 4 章 开始使用 Installation Manager . 7		使用向导方式卸载	17
存储库首选项	8	使用控制台方式卸载	18
以向导方式设置存储库首选项	8	第 7 章 不推荐使用的功能	19
以控制台方式设置存储库首选项	9	声明	21
Passport Advantage 首选项	9	隐私策略注意事项	22
以向导方式设置 Passport Advantage 首选项	9	商标	22
以控制台方式设置 Passport Advantage 首选项	10		
第 5 章 安装 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML.	11		
以向导方式安装	11		

第 1 章 概述

IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML 支持 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 对从 IBM SPSS 应用程序导出的模型进行评分，例如，SPSS Modeler 和 统计信息 以及预测模型标记语言 (PMML) 文件。

在安装 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository 后，可以安装 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML。如果选择两个软件包以在 IBM Installation Manager 中安装，那么还可随 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository 一起安装。

要安装 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML：

1. 验证已满足所有需求。
2. 获取安装文件。
3. 配置 Installation Manager 存储库首选项或 Passport Advantage® 帐户首选项。
4. 使用 Installation Manager 安装 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML。
5. 验证已正确安装 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML。

注：IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML 仅用于针对保存为 PMML 文件生成得分。如果将针对 IBM SPSS Modeler 流中的模型生成得分，那么安装 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for IBM SPSS Modeler。

第 2 章 安装需求

在安装 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML 之前，设置环境中的资源。

有关当前系统需求信息，请参阅 IBM 技术支持站点上的软件产品兼容性报告，网址为：<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/prodguid/v1r0/clarity/softwareReqsForProduct.html>

此外，必须满足以下条件：

- 必须已在系统上安装 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository，或者必须通过两个都选择使用 IBM Installation Manager 安装来随 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository 一起安装 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML。
- 必须使用相同的用户凭证来安装 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML 和 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository。
- 对于 RedHat 和 SUSE Linux 系统，必须安装以下库：
 - libstdc++.so.6 (C++ Runtime V6.0)
 - libgfortran.so.1 (LibGFortran 运行时库)
- 必须在系统上安装 Installation Manager。

如果系统上尚不存在 Installation Manager，那么将在启动安装时自动安装。如果具有旧版本的 Installation Manager，那么需要作为安装的一部分进行更新。

如果未自动安装 Installation Manager 并且系统上未提供，那么从 IBM 公司 支持站点 (<http://www.ibm.com/support>) 安装 Installation Manager 1.8.9。有关下载位置和用户信息，请参阅 Installation Manager 文档：<http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSDV2W/welcome>。

第 3 章 安装文件

安装前，必须先获取安装文件。

要获取安装文件，请执行以下操作之一：

- 在 Passport Advantage 站点下载文件并使用本地安装：具有 Passport Advantage 标识和密码的许可用户可以从 Passport Advantage 站点下载必需的产品存储库。
- 访问活动的存储库并使用基于 Web 的安装：如果已有 Passport Advantage 标识和密码，那么可以使用 Installation Manager 直接从 IBM 托管的存储库中安装产品。

第 4 章 开始使用 Installation Manager

可以使用 IBM Installation Manager 通过向导、控制台或静默方式执行安装、更新或卸载产品。但是，必须在执行这些任务之前配置 IBM Installation Manager 存储库或 Passport Advantage 首选项。

有关 Installation Manager 的完整信息，请参阅 IBM Installation Manager 文档。

向导方式

在向导方式中，从图形用户界面运行 Installation Manager。

大多数时候，是使用已安装的 Installation Manager 版本的缺省快捷方式来启动 Installation Manager 的。

在 Installation Manager 的安装位置，可以运行 IBMIM 应用程序文件手动以向导方式运行该应用程序文件。

操作系统的缺省 IBMIM 位置会随安装类型（管理员、非管理员或组）的不同而变化。

表 1. IBMIM 的缺省安装位置

操作系统	管理员	非管理员	组
Windows XP Professional	C:\Program Files\IBM\Installation Manager	C:\Documents and Settings\user\IBM\Installation Manager\eclipse	不可用。
Windows Vista、Windows 2008、Windows 7、Windows 8 和 Windows 2012	C:\Program Files [(x86)]\IBM\Installation Manager\eclipse	C:\Users\user\IBM\Installation Manager\eclipse	
Linux 和 UNIX	/opt/IBM/InstallationManager/eclipse	/user_home_directory/IBM/InstallationManager/eclipse	/user_home_directory/IBM/InstallationManager_Group/eclipse

控制台方式

在没有可用的图形显示设备或想不使用图形用户界面的情况下运行 Installation Manager 时，请使用控制台方式安装。Installation Manager 支持以基于 ASCII 文本方式（称为控制台方式）的安装。控制台方式是 Installation Manager 的基于互动文本的用户界面。例如，服务端部署不提供图形用户界面或从远程主机运行安装时，请使用控制台方式。

要启动控制台方式：

1. 打开命令行。
2. 转至 tools 子目录。
3. 运行与操作系统相应的命令：
 - Windows: imcl.exe -c
 - Linux、UNIX 和 z/OS®: ./imcl -c

缺省的 tools 位置会随操作系统和安装类型（管理员、非管理员或组）的不同而变化。有关详细信息，请参阅 Installation Manager 文档。

表 2. *tools* 子目录的缺省安装位置

操作系统	管理员	非管理员	组
Windows XP Professional	C:\Program Files\IBM\Installation Manager\eclipse\tools	C:\Documents and Settings\user\IBM\Installation Manager\eclipse\tools	
Windows Vista、Windows 2008、Windows 7、Windows 8 和 Windows 2012	C:\Program Files [(x86)]\IBM\Installation Manager\eclipse\tools	C:\Users\user\IBM\Installation Manager\eclipse\tools	
Linux 和 UNIX	/opt/IBM/InstallationManager/eclipse/tools	/user_home_directory/IBM/InstallationManager/eclipse/tools	/user_home_directory/IBM/InstallationManager_Group/eclipse/tools

静默方式

使用静默安装可将软件部署到多个系统或一个企业中。静默安装由响应文件定义，并且从命令行或批处理文件启动。响应文件随产品分发提供。有关详细信息，请参阅第 15 页的『使用响应文件以静默方式安装』。

存储库首选项

An IBM Installation Manager 存储库是用来存储安装、修改、回滚或更新软件包的数据的位置。

在安装、修改或更新软件包之前，请先从管理员或 IBM 那里获取安装库位置。

注：要成功访问安装库，存储库位置路径不能包含与符号 (&)。

以下主题提供了有关以向导和控制台方式设置存储库首选项的指示信息。

以向导方式设置存储库首选项

可以添加、编辑或删除存储库，并以向导方式修改存储库表中的存储库顺序。

关于此任务

可以清除存储库的凭证，或者测试到存储库的连接。可以在 IBM 安装文件中找到 `diskTag.inf` 和 `repository.config` 文件。在选择存储库位置时，请使用 `diskTag.inf` 文件。

过程

要添加、编辑或删除存储库位置：

1. 使用 IBMIM 以向导方式启动 Installation Manager。有关详细信息，请参阅第 7 页的第 4 章，『开始使用 Installation Manager』。
2. 单击文件 > 首选项 > 存储库。将打开“存储库”页面并显示可用的存储库、存储库位置以及存储库的连接状态。
3. 单击添加存储库。
4. 输入存储库位置或单击浏览。浏览时，转至存储库位置，然后选择与环境对应的 `diskTag.inf` 文件、`repository.config` 文件、`.zip` 文件或 `.jar` 文件。
5. 单击确定。

如果提供了 HTTPS 或限制 FTP 存储库位置，那么将提示您输入用户标识和密码。会将新的存储库位置添加到列表中。如果未连接存储库，那么将在连接列中显示红色框。

6. 可选：选择在安装和更新期间搜索服务存储库。Installation Manager 会搜索 IBM.com 中的服务存储库，以获取已安装的软件包的更新。
7. 单击**确定**以关闭"首选项"页面。

以控制台方式设置存储库首选项

可以使用控制台方式添加、除去、打开、移动或关闭存储库。

关于此任务

选中的选项会在方括号中包含 X 来表示：[X]。未选中的选项以空的方括号来显示：[]。可以按下 **Enter** 键来选择缺省条目或选择一个不同的命令。例如，[N] 表示 **Next** 命令的缺省选择为 **N**。

过程

要添加存储库：

1. 使用 `imcl -c` 以控制台方式启动 Installation Manager。有关详细信息，请参阅第 7 页的第 4 章，『开始使用 Installation Manager』。
2. 输入 P：首选项。
3. 输入 1：存储库。
4. 输入 D：添加存储库。
5. 输入存储库位置，比如 `C:\installation_files\repository.config`。如果要添加需要凭证的存储库，将会提示您提供必需的凭证。

输入存储库位置时，请使用正确的大小写。如果未使用正确的大小写，将不会在安装的可用软件包列表中显示该软件包。

- a. 输入 P：提供凭证和连接。
 - b. 输入用户名并按下 **Enter** 键。
 - c. 输入密码并按下 **Enter** 键。
 - d. 输入 1：保存密码。
 - e. 输入 0：确定。
6. 输入 A：应用更改并返回"首选项"菜单。
 7. 输入 R：返回主菜单。

Passport Advantage 首选项

IBM Installation Manager 可以从 Passport Advantage 访问安装软件包。Passport Advantage 集中了 IBM 软件产品的在线获取位置。

在安装、修改或更新软件包之前，请先获取有效的 Passport Advantage 凭证。

以下主题提供了有关以向导和控制台方式设置 Passport Advantage 首选项的指示信息。

以向导方式设置 Passport Advantage 首选项

可以设置 Installation Manager Passport Advantage 首选项，使用向导方式连接到 Passport Advantage。

关于此任务

要点：如果与其他用户共享 Installation Manager 的实例，请参阅 Installation Manager 文档，以获取有关作为管理员、非管理员或组进行安装的信息。

过程

要设置 Passport Advantage 首选项：

1. 使用 IBMIM 以向导方式启动 Installation Manager。有关详细信息，请参阅 第 7 页的第 4 章，『开始使用 Installation Manager』。
2. 单击 **文件 > 首选项 > Passport Advantage**。
3. 选择 **连接到 Passport Advantage** 复选框，连接到 Passport Advantage 存储库。将打开"必需的密码"。
4. 输入 Passport Advantage 的用户名和密码。
5. 可选：选择 **保存密码** 以保存用户名和密码凭证。

如果未保存用户名和密码凭证，将在每次访问 Passport Advantage 时提示您输入这些凭证。

6. 单击 **确定** 以关闭"必需的密码"窗口。
7. 单击 **确定** 以关闭"首选项"窗口。

下一步做什么

要删除已保存的用户名和密码凭证：

1. 单击 **文件 > 首选项 > Passport Advantage**。
2. 单击 **清除凭证**。
3. 在"确认清除凭证"窗口中单击 **确定**。

以控制台方式设置 Passport Advantage 首选项

可以设置 Installation Manager Passport Advantage 首选项，以控制台方式连接到 Passport Advantage。

过程

1. 使用 `imcl -c` 以控制台方式启动 Installation Manager。有关详细信息，请参阅 第 7 页的第 4 章，『开始使用 Installation Manager』。
2. 输入 `P:` 首选项。
3. 输入 `6:` Passport Advantage。
4. 输入 `1:` 连接到 Passport Advantage。选中的选项会在方括号中包含 `X` 来表示：`[X]`。
5. 输入 `P:` 提供凭证和连接。
6. 输入 Passport Advantage 帐户的用户名。
7. 输入密码。

如果未保存用户名和密码凭证，将在每次访问 Passport Advantage 时提示您输入这些凭证。

- a. 可选：如果输入了密码，请输入 `1:` 如果有效，则保存密码。
8. 输入 `O:` 确定保存凭证。

第 5 章 安装 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML

可以以向导、控制台或静默方式安装 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML。

要点:

在安装 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository 后, 可以安装 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML。如果选择两个软件包以在 IBM Installation Manager 中安装, 那么还可随 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository 一起安装。

如果在 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository 后安装 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML:

- IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository 数据库必须正在运行。
- 运行 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository 的应用程序服务器必须处于以下状态:
 - WebSphere: 对于独立服务器, 必须停止服务器。对于受管服务器, 必须停止服务器, 而 Deployment Manager 节点必须正在运行。对于集群, 必须停止所有集群成员, 而 Deployment Manager 节点则正在运行。
 - JBoss: 已停止。
- 在将 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML 安装到手动部署的 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository 时, 在适配器安装后, 必须重新运行手动存储库服务器部署脚本。有关手动部署的更多信息, 请参阅《*IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository 安装和配置指南*》

以向导方式安装

可以以向导方式使用 IBM Installation Manager 安装 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML。

开始之前

IBM Installation Manager 必须具有对包含软件包的存储库的访问权, 才可进行安装。

- 如果您拥有 IBM Passport Advantage 帐户, 那么可以从 Passport Advantage 站点安装软件包。有关连接到 Passport Advantage 存储库的更多信息, 请参阅第 9 页的『以向导方式设置 Passport Advantage 首选项』。
- 如果正在从不在 Passport Advantage 站点上的存储库中安装, 那么必须在安装之前在首选项中指定存储库。有关详细信息, 请参阅第 8 页的『以向导方式设置存储库首选项』。

关于此任务

仅在未一起安装 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML 和 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 时, 这些步骤才适用。

过程

1. 使用 IBMIM 以向导方式启动 Installation Manager。有关详细信息，请参阅第 7 页的第 4 章，『开始使用 Installation Manager』。
2. 在 Installation Manager 中，单击**安装**。Installation Manager 会搜索可用软件包的已定义的存储库。如果未找到可用的软件包，请验证是否已正确指定了存储库。请参阅第 8 页的『以向导方式设置存储库首选项』。
3. 如果找到了 Installation Manager 的新版本，那么可能将提示您确认安装。单击**是**以继续。Installation Manager 会自动安装新版本、重新启动并继续安装。
4. Installation Manager 的"安装"页面会列出存储库中找到的所有软件包，这些存储库是 Installation Manager 搜索到的。只会显示软件包的最新版本。要显示 Installation Manager 找到的软件包的所有版本，请选择**显示所有版本**。单击一个软件包版本，会在**详细信息**窗格中显示软件包描述。如果有软件包的更多信息，那么描述文本的最后将包含一个**更多信息**链接。

如果正在以组模式运行 Installation Manager，那么只可以安装启用了组模式安装的软件包。如果软件包未启用以组模式安装，那么将接收到错误并且无法继续以组模式继续安装软件包。

5. 选择 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML 软件包。单击**下一步**。
6. 在"许可证"页面上，阅读选定的软件包的许可协议。在接受了许可协议之后，单击**下一步**以继续。
7. 在"位置"页面的**共享资源目录**字段中输入共享资源目录的路径。共享资源目录包含可以由多个软件包组共享的资源。单击**下一步**。
8. 在"位置"页面上，选择要向其安装软件包的软件包组，或创建软件包组。软件包组是一个包含了软件包在同一个组中与其他软件包共享的资源的目录。第一次安装软件包时，必须创建一个软件包组。如果选择超过一个的软件包进行安装，请通过检查软件包的文档验证软件包是否在同一个软件包组中安装软件包。对于在同一个软件包组无法安装的软件包，请在一个软件包组中安装一个软件包。安装完成之后，请在另一个软件包组中安装第二个软件包。

选项	描述
使用现有软件包组	选择要向其安装软件包的软件包组。如果正安装的软件包与所选组不兼容，那么警报会报告冲突。如果组不兼容，那么选择其他组或创建新组。
创建新的软件包组	单击"浏览"以指定软件包的安装目录。如果正在 64 位操作系统上安装，请将安装的体系结构选作 32 位或 64 位。

单击**下一步**以继续安装。

9. 在"功能部件"页面上，选择要安装的软件包功能部件。
 - a. 可选：要查看功能部件之间的依赖关系，请选择**显示依赖关系**。
 - b. 可选：单击功能部件，在**详细信息**中查看其简要描述。
 - c. 选择或清除软件包中功能部件。Installation Manager 会自动强制与其他功能部件的依赖关系，并显示更新的下载大小和安装的磁盘空间需求。要恢复为软件包选定的缺省功能部件，单击**恢复缺省值**。
10. 进行以下其中一个操作：
 - 如果在安装 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository 后安装 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML，那么继续至下一步。
 - 如果一起安装 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML 和 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository，那么继续至步骤 第 13 页的 12。

11. 在"常见配置 - CDS 管理凭证"页面上, 指定 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 管理员的凭证。单击下一步。

参数	描述
C&DS 用户名	IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository 管理员的用户名。
C&DS 密码	IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository 管理员的密码。

12. 安装软件包之前, 在"摘要"页面上查看选择。

在 Windows 上, Installation Manager 会检查运行进程。如果有进程阻止了安装, 那么将在"阻止的进程"部分中显示这些进程的列表。必须在继续安装之前停止这些进程。单击停止所有阻止的进程。如果没有必须停止的进程, 那么您将不会看到这个列表。运行进程会锁定必须由 Installation Manager 访问或修改的文件。

13. 单击**安装**。 安装过程完成之后, 将收到一条确认消息。

结果

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML 已安装在指定的目录中。

下一步做什么

验证已正确安装 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML。

以控制台方式安装

可以以控制台方式使用 using IBM Installation Manager 安装 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML。

开始之前

Installation Manager 必须具有对包含软件包的存储库的访问权, 才可进行安装。

- 如果您拥有 IBM Passport Advantage 帐户, 那么可以从 Passport Advantage 站点安装软件包。有关连接到 Passport Advantage 存储库的更多信息, 请参阅第 10 页的『以控制台方式设置 Passport Advantage 首选项』。
- 如果正在从不在 Passport Advantage 站点上的存储库中安装, 那么必须在安装之前在首选项中指定存储库。有关详细信息, 请参阅第 9 页的『以控制台方式设置存储库首选项』。

关于此任务

选中的选项会在方括号中包含 X 来表示: [X]。未选中的选项以空的方括号来显示: []。可以按下 **Enter** 键来选择缺省条目或选择一个不同的命令。例如, [N] 表示 **Next** 命令的缺省选择为 **N**。

一些选项可能包含前缀为 **[Error]** 或 **[Incomplete]** 的状态。此状态表示 IBM Installation Manager 目前没有包含在该选项中的参数的有效值。必须选择具有此状态的选项并指定参数值。

过程

要以控制台方式安装:

1. 使用 `imcl -c` 以控制台方式启动 Installation Manager。

缺省的 **imcl** 位置会随操作系统和安装类型（管理员、非管理员或组）的不同而变化。有关详细信息，请参阅第 7 页的第 4 章，『开始使用 Installation Manager』。

2. 输入 1：安装 - 安装软件包。将列出可以安装软件包。

如果拥有的存储库需要凭证并且尚未保存凭证，那么将提示您提供这些凭证。

3. 输入 1： [] *package_name*。要选择软件包，请输入软件包旁边的数字。该示例中选择的是列出的第一个软件包。如果选定的软件包需要 Installation Manager 的更高版本，那么将提示您安装更高的版本。

4. 在"选择"屏幕上，输入想要安装的软件包旁边的数字。

- 1：选择安装的版本 *package_version*。在选择了一个未为安装选定的软件包时，将显示此选项。

- 1：在选择了一个未为安装选定的软件包时，将显示"不要安装版本 *package_version*"选项。

- 2：显示软件包的所有可用版本。

5. 可选：输入 0：检查其他版本、修订和扩展。Installation Manager 会搜索选定软件包的其他版本、修订或扩展的可用存储库。

- 要 Installation Manager 能搜索已安装的软件包的缺省存储库，那么必须选中在**安装和更新期间搜索服务存储库**首选项。缺省情况下，此首选项为选中状态。要访问此首选项，请转至存储库首选项页面。

- 通常来说，需要有因特网访问。

- **检查其他版本、修订和扩展**选项会表示已找到的其他版本、修订或扩展的数目，但是不会列出已找到的项目。要查看可用版本，请输入软件包旁边的数字，然后输入 2：显示软件包的所有可用版本。

6. 输入 N：下一步

7. "许可证"屏幕的选项：

- 1： *product_name* - 许可协议。要查看许可协议，请输入产品名旁边的数字。该示例中选择的是列出的第一个许可协议。

- A： [] 我接受许可协议中的条款。

- D： [] 我不接受许可协议中的条款。如果拒绝许可协议，那么将停止安装。必须先接受许可协议才能继续安装。

- a. 输入 A 接受许可协议。

- b. 请输入 N：下一步。

8. 要输入另一个共享资源目录值，请输入 M：共享资源目录。要接受共享资源目录的缺省值或要在输入另一个值之后继续，请输入 N：下一步。

要点：可以在第一次安装软件包时指定共享资源目录。选择具有足够可用空间的驱动器，确保将来的软件包的共享资源有足够的空间。无法更改共享资源目录的位置，除非已卸载了所有软件包。

9. 可选：要输入另一个软件包组位置值，请输入 M：更改位置。要接受缺省值或在输入另一个值之后继续，请输入 N：下一步。

软件包组是一个包含了软件包在同一个组中与其他软件包共享的资源的目录。第一次安装软件包时，必须创建一个软件包组。如果选择超过一个的软件包进行安装，请通过检查软件包的文档验证软件包是否在同一软件包组中安装软件包。对于在同一软件包组无法安装的软件包，请在一个软件包组中安装一个软件包。安装完成之后，请在另一个软件包组中安装第二个软件包。

10. 进行以下其中一个操作：

- 如果在安装 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository 后安装 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML，那么继续至下一步。

- 如果一起安装 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML 和 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository, 那么继续至步骤 17。
11. "常见配置"屏幕的选项:
 - **1**: 继续至"管理凭证"屏幕。
 - **B**: [] 后退, 返回至前一屏幕。
 - **C**: [] 取消, 返回至主菜单。
 - a. 输入 1 以继续至"管理凭证"屏幕。
 12. 在"管理凭证"屏幕上, 输入 1 以继续至用户名条目。
 13. 输入管理员用户名。
 14. 在"管理凭证"屏幕上, 输入 2 以继续至密码输入。
 15. 输入管理员密码。
 16. 输入 N: 下一步
 17. 在安装软件包之前, 在"摘要"屏幕上查看选择。

可选: 要生成响应文件, 请输入 G: 生成安装响应文件。请输入响应文件的名称并使用 .xml 作为文件扩展名。响应文件是 XML 文件。在输入响应文件名将它保存到另一个位置时, 可以包含目录位置。
 18. 输入 I: 安装。
 19. 安装完成之后, 请输入 F: 完成。

结果

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML 已安装在指定的目录中。

下一步做什么

验证已正确安装 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML。

使用响应文件以静默方式安装

您可使用响应文件以静默方式安装。

开始之前

查找安装软件包中提供的 SilentInstallOptions 响应文件。

过程

要以静默方式安装软件包:

运行 **imcl** 命令:

- Windows: `imcl.exe input response_file -log log_file`
- Linux 和 UNIX: `./imcl input response_file -log log_file`

缺省的 **imcl** 位置会随操作系统和安装类型 (管理员、非管理员或组) 的不同而变化。有关详细信息, 请参阅第 7 页的第 4 章, 『开始使用 Installation Manager』。

结果

完成安装之后，将返回状态 0。如果无法完成安装，将返回一个非零的数字。

将提供日志文件。有关详细信息，请参阅 Installation Manager 文档。

示例

表 3. 不同操作系统的安装命令

操作系统	命令
Windows	<code>imcl.exe input c:\response_files\install.xml -log c:\mylog\install_log.xml -acceptLicense</code>
Linux 和 UNIX	<code>./imcl input /response_files/install.xml -log /mylog/install_log.xml -acceptLicense</code>

包含空格的文件路径要用双引号括起。

第 6 章 卸载 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML

您可以通过向导或控制台方式卸载 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML。

必须使用与用于安装 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML 的帐户权限相同的用户帐户登录。

要点：IBM Installation Manager 无法删除 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML 程序目录中的特定文件（例如，程序数据）。在卸载后，必须手动删除程序目录以从系统中完全除去所有 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML 文件。

卸载 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML 将从主机文件系统除去适配器文件。但是，适配器仍随 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository 一起在应用程序服务器中部署。

使用向导方式卸载

您可以通过向导方式使用 IBM Installation Manager 来卸载 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML。

开始之前

必须使用与用于安装想要卸载的软件包的帐户权限相同的用户帐户登录。

过程

要卸载 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML：

1. 关闭随 Installation Manager 一起安装的程序。
2. 使用 IBMIM 以向导方式启动 Installation Manager。

缺省 **IBMIM** 位置根据操作系统和安装类型（管理员、非管理员或组）的不同而不同。有关详细信息，请参阅第 7 页的第 4 章，『开始使用 Installation Manager』。

3. 在 Installation Manager 中，单击**卸载**。
4. 在“卸载”向导中，选择 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML 软件包。
5. 单击**下一步**。
6. 在“摘要”页面上，复审选择。单击**后退**以更改选择。如果满意选择，那么单击**卸载**。

在 Windows 上，Installation Manager 会检查运行进程。如果进程阻止卸载过程，那么将在“阻止的进程”部分中显示这些进程的列表。您必须先停止这些进程，然后才能继续卸载过程。单击**停止所有阻止的进程**。如果没有必须停止的进程，那么您将不会看到这个列表。运行进程会锁定必须由 Installation Manager 访问或修改的文件。

7. 在卸载过程完成时，“完成”页面将打开并确认卸载过程。

使用控制台方式卸载

您可以通过控制台方式使用 IBM Installation Manager 来卸载 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML。

开始之前

必须使用与用于安装软件包的帐户权限相同的用户帐户登录。

关于此任务

选中的选项会在方括号中包含 X 来表示：[X]。未选中的选项以空的方括号来显示：[]。可以按下 **Enter** 键来选择缺省条目或选择一个不同的命令。例如，[N] 表示 **Next** 命令的缺省选择为 **N**。

过程

要卸载 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML：

1. 关闭随 Installation Manager 一起安装的程序。
2. 使用 `imcl -c` 以控制台方式启动 Installation Manager。

缺省的 `imcl` 位置会随操作系统和安装类型（管理员、非管理员或组）的不同而变化。有关详细信息，请参阅第 7 页的第 4 章，『开始使用 Installation Manager』。

3. 输入 5：卸载 - 除去已安装的软件包。
4. 要选择 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML 软件包组，请输入软件包组旁边的数字。
5. 输入 N：继续下一步。
6. 要选择软件包，请输入软件包旁边的数字。

可选：要选择所有软件包以卸载，请输入 A：选择所有软件包。**A**：取消选择所有软件包选项将显示是否选择所有软件包以卸载。

7. 在"摘要"面板中，在卸载前复审选择。输入 U：卸载。
8. 在卸载过程完成时，输入 F：完成。

第 7 章 不推荐使用的功能

如果要从 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 的先前发行版迁移，您应该了解自上一个版本以来已不推荐使用的各种功能。

如果不推荐某个功能，那么在产品的后续发行版中，IBM 公司可能除去此功能。未来的投资将以建议的迁移操作下面列出的策略功能作为重点。通常，除非提供了等效的备用功能，否则不会不推荐使用某项功能。

此发行版中无不推荐使用的功能。 针对参考目的，下表指示在产品的最新先前版本中不推荐使用的功能。此表还尽可能列出了建议的迁移操作。

表 4. 先前版本中不推荐的功能

不推荐使用	建议的迁移操作
安全提供程序：包含本地替换的 Active Directory，支持扩展组和允许的用户	使用已添加任何必需组的标准 Active Directory 安全提供程序
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Enterprise View	使用"分析数据视图"功能
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Enterprise View Driver	使用"分析数据视图"功能
方案文件	不再支持方案文件 (.scn)。无法在 Deployment Manager 中修改"企业视图"源节点。可在 IBM SPSS Modeler 客户机中修改旧方案文件，并将其重新保存为流文件。并且，必须删除并基于流文件重新创建使用方案文件的评分配置。
适用于 IBM SPSS Deployment Manager 的 Web 安装	使用独立安装程序
BIRT Report Designer for IBM SPSS	无
BIRT Report Designer for IBM SPSS 查看器	无
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Portlet	直接使用 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Portal，或者使用 Web service API
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Web Part	直接使用 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Portal，或者使用 Web service API
评分服务 V1 API	评分服务 V2 API
调度服务器服务	无
报告服务	无
认证服务 login 操作	认证服务 doLogin 操作
搜索服务 search 操作	搜索服务 search2.5 操作
SPSS AXIS/Castor Web service 客户机 jar	使用 Java 运行时环境、集成开发环境或 Eclipse Web Tools Platform (WTP) 随附的工具
clemrtl_setLogFile() API 函数	无

声明

本信息是为在美国提供的产品和服务编写的。IBM 可能会提供其他语言形式的本资料。但是，您可能必须拥有该语言的产品或产品版本的副本才能对其进行访问。

IBM 可能在其他国家或地区不提供本文中讨论的产品、服务或功能特性。有关您所在区域当前可获得的产品和服务的信息，请向您当地的 IBM 代表咨询。任何对 IBM 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用 IBM 的产品、程序或服务。只要不侵犯 IBM 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替 IBM 产品、程序或服务。但是，评估和验证任何非 IBM 产品、程序或服务的操作，由用户自行负责。

IBM 可能已拥有或正在申请与本文档内容有关的各项专利。提供本文档并不意味着授予用户使用这些专利的任何许可。您可以用书面形式将许可查询寄往：

*IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
US*

有关双字节 (DBCS) 信息的许可查询，请与您所在国家或地区的 IBM 知识产权部门联系，或用书面方式将查询寄往：

*Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan*

International Business Machines Corporation"按现状"提供本出版物，不附有任何种类的（无论是明示的还是暗含的）保证，包括但不限于暗含的有关非侵权、适销和适用于某种特定用途的保证。某些辖区不允许排除或限制偶然的或随之产生的损失，因此，上述排除原则或限制可能不适用于您。

本信息可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。本信息将定期更改；这些更改将编入本信息的新版本中。IBM 可以随时对本出版物中描述的产品和/或程序进行改进和/或更改，而不另行通知。

本信息中对非 IBM Web 站点的任何引用都只是为了方便起见才提供的，不以任何方式充当对那些 Web 站点的保证。那些 Web 站点中的资料不是 IBM 产品资料的一部分，使用那些 Web 站点带来的风险将由您自行承担。

IBM 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无须对您承担任何责任。

本程序的被许可方如果要了解有关程序的信息以达到如下目的：(i) 使其能够在独立创建的程序和其它程序（包括本程序）之间进行信息交换，以及 (ii) 使其能够对已经交换的信息进行相互使用，请与下列地址联系：

*IBM Director of Licensing
IBM Corporation*

North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
US

只要遵守适当的条件和条款，包括某些情形下的一定数量的付费，都可获得这方面的信息。

本文中描述的许可程序及其所有可用的许可资料均由 IBM 依据 IBM 客户协议、IBM 国际程序许可协议或任何同等协议中的条款提供。

所引用的性能数据和客户机示例仅供说明。实际性能结果可能会根据具体配置和运行条件而异。

涉及非 IBM 产品的信息可从这些产品的供应商、其出版说明或其他可公开获得的资料中获取。IBM 没有对这些产品进行测试，也无法确认其性能的精确性、兼容性或任何其他关于非 IBM 产品的声明。有关非 IBM 产品性能的问题应当向这些产品的供应商提出。

关于 IBM 未来方向或意向的声明都可随时更改或收回，而不另行通知，它们仅仅表示了目标和意愿而已。

本信息包含在日常业务操作中使用的数据和报告的示例。为了尽可能完整地说明这些示例，示例中可能会包括个人、公司、品牌和产品的名称。所有这些名称都是虚构的，与实际商业企业所用的名称和地址的任何雷同纯属巧合。

版权许可证：

本信息包含源语言形式的样本应用程序，用以阐明在不同操作平台上的编程技术。如果是为按照在编写样本程序的操作平台上的应用程序编程接口 (API) 进行应用程序的开发、使用、经销或分发为目的，您可以任何形式对这些样本程序进行复制、修改、分发，而无须向 IBM 付费。这些示例尚未在所有条件下经过全面测试。因此，IBM 不能担保或暗示这些程序的可靠性、可维护性或功能。这些实例程序"按现状"提供，不附有任何种类的保证。对于因使用样本程序所引起的任何损害，IBM 概不负责。

隐私策略注意事项

IBM 软件产品（包括软件即服务 ("软件产品")）可能使用 cookie 或其他技术来收集产品使用情况信息，从而帮助改善最终用户体验，定制与最终用户的交互或用于其他用途。在许多情况下，软件产品不会收集任何个人可标识信息。我们的一些软件产品可帮助收集个人可标识信息。如果此软件产品使用 cookie 来收集个人可标识信息，那么关于本产品使用 cookie 的具体信息，如下所述。

本软件产品不使用 cookie 或其他技术来收集个人可标识信息。

如果为此"软件产品服务"部署的配置允许客户通过 Cookie 和其他技术向最终用户收集个人标识信息，那么您应该寻求自己的法律建议，了解所有适用于此类数据收集的法律，包括所有对声明和同意的要求。

有关将各种技术（包括 Cookie）用于这些用途的更多信息，请参阅 IBM 隐私策略 (<http://www.ibm.com/privacy>) 和 IBM 网上隐私声明 (<http://www.ibm.com/privacy/details>) 中标题为"Cookie、Web Beacon 和其他技术"的部分以及"IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement"(<http://www.ibm.com/software/info/product-privacy>)。

商标

IBM、IBM 徽标和 [ibm.com](http://www.ibm.com) 是 International Business Machines Corp.，在全球许多管辖区域的商标或注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。IBM 商标的最新列表可从 Web 站点 www.ibm.com/legal/copytrade.shtml 上的"Copyright and trademark information"中获取。

Adobe、Adobe 徽标、PostScript 以及 PostScript 徽标是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或其他国家或地区的注册商标或商标。

Intel、Intel 徽标、Intel Inside、Intel Inside 徽标、Intel Centrino、Intel Centrino 徽标、Celeron、Intel Xeon、Intel SpeedStep、Itanium 和 Pentium 是 Intel Corporation 或其子公司在美国和其他国家或地区的商标或注册商标。

Linux 是 Linus Torvalds 在美国和@3B72其他国家或地区的注册商标。

Microsoft、Windows、Windows NT 以及 Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标。

UNIX 是 The Open Group 在美国和/或其他国家或地区的注册商标。

Java 和所有基于 Java 的商标和徽标是 Oracle 和/或其子公司的商标或注册商标。

其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。



Printed in China