

IBM SPSS Modeler 18.2
Batch 使用手冊

IBM

附註

使用本資訊及其所支援的產品之前，請先閱讀第 15 頁的『注意事項』中的資訊。

產品資訊

本版適用於 IBM SPSS Modeler 18.2.0 版及所有後續版本和修正，直到新版中另有指示。

目錄

前言	v
關於 IBM Business Analytics	v
技術支援	v
第 1 章 關於 IBM SPSS Modeler	1
IBM SPSS Modeler 產品	1
IBM SPSS Modeler	1
IBM SPSS Modeler Server	1
IBM SPSS Modeler Administration Console	2
IBM SPSS Modeler Batch	2
IBM SPSS Modeler Solution Publisher	2
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 的 IBM SPSS Modeler Server 配接器	2
IBM SPSS Modeler 版本	2
說明文件	3
SPSS Modeler Professional 文件	3
SPSS Modeler Premium 文件	3
應用程式範例	4
Demos 資料夾	4
授權追蹤	4
第 2 章 批次模式執行	5
批次模式簡介	5
在批次模式下工作	5

呼叫軟體	6
使用指令行引數	6
批次模式日誌檔	6
在批次模式下進行 Scripting	7
在批次模式下使用參數	7
在批次模式下處理輸出	8
第 3 章 指令行引數	9
呼叫軟體	9
使用指令行引數	9
系統引數	10
參數的引數	11
伺服器連線引數	11
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 儲存庫 連線引數	12
IBM SPSS Analytic Server 連線引數	13
組合多個引數	13
注意事項	15
商標	16
產品說明文件的條款	16
索引	19

前言

IBM® SPSS® Modeler 是 IBM Corp. 企業強度資料採礦工作台。SPSS Modeler 協助組織深入瞭解資料，從而改良客戶與居民關係。組織使用從 SPSS Modeler 取得的洞察，以保留有益客戶，識別交叉銷售機會，吸引新客戶，偵測欺詐，降低風險，以及改良政府服務交付。

SPSS Modeler 的視覺化介面邀請使用者套用特定商業專門知識，這會建立更強大的預測模型，並縮短解決時間。SPSS Modeler 提供許多建模技術，例如預測、分類、分區段及關聯偵測演算法。建立模型之後，IBM SPSS Modeler Solution Publisher 在企業層面為決策者或資料庫啟用交付。

關於 IBM Business Analytics

IBM Business Analytics 軟體提供完整、一致且準確的資訊，決策者可信任這些資訊以改良業務績效。商業智慧、預測分析、財務效能與策略管理及分析應用程式的綜合性資料夾對現行效能提供清晰、直接且可採取動作的見解，並且能夠預測未來結果。各個規模的組織與豐富的業界解決方案、經核准的實務及專業的服務結合，可以提供最高的生產力，安心地自動化決策，並提供更好的結果。

IBM SPSS Predictive Analytics 軟體作為此資料夾的一部分，協助組織預測未來事件，主動對該見解採取行動，從而實現更好的業務成果。全球商業、政府和學術客戶採用 IBM SPSS 技術，作為吸引、保留及發展客戶的競爭優勢，同時減少欺詐並降低風險。組織透過在每日作業中採用 IBM SPSS 軟體，變成預測企業 - 能夠引導並自動化決策，從而滿足商業目標，並實現可測量的競爭優勢。如需進一步資訊，或者聯絡代表，請造訪 <http://www.ibm.com/spss>。

技術支援

技術支援可用於維護客戶。客戶可以聯絡「技術支援」，以協助使用 IBM Corp. 產品，或者取得其中一個受支援硬體環境的安裝說明。若要聯絡「技術支援」，請參閱 IBM Corp. 網站，網址為 <http://www.ibm.com/support>。請在要求協助時，準備識別您自己、您的組織及支援合約。

第 1 章 關於 IBM SPSS Modeler

IBM SPSS Modeler 是一組資料採礦工具，通過這些工具可以採用商業專門知識快速建立預測性模型，並將其部署於企業運作，從而改進決策過程。IBM SPSS Modeler 參照線業標準 CRISP-DM 模型設計而成，可支援從資料到更優商業成果的整個資料採礦過程。

IBM SPSS Modeler 提供擷取自機器學習、人工智慧以及統計資料的各種建模方法。「建模」選用區上提供的方法可讓您根據資料衍生新資訊，以及開發預測模型。每種方法都具有特定的強度且最適合因應特定類型的問題。

SPSS Modeler 可以作為單獨產品購買，也可以作為用戶端與 SPSS Modeler Server 一起使用。同時提供了大量其他選項，下列各節將對這些選項進行概述。有關進一步資訊，請參閱<https://www.ibm.com/analytics/us/en/technology/spss/>。

IBM SPSS Modeler 產品

IBM SPSS Modeler 系列產品及關聯的軟體包括下列各項。

- IBM SPSS Modeler
- IBM SPSS Modeler Server
- IBM SPSS Modeler Administration Console (包含在 IBM SPSS Deployment Manager 中)
- IBM SPSS Modeler Batch
- IBM SPSS Modeler Solution Publisher
- IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 的 IBM SPSS Modeler Server 配接器

IBM SPSS Modeler

SPSS Modeler 是功能完整的產品版本，安裝並執行於個人電腦上。您可以在本端方式作為單獨產品執行 SPSS Modeler，也可以在分佈方式下將其與 IBM SPSS Modeler Server 一起使用來提高大型資料集的效能。

借助 SPSS Modeler，您可以快速直接地建立準確的預測模型，而不進程式設計。通過使用唯一視覺化介面，您可以輕鬆地視覺化資料採礦程序。借助該產品隨附的進階分析支援，您可以探索資料中先前隱藏的型樣和趨勢。您可以構建結果模型並瞭解影響結果的因素，從而利用業務機會並降低風險。

SPSS Modeler 推出了兩個版本：SPSS Modeler Professional 和 SPSS Modeler Premium。如需相關資訊，請參閱第 2 頁的『IBM SPSS Modeler 版本』主題。

IBM SPSS Modeler Server

SPSS Modeler 使用主從式架構將資源密集型作業的要求分發給功能強大的伺服器軟體，因而使大資料集的傳輸速度大大加快。

SPSS Modeler Server 是一個個別授權的產品，在分散式分析模式下，該產品連同一個以上的 IBM SPSS Modeler 安裝在伺服器主機上持續執行。這種運行方式大大提高了 SPSS Modeler Server 對大型資料集的處理速度，因為在伺服器上可以運行耗用記憶體的操作，並且無需將資料下載到用戶端電腦上。IBM SPSS Modeler Server 還提供對 SQL 最佳化和資料庫內建模功能的支援，從而在效能和自動化方面帶來更多優勢。

IBM SPSS Modeler Administration Console

Modeler Administration Console 是一個圖形使用者介面，用於管理多個 SPSS Modeler Server 配置選項，這些選項還可以通過選項檔案進行配置。主控台包含在 IBM SPSS Deployment Manager，可以用於監視和配置 SPSS Modeler Server 安裝，並且可供目前 SPSS Modeler Server 客戶免費使用。應用程式僅可以在 Windows 電腦上安裝；但它可以管理在任何受支援平台上安裝的伺服器。

IBM SPSS Modeler Batch

雖然資料採礦通常是互動式程序，但也可以從指令行執行 SPSS Modeler 而不需要圖形使用者介面。例如，您可能具有長時間執行或重複作業，並且希望在使用者不進行人為介入的情況下執行這些作業。SPSS Modeler Batch 是該產品的一個特殊版本，可提供對 SPSS Modeler 完整分析性能的支援，而無需存取一般的使用者介面。要使用 SPSS Modeler Batch，需要 SPSS Modeler Server。

IBM SPSS Modeler Solution Publisher

SPSS Modeler Solution Publisher 是一個支持建立 SPSS Modeler 串流的打包版本的工具，該版本的串流可以由外部執行時期引擎執行或內含到外部應用程式中。通過這種方式，您可以發行和部署完整的 SPSS Modeler 串流以用於未安裝 SPSS Modeler 的環境。SPSS Modeler Solution Publisher 作為 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services - 評分 服務的組成部分分發，需要個別的授權。通過此授權，您可以接收 SPSS Modeler Solution Publisher Runtime，它使您能夠執行已發佈的串流。

有關 SPSS Modeler Solution Publisher 的進一步資訊，請參閱 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 文件。IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Knowledge Center 包含名為 "IBM SPSS Modeler Solution Publisher" 和 "IBM SPSS Analytics Toolkit" 的部分。

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 的 IBM SPSS Modeler Server 配接器

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 的一些配接器使 SPSS Modeler 和 SPSS Modeler Server 能夠與 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 儲存庫進行交互。通過這種方式，部署到儲存庫的 SPSS Modeler 串流可以由多個使用者共用，或者從小型用戶端應用程式 IBM SPSS Modeler Advantage 進行存取。請將配接器安裝在管理儲存庫的系統上。

IBM SPSS Modeler 版本

SPSS Modeler 推出了下列版本。

SPSS Modeler Professional

SPSS Modeler Professional 提供處理大多數類型的結構化資料所需要的所有工具，例如 CRM 系統中追蹤的行為和互動、個人背景資訊、採購行為和銷售資料。

SPSS Modeler Premium

SPSS Modeler Premium 是一個個別授權的產品，它對 SPSS Modeler Professional 進行了延伸，以便後者能夠處理專門的資料和非結構化文字資料。SPSS Modeler Premium 包含 IBM SPSS Modeler Text Analytics：

IBM SPSS Modeler Text Analytics 採用了先進語言技術和自然語言處理 (NLP)，以快速處理大量非結構化文字資料，擷取和群組織關鍵概念，以及將這些概念分為各式各樣的種類。擷取的概念和種類可以和現有結構化資料（例如個人背景資訊）進行結合，並且可套用於使用 IBM SPSS Modeler 資料採礦工具完整套組來進行建模，以作出更好更集中的決策。

IBM SPSS Modeler Subscription

IBM SPSS Modeler Subscription 會提供與傳統 IBM SPSS Modeler 用戶端完全相同的預測分析功能。使用 Subscription 版，您可以定期下載產品更新項目。

說明文件

文件可以從 SPSS Modeler 中的「說明」功能表獲取。這樣會開啟可在產品外部公開存取的 Knowledge Center。

作為產品下載的一部分，還會在個別的壓縮資料夾中以 PDF 格式提供每個產品的完整文件（包括安裝指示）。也可以從 Web 下載 PDF 文件，網址為：<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27046871>。

SPSS Modeler Professional 文件

SPSS Modeler Professional 文件套組（安裝指示除外）如下。

- **IBM SPSS Modeler 使用者手冊**。使用 SPSS Modeler 的一般簡介，包括如何建立資料串流、處理遺漏值、建立 CLEM 表示式、處理專案和報告，以及包裝串流以部署至 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 或 IBM SPSS Modeler Advantage。
- **IBM SPSS Modeler Source、Process 和 Output 節點**。說明用於以不同格式讀取、處理和輸出資料的所有節點。實際上這表示除建模節點以外的所有節點。
- **IBM SPSS Modeler Modeling 節點**。說明所有用於建立資料採礦模型的節點。IBM SPSS Modeler 提供擷取自機器學習、人工智慧以及統計資料的各種建模方法。
- **IBM SPSS Modeler 應用程式手冊**。本手冊中的範例旨在為具體的建模方法和技術提供具有針對性的簡介。還可以在「說明」功能表中查閱本手冊的線上版本。請參閱主題第 4 頁的『應用程式範例』，瞭解進一步資訊。
- **IBM SPSS Modeler Python Scripting 和自動化**。通過編寫 Python Script 實現系統自動化的相關資訊，其中包含可以用於操作節點和串流的內容的資訊。
- **IBM SPSS Modeler 部署手冊**。有關在 IBM SPSS Deployment Manager 下以處理工作的步驟形式執行 IBM SPSS Modeler 串流的資訊。
- **IBM SPSS Modeler CLEF 開發者手冊**。CLEF 提供了將第三方程式（例如，資料處理常式或建模演算法）作為節點整合到 IBM SPSS Modeler 的功能。
- **IBM SPSS Modeler 資料庫內採礦手冊**。有關如何利用資料庫的功能通過第三方演算法來改進效能並增強分析功能的資訊。
- **IBM SPSS Modeler Server 管理和效能手冊**。提供有關如何配置和管理 IBM SPSS Modeler Server 的資訊。
- **IBM SPSS Deployment Manager 使用手冊**。有關使用 Deployment Manager 應用程式中包含的管理主控台使用者介面來監視和配置 IBM SPSS Modeler Server 的資訊。
- **IBM SPSS Modeler CRISP-DM 手冊**。借助 CRISP-DM 方法進行 SPSS Modeler 資料採礦的分步手冊。
- **IBM SPSS Modeler Batch 使用者手冊**。提供在批次模式下使用 IBM SPSS Modeler 的完整指導，包含批次模式執行和指令行引數的詳細資料。本手冊僅以 PDF 格式提供。

SPSS Modeler Premium 文件

SPSS Modeler Premium 文件套組（安裝指示除外）如下。

- **SPSS Modeler Text Analytics 使用者手冊**。提供有關將文字分析與 SPSS Modeler 配合使用的資訊，包括文字採集節點、互動式工作台、範本和其他資源。

應用程式範例

SPSS Modeler 中的資料採礦工具可以說明解決很多業務和組織問題，應用程式範例將提供有關特定建模方法和技術的簡要的針對性說明。此處使用的資料集比某些資料採礦器管理的大量資料儲存庫小得多，但涉及的概念和方法可擴展到實際應用程式。

要存取範例，請在 SPSS Modeler 中按一下「說明」功能表中的**應用程式範例**。

資料檔案和樣本串流安裝在產品安裝目錄下的 Demos 資料夾中。如需相關資訊，請參閱『Demos 資料夾』。

資料庫建模範例。請參閱 *IBM SPSS Modeler 資料庫內採礦手冊* 中的範例。

Scripting 範例。請參閱 *IBM SPSS Modeler Script 編寫和自動化手冊* 中的範例。

Demos 資料夾

與應用程式範例搭配使用的資料檔案和樣本串流安裝在產品安裝目錄下的 Demos 資料夾中（例如：C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\\Demos）。可以從 Windows「開始」功能表上的 IBM SPSS Modeler 程式群組存取此資料夾，也可以通過按一下**檔案 > 開啟串流對話框**中最近的目錄的清單上的 Demos 來進行存取。

授權追蹤

當您使用 SPSS Modeler 時，系統會定期追蹤並記錄授權使用情況。所記錄的授權度量值為 *AUTHORIZED_USER* 和 *CONCURRENT_USER*，並且記錄的度量值類型取決於您針對 SPSS Modeler 具有的授權類型。

產生的日誌檔可由 IBM License Metric Tool 處理，通過該工具可產生授權使用情形報告。

授權日誌檔建立在記錄 SPSS Modeler 用戶端日誌檔的目錄（依預設為 %ALLUSERSPROFILE%/IBM/SPSS/Modeler/<version>/log）中。

第 2 章 批次模式執行

批次模式簡介

通常，資料採礦是一個互動式過程，即您與資料和模型進行交互，以增強對資料及其所代表的網域的瞭解。但是，在沒有可見使用者介面的情況下，IBM SPSS Modeler 串流也可用於在批次模式下處理資料和執行資料採礦。通過批次模式，可以執行長時間執行或重複性作業而無需您進行人為介入，並且畫面上可以不顯示使用者介面。

對於要在批次模式下以獨佔方式執行 IBM SPSS Modeler 的客戶，IBM SPSS Modeler Batch 是產品的特殊版本，它支援 IBM SPSS Modeler 的全部分析功能，而無需存取一般使用者介面。需要 IBM SPSS Modeler Server 授權才能使用批次模式。

適用於批次模式的作業範例包含：

- 在背景執行一次耗時的建模練習。
- 在預定時間執行串流（例如，當電腦上的綜合負載不合適時通宵執行中）。
- 對大量資料執行資料前置處理串流（例如，在背景和/或通宵執行中）。
- 執行定期排程作業，例如月度報告。
- 作為另一個程序的行內部分執行串流，例如評分引擎工具。

請注意：可以使用適當的作業系統指令或公用程式（例如，Windows NT 下的 `at` 指令）在批次模式下排程 IBM SPSS Modeler 作業。

在批次模式下工作

在批次模式下工作通常涉及：

1. 使用 `clmb` 指令在批次模式下呼叫 IBM SPSS Modeler。
2. 連接至伺服器。
3. 載入現有的串流或 Script 檔。
4. 執行串流或 Script。

註：SPSS Modeler Batch 需要 4GB 的可用記憶體。

執行完成後，您可以檢視批次模式下生成的預設日誌檔，並且可以檢視圖形、輸出節點和模型的結果。有關這些步驟的進一步資訊，請參閱下列主題。

如果只安裝 SPSS Modeler Batch（非 SPSS Modeler 用戶端），那麼要執行包含「統計資料」節點的串流，還需要完成下列步驟：

1. 在相同機器上安裝 SPSS Modeler Server 和 IBM SPSS Statistics 伺服器。
2. 在 SPSS Modeler Server 主機上執行公用程式以建立 `statistics.ini` 檔案，此檔案告知 IBM SPSS Statistics 有關 SPSS Modeler Server 的安裝路徑。要執行公用程式，請開啟命令提示字元，切換到 SPSS Modeler Server bin 目錄，然後執行下列指令。

在 Windows 上：

```
statisticsutility -location=<statistics_installation_path>/bin
```

在 Linux 上：

```
./statisticsutility -location=<statistics_installation_path>/bin
```

3. 執行批次指令。例如：

```
clemb -server -hostname 9.30.51.42 -port 28181 -username xxxxxxxx -password xxxxxxxx -stream  
"c:\test\StatisticsOutputNode.str" -execute -log "c:\log\report.log"
```

呼叫軟體

您可以使用作業系統的指令行來如下啟動 IBM SPSS Modeler：

1. 在安裝了 IBM SPSS Modeler 的電腦上，開啟 DOS 或命令提示字元視窗。
2. 要以互動模式啟動 IBM SPSS Modeler 介面，請輸入 `modelerclient` 指令，然後輸入所需的引數；例如：

```
modelerclient -stream report.str -execute
```

可用引數（旗標）容許您連接至伺服器、載入串流、執行 Script 或根據需要指定其他參數。

使用指令行引數

為了讓 IBM SPSS Modeler 能夠以批次模式開啟和執行檔案（如串流和 Script），您需要更改啟動該軟體的初始指令（`clemb`）。有一些指令行引數（也稱為旗標）可用來執行下列操作：

- 連接伺服器。
- 載入串流、Script、模型、狀態、專案和輸出檔案。（如果您獲得了 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 儲存庫 軟體使用權，則可以連接儲存庫，並從中載入物件。）
- 指定日誌檔選項。
- 設定在 IBM SPSS Modeler 中使用的預設目錄。

上述所有作業都需要使用加在 `clemb` 指令後面的旗標。這些旗標的格式為 `-flag`，其中引數前面為短劃線。例如，將初始引數 `clemb` 與旗標 `-server` 一並使用時，會連接使用其他旗標選項指定的伺服器。

為了以批次模式載入和執行串流，您可以將 `clemb` 指令與若干其他啟動旗標一起使用，如 `-server`、`-stream` 和 `-execute`。下列指令會在不呼叫使用者介面的情況下載入和執行串流 `report.str`：

```
clemb -server -hostname myserver -port 80  
-username dminer -password 1234 -stream report.str -execute
```

有關指令行引數的完整清單，請參閱第 9 頁的第 3 章，『指令行引數』。

- IBM SPSS Modeler 狀態和 Script 也可以此方式執行，它們分別使用 `-state` 和 `-script` 旗標。通過為每項目指定相關旗標，可以載入多個狀態和串流。
- 可以將多個引數已結合在一個指令檔之中，並在啟動時使用 `@` 符號指定。如需相關資訊，請參閱第 13 頁的『組合多個引數』主題。

批次模式日誌檔

在批次模式下執行會生成一個日誌檔。依預設，此日誌檔的名稱為 `clem_batch.log`，但您可以使用 `-log` 旗標指定替代名稱。例如，下列指令用於在批次模式下執行 `report.str` 並將記載資訊傳送給 `report.log`：

```
clemb -server -hostname myserver -port 80  
-username dminer -password 1234 -stream report.str  
-execute -log report.log
```

通常，此日誌檔將改寫任何同名現有檔案，但您可以使用 `-appendlog` 旗標，讓 IBM SPSS Modeler 改為附加到日誌檔。還可以使用 `-nolog` 旗標來完全禁止正在記載。

附註：只有在批次模式下執行時期，正在記載引數才可用。

在批次模式下進行 Scripting

在其最簡單的形式下，IBM SPSS Modeler 串流的批次模式執行使用本手冊中討論的指令行引數一次執行一個串流。執行某個給定的串流不會明顯更改其節點參數。雖然這可能適用於自動生成月度流失報告或預測，但它無法處理許多進階資料採礦者想要自動化的複雜程序。

例如，某個金融研究機構可能希望使用不同的資料或建模參數來構建很多模型，針對另一組資料測試這些模型以及生成結果報告。由於此過程需要對某個串流進行重複修改以及建立和刪除節點，因此實現其自動化需要使用 Scripting。Scripting 容許自動化需要使用者人為介入的複雜程序，並在批次模式下執行。

在批次模式下執行 Script

1. 使用 `-script` 旗標附加 `clemb` 指令，並指定要執行的 Script 的名稱。
2. 另外，將 `-execute` 旗標與上述引數結合使用以執行指定的 Script。這將執行整個獨立式 Script。

例如，若要載入和執行 Script，以執行生成流失分數（作為資料倉儲的輸出進行儲存）的模型，您可以使用下列指令：

```
clemb -server -hostname myserver -port 80  
-username dminer -password 1234  
-script clemscript.txt -execute
```

在批次模式下使用參數

通過為 IBM SPSS Modeler 的指令行啟動提供參數，您可以修改在批次模式下執行串流的結果。這些可以是直接用在 CLEM 表示式中的簡單參數，也可以是用於修改串流中節點的設定的節點內容（也稱為位置參數）。

例如，下列串流將從某個檔案中選取一部分資料並使其經過神經網路，然後將結果傳送給另一個檔案：



圖 1. 使用者介面中的串流作業

欄位月的值用於確定所選資料；選取節點中的表示式為：

```
Month == '$P-mth'
```

在批次模式下執行同一串流時，可以通過在指令行中設定參數 `mth` 的值來選取適當的月：

```
clemb -server -hostname myserver -port 80  
-username dminer -password 1234  
-stream predict.str -Pmth=Jan -execute
```

附註：在指令行引數中，`-P` 旗標用於表示引數。

有時，串流的必要指令行控制涉及使用位置參數修改串流中節點的設定。請考慮下列串流，它將讀取某個檔案並處理其內容，然後將報告傳送給另一個檔案：



圖 2. 使用者介面中的串流作業

假定您需要一個月產生該報告一次，讀取相應月的資料並將報告傳送給其名稱指示相關月的檔案。您可能希望為來源資料和報告設定檔名。下列指令用於設定適當的位置參數並執行該串流：

```
clomb -stream report.str -Porder.full_filename=APR_orders.dat  
-Preport.filename=APR_report.txt -execute
```

附註：此指令不包含用於將其安排為每月執行的作業系統特定代碼。

在批次模式下處理輸出

處理表格、圖形和圖表等可見輸出通常需要使用者介面。由於批次模式未啟動 IBM SPSS Modeler 使用者介面，因此輸出物件將導入到檔案，以便您稍後在使用者介面或另一個套裝軟體中進行檢視。通過使用可用於節點（位置參數）的內容，您可以控制批次模式期間建立的輸出物件的格式和檔名。

第 3 章 指令行引數

呼叫軟體

您可以使用作業系統的指令行來如下啟動 IBM SPSS Modeler：

1. 在安裝了 IBM SPSS Modeler 的電腦上，開啟 DOS 或命令提示字元視窗。
2. 要以互動模式啟動 IBM SPSS Modeler 介面，請輸入 `modelerclient` 指令，然後輸入所需的引數；例如：
`modelerclient -stream report.str -execute`

可用引數（旗標）容許您連接至伺服器、載入串流、執行 Script 或根據需要指定其他參數。

使用指令行引數

您可以將指令行引數（也稱為旗標）附加到最初的 `modelerclient` 指令以更改對 IBM SPSS Modeler 的呼叫。

存在多種可用的指令行引數類型，本節的隨後內容將對其進行說明。

表 1. 指令行引數的類型.

引數類型	說明位置
系統引數	如需相關資訊，請參閱第 10 頁的『系統引數』主題。
參數的引數	如需相關資訊，請參閱第 11 頁的『參數的引數』主題。
伺服器連線引數	如需相關資訊，請參閱第 11 頁的『伺服器連線引數』主題。
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 儲存庫 連線引數	如需相關資訊，請參閱第 12 頁的『IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 儲存庫 連線引數』主題。
IBM SPSS Analytic Server 連線引數	如需相關資訊，請參閱第 13 頁的『IBM SPSS Analytic Server 連線引數』主題。

例如，可以使用 `-server`、`-stream` 和 `-execute` 旗標來連接至伺服器，然後載入並執行串流，如下所示：

```
modelerclient -server -hostname myserver -port 80 -username dminer  
-password 1234 -stream mystream.str -execute
```

請注意，當針對本端用戶端安裝執行時，不需要輸入伺服器連線引數。

可以用雙引號括起包含空格的參數值，例如：

```
modelerclient -stream mystream.str -Pusername="Joe User" -execute
```

還可以用此種方式執行 IBM SPSS Modeler 狀態和 Script，但要分別使用 `-state` 和 `-script` 旗標。

註：如果在指令中使用結構化參數，那麼必須在引號前面加上反斜線。這將阻止在解譯字串期間移除該引號。

除錯指令行引數

若要對指令行進行除錯，請使用 `modelerclient` 指令搭配所需引數來啟動 IBM SPSS Modeler。這樣可以驗證指令是否將如預期般執行。您還可以在「工作階段參數」對話框（「工具」功能表 -> 「設定工作階段參數」）中對由指令行傳送的參數進行確認。

系統引數

下表格說明可用於使用者介面指令行呼叫的系統引數。

表 2. 系統引數

引數	行為/說明
@ <commandFile>	@ 符號後跟檔名，此檔案用於指定指令清單。當 modelerclient 遇到以 @ 開頭的引數時，它將在該檔案中對指令進行操作，就如同在指令行中一樣。請參閱第 13 頁的『組合多個引數』主題，以取得更多資訊。
-directory <dir>	設定預設工作目錄。在本端模式下，該目錄同時用於存放資料和輸出。範例：-directory c:/ or -directory c:\\
-server_directory <dir>	為資料設定預設伺服器目錄。通過 -directory 旗標指定的工作目錄將用於輸出。
-execute	在啟動後執行啟動時所載入的串流、狀態或 Script。如果在串流或狀態之外還載入了 Script，則 Script 將單獨執行。
-stream <stream>	啟動時載入指定的串流。可以指定多個串流，但是最後一個指定的串流將被設定為目前串流。
-script <script>	啟動時載入指定的獨立式 Script。如下方所述，除串流或狀態之外，此標記還可用於指定 Script，但在啟動時僅可載入一個 Script。
-model <model>	在啟動時載入指定的產生的模型（.gm 格式的檔案）。
-state <state>	在啟動時，載入指定的已儲存狀態。
-project <project>	載入指定專案。在啟動時僅可載入一個專案。
-output <output>	在啟動時載入已儲存的輸出項目（.cou 格式的檔案）。
-help	顯示指令行引數清單。指定此選項後，將忽略所有其他引數並顯示說明畫面。
-P <name>=<value>	用來設定啟動參數。也可用來設定節點內容（位置參數）。

註：也可以在使用者介面中設定預設目錄。要存取上述選項，請在「檔案」功能表中選擇設定工作目錄或設定伺服器目錄。

載入多個檔案

指令行模式下，您可以通過重複輸入每個載入物件的相關引數，在啟動時載入多個串流、狀態和輸出。例如，要載入和執行兩個稱為 report.str 和 train.str 的串流，您可以使用如下指令：

```
modelerclient -stream report.str -stream train.str -execute
```

從 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 儲存庫 載入物件

因為可以從某個檔案或 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 儲存庫（如果已獲軟體使用權）載入特定物件，可以使用檔名字首 spsscr: 以及選擇性地使用 file:（對於磁碟上的物件）來指示 IBM SPSS Modeler 在什麼位置查找物件。字首可與下列旗標配合使用：

- -stream
- -script
- -output
- -model
- -project


```
modelerclient -server -cluster "QA Machines" \
-spsscr_hostname pes_host -spsscr_port 8080 \
-spsscr_username asmith -spsscr_epassword xyz
```

請注意，連接至伺服器叢集需要通過在整個 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 中使用過程協調器，因此 -cluster 引數必須與儲存庫連接選項 (spsscr_*) 結合使用。如需相關資訊，請參閱『IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 儲存庫 連線引數』主題。

表 3. 伺服器連線引數

引數	行為/說明
-server	以伺服器模式執行 IBM SPSS Modeler，同時使用旗標 -hostname、-port、-username、-password 和 -domain 連接至公用伺服器。
-hostname<name>	伺服器的主機名稱。僅在伺服器模式中可用。
-use_ssl	指定連線應該使用 SSL (Secure Sockets Layer)。這是選用旗標；預設值為不使用 SSL。
-port<number>	指定伺服器的埠號。僅在伺服器模式中可用。
-cluster<name>	指定指向伺服器叢集（而不是已命名的伺服器）的連線；此引數可用來替代 hostname、port 和 use_ssl 引數。名稱為叢集名，或識別 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 儲存庫 中叢集的唯一 URI。伺服器叢集由 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 中的過程協調器管理。如需相關資訊，請參閱『IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 儲存庫 連線引數』主題。
-username<name>	這是用於登入伺服器的使用者名稱。僅在伺服器模式中可用。
-password<password>	這是用於登入伺服器的密碼。僅在伺服器模式中可用。 註：如果未使用 -password 引數，那麼系統將提示您輸入密碼。
-epassword<encodedpasswordstring>	這是用於登入伺服器的經過編碼的密碼。僅在伺服器模式中可用。 註：可以從 IBM SPSS Modeler 應用程式的「工具」功能表中產生編碼密碼。
-domain<name>	這是用於登入到伺服器的網域。僅在伺服器模式中可用。
-P <name>=<value>	用來設定啟動參數。也可用來設定節點內容（位置參數）。

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 儲存庫 連線引數

如果想通過指令行來儲存或擷取 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 中的物件，則必須指定一個指向該 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 儲存庫 的有效連線。例如：

```
modelerclient -spsscr_hostname myhost -spsscr_port 8080
-spsscr_username myusername -spsscr_password mypassword
-stream "spsscr:///folder_1/scoring_stream.str" -execute
```

下表列出可用來設定連線的引數清單。

表 4. IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 儲存庫 連線引數

引數	行為/說明
-spsscr_hostname <hostname or IP address>	安裝 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 儲存庫 的伺服器的主機名稱或 IP 位址。
-spsscr_port <number>	IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 儲存庫 接受連線的埠號（通常，預設值為 8080）。
-spsscr_use_ssl	指定連線應該使用 SSL (Secure Sockets Layer)。這是選用旗標；預設值為不使用 SSL。
-spsscr_username<name>	登入到 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 儲存庫 的使用者名稱。

表 4. IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 儲存庫 連線引數 (繼續)

引數	行為/說明
-spsscr_password<password>	登入到 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 儲存庫 的密碼。
-spsscr_epassword<encoded password>	用來登入 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 儲存庫 的編碼密碼。
-spsscr_providername <name>	用於登入 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 儲存庫 的鑑別提供者 (Active Directory 或 LDAP)。如果使用原生 (本端儲存庫) 提供者，那麼這不是必要的。

IBM SPSS Analytic Server 連線引數

如果要通過指令行儲存或擷取 IBM SPSS Analytic Server 中的物件，那麼必須指定與 IBM SPSS Analytic Server 的有效連線。

註：Analytic Server 的預設位置是從 SPSS Modeler Server 獲取的。使用者也可以通過工具 > **Analytic Server** 連線定義自己的 Analytic Server 連線。

下表列出可用來設定連線的引數清單。

表 5. IBM SPSS Analytic Server 連線引數

引數	行為/說明
-analytic_server_username	用於登入 IBM SPSS Analytic Server 的使用者名稱。
-analytic_server_password	用於登入 IBM SPSS Analytic Server 的密碼。
-analytic_server_epassword	用於登入 IBM SPSS Analytic Server 的經過編碼的密碼。
-analytic_server_credential	用於登入 IBM SPSS Analytic Server 的認證。

組合多個引數

通過在檔名前使用 @ 符號，可以在呼叫時指定的指令檔中合併多個引數。這將使您可以縮短指令行呼叫，並且可以克服作業系統關於指令長度的限制。例如，下列啟動指令使用了 <commandFileName > 的參照檔案中的指定引數。

```
modelerclient @<commandFileName>
```

如果需用空格，則請用引號將指令檔的檔名和路徑括起來，如下所示：

```
modelerclient @ "C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\nn\scripts\my_command_file.txt"
```

指令檔中可以包含在之前啟動中個別指定的所有引數，每行一個引數。例如：

```
-stream report.str
-Porder.full_filename=APR_orders.dat
-Preport.filename=APR_report.txt
-execute
```

當寫入和參照指令檔時，必須遵循以下限制：

- 每條指令佔用一行。
- 不要在指令檔中內含 @CommandFile 引數。

注意事項

本資訊係針對 IBM 在美國提供之產品與服務所開發。IBM 不見得有提供以其他語言撰寫的這份資料。不過，您可以要求擁有一份該語言的產品或產品版本副本以取用它。

在其他國家或地區，IBM 不見得有提供本文件所提及之各項產品、服務或功能。請洽詢當地的 IBM 業務代表，以取得當地目前提供的產品和服務之相關資訊。本文件在提及 IBM 的產品、程式或服務時，不表示或暗示只能使用 IBM 的產品、程式或服務。只要未侵犯 IBM 之智慧財產權，任何功能相當之產品、程式或服務皆可取代 IBM 之產品、程式或服務。不過，任何非 IBM 之產品、程式或服務，使用者必須自行負責作業之評估和驗證責任。

本文件所說明之主題內容，IBM 可能擁有其專利或專利申請案。提供本文件不代表提供這些專利的授權。您可以書面提出授權查詢，來函請寄到：

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
US

如果是有關雙位元組 (DBCS) 資訊的授權查詢，請洽詢所在國的 IBM 智慧財產部門，或書面提出授權查詢，來函請寄到：

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

International Business Machines Corporation 只依「現況」提供本出版品，不提供任何明示或默示之保證，其中包括且不限於不侵權、可商用性或特定目的之適用性的隱含保證。有些管轄範圍在某些交易上並不接受明示或默示保證的排除，因此，這項聲明對 貴客戶不見得適用。

本資訊中可能會有技術上或排版印刷上的訛誤。因此，IBM 會定期修訂；並將修訂後的內容納入新版中。IBM 隨時會改進及/或變更本出版品所提及的產品及/或程式，不另行通知。

本資訊中任何對非 IBM 網站的敘述僅供參考，IBM 對該網站並不提供任何保證。這些網站所提供的資料不是 IBM 本產品的資料內容，如果要使用這些網站的資料，您必須自行承擔風險。

IBM 得以各種 IBM 認為適當的方式使用或散布 貴客戶提供的任何資訊，而無需對 貴客戶負責。

如果本程式之獲授權人為了 (i) 在個別建立的程式和其他程式（包括本程式）之間交換資訊，以及 (ii) 相互使用所交換的資訊，因而需要相關的資訊，請洽詢：

IBM Director of Licensing
IBM Corporation

North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
US

上述資料之取得有其特殊要件，在某些情況下必須付費方得使用。

IBM 基於 IBM 客戶合約、IBM 國際程式授權合約或雙方之任何同等合約的條款，提供本文件所提及的授權程式與其所有適用的授權資料。

所引用的效能資料和客戶範例僅為說明用途呈現。實際效能結果可能會隨特定配置及操作狀況而異。

本文件所提及之非 IBM 產品資訊，取自產品的供應商，或其發佈的聲明或其他公開管道。IBM 並未測試過這些產品，也無法確認這些非 IBM 產品的執行效能、相容性或任何對產品的其他主張是否完全無誤。有關非 IBM 產品的性能問題應直接洽詢產品供應商。

關於 IBM 未來方針或目的之聲明，隨時可能更改或撤銷，不必另行通知，且僅代表目標與主旨。

本資訊中含有日常商業活動所用的資料及報告範例。為了儘可能完整陳述，範例引用了人名、公司、品牌及產品名稱。此等名稱皆屬虛構，凡有類似實際個人或企業者，皆屬巧合。

商標

IBM、IBM 標誌及 ibm.com 是 International Business Machines Corp. 在世界許多管轄區註冊的商標或註冊商標。其他產品及服務名稱可能是 IBM 或其他公司的商標。IBM 商標的最新清單可在 Web 的 "Copyright and trademark information" 中找到，網址為 www.ibm.com/legal/copytrade.shtml。

Adobe、Adobe 標誌、PostScript 及 PostScript 標誌是 Adobe Systems Incorporated 在美國及（或）其他國家或地區的註冊商標或商標。

Intel、Intel 標誌、Intel Inside、Intel Inside 標誌、Intel Centrino、Intel Centrino 標誌、Celeron、Intel Xeon、Intel SpeedStep、Itanium 及 Pentium 是 Intel Corporation 或其子公司在美國及其他國家或地區的商標或註冊商標。

Linux 是 Linus Torvalds 在美國及（或）其他國家或地區的註冊商標。

Microsoft、Windows、Windows NT 及 Windows 標誌是 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家或地區的商標。

UNIX 是 The Open Group 在美國及其他國家或地區的註冊商標。

Java 以及所有以 Java 為基礎的商標和標誌皆為 Oracle 及/或其所屬組織之註冊商標。

產品說明文件的條款

這些出版品使用許可權的授予，遵循下列條款。

適用性

這些條款為 IBM 網站使用條款的增補條款。

個人用途

貴客戶可以為了非商務性的私人用途而複製這些出版品，但必須保留所有專利注意事項。如果沒有 IBM 的明文同意，貴客戶不能散布、顯示或衍生這些出版品或其中的任何部分。

商業用途

貴客戶可以在企業內複製、散布和顯示這些出版品，但必須保留所有專利注意事項。如果沒有 IBM 的明文同意，貴客戶不能在您的企業外衍生這些出版品，或複製、散布或顯示這些出版品或其中的任何部分。

權利

除了本項許可權所明確授予者之外，並未明示或暗示授予出版品或任何資訊、資料、軟體或其中的其他智慧財產的任何其他許可權、授權或權利。

IBM 保留在判定出版品的使用將損害其利益或判定未適當遵守上述指示時，撤銷此處所授予之許可權的權利。

除非完全符合所有適當的法律和規章，其中包括所有美國輸出法律和規章，否則，貴客戶不能下載、輸出或再輸出本項資訊。

IBM 不提供這些出版品內容的任何保證。這些出版品只依「現狀」提供，不含任何明示或暗示的保證，其中包括且不限於適售性、未涉侵權或符合特定效用的暗示保證。

索引

索引順序以中文字，英文字，及特殊符號之次序排列。

〔四劃〕

引數

伺服器連線 11

系統 10

指令檔 13

IBM SPSS Analytic Server 儲存庫連接 13

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository 連線 12

文件 3

日誌檔 6

〔六劃〕

安全

已編碼的密碼 11

〔七劃〕

串流

排程 5

伺服器

指令行引數 11

批次模式

引數使用 6

日誌 6

參數 7

排程串流 5

輸出 8

Scripting 7

系統

指令行引數 10

〔九劃〕

指令行

引數清單 10, 11, 12, 13

多個引數 13

參數 11

執行 IBM SPSS Modeler 6, 9

〔十一劃〕

密碼

已編碼 11

〔十四劃〕

旗標

指令行引數 6, 9

〔十五劃〕

範例

概述 4

應用程式手冊 3

〔十七劃〕

應用程式範例 3

F

flags

組合多個旗標 13

I

IBM SPSS Analytic Server 儲存庫

指令行引數 13

IBM SPSS Modeler 1

文件 3

從指令行執行 6, 9

IBM SPSS Modeler Server 1

IBM SPSS 協同作業及部署服務儲存庫

指令行引數 12

S

scripting

在批次模式下 7



Printed in Taiwan