

Query Management Facility



# QMF - Guida di riferimento

*Versione 7 Rilascio 2*



Query Management Facility



# QMF - Guida di riferimento

*Versione 7 Rilascio 2*

**Nota**

Prima di utilizzare questo prodotto e le relative informazioni, consultare la sezione Appendice D, "Informazioni particolari" a pagina 311.

**Seconda edizione (Marzo 2002)**

Questa edizione si riferisce al programma Query Management Facility, un'applicazione di DB2 Universal Database Server per OS/390 (DB2 UDB for OS/390), 5675-DB2, Versione 7 Rilascio 1 e al programma Query Management Facility, un'applicazione di DATABASE 2 Server per VM e VSE, (DB2 per VM e VSE), 5697-F42, Versione 7 Rilascio 1 e a tutti i successivi rilasci, versioni e modifiche se non diversamente indicato nelle nuove edizioni.

Questa edizione sostituisce e rende obsoleta l'edizione precedente, SC13-2905-00.

Come ultima pagina del manuale è stato predisposto un foglio riservato ai commenti del lettore. Se il foglio è stato rimosso, eventuali commenti possono essere inviati alla:

Selfin S.p.A.  
Translation Assurance  
via F. Giordani, 7  
80122 - NAPOLI

Tutti i commenti e i suggerimenti inviati potranno essere utilizzati liberamente dall'IBM e dalla Selfin e diventeranno proprietà esclusiva delle stesse.

© Copyright International Business Machines Corporation 1983, 2002. Tutti i diritti riservati.

# Indice

## Documentazione QMF . . . . . vii

## Introduzione . . . . . ix

Informazioni indispensabili . . . . . ix

Come inviare i propri commenti . . . . . ix

## Capitolo 1. Comandi QMF . . . . . 1

Ambienti dei comandi QMF . . . . . 1

Immissione comandi. . . . . 1

    Sulla riga comandi . . . . . 1

    Con un tasto funzione . . . . . 1

    Su un pannello richiesta . . . . . 2

    Da una procedura . . . . . 3

    Da un'applicazione . . . . . 3

    Utilizzo dell'accesso dei dati remoti. . . . . 3

Pannelli conferma . . . . . 4

Annullamento comandi. . . . . 5

Come leggere i diagrammi di sintassi . . . . . 5

Parametri dei comandi . . . . . 6

AGGIUNGI. . . . . 8

    Note . . . . . 8

INDIETRO . . . . . 9

    Descrizione. . . . . 9

    Note . . . . . 9

BATCH. . . . . 10

SOTTO . . . . . 11

    Note. . . . . 11

ANNULLA . . . . . 12

    Note. . . . . 12

MODIFICA . . . . . 13

    Note. . . . . 13

CONTROLLA . . . . . 13

    Note. . . . . 13

    Condizioni di errore . . . . . 14

    Condizioni di avviso . . . . . 14

CICS . . . . . 14

    Descrizione . . . . . 15

    Note. . . . . 15

    Esempi . . . . . 15

PULISCI . . . . . 16

    Note. . . . . 16

CMS. . . . . 16

    Descrizione . . . . . 16

    Note. . . . . 16

Collega in VM . . . . . 17

    Descrizione . . . . . 17

    Note. . . . . 18

    Esempi . . . . . 18

Collega in OS/390 . . . . . 19

    Descrizione . . . . . 19

    Note. . . . . 20

    Esempi . . . . . 20

Collega in CICS . . . . . 20

    Descrizione . . . . . 21

    Note. . . . . 21

    Esempi . . . . . 22

CONVERTI . . . . . 22

    Descrizione . . . . . 23

    Note. . . . . 24

    Esempi . . . . . 25

ELIMINA . . . . . 26

    Note. . . . . 26

DESCRIVI. . . . . 26

    Note. . . . . 27

VISUALIZZA. . . . . 27

    Descrizione . . . . . 28

    Note. . . . . 28

    Esempi . . . . . 29

VPS . . . . . 30

    Note. . . . . 30

MOSTRA . . . . . 30

    Descrizione . . . . . 31

    Note. . . . . 31

    Esempi . . . . . 32

EDIT OGGETTO. . . . . 32

    Descrizione . . . . . 33

    Note. . . . . 33

    Esempi . . . . . 33

Edit di una tabella . . . . . 34

    Descrizione . . . . . 34

    Note. . . . . 35

    Esempi . . . . . 35

FINE . . . . . 35

    Note. . . . . 36

AMPLIA . . . . . 37

CANCELLA . . . . . 37

    Descrizione . . . . . 37

    Note. . . . . 38

    Esempi . . . . . 38

ESCI. . . . . 38

ESPORTA in CICS . . . . . 40

    Descrizione . . . . . 44

    Note. . . . . 46

    Esempi . . . . . 46

ESPORTA in TSO . . . . . 47

    Descrizione . . . . . 51

    Note. . . . . 53

    Esempi . . . . . 53

ESPORTA in CMS . . . . . 54

    Descrizione . . . . . 58

    Note. . . . . 60

    Esempi . . . . . 60

ESTRAI. . . . . 61

    Descrizione . . . . . 61

    Note. . . . . 62

AVANTI . . . . . 62

    Descrizione . . . . . 62

    Note. . . . . 63

ACCEDI VARGLOB . . . . . 63

    Descrizione . . . . . 63

    Note. . . . . 63

GETQMF macro . . . . .	64	Note . . . . .	110
Descrizione . . . . .	64	Esempi . . . . .	110
AIUTO . . . . .	65	RIPRISTINA oggetto . . . . .	110
Descrizione . . . . .	65	Descrizione . . . . .	111
Note. . . . .	65	Esempi . . . . .	113
IMPORTA in CICS . . . . .	66	RICHIAMA . . . . .	113
Descrizione . . . . .	68	Descrizione . . . . .	114
Note. . . . .	69	Note . . . . .	114
Esempi . . . . .	70	Esempi . . . . .	115
IMPORTA in TSO . . . . .	71	DESTRA . . . . .	115
Descrizione . . . . .	73	Descrizione . . . . .	115
Note. . . . .	74	Note . . . . .	115
Esempi . . . . .	74	ESEGUI . . . . .	116
IMPORTA in CMS . . . . .	75	Descrizione . . . . .	118
Descrizione . . . . .	77	Note . . . . .	119
Note. . . . .	78	I valori della variabile per il comando ESEGUI	120
Esempi . . . . .	79	Considerazioni sul sistema . . . . .	121
INSERISCI. . . . .	79	Esempi . . . . .	121
Note. . . . .	79	SALVA . . . . .	122
INTERAGISCI . . . . .	80	Descrizione . . . . .	124
Descrizione . . . . .	80	Note . . . . .	125
ISPF . . . . .	81	Esempi . . . . .	125
Descrizione . . . . .	81	RICERCA . . . . .	126
DISPONI . . . . .	81	Note . . . . .	126
Descrizione . . . . .	82	IMPOSTA VARGLOB. . . . .	126
Note. . . . .	82	Descrizione . . . . .	127
Esempi . . . . .	82	Note . . . . .	127
SINISTRA . . . . .	82	Esempi . . . . .	129
Descrizione . . . . .	83	IMPOSTA PROFILO . . . . .	129
Note. . . . .	83	Descrizione . . . . .	130
ELENCA . . . . .	83	Note . . . . .	133
Descrizione . . . . .	84	Esempi . . . . .	133
Note. . . . .	85	PRESENTA . . . . .	133
Esempi . . . . .	87	Descrizione . . . . .	135
MESSAGGIO. . . . .	87	Note . . . . .	136
Descrizione . . . . .	88	RIORDINA . . . . .	137
Note. . . . .	88	SPECIFICA . . . . .	137
Esempi . . . . .	88	Descrizione . . . . .	138
SUCCESSIVA. . . . .	89	Note . . . . .	138
Descrizione . . . . .	89	START . . . . .	139
Note. . . . .	89	Parametri di programma QMF	139
PRECEDENTE . . . . .	89	Descrizione . . . . .	142
Descrizione . . . . .	90	STATE. . . . .	142
Note. . . . .	90	Note . . . . .	142
STAMPA in CMS e TSO . . . . .	90	CAMBIA . . . . .	143
Descrizione . . . . .	94	Note . . . . .	143
Note. . . . .	97	SOPRA . . . . .	143
Esempi . . . . .	98	Note . . . . .	143
STAMPA in CICS . . . . .	98	TSO . . . . .	143
Descrizione . . . . .	104	Descrizione . . . . .	144
Note . . . . .	107	Note . . . . .	144
Esempi . . . . .	108	Esempi . . . . .	144
QMF . . . . .	108		
Descrizione . . . . .	108	<b>Capitolo 2. Parole chiave e funzioni</b>	
Note . . . . .	108	<b>SQL utilizzate nelle interrogazioni</b>	
Esempi . . . . .	108	<b>QMF . . . . .</b>	<b>145</b>
RIDUCI . . . . .	108	AGGIUNGI . . . . .	145
AGGIORNA. . . . .	109	TUTTI. . . . .	145
Note . . . . .	109	ALTER TABLE . . . . .	146
RIPRISTINA VARGLOB . . . . .	109	AND . . . . .	146
Descrizione . . . . .	109		

Parentesi . . . . .	146
ANY . . . . .	147
COME. . . . .	147
AVG . . . . .	148
BETWEEN x AND y . . . . .	148
CONTEGG . . . . .	149
CREATE SYNONYM . . . . .	150
Dati DBCS . . . . .	150
CREATE TABLE . . . . .	150
CREATE VIEW . . . . .	152
ELIMINA . . . . .	153
DISTINCT . . . . .	154
DROP . . . . .	155
EXISTS . . . . .	156
GRANT . . . . .	157
GROUP BY . . . . .	158
HAVING . . . . .	160
IN . . . . .	161
INSERT INTO . . . . .	162
Inserimento di alcuni valori per le colonne in una riga . . . . .	163
Copia delle righe da una tabella ad un'altra . . . . .	163
IS . . . . .	163
LIKE . . . . .	163
Selezione di una stringa di caratteri: LIKE '%abc%' . . . . .	164
Caratteri da ignorare: LIKE '_a_' . . . . .	165
MAX e MIN . . . . .	165
NOT . . . . .	166
NOT con NULL, LIKE, IN e BETWEEN . . . . .	167
NULL . . . . .	167
OR . . . . .	168
ORDER BY . . . . .	168
Sequenza di riordino . . . . .	169
Ordinamento in base a più di una colonna . . . . .	169
Ordinamento delle colonne in base al numero di una colonna . . . . .	170
REVOKE . . . . .	171
SELEZIONA . . . . .	171
Selezione di ogni colonna da una tabella . . . . .	172
Selezione delle colonne da una tabella . . . . .	172
Aggiunta di colonne descrittive . . . . .	173
Sottointerrogazioni . . . . .	173
Esempi: . . . . .	173
SOME . . . . .	174
SUM . . . . .	174
UNION . . . . .	175
Risultati: . . . . .	175
AGGIORNA. . . . .	179
WHERE . . . . .	179
Simboli di uguaglianza e disuguaglianza in una proposizione WHERE . . . . .	181
Risultati calcolati . . . . .	182
Funzione @IF . . . . .	184
Esempio . . . . .	185
Funzioni scalari SQL . . . . .	185
Funzioni data/ora . . . . .	185
Funzioni di conversione . . . . .	187
Funzioni di stringa . . . . .	187
Concatenazione. . . . .	188
Esempi . . . . .	189

<b>Capitolo 3. Formati, prospetti e grafici</b>	<b>191</b>
Utilizzo dei formati del QMF . . . . .	191
Creazione dei prospetti nel QMF . . . . .	191
Visualizzazione di un prospetto senza dati . . . . .	191
Simboli utilizzati nei prospetti per indicare gli errori . . . . .	192
Riferimento rapido nei pannelli di formato per i prospetti . . . . .	192
Creazione dei grafici nel QMF. . . . .	194
FORM.PRINC . . . . .	195
Aree di non immissione . . . . .	197
FORM.SEPARn . . . . .	198
FORM.CALC . . . . .	207
Riepilogo delle espressioni di edit . . . . .	210
FORM.COLONNE. . . . .	211
Specificazione degli attributi della colonna . . . . .	217
Informazioni relative alla stampa . . . . .	220
FORM.CONDIZIONI. . . . .	221
FORM.DETTAGLI. . . . .	223
Pannello FORM.FIN . . . . .	229
FORM.OPZIONI . . . . .	234
FORM.PAG . . . . .	240
Errori sui pannelli formato . . . . .	246
Condizioni di errore . . . . .	246
Condizioni di avviso . . . . .	246
Controllare e correggere gli errori . . . . .	247
Incompatibilità tra formati e dati . . . . .	248
Utilizzo del REXX con i formati del QMF . . . . .	248
Utilizzo dei valori calcolati nei prospetti . . . . .	249
Come interagiscono il QMF e il REXX . . . . .	250
Quando le espressioni vengono valutate dal REXX . . . . .	251
Operatori REXX . . . . .	251
Esempi di espressione di calcolo di prospetto . . . . .	253
Codici d'uso. . . . .	254
Codice d'uso ORIZZ . . . . .	254
Codice d'uso di aggregazione . . . . .	255
Codice d'uso SEPAR . . . . .	259
Codice d'uso CALCid . . . . .	260
Codice d'uso RAGGRUP . . . . .	261
Codice d'uso OMETTI . . . . .	261
Codici d'uso per la data e l'ora . . . . .	262
Codici di edit . . . . .	262
Codici di edit per dati in formato carattere . . . . .	262
Codici di edit per dati in formato grafico . . . . .	264
Codici di edit per dati numerici . . . . .	265
Codici di edit per la data . . . . .	266
Codici di edit per l'ora . . . . .	267
Codici di edit per dati di tipo Timestamp . . . . .	268
Codici di edit definiti dall'utente . . . . .	268
Considerazioni sulle funzioni di aggregazione e codici di editazione . . . . .	268
Variabili usate nei formati . . . . .	269
<b>Capitolo 4. Informazioni generali . . . . .</b>	<b>271</b>
Regole di denominazione . . . . .	271
Nomi con caratteri a doppio byte. . . . .	272
Come utilizzare la virgola per i decimali . . . . .	272
Aree di memoria temporanea QMF . . . . .	272
Completamento di un prospetto e richiesta dati incompleti . . . . .	273

Modifica delle risposte QMF in interrogazioni a lunga esecuzione . . . . .	275
Come evitare l'utilizzo di null come dati durante l'editazione di un oggetto QMF . . . . .	275
Metodi di scrittura delle interrogazioni . . . . .	275
Interrogazione guidata . . . . .	275
QBE (Query-by-example) . . . . .	276
Procedure . . . . .	276
Procedure con istruzioni logiche . . . . .	276
Procedure lineari . . . . .	277
Procedura di inizializzazione del sistema . . . . .	278
Stampa di oggetti QMF . . . . .	278
Prospetti, tabelle, profili, procedure, interrogazioni SQL e interrogazioni QBE . . . . .	278
Grafici . . . . .	278
Interrogazioni guidate e moduli . . . . .	279
Editore tabelle . . . . .	279
Guida in linea . . . . .	280
Guida agli oggetti . . . . .	281
Guida ai messaggi . . . . .	281
Guida ai campi sensitivi . . . . .	281
Accesso ai dati remoti . . . . .	281
Accesso ad un'unità di lavoro distribuita (solo DB2 per OS/390) . . . . .	281
Accesso ad un'unità di lavoro remota . . . . .	282
Interruzioni del programma di gestione . . . . .	283

**Appendice A. Tabelle campione di QMF . . . . . 285**

Q.CANDIDATI . . . . .	285
Q.INTERVISTE . . . . .	286
Q.ORGANIZAZIONE . . . . .	287
Q.PARTI . . . . .	287
Q.PRODOTTI . . . . .	288
Q.PROGETTI . . . . .	289
Q.DIPENDENZE . . . . .	289
Q.FORNITORI . . . . .	291

**Appendice B. Tabelle delle variabili globali QMF . . . . . 293**

Variabili globali per informazioni di stato riguardanti il profilo . . . . .	293
Variabili globali DSQ per le informazioni di stato riguardanti il profilo . . . . .	294

Variabili globali associate al CICS . . . . .	298
Variabili globali DSQ relative ad un messaggio generato dal comando precedente . . . . .	299
Variabili globali DSQ relative all'editore tabelle . . . . .	299
Variabili globali DSQ che controllano la visualizzazione delle informazioni sullo schermo . . . . .	301
Variabili globali DSQ che controllano l'esecuzione dei comandi e delle procedure . . . . .	304
Variabili globali che presentano i risultati di CONVERTI INTERR . . . . .	307
Variabili globali DSQ che presentano le informazioni sui messaggi di errore per ESEGUI INTERR . . . . .	308

**Appendice C. Funzioni QMF che richiedono un supporto specifico. . . 309**

Funzioni QMF non disponibili in ambiente CICS	309
---	-----

**Appendice D. Informazioni particolari 311**

Marchi . . . . .	313
------------------	-----

**Glossario dei termini e degli acronimi 315**

**Bibliografia . . . . . 327**

Pubblicazioni relative a APPC . . . . .	327
Pubblicazioni CICS . . . . .	327
Pubblicazioni relative a COBOL . . . . .	327
Pubblicazioni relative al DATABASE 2 . . . . .	328
Pubblicazioni relative a DCF . . . . .	328
Pubblicazioni relative a DRDA . . . . .	329
Pubblicazioni relative al DXT . . . . .	329
Pubblicazioni relative al GDDM (Graphical Data Display Manager) . . . . .	329
Pubblicazioni relative a HLASM . . . . .	329
Pubblicazioni relative a ISPF/PDF . . . . .	329
Pubblicazioni relative a OS/390 . . . . .	329
Pubblicazioni relative a PL/I . . . . .	330
Pubblicazioni relative al linguaggio REXX . . . . .	330
Pubblicazioni relative a ServiceLink . . . . .	330
Pubblicazioni relative a VM . . . . .	330
Pubblicazioni relative a VSE . . . . .	330

**Indice analitico. . . . . 331**














---

## Documentazione QMF

L'acquisto delle pubblicazioni può essere effettuato rivolgendosi direttamente al proprio rappresentante IBM.

---

Valutazione	 <p>QMF Introduzione  GC13-2904</p>			
Installazione, pianificazione, gestione e diagnosi	 <p>Installing and Managing QMF  GC27-0720</p>	 <p>Installing and Managing QMF for Windows  GC27-0722</p>		
	 <p>QMF Messages and Codes  GC27-0717</p>			
Utilizzo	 <p>QMF Guida all'utilizzo  SC13-2906</p>	 <p>QMF Guida di riferimento  SC13-2905</p>	 <p>Introduzione a QMF per Windows  SC13-2907</p>	
	 <p>Developing QMF Applications  SC27-0718</p>			
	Documentazione in linea	 <p>SK2T-0730 OS/390, VM, &amp; VSE</p>	 <p>SK2T-6700 solo OS/390</p>	 <p>SK2T-2067 solo VM</p>

---



---

## Introduzione

Il presente manuale si rivolge agli utenti QMF (Query Management Facility) esperti. Gli argomenti principali trattati sono i seguenti:

- Comandi QMF
- Parole chiave SQL usate nelle interrogazioni QMF
- Formati, prospetti e grafici (inclusi i codici d'uso e di edit)

I comandi, le parole chiave ed i formati vengono riportati in ordine alfabetico nei rispettivi capitoli.

L'appendice contiene le tabelle di esempio QMF, un elenco delle variabili globali, informazioni relative alle tabelle di controllo QMF ed i requisiti di supporto per ambienti differenti.

---

## Informazioni indispensabili

Il manuale *Using QMF* contiene informazioni principali relative al QMF. In questo manuale di riferimento si presuppone la conoscenza dei concetti riportati nella suddetta Guida. Oltre ai passi necessari per avviare QMF ed utilizzare le interrogazioni SQL, *Using QMF* contiene esempi dettagliati relativi alle procedure di creazione delle interrogazioni e dei formati. Inoltre, contiene le informazioni relative al QBE (Query-By-Example).

Un elenco completo di pubblicazioni QMF si trova in "Documentazione QMF" a pagina vii. Le pubblicazioni IBM possono essere ottenute tramite il rappresentante IBM.

---

## Come inviare i propri commenti

Le considerazioni dell'utente sono estremamente importanti per il completamento e l'accuratezza delle informazioni.

### **Inviare i commenti tramite Web**

Collegarsi al sito Web:

<http://www.ibm.com./qmf>

Il sito contiene una pagina di commenti in cui inserirvi i propri.

### **Inviare i commenti tramite posta elettronica a**

[comments@vnet.ibm.com](mailto:comments@vnet.ibm.com). Assicurarsi di includere il nome del prodotto, il numero versione del prodotto, il nome e il numero parte del manuale (se applicabile). Per i commenti su specifiche parti di testo, includere l'ubicazione del testo (ad esempio, un capitolo e un titolo sezione, un numero tabella, un numero pagina e un titolo di argomento della guida).

### **Completare il modulo dei commenti**

presente alla fine della pubblicazione e restituire il tutto tramite fax (800-426-7773 per Stati Uniti e Canada) o consegnandolo a un centro IBM.



---

## Capitolo 1. Comandi QMF

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- “Ambienti dei comandi QMF”
- “Immissione comandi”
- “Come leggere i diagrammi di sintassi” a pagina 5
- “Parametri dei comandi” a pagina 6
- Descrizione dei comandi, con inizio da pagina 8

---

### Ambienti dei comandi QMF

È possibile eseguire comandi QMF in ambiente TSO, CMS o CICS®. In ambiente TSO o CMS, si può operare con o senza l'ISPF. Nella tabella riportata prima della descrizione di ciascun comando, vengono indicati con una X gli ambienti in cui è valido il comando. Un asterisco (\*) indica che il comando è valido solo in determinate condizioni. Ad esempio:

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	*

---

### Immissione comandi

E' possibile immettere i comandi QMF in più modi:

- Sulla riga comandi
- Con un tasto funzionale
- Su un pannello richiesta
- Da una procedura
- Da un'applicazione

Se l'installazione ha definito un sinonimo di comando con lo stesso nome di un comando QMF, è necessario anteporre QMF al comando per sostituire il sinonimo.

#### Sulla riga comandi

Qualsiasi comando QMF può essere immesso per esteso dopo la freccia sulla riga comandi visualizzata. Ad esempio,

```
COMMAND ==> ESEGUI INTERR1 (FORM=FORM2
```

Per eseguire il comando premere Invio.

#### Con un tasto funzione

Alcuni comandi possono essere immessi usando i tasti funzionali. Il QMF dispone di una serie standard di tasti funzionali per ogni pannello. Tuttavia, è possibile che i tasti funzionali visualizzati siano diversi. In questo manuale si fa sempre riferimento alla serie di tasti standard.

Per utilizzare i parametri con un tasto di funzione comando, immettere i parametri sulla riga comandi e premere il tasto funzione. Ad esempio, quando il pannello di

## Comandi QMF

interrogazione viene visualizzato, immettere (FORM=FORM2, quindi premere il tasto funzione Esegui. Viene eseguito questo comando:

```
ESEGUI INTERR (FORM=FORM2
```

### Su un pannello richiesta

Il QMF visualizza un pannello richiesta comandi ogni volta che un comando viene immesso con un errore sintattico o in modo errato per due volte di seguito, oppure quando si immette il nome di un comando seguito da un punto interrogativo sulla riga comandi. I pannelli richiesta sono utili quando si immettono comandi lunghi.

Ad esempio, quando si immette ESEGUI ? viene visualizzato il seguente pannello richiesta comandi, in cui è possibile immettere le informazioni richieste:

RUN Command Prompt 1 a 8 di 8

Tipo ( \_\_\_\_\_ )

Nome ( \_\_\_\_\_ )+

Per eseguire un oggetto contenuto in memoria temporanea, immetterne il tipo:  
INTERR o PROC.

Per eseguire un oggetto contenuto nel database, immetterne il nome (e facoltativamente il tipo). Il tipo può essere  
INTERR o PROC.

---

F1=Aiuto F3=Fine F4=Elenca F7=Indietro F8=Avanti

Se per completare un comando il QMF ha bisogno di ulteriori informazioni, un secondo pannello richiede i parametri di comando.

E' possibile saltare il primo pannello della suddetta richiesta immettendo il comando, il tipo ed il nome dell'oggetto seguiti da un punto interrogativo sulla riga comandi. Viene visualizzato un pannello contenente i parametri che possono essere usati per quell'oggetto.

Un punto interrogativo non è valido nella parte di un comando relativa ai parametri (dopo la parentesi di apertura). Inoltre, qualsiasi parametro seguente il punto interrogativo viene ignorato. Ad esempio, (FORM=FORM2 viene ignorato nel seguente comando:

```
ESEGUI INTERR INTERR1 ? (FORM=FORM2
```

Nella maggior parte dei pannelli richiesta sono visualizzati i tre tasti funzionali riportati di seguito:

**Aiuto** Visualizza le informazioni di aiuto relative al messaggio visualizzato nella parte inferiore dello schermo.

**Elenca** Visualizza un elenco dal quale è possibile selezionare gli oggetti desiderati.

**Fine** Ritorna al pannello da cui è stata emessa la richiesta.

## Da una procedura

Quasi tutti i comandi QMF possono essere inseriti come righe in una procedura, compreso il comando ESEGUI che esegue la stessa o un'altra procedura. Questa operazione risulta utile quando si usano comandi troppo lunghi e che quindi non rientrano nella riga comandi.

Quando si inseriscono dei comandi in una procedura, specificarne i nomi, i parametri ed i valori in forma estesa anziché utilizzare le relative abbreviazioni. L'abbreviazione minima consentita per una parola esistente potrebbe essere modificata nei rilasci successivi e causare problemi alla procedura.

### Comandi nelle procedure con istruzioni logiche

Quando si usano comandi QMF in una procedura con istruzioni logiche, i comandi:

- *Devono* essere in caratteri maiuscoli indipendentemente dall'impostazione del profilo.
- Possono essere immessi su più righe inserendo alla fine della riga una virgola.
- Possono contenere variabili di sostituzione.

### Comandi nelle istruzioni lineari

I comandi nelle procedure lineari possono essere immessi su più righe inserendo un segno "più" (+) come carattere di continuazione nella colonna 1 di ogni riga aggiunta. La riga di continuazione inizierà dalla colonna 3.

Per ulteriori informazioni relativo all'utilizzo dei comandi nei due tipi di procedure, consultare "Procedure" a pagina 276.

## Da un'applicazione

I comandi QMF all'interno delle applicazioni devono essere immessi in caratteri maiuscoli, indipendentemente dall'impostazione del profilo.

**Nota agli utenti CICS:** l'interfaccia comandi non è disponibile in ambiente CICS, dato che la propria funzione dipende dall'ISPF.

#### Interfaccia comandi

Riceve i comandi QMF dall'ISPF. Prima di eseguire l'applicazione, l'EXEC o la CLIST, si deve avviare il QMF.

#### Interfaccia richiamabile

Riceve i comandi QMF direttamente dall'interfaccia CPI (Common Programming Interface) SAA (System application Architecture) del QMF. Il QMF può essere avviato ed arrestato dall'applicazione. Non è necessario l'ISPF.

Per informazioni dettagliate relativo all'utilizzo dei comandi all'interno delle applicazioni, consultare *Sviluppo delle applicazioni QMF*.

## Utilizzo dell'accesso dei dati remoti

Quando si inviano comandi tramite un'unità di lavoro distribuita o remota:

- I riferimenti alle tabelle e viste riguardano l'ubicazione corrente, a meno che non venga usato un nome formato da tre parti o un alias per fare riferimento ad un'altra ubicazione.

## Comandi QMF

- I riferimenti alle procedure, alle interrogazioni ed ai formati QMF contenuti nel database riguardano l'ubicazione corrente. Non è possibile fare riferimento ad una procedura, un'interrogazione o un formato con un nome costituito da tre parti.
- I dataset o i file indicati nei comandi QMF devono trovarsi sul sistema su cui viene eseguito il QMF.
- La coda dei dati CICS richiamata nei comandi QMF deve essere definita sul sistema su cui viene eseguito il QMF.
- I riferimenti ai valori memorizzati nel profilo riguardano l'ubicazione corrente, tranne nel caso del parametro TRACCIA. Per ulteriori informazioni relative al parametro TRACCIA, consultare il manuale *Installing and Managing QMF*.
- Quando il QMF viene eseguito in ambiente CICS/MVS, tutti gli oggetti del database (tabelle, viste, procedure, interrogazioni e formati) su ubicazioni DB2 remote sono a sola lettura.

---

## Pannelli conferma

Se un comando prevede il parametro CONFERMA, è possibile specificare SI o NO (oppure il valore standard specificato nel profilo utente). Se si tratta di un comando che modifica il database e per il parametro CONFERMA è stato specificato SI, viene visualizzato un pannello di conferma simile al seguente:

CONFERMA DI ESECUZIONE

AVVERTENZA:  
Il comando ESEGUI modifica questo numero di righe nel  
database:           1

Si desidera effettuare questa modifica?  
1 1. SI' - Effettuare le modifiche permanenti nel  
database.  
2. NO - Ripristinare la tabella prima di effettuare  
l'interrogazione; non effettuare nessuna modifica.

Molti pannelli conferma del QMF relativi alle modifiche del database richiedono di effettuare un commit (inserendo SI per convalidare le modifiche) o un rollback (inserendo NO).

Dal momento che le modifiche al database sono state già apportate, il programma che gestisce il database mantiene i vincoli sui dati fino a quando non si inserisce SI o NO sul pannello di conferma.

Se si usa DB2 for VM or VSE è possibile che le tabelle gestite si trovino in uno spaziodb non recuperabile. In tal caso, tutte le modifiche apportate vengono immediatamente convalidate nel database e non è possibile eseguire un rollback. Quindi, se una tabella si trova in uno spaziodb, non recuperabile, anche se si specifica NO sul pannello conferma le modifiche vengono comunque apportate.

Per ulteriori informazioni sullo spaziodb, contattare il responsabile di sistema o consultare *DB2 Server per VM System Administration*



## Annullamento comandi

Il metodo che è possibile utilizzare per annullare il comando QMF o l'interrogazione attualmente in corso dipende dal tipo di collegamento terminale e di ambiente.

In CMS e TSO:

- Se il terminale è collegato direttamente al sistema, premere il tasto Ripristina e quindi il tasto AP1.
- Se il terminale è collegato ad una rete SNA, premere il tasto ATTN.

Nel CICS, l'operatore deve annullare la transazione QMF come qualunque altra transazione CICS. I tasti AP1 e ATTN non possono essere utilizzati in ambiente CICS. Una volta annullata una transazione QMF, il lavoro viene perduto e l'ambiente QMF cancellato.

## Come leggere i diagrammi di sintassi

Le regole seguenti si applicano ai diagrammi di sintassi utilizzati in questo manuale:

- Gli schemi per la sintassi si leggono da sinistra a destra, dall'alto verso il basso, seguendo il percorso della linea.

Il simbolo  $\blacktriangleright\text{---}$  indica l'inizio di una istruzione.

Il simbolo  $\text{---}\blacktriangleright$  indica che l'istruzione di sintassi continua nella riga seguente.

Il simbolo  $\blacktriangleright\text{---}$  indica che un'istruzione continua dalla riga precedente.

Il simbolo  $\text{---}\blacktriangleleft$  indica la fine di un'istruzione.

Diagrammi di unità sintattiche che non siano istruzioni complete iniziano con il simbolo  $\blacktriangleright\text{---}$  e finiscono con il simbolo  $\text{---}\blacktriangleright$ .

- I comandi si trovano sempre sul percorso principale dello schema. I comandi ed i parametri sono visualizzati con le abbreviazioni minime in caratteri maiuscoli. Le variabili appaiono in lettere minuscole con caratteri in corsivo (ad esempio, *column-name*). Esse rappresentano parametri definiti dall'utente o sottopzioni. Durante l'immissione di comandi, separare i parametri e le parole chiave con almeno uno spazio se non si deve inserire la punteggiatura.
- Immettere i segni di punteggiatura (barre, virgole, punti, parentesi, punti esclamativi, virgolette, segni di uguale, ecc.) e numeri esattamente come vengono forniti.
- Le note a fondo pagina vengono evidenziate da numeri fra parentesi, ad esempio, (1).
- Le voci richieste appaiono sulla riga orizzontale (il tracciato principale).

$\blacktriangleright\text{---voce\_richiesta}\text{---}\blacktriangleleft$


- Le voci facoltative appaiono sotto il tracciato principale.

$\blacktriangleright\text{---voce\_richiesta}\text{---}\left\{ \text{---voce\_facoltativa}\text{---} \right\} \text{---}\blacktriangleleft$


- Se vi è possibilità di scelta tra due o più voci, esse appariranno verticalmente, incolonnate.

## Comandi QMF

Se si deve scegliere una delle voci, una voce della colonna appare nel tracciato principale.




Se la scelta di una delle voci è facoltativa, l'intera colonna appare al di sotto del tracciato principale.



Se la scelta di una delle voci è facoltativa ma è presente un valore predefinito, tale valore appare al di sopra della riga.



- Se una voce è ripetibile, una freccia che punta a sinistra indica la presenza di un loop all'interno del diagramma. Facoltativamente, le voci possono essere separate da virgole.



## Parametri dei comandi

Un comando consente l'uso di due tipi di parametri. I *parametri di posizione* devono essere sistemati in una certa posizione all'interno di un comando. I *parametri parola chiave* hanno un valore e possono essere sistemati in qualsiasi posizione all'interno di un comando. Il primo parametro parola chiave usato in un comando deve essere preceduto da una parentesi di apertura.

Se un comando consente parametri parola chiave, è possibile specificarne tanti quanti sono necessari. Se in un comando si usa un parametro parola chiave più di una volta, fornendo ogni volta valori differenti, viene considerato effettivo l'ultimo valore. Nessun parametro può essere più lungo di 80 caratteri.

Tutti i parametri sono separati tra loro da uno spazio, da una virgola seguita da uno spazio o da una virgola non seguita da uno spazio (se nel profilo è specificato DECIMALE=PUNTO). Ad esempio, tutte le seguenti specifiche sono corrette:

```
(MEMBRO=membro CONFERMA=SI
(MEMBRO=membro, CONFERMA=SI
(MEMBRO=membro, CONFERMA=SI
(MEMBRO membro CONFERMA=SI
(MEMBRO membro CONFERMA SI
```

E' possibile indicare la fine del comando, anche se ciò non è necessario, con una parentesi di chiusura. Tutto ciò che segue viene considerato come un commento e non viene elaborato.

## AGGIUNGI

---

## AGGIUNGI

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

Il comando AGGIUNGI:

- Aggiunge righe ad una tabella nell'Editore Tabelle
- Aggiunge variabili globali alla lista delle variabili globali

►►—Aggiungi—◄◄


### Note

- Nell'Editore tabelle, le transazioni vengono salvate immediatamente oppure al termine della sessione, a seconda di quanto specificato per l'opzione SALVA nel comando EDIT.
- Nell'elenco delle variabili globali, il comando AGGIUNGI visualizza il pannello AGGIUNGI VARIABILE, che permette di aggiungere una nuova variabile.

## INDIETRO

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

Il comando INDietro effettua lo scorrimento verso l'inizio di un pannello attivo o al primo campo della riga corrente nell'Editore Tabelle. In un pannello, è possibile scorrere all'indietro la posizione del cursore, a metà pagina, all'inizio, all'intera pagina o ad uno specifico numero di righe.

**Note:**

- 1 Specificare lo scorrimento solo quando esiste un campo SCORR sul pannello attivo. PAG viene utilizzato in tutte le altre situazioni.
- 2 Viene utilizzato il valore visualizzato nel campo SCORR. Questo valore viene mantenuto anche nella variabile globale DSQDC\_SCROLL\_AMT.
- 3 Viene utilizzato il valore impostato in questa variabile globale.

**Descrizione**

**CSR** Fa scorrere la riga su cui è posizionato il cursore fino alla fine dell'area su cui è possibile effettuare lo scorrimento.

**MEZZO**

Scorre indietro di metà dell'area su cui è possibile effettuare lo scorrimento o fino all'inizio di tale area se questo è più vicino.

**MAX** Scorre fino all'inizio dell'area su cui è possibile effettuare lo scorrimento.

**PAG** Scorre indietro dell'intera area su cui è possibile effettuare lo scorrimento o fino all'inizio di tale area se questo è più vicino.

**intero** Scorre indietro nel pannello del numero di righe specificato (un numero intero positivo fino a 9999).

**Note**

- MAX è effettivo solo per il comando corrente. Questo valore non rimarrà nel campo Scorrimento dopo il completamento del comando. Non è possibile impostare la variabile globale DSQDC\_SCROLL\_AMT su questo valore.
- Per scorrere indietro il testo di fondo pagina sui pannelli formato, posizionare il cursore sull'area del pannello in cui è specificato tale testo ed immettere il comando INDIETRO.
- È anche possibile modificare il valore di scorrimento utilizzato da QMF impostando la variabile globale DSQDC\_SCROLL\_AMT su Csr, MEzz, Pagina, o un qualsiasi numero di righe fino a 9999.

## BATCH

---

## BATCH

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X		X		

Il comando BATCH è un sinonimo di comando fornito dal QMS che permette di accedere alle interrogazioni Batch o applicazione Procedura. Tale applicazione consente di eseguire interrogazioni e procedure come lavori batch del QMF piuttosto che in modo interattivo.

Per ulteriori informazioni, consultare *Installing and Managing QMF* per il proprio sistema operativo.

▶▶—BATch—◀◀

---

**SOTTO**

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

Il comando SOTTO effettua lo scorrimento fino all'ultima riga di interrogazioni, procedure, prospetti, elenchi di variabili globali e pannelli formato su cui è possibile effettuare lo scorrimento.

▶▶—SOTto—◀◀

**Note**

- SOTTO è equivalente a AVANTI MAX.
- Per scorrere fino alla fine del testo di fondo pagina sui pannelli formato, posizionare il cursore sull'area in cui si trova tale testo ed immettere il comando SOTTO

## ANNULLA

---

## ANNULLA

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

Utilizzare il comando ANNULLA per:

- Eliminare le modifiche in sospeso effettuate durante una sessione dell'Editore Tabelle.
- Ritornare ad un pannello principale del QMF da un pannello di aiuto.
- Annullare un pannello di conferma per un comando. Premendo il tasto funzionale ANNULLA da un pannello di conferma, il comando che è stato richiesto di confermare viene annullato e si ritorna al pannello del QMF nel quale è stato immesso il comando.

►► ANnulla ◀◀

### Note

- Il comando ANNULLA è disponibile solo come tasto funzionale. Il tasto funzionale ANNULLA può essere usato dall'Editore Tabelle, dai pannelli di aiuto QMF e dai pannelli conferma.
- ANNULLA è disponibile nella sessione Editore Tabelle, in base all'impostazione dell'opzione SALVA specificata nel comando EDIT TABELLA:
  - Con SALVA=FINE, le modifiche vengono annullate quando viene premuto il tasto funzionale Annulla.
  - Con SALVA=SUBITO, ANNULLA non è valido.



---

**MODIFICA**

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

In un'Interrogazione Guidata, il comando MODIFICA consente di visualizzare un pannello su cui è possibile effettuare le modifiche.

Nell'Editore Tabelle, il comando MODIFICA modifica le righe di una tabella o di una vista.

►►—MODIfica—◄◄

**Note**

- Nell'Interrogazione Guidata, è possibile usare uno dei seguenti metodi per effettuare modifiche:
  - Posizionare il cursore sul campo di immissione dati che si desidera modificare e premere il tasto funzionale Modifica.
  - Immettere Modifica sulla riga comandi, posizionare il cursore sul campo immissione dati che si desidera modificare e premere Invio.
- Nell'Editore tabelle, quando si preme il tasto funzionale Modifica:
  - Con SALVA=SUBITO, le modifiche vengono salvate quando la transazione viene elaborata.
  - Con SALVA=FINE, le modifiche vengono salvate quando viene elaborato il comando FINE

---

**CONTROLLA**

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

Il comando CONTROLLA verifica la presenza di eventuali errori sui pannelli formato.

►►—CONTrolla—◄◄

**Note**

- Quando un pannello formato viene visualizzato, è possibile inserire CONTROLLA sulla riga comandi oppure premere il tasto funzione Controlla. Il QMF controlla il pannello corrente e poi tutti gli altri pannelli formato.
- Sulla riga messaggi compare l'errore, che deve essere corretto prima che appaiano altri errori.
- Quando compare un errore, si possono visualizzare eventuali altri errori correggendo quello al momento visualizzato e premendo quindi il tasto CONTROLLA.

## CONTROLLA

- CONTROLLA non può rilevare tutti gli errori. Alcuni errori non sono evidenti fino a quando non viene visualizzato il prospetto e QMS mostra un messaggio di errore.

### Condizioni di errore

Se un pannello formato contiene un errore, QMF visualizza il pannello su cui si è verificato il primo errore, con la parola **ERRORE** riportata all'inizio del pannello. Anche se vi è solo un pannello contenente un errore, il QMF visualizza la parola **ERRORE** su tutti i pannelli formato. L'area di immissione che contiene il valore errato viene evidenziata ed il cursore posizionato accanto ad essa. Una descrizione dell'errore compare sulla riga messaggi.

E' necessario correggere l'errore prima di poter visualizzare quello successivo o creare il prospetto. Per ulteriori informazioni sull'errore e su come correggerlo, premere il tasto funzionale Aiuto. Per identificare l'errore successivo, immettere nuovamente il comando **CONTROLLA** e procedere con la correzione. Continuare in questo modo fino a correggere tutti gli errori.

Se **FORM.CALC**, **FORM.CONDIZIONI**, o un pannello di definizione colonne in **FORM.COLONNE** contiene un'espressione errata, l'errore potrebbe non essere rilevato fino a quando il QMF non invia i valori al REXX per la valutazione.

### Condizioni di avviso

Se i pannelli formato non contengono errori o se tutti gli errori sono già stati corretti, il QMF controlla se vi sono condizioni di avviso. In caso affermativo, il QMF visualizza il pannello formato contenente la prima condizione, con la parola **AVVISO** all'inizio del pannello. Inoltre, il cursore viene posizionato accanto all'area di immissione contenente il valore in contrasto e compare un messaggio che descrive la condizione.

Al contrario di quanto accade per i valori errati, gli avvisi non vengono evidenziati. Per prendere visione di tutte le condizioni di avviso (senza dover modificare i valori in contrasto), immettere più volte il comando **CONTROLLA**. Non è necessario modificare i valori che causano le condizioni di avviso—QMF è in grado di interpretare i valori e formattare il prospetto. Tuttavia, è possibile che il prospetto ottenuto non sia come previsto.


---

## CICS

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
				X

Il comando **CICS** avvia una transazione **CICS**. La transazione può essere avviata senza terminare la sessione QMF corrente.

## Avvio di una transazione CICS



## Descrizione

### idtransazione

Il nome della transazione CICS da avviare. Questo valore può essere composto da 1 a 4 caratteri.

**DA** Specifica i dati trasmessi alla transazione. Possono essere trasmessi dati fino a 78 caratteri.

**valore** La stringa di caratteri che costituisce il contenuto dei dati.

Un valore contenente degli spazi deve essere racchiuso da delimitatori. Delimitatori validi per un valore di dati sono i singoli apici, le parentesi e i doppi apici. Quando i delimitatori sono i doppi apici, essi sono inclusi come parte dei dati.

### IDTERM

Specifica il terminale CICS associato alla transazione.

Questa opzione è richiesta per qualsiasi opzione che deve comunicare con un terminale. In caso contrario, omettere questa opzione per avviare la transazione senza alcun terminale associato.

### idterminale

Identificativo di un terminale CICS. Si tratta di un valore alfanumerico composto da 1 a 4 caratteri.

L'identificativo del terminale CICS corrente per la sessione QMF utilizzata viene elencato nel pannello richiesta del comando CICS di QMF.

## Note

- I parametri del comando QMF CICS (`idtransazione`, `DA` e `IDTERM`) hanno lo stesso significato delle opzioni del comando CICS START (`TRANSID`, `DA`, e `IDTERM`). Per ulteriori informazioni sul comando CICS START, fare riferimento al manuale *CICS per VSE/ESA Application Programmer's Reference*.
- La transazione CICS viene avviata subito.
- La transazione CICS deve essere conforme alle regole di CICS Basic Mapping Service, alle applicazioni GDDM e al comando CICS START.

## Esempi

- Per visualizzare un pannello richiesta per il comando QMF CICS:  
CICS ?
- Per utilizzare una variabile globale nel parametro FROM, racchiudere la variabile globale tra parentesi. Ad esempio:  
CICS transid (FROM=(&DSQAP\_CICS\_PQNAME))

## CICS

Non racchiudere la variabile globale tra singoli apici. Non verrebbe risolta correttamente.

---

## PULISCI

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

Usare il comando PULISCI per cancellare le immissioni da tutti i campi dell'Editore Tabelle.

▶▶—PULisci—▶▶

## Note

Se il modo di conferma Modifica è attivo e vengono apportate modifiche al pannello, viene visualizzato un pannello conferma.

---

## CMS

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
		X	X	

Il comando CMS esegue un comando CMS o exec oppure un comando CP in ambiente CMS senza terminare la sessione QMF.

Avvertenza: L'uso incorretto del comando CMS può compromettere negativamente l'ambiente.

### Esecuzione di un comando CMS

▶▶—Cms—  
┌—CP—  
└—EXEC—  
—stringacomando—▶▶

## Descrizione

### stringacomando

La stringa comando trasmessa a CMS.

**CP** Un comando CMS utilizzato per qualificare il modo in cui CMS interpreta la stringa comandi. Per i dettagli, consultare la documentazione CMS.

**EXEC** Un comando CMS utilizzato per qualificare il modo in cui CMS interpreta la stringa comandi. Per i dettagli, consultare la documentazione CMS.

## Note

- Quando viene specificata una stringa comandi che inizia con la parola CMS, il resto della stringa viene trasmesso a CMS dove viene poi interpretato. Se l'esecuzione del comando riesce, viene ricevuto un messaggio di conferma e si ritorna al pannello QMF attivo.

## Collega in VM

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
		X	X	

Il comando COLLEGA permette di:

- Effettuare la connessione da una sessione QMF a qualunque server di un database che fa parte della rete distribuita.
- Modificare l'utente del database per la sessione QMF.

### COLLEGA ad un server di database

►► COLLEGA—A—*nomeserver*—►►

### Modifica dell'UTENTE del database

►► COLLEGA—*idautorizzazione*—(-Parola d'ordine  *paroladordine*—►►

### COLLEGA ad un server di database e impostazione dell'UTENTE

►► COLLEGA—*idautorizzazione*—A—*nomeserver*<sup>(1)</sup>—►►

►►(-Parola d'ordine  *paroladordine*—►►

#### Note:

- 1 Questo parametro deve specificare un server DB2 per VM.

## Descrizione

### **idautorizzazione**

Il nome dell'autorizzazione di un utente DB2 per VM. L'utente del database deve avere un'autorizzazione del tipo COLLEGA con una parola d'ordine.

Il nome dell'autorizzazione può essere delimitato da doppi apici. Se il nome dell'autorizzazione è "A" o un'abbreviazione di "A", deve essere racchiuso tra virgolette doppie. Ad esempio:

```
COLLEGA "A" MIAMI ( PAROLADORDINE=paroladordine
```

### **Parola d'ordine**

La parola d'ordine per un utente del database. La parola d'ordine deve essere specificata.

La parola d'ordine può essere racchiusa tra delimitatori. Delimitatori validi sono i singoli apici o i doppi apici.

## COLLEGA in VM

### nomeserver

Il parametro relativo all'ubicazione. Il nome di un server di applicazione del database nella rete distribuita.

Il nome del server può essere delimitato da doppi apici.

Un elenco di nomi server è disponibile per il parametro relativo all'ubicazione quando si utilizza il pannello richiesta comandi COLLEGA. Fare riferimento all'esempio 1. di seguito riportato.

## Note

- Il collegamento ad un server del database ripristina l'ID autorizzazione del database.
- L'ID autorizzazione del database assunto automaticamente per ciascun server è definito dal sistema.
- Modificando l'utente del database, viene modificato il registro speciale UTENTE. La sessione QMF funzionerà con i privilegi definiti dall'ID autorizzazione runtime appena stabiliti.

Questo può essere utile nelle situazioni di seguito riportate:

- Esecuzione di attività privilegiate di gestione del database modificando la connessione ad un id utente DBA.
- Nei lavori batch, impostazione dell'utente del database su un elemento diverso dall'id utente della macchina batch.

- La parola d'ordine dell'utente DB2 per VM può essere impostata o modificata eseguendo un'interrogazione con una specifica GRANT SQL. Ad esempio:

```
GRANT CONNECT TO &DSQAO_CONNECT_ID  
IDENTIFIED BY paroladordine
```

- L'ID autorizzazione del database su un server DB2 per OS/390 può essere modificato eseguendo un'interrogazione QMF SQL con una specifica SET CURRENT SQLID. Ad esempio:

```
SET CURRENT SQLID = 'QMFADM'
```

La sessione QMF viene collegata a un server DB2 per OS/390 quando la variabile globale DSQAO\_DB\_MANAGER presenta un valore pari a 2.

- L'ID autorizzazione del database non può essere modificato quando la variabile globale DSQAO\_DB\_MANAGER presenta un valore pari a 3 o 4.
- Differenze tra il comando COLLEGA e il parametro di programma DSQSDBNM:
  - Il parametro DSQSDBNM stabilisce il server del database iniziale utilizzato per la sessione QMF.
  - Il comando COLLEGA modifica il server del database una volta stabilita una sessione QMF.
- La specifica SQL CONNECT non può essere utilizzata in un'interrogazione QMF.

## Esempi

1. Per visualizzare il pannello richiesta comandi COLLEGA:  
COLLEGA ?
2. Per connettersi ad un server del database remoto con un nome di ubicazione MIAMI:  
COLLEGA A MIAMI
3. Per modificare l'utente del database in "QMFADM", con una parola d'ordine "A1ZZDT", all'ubicazione DB2 per VM corrente:  
COLLEGA "QMFADM" ( PAROLADORDINE="A1ZZDT"

4. Per connettersi ad un'altra ubicazione DB2 per VM e modificare l'utente del database:

COLLEGA QMFADM A MIAMI ( PAROLADORDINE=A12ZDT

## Collega in OS/390

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
*	*			*

Il comando COLLEGA consente di effettuare una connessione a un server di database che è parte della rete distribuita da una qualunque sessione QMF.

### COLLEGA ad un server di database

►► COLlega—A—*nomeserver*—————►►

### Modifica dell'UTENTE del database

►► COLlega—<sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>  
—*idautorizzazione*—(—Parola d'ordine —*paroladordine*—————►►

#### Note:

- 1 Il server corrente deve essere un DB2 per VM.
- 2 Lo SQLINIT PROTOCOL non deve essere impostato su DRDA.

### COLLEGA ad un server di database e impostazione dell'UTENTE

►► COLlega—<sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>  
—*idautorizzazione*—A—*nomeserver*—————►►

►► (—Parola d'ordine —*paroladordine*—————►►

#### Note:

- 1 Lo SQLINIT PROTOCOL non deve essere impostato su DRDA.
- 2 Tale parametro deve specificare un server DB2 per OS/390.

## Descrizione

### **nomeserver**

Il parametro relativo all'ubicazione. Il nome di un server di applicazione del database nella rete distribuita.

Il nome del server può essere delimitato da doppi apici.

Un elenco di nomi server è disponibile per il parametro relativo all'ubicazione quando si utilizza il pannello richiesta comandi COLLEGA. Fare riferimento all'esempio 1. di seguito riportato.

## COLLEGA in OS/390

### Note

- Il collegamento ad un server del database ripristina l'ID autorizzazione del database.
- L'ID autorizzazione del database assunto automaticamente per ciascun server è definito dal sistema.
- L'ID autorizzazione del database su un server DB2 per OS/390 può essere modificato eseguendo un'interrogazione QMF SQL con una specifica SET CURRENT SQLID. Ad esempio:

```
SET CURRENT SQLID = 'QMFADM'
```

La sessione QMF viene collegata a un server DB2 per OS/390 quando la variabile globale DSQAO\_DB\_MANAGER presenta un valore pari a 2.

- L'ID autorizzazione del database non può essere modificato quando la variabile globale DSQAO\_DB\_MANAGER presenta un valore diverso da 2.
- Differenze tra il comando COLLEGA e il parametro di programma DSQSDBNM:
  - Il parametro DSQSDBNM stabilisce il server del database iniziale utilizzato per la sessione QMF.
  - Il comando COLLEGA modifica il server del database una volta stabilita una sessione QMF.
- La specifica SQL CONNECT non può essere utilizzata in un'interrogazione QMF.

### Esempi

1. Per visualizzare il pannello richiesta comandi COLLEGA:  
COLLEGA ?
2. Per connettersi ad un server del database remoto con un nome di ubicazione MIAMI:  
COLLEGA A MIAMI

---

## Collega in CICS

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
				*

Il comando COLLEGA permette di:

- Effettuare la connessione da una sessione QMF a qualunque server di un database che fa parte della rete distribuita.
- Modificare l'utente del database per la sessione QMF (solo VSE)

### COLLEGA ad un server di database

```
▶▶ COLLEGA A nomeserver ◀◀
```

### Modificare l'utente del database (solo VSE)

```
▶▶ idautorizzazione (-Parola d'ordine  paroladordine ◀◀
```



**COLLEGA ad un server di database e impostazione dell'UTENTE (solo VSE)**

►—COLlega—*idautorizzazione*—A—*nomeserver*—►

►—(-Parola d'ordine —*paroladordine*—►

**Descrizione****idautorizzazione**

Il nome dell'ID utente in un sistema di gestione di database remoto. L'ID utente deve avere un'autorizzazione di tipo COLLEGA con il database.

L'id utente può essere delimitato da doppi apici. Se id utente "A" o un'abbreviazione di "A", deve essere racchiuso tra virgolette doppie. Ad esempio:

```
COLLEGA "T" A MIAMI ( PAROLADORDINE=paroladordine
```

**Parola d'ordine**

La parola d'ordine per un utente del database. La parola d'ordine deve essere specificata.

La parola d'ordine può essere racchiusa tra delimitatori. Delimitatori validi sono i singoli apici o i doppi apici.

**nomeserver**

Il parametro relativo all'ubicazione. Il nome di un server di applicazione del database nella rete distribuita.

Il nome del server può essere delimitato da doppi apici.

Un elenco di nomi server è disponibile per il parametro relativo all'ubicazione quando si utilizza il pannello richiesta comandi COLLEGA. Fare riferimento all'esempio 1. di seguito riportato.

**Note**

- Quando si utilizza CICS su OS/390 con un server di database remoto, tutti i dati sul server vengono limitati alla sola lettura.
- Il collegamento ad un server del database ripristina l'ID autorizzazione del database.
- L'ID autorizzazione del database assunto automaticamente per ciascun server è definito dal sistema.

**(solo VSE)**

Per collegarsi al server di un database, l'utente del database corrente deve essere definito sul sistema di database remoto. Ciò è richiesto anche quando l'utente del database è specificato sul comando COLLEGA.

- L'ID autorizzazione del database su un server DB2 per OS/390 può essere modificato eseguendo un'interrogazione QMF SQL con una specifica SET CURRENT SQLID. Ad esempio:

```
SET CURRENT SQLID = 'QMFADM'
```

La sessione QMF viene collegata a un server DB2 per OS/390 quando la variabile globale DSQAO\_DB\_MANAGER presenta un valore pari a 2.

## COLLEGA in CICS

- (solo VSE) Modificando l'utente del database, viene modificato il registro speciale UTENTE. La sessione QMF funzionerà con i privilegi definiti dall'ID autorizzazione runtime appena stabiliti.  
Ciò può essere utile per eseguire attività privilegiate di gestione del database modificando il collegamento ad un id utente DBA.
- (solo VSE) La parola d'ordine dell'utente DB2 per VSE può essere impostata o modificata eseguendo un'interrogazione QMF SQL con una specifica GRANT SQL. Ad esempio:  

```
GRANT CONNECT TO &DSQAO_CONNECT_ID  
IDENTIFIED BY paroladordine
```
- Differenze tra il comando COLLEGA e il parametro di programma DSQSDBNM:
  - Il parametro DSQSDBNM stabilisce il server del database iniziale utilizzato per la sessione QMF.
  - Il comando COLLEGA modifica il server di database dopo aver stabilito una sessione QMF.
- La specifica SQL CONNECT non può essere utilizzata in un'interrogazione QMF.

## Esempi

1. Per visualizzare il pannello richiesta comandi COLLEGA:  

```
COLLEGA ?
```
2. Per connettersi ad un server del database remoto con un nome di ubicazione MIAMI:  

```
COLLEGA A MIAMI
```
3. (solo VSE) Per modificare l'utente del database in "QMFADM", con una parola d'ordine "A12ZDT":  

```
COLLEGA "QMFADM" ( PAROLADORDINE="A12ZDT"
```
4. (solo VSE) Per connettersi ad un'altra ubicazione e modificare l'utente del database:  

```
COLLEGA QMFADM A MIAMI ( PAROLADORDINE=A12ZDT
```

---


## CONVERTI

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

Il comando CONVERTI converte una interrogazione Guidata, SQL, QBE in una interrogazione con sintassi standard SQL. Le variabili di sostituzione possono essere sostituite con valori specificati dall'utente o con valori definiti da variabili globali. CONVERTI assegna valori alle variabili e rimuove tutti i commenti originali dall'interrogazione.

### CONVERTI una interrogazione nella memoria temporanea






**Note:**

- 1 Viene utilizzato, se appropriato, il nome del pannello dell'oggetto QMF attualmente visualizzato.
- 2 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.

**CONVERTI una interrogazione da un database**



**Note:**

- 1 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.

**Descrizione**

**nomeinterrogazione**

Nome di una interrogazione contenuta nel database. L'interrogazione contenuta nel database non viene modificata, mentre l'interrogazione nella memoria temporanea del QMF viene sostituita con una copia dell'interrogazione originale.

## CONVERTI

### DESTINAZIONE

Controlla l'ubicazione dell'interrogazione convertita.

### INTERROGAZIONE

Colloca l'interrogazione convertita sul pannello interrogazioni SQL. L'interrogazione nella memoria temporanea viene sostituita dall'interrogazione convertita.

**VAR** Colloca l'interrogazione convertita e le informazioni ad essa relative sulla variabile globale QMF che inizia con DSQQC\_. (Per ulteriori informazioni, consultare Appendice B, "Tabelle delle variabili globali QMF" a pagina 293.) Se ISPF è disponibile, l'interrogazione convertita viene collocata anche nel gruppo delle variabili di gestione dialogo di ISPF. ISPF non è disponibile in CICS. L'interrogazione nella memoria temporanea non viene modificata. Solo le variabili globali e il gruppo di variabili ISPF vengono modificate.

### CONFERMA

Indica se un pannello di conferma viene visualizzato quando questo comando sostituisce un oggetto esistente nel database.

### SOSTITUZIONE

Indica se sostituire le variabili di sostituzione nell'interrogazione con dei valori.

**SI'** Se nell'interrogazione sono presenti delle variabili, il QMF tenta di sostituirle con i relativi valori. Se tutte le variabili sono definite, non viene visualizzato alcun pannello richiesta. Se il QMF non riesce a risolvere tutte le variabili, richiede di immettere dei valori. QMF cerca prima una definizione variabile nel comando, quindi cerca tra le variabili globali esistenti.

**NO** Non viene risolta alcuna variabile presente nell'interrogazione.

### &variabile

Identifica una variabile di sostituzione per il comando CONVERTI. Con questa opzione, alle variabili possono venire assegnati valori con lunghezza fino a 55 caratteri a byte singolo. Nel comando singolo possono essere specificate fino a dieci variabili di sostituzione.

Il nome della variabile deve essere preceduto da una e commerciale. Utilizzare due e commerciali se si emette il comando CONVERTI dall'interno di una procedura lineare.

**valore** La stringa di caratteri che costituisce il contenuto della variabile di sostituzione.

Un valore contenente degli spazi deve essere racchiuso da delimitatori. Delimitatori validi per un valore di variabile di sostituzione sono i singoli apici, i doppi apici e le parentesi. Se i delimitatori sono le doppie virgolette, esse sono incluse come parte del valore. Se i delimitatori sono le parentesi, queste non sono incluse come parte del valore.

## Note

- Il comando CONVERTI può essere utilizzato inoltre per migliorare l'organizzazione di una interrogazione SQL esistente nella memoria temporanea.
- Se si specificano più di 10 variabili nel comando CONVERTI, un messaggio di errore indica che il comando non è stato eseguito.

- I nomi delle variabili che non corrispondono ai parametri definiti nell'interrogazione vengono ignorati.  
Se le variabili sono state definite con il comando IMPOSTA VARGLOB, non è necessario specificarle nel comando CONVERTI. Un valore specificato nel comando CONVERTI sostituisce lo stesso valore impostato con IMPOSTA VARGLOB.  
Se l'interrogazione contiene delle variabili e nel comando CONVERTI non sono stati specificati tutti i relativi valori di sostituzione, viene visualizzato un pannello richiesta, nel quale vengono visualizzati tutti i valori dei parametri forniti. Tutte le variabili contenute nell'interrogazione a cui non sono stati assegnati dei valori vengono elencate e viene visualizzato un messaggio.
- Le interrogazioni non possono avere nomi a tre parti.
- Se si forniscono variabili per le variabili di sostituzione e si specifica inoltre SOSTITUZIONE=NO, viene visualizzato un messaggio di errore.
- Non immettere il carattere di commento di un'interrogazione come valore di variabile. I caratteri di commento di una interrogazione vengono preceduti da due trattini (--), che il database interpreta come segni di sottrazione.
- Quando si converte una interrogazione e per DESTINAZIONE viene specificato:  
  - INTERROGAZIONE, l'interrogazione convertita viene visualizzata dalla memoria temporanea del QMF. Se l'interrogazione da convertire si trova nella memoria temporanea del QMF, viene sostituita da quella convertita. Se l'interrogazione da convertire è stata salvata nel database, l'interrogazione convertita viene collocata nella memoria temporanea del QMF e visualizzata.
  - VARS, l'interrogazione convertita viene collocata nel gruppo di gestione dialoghi ISPF e nel gruppo delle variabili globali; non sostituisce l'interrogazione nella memoria temporanea del QMF.
- Una singola interrogazione QBE di inserimento o cancellazione può risultare nelle interrogazioni multiple SQL. Tali interrogazioni vengono inserite in un singolo oggetto di interrogazione SQL. Tuttavia, tutte le interrogazioni dopo la prima vengono convertite in commenti (ogni riga viene preceduta da due trattini).

## Esempi

1. Per convertire un'interrogazione presente nella memoria temporanea del QMF in un'interrogazione SQL e sostituire il valore 38 alla variabile UFF nell'interrogazione convertita, immettere:

```
CONVERTI INTERROGAZIONE ( &DEPT=38
```

2. Per migliorare l'organizzazione di una interrogazione SQL esistente. Ad esempio, si supponga che l'interrogazione SQL nella memoria temporanea sia:

```
SELECT 'JOB',JOB,'SERIAL',ID FROM Q.STAFF
WHERE ID<99 ORDER BY 2
```

L'interrogazione convertita dopo l'esecuzione del comando CONVERTI diventa :

```
SELECT 'JOB', JOB, 'SERIAL', ID
FROM Q.DIP
WHERE ID < 99
ORDER BY 2
```

3. Per convertire un'interrogazione dal database denominato QBEQUERY in una interrogazione SQL nella memoria temporanea QMF:

```
CONVERTI INTERROGAZIONE QBEQUERY
```

## CONVERTI

4. Per convertire un'interrogazione presente nel database denominata MYQUERY in un'interrogazione SQL ed inserirla nel gruppo di variabili di gestione dialoghi ISPF e nel gruppo di variabili globali:

CONVERTI INTERROGAZIONE MYQUERY ( DESTINAZIONE=VAR)

---

## ELIMINA

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

Il comando ELIMINA consente di rimuovere quanto di seguito riportato:

- Una riga da una interrogazione o una procedura SQL
- Una riga da un pannello dell'interrogazione guidata
- Una riga di informazioni relative alla colonna FORM.MAIN o FORM.COLUMN.
- Una riga di calcolo da un pannello FORM.CALC
- Una condizione da FORM.CONDITIONS
- Una riga di testo da FORM.BREAK, FORM.DETAIL, FORM.FINAL, o FORM.PAGE
- Un messaggio di errore visualizzato al di sotto di una interrogazione.
- Una fila da una tabella contenuta nel database quando si usa l'Editore Tabelle.

►►—ELImina—◄◄

## Note

- Per eliminare una riga, posizionare il cursore sulla riga desiderata e premere il tasto Elimina.
- Quando si usa ELIMINA nell'Editore Tabelle, la transazione viene salvata immediatamente o al termine della sessione Editore Tabelle. E' possibile specificare il metodo da utilizzare con l'opzione SALVA del comando EDIT TABELLA
- Se una tabella o unione di tabelle viene eliminata da una interrogazione guidata, il QMF riesamina le unioni rimanenti per determinare se le tabelle rimaste sono ancora collegate (unite).
  - Se lo sono, tutte le unioni vengono lasciate nell'interrogazione.
  - In caso contrario, le uniche unioni che vengono lasciate sono quelle relative alle tabelle collegate alla prima tabella selezionata per l'interrogazione. Viene visualizzato il pannello Unione Tabelle che richiede di creare le eventuali unioni restanti per le altre tabelle.

---

## DESCRIVI

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

Utilizzare il comando DESCRIVI per visualizzare informazioni relative ad un oggetto del QMF o ad una colonna contenuta in una tabella. Il tasto funzionale Descrivi può essere usato su un pannello elenco oggetti del database o su un pannello Interrogazione Guidata.

►►—DEScrivi—◄◄

## Note


Usando il comando DESCRIVI su un pannello elenco oggetti del database, si visualizzano informazioni relative ad un singolo oggetto. La quantità di informazioni visualizzate dipende dal tipo di oggetto. Su un pannello Interrogazione Guidata, DESCRIVI visualizza un pannello Descrizione colonna su cui sono riportate informazioni relative alle colonne elencate.

## VISUALIZZA

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X


Il comando VISUALIZZA visualizza un oggetto contenuto nella memoria temporanea QMF oppure un oggetto del database.

### Visualizza un oggetto QMF nella memoria temporanea




### Visualizza un GRAFICO

## VISUALIZZA



### Visualizza un oggetto dal database



#### Note:

- 1 Viene utilizzato il tipo dell'oggetto denominato, se appropriato. Gli oggetti del tipo QMF hanno priorità sugli altri tipi di oggetti del database.

## Descrizione

### nomeoggetto

Il nome di un oggetto contenuto nel database. Oggetti validi includono:

- Oggetti QMF (PROC, QUERY, FORM)
- Oggetti Tabelle (TABLE, VIEW, SYNONYM, ALIAS)

### ICUFORM

Indica il formato del grafico da utilizzare con GDDM Interactive Chart Utility (ICU). QMF fornisce diverse funzioni per utilizzare gli stili grafici.

### DSQCFORM

Il nome del grafico standard fornito da QMF. A meno che non sia stato personalizzato dal responsabile QMF, questo fornirà un grafico di stile BARRE.

### ICUCHART

Il nome assunto dal formato grafico fornito da ICU.

### nomegrafico

Indica il nome di un formato grafico precedentemente salvato in ICU.

## Note

- Un responsabile QMF può visualizzare qualsiasi oggetto QMF salvato nel database.



- Se l'oggetto non è una tabella, sostituisce il contenuto dello stesso oggetto presente nell'area di memoria temporanea del QMF.  
Se l'oggetto nominato è una tabella, il contenuto dell'oggetto dati QMF e dell'oggetto formato QMF viene sostituito nella memoria temporanea. Viene creato un nuovo FORM in cui i dati della tabella possano corrispondere. Questo formato fornisce una formattazione predefinita per il prospetto visualizzato.
- Nel caso in cui si disponga delle autorizzazioni appropriate, è possibile visualizzare le tabelle di altri utenti. Per visualizzare tali tabelle, utilizzare il qualificatore personale.
- Se l'ubicazione del database corrente è un server DB2 per OS/390, è possibile visualizzare una tabella da un'ubicazione remota. Specificare l'oggetto tabella con un nome a tre parti. Un esempio è riportato di seguito.
- Il comando PRESENTA è simile al comando VISUALIZZA. La differenza è la seguente:

**PRESENTA**

Presenta pannelli oggetto, variabili globali e determinate parti di pannelli contenuti nella memoria temporanea del QMF.

**VISUALIZZA**

Visualizza gli oggetti QMF o gli oggetti del database.

- E' possibile modificare un'interrogazione, un formato o una procedura SQL con i tasti funzione INSERISCI ed ELIMINA. Inoltre è possibile immettere un testo formato o i dati. Salvare l'oggetto modificato con il comando SAVE.
- Se già è stato visualizzato un pannello formato, VISUALIZZA FORM visualizza l'ultimo pannello formato. Se non è stata ancora stata visualizzata alcuna parte del formato corrente, VISUALIZZA FORM visualizza il pannello FORM.PRINC.
- Quando si usa VISUALIZZA GRAFICO, viene visualizzato il contenuto dell'oggetto DATI formattato da FORM. Tale contenuto può essere ulteriormente formattato dall'ICU (Interactive Chart Utility) in modo da rappresentare graficamente i dati del prospetto. Per visualizzare un grafico, è necessario disporre di un terminale grafico.
- Quando si esce da un grafico usato nell'ICU, viene nuovamente visualizzato il pannello QMF sul quale è stato immesso il comando VISUALIZZA GRAFICO. Se si desidera tornare ad un pannello formato, immettere il comando VISUALIZZA GRAFICO da quel pannello formato.
- Se si immette GRAFICO sul pannello richiesta del comando VISUALIZZA, appare la richiesta comando VISUALIZZA GRAFICO che consente di specificare i parametri necessari per visualizzare il grafico.
- Se si sta visualizzando un prospetto o un grafico ed il formato non è compatibile con i dati oppure contiene degli errori, viene visualizzato il primo pannello formato contenente un errore, con l'errore evidenziato. E' necessario correggere il primo errore visualizzato, quindi eseguire di nuovo il comando CHECK, oppure visualizzare nuovamente il prospetto o il grafico per vedere il successivo errore.

**Esempi**

1. Per visualizzare un pannello richiesta per il comando VISUALIZZA di QMF:  
VISUALIZZA ?
2. Per visualizzare l'oggetto di procedura corrente di QMF:  
DISPLAY PROC
3. Per visualizzare una interrogazione QMF condivisa (MENSILE) di proprietà di un'altro utente (JANET):  
DISPLAY QUERY JANET.MONTHLY

## VISUALIZZA

- Se l'ubicazione corrente è un server DB2 per OS/390 e si desidera visualizzare una tabella (VISION) di un'altro utente (JOHNSON) situata in una ubicazione remota del database (BOISE):

```
DISPLAY TABLE BOISE.JOHNSON.VISION
```

## VPS

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X		X		

Il comando VPS è un sinonimo di comando fornito dal QMF che esegue l'applicazione per la visualizzazione di un prospetto stampato.

►► DPre ◀◀

## Note

Questa applicazione consente di visualizzare un prospetto esattamente come viene stampato. Visualizza il prospetto che è attualmente nella memoria temporanea di QMF.

Per ulteriori informazioni relative all'uso di DPRe, consultare Installing and Managing QMF relativo al proprio sistema.


## MOSTRA

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

Il comando MOSTRA consente di creare un'interrogazione SQL o un'interrogazione QBE di base.

### MOstra una interrogazione SQL

►► MOstra *nometabella* ◀◀



## MOstra un'interrogazione QBE

►—MOstra—*nometabella*—►

## Descrizione

### **nometabella**

Il nome di una tabella contenuta nel database.

Questo può essere il nome di una TABELLA, VISTA, SINONIMO o ALIAS.

**TIPO** Il tipo di interrogazione che si desidera formulare.

### **SELEZIONA**

Formula un'interrogazione di base per la selezione di dati dalle colonne di una tabella o di una vista. Una volta visualizzata l'interrogazione, immettere le altre proposizioni necessarie. Per selezionare più di una tabella, utilizzare il comando DRAW per ogni tabella. Questo è il tipo di interrogazione standard.

### **INSERISCI**

Formula un'interrogazione di base per l'inserimento di dati in una tabella o in una vista. Una volta visualizzata l'interrogazione, immettere i nuovi dati a sinistra dei nomi colonna.

### **AGGIORNA**

Formula un'interrogazione di base per la modifica dei valori delle righe di una tabella o di una vista specificate. Una volta visualizzata l'interrogazione, immettere le modifiche a destra della colonna nomi ed eliminare le righe che non servono.

### **IDENTIFICATIVO**

Specifica un identificativo per designare in modo univoco la tabella nell'interrogazione composta. Questa opzione viene ignorata quando TIPO=INSERISCI.

### **nomecorrelazione**

Un nome definito dall'utente che diventa il nome di una correlazione per la tabella nell'interrogazione composta. Questo nome viene utilizzato per qualificare le colonne nell'interrogazione evitando di creare ambiguità, o per stabilire un riferimento correlato per le sottointerrogazioni. Inoltre può essere utilizzato semplicemente come nome più efficace per la tabella al fine di migliorare la leggibilità dell'interrogazione.

Se questa opzione non viene specificata, non viene aggiunto alcun nome correlazione all'interrogazione composta.

## Note

- Il comando MOSTRA è valido solo in un pannello SQL QUERY o QBE QUERY.
- Utilizzare l'opzione IDENTIFICATIVO ogni volta che un'altra tabella viene aggiunta ad una interrogazione SQL SELECT esistente.
- A volte, prima di eseguire alcune interrogazioni è necessario specificare ulteriori informazioni.
- Per mostrare una tabella o una vista che si trova in un'altra ubicazione, inserire un qualificatore di ubicazione nel nome tabella.

## MOSTRA

- Per informazioni relative al funzionamento del comando DRAW in QBE, premere il tasto **Ult. Aiuto**.

## Esempi

1. Per mostrare un'interrogazione SELECT per la tabella Q.STAFF identificata in modo univoco da S:

```
MOSTRA Q.STAFF ( TIPO=SELEZIONA IDENTIFICATIVO=S
```

Ecco il risultato:

```
SELECT S.ID, S.NAME, S.DEPT, S.JOB, S."YEARS" -- S
       , S.SALARY, S.COMM -- S
FROM Q.DIP S
```

2. Se la tabella nomi o la colonna nomi contiene:

- caratteri speciali
- Parole riservate QMF
- Parole riservate SQL IBM
- Parole riservate DB2

Il comando DRAW racchiude il nome tra doppi apici.

```
MOSTRA MYTABLE
```

Ecco il risultato:

```
SELEZIONARE NORMALNAME, KEYWORDFOLLOWS -- USER.MYTABLE
       , "UNION" , "HAS BLANKS IN IT" -- USER.MYTABLE
       , "SPECIAL+CHARS_IN!", "Mixed_Case_%S" -- USER.MYTABLE
FROM USER.TABELLA01
```


---

## EDIT OGGETTO

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	*	X	*	

Utilizzare il comando EDIT oggetto per modificare una procedura QMF oppure un'interrogazione SQL che si trova nella memoria temporanea.

### Modifica a QMF SQL INTERROGAZIONE or PROC



### Note:

- 1 Viene utilizzato, se appropriato, il nome del pannello dell'oggetto QMF attualmente visualizzato.

## Descrizione

### EDITOR

Indica il nome dell'editor da utilizzare per modificare la procedura QMF o l'interrogazione SQL.

**PDF** Indica che per effettuare operazioni di edit sulla procedura o sull'interrogazione deve essere usato l'editore ISPF/PDF. Per usare l'editore PDF allo scopo di effettuare un'operazione di edit su una procedura o su un'interrogazione, avviare il QMF come un dialogo ISPF.

#### *nome editor*

Indica il nome di qualsiasi altro editore disponibile. Può anche indicare il nome di un'EXEC (in VM o MVS) o di una CLIST (in MVS) che avvia un editore. Per ulteriori informazioni sugli editor disponibili, rivolgersi al centro informazioni.

## Note

- Se si desidera creare una nuova interrogazione o procedura usando il comando EDIT, è necessario prima di tutto ripristinare l'interrogazione o la procedura per liberare l'area di memoria temporanea del QMF. A tale scopo, immettere il comando RIPRISTINA seguito dai parametri INTERR o PROC.
- Se si desidera modificare un'interrogazione o una procedura esistente, visualizzare l'interrogazione o la procedura per trasferirla nell'area di memoria temporanea del QMF. Quindi, usare il comando EDIT per modificarla.
- Dopo aver modificato l'interrogazione o la procedura, è possibile archivarle o salvare il file o il dataset. In questo modo, si sostituiscono i dati precedentemente contenuti nella memoria temporanea del QMF. Se la procedura o l'interrogazione è troppo grande per rientrare nell'area di memoria temporanea del QMF, essa viene memorizzata in un file. In questo caso, viene visualizzato un messaggio che indica il nome del file in cui si trova la procedura o l'interrogazione.
- Il comando SALVA dell'editor non è uguale al comando QMF SAVE. L'editore salva (o archivia) i dati solo nell'area di memoria temporanea del QMF. Se si desidera salvare l'interrogazione o la procedura nel database, è necessario usare il comando SALVA del QMF.
- Sebbene non sia possibile usare il comando EDIT in CICS per modificare un'interrogazione o una procedura QMF, è possibile utilizzare il comando QMF DISPLAY o il comando SHOW per visualizzare tale oggetto e quindi modificarlo usando il QMF.

## Esempi

1. Per visualizzare il pannello richiesta del comando EDIT:  
EDIT ?
2. Per esportare l'interrogazione corrente ed inserirla nell'editore ISPF/PDF, immettere:  
EDIT QUERY

Al termine della sessione di edit, il file su cui sono state eseguite le operazioni di edit viene importato nell'interrogazione corrente.

Per utilizzare l'editor PDF, avviare il QMF come finestra di dialogo ISPF.

## MOSTRA

3. Per esportare l'interrogazione corrente ed inserirla nell'editore XEDIT, immettere:

```
EDIT QUERY (EDITOR=XEDIT
```

Al termine della sessione di edit, il file su cui sono state eseguite le operazioni di edit viene importato nell'interrogazione corrente.

---


## Edit di una tabella

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	*

Il comando EDIT TABELLA richiama l'Editore tabelle di QMF. Durante una sessione tabelle dell'Editore Tabelle, è possibile eseguire aggiunte, modifiche o sottrazioni ai record della tabella utilizzando i campi presenti nei pannelli forniti.

Eseguire il comando End per uscire da una sessione dell'Editore Tabelle.

### EDIT una TABELLA



#### Note:

- 1 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.

## Descrizione

### nometabella

Il nome di una tabella contenuta nel database.

### MODO

Il tipo della sessione Editore Tabelle da eseguire.

### MODIFICA

Utilizza l'Editore Tabelle in un modo che consente di modificare le righe della tabella. Il modo Change include le seguenti funzioni:

- Ricerca di righe
- Visualizzazione di dati in un riga
- Aggiornamento di colonne in una riga

- Eliminazione di una riga
- Avanzamento in un insieme di righe

**AGGIUNGI**

Utilizza l'Editore Tabelle in un modo che consente di aggiungere nuovi record alla tabella.

**SALVA**

Specifica quando confermare modifiche ed eliminazioni eseguite durante le sessioni di edit. Questa opzione viene ignorata per il modo Add.

**IMMEDIATO**

Le modifiche effettuate durante la sessione di edit vengono elaborate singolarmente per ciascuna riga. Questa scelta rende la tabella maggiormente disponibile per altri utenti quando la sessione di edit è attiva.

**FINE** Tutte le modifiche effettuate durante la sessione di edit vengono conservate fino a quando la sessione non viene terminata. Le modifiche possono essere cancellate in qualsiasi momento. Questa scelta rende la tabella meno disponibile per altri utenti man mano che la sessione di edit viene eseguita.

**CONFERMA**

Indica se i pannelli di conferma vengono visualizzati durante la sessione dell'Editore Tabella.

Pannelli di conferma vengono visualizzati per i seguenti eventi di sessione:

- AGGIUNGI una riga
- MODIFICA una riga
- ELIMINA una riga
- Le voci immesse sul punto di essere cancellate
- Fine sessione

**Note**

- QMF fornisce un'insieme di variabili globali per controllare singolarmente l'attivazione dei vari pannelli di conferma delle sessioni di edit. Per ulteriori informazioni, consultare Appendice B, "Tabelle delle variabili globali QMF" a pagina 293.
- L'Editore Tabella supporta valori null e valori predefiniti con appositi caratteri riservati. E' possibile alterare la definizione di questi caratteri riservati modificando i valori delle variabili globali. Per ulteriori informazioni, consultare Appendice B, "Tabelle delle variabili globali QMF" a pagina 293.

**Esempi**

1. Per visualizzare un pannello richiesta per il comando QMF EDIT TABELLA:  
EDIT TABELLA ?
2. Per aggiungere nuove righe ad una tabella denominata TABTWO appartenente ad un utente che si chiama Bill:  
EDIT TABLE BILL.TABTWO (MODE=ADD

**FINE**

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

## FINE

Il comando FINE consente di terminare l'operazione corrente e di ritornare ad uno stato precedente.

►—FINE—◄

## Note

Il comando FINE fornisce risultati diversi a seconda del pannello che si sta usando e dell'esecuzione o meno di una procedura iniziale.

Se si immette FINE (o si preme il tasto funzione FINE):

- Dal pannello iniziale QMF, la sessione QMF viene terminata.
- Da uno dei seguenti pannelli QMF:

QUERY	FORM.MAIN	FORM.COLUMNS
PROC	FORM.CALC	FORM.OPTIONS
PROFILE	FORM.DETAIL	FORM.BREAK.n
REPORT	FORM.FINAL	FORM.CONDITIONS
	FORM.PAGE	Elenco variabili globali

viene visualizzato il pannello QMF iniziale.

- Da un pannello richiesta, viene visualizzato il pannello sul quale era stato immesso il comando che ha generato la richiesta. Questo potrebbe essere il pannello iniziale QMF oppure il pannello FORM, INTERR, PROC, PROFILO o PROSPETTO.

Se si preme il tasto funzionale FINE dopo avere immesso dei dati sul pannello richiesta e prima di premere Invio, i dati immessi non vengono elaborati.

- Da un pannello Editore Tabelle, vengono convalidate le modifiche e viene visualizzato il pannello dal quale era stato richiamato l'Editore Tabelle.

Quando si preme il tasto funzionale Fine da un pannello Editore tabelle, viene visualizzato un pannello di conferma che consente di decidere se terminare (convalidare le modifiche apportate al database) oppure ritornare ai pannelli Editore Tabelle.

Nei seguenti casi il comando FINE non agisce come indicato nelle seguenti situazioni:

- Se il QMF è stato avviato tramite una procedura iniziale, il comando FINE esegue nuovamente tale procedura senza visualizzare il pannello iniziale QMF.
- Se il pannello corrente è il pannello iniziale QMF e il comando FINE viene immesso tramite l'interfaccia comandi o richiamabile, la sessione QMF non termina immediatamente. Infatti il controllo ritorna all'EXEC, alla CLIST o al programma contenente il comando FINE. In questo caso, la sessione QMF non termina fino a quando non termina l'EXEC, la CLIST o il programma.
- Se il comando FINE viene immesso da una nuova sessione interattiva avviata tramite il comando INTERAGISCI, il controllo viene restituito all'applicazione o alla procedura dalla quale era stato immesso il comando INTERAGISCI. In questo caso, FINE non termina la sessione e non visualizza il pannello iniziale QMF.
- Se il comando FINE viene immesso da una nuova sessione interattiva avviata come risultato dell'immissione di un comando sul pannello di elenco degli oggetti del database, tale elenco viene visualizzato. In questo caso, FINE non termina la sessione e non visualizza il pannello iniziale QMF.



Per ulteriori informazioni sull'uso del comando FINE in una sessione interattiva, consultare *Sviluppo di applicazioni QMF*

## AMPLIA

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

Il comando AMPLIA viene usato in QMF per aumentare le dimensioni di una tabella esempio.


▶▶ Ampla ▶▶

## CANCELLA

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

Il comando CANCELLA rimuove un oggetto dal database.

### CANCELLA un oggetto dal database



**Note:**

- Viene utilizzato il tipo dell'oggetto denominato, se appropriato. Gli oggetti del tipo QMF hanno priorità sugli altri tipi di oggetti del database.
- Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.

## Descrizione

**nomeoggetto**

Il nome di un oggetto QMF contenuto nel database.

Quando si specifica FORM, tutte le parti del formato vengono cancellate immediatamente.

## CANCELLA

### CONFERMA

Indica se deve essere visualizzato o meno un pannello di conferma.

**SI'** Se un oggetto contenuto nel database viene eliminato tramite questo comando, viene visualizzato un pannello di conferma.

**NO** Il pannello di conferma non viene visualizzato.

### Note

- Gli oggetti possono essere cancellati solo dall'ubicazione corrente del database. Non è possibile cancellare una tabella remota usando un nome formato da tre parti. Connettersi, innanzitutto all'ubicazione della tabella, quindi digitare il comando CANCELLA.
- Se si specifica un nome oggetto che non esiste, viene visualizzato un messaggio di avviso.

### Esempi

1. Per visualizzare un pannello richiesta comandi, immettere:  
CANCELLA ?
2. Per cancellare la tabella PATTI.TABLEONE:  
CANCELLA TABLE PATTI.TABLEONE
3. Per cancellare l'interrogazione INTMIA e visualizzare un pannello di conferma, immettere:  
CANCELLA JBQUERY (CONFERMA=SI
4. Per cancellare la tabella PATTI.TABLETWO che si trova a GENOVA mentre l'ubicazione locale è ROMA, collegarsi innanzitutto con GENOVA:  
COLLEGA A DALLAS

quindi eseguire il comando CANCELLA:

CANCELLA TABELLA PATTI.TABLETWO

---

## ESCI

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

Il comando ESCI interrompe la sessione QMF.

▶▶ ESCI ◀◀

Questo comando può essere immesso sul pannello iniziale QMF, sui pannelli INTERR, PROSPETTO, FORM, PROFILO, sul pannello elenco variabili globali oppure può essere inserito in una procedura.

È possibile immettere comando ESCI dall'area comandi QMF di qualsiasi oggetto dell'elenco oggetti del database (vedere "ELENCA" a pagina 83). Il comando ESCI non può essere immesso su un pannello richiesta comandi, conferma o Aiuto.

**Per gli utenti che sviluppano applicazioni QMF:** Se si immette il comando ESCI tramite l'interfaccia comandi QMF o in una procedura eseguita tramite l'interfaccia comandi, la sessione non termina immediatamente. Infatti, il controllo viene

restituito all'EXEC, alla CLIST o al programma applicativo che si sta eseguendo dall'interfaccia comandi. La sessione non termina fino a quando non vengono completati i comandi TSO o CMS.

## ESPORTA in CICS


TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
				*

Il comando ESPORTA invia:

- Interrogazioni, formati, procedure, prospetti e dati dalla memoria temporanea del QMF ad una coda dati CICS.
- Interrogazioni, formati, procedure e tabelle da un database ad una coda dati CICS.
- Grafici da QMF ad una libreria GDDM che contiene file GDF.

La sintassi per l'esportazione di oggetti dalla memoria temporanea del QMF è diversa da quella per l'esportazione di oggetti dal database.


### Esportazione di un'INTERROGAZIONE QMF o PROC dalla memoria temporanea




**Note:**

- 1 Viene utilizzato, se appropriato, il nome del pannello dell'oggetto QMF attualmente visualizzato.
- 2 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.

### Esportazione di un FORM QMF da una memoria temporanea







**Note:**

- 1 Viene utilizzato, se appropriato, il nome del pannello dell'oggetto QMF attualmente visualizzato.
- 2 Viene utilizzato il valore impostato in questa variabile globale.
- 3 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.

**Esportazione di un PROSPETTO QMF**




**Note:**

- 1 Viene utilizzato, se appropriato, il nome del pannello dell'oggetto QMF attualmente visualizzato.
- 2 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.



**ESPORTAZIONE di un GRAFICO QMF**



## ESPORTA in CICS




## ESPORTAZIONE DATA QMF




### Note:

- 1 Accettato solo quando FORMATODATI=IXF.
- 2 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.

## ESPORTAZIONE di un'INTERROGAZIONE o PROC QMF dal database







**Note:**

1 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.

**ESPORTAZIONE di un FORM QMF dal database**



**Note:**


1 Viene utilizzato il valore impostato in questa variabile globale.

2 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.

**ESPORTAZIONE di una TABELLA dal database**



## ESPORTA in CICS



### Note:

- 1 Accettato solo quando FORMATODATI=IXF.
- 2 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.

## Descrizione

### nomeoggetto

Il nome di un oggetto QMF contenuto nel database.

### nometabella

Il nome di una tabella contenuta nel database.

Questo può essere il nome di una TABELLA, VISTA, SINONIMO o ALIAS.

### nomecoda

Indica la coda di dati CICS che deve ricevere l'oggetto esportato. La lunghezza massima del nome è:

4 caratteri quando TIPOCODA è TD.

8 caratteri quando TIPOCODA è TS.

Per una coda TS, racchiudere il nome tra singoli apici se contiene caratteri speciali, ad esempio un punto.

Il tipo di memoria per la coda deve corrispondere al tipo specificato con il parametro TIPOCODA.

### TIPOCODA

Indica il tipo di memoria CICS utilizzata per la coda di dati che riceve l'oggetto. Non c'è valore predefinito per TIPOCODA, deve essere specificato.

**TS** Una coda di memoria temporanea CICS.

**TD** Una coda di dati CICS transitoria.

### SOSPENDE

Specifica l'azione da intraprendere quando la coda di dati è occupata e non disponibile.

**NO** Annulla la richiesta di esportazione.

**SI'** Attende fino a quando la coda di dati non risulta disponibile.



**MEMBRO**

Indica che l'oggetto esportato è un membro del file VSAM definito dall'ambiente QMF per i dati GDDM GDF (graphics data format). Se il membro già esiste verrà sostituito.

**nomemembro**

Denomina il membro che riceve l'oggetto esportato. I nomi del membro sono limitati a 8 caratteri.

**CONFERMA**

Indica se un pannello di conferma viene visualizzato quando questo comando modifica o sostituisce la coda dei dati. Questa opzione è valida solo per le code di memoria temporanea CICS (TIPOCODA=TS).

**LINGUA**

Indica se le parole chiave QMF contenute nel formato esportato vengono registrate in inglese o nella sessione di linguaggio NFL corrente.

Un formato QMF contenente parole chiave QMF in inglese può essere utilizzato in qualsiasi sessione QMF. Un formato QMF contenente parole chiave QMF in qualsiasi altro linguaggio nazionale QMF, può essere utilizzato solo in una sessione che ha lo stesso linguaggio nazionale QMF.

**FORMATODATI**

Specifica il formato del file da utilizzare per l'oggetto esportato.

**QMF** Usare il formato QMF. Questo è il formato predefinito per esportare un prospetto, l'oggetto dati o una tabella.

**HTML**

Usare il formato HTML. Questo può essere utilizzato solo quando si esporta un prospetto.

**IXF** Usare il formato Integration Exchange Format. Questo può essere usato solo quando si esporta l'oggetto dati o una tabella.

**MODOEMISSIONE**

Specifica come rappresentare i dati numerici nell'oggetto esportato.

Questa opzione può essere specificata solo quando il formato del file di esportazione è IXF.

**BINARIO**

I dati di colonna numerica vengono codificati nel formato interno originario.

Questo non si applica a nessun dato numerico dei record di intestazione dell'oggetto esportato. I record sono sempre rappresentati in un formato carattere.

**CARATTERE**

I dati di colonna numerici vengono convertiti in una rappresentazione di caratteri in EBCDIC.

**ICUFORM**

Specifica il nome del formato grafico. Un formato grafico contiene le specifiche richieste per convertire i dati in un grafico. Formati diversi vengono utilizzati per produrre tipi diversi di grafici.

**DSQCFORM**

Il nome del grafico standard fornito da QMF.

Questo formato può essere personalizzato dal responsabile QMF. Se non viene personalizzato, fornisce un grafico a barre.

## ESPORTA in CICS

### **nomegrafico**

Il nome di un formato grafico salvato in

### **ICUCHART**

Specifica il formato grafico standard per il GDDM Interactive Chart Facility.

### **BARRE**

### **ISTOGRAMMA**

### **RIGA**

### **CIRCOLARE**

### **POLARE**

### **DIFFUSO**

### **AREE**

### **TORRI**

### **TABELLA**

Il nome di un formato grafico fornito da QMF.

## Note

- Se si esporta in una coda di dati transitoria, la coda deve essere aperta, abilitata e vuota prima di eseguire il comando EXPORT. Per informazioni riguardanti le code di dati transitorie CICS, consultare la guida CICS/ESA Application Programming.
- Se la coda di dati specificata CICS è già esistente, i suoi contenuti vengono sostituiti con l'oggetto esportato. Per una descrizione dettagliata dei formati degli oggetti che vengono esportati, consultare *Sviluppo di applicazioni QMF*.
- Se c'è un errore nell'esecuzione del comando EXPORT, ne può risultare una coda dati CICS vuota o parziale.
- In alcuni casi, se l'oggetto viene esportato alla stessa coda di dati da cui i dati correnti sono stati importati, è possibile che venga visualizzato un pannello richiesta Dati Incompleti. Alla richiesta, scegliere l'opzione NO ed esportare l'oggetto in una diversa coda di dati.
- Quando viene esportato un formato, vengono esportate tutte le relative parti. Tuttavia, QMF elimina tutte le variazioni del pannello FORM.DETAIL che non sono state modificate nei loro valori predefiniti. In questo modo, le variazioni del pannello FORM.DETAIL non desiderate possono essere eliminate esportando e quindi importando lo stesso formato.
- Se si sta esportando un prospetto o un grafico e il formato non è compatibile con i dati o contiene degli errori, viene visualizzato il primo pannello formato contenente un errore, con l'errore evidenziato. Per vedere altri errori, correggere l'errore visualizzato correntemente e premere il tasto Check.

## Esempi

1. Per visualizzare un pannello richiesta comandi per esportare una tabella:  
EXPORT TABLE ?
2. Per esportare un'interrogazione dalla memoria temporanea QMF ad una coda di dati transitoria:  
EXPORT QUERY TO nomecoda (QUEUETYPE = TD)
3. Per esportare DATI in una coda di dati transitoria con un formatodati di IXF:  
ESPORTA DATI a nomecoda (QUEUETYPE=TD  
CONFIRM=NO DATAFORMAT=IXF

E' possibile abbreviare le parole chiave del comando:

EXP DATA TO nomecoda (QUEUET=TD CONF=N DATA=IXF

- Se è in esecuzione il CICS/MVS e l'ubicazione corrente che fornisce il supporto per l'accesso remoto ai dati è DB2, è possibile esportare una tabella da un'ubicazione DB2 remota includendo il qualificatore di ubicazione nel nome dell'oggetto:

```
ESPORTA TABELLA VENEZIA.LARA.STATSTAB
      TO nomecoda (QUEUETYPE = TS
```

- Per esportare una tabella in una coda TS in formato carattere IXF:

```
ESPORTA TABELLA KMMTABLE A MYQUEUE
(TIPOCODA=TS FORMATODATI=IXF MODOEMISS=CARATTERE
```

## ESPORTA in TSO


TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X			*

Il comando ESPORTA invia:

- Interrogazioni, formati, procedure, prospetti e dati dalla memoria temporanea del QMF ad un data set TSO.
- Interrogazioni, formati, procedure e tabelle da un database ad un data set TSO.
- Grafici da QMF ad un data set GDDM ripartito che contiene file GDF.

La sintassi per l'esportazione di oggetti dalla memoria temporanea del QMF è diversa da quella per l'esportazione di oggetti dal database.

### Esportazione di un'INTERROGAZIONE QMF o PROC dalla memoria temporanea




#### Note:

- Viene utilizzato, se appropriato, il nome del pannello dell'oggetto QMF attualmente visualizzato.
- Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.

## ESPORTA in TSO


### Esportazione di un FORM QMF da una memoria temporanea



#### Note:

- 1 Viene utilizzato, se appropriato, il nome del pannello dell'oggetto QMF attualmente visualizzato.
- 2 Viene utilizzato il valore impostato in questa variabile globale.
- 3 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.


### Esportazione di un PROSPETTO QMF




**Note:**

- 1 Viene utilizzato, se appropriato, il nome del pannello dell'oggetto QMF attualmente visualizzato.
- 2 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.

**ESPORTAZIONE di un GRAFICO QMF**



**ESPORTAZIONE DATA QMF**




**Note:**

- 1 Accettato solo quando FORMATODATI=IXF.
- 2 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.

**ESPORTAZIONE di un'INTERROGAZIONE o PROC QMF dal database**



## ESPORTA in TSO




### Note:

- 1 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.

## ESPORTAZIONE di un FORM QMF dal database

▶▶ `ESPorta FORM nomeform A nomedataset` ▶▶




### Note:

- 1 Viene utilizzato il valore impostato in questa variabile globale.
- 2 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.

## ESPORTAZIONE di una TABELLA dal database

▶▶ `ESPorta TABELLA nome tabella A nomedataset` ▶▶



**Note:**

- 1 Accettato solo quando FORMATODATI=IXF.
- 2 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.

**Descrizione**

**nomeoggetto**

Il nome di un oggetto QMF contenuto nel database.

**nometabella**

Il nome di una tabella contenuta nel database.

Questo può essere il nome di una TABELLA, VISTA, SINONIMO o ALIAS.

**nomedataset**

Indica i data set TSO che devono ricevere l'oggetto esportato. Il nome dei data set viene specificato in uno dei seguenti modi:

- Un nome TSO parziale senza senza singoli apici

Un nome di data set completo viene generato utilizzando il prefisso TSO come primo qualificatore ed accodando il tipo di oggetto come ultimo qualificatore.

- Un nome di data set TSO completo in cui il l'intero nome sia racchiuso tra singoli apici.

Questo formato deve essere utilizzato quando il nome di data set ha un prefisso diverso da quello dell'utente.

**MEMBRO**

Indica che l'oggetto esportato è un membro in un data set TSO ripartito.

Per i grafici, l'oggetto esportato è un membro del data set ripartito definito dall'ambiente QMF per i dati GDDM GDF (graphics data format). Se il membro già esiste verrà sostituito.

**nomemembro**

Denomina il membro che riceve l'oggetto esportato. I nomi del membro sono limitati a 8 caratteri. Il nome del membro viene aggiunto (tra parentesi) come suffisso del nome del data set.

## ESPORTA in TSO

### CONFERMA

Indica se un pannello di conferma viene visualizzato quando questo comando sostituisce un data set TSO esistente o un membro del data set ripartito.

### LINGUA

Indica se le parole chiave QMF contenute nel formato esportato vengono registrate in inglese o nella sessione di linguaggio NFL corrente.

Un formato QMF contenente parole chiave QMF in inglese può essere utilizzato in qualsiasi sessione QMF. Un formato QMF contenente parole chiave QMF in qualsiasi altro linguaggio nazionale QMF, può essere utilizzato solo in una sessione che ha lo stesso linguaggio nazionale QMF.

### FORMATODATI

Specifica il formato del file da utilizzare per l'oggetto esportato.

**QMF** Usare il formato QMF. Questo è il formato predefinito per esportare un prospetto, l'oggetto dati o una tabella.

#### HTML

Usare il formato HTML. Questo può essere utilizzato solo quando si esporta un prospetto. Il data set TSO può quindi essere trasferito ad un web server per la visualizzazione da un browser web.

**IXF** Usare il formato Integration Exchange Format. Questo può essere usato solo quando si esporta l'oggetto dati o una tabella.

### MODOEMISSIONE

Specifica come rappresentare i dati numerici nell'oggetto esportato.

Questa opzione può essere specificata solo quando il formato del file di esportazione è IXF.

#### BINARIO

I dati di colonna numerica vengono codificati nel formato interno originario.

Questo non si applica a nessun dato numerico dei record di intestazione dell'oggetto esportato. I record sono sempre rappresentati in un formato carattere.

#### CARATTERE

I dati di colonna numerici vengono convertiti in una rappresentazione di caratteri in EBCDIC.

### ICUFORM

Specifica il nome del formato grafico. Un formato grafico contiene le specifiche richieste per convertire i dati in un grafico. Formati diversi vengono utilizzati per produrre tipi diversi di grafici.

#### DSQCFORM

Il nome del grafico standard fornito da QMF.

Questo formato può essere personalizzato dal responsabile QMF. Se non viene personalizzato, fornisce un grafico a barre.

#### nomegrafico

Il nome di un formato grafico salvato in

#### ICUCHART

Specifica il formato grafico standard per il GDDM Interactive Chart Facility.



BARRE  
 ISTOGRAMMA  
 RIGA  
 CIRCOLARE  
 POLARE  
 DIFFUSO  
 AREE  
 TORRI  
 TABELLA

Il nome di un formato grafico fornito da QMF.

## Note

- QMF assegna dinamicamente un data set con un nome specificato se non esiste già. Tuttavia, se non si sta usando l'unità DASD standard, è necessario pre-allocare i dataset prima di usare il comando EXPORT.
- Se il nome del data set esiste già, i suoi contenuti vengono sostituiti dagli oggetti esportati se gli attributi del file sono adattabili (ad esempio, se il formato record e la lunghezza dei record logici sono sufficienti per contenere i dati esportati). Per ulteriori informazioni sugli attributi obbligatori del file e sui formati degli oggetti da esportare, consultare *Sviluppo di applicazioni QMF*.
- Se si verifica un errore durante l'esecuzione del comando EXPORT, è possibile che risulti un data set vuoto o parziale (o un membro di un data set ripartito).
- In alcuni casi, se l'oggetto viene esportato nello stesso data set da cui i dati correnti sono stati importati, è possibile che venga visualizzato un pannello richiesta Dati Incompleti. Alla richiesta, scegliere l'opzione NO ed esportare l'oggetto in un diverso data set.
- Quando viene esportato un formato, vengono esportate tutte le relative parti. Tuttavia, QMF elimina tutte le variazioni del pannello FORM.DETAIL che non sono state modificate nei loro valori predefiniti. In questo modo, le variazioni del pannello FORM.DETAIL non desiderate possono essere eliminate esportando e quindi importando lo stesso formato.
- Se si sta esportando un prospetto o un grafico e il formato non è compatibile con i dati o contiene degli errori, viene visualizzato il primo pannello formato contenente un errore, con l'errore evidenziato. Per vedere altri errori, correggere l'errore visualizzato correntemente e premere il tasto Check.

## Esempi

1. Per visualizzare un pannello richiesta comandi per esportare una tabella:  

```
EXPORT TABLE ?
```
2. Se si utilizzano unità di lavoro remote, è possibile esportare un oggetto (tabella, formato, procedura, interrogazione o prospetto) dall'ubicazione corrente ad un data set che si trova sul sistema nel quale si sta eseguendo il QMF.  

```
EXPORT PROC KATIE.PANELID TO dataset
```
3. Se l'ubicazione corrente che fornisce il supporto per l'accesso remoto ai dati è DB2, è possibile esportare una tabella da un'ubicazione DB2 remota includendo il qualificatore di ubicazione nel nome dell'oggetto:  

```
EXPORT TABLE VENICE.LARA.STATSTAB TO dataset
```
4. Se il prefisso TSO è TOM e si utilizza il TSO data set 'TOM.LOREN.QUERY(GAMMA)':  

```
EXPORT QUERY FIRSTQ TO LOREN (MEMBER=GAMMA
```

Se non si ha alcun prefisso TSO, viene usato il proprio ID utente TSO.

## ESPORTA in TSO

Se il prefisso è uno spazio, non viene usato alcun prefisso per il nome del TSO.

5. Per esportare dati in formato carattere IXF:
 

```
ESPORTA DATI A JBLP
(CONFERMA=NO FORMATODATI=IXF MODOEMISS=CARATTERE
```
6. Per esportare un formato usando la lingua della sessione corrente:
 

```
ESPORTA FORMA A FORM01 (LINGUA=SESSIONE
```
7. Per copiare il formato **FORMATO** dell'ubicazione corrente nel dataset **FORMATI** che si trova sul sistema in cui viene eseguito il QMF:
 

```
ESPORTA FORM FORMA A FORMATI.FORM
```
8. Per esportare una tabella da un database remoto che non fornisce il supporto per i nomi formati da tre parti, è necessario in primo luogo effettuare la connessione al database:
 

```
COLLEGA A VENEZIA
```

quindi esportare la tabella

```
EXPORT TABLE JULIA.STATSTAB TO NONSTD
```
9. Per copiare la tabella **ROSSI.STATO** dal database **DB2** che si trova a Milano nel dataset **MIEIDATI** che si trova sul sistema in cui viene eseguito il QMF:
 

```
ESPORTA TABELLA MILANO.ROSSI.STATO A MIEIDATI
```

## ESPORTA in CMS


TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
		X	X	

Il comando **ESPORTA** invia:

- Interrogazioni, formati, procedure, dati e prospetti dalla memoria temporanea del QMF ad un file CMS.
- Interrogazioni, formati, procedure e tabelle da un database ad un file CMS.

La sintassi per l'esportazione di oggetti dalla memoria temporanea del QMF è diversa da quella per l'esportazione di oggetti dal database.


### Esportazione di un'INTERROGAZIONE QMF o PROC dalla memoria temporanea



**Note:**

- 1 Viene utilizzato, se appropriato, il nome del pannello dell'oggetto QMF attualmente visualizzato.
- 2 Vengono utilizzati i primi 8 caratteri del nome del tipo oggetto.
- 3 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.


**Esportazione di un FORM QMF da una memoria temporanea**




**Note:**

- 1 Viene utilizzato, se appropriato, il nome del pannello dell'oggetto QMF attualmente visualizzato.
- 2 Vengono utilizzati i primi 8 caratteri del nome del tipo oggetto.
- 3 Viene utilizzato il valore impostato in questa variabile globale.
- 4 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.

**Esportazione di un PROSPETTO QMF**



## ESPORTA in CMS




### Note:


- 1 Viene utilizzato il tipo dell'oggetto denominato, se appropriato. Gli oggetti del tipo QMF hanno priorità sugli altri tipi di oggetti del database.
- 2 Vengono utilizzati i primi 8 caratteri del nome del tipo oggetto.
- 3 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.


## ESPORTAZIONE di un GRAFICO QMF

►► ESPorta—GRAFICO—A *nomefile*



## ESPORTAZIONE DATA QMF








**Note:**

- 1 Vengono utilizzati i primi 8 caratteri del nome del tipo oggetto.
- 2 Accettato solo quando FORMATODATI=IXF.
- 3 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.


**ESPORTAZIONE di un'INTERROGAZIONE o PROC QMF dal database**




**Note:**

- 1 Vengono utilizzati i primi 8 caratteri del nome del tipo oggetto.
- 2 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.

**ESPORTAZIONE di un FORM QMF dal database**





## ESPORTA in CMS



### Note:

- 1 Vengono utilizzati i primi 8 caratteri del nome del tipo oggetto.
- 2 Viene utilizzato il valore impostato in questa variabile globale.
- 3 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.

### ESPORTAZIONE di una TABELLA dal database



### Note:

- 1 Vengono utilizzati i primi 8 caratteri del nome del tipo oggetto.
- 2 Accettato solo quando FORMATODATI=IXF.
- 3 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.

## Descrizione

### nomeoggetto

Il nome di un oggetto QMF contenuto nel database.

**nometabella**

Il nome di una tabella contenuta nel database.

Questo può essere il nome di una TABELLA, VISTA, SINONIMO o ALIAS.

**nomefile tipofile fm**

Indica i file CMS che devono ricevere l'oggetto esportato. Le parti tipofile e modofile del nome sono facoltative.

Per i grafici è possibile specificare solo il nomefile. Il nomefile e il modofile sono impostati rispettivamente su "ADMGDF" e "A". Se il file già esiste verrà sostituito.

**CONFERMA**

Indica se un pannello di conferma viene visualizzato quando questo comando sostituisce un file CMS esistente.

**LINGUA**

Indica se le parole chiave QMF contenute nel formato esportato vengono registrate in inglese o nella sessione di linguaggio NFL corrente.

Un formato QMF contenente parole chiave QMF in inglese può essere utilizzato in qualsiasi sessione QMF. Un formato QMF contenente parole chiave QMF in qualsiasi altro linguaggio nazionale QMF, può essere utilizzato solo in una sessione che ha lo stesso linguaggio nazionale QMF.

**FORMATODATI**

Specifica il formato del file da utilizzare per l'oggetto esportato.

**QMF** Usare il formato QMF. Questo è il formato predefinito per esportare un prospetto, l'oggetto dati o una tabella.

**HTML**

Usare il formato HTML. Questo può essere utilizzato solo quando si esporta un prospetto. Il file CMS può quindi essere trasferito ad un web server per la visualizzazione da un browser web.

**IXF** Usare il formato Integration Exchange Format. Questo può essere usato solo quando si esporta l'oggetto dati o una tabella.

**MODOEMISSIONE**

Specifica come rappresentare i dati numerici nell'oggetto esportato.

Questa opzione può essere specificata solo quando il formato del file di esportazione è IXF.

**BINARIO**

I dati di colonna numerica vengono codificati nel formato interno originario.

Questo non si applica a nessun dato numerico dei record di intestazione dell'oggetto esportato. I record sono sempre rappresentati in un formato carattere.

**CARATTERE**

I dati di colonna numerici vengono convertiti in una rappresentazione di caratteri in EBCDIC.

**ICUFORM**

Specifica il nome del formato grafico. Un formato grafico contiene le specifiche richieste per convertire i dati in un grafico. Formati diversi vengono utilizzati per produrre tipi diversi di grafici.

## ESPORTA in CMS

### DSQCFORM

Il nome del grafico standard fornito da QMF.

Questo formato può essere personalizzato dal responsabile QMF. Se non viene personalizzato, fornisce un grafico a barre.

### nomegrafico

Il nome di un formato grafico salvato in

### ICUCHART

Specifica il formato grafico standard per il GDDM Interactive Chart Facility.

### BARRE

### ISTOGRAMMA

### RIGA

### CIRCOLARE

### POLARE

### DIFFUSO

### AREE

### TORRI

### TABELLA

Il nome di un formato grafico fornito da QMF.

## Note

- In alcuni casi, se l'oggetto viene esportato nello stesso file da cui i dati correnti sono stati importati, è possibile che venga visualizzato un pannello richiesta Dati Incompleti. Alla richiesta, scegliere l'opzione NO ed esportare l'oggetto in un diverso file.
- Quando viene esportato un formato, vengono esportate tutte le relative parti. Tuttavia, QMF elimina tutte le variazioni del pannello FORM.DETAIL che non sono state modificate nei loro valori predefiniti. In questo modo, le variazioni del pannello FORM.DETAIL non desiderate possono essere eliminate esportando e quindi importando lo stesso formato.
- Se si sta esportando un prospetto o un grafico e il formato non è compatibile con i dati o contiene degli errori, viene visualizzato il primo pannello formato contenente un errore, con l'errore evidenziato. Per vedere altri errori, correggere l'errore visualizzato correntemente e premere il tasto Check.

## Esempi

1. Per visualizzare un pannello richiesta comandi per esportare un formato:

```
EXPORT FORM ?
```

Quando si richiede una richiesta comandi per ESPORTA, vengono visualizzati due pannelli richiesta. Sul primo è possibile specificare il tipo di oggetto che si desidera esportare. Sul secondo, i parametri associati a tale oggetto.

2. Se si utilizzano unità di lavoro remote, è possibile esportare un oggetto (tabella, formato, procedura, interrogazione o prospetto) dall'ubicazione corrente ad un file che si trova sul sistema nel quale si sta eseguendo il QMF.

```
EXPORT PROC KATIE.PANELID TO nomefile
```

3. Per inviare FORM ad un file CMS denominato STANDARD FORM A:

```
ESPORTA FORM A STANDARD
```

Si noti che se il tipo file viene omissso, viene usato il tipo oggetto.

4. Per esportare dati in formato binario IXF:



```
ESPORTA DATI A
FILE01 (CONFERMA=NO FORMATODATI=IXF
```

- Per copiare il formato FORMA dell'ubicazione corrente nel file FORMATI che si trova sull'ubicazione in cui viene eseguito il QMF:

```
ESPORTA
FORM FORMA A FORMATI FORM A
```

- Se l'ubicazione corrente è un database DB2, è possibile esportare una tabella da un database DB2 remoto usando un nome formato da tre parti:

```
EXPORT TABLE VENICE.LARA.STATSTAB TO YOURFILE TABLE A
```

- Se l'ubicazione corrente è un database DB2, è possibile esportare la tabella ROSSI.STATO dal database DB2 che si trova a Milano nel file FILEUTENTE che si trova sul sistema su cui viene eseguito il QMF. A questo scopo, è necessario in primo luogo effettuare la connessione all'ubicazione remota:

```
COLLEGA A MILANO
```

quindi esportare la tabella:

```
ESPORTA TABELLA ROSSI.STATO A FILEUTENTE
```

## ESTRAI

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X		X		

Il comando EXTRACT accede ai Dialoghi Data Extract (DTX) Utente Finale, oppure invia una richiesta di estrazione ai Dialoghi Utente Finale DXT dal QMF. Il DXT consente di creare richieste di estrazione che vengono poi inoltrate per permettere l'estrazione dei dati da vari tipi di database e file.

### Accesso al DXT User Dialogs

►►—ESTrai—◄◄

### Invio di una richiesta ESTRAI a DXT

►►—ESTrai—*nomerichiesta*—(—Parola d'ordine  *paroladordine*—◄◄

## Descrizione

### **nomerichiesta**

Il nome della richiesta di estrazione da inviare a DXT per l'esecuzione.

Il nome non può avere una lunghezza maggiore di otto caratteri e deve essere il nome di una richiesta di estrazione precedentemente definita nel DTX.

Quando il nome viene specificato, non si esce dalla sessione QMF. Sullo schermo viene visualizzato un messaggio che indica che la richiesta di estrazione ha avuto esito positivo.

La parte relativa al nome del comando ESTRAI può essere lasciata vuota. In questo caso, viene visualizzato il pannello del menu principale di DXT End

## ESTRAI

User Dialogs. Una volta terminata la sessione DXT di End User Dialogs, si ritorna al pannello QMF dal quale era stato immesso il comando ESTRAI.

### PAROLADORDINE

Indica la parola d'ordine utilizzata con una richiesta di estrazione. Per l'estrazione di una tabella da un database relazionale, è richiesta una parola d'ordine.

In VM, DXT genera un'istruzione SQL CONNECT che utilizza la parola d'ordine.

In MVS, DXT genera una specifica JOB che include la parola d'ordine.

## Note


- Per accedere a DXT End User Dialogs, il prodotto deve essere installato nell'ambiente in cui si opera ed è necessario essere impostati come utenti del DXT.
- Se QMF viene avviato come una finestra di dialogo ISPF, il comando ESTRAI viene accettato solo in ambienti CMS e TSO.

---

## AVANTI

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

Il comando AVANTI consente di eseguire lo scorrimento fino alla fine dell'area scorrimento. Lo scorrimento può essere effettuato fino a quando l'ultima riga non raggiunge il margine superiore dello schermo.



### Note:

- 1 Specificare lo scorrimento solo quando esiste un campo SCORR sul pannello attivo. PAG viene utilizzato in tutte le altre situazioni.
- 2 Viene utilizzato il valore visualizzato nel campo SCORR. Questo valore viene mantenuto anche nella variabile globale DSQDC\_SCROLL\_AMT.
- 3 Viene utilizzato il valore impostato in questa variabile globale.

## Descrizione

**CSR** Fa scorrere la riga in cui è posizionato il cursore fino all'inizio dell'area su cui è possibile effettuare lo scorrimento.

### MEZZO

Scorre in avanti di metà dell'area su cui è possibile effettuare lo scorrimento o fino alla fine di tale area se questa è più vicina.

- MAX** Scorre fino alla fine dell'area su cui è possibile effettuare lo scorrimento. AVANTI MAX è equivalente a SOTTO.
- PAG** Scorre in avanti dell'intera area su cui è possibile effettuare lo scorrimento o fino alla fine di tale area se questa è più vicina.
- intero** Scorre in avanti nel pannello del numero di righe specificato (un numero intero positivo fino a 9999).

**Note**

- MAX è effettivo solo per il comando corrente. Questo valore non rimarrà nel campo Scorrimento dopo il completamento del comando. La variabile globale DSQDC\_SCROLL\_AMT non può essere impostata su questo valore.
- Per scorrere in avanti il testo di fondo pagina sui pannelli formato, posizionare il cursore sull'area del pannello in cui è specificato tale testo ed immettere il comando AVANTI.

---


**ACCEDI VARGLOB**

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

Il comando ACCEDI GLOBALI assegna valori di variabili globali QMF alle variabili REXX nelle applicazioni e procedure scritte in REXX.

Il comando GET GLOBAL consente ai programmi applicativi (scritti in linguaggio C, COBOL, REXX, FORTRAN, PL/I o assembler) di usare l'interfaccia richiamabile per accedere ai dati dall'insieme di variabili globali QMF. Consultare il *Sviluppo di applicazioni QMF* per ulteriori informazioni.

**Sintassi lineare utilizzata solo con REXX**



**Descrizione**

**variabilerexx**

Indica il nome di una variabile REXX contenuta nella procedura con logica.

**nomevariabile**

Il nome di una variabile globale QMF.

**Note**

Questo comando non è valido sulla riga comandi QMF.

Quando si accede a variabili multiple con il comando GET GLOBAL, si applicano le seguenti regole:

- I segni di uguale tra nomeutente e nomevar sono facoltativi.
- Le virgole sono facoltative tra gli insiemi di nomi.

## ACCEDI VARGLOB

- I delimitatori tra nomevarutente e nomeutente devono essere uno o più spazi o un segno di uguale con o senza spazi.
- I delimitatori tra insiemi di nomi (nomevarutente e nomevar) devono essere uno o più spazi o una virgola con o senza spazi.
- Un insieme deve essere formato da un numero pari di nomi. Se è formato da un numero dispari di nomi, viene visualizzato un messaggio di errore ed alle variabili non viene assegnato alcun valore.

Il comando GET GLOBAL non ha alcun pannello richiesta associato. La richiesta comandi non è disponibile per questo comando.

Anche se non è richiesto da QMF, si consiglia di utilizzare le lettere maiuscole per tutti i nomi di variabili.

A meno che non ci sia un sinonimo specificato, QMF considera "get global" (in lettere minuscole) come un errore. Per coerenza tra sistemi, specificare questo e tutti gli altri comandi QMF in lettere maiuscole (se eseguiti nelle procedure QMF o REXX o nell'interfaccia richiamabile).

- In una applicazione QMF scritta in REXX, questo esempio assegna il valore della variabile globale QMF DSQAITEM alla variabile REXX ITEM:

```
ADDRESS QRW "GET GLOBAL (ITEM = DSQAITEM"
```

- In una applicazione QMF scritta in REXX, questo esempio assegna il valore della variabile globale QMF DSQCIQMG alla variabile REXX MSG:

```
"GET GLOBAL (MSG = DSQCIQMG"
```

---

## GETQMF macro

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	

GETQMF è una macro di edit e non un comando QMF. Essa inserisce un prospetto QMF in un documento.

Da una sessione di edit, è possibile usare la macro GETQMF per inserire un prospetto QMF nel documento sottoposto ad operazioni di edit senza terminare la sessione. Prima di poter essere inserito in un documento, il prospetto QMF deve essere stampato all'interno di una sessione QMF.

GETQMF *tipo opzione nome*

## Descrizione

**tipo** Indica se devono essere inserite le parole di controllo SCRIPT/VS.

**DCF** Per un documento SCRIPT/VS. Il DCF (Document Composition Facility) inserisce le parole di controllo SCRIPT/VS prima e dopo il prospetto QMF. Inoltre, ogni salto pagina della stampante viene sostituito da un salto pagina SCRIPT/VS e le parole di controllo SCRIPT/VS vengono inserite nell'intestazione e nel fondopagina di ogni pagina.

**PROFS**

Per un documento PROFS. Il parametro PROFS produce gli stessi

risultati del DCF e viene fornito nella macro GETQMF per facilitarne l'uso da parte degli utenti PROFS.

**ASIS** Per un prospetto QMF così come è. Se TIPO non è specificato, ASIS è il valore standard.

**nome opzione**

Indica se si sta creando un nuovo prospetto o se si sta inserendo un prospetto esistente.

**USAQMF**

Crea dinamicamente un prospetto QMF usando una procedura che stampa un prospetto, dove *nome* è il nome della procedura salvata.

**FILE** Inserisce un prospetto esistente da un file CMS, dove *nome* è il nome del file CMS contenente il prospetto.

**DSN** Inserisce un prospetto esistente da un dataset TSO, dove *nome* è il nome del dataset TSO contenente il prospetto.

---

## AIUTO

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

Il comando AIUTO visualizza le informazioni relative al QMF. Sono disponibili due formati per le informazioni di aiuto.

**Aiuto sugli argomenti**

▶▶—Aiuto—◀◀

**Aiuto per i messaggi**

▶▶—Aiuto—*idmessaggio*—◀◀

## Descrizione

**idmessaggio**

Un identificativo del messaggio QMF. Il QMF ricerca l'aiuto relativo al messaggio associato a *idmessaggio*. Se viene trovato, il testo di aiuto viene visualizzato. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di errore. Nei lavori in batch del QMF, il messaggio ed il relativo numero si trovano nel file di traccia L.

Un ID messaggio deve iniziare con le tre lettere "DSQ" seguite da un numero composto da cinque cifre, ad esempio: DSQ20114. *QMF Messages and Codes* elenca i numeri dei messaggi ed il relativo testo.

## Note

Le informazioni visualizzate quando si immette il comando AIUTO senza il parametro *idmessaggio* dipendono dai dati visualizzati sullo schermo.

## AIUTO

### Sul pannello iniziale QMF:

AIUTO fornisce un elenco di argomenti relativi al QMF ed ai suoi comandi, e riguardo a grafici, procedure, prospetti e formati QMF.

### Da un pannello contenente un messaggio di errore:

AIUTO fornisce informazioni relative al messaggio di errore.

### Da altri pannelli di aiuto:

AIUTO fornisce informazioni relative al pannello visualizzato. La sequenza dei pannelli AIUTO per i seguenti pannelli è diversa:

- INTERR
- PROC
- PROFILO
- PROSPETTO
- Tutti i pannelli formato
- Elenco oggetti del database
- Elenco variabili globali
- Interrogazione Guidata
- Editore Tabelle

Quando si specifica un ID messaggio con AIUTO, vengono visualizzate informazioni relative al messaggio. Ad esempio, se si vogliono visualizzare informazioni relative al messaggio di errore DSQ20047, eseguire il comando : AIUTO DSQ20047. Vengono visualizzate informazioni relative al messaggio.


---

## IMPORTA in CICS

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
				*


IL comando IMPORTA copia dei dati di coda CICS nella memoria temporanea di QMF o nel database.

### IMPORTAZIONE di un oggetto QMF nella memoria temporanea



### IMPORTAZIONE di un'INTERROGAZIONE o PROC QMF nel database







**Note:**

- 1 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.
- 2 Per un oggetto da sostituire, il valore corrente rimane invariato. In alternativa, viene utilizzato il valore impostato in questa variabile globale.

**IMPORTAZIONE di un FORM QMF nel database**




## IMPORTA in CICS

### Note:

- 1 Viene utilizzato il valore impostato in questa variabile globale.
- 2 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.
- 3 Per un oggetto da sostituire, il valore corrente rimane invariato. In alternativa, viene utilizzato il valore impostato in questa variabile globale.

### IMPORTAZIONE di una TABELLA QMF nel database



### Note:

- 1 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.

## Descrizione

### nomeoggetto

Il nome per l'oggetto QMF contenuto nel database.

### nometabella

Il nome per la tabella contenuta nel database.

Per un database oggetto esistente, questo può essere il nome di una TABELLA, VISTA, SINONIMO o ALIAS.

### nomecoda

Il nome della coda di dati CICS contenente l'oggetto QMF. La lunghezza massima del nome è:

4 caratteri quando QUEUEUETYPE è TD.

8 caratteri quando QUEUEUETYPE è TS.

Per una coda TS, racchiudere il nome tra singoli apici se contiene caratteri speciali, ad esempio un punto.

### TIPOCODA

Il nome della coda di dati contenente l'oggetto QMF. Non c'è valore predefinito per TIPOCODA, deve essere specificato.

**TS** Una coda di memoria temporanea CICS.

**TD** Una coda di dati CICS transitoria.



**AZIONE**

Indica se è necessario sostituire l'intera tabella del database con i dati importati o se i dati importati devono essere accodati alla tabella esistente.

**LINGUA**

Indica se le parole chiave QMF contenute nel formato importato vengono registrate in inglese o nella sessione di linguaggio NFL corrente.

Un formato QMF contenente parole chiave QMF in inglese può essere utilizzato in qualsiasi sessione QMF. Un formato QMF contenente parole chiave QMF in un linguaggio nazionale QMF, può essere utilizzato solo in una sessione che ha lo stesso linguaggio nazionale QMF.

**SOSPENDE**

Specifica l'azione da intraprendere quando la coda di dati è occupata e non disponibile.

**NO** Annulla la richiesta di importazione.

**SI'** Attende fino a quando la coda di dati non risulta disponibile.

**CONFERMA**

Indica se un pannello di conferma viene visualizzato quando questo comando sostituisce un oggetto esistente nel database.

**CONDIVISIONE**

Determina se altri utenti QMF possono accedere all'oggetto importato.

**COMMENTO**

Memorizza un commento con l'oggetto importato. Con questa opzione, possono essere registrati commenti di una lunghezza massima di 78 caratteri a singolo byte.

**valore** La stringa di caratteri che costituisce il contenuto del commento.

Un valore contenente degli spazi deve essere racchiuso da delimitatori. Delimitatori validi per un valore di commento sono i singoli apici, le parentesi e i doppi apici. Quando i delimitatori sono i doppi apici, essi sono inclusi come parte del commento.

**Note**

- Per OS/390, non è consigliato l'uso di insiemi di dati TSO in CICS. Per informazioni sulle modalità di utilizzo dei dataset TSO con QMF in ambiente CICS, consultare il capitolo relativo alla migrazione in *Installing and Managing QMF for OS/390*.
- L'amministratore QMF può importare un oggetto QMF per un altro utente.
- La coda deve contenere un oggetto QMF singolo e completo prima di eseguire il comando IMPORT.
- Quando si importano dei dati, viene creata una nuova cartella. Qualsiasi formato nella memoria temporanea viene sostituito.
- Se si è connessi ad una ubicazione remota, le tabelle sul server sono di sola lettura. Gli oggetti non possono essere importati nel database. Questa limitazione non viene applicata quando QMF è in esecuzione in un ambiente CICS/VSE.
- Quando si importano oggetti nel database ed esiste già un oggetto con lo stesso nome, QMF sostituisce l'oggetto, rispettando le seguenti condizioni:
  - Un formato può' sostituire solo un formato.
  - Una procedura può sostituire solo una procedura.
  - Una interrogazione può sostituire solo una interrogazione.
  - Una tabella può sostituire solo un oggetto tabella simile.

## IMPORTA in CICS

Una tabella simile è una tabella con lo stesso numero di colonne, in cui le colonne corrispondano e presentino dati dello stesso tipo e della stessa lunghezza. Non è necessario che corrispondano i nomi e le etichette delle colonne.

- Quando si importa in una tabella esistente, i nomi e le etichette delle colonne rimangono invariati. Se la tabella non esiste, viene creata una nuova tabella utilizzando i nomi e le etichette delle colonne presenti nell'oggetto importato.
- Gli oggetti possono essere importati in un'ubicazione remota. Utilizzare prima il comando QMF CONNECT per rendere corrente l'ubicazione remota, quindi eseguire il comando IMPORT.

Se l'ubicazione corrente è un server DB2 per OS/390, è possibile importare ad una tabella esistente su un'ubicazione remota specificando un nome a tre parti per la tabella. Non è possibile importare una nuova tabella né oggetti QMF in questo modo.

- Non è possibile sostituire un commento in una tabella non propria o una tabella remota utilizzando un nome a tre parti.
- Utilizzare il comando IMPORT in CICS raramente in quanto può interferire negativamente sulle prestazioni di QMF per gli altri utenti.
- I contenuti di una coda CICS TD vengono cancellati quando si verificano degli errori durante un'importazione. Assicurarsi di utilizzare il tipo di oggetto corretto in relazione all'oggetto correntemente presente nella coda. Una mancata corrispondenza genera una coda vuota e nessun oggetto importato.
- QMF gestisce le code CICS TD in maniera differente rispetto alle code CICS TS:

### Code di dati transitorie

QMF importa l'intera coda di dati transitoria generando talvolta un notevole ritardo prima di visualizzare l'oggetto. L'intero oggetto deve entrare nell'area di memoria o nell'area di suddivisione.

- Una coda TD di ripartizione interna può contenere un massimo di 32K di righe di dati.
- Una coda TD di ripartizione esterna può essere tanto larga quanto risulta necessario per contenere i dati.

### Code di memoria temporanea

Una coda di memoria temporanea può contenere un massimo di 32K di righe di dati. Quando si importano DATI da una coda CICS TS, QMF si interrompe dopo circa 100 righe di dati per visualizzare il prospetto. E' possibile completare l'importazione immettendo il comando SOTTO. Se la memoria non è sufficiente per completare il prospetto, utilizzare il comando QMF RESET per ripristinare i dati.

## Esempi


1. Per visualizzare un pannello richiesta per il comando IMPORTA QMF:  
IMPORTA ?
2. Per copiare la coda di dati VTAB nella tabella REYNOLDS.VISION:  
IMPORT TABLE REYNOLDS.VISIONS DA VTAB (QUEUETYPE=TD)
3. Per copiare la coda di dati QUERY.A nell'interrogazione REYNOLDS.QUERY.A:  
IMPORTA INTERR ROSSI.INTERRA  
DA 'INTERR.A' (QUEUETYPE=TS)
4. L'amministratore QMF (QADM) salva un formato per un altro utente (JOHN):  
SAVE FORM JOHN.REPORT12 (COMMENT=(12 MONTH FORMAT))

## IMPORTA in TSO


TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X			*

Il comando IMPORTA copia un dataset TSO nella memoria temporanea di QMF o nel database.

### IMPORTAZIONE di un oggetto QMF nella memoria temporanea



### IMPORTAZIONE di un'INTERROGAZIONE o PROC QMF nel database




**Note:**

- Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.
- Per un oggetto da sostituire, il valore corrente rimane invariato. In alternativa, viene utilizzato il valore impostato in questa variabile globale.

## IMPORTA in TSO

### IMPORTAZIONE di un FORM QMF nel database

►► Importa—FORM—nomeoggetto—Da nomedataset




#### Note:

- 1 Viene utilizzato il valore impostato in questa variabile globale.
- 2 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.
- 3 Per un oggetto da sostituire, il valore corrente rimane invariato. In alternativa, viene utilizzato il valore impostato in questa variabile globale.

### IMPORTAZIONE di una TABELLA QMF nel database

►► Importa—TABELLA—nometabella—Da nomedataset



**Note:**

- 1 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.

## Descrizione

**nomedataset**

Il TSO data set da copiare. Il nome dei data set viene specificato in uno dei seguenti modi:

- Un nome TSO parziale senza senza singoli apici

Un nome di data set completo viene generato utilizzando il prefisso TSO come primo qualificatore ed accodando il tipo di oggetto come ultimo qualificatore.

- Un nome di data set TSO completo in cui il l'intero nome sia racchiuso tra singoli apici.

Questo formato deve essere utilizzato quando il nome di data set ha un prefisso diverso da quello dell'utente.

**nomeoggetto**

Il nome per l'oggetto QMF contenuto nel database.

**nometabella**

Il nome per la tabella contenuta nel database.

Per un database oggetto esistente, questo può essere il nome di una TABELLA, VISTA, SINONIMO o ALIAS.

**AZIONE**

Indica se è necessario sostituire l'intera tabella del database con i dati importati o se i dati importati devono essere accodati alla tabella esistente.

**LINGUA**

Indica se le parole chiave QMF contenute nel formato importato vengono registrate in inglese o nella sessione di linguaggio NFL corrente.

Un formato QMF contenente parole chiave QMF in inglese può essere utilizzato in qualsiasi sessione QMF. Un formato QMF contenente parole chiave QMF in un linguaggio nazionale QMF, può essere utilizzato solo in una sessione che ha lo stesso linguaggio nazionale QMF.

**MEMBRO**

Indica che l'oggetto importato è un membro in un data set TSO ripartito.

**nomemembro**

Il nome del membro da importare. I nomi del membro sono limitati a 8 caratteri. Il nome del membro viene aggiunto (tra parentesi) come suffisso del nome del data set.

**CONFERMA**

Indica se un pannello di conferma viene visualizzato quando questo comando sostituisce un oggetto esistente nel database.

**CONDIVISIONE**

Determina se altri utenti QMF possono accedere all'oggetto importato.

**COMMENTO**

Memorizza un commento con l'oggetto importato. Con questa opzione, possono essere registrati commenti di una lunghezza massima di 78 caratteri a singolo byte.

**valore** La stringa di caratteri che costituisce il contenuto del commento.

## IMPORTA in TSO

Un valore contenente degli spazi deve essere racchiuso da delimitatori. Delimitatori validi per un valore di commento sono i singoli apici, le parentesi e i doppi apici. Quando i delimitatori sono i doppi apici, essi sono inclusi come parte del commento.

### Note

- L'amministratore QMF può importare un oggetto QMF per un altro utente.
- Quando si importano dei dati, viene creata una nuova cartella. Qualsiasi formato nella memoria temporanea viene sostituito.
- Quando si importano oggetti nel database ed esiste già un oggetto con lo stesso nome, QMF sostituisce l'oggetto, rispettando le seguenti condizioni:
  - Un formato può sostituire solo un formato.
  - Una procedura può sostituire solo una procedura.
  - Una interrogazione può sostituire solo una interrogazione.
  - Una tabella può sostituire solo un oggetto tabella simile.

Una tabella simile è una tabella con lo stesso numero di colonne, in cui le colonne corrispondano e presentino dati dello stesso tipo e della stessa lunghezza. Non è necessario che corrispondano i nomi e le etichette delle colonne.

- Quando si importa in una tabella esistente, i nomi e le etichette delle colonne rimangono invariati. Se la tabella non esiste, viene creata una nuova tabella utilizzando i nomi e le etichette delle colonne presenti nell'oggetto importato.
- Gli oggetti possono essere importati in un'ubicazione remota. Utilizzare prima il comando QMF CONNECT per rendere corrente l'ubicazione remota, quindi eseguire il comando IMPORT.

Se l'ubicazione corrente è un server DB2 per OS/390, è possibile importare ad una tabella esistente su un'ubicazione remota specificando un nome a tre parti per la tabella. Non è possibile importare una nuova tabella né oggetti QMF in questo modo.

- Non è possibile sostituire un commento in una tabella non propria o una tabella remota utilizzando un nome a tre parti.

### Esempi

1. Per visualizzare un pannello richiesta per il comando IMPORTA QMF:  
`IMPORTA ?`
2. Se il prefisso TSO è JULIA, e si vuole copiare un membro dei propri data set ripartiti 'JULIA.LOREN.QUERY(GAMMA)' nel database ed attribuirgli il nome FIRSTQ:  
`IMPORT QUERY FIRSTQ DA LOREN (MEMBER=GAMMA`
3. Per aggiungere dati (NEW.ROWS) ad una tabella (MYTABLE):  
`IMPORT TABLE MYTABLE DA NEW.ROWS A (ACTION=APPEND`
4. Per importare una tabella in un server di database remoto (VENICE), è necessario in primo luogo collegarsi a tale ubicazione:  
`COLLEGA A VENEZIA`

quindi è possibile importare la tabella:

```
IMPORT TABLE LARA.STATSTAB DA YOURDATA
```

5. Se l'ubicazione corrente è un server DB2 per OS/390 e si desidera copiare il data set ('G7.STATS.TABLE') dal sistema in cui QMF è in esecuzione ad una tabella esistente (OKAMOTO.STATUS) in una ubicazione remota del database (TOKIO):

IMPORT TABLE TOKYO.OKAMOTO.STATUS FROM 'G7.STATS.TABLE'

6. L'amministratore QMF (QADM) importa un formato per un altro utente (JEAN):

SAVE FORM JEAN.REPORT12 (COMMENT=(12 MONTH FORMAT))


## IMPORTA in CMS

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
		X	X	

Il comando IMPORT copia un file CMS nella memoria temporanea di QMF o nel database.

Nella memoria temporanea del QMF o nel database, è possibile importare interrogazioni, formati, procedure e dati. Quando si importa un oggetto dati il formato corrente viene sostituito dal formato standard per l'oggetto dati importato.


### IMPORTAZIONE di un oggetto QMF nella memoria temporanea




#### Note:

1 Vengono utilizzati i primi 8 caratteri del nome del tipo oggetto.

### IMPORTAZIONE di un'INTERROGAZIONE o PROC QMF nel database





## IMPORTA in CMS



### Note:

- 1 Vengono utilizzati i primi 8 caratteri del nome del tipo oggetto.
- 2 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.
- 3 Per un oggetto da sostituire, il valore corrente rimane invariato. In alternativa, viene utilizzato il valore impostato in questa variabile globale.

## IMPORTAZIONE di un FORM QMF nel database




### Note:

- 1 Vengono utilizzati i primi 8 caratteri del nome del tipo oggetto.



- 2 Viene utilizzato il valore impostato in questa variabile globale.
- 3 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.
- 4 Per un oggetto da sostituire, il valore corrente rimane invariato. In alternativa, viene utilizzato il valore impostato in questa variabile globale.

**IMPORTAZIONE di una TABELLA QMF nel database**



**Note:**

- 1 Vengono utilizzati i primi 8 caratteri del nome del tipo oggetto.
- 2 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.

**Descrizione**

**nomefile, tipofile, fm**

Indicano il file CMS da copiare.

E' possibile usare un asterisco (\*) al posto del modo file (fm). Questo consente al CMS di eseguire una ricerca sui dischi ai quali si ha accesso nel consueto ordine in modo da individuare il primo file con il nome e tipo file indicati.

**nomeoggetto**

Il nome per l'oggetto QMF contenuto nel database.

**nometabella**

Il nome per la tabella contenuta nel database.

Per un database oggetto esistente, questo può essere il nome di una TABELLA, VISTA, SINONIMO o ALIAS.

**AZIONE**

Indica se è necessario sostituire l'intera tabella del database con i dati importati o se i dati importati devono essere accodati alla tabella esistente.

## IMPORTA in CMS

### LINGUA

Indica se le parole chiave QMF contenute nel formato importato vengono registrate in inglese o nella sessione di linguaggio NFL corrente.

Un formato QMF contenente parole chiave QMF in inglese può essere utilizzato in qualsiasi sessione QMF. Un formato QMF contenente parole chiave QMF in un linguaggio nazionale QMF, può essere utilizzato solo in una sessione che ha lo stesso linguaggio nazionale QMF.

### CONFERMA

Indica se un pannello di conferma viene visualizzato quando questo comando sostituisce un oggetto esistente nel database.

### CONDIVISIONE

Determina se altri utenti QMF possono accedere all'oggetto importato.

### COMMENTO

Memorizza un commento con l'oggetto importato. Con questa opzione, possono essere registrati commenti di una lunghezza massima di 78 caratteri a singolo byte.

**valore** La stringa di caratteri che costituisce il contenuto del commento.

Un valore contenente degli spazi deve essere racchiuso da delimitatori. Delimitatori validi per un valore di commento sono i singoli apici, le parentesi e i doppi apici. Quando i delimitatori sono i doppi apici, essi sono inclusi come parte del commento.

## Note

- L'amministratore del QMF può importare l'oggetto QMF nel database per un'altro utente.
- Quando si importano dei dati, viene creata una nuova cartella. Qualsiasi formato nella memoria temporanea viene sostituito.
- Quando si importano oggetti nel database ed esiste già un oggetto con lo stesso nome, QMF sostituisce l'oggetto, rispettando le seguenti condizioni:
  - Un formato può sostituire solo un formato.
  - Una procedura può sostituire solo una procedura.
  - Una interrogazione può sostituire solo una interrogazione.
  - Una tabella può sostituire solo un oggetto tabella simile.

Una tabella simile è una tabella con lo stesso numero di colonne, in cui le colonne corrispondano e presentino dati dello stesso tipo e della stessa lunghezza. Non è necessario che corrispondano i nomi e le etichette delle colonne.

- Quando si importa in una tabella esistente, i nomi e le etichette delle colonne rimangono invariati. Se la tabella non esiste, viene creata una nuova tabella utilizzando i nomi e le etichette delle colonne presenti nell'oggetto importato.
- Gli oggetti possono essere importati in un'ubicazione remota. Utilizzare prima il comando QMF CONNECT per rendere corrente l'ubicazione remota, quindi eseguire il comando IMPORT.

Se l'ubicazione corrente è un server DB2 per OS/390, è possibile importare ad una tabella esistente su un'ubicazione remota specificando un nome a tre parti per la tabella. Non è possibile importare una nuova tabella né oggetti QMF in questo modo.

- Non è possibile sostituire un commento in una tabella non propria o una tabella remota utilizzando un nome a tre parti.

## Esempi

1. Per visualizzare un pannello richiesta per il comando IMPORTA QMF:  
IMPORTA ?
2. Per copiare un file CMS denominato REPORT7 QUERY A nel database, dandogli il nome FIRSTQ:  
IMPORT QUERY FIRSTQ FROM REPORT7
3. Per aggiungere dati (NEW ROWS) ad una tabella (MYTABLE):  
IMPORT TABLE MYTABLE FROM NEW ROWS A (ACTION=APPEND)
4. Per importare una tabella in un server di database remoto (VENICE), è necessario in primo luogo collegarsi a tale ubicazione:  
COLLEGA A VENEZIA

quindi è possibile importare la tabella:

```
IMPORTA TABELLA MARIO.TABSTAT DA MIOFILE
```

5. Se l'ubicazione corrente è un server DB2 per OS/390 e si desidera copiare un file (STATS TABLE G) dal sistema in cui QMF è in esecuzione ad una tabella esistente (OKAMOTO.STATUS) in una ubicazione remota del database (TOKIO):  
IMPORT TABLE TOKYO.OKAMOTO.STATUS FROM STATS TABLE G
6. L'amministratore QMF (QADM) importa un formato per un altro utente (JEAN):  
SAVE FORM JEAN.REPORT12 (COMMENT=(12 MONTH FORMAT))

---

## INSERISCI

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

Il comando INSERISCI inserisce:

- Una riga di testo in un pannello FORM.PAGE, FORM.FINAL, FORM.BREACKN o FORM.DETAIL
- Una riga di descrizione di una colonna in un pannello FORM.MAIN o FORM.COLUMNS.
- Una riga per l'espressione di calcolo di un prospetto FORM.CALC o FORMS.CONDITIONS.
- Una riga in una interrogazione SQL, in un'interrogazione guidata relazionale o in un pannello PROC.

▶▶—INSerisci—◀◀

## Note

- Per inserire una riga all'inizio dell'area su cui è possibile effettuare lo scorrimento, posizionare il cursore al di sopra della prima riga e premere il tasto Insert.
- Per inserire una riga di calcolo in un pannello FORM.CALC, posizionare il cursore in corrispondenza della riga sopra la quale si desidera aggiungerne

## INSERISCI

un'altra e premere il tasto Insert. In alternativa, è possibile digitare INSERISCI sulla riga di comando, quindi posizionare il cursore sulla riga precedente e premere il tasto di invio.

---

## INTERAGISCI

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

Il comando INTERAGISCI abilita l'interazione tra utenti mentre una procedura o applicazione è in esecuzione. Sono disponibili due formati di interazione:

### Sessione

Inizia un dialogo interattivo nella sessione QMF corrente.

### Comando

Esegue un comando singolo in un dialogo interattivo.

### Formato Sessione di INTERAGISCI

(1)  
▶▶—INTeragisci—▶▶

#### Note:

1 Valido per procedure QMF o applicazioni a interfaccia richiamabile.

### Formato Comando di INTERAGISCI

(1)  
▶▶—INTeragisci—*comandoqmf*—▶▶

#### Note:

1 Utilizzare con il comando interfaccia (DSQCCI). Non ha effetto se eseguito con l'interfaccia richiamabile.

## Descrizione

### **comandoqmf**

Indica il comando QMF da eseguire.

## ISPF

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X		X		

ISPF è un sinonimo di comando fornito da QMF, che richiama l'ISPF (Interactive System Product Facility).

### Chiamare ISPF da QMF

►► ISpf  ►►

## Descrizione

### opzione

L'opzione iniziale de passare a ISPF/PDF. Ad esempio, se si immette 3, il terzo pannello ISPF viene selezionato direttamente.

Se non si specifica un'opzione, il menu di opzioni primario di ISPF/PDF viene visualizzato.

## DISPONI

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X		X		

Il comando DISPONI genera un prospetto QMF di esempio utilizzando solo un oggetto form QMF come input. Ciò può supportare lo sviluppo di un Form QMF fornendo un rendering visivo di un prospetto rappresentativo. Lo sviluppo di un prospetto può essere eseguito anche prima che i dati effettivi vengano caricati nel database.

DISPONI è un sinonimo di comando per un'applicazione ISPF fornita da QMF. Tale comando analizza il formato e crea dei dati generici sufficienti per esercitare le caratteristiche di prospetto base specificate nel formato QMF. Non è necessaria un'interrogazione.

### DISPONI un PROSPETTO QMF utilizzando il FORM nella memoria temporanea

►► DIsoni—FORM ►►

### DISPONI un PROSPETTO QMF utilizzando un FORM dal database

►► DIsoni   ►►

## DISPONI

### Descrizione

#### nomeform

Il nome di un Form QMF contenuto nel database.

### Note

- Dopo aver sviluppato un form che contiene le specifiche che si desidera utilizzare per il prospetto, eseguire DISPONI per generare un prospetto di esempio prima di inserirvi i dati.

Il formato campione può essere usato per visualizzare un prospetto con diversi caratteri che rappresentano i dati. Se nel prospetto non ci sono separazioni, vengono visualizzati i seguenti caratteri:

**X**      Dati in formato carattere

**0**      Dati numerici

Se vi sono delle separazioni, i livelli vengono riportati usando i seguenti caratteri:

**A**      Dati in formato carattere nella prima separazione

**1**      Dati numerici nella prima separazione

**B**      Dati in formato carattere nella seconda separazione

**2**      Dati numerici nella seconda separazione

Una volta visualizzato il formato campione, è possibile apportarvi delle modifiche senza eseguire un'interrogazione.

Il comando DISPONI crea e importa i dati nel formato dati QMF (binario). Per ulteriori informazioni relative a questo formato, consultare *Sviluppo di applicazioni QMF*.

### Esempi

1. Per visualizzare un pannello richiesta:  
LAYOUT ?
2. Per creare un prospetto campione utilizzando un formato esistente (MYFORM) nel database:

LAYOUT MYFORM

oppure

LAYOUT FORM MYFORM

3. Per eseguire il comando DISPONI utilizzando il form nella memoria temporanea:


DISPONI FORM

---

## SINISTRA

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

Il comando SINISTRA consente lo scorrimento verso il bordo sinistro di un pannello di prospetto o di una interrogazione QBE.

**Note:**

- 1 Specificare lo scorrimento solo quando esiste un campo SCORR sul pannello attivo. PAG viene utilizzato in tutte le altre situazioni.
- 2 Viene utilizzato il valore visualizzato nel campo SCORR. Questo valore viene mantenuto anche nella variabile globale DSQDC\_SCROLL\_AMT.

**Descrizione**

**CSR** Esegue lo scorrimento verso sinistra, riposizionando la colonna su cui si trova il cursore sul margine destro del pannello. Se il cursore si trova sul margine sinistro del pannello, SINISTRA CSR ha lo stesso effetto di SINISTRA PAG.

**MEZZO**

Esegue lo scorrimento verso la metà di sinistra del pannello fino al margine sinistro se tale punto è più vicino.

**MAX** Esegue lo scorrimento verso il margine sinistro del pannello.

**PAG** Esegue lo scorrimento verso la metà di sinistra del pannello o fino al margine sinistro se tale punto è più vicino.

**intero** Effettua lo scorrimento verso sinistra nel pannello del numero di righe specificato (un numero intero compreso tra 1 e 9999).

**Note**

- MAX è effettivo solo per il comando corrente. Questo valore non rimarrà nel campo Scorrimento dopo il completamento del comando. Non è possibile impostare la variabile globale DSQDC\_SCROLL\_AMT su questo valore.
- Utilizzare il tasto funzione SINISTRA per effettuare lo scorrimento verso sinistra in un prospetto. Per specificare un valore di scorrimento, immettere il numero di colonne che si desidera scorrere nella riga comandi e premere il tasto funzione SINISTRA.

**ELENCA**

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X


Utilizzare il comando ELENCA per visualizzare gli elenchi di oggetti QMF e le tabelle memorizzate nel database.

Quando si esegue prima il comando ELENCA in una sessione QMF, assicurarsi di utilizzare uno dei seguenti parametri: Interr, Form, Proc, QMF, Tabelle o Tutti.

## ELENCA

Quando si esegue di nuovo il comando ELENCA senza parametri, QMF visualizza l'ultimo elenco richiesto.

### Creazione di un elenco di oggetti dal database



#### Note:

1 L'uso è limitato a TABELLE.

### Visualizzazione dell'elenco degli oggetti corrente



## Descrizione

### TUTTI

Elenca tutti gli oggetti: tabelle del database e oggetti QMF.

### TABELLE

Elenca solo gli oggetti tabella del database: tabelle, viste e alias.

**QMF** Elenca solo gli oggetti QMF: interrogazioni, form e procedure.

### INTERR

Elenca solo interrogazioni QMF.

### FORMATI

Elenca solo form QMF.

### PROCS

Elenca solo procedure QMF.

### PROPRIETARIO

Specifica il qualificatore di proprietà per gli oggetti da elencare. L'ID autorizzazione del database dell'utente è il valore predefinito.



**idautorizzazione**

Il nome di un utente, di uno schema oppure di un insieme di database.

**stringamodello**

Ricerca i nomi dei proprietari che presentano un determinato modello. Il modello viene specificato da una stringa in cui il carattere di sottolineatura e quello di percentuale hanno un significato particolare, come illustrato successivamente.

**TUTTI**

Elenca tutti gli oggetti, indipendentemente dal proprietario.

**NOME**

Specifica il nome degli oggetti da elencare.

**TUTTI**

Elenca tutti gli oggetti, indipendentemente dal nome.

**nomeoggetto**

Il nome di un oggetto QMF o di una tabella del database.

**stringamodello**

Ricerca i nomi degli oggetti che presentano un determinato modello. Il modello viene specificato da una stringa in cui il carattere di sottolineatura e quello di percentuale hanno un significato particolare, come illustrato successivamente.

**SEDE** Specifica l'ubicazione degli oggetti da elencare. Il server del database corrente è il valore predefinito.

**nomeserver**

Il nome di un server di applicazione del database nella rete distribuita.

Questa opzione può essere utilizzata solo nel caso in cui l'ubicazione corrente sia un server DB2 per OS/390. La sessione QMF viene collegata a un server DB2 per OS/390 quando la variabile globale DSQAO\_DB\_MANAGER presenta un valore pari a 2.

## Note

- Gli oggetti QMF non di proprietà dell'utente vengono elencati soltanto nel caso in cui siano stati salvati utilizzando l'opzione CONDIVISIONE=SI.
- La stringa del modello utilizzata con i parametri PROPRIETARIO e NOME può essere specificata come riportato di seguito:
  - Il simbolo % rappresenta una stringa formata da zero o più caratteri.
  - Il simbolo \_ rappresenta un carattere singolo qualunque.
  - Un qualunque altro carattere rappresenta se stesso.

Ad esempio, per elencare tutti gli oggetti QMF con proprietari che contengono il carattere D nella seconda posizione, immettere:

```
ELENCA QMF (PROPRIETARIO=_D%
```

- Quando si richiede un elenco degli oggetti, QMF li visualizza in base all'ordine predefinito: prima il proprietario e poi il nome. Per modificare questo ordine, è necessario modificare la variabile globale DSQDC\_LIST\_ORDER.

La variabile globale DSQDC\_LIST\_ORDER è un valore formato da due caratteri. Il primo carattere specifica la caratteristica di ordinamento, mentre il secondo

## ELENCA

specifica se l'ordinamento è ascendente o discendente. La modifica al valore di DSQDC\_LIST\_ORDER viene applicata solo per la sessione corrente. Il valore predefinito è 1A.

I valori sono:

Primo carattere:

valore	caratteristica (chiave princ.)	sequenza di ordinamento
1	Predefinito	proprietario(proprietario corrente) nome
2	Proprietario	proprietario nome
3	Nome	nome proprietario
4	Tipo	tipo nome proprietario
5	Modificato	modificato ultimo utilizzato proprietario nome tipo
6	Ultimo utilizz.	ultimo utilizzato modificato proprietario nome tipo

Secondo carattere:

valore	ordinamento
A	Ascendente
D	Discendente

Ad esempio, per creare un elenco che riporti nelle posizioni iniziali gli ultimi oggetti modificati, immettere il seguente comando IMPOSTA VARGLOB:

```
IMPOSTA VARGLOB (DSQDC_LIST_ORDER=5D
```

Per creare un nuovo elenco che riporti nelle posizioni iniziali gli oggetti del proprietario corrente, immettere il seguente comando IMPOSTA VARGLOB:

```
IMPOSTA VARGLOB (DSQDC_LIST_ORDER=1A
```

Questi esempi non modificano l'ordine dell'elenco esistente.

- Se dopo aver creato l'elenco oggetti visualizzato è stata effettuata la connessione ad una nuova ubicazione, l'elenco risulta obsoleto. Si deve aggiornare l'elenco oppure annullarlo e crearne uno nuovo. I comandi inviati alla colonna Azione di un elenco obsoleto non vengono eseguiti.
- Non è possibile visualizzare l'elenco di interrogazioni, procedure o form in remoto utilizzando il parametro relativo all'ubicazione. Per effettuare questa operazione, collegarsi innanzitutto all'ubicazione remota, quindi eseguire il comando ELENCA.
- Quando si richiede un elenco delle tabelle, il QMF usa le viste per richiamare le informazioni:
  - Se l'ubicazione corrente è il server DB2 e si richiede un elenco da questa ubicazione (se non è specificata l'ubicazione oppure è specificata come ubicazione corrente), QMF utilizza la vista indicata nelle variabili globali DSQEC\_ALIASES e DSQEC\_TABS\_LDB2.
  - Se l'ubicazione corrente è un server DB2 e si richiede un elenco da un'altra ubicazione DB2, QMF utilizza la vista indicata nelle variabili globali DSQEC\_ALIASES e DSQEC\_TABS\_RDB2.
  - Se l'ubicazione corrente è un server DB2 per VM oppure un server DB2 per VSE, QMF utilizza la vista indicata nella variabile globale DSQEC\_TABS\_SQL.
  - L'immissione del comando ELENCA quando si opera in modo batch causa un errore. Inoltre, per eseguire ELENCA mediante l'interfaccia comandi QMF, è necessario che ELENCA sia preceduto dal comando INTERAGISCI, a meno che questo comando non venga utilizzato da un pannello della finestra di dialogo Interrogazione guidata.

Per ulteriori informazioni, consultare la descrizione del processo di personalizzazione dell'elenco degli oggetti del database in *Installing and Managing QMF* per il sistema operativo utilizzato.

## Esempi

1. Per visualizzare un elenco di tutti i form dell'utente, eseguire:

```
ELENCA FORMATI
```

2. Per visualizzare un elenco di tutte le interrogazioni che iniziano con il nome APP1, indipendentemente dal proprietario, immettere:

```
ELENCA INTERR (PROPRIETARIO=TUTTI NOME=APP1%
```

3. Per visualizzare un elenco di tutte le tabelle del server del database che si trova a Dallas, indipendentemente dal proprietario, e i cui nomi contengano il carattere CUST, immettere:

```
ELENCA TABELLE (UBICAZIONE=DALLASDB PROPRIETARIO=TUTTI NOME=%CUST%
```

## MESSAGGIO


TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	*	X	*	*

Usare il comando MESSAGGIO dalle applicazioni utente (procedure, programmi, EXEC, CLIST) per trasferire un messaggio nell'area messaggi QMF.


Il comando MESSAGGIO permette di:

- Visualizzare un messaggio dalla libreria ISPF
- Assegnare un pannello di aiuto per un messaggio ISPF
- Generare un messaggio simile ad un messaggio QMF
- Interrompere l'esecuzione delle procedure lineari QMF

### Visualizzare un messaggio definito in ISPF



### Creazione di un messaggio simile ad uno QMF



## MESSAGGIO

### Descrizione

#### **idmessaggio**

Indica l'identificativo numerico della definizione di un messaggio in una libreria di messaggi ISPF. La libreria indicata deve essere concatenata al proprio file o data set ISPMLIB.

#### **AIUTO**

Specifica il pannello di aiuto che accompagna il messaggio. Questa opzione sostituisce il pannello di aiuto di esercitazione specificato nella definizione del messaggio ISPF.

#### **idpannello**

Il nome di un pannello in una libreria di pannelli ISPF. La libreria indicata deve essere concatenata al proprio file o data set ISPLIB.

#### **TESTO**

Definisce il testo del messaggio. Con questa opzione, possono essere eseguiti messaggi di una lunghezza massima di 78 caratteri a singolo byte. I testi di messaggi che superano i 78 caratteri vengono eliminati.

Quando utilizzata con ISPF idmessaggio questa opzione sostituisce il messaggio lungo specificato nella definizione di messaggio ISPF.

**valore** La stringa di caratteri che costituisce il contenuto del messaggio.

Un valore contenente degli spazi deve essere racchiuso da delimitatori. Delimitatori validi per un messaggio sono i singoli apici, le parentesi e i doppi apici. Quando i delimitatori sono i doppi apici, essi sono inclusi come parte del messaggio.

#### **FERMAPROC**

Imposta un commutatore di completamento per le procedure lineari QMF. L'impostazione resta attiva fino a quando l'applicazione corrente non viene completata oppure l'impostazione non viene nuovamente cambiata dall'applicazione.

**SI'** Attiva il commutatore di completamento della procedura. Qualsiasi procedura lineare di QMF che riceve il controllo termina l'esecuzione immediatamente.

**NO** Disattiva il commutatore di completamento della procedura. L'esecuzione della procedura lineare di QMF non viene interrotta.

### Note

- Il comando MESSAGGIO non può essere eseguito dalla riga comandi QMF.
- L'opzione FERMAPROC presenta un utilizzo limitato in una applicazione a procedura lineare. Una volta attivato il commutatore per il completamento della procedura, l'applicazione viene terminata immediatamente.

Per informazioni dettagliate sul comando MESSAGGIO, consultare *Sviluppo di applicazioni QMF*.

### Esempi

1. Per visualizzare il messaggio ISPF ISPG053 con il proprio pannello di aiuto CMDHELP:  
MESSAGE ISPG053 ( HELP=CMDHELP)
2. Per eseguire un messaggio di tipo QMF:  
MESSAGE ( TEXT=(Prospetto vendite per YE '99 è completo.)

---

**SUCCESSIVA**

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

Il comando SUCCESSIVA:

- Scorre in avanti la serie di variabili associate al pannello FORM.DETTAGLI.
- Visualizza la colonna o la definizione successiva quando si è nel pannello Definizione colonna o Allineamento colonna.
- Visualizza la riga successiva della serie di righe a cui si accede nell'Editore Tabelle.



## Descrizione

### COLONNA

Visualizza la colonna successiva quando si è nel pannello Definizione colonna o Allineamento colonna.

### DEFINIZIONE

Visualizza la colonna successiva con un'espressione di definizione non composta da spazi del pannello Definizione Colonna.

## Note

- La colonna definizioni richiede funzioni REXX e non è supportata in CICS.
- I parametri COLONNA e DEFINIZIONE:
  - Consentono la navigazione nel pannello mentre il pannello FORM.COLUMNS o FORM.DEFINITION è attivo.
  - Generalmente non vengono immessi dalla riga comandi o da un'applicazione, anche se è possibile tale tipo di immissione.
- Su un pannello FORM.DETAIL, il comando SUCCESSIVA:
  - Visualizza la variazione del pannello successivo (a meno che non venga visualizzato un errore).
  - Può essere immesso dalla riga comandi premendo un tasto funzione, oppure da un'applicazione.
- Nell'Editore Tabelle, il comando SUCCESSIVA può essere immesso solo utilizzando un tasto funzione.

---

**PRECEDENTE**

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

Il comando PRECEDENTE:

- Scorre indietro la serie delle variabili associate al pannello FORM.DETTAGLI.
- Visualizza la colonna o la definizione precedente quando la definizione del formato è visualizzata.

## PRECEDENTE

- Visualizza la riga appena aggiunta (modo Aggiungi) o l'ultimo criterio di ricerca la cui esecuzione ha avuto esito positivo (modo Ricerca) in una sessione dell'Editore Tabelle.



## Descrizione

### COLONNA

Visualizza la colonna precedente dal pannello Definizione colonna o dal pannello Allineamento colonna.

### DEFINIZIONE

Quando si trova nel pannello Definizione, la colonna più recente con una espressione di definizione non composta da spazi viene visualizzata.

## Note

- La colonna definizioni richiede funzioni REXX e non è supportata in CICS.
- I parametri Colonna e Definizione consentono la navigazione diretta nel pannello mentre il pannello FORM.COLUMNS o FORM.DEFINITION è attivo.
- Su un pannello FORM.DETAIL, il comando PRECEDENTE:
  - Visualizza la variazione del pannello precedente (a meno che non venga visualizzato un errore).
  - Può essere immesso dalla riga comandi premendo un tasto funzione, oppure da un'applicazione.
- Nell'Editore Tabelle, il comando PRECEDENTE può essere immesso solo utilizzando un tasto funzione.

---


## STAMPA in CMS e TSO

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	

Il comando STAMPA stampa una copia di un oggetto contenuto nell'area di memoria temporanea QMF o memorizzato nel database.

### STAMPA un oggetto QMF dalla memoria temporanea






**Note:**

- 1 Viene utilizzato, se appropriato, il nome del pannello dell'oggetto QMF attualmente visualizzato.
- 2 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.
- 3 L'utilizzo di questa opzione è limitato. Fare riferimento alla descrizione di seguito riportata.
- 4 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.
- 5 L'utilizzo di questa opzione è limitato. Fare riferimento alla descrizione di seguito riportata.
- 6 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.

**STAMPA un PROSPETTO QMF da una memoria temporanea**



## STAMPA in CMS e TSO




### Note:

- 1 Viene utilizzato, se appropriato, il nome del pannello dell'oggetto QMF attualmente visualizzato.
- 2 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.
- 3 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.
- 4 L'utilizzo di questa opzione è limitato. Fare riferimento alla descrizione di seguito riportata.
- 5 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.

### STAMPA un GRAFICO







**Note:**

- 1 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.

**STAMPA un oggetto dal database**





**Note:**

- 1 Viene utilizzato il tipo dell'oggetto denominato, se appropriato. Gli oggetti del tipo QMF hanno priorità sugli altri tipi di oggetti del database.
- 2 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.
- 3 L'utilizzo di questa opzione è limitato. Fare riferimento alla descrizione di seguito riportata.
- 4 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.
- 5 L'utilizzo di questa opzione è limitato. Fare riferimento alla descrizione di seguito riportata.
- 6 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.

**Descrizione**

**nomeoggetto**

Il nome di un oggetto contenuto nel database. Oggetti validi includono:

- Oggetti QMF (PROC, QUERY, FORM)
- Oggetti Tabelle (TABLE, VIEW, SYNONYM, ALIAS)

**STAMPANTE**

Specifica la destinazione per l'emissione del comando STAMPA.

**nomestampante**

Specifica una destinazione di stampa. Questo deve essere lo pseudonimo di una stampante GDDM.

**stringavuota**

Specifica la destinazione di un file. Questo valore deve essere indicato da una stringa composta da 0 a 8 spazi racchiusa tra singoli apici (' ').

La destinazione fisica per il file di stampa è un dataset, un file o un'unità ubicata nel file DSQPRINT di QMF. Contattare il responsabile QMF per i dettagli specifici all'ambiente QMF.

Questa opzione non è valida per oggetti grafico, formato o interrogazione guidata.

**LUNGH**

Specifica la lunghezza di una pagina stampata.L'unità di lunghezza è una linea.

**intero** Specifica il numero massimo di righe tra interruzioni di pagina. Il numero deve essere un numero intero tra 1 e 999.

La lunghezza minima viene applicata tra alcuni oggetti:

<b>Form</b>	25
<b>Interrogazione SQL</b>	25
<b>Procedura</b>	25
<b>Interrogazione guidata</b>	25
<b>Tabella</b>	8
<b>Interrogazione QBE</b>	7 (5 se stampa in un file)
<b>Profilo</b>	7 (5 se stampa in un file)

La lunghezza minima per un prospetto varia con il formato utilizzato e con il valore delle opzioni di comando DATAORA e NUMPAG.

La lunghezza massima di un formato stampato è 66.

**CONT**

Specifica la stampa continua, senza salti di pagina.

Questa opzione non è valida per oggetti grafico, formato o interrogazione guidata o quando viene specificato un nome di stampante.

**LARGH**

Specifica la larghezza di una pagina stampata.L'unità di larghezza è un carattere ad un byte singolo.

**intero** Specifica il numero massimo di caratteri da stampare su ogni riga. Il numero deve essere un numero intero tra 22 e 999.

Le righe più larghe del valore specificato vengono tagliate sulla destra, a meno che l'oggetto che si sta stampando non sia un prospetto. In questo caso, le righe più lunghe del valore specificato vengono formattate in una pagina successiva, a meno che non venga specificata l'opzione per andare a capo nel pannello FORM.OPTIONS.

**NUMPAG**

Specifica l'inclusione dei numeri di pagina nell'oggetto stampato.

Questa opzione viene ignorata quando si stampa un prospetto ed il formato contiene la variabile &PAGE.

**SI'** I numeri di pagina vengono inclusi a fondo pagina.

**NO** I numeri di pagina vengono eliminati.

**DATAORA**

Specifica l'inclusione della data e ora del sistema su ciascuna pagina dell'oggetto stampato.

## STAMPA in CMS e TSO

Questa opzione viene ignorata quando si stampa un prospetto ed il formato contiene la variabile &DATE. o &TIME.

**SI'** Data e ora vengono inclusi a fondo pagina.

**NO** Data e ora non vengono incluse.

### FORM

Specifica il formato da utilizzare quando si stampa un prospetto.

#### FORM

Il formato oggetto corrente nella memoria temporanea. Questo è il valore standard.

#### nomeform

Il nome di un formato QMF nel database. Questo formato sostituisce il formato corrente nella memoria temporanea.

### MISURA

Specifica l'unità di misura per i parametri di dimensione di un grafico CLUNGH, CLARGH, HOFFSET e VOFFSET.

#### PERCENTUALE

Le dimensioni di un grafico sono relative alla misura dello schermo (100 per cento).

#### CENTIMETRI

Le dimensioni di un grafico sono espresse in centimetri.

#### POLLICI

Le dimensioni di un grafico sono espresse in pollici.

### CLUNGH

La lunghezza dell'area del grafico espressa sotto forma di numero. L'unità di misura viene determinata dal parametro MISURA. Lo standard varia con l'unità di misura.

### CLARGH

La larghezza dell'area del grafico espressa sotto forma di numero. L'unità di misura viene determinata dal parametro MISURA. Lo standard varia con l'unità di misura.

### HOFFSET

L'entità dello spostamento orizzontale del grafico a partire dal lato sinistro della pagina espresso sotto forma di numero. L'unità di misura viene determinata dal parametro MISURA.

### VOFFSET

L'entità dello spostamento verticale del grafico a partire dall'inizio della pagina espresso sotto forma di numero. L'unità di misura viene determinata dal parametro MISURA.

### ICUFORM

Specifica il nome del formato grafico. Un formato grafico contiene le specifiche richieste per convertire i dati in un grafico. Formati diversi vengono utilizzati per produrre tipi diversi di grafici.

#### DSQCFORM

Il nome del grafico standard fornito da QMF.

Questo formato può essere personalizzato dal responsabile QMF. Se non viene personalizzato, fornisce un grafico a barre.

**nomegrafico**

Il nome di un formato grafico salvato in

**ICUCHART**

Specifica il formato grafico standard per il GDDM Interactive Chart Facility.

**BARRE****ISTOGRAMMA****RIGA****CIRCOLARE****POLARE****DIFFUSO****AREE****TORRI****TABELLA**

Il nome di un formato grafico fornito da QMF.

**Note**

- Quando si stampa un formato, tutte le parti del formato vengono stampate.
- Quando si stampa un prospetto, questo viene stampato in base a quanto specificato nel formato.
- Quando si stampa una tabella, essa viene formattata usando il formato standard. Per stampare una tabella senza usare il formato standard, visualizzare la tabella, visualizzare il formato desiderato ed eseguire quindi il comando STAMPA PROSPETTO. Fare riferimento all'esempio 2. di seguito riportato.  
Tuttavia, se il formato richiede che le righe di dati vengano ordinate secondo un'ordine stabilito (ad esempio, il formato utilizza delle interruzioni) è necessario prima eseguire un'interrogazione che selezioni i dati della tabella in quell'ordine stabilito invece che visualizzare la tabella.
- Quando si stampa un grafico, i dati vengono stampati in base al formato dopo essere stati formattati dall'Interactive Chart Utility del GDDM.
- Quando si stampa un prospetto o un grafico, se il formato contiene degli errori, viene visualizzato il pannello relativo al formato su cui si è verificato il primo errore e l'errore viene evidenziato. Per visualizzare gli altri errori, è necessario correggere il primo errore visualizzato.  
Alcuni errori non vengono individuati fino a quando non si crea un prospetto.
- Tramite una stampante DBCS, è possibile stampare prospetti contenenti dati DBCS anche se non si dispone di un terminale che li visualizzi. Avviare QMF con il parametro di programma, DSQSDBCS=SI. Contattare il responsabile QMF per i dettagli sulla personalizzazione della procedura di avvio di QMF.
- Se si usano dati DBCS ed il QMF divide la pagina, la stampa riprenderà sulla seconda pagina e sulle pagine successive del prospetto in corrispondenza del quarto byte da sinistra della pagina.
- Il numero della pagina, la data e l'ora possono essere inclusi nel titolo del grafico specificando rispettivamente &PAG, &DATA e &ORA, sul pannello FORM.PAG.
- Un prospetto stampato si differenzia da un prospetto visualizzato nei seguenti modi:

## STAMPA in CMS e TSO

Parte del prospetto	Prospetto visualizzato	Prospetto stampato
Numero di pagine	Un'unica pagina su cui è possibile effettuare lo scorrimento	Una o più pagine
Intestazioni e fondopagina	Compaiono solo una volta	Compaiono all'inizio e alla fine di ogni pagina
Intestazioni di dettaglio	Prima della prima riga di dettaglio all'inizio di un prospetto e su ogni schermata successiva	Prima di ogni riga di dettaglio all'inizio di un prospetto e su ogni pagina successiva
Colonne fisse	Rimangono fisse quando si scorre il prospetto orizzontalmente	Vengono ripetute sulla parte sinistra di ogni pagina

## Esempi

- Per visualizzare un pannello richiesta per il comando QMF STAMPA:  
STAMPA ?
- Per stampare una tabella o una vista senza usare il formato standard:  
VISUALIZZA nome tabella  
VISUALIZZA nome form  
STAMPA PROSPETTO


## STAMPA in CICS

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
				X


Il comando STAMPA stampa una copia di un oggetto contenuto nell'area di memoria temporanea QMF o memorizzato nel database.

### STAMPA un oggetto QMF dalla memoria temporanea





**Coda CICS:**




**Note:**

- 1 Viene utilizzato, se appropriato, il nome del pannello dell'oggetto QMF attualmente visualizzato.
- 2 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.
- 3 L'utilizzo di questa opzione è limitato. Fare riferimento alla descrizione di seguito riportata.
- 4 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.
- 5 L'utilizzo di questa opzione è limitato. Fare riferimento alla descrizione di seguito riportata.
- 6 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.
- 7 Viene utilizzato il valore impostato in questa variabile globale.
- 8 Viene utilizzato il valore impostato in questa variabile globale.


## STAMPA in CICS

- 9 Viene utilizzato il valore impostato in questa variabile globale.
- 10 Viene utilizzato il valore impostato in questa variabile globale.
- 11 L'utilizzo di questa opzione è limitato. Fare riferimento alla descrizione di seguito riportata.

### STAMPA un PROSPETTO QMF da una memoria temporanea



### Coda CICS:







**Note:**

- 1 Viene utilizzato, se appropriato, il nome del pannello dell'oggetto QMF attualmente visualizzato.
- 2 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.
- 3 L'utilizzo di questa opzione è limitato.Fare riferimento alla descrizione di seguito riportata.
- 4 L'utilizzo di questa opzione è limitato.Fare riferimento alla descrizione di seguito riportata.
- 5 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.
- 6 L'utilizzo di questa opzione è limitato.Fare riferimento alla descrizione di seguito riportata.
- 7 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.
- 8 Viene utilizzato il valore impostato in questa variabile globale.
- 9 L'utilizzo di questa opzione è limitato.Fare riferimento alla descrizione di seguito riportata.
- 10 Viene utilizzato il valore impostato in questa variabile globale.
- 11 L'utilizzo di questa opzione è limitato.Fare riferimento alla descrizione di seguito riportata.
- 12 L'utilizzo di questa opzione è limitato.Fare riferimento alla descrizione di seguito riportata.


**STAMPA un oggetto dal database**



## STAMPA in CICS



### Coda CICS:




### Note:

- 1 Viene utilizzato il tipo dell'oggetto denominato, se appropriato. Gli oggetti del tipo QMF hanno priorità sugli altri tipi di oggetti del database.
- 2 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.
- 3 L'utilizzo di questa opzione è limitato. Fare riferimento alla descrizione di seguito riportata.
- 4 L'utilizzo di questa opzione è limitato. Fare riferimento alla descrizione di seguito riportata.
- 5 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.
- 6 L'utilizzo di questa opzione è limitato. Fare riferimento alla descrizione di seguito riportata.

- 7 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.
- 8 Viene utilizzato il valore impostato in questa variabile globale.
- 9 L'utilizzo di questa opzione è limitato.Fare riferimento alla descrizione di seguito riportata.
- 10 Viene utilizzato il valore impostato in questa variabile globale.
- 11 L'utilizzo di questa opzione è limitato.Fare riferimento alla descrizione di seguito riportata.
- 12 L'utilizzo di questa opzione è limitato.Fare riferimento alla descrizione di seguito riportata.

**STAMPA un GRAFICO**



**Note:**

- 1 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.

### Descrizione

#### nomeoggetto

Il nome di un oggetto contenuto nel database. Oggetti validi includono:

- Oggetti QMF (PROC, QUERY, FORM)
- Oggetti Tabelle (TABLE, VIEW, SYNONYM, ALIAS)

#### STAMPANTE

Specifica la destinazione per l'emissione del comando STAMPA.

#### nomestampante

Specifica una destinazione di stampa. Questo deve essere lo pseudonimo di una stampante GDDM.

#### stringavuota

Specifica la destinazione di una coda. Questo valore deve essere indicato da una stringa composta da 0 a 8 spazi racchiusa tra singoli apici ( ' ' ).

Questa opzione non è valida per oggetti grafico, formato o interrogazione guidata.

Queste opzioni sono valide solo quando si stampa su una destinazione di coda (quando l'opzione STAMPANTE=stringavuota viene specificata).

#### NOMECODA

Specifica la coda di dati CICS che deve ricevere l'oggetto stampato. Lo standard è il valore corrente della variabile globale QMFDSQAP\_CICS\_PQNAME.

#### nomecoda

Il nome di una coda di dati CICS. Il tipo di memoria per la coda deve corrispondere al tipo specificato con il parametro TIPOCODA.

#### TIPOCODA

Indica il tipo di memoria CICS utilizzata per la coda di dati CICS specificata dal parametro NOMECODA. Lo standard è il valore corrente della variabile globale QMF denominata DSQAP\_CICS\_PQTYPE.

**TS** Specifica una coda di memoria temporanea CICS su un'unità ausiliaria.

**TD** Specifica una coda di dati transitoria CICS.

#### SOSPENDE

Specifica l'azione da intraprendere quando la coda di dati è occupata e non disponibile.

**NO** Annulla la richiesta di stampa.

**SI'** Attende fino a quando la coda di dati non risulta disponibile.

#### LUNGH

Specifica la lunghezza di una pagina stampata. L'unità di lunghezza è una linea.

**intero** Specifica il numero massimo di righe tra interruzioni di pagina. Il numero deve essere un numero intero tra 1 e 999.

La lunghezza minima viene applicata tra alcuni oggetti:

<b>Form</b>	25
<b>Interrogazione SQL</b>	25
<b>Procedura</b>	25
<b>Interrogazione guidata</b>	25

<b>Tabella</b>	8
<b>Interrogazione QBE</b>	7 (5 se stampa in un file)
<b>Profilo</b>	7 (5 se stampa in un file)

La lunghezza minima per un prospetto varia con il formato utilizzato e con il valore delle opzioni di comando DATAORA e NUMPAG.

La lunghezza massima di un formato stampato è 66.

### CONT

Specifica la stampa continua, senza salti di pagina.

Questa opzione non è valida per oggetti grafico, formato o interrogazione guidata o quando viene specificato un nome di stampante.

### LARGH

Specifica la larghezza di una pagina stampata. L'unità di larghezza è un carattere ad un byte singolo.

**intero** Specifica il numero massimo di caratteri da stampare su ogni riga. Il numero deve essere un numero intero tra 22 e 999.

Le righe più larghe del valore specificato vengono tagliate sulla destra, a meno che l'oggetto che si sta stampando non sia un prospetto. In questo caso, le righe più lunghe del valore specificato vengono formattate in una pagina successiva, a meno che non venga specificata l'opzione per andare a capo nel pannello FORM.OPTIONS.

### NUMPAG

Specifica l'inclusione dei numeri di pagina nell'oggetto stampato.

Questa opzione viene ignorata quando si stampa un prospetto ed il formato contiene la variabile &PAGE.

**SI'** I numeri di pagina vengono inclusi a fondo pagina.

**NO** I numeri di pagina vengono eliminati.

### DATAORA

Specifica l'inclusione della data e ora del sistema su ciascuna pagina dell'oggetto stampato.

Questa opzione viene ignorata quando si stampa un prospetto ed il formato contiene la variabile &DATE. o &TIME.

**SI'** Data e ora vengono inclusi a fondo pagina.

**NO** Data e ora non vengono incluse.

### FORM

Specifica il formato da utilizzare quando si stampa un prospetto.

#### FORM

Il formato oggetto corrente nella memoria temporanea. Questo è il valore standard.

#### nomeform

Il nome di un formato QMF nel database. Questo formato sostituisce il formato corrente nella memoria temporanea.

## STAMPA in CICS

### MISURA

Specifica l'unità di misura per i parametri di dimensione di un grafico CLUNGH, CLARGH, HOFFSET e VOFFSET.

### PERCENTUALE

Le dimensioni di un grafico sono relative alla misura dello schermo (100 per cento).

### CENTIMETRI

Le dimensioni di un grafico sono espresse in centimetri.

### POLLICI

Le dimensioni di un grafico sono espresse in pollici.

### CLUNGH

La lunghezza dell'area del grafico espressa sotto forma di numero. L'unità di misura viene determinata dal parametro MISURA. Lo standard varia con l'unità di misura.

### CLARGH

La larghezza dell'area del grafico espressa sotto forma di numero. L'unità di misura viene determinata dal parametro MISURA. Lo standard varia con l'unità di misura.

### HOFFSET

L'entità dello spostamento orizzontale del grafico a partire dal lato sinistro della pagina espresso sotto forma di numero. L'unità di misura viene determinata dal parametro MISURA.

### VOFFSET

L'entità dello spostamento verticale del grafico a partire dall'inizio della pagina espresso sotto forma di numero. L'unità di misura viene determinata dal parametro MISURA.

### ICUFORM

Specifica il nome del formato grafico. Un formato grafico contiene le specifiche richieste per convertire i dati in un grafico. Formati diversi vengono utilizzati per produrre tipi diversi di grafici.

### DSQCFORM

Il nome del grafico standard fornito da QMF.

Questo formato può essere personalizzato dal responsabile QMF. Se non viene personalizzato, fornisce un grafico a barre.

### nomegrafico

Il nome di un formato grafico salvato in

### ICUCHART

Specifica il formato grafico standard per il GDDM Interactive Chart Facility.

### BARRE

### ISTOGRAMMA

### RIGA

### CIRCOLARE

### POLARE

### DIFFUSO

### AREE

### TORRI

### TABELLA

Il nome di un formato grafico fornito da QMF.

## Note

- Quando si stampa un formato, tutte le parti del formato vengono stampate.
- Quando si stampa un prospetto, questo viene stampato in base a quanto specificato nel formato.
- Quando si stampa una tabella, essa viene formattata usando il formato standard. Per stampare una tabella senza usare il formato standard, visualizzare la tabella, visualizzare il formato desiderato ed eseguire quindi il comando STAMPA PROSPETTO. Fare riferimento all'esempio 2. di seguito riportato.  
Tuttavia, se il formato richiede che le righe di dati vengano ordinate secondo un'ordine stabilito (ad esempio, il formato utilizza delle interruzioni) è necessario prima eseguire un'interrogazione che selezioni i dati della tabella in quell'ordine stabilito invece che visualizzare la tabella.
- Quando si stampa un grafico, i dati vengono stampati in base al formato dopo essere stati formattati dall'Interactive Chart Utility del GDDM.
- Per stampare un file o dataset, utilizzare il parametro NOME CODA per denominare una coda di dati transitoria di ripartizione CICS (TIPOCODA=TD). La tabella CICS DCT (destination control table) deve presentare innanzitutto una definizione per la coda di dati che instrada l'emissione di un file o dataset.
- Quando si stampa un prospetto o un grafico, se il formato contiene degli errori, viene visualizzato il pannello relativo al formato su cui si è verificato il primo errore e l'errore viene evidenziato. Per visualizzare gli altri errori, è necessario correggere il primo errore visualizzato.  
Alcuni errori non vengono individuati fino a quando non si crea un prospetto.
- Tramite una stampante DBCS, è possibile stampare prospetti contenenti dati DBCS anche se non si dispone di un terminale che li visualizzi. Avviare QMF con il parametro di programma, DSQSDBCS=SI. Contattare il responsabile QMF per i dettagli sulla personalizzazione della procedura di avvio di QMF.
- Se si usano dati DBCS ed il QMF divide la pagina, la stampa riprenderà sulla seconda pagina e sulle pagine successive del prospetto in corrispondenza del quarto byte da sinistra della pagina.
- Il numero della pagina, la data e l'ora possono essere inclusi nel titolo del grafico specificando rispettivamente &PAG, &DATA e &ORA, sul pannello FORM.PAG.
- Un prospetto stampato si differenzia da un prospetto visualizzato nei seguenti modi:

Parte del prospetto	Prospetto visualizzato	Prospetto stampato
Numero di pagine	Un'unica pagina su cui è possibile effettuare lo scorrimento	Una o più pagine
Intestazioni e fondopagina	Compaiono solo una volta	Compaiono all'inizio e alla fine di ogni pagina
Intestazioni di dettaglio	Prima della prima riga di dettaglio all'inizio di un prospetto e su ogni schermata successiva	Prima di ogni riga di dettaglio all'inizio di un prospetto e su ogni pagina successiva
Colonne fisse	Rimangono fisse quando si scorre il prospetto orizzontalmente	Vengono ripetute sulla parte sinistra di ogni pagina

## STAMPA in CICS

### Esempi

1. Per visualizzare un pannello richiesta per il comando QMF STAMPA:  
STAMPA ?
2. Per stampare una tabella o una vista senza usare il formato standard:  
VISUALIZZA nome tabella  
VISUALIZZA nome form  
STAMPA PROSPETTO

---

## QMF

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

Utilizzare il comando QMF per eseguire un comando QMF di base, tralasciando la ricognizione del sinonimo del comando. In questo modo si evita qualsiasi ambiguità con i comandi definiti al momento dell'installazione che hanno lo stesso nome dei comandi QMF di base.

### Eseguire un comando QMF di base.

►►—Qmf—comandoqmf—►►

## Descrizione

### comandoqmf

Indica il comando QMF da eseguire.

## Note

- Il comando QMF può essere immesso dalla riga comandi, da una procedura, dall'elenco oggetti del database oppure da un'applicazione.

## Esempi

Per visualizzare l'elenco oggetti del database di QMF quando durante l'installazione è stata definita una funzione diversa per il comando LIST, immettere:

QMF LIST

---

## RIDUCI

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

Il comando RIDUCI viene usato nei prospetti ed in QBE. Vedere la sezione *Guida all'utilizzo di QMF*.

►►—RIDuci—►►



## AGGIORNA

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

AGGIORNA viene utilizzato:

- Sull'elenco oggetti del database per ottenere un elenco aggiornato.
- Nel pannello CHANGE dell'Editore Tabella per eliminare le entrate codificate con chiavi prima di premere il tasto Change. Il pannello viene aggiornato con i valori non modificati per la riga ancora presente nel database.

▶▶ AGGIORna ◀◀

### Note


Nell'Editore Tabelle, è possibile che venga visualizzato un pannello prima che qualsiasi immissione codificata venga perduta mediante il comando AGGIORNA. Questo pannello viene abilitato mediante l'opzione CONFIRM=YES per il comando EDIT TABLE insieme all'impostazione per la variabile globale DSQCP\_TEMOD.

## RIPRISTINA VARGLOB

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

Il comando RIPRISTINA GLOBAL elimina i nomi e valori delle variabili globali che sono state impostate tramite il comando IMPOSTA VARGLOB.

### RIPRISTINA Variabili globali



### Descrizione

#### nomevariabile

Nomi di variabili specifiche da eliminare. Si possono nominare fino a 10 variabili precedentemente impostate dal comando IMPOSTA GLOBAL.

#### TUTTI

Elimina i nomi ed i valori di tutte le variabili precedentemente impostate con il comando IMPOSTA VARGLOB. Se non sono state definite più variabili globali oppure non si ricordano i nomi delle variabili globali definite, è possibile usare questo parametro per ripristinare tutte le variabili globali contemporaneamente.

## RIPRISTINA VARGLOB

### Note

- Le variabili globali possono essere usate nelle interrogazioni, nelle procedure e nei formati, ma non nell'Editore Tabelle.
- Quando si esegue RESET GLOBAL ?, viene visualizzato un pannello richiesta, sul quale si possono immettere i nomi delle variabili che si desidera ripristinare.
- Sul pannello Elenco Variabili Globali è possibile ripristinare una variabile posizionando il cursore in corrispondenza della riga che si desidera eliminare e premendo il tasto Elimina

### Esempi


1. Per eliminare i valori di tutte le variabili globali impostate precedentemente.  
RESET GLOBAL ALL
2. Per eliminare solo i valori delle variabili denominate DEPT e LOCATION.  
RESET GLOBAL (DEPT LOCATION)

## RIPRISTINA oggetto


TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

Il comando RIPRISTINA ripristina un oggetto nella memoria temporanea al suo stato iniziale.


### RIPRISTINA un oggetto QMF nella memoria temporanea




### Opzioni di INTERROGAZIONE:



**Opzioni di FORM.DETTAGLI:**



**Opzioni di VARIAZIONE:**



**Note:**

- 1 Viene utilizzato, se appropriato, il nome del pannello dell'oggetto QMF attualmente visualizzato.
- 2 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.

**Descrizione**

**PROC** Visualizza un pannello procedura vuoto.

**PROFILE**

Visualizza il profilo utente con i valori ripristinati sui valori salvati nel database all'ubicazione corrente.

**DATA** Elimina tutti i DATI contenuti nell'area di memoria temporanea e chiude il cursore del database. L'oggetto REPORT nella memoria temporanea viene eliminato. Il pannello QMF iniziale viene visualizzato se il comando RIPRISTINA è stato eseguito dal pannello REPORT.

**INTERROGAZIONE**

Visualizza un pannello di interrogazione vuoto.

**INTERROGAZIONE opzioni**

**LINGUA**

Specifica la lingua con cui inizializzare il pannello di interrogazione.

**SQL**

## RIPRISTINA oggetto

### QBE

Visualizza un pannello di interrogazione vuoto.

### GUIDATO

Visualizza un pannello di interrogazione vuoto ed apre una nuova finestra di dialogo Interrogazione guidata.

### MODELLO

Specifica il modello dati utilizzato per le interrogazioni. I dati relazionali sono l'unico valore supportato (REL).

### FORM

Visualizza il pannello FORM.PRINCIPALE con tutte le parti del formato ripristinate ai loro valori standard. I valori standard sono impostati in modo che corrispondano alle informazioni relative alla colonna dell'oggetto DATI. Se l'oggetto DATI è vuoto, nel formato non ci saranno informazioni relative alla colonna.

Se il pannello corrente è FORM.PRINCIPALE l'oggetto standard per il comando RIPRISTINA è FORM.

### FORM.COLONNE

Visualizza il pannello FORM.COLONNE in cui solo quella parte del formato è ripristinata per corrispondere alle informazioni relative alla colonna dell'oggetto DATI. Se l'oggetto DATI è vuoto, nel formato non ci saranno informazioni relative alla colonna.

### FORM.SEPARAZIONE1

### FORM.SEPARAZIONE2

### FORM.SEPARAZIONE3

### FORM.SEPARAZIONE4

### FORM.SEPARAZIONE5

### FORM.SEPARAZIONE6

### FORM.CALC

### FORM.CONDIZIONI

### FORM.FINALE

### FORM.OPZIONI

### FORM.PAG

### FORM.DETTAGLI

Visualizza il formato del pannello specificato in cui solo quella parte del formato è ripristinata ai propri valori originari.

### FORM.DETTAGLI opzioni

#### VARIAZIONE

Specifica una variazione dettagli da visualizzare con i relativi campi ripristinati.

Se questa opzione viene omessa, viene ripristinata la variazione dettagli corrente. Un'eccezione a ciò si verifica quando esiste più di una variazione dettagli ed il pannello corrente non è FORM.DETTAGLI. In questa situazione si deve specificare questa opzione.

**intero** Il numero relativo ad una variazione dettaglio. Il numero deve essere un numero intero tra 1 e 99.

## RIPRISTINA oggetto

Se la variazione dettaglio non è stata ancora creata, il numero viene ridotto al successivo numero della sequenza che segue tutte le variazioni dettaglio esistenti.

### TUTTI

Ripristina tutte le variazioni dettaglio ai loro valori standard.

**USO** Specifica quali variazioni dettagli si devono utilizzare come schema per ripristinare o creare un'altra variazione.

Questo parametro risulta utile quando viene apportata una serie di modifiche ad un pannello dettaglio e si desidera creare un altro pannello con modifiche simili.

**intero** Il numero relativo ad una variazione dettaglio esistente. Il numero deve essere un numero intero tra 1 e 99.

## Esempi

1. Per visualizzare un pannello richiesta per il comando QMF RIPRISTINA:  
RIPRISTINA ?
2. Per visualizzare un pannello Interrogazioni SQL vuoto, immettere:  
RIPRISTINA INTERROGAZIONE ( LINGUA=SQL
3. Per cancellare i dati presenti nella memoria temporanea QMF:  
RIPRISTINA DATA
4. Per visualizzare un pannello FORM.SEPARAZIONE6 impostato sui valori standard per i propri dati:  
RIPRISTINA FORM.SEPARAZIONE6
5. Per ripristinare solo FORM.DETTAGLI variazione 1:  
RIPRISTINA FORM.DETTAGLI ( VARIAZIONE=1
6. Per ripristinare la variazione dettaglio 2 utilizzando la variazione dettaglio 1 come schema:  
RIPRISTINA FORM.DETTAGLI ( VARIAZIONE=2 USO=1
7. Per ripristinare tutte le variazioni dettaglio:  
RIPRISTINA FORM.DETTAGLI ( VARIAZIONE=TUTTI

---

## RICHIAMA

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

Il comando RICHIAMA visualizza di nuovo i comandi (o parte dei comandi) precedentemente immessi sulla riga comandi. RETRIEVE permette di modificare i comandi senza doverli digitare nuovamente.

## RICHIAMA

### RICHIAMA una precedente voce nella riga comandi



## Descrizione

- ? Richiamo di una voce precedente nella riga comandi
- ?? Richiama la seconda voce precedente nella riga comandi
- ??? Richiama la terza voce precedente nella riga comandi

### ?parolachiave

Un token di comando che inizia con uno o più caratteri ? (punto di domanda). Si tratta di una richiesta per richiamare qualsiasi voce precedente nella riga comandi. Il numero di punti di domanda consecutivi indica di quante voci è necessario tornare indietro nella sessione per eseguire il richiamo, dove ciascun punto interrogativo supplementare rappresenta una voce precedente.

## Note

- Quando due o più comandi identici vengono eseguiti consecutivamente, solo uno viene visualizzato di nuovo con il comando RICHIAMA.
- I comandi richiamati vengono visualizzati di nuovo nella riga comandi.
- L'utilizzo ripetuto di RICHIAMA visualizza i comandi in ordine inverso.
- Quando un tasto funzione è stato utilizzato per eseguire un comando, solo il testo immesso nella riga comandi viene visualizzato di nuovo. Per eseguire il comando, il tasto funzione deve essere premuto di nuovo.
- I comandi per i quali è stato visualizzato un messaggio di errore vengono richiamati automaticamente.
- Il messaggio di conferma che si riceve dopo avere immesso RICHIAMA indica quanti comandi sono intercorsi dal comando richiamato fino all'ultimo comando immesso. Se dopo aver richiamato il comando immesso da più tempo si immette nuovamente il comando RICHIAMA, viene di nuovo visualizzato l'ultimo comando immesso.
- Una volta richiamato il comando, è possibile premere Invio per immettere nuovamente il comando. Se il comando non è completo, accertarsi di modificarlo prima di premere Invio oppure premere il tasto funzione relativo ad un comando compatibile con il testo. I caratteri contenuti nel testo richiamato vengono convertiti in caratteri maiuscoli oppure rimangono invariati, a seconda dell'opzione CARATT specificata nel profilo utente.
- Quando si usa il comando RICHIAMA con il testo già visualizzato sulla riga comandi:
  - E' possibile immettere uno (?) o più punti interrogativi (??) se esiste o meno uno spazio tra il carattere ? e la parte restante del testo. AD esempio, ??SUALIZZA INTERR viene accettato.
  - RET può essere immesso, ma ci deve essere almeno uno spazio tra RET ed il resto del testo. Ad esempio:

RET LAY QUERY viene accettato.  
 RETPLAY QUERY **non** è accettato.


## Esempi

- Per richiamare i comandi da un qualsiasi pannello di oggetto (eccetto il pannello LIST) o dal pannello iniziale QMF, immettere:  
 RICHIAMA oppure ?

## DESTRA

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

Il comando DESTRA consente lo scorrimento attraverso il bordo destro di una interrogazione o di un pannello di prospetto QBE:



### Note:

- Specificare lo scorrimento solo quando esiste un campo SCORR sul pannello attivo. PAG viene utilizzato in tutte le altre situazioni.
- Viene utilizzato il valore visualizzato nel campo SCORR. Questo valore viene mantenuto anche nella variabile globale DSQDC\_SCROLL\_AMT.

## Descrizione

**CSR** Esegue lo scorrimento verso destra, riposizionando la colonna su cui si trova il cursore sul margine sinistro del pannello. Se il cursore si trova sul margine destro del pannello, DESTRA CSR ha lo stesso effetto di DESTRA PAG.

### MEZZO

Esegue lo scorrimento verso la metà di destra del pannello oppure fino al margine destro se tale punto è più vicino.

**MAX** Esegue lo scorrimento verso il margine destro del pannello.

**PAG** Esegue lo scorrimento verso la parte destra del pannello oppure fino al margine destro se tale punto è più vicino.

**intero** Effettua lo scorrimento verso destra nel pannello del numero di righe specificato (un numero intero compreso tra 1 e 9999).

## Note

- MAX è effettivo solo per il comando corrente. Questo valore non rimarrà nel campo Scorrimento dopo il completamento del comando. Non è possibile impostare la variabile globale DSQDC\_SCROLL\_AMT su questo valore.

## DESTRA

- Utilizzare il tasto funzione DESTRA per effettuare lo scorrimento verso destra in un prospetto. Per specificare un valore di scorrimento, digitare il numero di colonne che si desidera scorrere nella riga comandi e premere il tasto funzione DESTRA.

## ESEGUI


TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	*

ESEGUI esegue le interrogazioni o le procedure contenute nella memoria temporanea del QMF oppure dal database dell'ubicazione corrente.


### ESEGUI una INTERROGAZIONE o PROC QMF dalla memoria temporanea



### Opzioni di INTERROGAZIONE:



### Opzioni di PROC:







**Note:**

- 1 Viene utilizzato, se appropriato, il nome del pannello dell'oggetto QMF attualmente visualizzato.
- 2 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.
- 3 Un nuovo oggetto formato viene creato in base ai dati selezionati.


**ESEGUI una INTERROGAZIONE o PROC QMF dal database**



**Opzioni di INTERROGAZIONE:**



**Opzioni di PROC:**



**Note:**

- 1 Viene utilizzato il tipo dell'oggetto denominato, se appropriato. Gli oggetti del tipo QMF hanno priorità sugli altri tipi di oggetti del database.

## ESEGUI

- Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.
- Un nuovo oggetto formato viene creato in base ai dati selezionati.

## Descrizione

### **nomeoggetto**

Il nome di un oggetto QMF contenuto nel database. Un oggetto di proprietà di un'altro utente deve essere qualificato con il nome del proprietario.

### **&variabile**

Identifica una variabile di sostituzione per il comando ESEGUI. Con questa opzione, alle variabili possono venire assegnati valori con lunghezza fino a 55 caratteri a byte singolo. Nel comando singolo possono essere specificate fino a dieci variabili di sostituzione.

Il nome della variabile deve essere preceduto da una `&` commerciale. Utilizzare `&` e `commerciali` se si emette il comando ESEGUI dall'interno di una procedura lineare.

**valore** La stringa di caratteri che costituisce il contenuto della variabile di sostituzione.

Un valore contenente degli spazi deve essere racchiuso da delimitatori. Delimitatori validi per un valore di variabile di sostituzione sono i singoli apici, i doppi apici e le parentesi. Se i delimitatori sono le doppie virgolette, esse sono incluse come parte del valore. Se i delimitatori sono le parentesi, queste non sono incluse come parte del valore.

## INTERROGAZIONE Opzioni

### **CONFERMA**

Indica se un pannello di conferma viene visualizzato quando l'interrogazione:

- modifica un oggetto esistente nel database.
- supera il limite di costo specificato nel Resource Limit Facility (DB2 Predictive Governor).

### **FORM**

Indica quale FORM QMF si deve utilizzare durante la formattazione dei dati selezionati.

#### **nuovomodulo**

Se questa opzione viene omessa, QMF crea un nuovo oggetto formato, sostituendo il formato corrente presente nella memoria temporanea. Il nuovo formato corrisponderà ai dati selezionati dall'interrogazione. Questo formato fornisce una formattazione standard per il prospetto visualizzato.

#### **FORM**

Viene utilizzato il FORM QMF attualmente presente nella memoria temporanea. Un FORM deve essere nella memoria temporanea per utilizzare questa scelta.

Il prospetto può essere visualizzato se il FORM attuale è appropriato per i dati selezionati.

#### **nomeform**

Il nome di un FORM QMF contenuto nel database. Un formato di

proprietà di un'altro utente deve essere qualificato con il nome del proprietario. Requisiti supplementari sono:

- Il FORM deve esistere nel database all'ubicazione corrente.
- Bisogna essere autorizzati per utilizzare un formato appartenente ad un'altro utente.

Il FORM specificato diventa il FORM corrente nella memoria temporanea. Il prospetto può essere visualizzato se questo FORM è appropriato per i dati selezionati.

#### LIMITERIGHE

Imposta un limite per il numero di righe di dati restituite da un'interrogazione. Utilizzare questa opzione solo quando si desidera limitare il numero di righe di dati disponibili per il prospetto, da 1 a 99999999 righe.

**intero** Un numero intero tra 1 e 99999999.

#### PROC Opzioni

**ARG** La stringa di argomento per passare ad una procedura QMF con logica (procedura REXX). Con questa opzione può essere passato un argomento con una lunghezza massima fino a 80 caratteri.

La riga di argomenti viene ricevuta dalla procedura REXX utilizzando il comando REXX PARSE ARG oppure la funzione REXX ARG(1).

**valore** La stringa di caratteri che costituisce il contenuto dell'argomento.

Un valore contenente degli spazi deve essere racchiuso da delimitatori. Delimitatori validi per un argomento sono i singoli apici, le parentesi e i doppi apici. Quando i delimitatori sono i doppi apici, essi sono inclusi come parte del valore.

#### Note

- Gli oggetti QMF possono essere condivisi con altri utenti salvandoli nel database con l'opzione SHARE=YES del comando QMF SALVA.
- L'autorità amministrativa di QMF non si estende al comando ESEGUI. Gli oggetti QMF salvati nel database con l'opzione SHARE=NO non possono essere eseguiti direttamente da un Amministratore di QMF. Tuttavia, prima di eseguire il comando ESEGUI, un responsabile QMF può utilizzare il comando VISUALIZZA per inserire questi oggetti in memoria.
- Prima di poter eseguire il comando ESEGUI, a tutte le variabili utilizzate durante un'interrogazione o una procedura QMF devono essere assegnati i rispettivi valori. Viene visualizzato un pannello di richiesta per inserire i valori relativi alle variabili che non siano già specificati in:
  - un'opzione &variabile come parte del comando
  - una variabile globale precedentemente impostata
- Una procedura QMF contenente comandi QMF in inglese può essere eseguita in qualsiasi sessione QMF, se la variabile globale DSQEC\_NLFCMD\_LANG è impostata su 1. Tuttavia, se la procedura è stata salvata in un'altra lingua nazionale QMF, può essere eseguita solo in una sessione della stessa lingua nazionale.
- Quando si utilizza il comando RUN, QMF aggiorna l'ultima data di utilizzo dell'oggetto. Tale data, che appare nell'elenco degli oggetti del database, indica quando è avvenuto l'accesso più recente ad un particolare oggetto QMF o la sua ultima esecuzione. QMF aggiorna questo dato una volta al giorno per ogni oggetto, quando l'oggetto viene utilizzato per la prima volta.

## ESEGUI

- I commenti delle procedure o delle interrogazioni degli oggetti QMF non possono essere elaborati come variabili. Non utilizzare due trattini consecutivi (--) nei valori delle variabili. I trattini vengono utilizzati come parte del comando o dell'interrogazione e non come commenti.
- Le procedure QMF con logica (procedure REXX) non sono supportate in un ambiente CICS.

### I valori della variabile per il comando ESEGUI

Quando incontra uno spazio, una virgola, le parentesi di apertura o di chiusura, gli apici, le virgolette oppure un segno di uguale, il QMF suppone di avere raggiunto la fine di un valore relativo ad una variabile specificata nel comando ESEGUI. Se il valore è racchiuso tra apici o virgolette, questi caratteri vengono inclusi nel valore. Se il valore è racchiuso tra parentesi, le parentesi non vengono incluse nel valore. Per includere le parentesi nel valore finale, è necessario raddoppiarle.

Ad esempio, se durante l'elaborazione dalla riga comandi viene rilevato un apice o delle virgolette, il QMF tenta di trovare il carattere corrispondente. Le stringhe che iniziano con un apice devono terminare con un altro apice. Se QMF non trova un'altro apice da accoppiare al primo, prende il resto delle specifiche del comando e lo include con l'apice dell'inizio come parte del valore.

Per includere nella variabile caratteri come spazi, virgole, parentesi di apertura o di chiusura, apici, doppi apici o il segno di uguale, è possibile racchiudere tra parentesi la specifica del *valore*. Ad esempio, il comando ESEGUI considera terminata alla prima virgola la specifica del valore relativo alla variabile &X e non accetta NOME come parola chiave del comando ESEGUI:

```
ESEGUI INTERR (&X=UFF,NOME,STIP
```

La stessa interrogazione può essere specificata sulla riga comandi e viene elaborata in modo corretto aggiungendo le parentesi:

```
ESEGUI INTERR (&X=(UFF,NOME,STIP)
```

Quando il comando ESEGUI presente in una procedura esegue un'interrogazione, il parametro di variabile può fornire un valore ad una variabile dell'interrogazione. Ad esempio, si supponga che l'interrogazione usi una variabile denominata &DEPARTMENT. &&DEPARTMENT = 66 assegna il valore 66 alla variabile &DEPARTMENT nell'interrogazione senza utilizzare &DEPARTMENT come variabile della procedura. &&DEPARTMENT = &DEPT utilizza &DEPT come una variabile della procedura ed assegna il proprio valore a &DEPARTMENT nell'interrogazione. Valori per variabili possono essere impostate nel comando SET GLOBAL prima di eseguire il comando ESEGUI. Un valore specificato nel comando ESEGUI sostituisce lo stesso valore impostato con IMPOSTA VARGLOB.

Se i valori per le variabili non sono stati impostati prima di eseguire l'interrogazione o la procedura, il QMF visualizza un pannello richiesta dove poterli specificare. Assicurarsi che il valore assegnato non superi la lunghezza di 55 caratteri a singolo byte (o l'equivalente in caratteri a doppio byte).

In un'interrogazione o in una procedura, è possibile specificare i valori per un massimo di 100 variabili. Nel comando ESEGUI, è possibile specificare un massimo di 10 variabili, mentre gli altri valori devono essere impostati utilizzando IMPOSTA VARGLOB. Il QMF cerca prima un valore nel comando, quindi cerca un valore globale. Se si supera il limite consentito, un messaggio di errore indica che il comando non è stato eseguito. Vengono ignorati i nomi delle variabili che non corrispondono ai parametri definiti nell'interrogazione.

Se nella procedura lineare una variabile viene impostata tramite il comando IMPOSTA VARGLOB, tale valore non è disponibile per i comandi contenuti nella stessa procedura. Tuttavia, è disponibile per le interrogazioni e le procedure richiamate da quella procedura.

Se si omette il parametro &variabile e l'oggetto da eseguire è un'interrogazione che utilizza variabili, e nessuna variabile globale è stata impostata per quelle variabili, viene visualizzato un pannello richiesta su cui è possibile immettere i valori. Con il comando ESEGUI le variabili non possono essere sostituite da altre variabili.

## Considerazioni sul sistema

I comandi CMS, TSO o CICS contenuti nella procedura specificata nel comando ESEGUI PROC vengono eseguiti sul sistema su cui viene eseguito il QMF. Ad esempio, una procedura CALC formata da comandi QMF e TSO, memorizzata nel sottosistema DB2 di Dallas non può essere eseguita se il QMF viene eseguito su un sistema VM (i comandi TSO non sono validi in VM).

## Esempi

1. Per visualizzare un pannello richiesta per il comando QMF ESEGUI:  
ESEGUI ?
2. Per eseguire l'interrogazione che si trova attualmente nella memoria temporanea QMF e formattare il prospetto con un formato del database (REPORT3) di proprietà di un'altro utente (MARIA):  
ESEGUI INTERROGAZIONE ( FORM=MARIA.REPORT3
3. Per eseguire la propria interrogazione dal database (SALESQ) e fornire un valore per la variabile di sostituzione YR:  
ESEGUI INTERROGAZIONE SALESQ ( &YR=1999

Se lo stesso comando è stato immesso in una procedura lineare QMF, viene scritto come :

```
ESEGUI INTERROGAZIONE SALESQ ( &&YR=1999
```

4. Quando si esegue un comando ESEGUI INTERROGAZIONE, si esegue un'interrogazione memorizzata nell'ubicazione corrente (utilizzando facoltativamente un formato che si trova nell'ubicazione corrente). Ad esempio, se l'interrogazione STATSCHK contiene il seguente:

```
SELECT * FROM ROSSI.STATO
```

il comando:

```
ESEGUI INTERR STATCON (FORM=FORMCON
```

richiama l'interrogazione, il formato e i dati dall'ubicazione corrente.

Tuttavia, se l'interrogazione è la seguente:

```
SELECT * FROM MILANO.ROSSI.STATO
```

il comando:

```
ESEGUI INTERR STATCON (FORM=FORMCON
```

richiama i dati dall'ubicazione BILLINGS e l'interrogazione ed il formato dall'ubicazione corrente.

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

Il comando SALVA memorizza oggetti dalla memoria temporanea QMF nel database all'ubicazione corrente.


### SALVA un PROFILE QMF nel database



#### Note:


- Viene utilizzato, se appropriato, il nome del pannello dell'oggetto QMF attualmente visualizzato.

### SALVA una INTERROGAZIONE o PROC QMF nel database




#### Note:

- Viene utilizzato, se appropriato, il nome del pannello dell'oggetto QMF attualmente visualizzato.
- Viene utilizzato il nome dell'oggetto attualmente presente nella memoria temporanea di QMF, se esiste.
- Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.
- Per un oggetto da sostituire, il valore corrente rimane invariato. In alternativa, viene utilizzato il valore impostato in questa variabile globale.

**SALVA un FORM QMF nel database****Note:**

- 1 Viene utilizzato, se appropriato, il nome del pannello dell'oggetto QMF attualmente visualizzato.
- 2 Viene utilizzato il nome dell'oggetto attualmente presente nella memoria temporanea di QMF, se esiste.
- 3 Viene utilizzato il valore impostato in questa variabile globale.
- 4 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.
- 5 Per un oggetto da sostituire, il valore corrente rimane invariato. In alternativa, viene utilizzato il valore impostato in questa variabile globale.

**SALVA QMF DATA nel database**

**Note:**

- 1 Viene utilizzato il valore impostato nel profilo.

**Descrizione****nomeoggetto**

Il nome per l'oggetto QMF contenuto nel database.

**nometabella**

Il nome per la tabella contenuta nel database.

Per un database oggetto esistente, questo può essere il nome di una TABELLA, VISTA, SINONIMO o ALIAS.

**AZIONE**

Indica se è necessario sostituire l'intera tabella del database con i dati salvato o se i dati salvati devono essere accodati alla tabella esistente.

**LINGUA**

Indica se le parole chiave QMF contenute nel formato salvato vengono registrate in inglese o nella sessione di linguaggio NFL corrente.

Un formato QMF contenente parole chiave QMF in inglese può essere utilizzato in qualsiasi sessione QMF. Un formato QMF contenente parole chiave QMF in qualsiasi altro linguaggio nazionale QMF, può essere utilizzato solo in una sessione che ha lo stesso linguaggio nazionale QMF.

**CONFERMA**

Indica se un pannello di conferma viene visualizzato quando questo comando sostituisce un oggetto esistente nel database.

**CONDIVISIONE**

Determina se altri utenti QMF possono accedere all'oggetto salvato.

**COMMENTO**

Memorizza un commento con l'oggetto salvato. Con questa opzione, possono essere registrati commenti di una lunghezza massima di 78 caratteri a singolo byte.

**valore** La stringa di caratteri che costituisce il contenuto del commento.

Un valore contenente degli spazi deve essere racchiuso da delimitatori. Delimitatori validi per un valore di commento sono i singoli apici, le parentesi e i doppi apici. Quando i delimitatori sono i doppi apici, essi sono inclusi come parte del commento.



## Note

- L'amministratore del QMF può salvare l'oggetto QMF per un'altro utente.
- Quando si salvano oggetti nel database ed esiste già un oggetto con lo stesso nome, QMF sostituisce l'oggetto, rispettando le seguenti condizioni:
  - Una interrogazione può sostituire solo una interrogazione.
  - Una procedura può sostituire solo una procedura.
  - Un formato può' sostituire solo un formato.
  - I dati possono sostituire solo un oggetto tabella simile.

Una tabella simile è una tabella con lo stesso numero di colonne, in cui le colonne corrispondano e presentino dati dello stesso tipo e della stessa lunghezza. Non è necessario che corrispondano i nomi e le etichette delle colonne.

- Quando si salva in una tabella esistente, i nomi e le etichette delle colonne rimangono invariati. Se la tabella non esiste, viene creata una nuova tabella utilizzando i nomi e le etichette delle colonne registrate nell'oggetto dati QMF.
- Oggetti possono essere salvati ad una ubicazione remota. Utilizzare prima il comando QMF CONNECT per rendere corrente l'ubicazione remota, quindi eseguire il comando SALVA.

Se l'ubicazione corrente è un server DB2 per OS/390, è possibile salvare in una tabella esistente su un'ubicazione remota specificando un nome a tre parti per la tabella. In questo modo, non è possibile salvare una nuova tabella né oggetti QMF.

- Non è possibile sostituire un commento in una tabella non propria o una tabella remota utilizzando un nome a tre parti.

## Esempi

1. Per visualizzare un pannello richiesta per salvare un formato:

```
SALVARE FORMATO?
```

2. Per includere un commento con una interrogazione salvata:

```
SAVE QUERY MISSING (COMMENT=(WHAT I CAN'T LOCATE))
```

3. Per salvare nel database dell'ubicazione corrente un'interrogazione presente nella memoria temporanea del QMF:

```
SAVE QUERY AS HAZEL.QUERY3
```

4. Per salvare una tabella in un server di database remoto (MADRID), è necessario in primo luogo collegarsi a tale ubicazione:

```
COLLEGA A MADRID
```

quindi salvare l'oggetto:

```
SAVE FORM AS FORMAT2
```

5. Se l'ubicazione corrente è DB2 per OS/390 e si vogliono salvare i propri dati in una tabella esistente (HAZEL.STATUS) ad una ubicazione remota del database (BILLINGS):

```
SAVE DATA AS BILLINGS.HAZEL.STATUS
```

6. L'Amministratore QMF (QADM) salva una procedura per un'altro utente (HAZEL)

```
SAVE PROC HAZEL.MONTHLY (COMMENT=(MONTHLY PROCESS))
```

## RICERCA

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

Nell'Editore Tabelle, il comando RICERCA individua particolari informazioni specificate in una tabella del database.

### RICERCA per informazioni sull'utilizzo dell'Editore Tabelle

►—RICERca—◄

## Note


- Quando si ricercano dati che terminano con caratteri specifici, controllare il tipo di dati della colonna in cui si sta eseguendo la ricerca. Se la colonna ha una larghezza fissa e i dati in essa contenuti hanno lunghezze variabili, usare il segno di percentuale finale che rappresenta gli eventuali spazi dopo i criteri di ricerca specificati. Se la colonna in cui si sta eseguendo la ricerca ha un tipo di dati VARCHAR, non vi sono spazi.
- Quando si utilizza il modo RICERCA, immettere i criteri di ricerca e premere il tasto funzione RICERCA per richiamare le righe le cui colonne soddisfano tali criteri.
- Per ricercare i dati quando si conosce solo parte di un valore, usare uno dei seguenti simboli, o entrambi, come caratteri globali per individuare i modelli:
  - % (percent)**  
Rappresenta una posizione nella stringa contenente un qualsiasi numero e combinazione di caratteri, compreso il valore equivalente a nessun carattere.
  - \_ (underscore)**  
Rappresenta una posizione nella stringa che deve contenere esattamente qualsiasi carattere singolo.
- Si possono utilizzare entrambe i caratteri % e \_ nello stesso valore. Ognuno può essere utilizzato più volte. Ad esempio, utilizzando come criterio di ricerca un valore \_OS% è possibile trovare una corrispondenza con i valori delle colonne ROSS, DOS o BOSLEY.

## IMPOSTA VARGLOB

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

Il comando IMPOSTA GLOBALI assegna valori alle variabili globali dalla riga comandi di QMF, da una procedura, o attraverso l'interfaccia richiamabile. E' possibile definire fino a 10 variabili di sostituzione dalla riga comandi QMF oppure in una procedura. Nell'interfaccia richiamabile, il numero di variabili è limitato solo dal proprio ambiente e la sintassi esatta del comando dipende dalla lingua utilizzata.

Sintassi lineare utilizzata solo con REXX



Note:

- 1 Identifica la variabile globale alla quale viene assegnato un valore.
- 2 La stringa di caratteri che costituisce il contenuto della variabile globale. Un valore contenente degli spazi deve essere racchiuso da delimitatori. Delimitatori validi per una variabile globale sono i singoli apici, le parentesi e i doppi apici. Quando i delimitatori sono i doppi apici, essi sono inclusi come parte della variabile globale.
- 3 Un nome di variabile globale che comprende il contenuto della variabile globale.

Descrizione

**nomevariabile**

Identifica la variabile globale alla quale viene assegnato un valore.

**valore** La stringa di caratteri che costituisce il contenuto della variabile globale.

Un valore contenente degli spazi deve essere racchiuso da delimitatori. Delimitatori validi per una variabile globale sono i singoli apici, le parentesi e i doppi apici. Quando i delimitatori sono i doppi apici, essi sono inclusi come parte della variabile globale.

Note

- Le variabili globali possono essere usate nelle interrogazioni, nelle procedure e nei formati. Quando la si usa in un oggetto QMF, iniziare una variabile con una o più "e" commerciali (&).
- Un nome di variabile globale può contenere un carattere numerico, ma il suo primo carattere non può essere numerico.
- Il primo carattere del nome di una variabile globale deve essere un carattere alfabetico (da A a Z) oppure uno dei seguenti caratteri:  
`¢ ! $ ~ { } ?  
 @ # % \`
- Un nome di variabile globale non può contenere spazi e nessuno dei seguenti caratteri:  
`. , ; : < > ( ) | + - * /  
 = & - ' "`
- I nomi delle variabili sono limitati a 17 caratteri a singolo byte (o l'equivalente in caratteri a doppio byte). Non è necessario racchiudere le costanti di carattere tra singoli apici.

## IMPOSTA VARGLOB

- In REXX, i valori per le variabili globali possono essere costituiti al massimo da 55 caratteri.
- Nel comando IMPOSTA VARGLOB, i nomi delle variabili non sono preceduti da una "e" commerciale come nei comandi ESEGUI o CONVERTI.
- Le variabili i cui nomi contengono dei punti interrogativi non vengono riconosciute dal formato QMF.
- Le variabili globali impostate su nomi di variabili formato o nomi di variabili di aggregazione non vengono riconosciute dal formato QMF.
- I nomi delle variabili globali non possono iniziare con DSQ, dato che il QMF riserva tali lettere per le proprie variabili globali predefinite.
- Gli spazi finali non vengono riconosciuti nei nomi delle variabili globali.
- Se una variabile è una stringa di caratteri che rappresenta un nome (ad esempio, il nome di una colonna, di una tabella o di un operatore):
  - Raddoppiare tutti gli apici in essa contenuti.
  - Racchiudere l'intera stringa in una serie di apici. Tali apici non vengono considerati come parte del valore.

Ad esempio, se la specifica SELECT è:

```
SELECT UFF, &COL FROM &TABELLA
```

Il comando IMPOSTA VARGLOB è:

```
IMPOSTA VARGLOB (COL='NOME', TABELLA='Q.DIP')
```

- Se la variabile è una stringa di caratteri che deve essere usata come valore contenuto all'interno di una colonna (univoco per la proposizione WHERE di una specifica SQL), è possibile specificare una stringa in due modi.

Metodo 1 (apici)

1. Iniziare con la stringa originaria.
2. Raddoppiare tutti gli apici (se presenti).
3. Racchiudere la stringa tra due serie di apici.
4. Raddoppiare tutti gli apici inseriti (tranne i più esterni).

Metodo 2 (parentesi)

1. Iniziare con la stringa originaria.
2. Racchiudere la stringa tra parentesi.

Ad esempio, se la specifica SELECT è:

```
SELECT UFF FROM &TABELLA WHERE NOME=&ABC
```

il metodo 1 del comando SET GLOB (sostituendo JAMES alla variabile ABC):

```
IMPOSTA VARGLOBAL (ABC=''JAMES'', TABELLA='Q.STAFF')
```

Il metodo 2 per la stessa specifica SELECT (sostituendo D'ANDREA alla variabile ABC) è:

```
SET GLOBAL (ABC=(O'BRIEN), TABLE='Q.STAFF')
```

- Se la variabile contiene uno spazio, una virgola, un apice, un doppio apice oppure un segno di uguale, l'intero valore deve essere racchiuso in una serie di parentesi. Tuttavia, se il valore comprende una serie di parentesi di apertura o di chiusura senza le rispettive parentesi corrispondenti oppure comincia o finisce rispettivamente con una parentesi di apertura o di chiusura, è necessario utilizzare gli apici.

Ad esempio, se la specifica SELECT è:

SELEZIONA  
&COL DA Q.DIP

Il comando IMPOSTA VARGLOB è:

IMPOSTA VARGLOB (COL=(NOME, MANS, STIP)

- Almeno una variabile deve essere specificata.
- Se in un valore di variabile è richiesto un apice, utilizzare due apici singoli.
- Non utilizzare un commento di un'interrogazione come nome. I caratteri di commento vengono preceduti da due trattini (--), che il database interpreta come segni di sottrazione.
- Quando si impostano molte variabili, è più facile tenerne traccia usando una procedura.
- Se la variabile è una stringa numerica, non è necessario utilizzare apici.
- Se il nome della variabile non viene trovato nell'insieme di variabili globali di QMF, viene creata una nuova variabile.
- Se viene trovato il nome della variabile, il nuovo valore sostituisce quello esistente.

## Esempi

1. Per visualizzare un pannello richiesta sul quale è possibile immettere le variabili ed i valori che si desidera impostare, immettere:  
SET GLOBAL ?
2. Per assegnare un valore di 38 alla variabile DEPT e un valore di 'SALES' alla variabile JOB:  
SET GLOBAL (DEPT = 38, JOB = ''SALES'')
3. Per assegnare il valore di 'O'BRIEN' alla variabile NAME utilizzando Metodo 1 visto in precedenza:  
SET GLOBAL (NAME = ''O''''BRIEN''')

---


## IMPOSTA PROFILO

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

Il comando IMPOSTA PROFILE cambia i valori nel profilo QMF. Questi valori influenzano il comportamento della sessione QMF.

### Modificare il profilo QMF nella memoria temporanea

## IMPOSTA PROFILO



## Descrizione

### CARATT

Specifica se i comandi e le immissioni inserite negli oggetti vengono convertite in lettere maiuscole.

### MAIUSC

Converte tutte le immissioni in lettere maiuscole.

### STRINGA

Converte le immissioni in lettere maiuscole, ad eccezione di:

- Caratteri racchiusi tra apici o virgolette
- Commenti in SQL o interrogazioni e procedure QBE.
- Intestazioni delle colonne, intestazioni di pagina e di fondopagina, intestazioni di interruzione o intestazioni di dettagli.
- Dati immessi nell'Editore Tabelle
- Tutto il testo contenuto nelle procedure con istruzioni logiche (REXX)

### MISTO

Non converte le immissioni in lettere maiuscole. Le immissioni vengono utilizzate così come vengono digitate. Quando viene

utilizzato questo valore, tutti gli operatori nelle interrogazioni QBE, tutte le parole riservate e tutti i comandi QMF devono essere immessi in lettere maiuscole. I nomi delle colonne nelle interrogazioni QBE devono essere immessi in lettere maiuscole a meno che non siano scritti utilizzando lettere minuscole nel database.

**CONFERMA**

Specifica l'azione assunta per la richiesta di conferma con i comandi QMF che supportano l'opzione CONFERMA. Questo valore assunto viene applicato quando non viene specificata l'opzione CONFERMA.

La richiesta di conferma fornisce un'opportunità per annullare un'azione di comando irrevocabile prima che tale azione abbia luogo. Le azioni di comando irrevocabili includono la modifica, una sostituzione o l'eliminazione di un oggetto, ad esempio un file, un data set o un'altro elemento dal database.

**SI'** La richiesta di conferma viene abilitata come valore assunto per la propria sessione QMF.

**NO** La richiesta di conferma viene disabilitata come valore assunto per la propria sessione QMF.

**DECIMALE**

Specifica come punteggiare i numeri decimali in un prospetto. Questa opzione controlla le caratteristiche di formattazione dei punti decimali e dei separatori di migliaia relativi a valori numerici formattati con i codici edit decimali.

**PUNTO**

Utilizzare un punto (.) per il punto decimale e la virgola (,) per i separatori di migliaia.

**VIRGOLA**

Utilizzare una virgola (,) per i punti decimali ed un punto(.) per i separatori di migliaia.

**FRANCESE**

Utilizzare una virgola (,) per i punti decimali ed uno spazio ( ) per i separatori di migliaia.

**LINGUA**

Specifica la lingua standard di un'interrogazione per il pannello interrogazione.

**SQL** Structured Query Language

**QBE** Query By Example

**GUIDATO**

Interrogazione Guidata

**LUNGH**

Specifica la lunghezza standard di una pagina stampata. L'unità di lunghezza è una linea.

**intero** Specifica il numero massimo di righe tra interruzioni di pagina. Il numero deve essere un numero intero tra 1 e 999.

**CONT**

Specifica la stampa continua, senza salti di pagina.

## IMPOSTA PROFILO

### MODELLO

Specifica il modello dati utilizzato per le interrogazioni.

**REL** Modello dati relazionali.

### STAMPANTE

Specifica la destinazione standard per l'emissione del comando STAMPA.

#### **nomestampante**

Specifica una destinazione di stampa. Questo deve essere lo pseudonimo di una stampante GDDM.

#### **stringavuota**

Specifica la destinazione di un file. Questo valore deve essere indicato da una stringa composta da 0 a 8 spazi racchiusa tra singoli apici ( ' ').

La destinazione fisica per l'emissione di stampa viene determinata dal proprio ambiente QMF e dalla personalizzazione eseguita dal responsabile QMF:

In TSO o CMS, al dataset, file o unità assegnata al file QMF QSQPRINT.

In CICS, una coda CICS specificata dal NOME CODA opzione del comando STAMPA o del suo valore standard.

### SPAZIO

Specifica lo spazio di memoria standard nel database per inserire le tabelle create con il comando SALVA DATA.

#### **nomespazio**

Il nome di una struttura di memoria valida per l'ubicazione corrente del database. Tale nome può essere il nome di uno spaziodb, il nome di uno spazio tabella o la combinazione del nome di un database e del nome di una tabella spazio.

#### **stringavuota**

Specifica la struttura di memoria standard che viene determinata dal database all'ubicazione corrente. Questo valore deve essere indicato da una stringa composta da 0 a 50 spazi racchiusa tra singoli apici ( ' ').

### TRACCIA

Attiva o disattiva la Trace Facility di QMF.

#### **livellofunzione**

Abilita l'attività di traccia per funzioni e livelli individuali.

Specifica livellofunzione come un'elenco di lettere (codici funzione) e numeri (livelli tracce) alternati che indica le funzioni di cui deve essere eseguita la traccia ed i relativi livelli. Codici e livelli sono:

A Applicazioni	0 Nessuna traccia
C Servizi Comuni	1 Traccia dei punti di entrata e di uscita e parametri input/output
D Moduli Driver	2 Traccia dei dati interni e dei dati livello-1
E Processore Front End	
F Unità di formattazione	
G Traduttore grafico	
I Interfaccia Database	
L Messaggi e Comandi	
P Plotter Grafici	
R Radix Partition Tree	
U Uscite Utente	



**TUTTI**

Abilita l'attività di traccia per tutte le funzioni e livelli.

**NESSUNO**

Disabilita l'attività di traccia.

Per ulteriori informazioni su TRACE, fare riferimento all'*Installazione e gestione di QMF* per il proprio ambiente.

**LARGH**

Specifica la larghezza standard di una pagina stampata. L'unità di larghezza è un carattere ad un byte singolo.

**intero** Specifica il numero massimo di caratteri da stampare su ogni riga. Il numero deve essere un numero intero tra 22 e 999.

Le righe più larghe del valore specificato vengono tagliate sulla destra, a meno che l'oggetto che si sta stampando non sia un prospetto. In questo caso, le righe più lunghe del valore specificato vengono formattate in una pagina successiva, a meno che non venga specificata l'opzione per andare a capo nel pannello FORM.OPTIONS.

**Note**

- Le modifiche effettuate, risultato del comando IMPOSTA PROFILE, restano effettive per la sessione QMF corrente. Per salvare queste modifiche nel proprio profilo, utilizzare il comando SAVE PROFILE dopo aver immesso IMPOSTA PROFILE.
- Per modificare i valori nel profilo QMF senza utilizzare il comando IMPOSTA PROFILE, immettere SHOW PROFILE e modificare le opzioni nel pannello profilo.
- La specifica L per il livello della funzione di traccia esegue una delle tracce di seguito riportate:  
 messaggi (L1)  
 messaggi e comandi QMF (L2)

Può essere utile per trovare errori nelle procedure batch-mode.

**Esempi**

Esempi di notazioni differenti create dall'opzione DECIMALE durante la formattazione del valore 7654321 con due punti decimali:

PUNTO                               7,654,321.00  
 VIRGOLA                             7.654.321,00  
 FRANCESE                           7 654 321,00

**PRESENTA**

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X


IL comando PRESENTA viene utilizzato per:

- Navigare tra i diversi pannelli oggetto.
- Visualizzare un elenco di variabili globali.
- Visualizzare i campi che risultano troncati sul pannello.
- Visualizzare l'equivalente SQL di un'interrogazione guidata REL.


## PRESENTA

- Visualizzare un pannello comandi dall'elenco oggetti del database su cui è possibile specificare un qualsiasi comando o sinonimo QMF.
- Visualizzare una variazione di un pannello FORM.DETTAGLI.

### Presentazione di un pannello oggetto



### Dettagli Variazione:



### VISUALIZZAZIONE di ulteriori informazioni relative ad alcuni pannelli



### VISUALIZZAZIONE dell'equivalente SQL per un'Interrogazione Guidata



### VISUALIZZAZIONE del pannello modifica dell'Editore Tabelle



**VISUALIZZAZIONE del pannello ricerca dell'Editore Tabelle**

►►—PREsenta—RIcerca—◄◄

**VISUALIZZAZIONE di un pannello di immissione comando**

►►—PREsenta—COmando<sup>(1)</sup>—◄◄

**Note:**

- 1 Valido solo da un pannello di elenco di oggetti del database con una colonna azione.

**Descrizione**

INIZIALE  
 PROFILE  
 PROC  
 INTERROGAZIONE  
 PROSPETTO  
 GRAFICO  
 GLOBALI  
 FORM.PRINCIPALE  
 FORM.COLONNE  
 FORM.CONDIZIONI  
 FORM.CALC  
 FORM.PAG  
 FORM.DETTAGLI  
 FORM.FINALE  
 FORM.SEPARAZIONE1  
 FORM.SEPARAZIONE2  
 FORM.SEPARAZIONE3  
 FORM.SEPARAZIONE4  
 FORM.SEPARAZIONE5  
 FORM.SEPARAZIONE6  
 FORM.OPZIONI

Il pannello oggetto specificato viene visualizzato come pannello corrente.

**FORM**

Il pannello formato oggetto specificato viene visualizzato come pannello corrente. Questo pannello può essere rappresentato da una delle varie parti del formato precedentemente mostrato o visualizzato.

**CAMPO**

Visualizza informazioni supplementari relative ad un campo su un pannello base. Questa opzione di comando viene utilizzata solo con i tasti funzione dai pannelli nelle seguenti situazioni:

- Per visualizzare le caratteristiche di una colonna o per allargare l'area immissione per un campo contenente molti caratteri quando si utilizza l'Editore Tabelle.
- Per allargare l'area di immissione quando si forniscono valori di confronto nell'Interrogazione Guidata.

## PRESENTA

- Per allargare l'area di immissione durante la modifica o la visualizzazione di una variabile globale nel pannello di elenco variabili globali.

### SQL

Visualizza la specifica SQL equivalente ad una interrogazione guidata. La specifica SQL può essere visualizzata ma non modificata.

### MODIFICA

#### RICERCA

Mostra il pannello Editore Tabelle specificato durante una sessione edit nel modo modifica. Questa opzione viene utilizzata per passare da un pannello a un'altro.

Questa opzione di comando è disponibile solo mediante i tasti funzione forniti con l'Editore Tabelle.

### COMANDO

Visualizza un pannello di immissione comandi di QMF quando si utilizza il pannello di elenco degli oggetti del database. Un comando o un sinonimo di comando QMF può essere eseguito indipendentemente, senza prima chiudere l'elenco di oggetti del database.

Questa opzione di comando è disponibile solo mediante un tasto funzione fornito con l'Elenco di Oggetti del Database.

## Dettagli Variazione

### VARIAZIONE

Specifica una variazione di dettaglio da visualizzare.

Se questa opzione viene omessa, viene visualizzata la variazione dettaglio corrente.

Tale opzioni non compare sul pannello PRESENTA richiesta comando in quanto il numero viene digitato direttamente sul pannello FORM.DETTAGLI.

**intero** Il numero relativo ad una variazione dettaglio. Il numero deve essere un numero intero tra 1 e 99.

Se la variazione dettaglio non è stata ancora creata, il numero viene ridotto al successivo numero della sequenza che segue tutte le variazioni dettaglio esistenti.

## Note

- IL comando PRESENTA è simile al comando VISUALIZZA.
    - Il comando PRESENTA presenta pannelli oggetto, variabili globali e determinate parti di pannelli contenuti nella memoria temporanea del QMF.
    - Il comando VISUALIZZA visualizza oggetti dal database oppure oggetti attualmente contenuti nella memoria temporanea del QMF.
  - Un modo semplice per creare una nuova variazione FORM.DETTAGLI consiste nel presentare la variazione dettaglio numero 99.
  - PRESENTA PROSPETTO e PRESENTA GRAFICO può non riuscire se il formato è incompatibile con i dati o se il formato contiene degli errori. Il QMF visualizza il pannello formato su cui si è verificato il primo errore ed evidenzia la relativa area di immissione. Per prendere visione degli altri errori, correggere il primo errore visualizzato e premere Invio.
1. Per visualizzare un pannello richiesta per il comando PRESENTA QMF:

- PRESENTA  
oppure  
PRESENTA ?
- Per navigare direttamente al pannello iniziale di QMF:  
PRESENTA INIZIALE
  - Per visualizzare 2 di FORM.DETTAGLI:  
PRESENTA FORM.DETTAGLI ( VARIAZIONE=2
  - Per visualizzare una nuova variazione di FORM.DETTAGLI:  
PRESENTA FORM.DETTAGLI ( VARIAZIONE=99

## RIORDINA

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

Il comando RIORDINA ordina le voci in un elenco di oggetti del database. Tale comando può essere immesso solo tramite il tasto funzionale Riordina. Quando si richiede il riordino, viene visualizzato un pannello su cui è possibile selezionare l'ordine dei nomi.

E' possibile impostare la variabile di ordinamento globale per specificare l'ordine predefinito.

▶▶—RIOrdina—▶▶

## SPECIFICA

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

Il comando SPECIFICA può essere utilizzato nelle Interrogazioni guidate nelle FORM.COLUMNS.

### SPECIFICA con FORM.COLUMNS

▶▶—SPecifica—▶▶

—Allineamento—
—Definizione—

### SPECIFICA con interrogazioni Guidate

▶▶—SPecifica—▶▶

—Colonne—
—Duplicati—
—Righe—
—Riordina—
—Tabelle—

## SPECIFICA

### Descrizione

Nel pannello FORM.COLUMNS, SPECIFICA visualizza un pannello in cui è possibile fornire informazioni aggiuntive riguardo alle colonne nel formato o definire nuove colonne nel formato:

#### ALLINEAMENTO

Visualizza i valori per il numero della colonna, l'intestazione colonna, l'allineamento dell'intestazione e l'allineamento dei dati. E' possibile modificare solo i valori per l'allineamento dell'intestazione e dei dati.

#### DEFINIZIONE

Visualizza il numero della colonna, l'intestazione colonna e la definizione colonna, se presenti. E' possibile modificare solo il valore della definizione.

Nell'Interrogazione guidata, il comando SPECIFICA visualizza un elenco dal quale è possibile specificare il pannello che si vuole vedere:

#### COLONNE

Consente di indicare le colonne da usare.

#### DUPLICATI

Consente di indicare se si desidera visualizzare o meno anche i duplicati.

#### RIGHE

Consente di inserire dei valori nelle righe.

#### RIORDINA

Consente di riordinare le righe.

#### TABELLE

Consente di indicare le tabelle da usare.

### Note

- Per definire una colonna, immettere SPECIFICA con il cursore nella riga di informazioni relative alla colonna.
  - Per l'allineamento colonna, la posizione del cursore (quando si immette il comando SPECIFICA) determina quale colonna compare nel pannello di allineamento.
  - Per la definizione colonna, la posizione del cursore (quando si immette il comando SPECIFICA) determina quale colonna compare nel pannello di definizione.
- Se il cursore non è posizionato sulla riga di informazioni relative alla colonna, viene visualizzato un pannello che inizia dalla prima colonna.
- Su un pannello FORM.COLONNE con definizione colonna, è possibile fare quanto segue:
  - Definire una colonna in relazione ad altre colonne.
  - Raggruppare risultati in base ad intervalli di valori.
  - Definire funzioni utente in base ai valori dei dati individuali.
  - Visualizzare colonne parziali.
  - Impostare le interruzioni di controllo per le colonne parziali.
  - Usare in diversi modi la stessa colonna.
- SPECIFICA da solo visualizza un elenco di voci da cui è possibile eseguire una selezione.
- SPECIFICA con un oggetto visualizza il pannello specificato.


# START

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

Il comando START avvia una nuova sessione di QMF. La sintassi del comando dipende dal linguaggio utilizzato. La sintassi lineare, usata dal REXX, viene illustrata di seguito.

Lingue diverse da REXX (C, COBOL, FORTRAN, PL/I, o assembler) utilizzano la sintassi estesa del comando START. Per ulteriori dettagli, vedere Sviluppo di applicazioni QMF.

### Avvio di una nuova sessione QMF da REXX




**Note:**

- 1 Per qualsiasi parametro, il valore NULL può essere specificato per indicare esplicitamente il valore predefinito.

## Parametri di programma QMF


### Auto Report Display:



### Lingua Principale:



### Limite Memoria Prospetto:



## START

### Parametri Exec:

DSQSCMD  DSQSCMDE  
nomeexec

### Supporto DBCS:

DSQSDBCS  NO  
SI'

### Ubicazione Database Iniziale:

DSQSDBNM  servercorrente  
nomeserver

### Nome dati memoria traccia (CICS):

DSQSDBQN  DSQD (1)  
nomecoda

### Tipo dati memoria traccia (CICS):

DSQSDBQT  TD (1)  
TS

### Traccia iniziale:

DSQSDEBUG  NESSUNO  
TUTTI

### Nome DCSS (CMS):


DSQSDCSS  QMFvrm1  
QMF710EE  
nomedcss

### Righe richiamate prima della visualizzazione:


DSQSIROW  100  
SE3 intero




**Modo di funzionamento:**



**Utilizzare il file suddiviso:**



**Nome piano di applicazione QMF (TSO):**




**Chiave di profilo QMF (TSO):**



**Quantità di memoria riservata (CMS, TSO):**



**Procedura iniziale QMF:**




**Nome dati suddivisi in memoria (CICS):**




## START

### Id del sottosistema DB2 (TSO):



### Id autorizzazione SQL (CICS/VSE):



#### Note:

- 1 Visualizzato per completezza. QMF non supporta REXX in un ambiente CICS.

## Descrizione

### opident

Il codice di identificazione dell'operatore a 1-3 caratteri definito nella tabella CICS signon (SNT). Il valore standard è uno spazio vuoto.

### QMFvrm

Il formato per distinguere il livello di QMF, dove "vrm" rappresenta la combinazione di versioni, rilascio e identificativi modello.

### QMFvrml

Il formato per distinguere il livello di un'NFL QMF, dove "vrml" rappresenta la combinazione di versione, rilascio, identificativi modello e lingua.

### DSQStermid

Il nome standard per i dati suddivisi in un ambiente CICS, dove "termid" rappresenta l'id del terminale CICS a 4 caratteri.

## STATE

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X		X		

Il comando STATE salva i valori delle variabili di "state" QMF selezionate nell'insieme di variabili globali QMF. STATE è un comando di supporto alle applicazioni che può essere eseguito solo tramite l'interfaccia comandi QMF.

▶▶—STATo—▶▶

## Note

Usare il comando STATE da un'applicazione, un'EXEC o una CLIST.

Quando si immette il comando STATE, le nuove variabili vengono impostate sull'ubicazione del database relativa all'oggetto corrente.

Per ulteriori informazioni, consultare Appendice B, "Tabelle delle variabili globali QMF" a pagina 293.

---

## CAMBIA

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

Usare il comando CAMBIA per visualizzare o rimuovere i commenti da un elenco oggetti del database e dalle tabelle dell'Interrogazione Guidata.

►►—CAMbIA—CommenTi—◄◄

### Note

Quando viene immesso il comando CAMBIA, si verifica quanto segue:

- Se sono visualizzati dei commenti, scompaiono dal pannello.
- Se non vi sono commenti nel pannello corrente, questo viene visualizzato nuovamente *con* una colonna Commenti. Sul pannello compaiono gli eventuali commenti relativi a ciascun oggetto. Essi vengono troncati in modo da entrare nello schermo.

Il tasto funzionale che esegue il comando Cambia commenti viene definito Commenti.

---

## SOPRA

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X	X	X	X

Il comando SOPRA effettua lo scorrimento fino all'inizio delle interrogazioni, delle procedure, dei prospetti, degli elenchi di variabili globali e dei pannelli formato.

►►—Sopra—◄◄

### Note

- SOPRA è equivalente a INDIETRO MAX.
- Per scorrere fino all'inizio del testo di fondo pagina sui pannelli formato, posizionare il cursore sull'area del pannello in cui si trova tale testo ed immettere il comando SOPRA

---

## TSO

TSO Con ISPF	TSO Senza ISPF	CMS Con ISPF	CMS Senza ISPF	CICS
X	X			

Il comando TSO permette di eseguire un comando in ambiente TSO/E senza interrompere l'uso di QMF.

## Esecuzione di un comando TSO



## Descrizione

### EXEC o EX

Indica che il valore per *stringacomando* è il nome dataset di un'exec CLIST o REXX piuttosto che un comando TSO/E.

### *stringacomando*

Una stringa di caratteri che costituisce un comando o una exec valida in ambiente TSO/E.

## Note

- Qualsiasi elemento dopo TSO viene inviato a TSO/E, dove viene poi interpretato.
  - Se l'esecuzione riesce, è possibile ritornare al pannello in formato QMF dal quale è stato immesso il comando TSO.
  - Se l'esecuzione non riesce, viene ricevuto lo stesso messaggio di errore da TSO/E che si riceve se non si utilizza QMF.

## Esempi

1. Per inviare all'id utente PEGGY5 un messaggio con il comando TSO/E SEND:  
 TSO SEND 'I RECEIVED YOUR PROC2. THANK YOU.' USER(PEGGY5)
2. Per eseguire il REXX exec SAMPLE nel dataset KELLY1.EXEC:  
 TSO EXEC 'KELLY1.EXEC(SAMPLE)'

---

## Capitolo 2. Parole chiave e funzioni SQL utilizzate nelle interrogazioni QMF

In questo capitolo vengono descritte le parole chiave SQL usate nelle interrogazioni QMF. Le funzioni SQL vengono descritte in "Funzioni scalari SQL" a pagina 185. Alcune parole rappresentano parole chiave nei sistemi di gestione del database. In molti casi non possono essere utilizzate come nomi di tabelle, viste, colonne, o indici in una interrogazione, a meno che non siano racchiuse tra doppi apici. Il seguente elenco non riporta tutte le parole chiave SQL disponibili. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di riferimento SQL per l'elenco di parole riservate al programma che gestisce il database.

---

### AGGIUNGI

E' possibile aggiungere colonne in una tabella solo se la tabella è stata creata o si è autorizzati a farlo. Il seguente esempio aggiunge una colonna alla descrizione della tabella PERS:

```
ALTER TABLE PERS
ADD NUMTEL INTEGER
```

Inizialmente la nuova colonna viene riempita con valori nulli. Usare la specifica UPDATE per fornire i valori effettivi per la nuova colonna.

In DB2, una colonna può essere definita come NOT NULL WITH DEFAULT, ma non è possibile definire come NOT NULL una colonna aggiunta.

NOT NULL WITH DEFAULT non è valido nell'SQL/DS.

---

### TUTTI

In genere, una sottointerrogazione fornisce solo un valore. Tuttavia, è possibile che un'interrogazione fornisca una serie di valori.

Se si desidera che un'interrogazione fornisca una serie di valori piuttosto che uno solo, è possibile usare la parola chiave ALL con i seguenti operatori di confronto:

=    <=    >    >=    <    <=

Con ALL, deve essere soddisfatto ogni valore della serie fornita.

Il simbolo <= è un simbolo alternativo per < > (non uguale a). è un operatore SQL ANSI (American National Standard Institute). Se si usa l'accesso ai dati remoti, il simbolo preferito è <>.

La seguente interrogazione produce un prospetto che indica l'ufficio con il più alto stipendio medio. Usando la parola chiave ALL, si specifica che l'ufficio selezionato tramite la specifica principale SELECT deve avere uno stipendio medio uguale o superiore a tutti gli stipendi medi degli altri uffici.

```
SELECT UFF, AVG(STIP) FROM Q.DIP
GROUP BY UFF
HAVING AVG(STIP) >= ALL
(SELECT AVG(STIP) FROM Q.DIP
GROUP BY UFF)
```

## TUTTI

Con la parola chiave ALL, è possibile usare operatori diversi dal segno uguale (=). Se un risultato fornito dalla sottointerrogazione è NULL, il risultato della condizione con ALL non è noto.

---

## ALTER TABLE

E' possibile modificare una tabella solo se è stata creata o si è autorizzati a farlo. La specifica ALTER TABLE indica la tabella esistente da modificare. Ad esempio, dopo ALTER TABLE, è possibile usare la specifica ADD per aggiungere una nuova colonna nella parte destra di una tabella. (vedere "AGGIUNGI" a pagina 145).

---

## AND

E' possibile selezionare delle righe in base a più condizioni associate tramite AND o OR. Due condizioni collegate tramite AND indicano che l'interrogazione deve selezionare solo le righe che rispondono ad entrambe le condizioni. Ad esempio:

**La seguente interrogazione:**

```
SELECT MATR, NOME, ANNI, STIP
      FROM Q.DIP
WHERE ANNI = 10 AND STIP > 40000000
```

**Produce il seguente prospetto:**

MATR	NOME	ANNI	STIP
50	IPPOLITI	10	41319600
210	LUPO	10	40020000

Confrontare i risultati ottenuti con AND con quelli riportati in "OR" a pagina 168.

## Parentesi

Se si usa sia AND che OR, utilizzare le parentesi per specificare l'ordine di valutazione di AND e OR. Confrontare gli esempi seguenti:

**Usando le parentesi:**

```
WHERE (MANS='VEND' AND PROVV > 240000) OR ANNI > 10
```

Vengono selezionati i dipendenti che soddisfano almeno una di queste condizioni:

- La loro mansione è di addetti alle vendite e la loro provvigione è superiore 1239,50 euro
- oppure (OR) hanno più di 10 anni di servizio.

Risultato: 90, 260, 310 e 340.

**Eliminando le parentesi:**

```
WHERE MANS='VEND' AND (PROVV > 2400000 OR ANNI > 10)
```

Vengono selezionati i dipendenti che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- La loro mansione è di addetti alle vendite
- AND, la loro provvigione è superiore a 1239,50 euro oppure hanno più di 10 anni di servizio.

Risultato: 90, 310 e 340.

Si possono usare più livelli di parentesi. La condizione viene valutata dal livello più interno di parentesi concatenate verso l'esterno, come nelle espressioni algebriche.

Se non si usano le parentesi, tutte le condizioni associate tramite AND vengono valutate ed associate prima di quelle associate tramite OR. Pertanto, se A, B e C sono condizioni, le seguenti frasi forniscono gli stessi risultati.

A AND B OR C    equivale a    (A AND B) OR C

## ANY

In genere, una sottointerrogazione fornisce solo un valore. Tuttavia, è possibile che un'interrogazione fornisca una serie di valori. Tuttavia, se si desidera che un'interrogazione fornisca una serie di valori piuttosto che un solo valore, si può usare la parola chiave ANY con i seguenti operatori di confronto:

=     $\neq$     >    >=    <    <=

Con ANY, è necessario che venga soddisfatto almeno un valore contenuto nella serie fornita.

IN può essere usato in una sottointerrogazione al posto di = ANY e SOME è un sinonimo di ANY.

Il simbolo  $\neq$  è un simbolo alternativo per < > (non uguale a). Esso è un operatore SQL ANSI. Se si usa l'accesso ai dati remoti, il simbolo preferito è <>.

La seguente interrogazione fornisce un elenco dei dipendenti che lavorano nella direzione Nord. La sottointerrogazione individua i codici ufficio nella direzione Nord. Quindi, l'interrogazione principale trova i dipendenti che lavorano in uno qualunque di questi uffici.

### La seguente interrogazione:

```
SELECT NOME, MATR
FROM Q.DIP
WHERE UFF = ANY
(SELECT CODUFF FROM Q.ORG WHERE DIREZIONE='NORD')
```

Produce un elenco di nomi e numeri di matricola relativi ai dipendenti che lavorano nella direzione Nord.

La parola chiave ANY è stata usata in questa interrogazione perché nella direzione Nord esistono più uffici. Se fosse stata usata la parola chiave ALL al posto di ANY, sarebbe stata restituita una serie vuota. Nessun dipendente lavora in tutti gli uffici della direzione Orientale.

## COME

E' possibile utilizzare una clausola COME in un'istruzione SELEZIONA per denominare o ridenominare una colonna risultato in un'interrogazione. Il nome non deve essere qualificato e non deve essere univoco.

Ad esempio:

```
SELEZIONA NOME, SALARY*0.05 COME "RAISE"
FROM Q.DIP
```

## ANY

Se la clausola COME non è specificata e la colonna risultato è derivata da un nome colonna, il nome della colonna risultato è il nome non qualificato di quella colonna.

---

## AVG

AVG è una funzione per le colonne. Nel seguente esempio è inclusa più di una funzione per le colonne nella specifica SELECT. Per l'ufficio 10, vengono calcolati e visualizzati la somma degli stipendi dei dipendenti, lo stipendio minimo, medio e massimo ed il numero dei dipendenti (COUNT) che lavorano in quel ufficio.

**La seguente interrogazione:**

```
SELECT SUM(STIP), MIN(STIP), AVG(STIP),
       MAX(STIP), COUNT(*)
FROM Q.DIP
WHERE UFF = 10
```

**Produce il seguente prospetto:**

SUM(STIP)	MIN(STIP)	AVG(STIP)	MAX(STIP)	COUNT(ESPRESSIONE 1)
166926900	38520500	41731725	45918400	4

Scrivere la seguente funzione per le colonne:

*AVG(espressione)*

E' necessario usare le parentesi. In genere, *espressione* è un nome colonna, ma può anche essere:

- Un'espressione aritmetica che contiene almeno un nome colonna.
- DISTINCT, seguito da un nome colonna.

In una funzione, un nome colonna non deve fare riferimento ad una colonna con stringhe lunghe oppure ad una colonna derivata da una funzione per le colonne (una colonna di una vista può derivare da una funzione). Le funzioni per le colonne non possono essere concatenate all'interno di altre funzioni per le colonne. I valori nulli non vengono inclusi nel calcolo eseguito da una funzione per le colonne.

---

## BETWEEN x AND y

E' possibile richiamare i dati di ogni riga la cui colonna indicata in una proposizione WHERE contiene un valore compreso tra due limiti. Usare BETWEEN al posto di una condizione AND quando si usa maggiore di o uguale a (>=) e minore di o uguale a (<=).

I limiti indicati sono compresi. E' necessario specificare prima il limite inferiore (valore più basso) della condizione BETWEEN e, poi, il limite superiore (valore più alto). Con il seguente esempio vengono selezionati i dipendenti che hanno uno stipendio compreso tra L. 40.000.000 e L. 42.000.000. GRAMSCI ha uno stipendio di L. 42.000.000. Si noti che lo stipendio più basso, L. 40.000.000, viene scritto subito dopo BETWEEN.

**La seguente interrogazione:**

```
SELECT MATR, NOME, STIP
FROM Q.DIP
WHERE STIP BETWEEN 40000000 AND 42000000
```



**Produce il seguente prospetto:**

MATR	NOME	STIP
50	IPPOLITI	41319600
210	LUPO	40020000
310	GRAMSCI	42000000

**Esempi:**

- Per selezionare tutti i dipendenti i cui nomi si trovano in ordine alfabetico tra IPPOLITI e MOLINARI, immettere:

```
SELECT MATR, NOME
FROM Q.DIP
WHERE NOME BETWEEN 'IPPOLITI' AND 'MOLINARI'
```

- Per selezionare tutti i dipendenti che hanno un'anzianità di lavoro compresa tra 10 e 12 anni (limiti inclusi), immettere:

```
SELECT MATR, NOME, ANNI
FROM Q.DIP
WHERE ANNI BETWEEN 10 AND 12
```

- Per selezionare i dipendenti il cui stipendio *NON* è compreso tra £.38.000.000 e £.42.000.000:

```
SELECT MATR, NOME, ANNI
FROM Q.DIP
WHERE STIP NOT BETWEEN 38000000 AND 42000000
```

Nel prospetto vengono inclusi tutti i dipendenti con uno stipendio inferiore a L. 38.000.000 o superiore a L. 42.000.000. I dipendenti il cui stipendio è compreso tra L. 38.000.000 e L. 42.000.000 non vengono indicati.

---

**CONTEGG**

La funzione COUNT effettua il conteggio solo dei valori non nulli. Pertanto, il tipo di dati contenuti nel risultato della funzione COUNT ha sempre l'attributo NOT NULL. COUNT può essere usato in due modi:

- COUNT(DISTINCT *nomecolonna*) — Conta le righe restituite che contengono un valore non nullo nella colonna indicata ed esclude i duplicati dal conteggio.

Questo formato deve essere utilizzato con il nome di una colonna e non con un'espressione. Vedere anche "DISTINCT" a pagina 154.

```
SELECT COUNT(DISTINCT DIREZIONE)
FROM Q.ORGAN
```

Il risultato è 4.

- COUNT(\*) — Conta le righe restituite indipendentemente dal valore delle colonne. Tale formato non viene utilizzato con il nome di una colonna.

```
SELECT SUM(STIP), MIN(STIP), AVG(STIP),
MAX(STIP), COUNT(*)
FROM Q.DIP
WHERE UFF = 10
```

Nel seguente esempio è inclusa più di una funzione per le colonne nella specifica SELECT. Per l'ufficio 10, vengono calcolati e visualizzati la somma degli stipendi dei dipendenti, lo stipendio minimo, medio e massimo ed il numero dei dipendenti (COUNT) che lavorano in tale ufficio e si ottiene il seguente prospetto:

SUM(STIP)	MIN(STIP)	AVG(STIP)	MAX(STIP)
166926900	38520500	41731725	45918400

---

## CREATE SYNONYM

La specifica CREATE SYNONYM definisce un nome alternativo per una tabella o una vista. Ciò consente di fare riferimento ad una tabella di proprietà di un altro utente senza doverne immettere il nome completo. E' anche possibile creare dei sinonimi per le proprie tabelle e viste. Il sinonimo rimane definito fino a quando non viene eliminato.

Il seguente esempio crea un nuovo nome per la tabella Q.CANDIDATI.

```
CREATE SYNONYM CAND FOR Q.CANDIDATI
```

Una volta eseguita questa specifica, è possibile scrivere CAND al posto di Q.CANDIDATI.

Un sinonimo risulta utile quando è più corto del nome intero della tabella (che può essere costituito da un massimo di 26 caratteri, senza contare il punto intermedio). Inoltre, esso rappresenta una valida protezione per le interrogazioni create dall'utente nel caso in cui si usino delle tabelle create da altri.

Ad esempio, si supponga che la tabella Q.CANDIDATI venga eliminata e che ne venga creata una nuova dall'utente BDJ1385L. Tutte le interrogazioni sono state scritte usando il sinonimo CAND. Se si usa l'SQL/DS, è necessario in primo luogo eliminare il sinonimo usando il seguente comando:

```
DROP SYNONYM CAND
```

Se si usa l'SQL/DS o il DB2, apportare la seguente modifica:

```
CREATE SYNONYM CAND FOR BDJ1385L.CANDIDATO
```

Se si condivide un'interrogazione che usa un sinonimo, tale sinonimo non sarà valido per un altro utente fino a quando quell'utente non crea lo stesso sinonimo. I sinonimi definiti da un utente sono operativi solo con l'identificativo di autorizzazione dello stesso utente e non possono essere condivisi. Tuttavia, è possibile che altri utenti definiscano gli stessi sinonimi con lo stesso significato.

## Dati DBCS

Se l'installazione sulla quale si opera utilizza dati DBCS, non creare un sinonimo contenente caratteri a doppio byte rappresentati internamente come virgolette, a meno che il database non fornisca specificatamente il supporto per i caratteri a doppio byte nei nomi delle tabelle. Per ulteriori informazioni relative alla scrittura di nomi contenenti caratteri a doppio byte, vedere "Nomi con caratteri a doppio byte" a pagina 272.

---

## CREATE TABLE

La specifica CREATE TABLE definisce una tabella. L'utente fornisce il nome della tabella ed i nomi e gli attributi delle relative colonne. Inoltre, l'autore di una tabella può concedere o revocare l'autorizzazione ad utilizzare tale tabella. Consultare "GRANT" a pagina 157 e "REVOKE" a pagina 171.

La sintassi della specifica CREATE TABLE è la seguente:

```
CREATE TABLE nometabella (colonna1 tipo1 NOT NULL,  
                           colonna2 tipo2 . . .)  
IN nomespazio
```

*nometabella*

Indica il nome da assegnare alla tabella.

Se l'ambiente in cui si opera usa dati DBCS, i nome delle tabelle non possono contenere caratteri a doppio byte rappresentati internamente come virgolette, a meno che il database non fornisca specificatamente il supporto per i caratteri a doppio byte nei nomi delle tabelle (vedere "Nomi con caratteri a doppio byte" a pagina 272).

*colonna1 tipo1*

Indica il nome da assegnare alla prima colonna e il tipo di dati che la descrive.

Se i dati sono di tipo CHAR, VARCHAR, GRAPHIC, VARGRAPHIC o DECIMAL, è necessario specificare tra parentesi la lunghezza massima dei dati. Per DECIMAL, è necessario specificare anche il numero di posizioni dopo la virgola decimale.

*colonna2 tipo2*

Indica il nome da assegnare alla seconda colonna ed il tipo di dati che la descrive.

#### **NOT NULL**

Facoltativo per qualsiasi colonna che si definisce. Se si usa NOT NULL nella definizione della tabella, ogni tentativo di immettere un valore nullo nella colonna corrispondente della tabella genera un messaggio di errore. Se NOT NULL viene omissso, è possibile immettere dei valori nulli nella colonna.

**IN nome-spazio**

Fa riferimento ad uno spazio tabella o ad uno spaziodb in cui la tabella deve essere creata. Questa parola chiave è necessaria solo se l'ambiente in cui si opera non fornisce uno spazio standard da utilizzare.

Il *nomespazio* usato quando il QMF crea le tabelle per SALVA DATI o IMPORTA TABELLA può essere individuato immettendo il comando QMF VISUALIZZA PROFILO. Per istruzioni su come trovare e fornire questi nomi agli utenti, consultare il manuale *Installing and Managing QMF*.

La seguente specifica CREATE definisce una tabella denominata PERS. Le colonne in essa contenute hanno le stesse caratteristiche di Q.DIP, ma non contengono alcun dato.

```
CREATE TABLE PERS  
(MATR SMALLINT NOT NULL,  
  NOME      VARCHAR(9),  
  UFF SMALLINT,  
  MANS CHAR(5),  
  ANNI SMALLINT,  
  STIP INTEGER,  
  PROVV INTEGER)  
IN nomespazio
```

#### **MATR**

Il numero di matricola è un numero intero piccolo e non può essere un valore nullo.

#### **NOME**

La lunghezza massima del nome è di nove caratteri.

## CREATE TABLE

**UFF** Il codice ufficio è un numero intero piccolo.

**MANS**

Il nome della mansione è di cinque caratteri

**ANNI** Il numero degli anni è un numero intero piccolo.

**STIP** Un numero di 7 cifre con due posizioni decimali.

**PROVV**

Un numero di 7 cifre con due posizioni decimali. (Non dimenticare l'ultima parentesi.)

E' possibile usare NOT NULL con qualsiasi gruppo di colonne nella specifica CREATE TABLE; nell'esempio, compare con la colonna MATR. Ciò significa che ogni riga immessa nella tabella PERS deve avere almeno un numero di matricola.

La seguente specifica definisce la tabella Q.CANDIDATI:

```
CREATE TABLE CANDIDATI
(RIF          SMALLINT NOT NULL,
NOME          VARCHAR(9),
INDIRIZZO    VARCHAR(17),
LIVISTR      SMALLINT,
COMMENTI     VARCHAR(29))
IN nomespazio
```

La seguente specifica definisce la tabella Q.INTERVISTE:

```
CREATE TABLE INTERVISTE
(RIF          SMALLINT,
DATAINT      DATE,
ORAINIZIO    TIME,
ORAFINE      TIME,
DIRIGENTE    SMALLINT,
ESITO        VARCHAR(6),
COGNOME      VARCHAR(9),
NOME         VARCHAR(9))
IN nomespazio
```

Quando si definisce una tabella non vengono immessi dei dati. Per informazioni relative all'immissione dei dati, consultare "INSERT INTO" a pagina 162.

---

## CREATE VIEW

Una Vista è una tabella immaginaria che contiene dei dati selezionati dalle tabelle esistenti. In una vista è possibile cambiare il nome e la disposizione delle colonne, omettere colonne o righe non necessarie, definire le colonne tramite delle espressioni, raggruppare dei risultati e combinare più di una tabella. Le viste consentono di visualizzare i dati contenuti in una o più tabelle. In realtà, la vista non contiene dati.

Qualsiasi specifica SELECT che non contiene ORDER BY può essere utilizzata come base di una vista; le colonne e le righe selezionate diventano le colonne e le righe della vista. Nel seguente esempio, le colonne NOME, MATR e MANS della tabella Q.DIP diventano le colonne della vista U42. I nomi delle colonne della vista U42 sono COGNOME, MATR.DIP e MANS.

```
CREATE VIEW U42
("COGNOME", "MATR.DIP", MANS)
AS SELECT NOME, MATR, MANS
FROM Q.DIP
WHERE UFF = 42
```

Immettere il seguente comando:

```
VISUALIZZA TABELLA U42
```

per visualizzare la seguente vista:

COGNOME	MATR.DIP	MANS
LAZZARI	90	VEND
PLINI	100	DRG
ZAPPI	130	AMMIN
SCOTTI	200	AMMIN

Le ragioni fondamentali per usare una vista sono due:

- Per semplificare la stesura di un'interrogazione per usare i relativi dati di una tabella, come nell'esempio precedente.
- Per impedire ad altri utenti di accedere a dati riservati. Ad esempio, tutti coloro che usano la vista U42 non vedono i dati relativi agli stipendi.

Per usare una vista, è necessario richiamarla con il relativo nome come una qualsiasi tabella. Per selezionare dei dati da essa, scrivere la stessa specifica SELECT utilizzata per una tabella. Ad esempio, eseguire l'interrogazione seguente:

```
SELECT * FROM U42
WHERE MANS='AMMIN'
```

Con alcune limitazioni, è possibile inserire, aggiornare ed eliminare righe dalla vista. Le modifiche effettuate vengono apportate anche alle tabelle sulle quali è basata la vista.

Con una vista non è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Inserire, aggiornare ed eliminare se la vista contiene:
  - Dati tratti da più di una tabella.
  - Una colonna definita da una funzione per le colonne (ad esempio, SUM(STIP)).
  - Dati selezionati dalle parole chiave DISTINCT o GROUP BY.
- Aggiornare o inserire (tuttavia, è possibile eliminare) se la vista contiene una colonna definita da un'espressione (come STIP/12).
- Usare UNION quando si crea una vista.
- Unire una vista creata usando GROUP BY ad un'altra tabella o vista.

---

## ELIMINA

E' possibile eliminare righe da una tabella solo se è stata creata o si è autorizzati a farlo. Le informazioni contenute in una tabella possono essere eliminate per righe. Non è possibile eliminare campi singoli di una riga o intere colonne di informazioni.

La specifica DELETE è costituita da due parti:

### DELETE FROM

La tabella dalla quale vengono eliminate le righe.

### WHERE

Le righe che devono essere eliminate.

## ELIMINA

Se si immette DELETE senza specificare la proposizione WHERE, vengono eliminate tutte le righe della tabella. La tabella esiste ancora, ma non contiene alcuna riga.

La seguente specifica elimina dalla tabella PERS il dipendente con numero di matricola 140.

```
DELETE FROM PERS
WHERE MATR = 140
```

In questo esempio, viene utilizzato il numero di matricola al posto del nome del dipendente per evitare di eliminare più righe del previsto in quanto si potrebbe avere più di un dipendente con lo stesso nome.

Usando una sola specifica DELETE si può cancellare più di una riga. Per indicare le righe da eliminare, inserire una condizione. Nel seguente esempio vengono eliminati tutti i dipendenti dell'ufficio 10:

```
DELETE FROM PERS
WHERE UFF = 10
```

Per informazioni relative all'autorizzazione, vedere "GRANT" a pagina 157.

---

## DISTINCT

Utilizzare DISTINCT prima dei nomi colonna in una specifica SQL per evitare che vengano selezionate delle righe duplicate. Il seguente esempio, infatti, richiede di "Elencare in modo univoco le direzioni presenti nella tabella Q.ORGА":

**La seguente interrogazione:**

```
SELECT DISTINCT DIREZIONE
FROM Q.ORGА
```

**Produce il seguente prospetto:**

```
DIREZIONE
-----
DIR GENER
NORD
CENTRO
SUD
```

Confrontare il precedente risultato con il seguente:

**La seguente interrogazione:**

```
SELECT DIREZIONE
FROM Q.ORGА
```

**Produce il seguente prospetto:**

```
DIREZIONE
-----
SUD
SUD
DIR GENER
NORD
NORD
NORD
CENTRO
CENTRO
```

DISTINCT può essere usato anche per selezionare combinazioni diverse di dati, come nel seguente esempio:

```
SELECT DISTINCT UFF, MANS
      FROM Q.DIP
      ORDER BY UFF
```

Il prospetto ricavato da tale esempio mostra i lavori rappresentati in ogni ufficio.

Non dimenticare tali proprietà quando si utilizza DISTINCT:

- DISTINCT viene dopo SELECT.
- DISTINCT viene prima del primo nome colonna e deve essere separato con una virgola dal nome colonna.
- DISTINCT fa riferimento a tutte le colonne selezionate.

DISTINCT è un caso particolare di COUNT (vedere “CONTEGG” a pagina 149). COUNT non viene utilizzato con un nome colonna e COUNT(DISTINCT nomecol) deve essere utilizzato con un nome di una colonna e non con un'espressione.

DISTINCT può essere usato con altre funzioni per le colonne quando si desidera utilizzare soltanto i valori DISTINCT contenuti nelle colonne di un gruppo. Ad esempio, AVG(DISTINCT PREZZO) ignora i prezzi duplicati presenti nella colonna e si limita a calcolare la media di un elenco in cui ogni prezzo appare una volta sola. AVG(PREZZO), invece, calcola la media di tutti i prezzi contenuti nella colonna senza considerare il fatto che alcuni prezzi possono essere dei duplicati.

Scrivere la seguente funzione per le colonne:

```
COUNT(DISTINCT espressione)
```

Le parentesi sono necessarie.

**Esempio di una funzione per colonne COUNT(DISTINCT):**

```
SELECT COUNT(DISTINCT LIVISTR), AVG(LIVISTR)
      FROM Q.CANDIDATI
```

**Esempi:**

- Per elencare i diversi valori riportati nella colonna ANNI, immettere:

```
SELECT DISTINCT ANNI
      FROM Q.DIP
      ORDER BY ANNI
```

- Per elencare i codici degli uffici in cui almeno un dipendente ha 10 o più anni di servizio, immettere:

```
SELECT DISTINCT UFF
      FROM Q.DIP
      WHERE ANNI >= 10
```

---

## DROP

L'istruzione DROP viene usata per cancellare dal database tabelle, viste, sinonimi, alias ed altri oggetti (come indici ed autorizzazioni). Per eliminare le tabelle o le viste dal database, è necessario avere la relativa autorizzazione. Un sinonimo può essere eliminato solo dal proprietario. Per cancellare un alias, è necessario esserne il proprietario o disporre dell'autorizzazione SYSADM o SYSCTRL.

La sintassi del comando DROP è la seguente:

## DROP

*DROP oggetto nome-oggetto*

*oggetto* TABELLA, VISTA, SINONIMO o ALIAS

*nome-oggetto*

Il nome con il quale l'oggetto è memorizzato nel database.

Ad esempio:

**questa specifica**

**Cancella il seguente oggetto:**

**DROP TABLE PERS**

La tabella PERS

**DROP VIEW D42**

La vista U42

**DROP SYNONYM APPLS**

Il sinonimo CAND

**DROP ALIAS PETROCK**

L'alias PETRONI

**Attenzione:** Utilizzare DROP TABLE con estrema cautela. La cancellazione di una tabella distrugge i dati in essa contenuti e qualsiasi vista basata su quella tabella. Inoltre, viene revocata qualsiasi autorizzazione concessa per la tabella oppure per qualsiasi vista basata su di essa.

Eeguire uno dei seguenti comandi:

*DROP TABLE name*

*DROP VIEW name*

*DROP SYNONYM name*

*DROP ALIAS name*

è l'equivalente per eseguire il singolo comando QMF:

*ERASE TABLE name*

DROP VIEW non influisce sulle tabelle sulle quali la vista è basata e non distrugge le tabelle contenute nel database. Una vista che è stata cancellata può essere facilmente creata di nuovo. Tuttavia, DROP VIEW revoca qualsiasi autorizzazione concessa per la vista.

DROP SYNONYM rimuove il sinonimo da un dizionario di sinonimi in modo che tale sinonimo non faccia più riferimento ad alcun oggetto contenuto nel database. Questa specifica non influisce sulle tabelle o viste alle quali accede il sinonimo. Se CAND è un sinonimo di Q.CANDIDATI, l'esecuzione dell'interrogazione esempio DROP SYNONYM CAND non influisce sulla tabella Q.CANDIDATI.

L'interrogazione elimina CAND da un dizionario presente nella tabella dei sinonimi in modo che tale sinonimo non faccia più riferimento ad alcun oggetto contenuto nel database.

---

## EXISTS

La specifica EXISTS determina se esiste una riga che soddisfa la condizione data, come mostrato nella sottointerrogazione dell'interrogazione seguente:

```
SELECT MATR, NOME, UFF
```

```
FROM Q.DIP CORRVAR
```

```
WHERE EXISTS
```

```
(SELECT * FROM Q.ORGА WHERE DIRIGENTE = CORRVAR.MATR)
```



Per altri metodi di valori di selezione vedere "IN" a pagina 161.

---

## GRANT

La specifica GRANT autorizza all'esecuzione di una o più operazioni in una tabella. E' necessario essere autorizzati ad usare INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER o SELECT per agire sulle righe di una tabella di cui non si è proprietari. L'autorizzazione ad eseguire queste operazioni deve essere conferita dall'autore della tabella oppure da qualcuno che è stato autorizzato dall'autore della tabella (vedere anche "REVOKE" a pagina 171).

La sintassi della specifica GRANT è la seguente:

```
GRANT operation-list ON tablename
TO elenco-utenti WITH GRANT OPTION
```

*elenco-operazioni*

Elenca una o più delle seguenti operazioni, separate da virgole: ALTER, DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE (*elenco-colonne*). ALL concede l'autorizzazione ad eseguire tutte le suddette operazioni.

*nometabella*

Indica la tabella o la vista per la quale viene concessa l'autorizzazione.

*elenco-utenti*

Elenca tutti gli ID utente separati da virgole. PUBLIC può essere specificato al posto di *elenco-utenti* per concedere l'autorizzazione a tutti gli utenti.

### parola chiave SQL WITH GRANT OPTION

Autorizza un altro utente ad usare la parola chiave GRANT per concedere la stessa autorizzazione ad altri utenti. Tale opzione è facoltativa.

#### La seguente specifica:

```
GRANT SELECT ON PERS TO PUBLIC
```

concede a tutti gli altri utenti l'autorizzazione a scrivere interrogazioni SELECT usando la tabella PERS.

#### La seguente specifica:

```
GRANT INSERT, DELETE ON PERS TO HSAM4419
```

concede all'utente HSAM4419 l'autorizzazione ad inserire ed eliminare righe dalla tabella PERS.

#### La seguente specifica:

```
GRANT UPDATE ON PERS TO SMIRAGLIA WITH GRANT OPTION
```

concede a SMIRAGLIA l'autorizzazione ad aggiornare la tabella PERS ed a concedere questa autorizzazione ad altri utenti.

Per ulteriori informazioni relative alla concessione di autorizzazioni, consultare il manuale *Installing and Managing QMF*.

---

## GROUP BY

GROUP BY identifica una colonna selezionata da usare per raggruppare i risultati. Tale proposizione divide i dati in gruppi in base ai valori contenuti nella colonna specificata e restituisce una riga di risultati per ogni gruppo. E' possibile usare GROUP BY per più di un nome colonna (separare i nomi colonna con delle virgole). In un'interrogazione GROUP BY deve essere sempre inserito dopo FROM e WHERE e prima HAVING e ORDER BY.

Nella proposizione GROUP BY devono apparire tutte le colonne selezionate a cui non è associata un'aggregazione.

GROUP BY raccoglie i risultati per gruppi, ma non ordina necessariamente i gruppi. Per fare ciò, è necessario usare ORDER BY. Quando si richiamano più righe da una tabella, è possibile specificare le proposizioni GROUP BY, HAVING e ORDER BY per indicare:

- Come si desidera raggruppare le righe (GROUP BY)
- Una condizione che le righe, come gruppo, devono soddisfare (HAVING)
- L'ordine in cui si desidera ottenere le righe (ORDER BY)

La seguente interrogazione seleziona lo stipendio medio per ogni ufficio.

### La seguente interrogazione:

```
SELECT UFF, AVG(STIP)
FROM Q.DIP
GROUP BY UFF
```

### Produce il seguente prospetto:

UFF	AVG(STIP)
10	41731725
15	30964665
20	32143050
38	30914220
42	29184525
51	34436320
66	34430480
84	33073500

Nell'esempio precedente, GROUP BY divide la tabella in gruppi di righe con lo stesso codice ufficio e restituisce una riga di risultati per ogni gruppo. UFF può essere selezionato senza una funzione incorporata in quanto viene usato con GROUP BY ed ogni membro di ciascun gruppo appartiene allo stesso ufficio. Infatti, tutti i nomi colonna inclusi in una proposizione SELECT devono avere una funzione incorporata associata oppure devono essere inclusi nella proposizione GROUP BY. Ad esempio, se nel precedente esempio UFF non fosse stato usato nella proposizione GROUP BY, l'elenco degli stipendi medi avrebbe avuto poco significato.

### Corretto:

```
SELECT UFF, AVG(STIP), MANS
FROM Q.DIP
GROUP BY UFF, MANS
```

### Errato:

```
SELECT UFF, AVG(STIP), MANS
      FROM Q.DIP
      GROUP BY UFF
```

In genere, GROUP BY produce una riga di un prospetto per ogni valore diverso della colonna di raggruppamento. Quando nella proposizione GROUP BY vengono indicate più colonne, viene fornito un diverso gruppo di righe ogni volta che cambia un valore in una delle colonne. Tuttavia, se la colonna contiene dei valori nulli, ognuno di essi viene considerato come un gruppo separato costituito da un solo membro.

L'uso di GROUP BY in SQL rappresenta un'alternativa all'utilizzazione del codice d'uso RAGGRUP sul formato (come indicato in "Codice d'uso RAGGRUP" a pagina 261). GROUP BY consente di estendere il raggruppamento che può essere specificato sul formato e permette una selezione *condizionale* dei dati, che non può essere effettuata sul formato. Ad esempio, per visualizzare il totale minimo, massimo e medio degli stipendi in ogni ufficio:

1. Scrivere ed eseguire questa interrogazione:

```
SELECT UFF, SUM(STIP), SUM(STIP), SUM(STIP)
      FROM Q.DIP
      GROUP BY UFF
```

2. quindi usare i seguenti codici d'uso sul formato:

NUM	INTESTAZIONE COLONNA	USO
1	UFF	
2	SUM(STIP)	MINIMO
3	SUM(STIP)1	MEDIA
4	SUM(STIP)2	MASSIMO

Il prospetto contiene quattro colonne, di cui le ultime tre sono praticamente identiche. Queste tre colonne riportano lo stipendio totale per ogni ufficio, mentre l'ultima riga specifica i totali minimi, medi e massimi.

### Esempi:

- Per elencare lo stipendio massimo e minimo corrispondente alle diverse mansioni per ogni ufficio, esclusa quella di dirigente:

```
SELECT UFF, MANS, MIN(STIP), MAX(STIP)
      FROM Q.DIP
      WHERE JOB <> 'MGR'
      GROUP BY UFF, MANS
```

- Per elencare, per ogni numero di anni di servizio, il numero di dipendenti con tale anzianità di servizio e i relativi stipendi medi:

```
SELECT ANNI, COUNT(*), AVG(STIP)
      FROM Q.DIP
      GROUP BY ANNI
```

Non dimenticare che HAVING deve essere utilizzato con i dati raggruppati. Se si usano entrambe le specifiche HAVING e GROUP BY, la specifica HAVING deve seguire la specifica GROUP BY.

- Elencare lo stipendio minimo, massimo e medio in ogni ufficio, dirigenti esclusi, per gli uffici nei quali lo stipendio medio è superiore a £.24.000.000:

```
SELECT UFF, MIN(STIP), MAX(STIP), AVG(STIP)
      FROM Q.DIP
      WHERE JOB <> 'MGR'
      GROUP BY UFF
      HAVING AVG(STIP) > 24000000
```

## GROUP BY

- Elencare, per ogni numero di anni di servizio, il numero di dipendenti con quella anzianità di servizio ed i relativi stipendi medi, ma soltanto per gruppi con più di due dipendenti:

```
SELECT ANNI, COUNT(*), AVG(STIP)
      FROM Q.DIP
GROUP BY ANNI
HAVING COUNT(*) > 2
```

---

## HAVING

La proposizione HAVING filtra i risultati ottenuti dalla proposizione GROUP BY. Nel seguente esempio, la proposizione HAVING COUNT(\*) > 4 elimina dal risultato finale tutti gli uffici con quattro o meno di quattro membri. Essa è simile all'esempio riportato in "GROUP BY" a pagina 158.

### La seguente interrogazione:

```
SELECT UFF, AVG(STIP)
      FROM Q.DIP
GROUP BY UFF
HAVING COUNT(*) > 4
```

### Produce il seguente prospetto:

UFF	AVG(STIP)
38	15457.110000000
51	17218.160000000
66	34430480

Sia WHERE che HAVING eliminano i dati dal prospetto. La condizione WHERE viene usata con la selezione delle colonne e consente di indicare se includere o meno una singola riga. La condizione HAVING viene usata con le funzioni incorporate e consente di indicare se includere o meno un intero gruppo.

HAVING è sempre seguito da una funzione per le colonne (come SUM, AVG, MAX, MIN o COUNT). Questa condizione può anche essere seguita da una sottointerrogazione che individua un valore raggruppato per completare la condizione HAVING. Utilizzare WHERE per eliminare i dati delle righe ed HAVING per eliminare i dati raggruppati non desiderati.

Ad esempio:

- Corretto: HAVING MIN(ANNI) > 6
- Errato: HAVING ANNI > 6

### Esempio 1

Elencare lo stipendio minimo, massimo e medio in ogni ufficio, dirigenti esclusi, per gli uffici nei quali lo stipendio medio è superiore a £.24.000.000:

```
SELECT UFF, MIN(STIP), MAX(STIP), AVG(STIP)
      FROM Q.DIP
WHERE JOB <> 'MGR'
GROUP BY UFF
HAVING AVG(STIP) > 24000000
```

### Produce il seguente prospetto:

UFF	MIN(STIP)	MAX(STIP)	AVG(STIP)
-----	-----------	-----------	-----------

15	24517000	33005660	27513020
20	13504.60	18171.25	15309.5333333333
38	24019500	36012000	29889400
42	21011800	36003500	26677500
51	26739600	38913000	32470400
66	21976000	42000000	33760350
84	26061000	35688000	30886000

Si tenga sempre presente che HAVING *deve* essere usato con dati raggruppati. Se si usano entrambe le specifiche HAVING e GROUP BY, la specifica HAVING deve seguire la specifica GROUP BY.

**Esempio 2**

Elencare, per ogni numero di anni di servizio, il numero di dipendenti con quella anzianità di servizio ed i relativi stipendi medi, ma soltanto per gruppi con più di due dipendenti:

```
SELECT ANNI, COUNT(*), AVG(STIP)
FROM Q.DIP
GROUP BY ANNI
HAVING COUNT(*) > 2
```

**Produce il seguente prospetto:**

ANNI	COUNT(ESPRESSIONE 1)	AVG(STIP)
5	5	31104080
6	6	33860050
7	6	37223610
10	3	40325200
-	4	27388124

**IN**

E' possibile richiamare i dati da ogni riga la cui colonna indicata nella proposizione WHERE contiene un valore uguale ad uno dei valori elencati usando OR. Quando si applicano le condizioni di ricerca ad una colonna, a volte è più facile usare la specifica IN al posto di più specifiche OR. Quando si usa IN, almeno due valori devono essere specificati tra parentesi. Racchiudere tra parentesi l'elenco di valori (esclusi i valori nulli che non possono essere usati con IN). Separare un valore da quello successivo con una virgola; è facoltativo lasciare uno spazio tra i valori.

L'ordine degli oggetti all'interno dell'elenco non è importante; infatti, si ottengono in ogni caso le stesse righe. Inoltre, l'ordine degli oggetti nell'elenco non influisce sull'ordinamento del risultato. Per ordinare il risultato, usare ORDER BY.

**La seguente interrogazione:**

```
SELECT CODUFF, NOMUFF
FROM Q.ORG
WHERE CODUFF IN (20, 38, 42)
```

**Produce il seguente prospetto:**

CODUFF	NOMUFF
20	PIEMONTE
38	VENETO
42	LAZIO

## IN

Nell'interrogazione sopra riportata, IN(20, 38, 42) equivale a (CODUFF = 20 0 CODUFF = 38 0 CODUFF = 42).

### Esempi:

- Per selezionare ogni ufficio delle direzioni del Nord e del Centro:  

```
SELECT NOMUFF, DIREZIONE, SEDE
      FROM Q.ORGAN
WHERE DIREZIONE IN ('NORD', 'CENTRO')
```
- Per selezionare ogni addetto alle vendite ed impiegato amministrativo degli uffici 15, 20 e 38:  

```
SELECT MATR, NOME, MANS, UFF
      FROM Q.DIP
WHERE MANS IN ('AMMIN', 'VEND')
AND UFF IN (15, 20, 38)
```
- Per selezionare tutti i dipendenti con 1, 2 o 3 anni di servizio oppure quelli il cui numero di anni di servizio è nullo:  

```
SELECT MATR, NOME, ANNI
      FROM Q.DIP
WHERE ANNI IN (1, 2, 3) OR ANNI IS NULL
```

---

## INSERT INTO

INSERT è una specifica SQL che aggiunge dati ad una tabella.

La specifica INSERT ha il seguente formato:

```
INSERT INTO nometabella
VALUES (valore1, valore2, ...)
```

dove *nometabella* è il nome della tabella o della vista in cui inserire i dati e *valore1*, *valore2* e così via, sono i valori da inserire.

L'elenco dei valori che segue VALUES deve corrispondere all'elenco delle colonne della tabella nella quale tali valori vengono inseriti. Il numero dei valori deve corrispondere a quello delle colonne e ciascun valore deve avere un tipo di dati compatibile con la relativa colonna. Come illustrato nel seguente esempio, i valori nulli possono essere inseriti scrivendo NULL.

### La seguente specifica:

```
INSERT INTO PERS
VALUES (400, 'ARRIGHI', 20, 'VEND', NULL, 36001320, 0)
```

### Inserisce questa riga nella tabella PERS:

MATR	NOME	UFF	MANS	ANNI	STIP	PROVV	
400	ARRIGHI		20	VEND	-	36001320	0

La tabella PERS è una copia della tabella Q.DIP e le istruzioni relative alla sua creazione si trovano in "CREATE TABLE" a pagina 150. Se non si desidera utilizzare la specifica CREATE TABLE, è possibile creare la tabella PERS con i seguenti comandi:

```
VISUALIZZA Q.DIP
SALVA DATI COME PERS
```

## Inserimento di alcuni valori per le colonne in una riga

Se si desidera inserire una riga senza fornire dei valori per tutte le colonne di una riga, è possibile usare un elenco di colonne con la specifica INSERT.

Indicare i valori che si desidera inserire nelle colonne come illustrato nel seguente esempio:

```
INSERT INTO PERS (MATR, NOME, MANS, STIP)
VALUES (510, 'BUCCINI', 'AMMIN', 23001500)
```

Per creare un'interrogazione INSERT, è possibile usare il comando MOSTRA con l'opzione (TIPO=INSERT. Per le colonne per le quali non sono specificati valori (NULL) non viene fornito alcun valore. Se una colonna è definita come NOT NULL, è necessario specificare dei valori.

## Copia delle righe da una tabella ad un'altra

E' possibile inserire delle righe in una tabella copiando i dati da un'altra tabella ed individuando le colonne da inserire con una sottointerrogazione invece di usare la proposizione VALUES con INSERT. Le informazioni richiamate dalla sottointerrogazione vengono inserite nella tabella come se fossero stati immessi più comandi INSERT.

La seguente specifica copia dalla tabella Q.DIP nella tabella PERS le colonne MATR, NOME, MANS e ANNI per i dipendenti che lavorano nell'ufficio 38:

```
INSERT INTO PERS (MATR, NOME, MANS, ANNI)
SELECT MATR, NOME, MANS, ANNI
FROM Q.DIP
WHERE UFF = 38
```

E' necessario specificare dei valori per tutte le colonne definite come NOT NULL.

Non è necessario che tra le colonne selezionate e le colonne esistenti vi sia una corrispondenza, tuttavia il numero delle colonne selezionate non deve essere maggiore del numero di colonne inserite. Se le colonne selezionate sono in numero minore delle colonne inserite, nelle rimanenti colonne vengono inseriti dei valori nulli. Le righe non possono essere selezionate per l'inserimento nella stessa tabella.

Per informazioni relative all'autorizzazione, vedere "GRANT" a pagina 157.

## IS

La parola chiave IS viene usata solo con NULL e NOT NULL. Per alcuni esempi, vedere "NULL" a pagina 167.

## LIKE

Per selezionare dei dati in formato carattere quando si conosce solo parte di un valore, usare LIKE in una proposizione WHERE oltre ad un simbolo per i dati non noti:

- Il segno di percentuale (%) indica qualsiasi numero di caratteri o nessuno.
- Il segno di sottolineatura (\_) indica qualsiasi carattere singolo. Per rappresentare il numero esatto di caratteri sconosciuti, usare più segni di sottolineatura in sequenza.

## LIKE

I segni di percentuale % e di sottolineatura \_ possono anche essere usati insieme. Ad esempio, per selezionare tutti i nomi con AN o ON come seconda e terza lettera:

```
SELECT MATR, NOME
FROM Q.DIP
WHERE NOME LIKE '_AN%' OR NOME LIKE '_ON%'
```

LIKE può essere usato solo con dati in formato carattere e grafico. Per dati in formato carattere, il valore che segue LIKE deve essere sempre racchiuso tra apici. Se si usano dati in formato grafico, il valore immesso dopo LIKE deve essere preceduto dal carattere a singolo byte 'G' racchiuso tra apici. I segni di percentuale e di sottolineatura devono essere caratteri DBCS.

### Selezione di una stringa di caratteri: LIKE '%abc%'

E' possibile selezionare righe contenenti una stringa di caratteri che può far parte di una parola o di un numero di cui si è certi dell'esistenza tra i dati. Nel seguente esempio, WHERE INDIRIZZO LIKE '%MI' significa, "dove l'indirizzo termina con 'MI' preceduto da qualsiasi cosa." Il segno di percentuale (%) indica qualsiasi cosa—qualsiasi numero di caratteri o nessun carattere.

#### La seguente interrogazione:

```
SELECT NOME, INDIRIZZO
FROM Q.CANDIDATI
WHERE INDIRIZZO LIKE '%MI'
```

#### Produce il seguente prospetto:

NOME	INDIRIZZO
GIORGI	VERCELLI
REID	ENDICOTT, NY
LEONE	EMPOLI

Quando si usa LIKE per la ricerca di dati che terminano in un determinato modo, è necessario conoscere il tipo di dati della colonna nella quale si effettua la ricerca. Se la colonna ha una larghezza fissa ed i dati in essa contenuti sono di larghezza diversa, aggiungere degli spazi alla fine della stringa di caratteri in modo che abbia la stessa larghezza della colonna.

Ad esempio, se la colonna INDIRIZZO nell'esempio considerato contiene dati di tipo CHAR(17), la sua larghezza è fissa e contiene degli spazi quando la larghezza dei dati è inferiore. Per effettuare la ricerca di una stringa che termina con particolari caratteri, è necessario prevedere e ricercare la stringa con qualsiasi numero possibile di spazi finali che potrebbero essere presenti nei dati.

Se la colonna INDIRIZZO contiene dati di tipo VARCHAR, la sua larghezza varia in relazione ai dati in essa contenuti dato che gli spazi non vengono accodati. Nel database, i dati contenuti in ciascuna riga della colonna non sono seguiti da spazi.

#### Esempio:

Per selezionare tutti i nomi che iniziano con "V":

```
SELECT MATR, NOME
FROM Q.DIP
WHERE NOME LIKE 'V%'
```



## Caratteri da ignorare: LIKE '\_a\_'

E' possibile utilizzare il segno di sottolineatura (\_) per specificare una stringa di caratteri che ignora un determinato numero di caratteri. Utilizzare un determinato numero di sottolineature per indicare che si desidera ignorare lo stesso numero di caratteri. Ad esempio,

```
WHERE NUMPARTE LIKE
'_G2044_ _'
```

viene utilizzato per cercare una colonna di numeri di parte a otto caratteri per i quali la combinazione "G2044" si verifica nelle posizioni da 2 a 6. Il primo e gli ultimi due caratteri vengono ignorati.

OS/390 un valore esclusivamente numerico deve essere racchiuso tra apici.

### Esempi:

- Per selezionare tutti i nomi che contengono una "S" in qualsiasi posizione dopo il primo carattere:

```
SELECT MATR, NOME
FROM Q.DIP
WHERE NOME LIKE '_%S%'
```

- Per selezionare tutti i nomi che terminano in "OTTI":

```
SELECT MATR, NOME
FROM Q.DIP
WHERE NOME LIKE '%OTTI'
```

Questo esempio è valido in quanto la colonna NOME contiene dati di tipo VARCHAR senza spazi finali nel database. Se la colonna contenesse dati di tipo CHAR e avesse una larghezza fissa, l'interrogazione dovrebbe tenere conto di tutte le lunghezze dei nomi che terminano in OTTI e dovrebbe includere nel valore di ricerca tutte le possibili combinazioni.

---

## MAX e MIN

Le colonne che contengono valori in formato carattere, grafico o per la data e l'ora possono essere usate con MAX e MIN, così come le colonne contenenti valori numerici.

Viene riportato un esempio di una funzione colonna:

`MAX(espressione)` o `MIN(espressione)`

E' necessario usare le parentesi. In genere, *espressione* è un nome colonna, ma può anche essere:

- Un'espressione aritmetica che contiene almeno un nome colonna.
- DISTINCT, seguito da un nome colonna.

In una funzione, un nome colonna non deve fare riferimento ad una colonna con stringhe lunghe oppure ad una colonna derivata da una funzione per le colonne. (Una colonna di una vista può derivare da una funzione.) Le funzioni per le colonne non possono essere concatenate all'interno di altre funzioni per le colonne.

Il tipo di dati del risultato della funzione MAX o MIN consente di avere valori nulli anche se l'operando di tali funzioni è NOT NULL. I valori nulli non sono compresi nel calcolo effettuato tramite una funzione incorporata.

## MAX e MIN

Nel seguente esempio è inclusa più di una funzione per le colonne nella specifica SELECT. Per l'ufficio 10, vengono calcolati e visualizzati la somma degli stipendi dei dipendenti, lo stipendio minimo, medio e massimo ed il numero dei dipendenti (COUNT) che lavorano in quel ufficio.

```
SELECT SUM(STIP), MIN(STIP), AVG(STIP),  
       MAX(STIP), COUNT(*)  
FROM Q.DIP  
WHERE UFF = 10
```

Se si usa MAX o MIN con dati in formato carattere, è necessario ricordare che, quando si confrontano dei dati, viene applicata una sequenza di ordinamento binario.

---

## NOT

E' possibile escludere qualsiasi condizione immettendo NOT davanti alla condizione stessa. Il seguente esempio seleziona tutte le direzioni che non sono SUD o NORD.

### La seguente interrogazione:

```
SELECT CODUFF, SEDE,  
       DIREZIONE FROM Q.ORG  
WHERE NOT  
(DIREZIONE = 'NORD' OR DIREZIONE = 'SUD')
```

### Produce il seguente prospetto:

CODUFF	SEDE	DIREZIONE
10	MILANO	DIR GENER
42	ROMA	CENTRO
51	FIRENZE	CENTRO

Usare le parentesi per rendere chiaro a cosa si riferisce la condizione NOT. Se si usa NOT con AND o OR senza parentesi, le condizioni precedute da NOT vengono negate prima di essere associate tramite AND o OR. Quindi, se A, B, e C sono condizioni, le seguenti due frasi sono equivalenti:

NOT A AND  
B OR C significa ((NOT A) AND B) OR C

Con maggiore di, minore di o uguale, NOT deve precedere l'intera condizione, come nel caso di WHERE NOT ANNI = 10. E' possibile anche negare il segno uguale con il simbolo di negazione ( $\neg$ ).

### Corretto:

- WHERE ANNI  $\neg$  > 10
- WHERE NOT ANNI = 10

### Errato:

- WHERE ANNI NOT = 10

Il simbolo  $\neg$ = è un simbolo alternativo per < > (non uguale a). Esso è un operatore SQL ANSI. Se si usa l'accesso ai dati remoti, il simbolo preferito è <>.

## NOT con NULL, LIKE, IN e BETWEEN

E' possibile usare NOT NULL, NOT LIKE, NOT IN o NOT BETWEEN. Ad esempio:

```
WHERE ANNI IS NOT NULL
```

Solo in questi casi NOT può seguire l'intera condizione.

### Esempi:

- Per selezionare tutti i dipendenti il cui stipendio NON è compreso tra L. 34.000.000 e L. 42.000.000:

```
SELECT MATR, NOME, STIP
FROM Q.DIP
WHERE STIP NOT BETWEEN 34000000 AND 42000000
```

- Selezionare tutti i dipendenti che NON percepiscono uno stipendio inferiore a £.36.000.000 ed una provvigione inferiore a £.1.000.000:

```
SELECT MATR, NOME, STIP, PROVV
FROM Q.DIP
WHERE NOT (STIP < 36000000 AND PROVV < 1000000)
```

- Selezionare solo i dirigenti della tabella Q.DIP che NON sono dirigenti degli uffici contenuti nella tabella Q.ORGА:

```
SELECT MATR, NOME, UFF
FROM Q.DIP
WHERE MANS = 'DRG' AND MATR NOT IN (SELECT DIRIGENTE FROM Q.ORGА)
```

## NULL

Se una tabella viene creata e riempita solo parzialmente con i dati, le posizioni in cui non è stato immesso alcun valore conterranno un codice chiamato NULL, che indica un valore sconosciuto. NULL non equivale a nessuno di questi valori:

- Un valore numerico uguale a zero
- Una stringa di caratteri costituita interamente da spazi
- Una stringa di caratteri di lunghezza zero
- La stringa di caratteri NULL (con lunghezza uguale a 4)

Questi valori possono essere immessi in una riga o colonna di alcune tabelle. NULL compare dove non è stato immesso alcun valore oppure dove il valore è stato specificatamente impostato su NULL. NULL viene stampato e visualizzato come un trattino (-).

- Corretto: WHERE *nomecolonna* IS NULL
- Errato: WHERE *nomecolonna* = ' '

La funzione scalare VALUE può essere usata per modificare il modo in cui un valore nullo viene stampato e visualizzato. Vedere la sezione "Funzioni di stringa" a pagina 187.

Per selezionare righe che contengono un valore NULL in una colonna, immettere quanto segue:

```
WHERE nomecolonna IS NULL
```

### Esempi:

- Per selezionare tutti i dipendenti che non percepiscono provvigioni:

```
SELECT MATR, NOME
FROM Q.DIP
WHERE PROVV IS NULL
```

## NULL

- Per selezionare tutti i dipendenti la cui provvigione è uguale a zero:

```
SELECT MATR, NOME
FROM Q.DIP
WHERE PROVV = 0
```

0 (zero) non equivale a NULL. Nessuna riga della tabella campione soddisfa questa condizione.

- Per selezionare tutti i dipendenti che percepiscono una provvigione:

```
SELECT MATR, NOME
FROM Q.DIP
WHERE PROVV IS NOT NULL
```

---

## OR

E' possibile selezionare delle righe in base a più condizioni associate tramite AND o OR. Con due condizioni associate tramite OR vengono selezionate tutte le righe che soddisfano una delle due.

### La seguente interrogazione:

```
SELECT MATR, NOME, ANNI, STIP
FROM Q.DIP
WHERE ANNI = 10 OR STIP > 40000000
```

### Produce il seguente prospetto:

MATR	NOME	ANNI	STIP
50	IPPOLITI	10	41319600
140	FRATTARI	6	42300000
160	MOLINARI	7	45918400
210	LUPO	10	40020000
260	IZZO	12	42468000
290	QUILICI	10	39636000
310	GRAMSCI	13	42000000

Confrontare i risultati di OR con i risultati riportati in "AND" a pagina 146.

Per informazioni sull'utilizzo delle parentesi per comprendere il significato di un'interrogazione, consultare "Parentesi" a pagina 146.

---

## ORDER BY

Nella specifica SELECT dell'SQL è possibile indicare anche la sequenza in cui le righe selezionate devono essere visualizzate. Inoltre, è possibile eliminare le righe duplicate presenti in una selezione.

ORDER BY indica l'ordine in cui le righe appaiono in un prospetto. Se si usa ORDER BY, deve essere l'ultima proposizione dell'intera specifica. Tutte le colonne specificate dopo ORDER BY devono essere indicate anche dopo SELECT.

Il formato della proposizione ORDER BY è il seguente:

```
ORDER BY nomecolonna DESC    (per l'ordine discendente)
```

Se non si specifica una sequenza di ordinamento, viene usato l'ordine ascendente.

Il seguente prospetto mostra le righe in ordine *ascendente*.

### La seguente interrogazione:

```
SELECT NOME, MANS, ANNI
FROM Q.DIP
WHERE UFF = 84
ORDER BY MANS
```

**Produce il seguente prospetto:**

NOME	MANS	ANNI
GAFFI	AMMIN	5
QUILICI	DRG	10
DAVOLI	VEND	5
EDERLI	VEND	7

## Sequenza di riordino

La sequenza di riordino numerico dei dati in formato carattere è la seguente:

1. Caratteri speciali, inclusi spazi
2. Lettere minuscole, in ordine alfabetico
3. Lettere maiuscole, in ordine alfabetico
4. Numeri
5. NULL

La sequenza di riordino per i numeri è ascendente. La sequenza di riordino per i valori DATE, TIME e TIMESTAMP è cronologica. La sequenza di riordino per i dati DBCS è determinata dal valore interno dei dati e, in genere, non è rilevante.

### Esempi:

- Per elencare i dipendenti in ordine discendente in base allo stipendio:

```
SELECT MATR, NOME, STIP
FROM Q.DIP
ORDER BY STIP DESC
```

- Per elencare i dipendenti in ordine ascendente in base al nome:

```
SELECT MATR, NOME, STIP
FROM Q.DIP
ORDER BY NOME
```

## Ordinamento in base a più di una colonna

Per ordinare le righe in base a più di una colonna, elencare i nomi o i numeri relativi alle colonne dopo ORDER BY. E' possibile specificare in un unico elenco sia i nomi che i numeri delle colonne.

Se si desidera ordinare le righe in base ad una colonna definita, è necessario utilizzare il numero della colonna. Vedere la sezione "Ordinamento delle colonne in base al numero di una colonna" a pagina 170.

Un nome colonna contenuto in una proposizione ORDER BY, anche se seguito da ASC o DESC, è una specifica di riordino automatico. In un elenco, le specifiche di riordino automatico vengono separate tramite le virgole. La prima colonna che segue la proposizione ORDER BY viene ordinata per prima, la seconda colonna viene ordinata nell'ambito della prima colonna ORDER BY e così via.

**Per ordinare le righe in base agli anni di servizio nell'ambito della stessa mansione:**

## ORDER BY

```
SELECT NOME, MANS, ANNI
FROM Q.DIP
WHERE UFF=84
ORDER BY MANS, ANNI DESC
```

### Produce il seguente prospetto:

NOME	MANS	ANNI
GAFFI	AMMIN	5
QUILICI	DRG	10
EDERLI	VEND	7
DAVOLI	VEND	5

### Per ordinare le righe in base alla mansione nell'ambito degli stessi anni di servizio:

```
SELECT NOME, MANS, ANNI
FROM Q.DIP
WHERE UFF=84
ORDER BY ANNI DESC, MANS
```

### Produce il seguente prospetto:

NOME	MANS	ANNI
QUILICI	DRG	10
EDERLI	VEND	7
GAFFI	AMMIN	5
DAVOLI	VEND	5

### Esempi:

- Per elencare i dipendenti in ordine discendente in base agli anni di servizio ed in ordine discendente in base allo stipendio nell'ambito degli stessi anni di servizio.

```
SELECT ANNI, MANS, NOME, STIP
FROM Q.DIP
ORDER BY ANNI DESC, STIP DESC
```

- Per elencare i dipendenti in ordine ascendente in base allo stipendio nell'ambito di uno stesso ufficio:

```
SELECT DEPT, ID, NAME, SALARY
FROM Q.DIP
ORDER BY UFF, STIP
```

## Ordinamento delle colonne in base al numero di una colonna

Per ordinare le righe in base ad una colonna definita in un'espressione, usare il numero della colonna come riportato nel seguente esempio:

```
SELECT MATR, NOME, STIP+PROVV
FROM Q.DIP
WHERE PROVV IS NOT NULL
ORDER BY 3
```

Dopo ORDER BY non è possibile usare un'espressione come STIP+PROVV.

Dopo ORDER BY è possibile specificare più di un numero di colonna e si possono usare insieme sia nomi che numeri di colonne. Ad esempio, nell'interrogazione precedente STIP+PROVV è la colonna 3 e NOME è la colonna 2. L'ultima riga dell'interrogazione può essere scritta come segue:

```
ORDER BY 3 DESC, NOME
```

Per elencare i dipendenti in ordine discendente in base allo stipendio all'interno di un ufficio:

```
SELECT DEPT, ID, NAME, SALARY
      FROM Q.DIP
ORDER BY 1, 4 DESC
```

---

## REVOKE

La specifica REVOKE revoca l'autorizzazione concessa tramite la specifica GRANT. La sintassi della specifica REVOKE è la seguente:

```
REVOKE elenco-operazioni ON nometabella FROM elenco-utenti
```

*elenco-operazioni*

Elenca una o più operazioni seguenti, separate da virgole: ALTER, DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE oppure ALL per revocare l'autorizzazione ad eseguire qualsiasi operazione.

*nometabella*

Indica la tabella o la vista per la quale viene revocata l'autorizzazione.

*elenco-utenti*

Elenca tutti gli ID utente separati da virgole. Al posto di *elenco-utenti* è possibile specificare PUBLIC. Utilizzando PUBLIC non viene revocato un privilegio da parte di ogni utente ID al quale è stata esplicitamente concessa autorizzazione; tale privilegio deve essere specificamente revocato.

REVOKE e GRANT sono simili, con le seguenti eccezioni:

- Con REVOKE non è possibile specificare un elenco di colonne dopo UPDATE. UPDATE revoca l'autorizzazione all'aggiornamento di qualsiasi colonna. Per revocare l'autorizzazione all'aggiornamento di determinate colonne e mantenerla per altre:
  1. Revocare l'autorizzazione all'aggiornamento di qualsiasi colonna.
  2. Concedere l'autorizzazione all'aggiornamento di un elenco specifico di colonne.
- Se si concede l'autorizzazione all'utente IZZO, il quale la concede a sua volta all'utente GIACOBI, e poi si revoca tale autorizzazione, viene revocata anche l'autorizzazione dell'utente GIACOBI.

La seguente specifica revoca all'utente Giacobi l'autorizzazione a scrivere interrogazioni SELECT usando la tabella PERS:

```
REVOKE SELECT ON PERS FROM GIACOBI
```

La seguente specifica revoca all'utente HSAM4419 l'autorizzazione ad aggiornare qualsiasi colonna della tabella PERS:

```
REVOKE UPDATE ON PERS FROM HSAM4419
```

---

## SELEZIONA

Con la specifica SELECT è possibile indicare il nome di ciascuna colonna che si desidera richiamare da una tabella. E' possibile specificare una o più colonne di una tabella o di una vista oppure si possono selezionare tutte le colonne. Ciascuna specifica SELECT può selezionare informazioni da diverse tabelle. Vedere anche "DISTINCT" a pagina 154.

## SELECT

Per i limiti di tabelle, viste e colonne in una specifica SELECT, consultare i riferimenti SQL di gestione del database.

Se la specifica SELECT indica una tabella contenente dati in formato binario, il QMF visualizza la tabella solo se si fornisce un formato con i codici di edit esadecimale, binari o utente appropriati per visualizzarla correttamente.

### Selezione di ogni colonna da una tabella

Per richiamare tutte le colonne da una tabella, utilizzare un asterisco (\*) invece di scrivere i nomi delle colonne. Il formato di una specifica SELECT usata per questa selezione è il seguente:

```
SELECT * FROM nometabella
```

*nometabella* indica il nome della tabella o della vista sulla quale si effettua la ricerca. Ad esempio, tale specifica fornisce tutte le colonne della tabella Q.ORGAN:

```
SELECT * FROM Q.ORGAN
```

La seguente interrogazione fornisce tutte le colonne, ma solo le righe in cui il codice ufficio è 10:

```
SELECT *  
FROM Q.DIP  
WHERE UFF = 10
```

### Selezione delle colonne da una tabella

Per selezionare alcune colonne da una tabella, immettere SELECT seguito dai nomi esatti delle colonne nello stesso ordine (da sinistra a destra) in cui si desidera che vengano riportate nel prospetto. Separare i nomi con una virgola.

Con il riordino automatico, la seguente specifica produce un prospetto con i nomi degli uffici a sinistra ed i codici ufficio a destra:

```
SELECT NOMUFF, CODUFF  
FROM Q.ORGAN
```

L'ordine in cui le colonne appaiono nel prospetto può essere ulteriormente modificato tramite il formato. L'ordine delle colonne sul formato è l'ordine in cui esse vengono specificate nell'interrogazione.

E' possibile selezionare una colonna più di una volta; in modo che è possibile utilizzare più funzioni di aggregazione sul formato.

E' possibile selezionare fino a 750 nomi di colonna (o espressioni) in OS/390 e fino a 255 in VM e VSE.

E' possibile usare un nome colonna in una proposizione WHERE senza specificarlo nella proposizione SELECT.

#### Esempi:

- Per selezionare solo le colonne MATR e NOME dalla tabella Q.DIP:

```
SELECT MATR, NOME  
FROM Q.DIP
```

- Per selezionare le colonne NOME e MATR dalla tabella Q.DIP ed elencare la colonna NOME per prima:

```
SELECT NOME, MATR  
FROM Q.DIP
```



## Aggiunta di colonne descrittive

Nel prospetto è possibile aggiungere una colonna di informazioni puramente descrittive inserendo una costante racchiusa tra apici nell'elenco di colonne della specifica SELECT. La costante racchiusa tra apici può avere una lunghezza massima di 256 caratteri e può essere alfabetica, numerica o qualsiasi combinazione tra i due. Il seguente esempio elenca i nomi e gli indirizzi di coloro che nella tabella Q.CANDIDATI hanno 14 anni di istruzione ed identifica ciascuno di essi come candidato.

### La seguente interrogazione:

```
SELECT NOME, INDIRIZZO, 'CANDIDATO'
FROM Q.CANDIDATI
WHERE LIVISTR = 14
ORDER BY NOME
```

### Produce il seguente prospetto:

NOME	INDIRIZZO	ESPRESSIONE 1
CASALI	PERUGIA	CANDIDATO
REDI	BOLOGNA	CANDIDATO
RICCIARDI	VARESE	CANDIDATO

Il prospetto comprende tre colonne: una contiene i nomi, una gli indirizzi e la nuova colonna contiene la parola CANDIDATO per tutte le righe selezionate. Il programma che gestisce il database aggiunge un nome colonna all'ultima colonna creata. Tale nome varia in relazione al programma che gestisce il database usato nell'ambiente in cui si opera. Questo nome colonna può essere modificato usando i pannelli formato.

## Sottointerrogazioni

Le sottointerrogazioni selezionano i dati di una tabella. Quindi, i dati selezionati vengono usati per verificare una condizione nella proposizione WHERE dell'interrogazione principale. Ad esempio, la seguente interrogazione fornisce un elenco dei dipendenti che lavorano nella direzione Nord:

```
SELECT NOME, MATR
FROM Q.DIP
WHERE UFF = SOME
      (SELECT CODUFF
FROM Q.ORG
WHERE DIREZIONE='NORD')
```

+  
| sottointerrogazione  
+

La sottointerrogazione individua i codici ufficio nella direzione Nord. Quindi, l'interrogazione principale trova i dipendenti che lavorano in uno qualunque di questi uffici.

Quando vi sono più sottointerrogazioni, l'ultima viene eseguita per prima e la prima per ultima.

## Esempi:

```
SELECT DEPT, NAME, SALARY
FROM Q.STAFF CORRVAR
WHERE SALARY =
      (SELECT MAX(SALARY)
FROM Q.STAFF
WHERE DEPT = CORRVAR.DEPT)
```

] sottointerrogazione

## SELECT

```
SELECT ID, NAME
FROM Q.STAFF
WHERE DEPT IN
  (SELECT DISTINCT DEPTNUMB
   FROM Q.ORG
   WHERE DIVISION = 'MIDWEST') ] sottointerrogazione
ORDER BY ID

SELECT DEPT, AVG(SALARY)
FROM Q.STAFF
GROUP BY DEPT
HAVING AVG(SALARY) >
  (SELECT AVG(SALARY) FROM Q.STAFF) ] sottointerrogazione

SELECT UFF, AVG(STIP)
FROM Q.DIP
GROUP BY UFF
HAVING AVG(STIP) >
  (SELECT AVG(STIP) FROM Q.DIP) ] sottointerrogazione
```

---

## SOME

Utilizzare la parola chiave **SOME** con gli operatori di confronto in modo da permettere che un'interrogazione restituisca un insieme di valori piuttosto che un valore singolo. E' possibile usare **SOME** con i seguenti operatori di confronto:

=    $\neq$    >   >=   <   <=   < >

Il simbolo  $\neq$  è un simbolo alternativo per < > (non uguale a). Esso è un operatore SQL ANSI. Se si usa l'accesso ai dati remoti, il simbolo preferito è <>.

**ALL**, **ANY** e **IN** possono anche essere usati per fornire un insieme di valori nei seguenti casi:

- Quando si usa **ALL**, vengono soddisfatti tutti i valori presenti nell'insieme fornito.
- Quando si usa la parola chiave **ANY** o **SOME**, viene soddisfatto almeno un valore presente nell'insieme fornito.
- **IN** può essere utilizzato in una sottointerrogazione al posto di = **SOME** o = **ANY**.

La seguente interrogazione fornisce un elenco dei dipendenti che lavorano nella direzione Nord. La sottointerrogazione individua i codici ufficio nella direzione Nord. Quindi, l'interrogazione principale trova gli impiegati che lavorano in tali uffici.

```
SELECT NOME, MATR
FROM Q.DIP
WHERE UFF = SOME
  (SELECT CODUFF FROM Q.ORG WHERE DIREZIONE='NORD')
```

In questa interrogazione, viene usata la parola chiave **SOME** in quanto nella direzione Nord vi sono più uffici. Se si usasse **ALL** al posto di **SOME** (o **ANY**), verrebbe fornito un insieme vuoto. Nessun impiegato lavora in tutti gli uffici della divisione orientale.

---

## SUM

**SUM** è valido solo per le colonne che contengono valori numerici.

Il tipo di dati del risultato di **SUM** consente di ottenere valori nulli anche se l'operando di questa funzione è **NOT NULL**. I valori nulli non sono compresi nel calcolo effettuato tramite una funzione incorporata.

Nel seguente esempio è inclusa più di una funzione per le colonne nella specifica SELECT. Per l'ufficio 10, si calcola e si visualizza la somma degli stipendi dei dipendenti, lo stipendio minimo, medio e massimo ed il numero dei dipendenti (COUNT) che lavorano in quell'ufficio.

**La seguente interrogazione:**

```
SELECT SUM(STIP), MIN(STIP), AVG(STIP),
       MAX(STIP), COUNT(*)
FROM Q.DIP
WHERE UFF = 10
```

**Produce il seguente prospetto:**

SUM(STIP)	MIN(STIP)	AVG(STIP)	MAX(STIP)	COUNT(ESPRESSIONE 1)
166926900	38520500	41731725	45918400	4

Una funzione per le colonne può essere scritta nel seguente modo:

`SUM(espressione)`

E' necessario usare le parentesi. In genere, *espressione* è un nome colonna, ma può anche essere:

- Un'espressione aritmetica che contiene almeno un nome colonna.
- DISTINCT, seguito da un nome colonna.

In una funzione, un nome colonna non deve fare riferimento ad una colonna con stringhe lunghe oppure ad una colonna derivata da una funzione per le colonne (una colonna di una vista può derivare da una funzione). Le funzioni per le colonne non possono essere concatenate all'interno di altre funzioni per le colonne.

## UNION

Usando UNION è possibile fondere le righe di due o più tabelle in un prospetto. Tali righe devono essere correlate tra loro, avere la stessa larghezza e contenere lo stesso tipo di dati. Utilizzando UNION, è possibile fondere i valori di due o più tabelle nelle stesse colonne, ma su righe diverse dello stesso prospetto. UNION può essere usato più di una volta in un'interrogazione.

Gli esempi che usano UNION ALL riportati in questa sezione richiedono il supporto UNION avanzato. Vedere la sezione Appendice C, "Funzioni QMF che richiedono un supporto specifico" a pagina 309.

L'esempio seguente seleziona le colonne dei nomi e dei dipendenti dalla tabella Q.DIP e i nomi dei candidati dalla tabella Q.CANDIDATI.

```
SELECT NOME, 'DIPENDENTE'
FROM Q.DIP
WHERE ANNI < 3
UNION
SELECT NOME, 'CANDIDATO '
FROM Q.CANDIDATI
WHERE LIVISTR > 14
```

### Risultati:

NOME	ESPRESSIONE 1
BURATO	DIPENDENTE
GASPARI	CANDIDATO
GIACOBI	CANDIDATO

## UNION

La parte dell'interrogazione che seleziona dalla tabella Q.DIP crea anche una colonna nel prospetto con la costante DIPENDENTE. La parte dell'interrogazione che seleziona dalla tabella Q.CANDIDATI ottiene lo stesso risultato con la costante CANDIDATO. A questa colonna viene assegnato un nome colonna standard che può essere facilmente modificato sul formato.

In qualsiasi interrogazione tutte le colonne devono avere la stessa lunghezza. Ad esempio, nell'interrogazione 1, la colonna CANDIDATO viene riempita con uno spazio per avere la stessa lunghezza della colonna DIPENDENTE.

L'esempio seguente seleziona dalle tabelle Q.DIP e Q.INTERVISTE tutti i dirigenti e le persone che essi hanno intervistato:

```
SELECT NOME, '          '
FROM Q.DIP, Q.INTERVISTE
WHERE DIRIGENTE = MATR
UNION
SELECT Q.DIP.NOME, 'NO INTERVISTE'
FROM Q.DIP
WHERE MANS = 'DRG' AND MATR NOT IN (SELECT DIRIGENTE FROM Q.INTERVISTE)
```

### Risultati:

NOME	ESPRESSIONE 1
DANIELI	NO INTERVISTE
FRATTARI	
LEANDRI	
IPPOLITIIZZO	NO INTERVISTE
LEANDRI	
IRACI	
LUPO	NO INTERVISTE
MARENGHI	NO INTERVISTE
MOLINARI	
MOLINARI	
LUTTAZZI	
QUILICI	
SANTUCCI	

### Come mantenere dei duplicati con la specifica UNION

Usando UNION, vengono selezionate solo le righe DISTINCT dalle colonne specificate in entrambe le specifiche SELECT.

Se si desidera mantenere dei duplicati nel risultato di un'operazione UNION, specificare la parola chiave facoltativa ALL dopo UNION. Quando si specifica UNION ALL, le righe duplicate non vengono eliminate dal risultato.

L'esempio seguente seleziona tutti gli addetti alle vendite presenti nella tabella Q.DIP con più di cinque anni di servizio oppure che percepiscono una provvigione superiore a L. 1.700.000. Gli addetti alle vendite che soddisfano entrambe le condizioni compaiono due volte nel prospetto finale:

```
SELECT * FROM Q.DIP
WHERE MANS = 'VEND' AND ANNI > 5
UNION ALL
SELECT * FROM Q.DIP
WHERE MANS = 'VEND' AND PROVV > 1700000
ORDER BY 2
```

### Produce il seguente prospetto:

MATR	NOME	UFF	MANS	ANNI	STIP	PROVV
340	EDERLI		84	VEND	7	35688000 2570000
340	EDERLI		84	VEND	7	35688000 2570000
310	GRAMSCI		66	VEND	13	42000000 400600
90	LAZZARI		42	VEND	6	36003500 2773400
90	LAZZARI		42	VEND	6	36003500 2773400
40	OBICI		38	VEND	6	36012000 1693100
20	PERNAL	20		VEND	8	18171.25 612.45
70	ROTA		15	VEND	7	33005660 2304000
70	ROTA		15	VEND	7	33005660 2304000
220	SMIRAGLIA		51	VEND	7	35309000 1985600
220	SMIRAGLIA		51	VEND	7	35309000 1985600
150	VERDONE		51	VEND	6	38913000 1275300
280	VILLOTTI	66		VEND	9	37349000 1623000

Se è stato specificato UNION al posto di UNION ALL, per conoscere i nomi degli addetti alle vendite che soddisfano entrambe le condizioni è necessario effettuare ulteriori controlli, come illustrato nel seguente prospetto:

MATR	NOME	UFF	MANS	ANNI	STIP	PROVV
340	EDERLI		84	VEND	7	35688000 2570000
310	GRAMSCI		66	VEND	13	42000000 400600
90	LAZZARI		42	VEND	6	36003500 2773400
40	OBICI		38	VEND	6	36012000 1693100
20	PERNAL	20		VEND	8	18171.25 612.45
70	ROTA		15	VEND	7	33005660 2304000
220	SMIRAGLIA		51	VEND	7	35309000 1985600
150	VERDONE		51	VEND	6	38913000 1275300
280	VILLOTTI	66		VEND	9	37349000 1623000

L'ordine di valutazione di ogni sottinterrogazione non influisce sul risultato dell'interrogazione. Tuttavia, quando si usano UNION ALL e UNION per combinare due interrogazioni SELECT, il risultato dell'operazione dipende dall'ordine di valutazione. Le parentesi vengono risolte per prime, iniziando da quella più interna. Quindi, ogni proposizione viene risolta da sinistra verso destra.

Ad esempio, le seguenti interrogazioni forniscono risultati differenti:

- In questo esempio, tutte le righe della TABELLA1 vengono fuse con tutte le righe della TABELLA2 per formare una tabella intermedia che viene fusa con la TABELLA3 con l'eliminazione dei duplicati.

(TABELLA1 UNION ALL TABELLA2) UNION TABELLA3

- In questo esempio, tutte le righe della TABELLA2 vengono fuse con la TABELLA3 con l'eliminazione dei duplicati per formare una tabella intermedia che viene fusa con tutte le righe della TABELLA1.

TABELLA1 UNION ALL (TABELLA2 UNION TABELLA3)

## Regole per l'utilizzo di UNION

- E' possibile inserire UNION tra due istruzioni SELECT solo se le due istruzioni selezionano lo stesso numero di colonne e le colonne corrispondenti contengono i tipi di dati compatibili, (ad esempio numerici a numerici o stringa a stringa).
- Le colonne corrispondenti nelle specifiche scelte unite da UNION non devono necessariamente avere lo stesso nome. Dal momento che i nomi delle colonne alternate sono diversi, non utilizzare un nome di colonna dopo ORDER BY. ma usare sempre il numero corrispondente ad una colonna, ad esempio, ORDER BY 1.
- La lunghezza ed il tipo di dati delle colonne indicate nelle specifiche SELECT devono essere soltanto confrontabili. Pertanto, i dati contenuti nelle colonne

## UNION

devono essere dello stesso tipo e cioè numerici, in formato carattere, in formato grafico, per la data, per l'ora o di tipo timestamp. Esse non possono rappresentare una combinazione di questi gruppi. Ad esempio:

```
SELECT MATR
:
:
UNION
SELECT UFF
:
:
```

Se MATR contiene dati di tipo CHAR(6) e UFF dati di tipo CHAR(3), la colonna della tabella risultante è CHAR(6). Nella tabella finale, i valori derivati da UFF vengono riempiti a destra con degli spazi.

### Quando utilizzare UNION — quando effettuare l'unione

L'utilizzo di UNION per unire le tabelle e l'operazione di unione delle stesse dipende dal tipo di risultato che si desidera ottenere nel prospetto.

- UNION alterna le righe di due interrogazioni in un unico prospetto.
- L'operazione di unione delle tabelle non alterna le righe, ma unisce in senso orizzontale ciascuna riga di una tabella a ciascuna riga da un'altra tabella. Quando si uniscono delle tabelle, è necessario utilizzare una condizione per limitare il numero delle possibili combinazioni per evitare che ogni riga venga unita a tutte le altre.

La seguente interrogazione non produce un prospetto leggibile o significativo come l'interrogazione UNION riportata "UNION" a pagina 175. Poiché in questa interrogazione non è stata usata una colonna in comune nella condizione WHERE per unire le due tabelle, il prospetto contiene dei duplicati.

#### La seguente interrogazione:

```
SELECT D.NOME, 'DIPENDENTE', C.NOME, 'CANDIDATO '
FROM Q.DIP D, Q.CANDIDATI C
WHERE ANNI < 3 AND LIVISTR > 14
```

#### Produce il seguente prospetto:

NOME	ESPRESSIONE 1	NOME1	ESPRESSIONE 2
BURATO	DIPENDENTE	GIACOBI	CANDIDATO
BURATO	DIPENDENTE	GASPARI	CANDIDATO

E' anche possibile usare UNION tra due specifiche SELECT che fanno riferimento alla stessa tabella. Ad esempio, per elencare i dipendenti in base al numero di matricola nell'ambito di uno stesso ufficio ed identificare quelli con dieci anni di servizio:

```
SELECT UFF, MATR, NOME, ANNI, 'DIECI ANNI'
FROM Q.DIP
WHERE ANNI = 10
UNION
SELECT UFF, MATR, NOME, ANNI, '
FROM Q.DIP
WHERE NOT ANNI = 10
ORDER BY 1, 2
```

---

## AGGIORNA

La specifica UPDATE modifica nelle righe di una tabella i valori relativi alle colonne esistenti specificate. Una tabella può essere aggiornata solo dal relativo autore oppure dall'utente che ha ricevuto una specifica autorizzazione. Per informazioni relative all'autorizzazione, vedere "GRANT" a pagina 157.

La specifica UPDATE è costituita da tre parti:

1. Una proposizione UPDATE che specifica la tabella che deve essere aggiornata.
2. Una proposizione SET che specifica la colonna che deve essere aggiornata e il nuovo valore da inserire.
3. La proposizione WHERE che specifica la riga che deve essere aggiornata.

Il seguente esempio aggiorna la tabella PERS per il dipendente con numero di matricola 250: la mansione viene modificata in Addetto alle vendite e lo stipendio viene aumentato del 15%.

```
UPDATE PERS
SET MANS='VEND', STIP=STIP * 1.15
WHERE MATR = 250
```

Per creare facilmente un'interrogazione UPDATE, è possibile usare il comando MOSTRA con l'opzione TIPO=UPDATE.

Come mostrato nel primo esempio di seguito riportato, è possibile usare una sola specifica UPDATE per aggiornare più di una riga di una tabella, o per aggiornare tutte le righe di una colonna (quando si omette la proposizione WHERE).

### Esempi:

- Per aumentare di L. 600.000 lo stipendio di ogni impiegato amministrativo della tabella PERS:

```
UPDATE PERS
SET STIP = STIP+600000
WHERE MANS = 'AMMIN'
```

- Per aumentare di un'unità gli anni di servizio di tutti i dipendenti della tabella PERS:

```
UPDATE PERS
SET ANNI = ANNI + 1
```

---

## WHERE

Nella specifica SELECT, WHERE consente di selezionare da una tabella solo le righe che soddisfano una determinata condizione oppure un insieme di condizioni senza dover esaminare ogni riga della tabella. La proposizione WHERE specifica una condizione di ricerca (cioè, uno o più criteri di selezione) che identifica la riga o le righe che si desidera richiamare, aggiornare o eliminare.

La condizione di ricerca di una proposizione WHERE indica che viene effettuato un confronto tra due valori. In genere, il valore di una colonna viene confrontato con un valore fisso specificato nella proposizione WHERE. In questo modo, vengono selezionate soltanto le righe che soddisfano la condizione di ricerca. Nel seguente esempio, la condizione di ricerca specifica che il valore nella colonna UFF deve essere uguale a 20.

**La seguente interrogazione:**

## WHERE

```
SELECT UFF, NOME, MANS
FROM Q.DIP
WHERE UFF = 20
```

### Produce il seguente prospetto:

UFF	NOME	MANS
20	SANTUCCI	DRG
20	PERROTTA	VEND
20	IRACI	AMMIN
20	SOAVE	AMMIN

Sia WHERE che HAVING eliminano i dati dal prospetto:

- La condizione WHERE viene usata con la selezione delle colonne e consente di indicare se includere o meno una singola riga.

Utilizzare WHERE per eliminare i dati della riga non desiderati.

- La condizione HAVING viene usata con le funzioni incorporate e consente di indicare se includere o meno un intero gruppo.

La condizione HAVING è sempre seguita da una funzione per le colonne (ad esempio, SUM, AVG, MAX, MIN o COUNT). Questa condizione può anche essere seguita da una sottointerrogazione che individua un valore raggruppato per completare la condizione HAVING.

Utilizzare HAVING per eliminare i dati raggruppati non desiderati.

Ad esempio, per elencare lo stipendio minimo, massimo e medio in ciascun ufficio, escludendo i dirigenti, per gli uffici in cui lo stipendio medio è superiore a £.24.000.000:

### La seguente interrogazione:

```
SELECT UFF, MIN(STIP),
MAX(STIP), AVG(STIP)
FROM Q.DIP
WHERE JOB < > 'MGR'
GROUP BY UFF
HAVING AVG(STIP) > 24000000
```

### Produce il seguente prospetto:

UFF	MIN(STIP)	MAX(STIP)	AVG(STIP)
15	24517000	33005660	27513020
20	13504.60	18171.25	15309.5333333333
38	24019500	36012000	29889400
42	21011800	36003500	26677500
51	26739600	38913000	32470400
66	21976000	42000000	33760350
84	26061000	35688000	30886000

Oltre ad effettuare un confronto di uguaglianza (=), è possibile anche confrontare il valore di una colonna nei modi di seguito elencati. La condizione definita nella prima colonna viene specificata immettendo nella seconda colonna le parole o i simboli corrispondenti.

### Condizione

Parola o simbolo

Uguale a

=



**Non uguale a**

&lt; &gt;

**Alternativa a no uguale a**

¬=

**Maggiore di**

&gt;

**Maggiore di o uguale a**

&gt;=

**Non maggiore di**

¬&gt; (solo in DB2)

**Minore di**

&lt;

**Minore di o uguale a**

&lt;=

**Non minore di**

¬&lt; (solo in DB2)

**Condizioni multiple**

AND, OR

**Valori compresi in una serie**

BETWEEN x AND y

**Valori corrispondenti ad altri in un elenco**

IN (x, y, z)

**Seleziona una stringa di caratteri**

LIKE '%abc%'

**Ignora determinati caratteri**

LIKE '\_a\_'

**Condizioni negative**

NOT

Il segno di negazione (¬) può causare errori di verifica nelle specifiche che vengono trasferite da un DBMS ad un altro. Per evitare questo problema nelle specifiche che devono essere eseguite in ubicazioni remote, sostituire il segno di negazione con un segno equivalente in tutte le operazioni in cui compare. Ad esempio, è possibile sostituire i segni <> con ¬=, <= con ¬> e >= con ¬<.

I valori da confrontare con le colonne di dati in formato carattere devono essere racchiusi tra apici (come in WHERE NOME = 'IZZO'). I dati numerici non devono essere racchiusi tra apici.

Se si usano dati in formato grafico, il valore che segue WHERE deve essere preceduto dal carattere a singolo byte 'G' e deve essere racchiuso tra apici. I segni di percentuale e di sottolineatura devono essere caratteri DBCS.

## Simboli di uguaglianza e disuguaglianza in una proposizione WHERE

Una condizione di ricerca WHERE può essere scritta usando qualsiasi simbolo di uguaglianza o disuguaglianza tra quelli riportati in "WHERE" a pagina 179. Ad esempio, per selezionare solo i dipendenti che percepiscono una provvigione uguale a o maggiore di L. 2.000.000:

## WHERE

### La seguente interrogazione:

```
SELECT MATR, PROVV
      FROM Q.DIP
      WHERE PROVV >= 2000000
```

### Produce il seguente prospetto:

```
MATR  PROVV
-----
  70  2304000
  90  2773400
 340  2570000
```

### Esempi:

- Per selezionare tutti i dipendenti con 10 o più anni di servizio:  

```
SELECT MATR, NOME, ANNI
      FROM Q.DIP
      WHERE ANNI >= 10
```
- Per selezionare tutti i dipendenti con più di dieci anni di servizio:  

```
SELECT MATR, NOME, ANNI
      FROM Q.DIP
      WHERE ANNI > 10
```
- Per selezionare tutti i dirigenti:  

```
SELECT MATR, NOME, ANNI
      FROM Q.DIP
      WHERE MANS = 'DRG'
```
- Per selezionare tutti i dipendenti il cui nome, in ordine alfabetico, segue SMIRAGLIA:  

```
SELECT NOME, MATR
      FROM Q.DIP
      WHERE NOME > 'SMIRAGLIA'
```
- Per selezionare tutti i nomi dei dipendenti della tabella Q.DIP che non lavorano nell'ufficio 10:  

```
SELECT NOME, MATR
      FROM Q.DIP
      WHERE UFF < > 10
```

---

## Risultati calcolati

I valori calcolati possono essere usati come parte di una condizione di ricerca e possono essere visualizzati per le righe selezionate nello stesso modo in cui vengono visualizzati i valori delle colonne.

E' possibile usare un'espressione aritmetica nella proposizione SELECT oppure nella proposizione WHERE dell'interrogazione:

- Quando l'espressione fa parte della proposizione SELECT, nel prospetto viene visualizzata la colonna con i risultati del calcolo.
- Quando l'espressione fa parte della proposizione WHERE, essa fa parte della condizione di ricerca e non modifica i valori della colonna.

Le due interrogazioni che seguono mostrano l'uso di un'espressione aritmetica in una proposizione SELECT.

- Tale interrogazione seleziona lo stipendio annuale di ogni dipendente dalla tabella Q.DIP:

```
SELECT MATR, STIP
      FROM Q.DIP
```

- La seguente interrogazione seleziona lo stipendio mensile di ogni dipendente il cui valore deve essere calcolato:

```
SELECT MATR, STIP/12
FROM Q.DIP
```

STIP/12 è un'espressione ed indica il risultato della divisione di STIP per 12.

**La seguente interrogazione:**

```
SELECT UFF, NOME, STIP
FROM Q.DIP
WHERE UFF = 38
```

**Produce il seguente prospetto:**

UFF	NOME	STIP
38	MARENGHI	35013500
38	OBICI	36012000
38	QUARANTA	33616600
38	NARDI	25909500
38	ABBATE	24019500

**La seguente interrogazione:**

```
SELECT UFF, NOME, STIP/12
FROM Q.DIP
WHERE UFF = 38
```

**Produce il seguente prospetto:**

UFF	NOME	ESPRESSIONE 1
38	MARENGHI	2917791
38	OBICI	3001000
38	QUARANTA	2801383
38	NARDI	2159125
38	ABBATE	2001625

**Operatori aritmetici:**

**Operatore**

**Operazione**

+	aggiunta
-	sottrazione
*	moltiplicazione
/	divisione

Nell'ambito delle espressioni, è possibile usare i nomi delle colonne (come in `TARIFFA*ORE`), le colonne e le costanti (come in `TARIFFA*1.07`) e le funzioni incorporate (come in `AVG(STIP)/2`). Un'espressione può essere costituita da costanti numeriche (come `3 x 7`) oppure da costanti in formato carattere (come `STIP + PROV`).

Quando viene creata una tabella, ogni colonna contenuta viene definita per contenere un determinato tipo di dati. Le operazioni aritmetiche possono essere eseguite solo con dati di tipo numerico e i risultati di un'operazione possono dipendere dal tipo di dati degli operandi.

**Esempio:**

## WHERE

- Per selezionare il nome e la retribuzione totale (stipendio più provvigione) di ogni dipendente che percepisce più di L. 40.000.000 l'anno:

```
SELECT NOME, STIP + PROVV
FROM Q.DIP
WHERE STIP + PROVV > 40000000
```

L'interrogazione precedente non elenca alcun dipendente il cui stipendio da solo è di £.40.000.000 quando l'ammontare della provvigione è nullo. Il risultato di un'operazione con un valore non noto è un valore non noto.

- Per elencare tutti i dipendenti che percepiscono una provvigione pari al 5% o più della retribuzione totale:


```
SELECT NOME, STIP, PROVV
FROM Q.DIP
WHERE PROVV >= 0.05 * (STIP + PROVV)
```

---

## Funzione @IF

La funzione REXX @IF viene utilizzata per verificare valori specifici all'interno dell'espressione REXX, quindi interpretare le espressioni REXX e restituire i risultati.

La funzione @IF può essere utilizzata dovunque è possibile inserire un'espressione REXX. Le espressioni REXX possono essere utilizzate in FORM.CALC, FORM.CONDIZIONI e FORM.COLONNE (definizione colonne)



### Note:

- 1 Un'espressione REXX può ridursi a 0 oppure ad 1. Tipicamente comprende un operatore comparativo REXX. La funzione @IF verifica il confronto e se il risultato è 1, viene valutata l'espressione successiva e vengono restituiti i risultati. La funzione @IF valuta il confronto da sinistra a destra fino a quando non ne viene trovato uno vero. Se nessun confronto è vero, allora viene interpretata l'ultima espressione e vengono restituiti i risultati.
- 2 Le espressioni valide del REXX sono costituite da termini (stringhe, simboli e funzioni) utilizzati insieme ad operatori e parentesi. Se il confronto precedente è vero, l'espressione è interpretata e viene restituito il risultato.
- 3 Un'espressione REXX valida come definita sopra. Se nessun confronto è valido, allora l'espressione\_N è interpretata e i risultati vengono restituiti.

### Note relative alla funzione @IF:

- Devono essere presenti un numero dispari di argomenti.
- Il numero minimo di argomenti è 3 ed il massimo è 19.
- Il primo simbolo deve essere @IF, seguito immediatamente da una parentesi sinistra.
- Gli argomenti devono essere delimitati da virgole.

- L'elenco degli argomenti deve terminare con una parentesi destra.
- L'ultimo argomento rappresenta "otherwise" o un'espressione predefinita.
- Se un argomento di numero dispari non è l'ultimo, allora allora esso costituisce un confronto.
- Se VALORI NULLI viene impostato su SI e l'espressione contiene una variabile di sostituzione con valore nullo, non definito, eccedente, senza istanza e senza rapporto, allora l'intera espressione verrà impostata sul valore che rappresenta quella condizione. Tale riduzione viene eseguita solo su espressioni e non su confronti.
- Se l'espressione contiene più di un valore di sostituzione che è nullo, non definito, eccedente, senza istanza e senza rapporto, allora il seguente ordine verrà utilizzato per la riduzione dell'espressione.
  1. Valori indefiniti
  2. Valori eccedenti
  3. Valore nullo
  4. Nessuna istanza
  5. Nessun rapporto

L'utilizzo di più argomenti (confronti ed espressioni) passati alla funzione @IF elimina la necessità di nidificare le funzioni @IF (le funzioni nidificate @IF non sono supportate per la riduzione dell'espressione).

## Esempio

Dato SELECT ID, NOME, UFF, STIP, PROVV DA Q.DIP, con la seguente espressione viene definita una nuova colonna ed VALORI NULLI è impostato su SI:

```
@If(&3=10, 'MGMT', &5=DSQNULL, 'N/A', &5/&4*100)
```

Tale espressione può essere logicamente riformulata come:

```
Select When &3 = 10 Return MGMT /* tutti gli uffici 10 sono dei responsabili*/
      When &7 is NULL Return N/A /* Provvigione NULL, segno N/A */
      Otherwise Return &7/&6*100 /* tutti gli altri, calcola Provv % */
```

I risultati possono essere visualizzati come:

ID	NOME	UFF	STIP	PROVV	%
10	SANTUCCI	20	36715000	-	N/A
20	PERNAL	20	36342500	612.45	3.37
30	MARENGHI	38	35200000	-	N/A
110	NGAN	15	25164000	206.60	1.65
120	NAUGHTON	38	25908500	180.00	1.38
160	MOLINARE	10	45918400	-	MGMT

---

## Funzioni scalari SQL

In questa sezione vengono descritti tre tipi di funzioni scalari:

- Funzioni per la data/ora
- Funzioni di conversione
- Funzioni di stringa

### Funzioni data/ora

Le funzioni per la data/ora effettuano le seguenti operazioni:

## Funzioni scalari SQL

- DATE, TIME e TIMESTAMP modificano il tipo di dati del relativo argomento nel tipo di dati per la data/ora associato.
- CHAR modifica il tipo di dati del relativo argomento (un valore di tipo DATE o TIME) nel tipo di dati CHAR.
- DAYS calcola il numero di giorni che intercorrono tra una data e l'altra.
- YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE, SECOND e MICROSECOND selezionano parti dei valori di tipo DATE, TIME o TIMESTAMP.

Ogni funzione per la data/ora è seguita da un argomento racchiuso tra parentesi. Nell'esempio che segue vengono elencati, in base al numero di progetto, tutti i progetti il cui inizio è previsto per il 1990. Questa operazione viene effettuata applicando la funzione per la data/ora YEAR alla colonna DATAINIZIO della tabella Q.PROGETTI.

### La seguente interrogazione:

```
SELECT NPROG, DATAINIZIO, DATAFINE, "DATAORA REGISTR"
      FROM Q.PROGETTI
WHERE YEAR(STARTD) = 1998
```

### Produce il seguente prospetto:

NPROG	DATAINIZIO	DATAFINE	"DATAORA REGISTR"
1409	1998-06-15	1999-12-31	1996-03-13-09.12.57.149572
1410	1998-09-29	2000-03-31	1996-03-13-12.18.23.402917

Tali funzioni possono essere usate ovunque sia possibile usare un'espressione (vedere Tabella 1). Il primo o unico argomento di ogni funzione è un'espressione che fornisce il valore da gestire.

Tabella 1. Funzioni per la data/ora

Funzione	Argomento	Risultato
DATA	Data, timestamp o rappresentazione in forma di stringa di una data	Data
TIME	Ora, timestamp o rappresentazione in forma di stringa di un'ora	Ora
TIMESTAMP	Timestamp, rappresentazione in forma di stringa del valore timestamp oppure una data o rappresentazione in forma di stringa di una data e di un'ora o rappresentazione in forma di stringa di un'ora	Timestamp
DAY, MONTH o YEAR	Data o timestamp oppure periodo di tempo per la data	Giorno, mese o anno
HOUR, MINUTE o SECOND	Ora o timestamp oppure periodo di tempo per l'ora	Ora, minuti o secondi
MICROSECOND	Timestamp	Microsecondi
DAYS	Data, timestamp o rappresentazione in forma di stringa di una data	Giorni a partire dal 31 dicembre dell'anno 0000
CHAR	Data od ora e formato di emissione specificato per data e ora	Rappresentazione in forma di stringa nel formato specificato per la data e l'ora. Se il formato non viene specificato, viene fornito il formato ISO.

## Funzioni di conversione

Le funzioni scalari consentono la conversione di un valore da un tipo di dati ad un altro (vedere Tabella 2).

Tabella 2. Funzioni di conversione

Funzione e sintassi	Argomento	Risultato
DECIMAL(V,P,S)	V = Un numero P = Precisione del risultato S = Scala del risultato	Rappresentazione decimale di V
DIGITS(argomento)	Un numero binario intero o decimale	Una stringa di caratteri che rappresenta le cifre dell'argomento
FLOAT(argomento)	Un numero	Numero con virgola mobile a precisione singola che rappresenta l'argomento
HEX(argomento)	Qualsiasi tipo di dati diverso da una stringa in formato carattere o grafico lunga	Una stringa di caratteri che rappresenta le cifre in esadecimale dell'argomento
INTEGER(argomento)	Un numero compreso nell'intervallo degli interi binari	Rappresentazione con una parola intera dell'argomento
VARGRAPHIC(argomento)	Stringa di caratteri corta	Stringa in formato grafico che è la rappresentazione DBCS dell'argomento

### La seguente interrogazione:

```
SELECT STIP,           --STIP
DECIMAL (STIP,10,2),  --COL1
DIGITS (STIP),        --COL2
FLOAT (STIP),         --COL3
HEX (NOME),           --COL4
VARGRAPHIC (MANS)    --COL5
FROM Q.DIP
WHERE UFF = 10
```

### Produce il seguente prospetto:

STIP	COL1	COL2	COL3	COL4	COL5
45918400	45918400,00	459184000	4,592E+07	D4D6D3C9D5C1D9C9	-D-R-G
40020000	40020000,00	400200000	4,002E+07	D3E4D7D6	-D-R-G
38520500	38520500,00	385205000	3,852E+07	C4C1D5C9C5D3C9	-D-R-G
42468000	42468000,00	424680000	4,247E+07	C9E9E9D6	-D-R-G

## Funzioni di stringa

Per facilitare la gestione ed il richiamo dei segmenti di stringa, vengono fornite tre funzioni scalari: SUBSTR, LENGTH e VLUE (consultare la seguente Tabella 3).

## Funzioni scalari SQL

Tabella 3. Funzioni di stringa

Funzione e sintassi	Argomento	Risultato
LENGTH(argomento)	Qualsiasi tipo di dati	Intero che rappresenta la lunghezza di V
SUBSTR(S,N,L)	S: Stringa in formato carattere o grafico da valutare. N: Intero binario che rappresenta la posizione iniziale della sottostringa in S. L: Intero binario che rappresenta la lunghezza della sottostringa.	Sottostringa di S
VALUE(arg1,arg2)	Gli argomenti devono avere un tipo di dati compatibile.	Un valore non nullo che rappresenta arg1 se arg1 non è nullo o che rappresenta arg2 se arg1 è nullo.

La funzione LENGTH restituisce la lunghezza variabile effettiva dei dati se questi sono di tipo VARCHAR oppure la lunghezza fissa se i dati sono di tipo CHAR.

La seguente specifica elenca l'esito relativo a tutti i candidati contenuti nella tabella Q.INTERVISTE che sono stati intervistati dal dirigente 270. Se la colonna ESITO non è stata riempita per un candidato (e, quindi, contiene un valore nullo), il risultato di quella riga sarà "non noto" e non comparirà il simbolo per i valori nulli (-).

```
SELECT VALUE(ESITO, 'non noto')
FROM Q.INTERVISTE
WHERE DIRIGENTE = 270
```

Il primo o l'unico argomento di ognuna di queste funzioni è un'espressione che fornisce il valore da gestire o richiamare. Nel caso di LENGTH, il valore di questa espressione può essere di qualsiasi tipo di dati. Per quanto riguarda SUBSTR, il valore deve essere una stringa di caratteri o una stringa in formato grafico. Per VALUE, è necessario specificare due o più valori ed i relativi tipi di dati devono poter essere confrontati.

Ad esempio, la seguente interrogazione fornisce l'iniziale del nome ed il cognome di un candidato con numero di matricola temporaneo uguale a 400.

```
SELECT SUBSTR(NOME,1,1)||COGNOME
FROM Q.INTERVISTE
WHERE RIF = 400
```

---

## Concatenazione

L'operatore di concatenazione (CONCAT) unisce due valori di un'espressione all'interno di una singola stringa. L'operatore che può essere usato al posto di CONCAT è ||. Dal momento che il punto esclamativo può causare errori di verifica nelle specifiche che vengono trasferite da un DBMS all'altro, è preferibile usare CONCAT per le specifiche eseguite in ubicazioni remote.

L'operatore di concatenazione osserva le seguenti regole:

- Gli operandi di un operatore di concatenazione devono essere entrambi stringhe di caratteri o stringhe in formato grafico.
- La lunghezza del risultato è la somma delle lunghezze degli operandi.



- Il tipo di dati del risultato è:
  - VARCHAR quando uno o più operandi è VARCHAR
  - CHAR quando entrambi gli operandi sono CHAR
  - VARGRAPHIC quando uno o più operandi sono VARGRAPHIC
  - GRAPHIC quando entrambi gli operandi sono GRAPHIC
- Se uno degli operandi è un valore nullo, il risultato è il valore nullo. Ad esempio:  
`VALUE(NOME, 'non noto') CONCAT VALUE(COGNOME, 'non noto')`

Per evitare un valore nullo, usare la funzione VALUE. Per ulteriori informazioni relative a questa funzione, vedere “Funzioni di stringa” a pagina 187.

- La concatenazione non può essere specificata in una proposizione LIKE o SET.

## Esempi

- Se NOME è CHAR(6) ed è uguale ad UGO e COGNOME è CHAR(8) ed è uguale a CESARONI, NOME CONCAT COGNOME diventa UGO CESARONI con una lunghezza totale di 14.caratteri (Ci sono tre spazi tra nome e cognome.)  
Per questo esempio, è necessario un determinato rilascio del DB2 o dell'SQL/DS. Vedere la sezione Appendice C, “Funzioni QMF che richiedono un supporto specifico” a pagina 309.
- Questa interrogazione elenca tutti i cognomi contenuti nella tabella Q.INTERVISTE che iniziano con la lettera M e con lettere successive e combina questi cognomi con i rispettivi nomi.  
`SELECT COGNOME CONCAT ' ', ' ' CONCAT NOME  
FROM Q.INTERVISTE  
WHERE COGNOME > 'M'`

## Concatenazione

---

## Capitolo 3. Formati, prospetti e grafici

Il QMF può creare dei prospetti usando i dati memorizzati nel database. Un formato QMF è costituito dai pannelli utilizzati per controllare la formattazione del prospetto. Una volta selezionati i dati (eseguendo un'interrogazione, importando i dati o visualizzando una tabella o una vista), è possibile usare i pannelli formato QMF per formattarli in un prospetto o in un grafico. Questi pannelli formato, inoltre, possono essere usati per indicare al QMF di eseguire determinati calcoli sui dati di un prospetto come, ad esempio, l'aggiunta di colonne o il calcolo di percentuali.

Questo capitolo illustra i pannelli formato del QMF e le aree di immissione di ogni pannello. Comprende anche le informazioni relative all'uso delle funzioni REXX con i formati del QMF; i codici di edit e di uso e le variabili utilizzate nei formati.

---

### Utilizzo dei formati del QMF

Il QMF genera automaticamente i pannelli formato nel momento in cui viene visualizzata una tabella oppure quando un'interrogazione SELECT viene eseguita senza specificare il formato. Il prospetto risultante si basa su determinate scelte standard, effettuate dal QMF, relative alla formattazione del prospetto. E' possibile visualizzare il formato standard digitando VISUALIZZA FORM.PRINC (or DISPLAY FORM) dopo l'esecuzione di un'interrogazione senza specificare il nome del formato sul comando ESEGUI.

Ogni pannello formato contiene le aree di immissione in cui vengono aggiunte o modificate le informazioni. In questo capitolo (che inizia con "FORM.PRINC" a pagina 195), viene assegnata una lettera ad ogni area di immissione del pannello (come ad esempio **C**) che serve come riferimento nella descrizione relativa al pannello. Se vi è un valore standard, viene indicato nella relativa area di immissione sul pannello. Ogni area di immissione viene descritta in base agli effetti che ha sui *prospetti*. Viene descritto il modo in cui tale aree influiscono sui grafici.

---

### Creazione dei prospetti nel QMF

I prospetti vengono creati inizialmente applicando un formato standard ai dati richiamati dall'interrogazione. Per alterare un formato standard di un prospetto (ad esempio, per modificare la larghezza della colonna, aggiungere le intestazioni di pagina oppure modificare lo spazio tra le righe di un prospetto) è possibile modificare i dati visualizzati sui pannelli formato. I dati immessi in un'area di immissione possono essere convertiti in maiuscolo, a seconda dell'impostazione dell'opzione carattere del profilo.

### Visualizzazione di un prospetto senza dati

Con il comando DISPONI è possibile visualizzare un prospetto prima che i dati siano disponibili. I dati variabili vengono visualizzati utilizzando le lettere A, B, C, D, E, F, X e i numeri 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Il rimanente testo (comprese le intestazioni) viene visualizzato così come viene immesso. E' possibile personalizzare i vari pannelli formato per ottenere un prospetto campione indipendente dai dati. Associati al comando DISPONI, i formati contenenti variabili complesse possono

## Formati, prospetti e grafici

essere usati più volte. Vedere la sezione "DISPONI" a pagina 81. Per esempi relativi all'utilizzo di tale comando e dei formati per la creazione dei prospetti e grafici, consultare *Using QMF*.

### Simboli utilizzati nei prospetti per indicare gli errori

Quando il QMF non è in grado di visualizzare un valore in un prospetto, visualizza un simbolo speciale al posto di tale valore. Il simbolo dipende dalla causa sottolineata. Per un elenco di simboli e dei relativi significati, consultare Tabella 4.

Tabella 4. Simboli di errore del QMF

Simbolo visualizzato	Causa
*****	La colonna non è sufficientemente ampia per visualizzare il valore formattato. Questo simbolo viene visualizzato solo in colonne di dati numerici (le colonne di dati in formato carattere vengono troncate).
>>>>>>>>	Il valore numerico supera il valore massimo consentito dal tipo di dati della colonna. Questa situazione viene chiamata condizione di eccedenza e solitamente viene rilevata dal QMF.
????????	Il valore non è definito. Le condizioni seguenti produrranno un valore non definito nel prospetto: <ul style="list-style-type: none"><li>• Sottoeccedenza numerica</li><li>• Eccedenza numerica individuata dal database</li><li>• Dividere un valore per zero (in un'interrogazione, un calcolo o in una definizione di colonna)</li><li>• Espressioni che il REXX non è in grado di valutare</li><li>• Espressioni REXX che corrispondono ad un valore non numerico</li><li>• Aggregazioni calcolate usando valori non definiti (tranne PRIMO e ULTIMO)</li></ul>
' ' (spazi)	I dati non hanno ricorrenza (DSQNOINS) o relazione (DSQNOREL).

### Riferimento rapido nei pannelli di formato per i prospetti

Tabella 5 elenca alcune delle integrazioni o modifiche più comuni che possono alterare il formato di un prospetto ed indica l'appropriato pannello di formato (o pannelli) da utilizzare normalmente.

Tabella 5. Guida rapida di un prospetto

Per aggiungere o modificare:	Usare FORM.:
Testo di separazione	
testo di separazione standard	PRINC, OPZIONI
larghezza testo di separazione	OPZIONI
testo di intestazione di separazione	SEPAR $n$
testo di fondoseparazione	PRINC, SEPAR $n$
riepilogo di separazione	SEPAR $n$
posizione sulla pagina	SEPAR $n$

Tabella 5. Guida rapida di un prospetto (Continua)

Per aggiungere o modificare:	Usare FORM.:
evidenziazione	PRINC, OPZIONI
Calcoli	CALC
Colonna	
Allineamento	COLONNE (Specifica)
Definizione	COLONNE (Specifica)
intestazione	PRINC, COLONNE
uso	PRINC, COLONNE
tabulazione	PRINC, COLONNE
Larghezza	PRINC, COLONNE
edit	PRINC, COLONNE
sequenza	PRINC, COLONNE
riordino automatico	OPZIONI
intestazioni ripetute alle separazioni	SEPAR#
intestazioni ripetute ai blocchi di dettaglio	DETTAGLI
Formattazione condizionata	CONDIZIONI
Testo blocco di dettaglio	
eliminare dati in formato tabella	DETTAGLI
specificare la posizione dei dati in formato tabella	DETTAGLI
inserire il testo con valori per le colonne	DETTAGLI
Testo intestazione di dettaglio	DETTAGLI
Testo finale	
posizione sulla pagina	FIN
Larghezza	OPZIONI
riepilogo finale	FIN
Colonne fisse	OPZIONI

## Formati, prospetti e grafici

Tabella 5. Guida rapida di un prospetto (Continua)

Per aggiungere o modificare:	Usare FORM.:
Pagina nuova	
per separazioni	PRINC, SEPAR $n$
per testo blocco di dettaglio	DETTAGLI
per testo finale	FIN
Intestazione pagina e fondopagina	PRINC, PAG
Associare variazione a condizione	DETTAGLI
Righe di separatori	OPZIONI
Spaziatura tra blocchi di dettaglio	OPZIONI, DETTAGLI

## Creazione dei grafici nel QMF

Sui pannelli formato, è possibile usare determinate aree di immissione per indicare il contenuto di un grafico, come le intestazioni, le legende, le etichette degli assi ed i dati riportati sugli assi X e Y. Tuttavia, non tutte le aree di immissione di tutti i pannelli influiscono sui grafici. La descrizione dei pannelli formato (che inizia con "FORM.PRINC" a pagina 195), illustra tutti i pannelli e le relative aree di immissione che influiscono sui grafici ed il modo in cui tali pannelli possono essere modificati.

Tabella 6 elenca alcune delle integrazioni o modifiche che possono alterare un grafico in ambiente QMF ed indica l'appropriato pannello di formato (o pannelli) da utilizzare.

Tabella 6. Chart Alteration panel quick reference

Per aggiungere o modificare:	Usare FORM.:
Etichette legenda (intestazioni colonna dati Y)	PRINC, COLONNE
Etichette dati dell'asse X (colonne SEPAR o RAGGRUP)	PRINC, COLONNE
Dati dell'asse Y (colonne di dati numerici)	PRINC, COLONNE
Intestazione del grafico (intestazione pagina)	PRINC, PAG
Posizione verticale dell'intestazione del grafico	PAG
Nome della funzione nell'etichetta della legenda	OPZIONI

## FORM.PRINC

Utilizzare il pannello FORM.PRINC per apportare semplici modifiche ad un prospetto o grafico. Gli altri pannelli (vedere Tabella 7), usati insieme a FORM.PRINC, consentono di modificare l'aspetto dei prospetti o dei grafici.

*Tabella 7. Guida alla modifica dell'aspetto del Prospetto/grafico*

Nome formato	Funzione	Fare riferimento a pagina
FORM.PRINC	Formato di base di un prospetto o di un grafico	195
FORM.SEPAR $n$ ( $n = 1$ a $6$ )	Testo che precede e segue le separazioni in un prospetto	198
FORM.CALC	Espressioni per i calcoli effettuati in un prospetto	207
FORM.COLONNE	Uso delle colonne in un prospetto o in un grafico	211
FORM.CONDIZIONI	Espressioni per la formattazione condizionata	221
FORM.DETTAGLI	Testo inserito con i valori o le intestazioni delle colonne di un prospetto	223
FORM.FIN	Contenuto e posizione del testo finale in un prospetto	229
FORM.OPZIONI	Modifiche di vario tipo ad un prospetto	234
FORM.PAG	Contenuto e posizione delle intestazioni pagina e dei fondopagina in un prospetto o in un grafico	240

Le immissioni effettuate sul pannello FORM.PRINC vengono automaticamente inserite nell'area di immissione corrispondente contenuta in uno degli altri pannelli formato. Tuttavia, non tutte le aree di immissione dei pannelli formato di riserva compaiono sul pannello FORM.PRINC.

Sui pannelli FORM.PRINC e FORM.COLONNE vi sono due aree, Larghezza totale prospetto e NUM, che non sono aree di immissione e L' Ampiezza totale delle colonne del prospetto ed il NUM aree vengono descritte in "Aree di non

immissione" a pagina 197.

```

FORM.MAIN

COLUMNS:      Total Width of Report Columns: 66
  A          B          C          D          E          F
NUM    COLUMN HEADING      USAGE  INDENT WIDTH  EDIT    SEQ
-----
  1    ID                    2      6          L      1
  2    NAME                   2      9          C      2
  3    DEPT                   2      6          L      3
  4    JOB                    2      5          C      4
  5    YEARS                  2      6          L      5

PAGE:      HEADING  ==> G
           FOOTING  ==>
FINAL:     TEXT     ==> H
BREAK1:    NEW PAGE FOR BREAK? ==> NO
           FOOTING  ==>
BREAK2:    NEW PAGE FOR BREAK? ==> NO
           FOOTING  ==>
OPTIONS:   OUTLINE? ==> YES   DEFAULT BREAK TEXT? ==> YES J

1=Help      2=Check      3=End      4=Show      5=Chart      6=Query
7=Backward  8=Forward      9=         10=Insert   11=Delete   12=Report
OK, FORM.MAIN is displayed.
COMMAND ==>                                SCROLL ==> PAGE

```

Le aree di immissione da **A** a **F** di seguito indicate corrispondono a quelle del pannello FORM.COLONNE. Se tutte le colonne contenute in uno stesso formato, non sono visibili nel pannello FORM.PRINC, è possibile effettuare lo scorrimento in avanti o indietro per visualizzarle.

Con queste aree di immissione è possibile:

- A** Assegnare le intestazioni delle colonne (page211)
- B** Scegliere come elaborare le colonne (page213)
- C** Regolare i rientri delle colonne (page213)
- D** Regolare la larghezza delle colonne (page214)
- E** Specificare la formattazione delle colonne (page215)
- F** Modificare la sequenza delle colonne (page216)

**Prospetti:** L'ordine delle colonne nel formato dipende dall'ordine in cui esse vengono specificate nell'interrogazione. L'ordine delle colonne nel prospetto può essere modificato usando l'opzione di riordino automatico oppure modificando la colonna relativa alla sequenza (SEQ) (**F**) sul pannello FORM.PRINC. Per una descrizione dell'opzione di riordino automatico, consultare la pagina;239.

**Grafici:** Tra queste sei aree di immissione, soltanto INTESTAZIONE COLONNA, USO, LARGH ed EDIT sono valide per i grafici. I codici visualizzati nell'area di immissione USO influiscono sull'elaborazione. Per ulteriori informazioni, consultare "FORM.COLONNE" a pagina 211; "Codici d'uso" a pagina 254; e "Codici di edit" a pagina 262.



Alle aree di immissione da **G** a **J** corrispondono dei pannelli formato. Il numero della pagina in cui vengono descritti tali pannelli è indicato dopo il nome dell'area di immissione.

**G** PAG (page240)

*Prospetti:* Usare quest'area di immissione per specificare una riga di testo per l'intestazione ed il fondopagina di un prospetto. Il QMF stabilisce la collocazione orizzontale e verticale delle righe di intestazione e fondopagina. La voce PAG corrisponde a due campi di immissione sul pannello FORM.PAG.

*Grafici:* Ciò che appare nell'area di immissione PAG per l'intestazione di un prospetto comparirà anche come intestazione di un grafico. Il testo di fondopagina *non può* essere specificato per un grafico.

**H** FINAL (page229)

*Prospetti:* Usare quest'area di immissione per specificare una riga di testo finale per un prospetto. La collocazione standard della riga può essere modificata nel pannello FORM.FIN. La voce FIN corrisponde ad un'area di immissione sul pannello FORM.FIN.

**I** SEPAR1 e SEPAR2 (page198)

*Prospetti:* Usare queste aree di immissione per scrivere il testo di fondoseparazione per un massimo di due livelli di separazione e specificare se si desidera iniziare una nuova pagina ogni volta che il valore nella colonna di controllo cambia. Il QMF stabilisce la collocazione orizzontale e verticale dei fondoseparazione. Le aree SEPAR1 e SEPAR2 corrispondono a due aree di immissione identiche sui pannelli FORM.SEPAR1 e FORM.SEPAR2.

**J** OPZIONI (page234)

*Prospetti:* Usare quest'area di immissione per modificare due opzioni che influiscono su tutto il formato di un prospetto. Per i prospetti che contengono delle separazioni, usare l'opzione EVIDENZ. per indicare se il QMF deve visualizzare il valore della colonna di separazione su ogni riga di dati in formato tabella del prospetto. Con SI, il valore viene visualizzato nella colonna SEPAR solo quando esso cambia.

Inoltre, per i prospetti che contengono delle separazioni, usare l'opzione TESTO SEPARAZIONE STANDARD per indicare se si desidera che venga generato il testo di fondoseparazione standard per evidenziare la riga di aggregazione SEPAR. Quando il testo di fondoseparazione non viene immesso, SI visualizza un fondoseparazione standard costituito da asterischi.

Quest'area corrisponde a due aree di immissione del pannello FORM.OPZIONI.

## Aree di non immissione

### Larghezza totale colonne prospetto

*Prospetti:* Quest'area indica in caratteri la larghezza delle colonne del prospetto.

Quest'area non può essere modificata direttamente. Tuttavia, quando si modificano TABUL, LARGH, i codici di edit per una colonna oppure quando si utilizza un codice d'uso di OMETTI o di ORIZZ, viene indicata in caratteri la nuova larghezza totale delle colonne del prospetto.

## FORM.PRINC

Se si usa un codice di editazione di G con i dati DBCS, ogni carattere a doppio byte corrisponde a due posizioni. Per ulteriori informazioni relative al calcolo della larghezza di una colonna contenente i dati DBCS, consultare *Using QMF*.

Se si usa il codice d'uso ORIZZ, la larghezza viene indicata sotto forma di espressione algebrica nel seguente formato:  $a + (N \times b)$ .

*a* E' una costante

*N* E' un valore non noto che corrisponde al numero dei gruppi di colonne duplicate in orizzontale sulla pagina. Si ha un gruppo per ogni valore differente (distinct) della colonna ORIZZ.

*b* E' la larghezza di ogni gruppo di colonne

**NUM** *Prospetti*: Quest'area indica il numero di ciascuna colonna in base all'ordine in cui la colonna era stata selezionata dall'interrogazione eseguita. Quest'area non può essere modificata, mentre l'ordine delle colonne può essere modificato usando l'area di immissione SEQ.

Usando il numero della colonna, è possibile indicare al QMF la colonna che si desidera usare come variabile di sostituzione. Ad esempio, &6 indica la sesta colonna selezionata dall'interrogazione, anche se potrebbe non trovarsi nella sesta posizione del prospetto.

In genere, le colonne vengono visualizzate sul prospetto da sinistra a destra in base al rispettivo numero. Tuttavia, quando si usano SEPAR, RAGGRUP o una funzione di aggregazione sui pannelli FORM.PRINC o FORM.COLONNA e viene specificato SI nell'area di immissione *Riordino automatico delle colonne del prospetto?* sul pannello FORM.OPZIONI, il QMF effettua il riordino automatico delle colonne in un prospetto.

Se con il riordino automatico delle colonne si usano uno o più codici d'uso SEPAR, le colonne di controllo vengono spostate a sinistra del prospetto e vengono visualizzate in base ai relativi numeri di codice SEPAR.

Inoltre, le colonne che utilizzano uno dei codici d'uso di aggregazione (MEDIA, CONTEGG, PRIMO, ULTIMO, CALC*id*, MASSIMO, MINIMO, DEVSTD, SOMMA, PCTCUM, SOMCUM, PCT, PCTTOT o PCTCTOT) vengono spostate a destra del prospetto ed appaiono in base al rispettivo numero.

Per ulteriori informazioni relative alla larghezza ed all'ordine delle colonne, consultare **C** *Larghezza delle righe di testo del prospetto* (page235) e **J** *Riordino automatico delle colonne del prospetto* (page239).

---

## FORM.SEPARn

Usare i pannelli FORM.SEPARn per effettuare delle scelte relative al testo ed alla sua posizione fino ad un massimo di sei separazioni in un prospetto. Il QMF colloca il testo dopo la relativa separazione nel prospetto.

FORM.SEPARn non influisce sui grafici.

Nell'area di immissione UTILIZZO (**B**) del pannello FORM.PRINC o FORM.COLONNE in corrispondenza di uno dei nomi di colonna è possibile specificare un codice di utilizzo di separazione,(consultare le pagine 195 e 211). Tale colonna diventa così la *colonna di controllo* ed ogni volta che cambia il valore in essa contenuto ha luogo una separazione all'interno del prospetto.

Nella valutazione dei valori nelle colonne VARCHAR, il QMF crea una differenza tra un valore con spazi o zeri esadecimali e lo stesso valore senza questi caratteri iniziali. Usando il FORM.SEPARn in alcuni casi si creano delle separazioni.

E' possibile usare lo stesso livello di separazione su più colonne. In tal caso, si verifica una separazione quando cambia un valore di una delle colonne.

L'area **I** del pannello FORM.PRINC consente di specificare il testo di fondopagina per SEPAR1 e SEPAR2 in un prospetto e se si desidera che venga iniziata una nuova pagina ogni volta che cambia il valore nella colonna di controllo. Tutto ciò che viene specificato nell'area **I** del pannello FORM.PRINC si riflette sui pannelli FORM.SEPAR1 e FORM.SEPAR2. Allo stesso modo, ciò che viene specificato nelle aree **H** e **N** su questi pannelli si riflette sul pannello FORM.PRINC.

I pannelli FORM.SEPARn sono sei — uno per ogni possibile livello di separazione. Tali pannelli sono tutti uguali, tranne che per il titolo del pannello.

FORM.BREAK1

```

A Nuova pag per separ?    ==> NO    B Ripetere intestaz dettagli? ==> NO
C Righe prima dell'intestaz ==> 0    D Righe dopo l'intestazione ==> 0
E RIGA F ALLIN G SEPAR1 TESTO INTESTAZIONE
  ---  ---  ---+---1---+---2---+---3---+---4---+---5---+
  1    SINIST
  2    SINIST
  3    SINIST
  *** FINE ***

H Nuova pag per piè di pagina? ==> NO    I Riepilogo separaz. a riga ==> 1
J Righe prima del piè di pagina ==> 0    K Righe dopo il piè di pagina ==> 1
L RIGA M ALLIN N SEPAR1 TESTO PIE' DI PAGINA
  ---  ---  ---+---1---+---2---+---3---+---4---+---5---+
  1    DESTRA
  2    DESTRA
  3    DESTRA
  *** FINE ***

1=Aiuto      2=Controlla   3=Fine       4=Presenta   5=Grafico    6=Interr
7=Indietro   8=Avanti      9=           10=Inserisci 11=Elimina   12=Prospetto
FORM.SEPAR1 e' visualizzato.
COMANDO ==>                                SCORR. ==> PAG

```

### **A** Nuova pagina per separ?

Usare quest'area per indicare se è necessario iniziare una nuova pagina ogni volta che cambia il valore presente nella colonna di controllo per la separazione. Questo valore influisce sui prospetti stampati ed esportati ma non sui prospetti visualizzati. Viene iniziata una nuova pagina se il prospetto non è già all'inizio della pagina.

La specifica di SI per più di un livello di separazione può causare la produzione di un maggior numero di pagine nel prospetto stampato o esportato. Ciò avviene quando più separazioni si verificano nello stesso momento.

Se si specificano due o più separazioni oltre a specificare SI per Nuova pagina per separ. in ciascuna separazione, ogni volta che si raggiunge il livello di separazione più alto viene creata una pagina per ogni separazione specificata. Le separazioni multiple avvengono spesso insieme, dato che il livello di separazione più alto impone il verificarsi di tutti i

livelli più bassi. In particolare, tutte le separazioni avvengono per la prima riga di dati contenuta in un prospetto.

**B Ripetere intestazione dettaglio?**

Usare quest'area per indicare se l'intestazione di dettaglio deve essere ripetuta all'inizio di ogni nuovo livello di separazione dopo l'intestazione di separazione e prima del blocco di dettaglio.

Nei prospetti stampati, se una separazione comincia all'inizio di una pagina e si specifica SI, viene visualizzato solo un insieme di intestazioni di dettaglio.

Le intestazioni di dettaglio sono costituite dal testo intestazione di dettaglio specificato sul pannello FORM.DETTAGLI e dalle intestazioni colonna (a meno che non vengano eliminate dal pannello FORM.DETTAGLI). Vedere la sezione "FORM.DETTAGLI" a pagina 223.

Specificando SI per Ripetere Intestazione Dettagli sul pannello FORM.DETTAGLI vengono sostituite le specifiche date qui.

**C Righe in bianco prima dell'intestazione**

Usare quest'area per indicare il numero di righe in bianco prima della prima riga dell'intestazione di separazione, se specificata, oppure prima della prima riga di membri di separazione in mancanza dell'intestazione di separazione. Il valore relativo a questa voce può essere qualsiasi numero compreso tra 0 e 999.

**D Righe in bianco dopo l'intestazione**

Usare quest'area per indicare il numero di righe in bianco dopo l'ultima riga dell'intestazione di separazione, se specificata. Il valore relativo a questa voce può essere qualsiasi numero compreso tra 0 e 999.

**E RIGA**

Utilizzare quest'area per indicare le righe dell'intestazione di separazione e specificare la posizione di una riga rispetto alle altre e rispetto a quella in cui inizia l'intestazione di separazione (come indicato nell'area di immissione Righe in bianco prima dell'intestazione). E' possibile specificare un valore compreso tra 1 e 999 o uno spazio. In quest'ultimo caso, il QMF ignorerà qualsiasi testo associato.

Non è necessario che i numeri scelti inizino con 1 o siano consecutivi.

Ad esempio, i seguenti valori sul pannello FORM.SEPAR1:

```
RIGA  ALLIN.  SEPAR1  TESTO  INTESTAZIONE
-----
3     SINIST  UFFICIO &4
2     SINIST  INIZIO  ELENCO
```

Vengono visualizzati come segue:

```
INIZIO ELENCO
UFFICIO 35
```

Notare che compare una riga in bianco prima della prima riga di testo.

**F ALLIN.**

Usare quest'area per specificare dove posizionare orizzontalmente nel prospetto ogni riga dell'intestazione di separazione. Le righe possono essere inserite in qualsiasi punto entro i limiti della larghezza del prospetto. Per un prospetto in linea, la larghezza equivale alla larghezza del prospetto visualizzato; per un prospetto stampato, la larghezza corrisponde a quella della pagina.

**Sinistra**

Giustifica a sinistra l'intestazione di separazione.

**Destra** Giustifica a destra l'intestazione di separazione.

**Centro**

Centra l'intestazione di separazione.

*n* Inizia il testo di intestazione di separazione alla posizione *n* della riga. *n* può essere qualsiasi numero compreso tra 1 e 999999.

**Accoda**

Posiziona la riga alla fine della riga precedente dell'intestazione di separazione. Se accoda viene utilizzato sulla prima riga dell'intestazione di separazione, la riga di testo viene giustificata a sinistra.

La riga di testo accodata deve avere lo stesso valore di RIGA della riga di testo a cui viene accodata. Se il prospetto non è sufficientemente largo per contenere la riga di testo accodata, è possibile che una parte di testo venga troncato.

Ad esempio, le seguenti voci sul pannello FORM.SEPAR1:

```
Righe prima dell'intestaz. ==> 0
RIGA ALLIN. SEPAR1 TESTO INTESTAZIONE
-----
1 SINIST UFFICIO
1 ACCODA &4
3 SINIST
```

allineano le colonne nel prospetto risultante come di seguito riportato:

```
UFF      PROVV      MANS      STIP
-----
UFFICIO 66
66      111000  AMMIN      21976000
        -      DRG        37111000
        1688000  VEND      33716400
        400600  VEND      42000000
        1623000  VEND      37349000
                                     -----
                                     *  172152400

UFFICIO 84
84      376000  AMMIN      26061000
        -      DRG        39636000
```

**G SEPAR1 TESTO INTESTAZIONE**

Usare quest'area per specificare il testo per l'intestazione che si desidera associare alla separazione. Ogni volta che cambia il valore contenuto nella colonna di separazione, il testo specificato in quest'area viene visualizzato nel prospetto. Usando il comando INSERISCI, è possibile aggiungere fino a 999 righe di testo per l'intestazione di separazione. Ogni riga di testo può essere costituita da un massimo di 55 caratteri. Per aggiungere testo alle righe, specificare ACCODA come valore di ALLIN. oppure specificare una particolare posizione orizzontale.

Se l'ambiente in cui si opera fornisce il supporto per i dati DBCS, vedere "Nomi con caratteri a doppio byte" a pagina 272.

L'intestazione di separazione si estende automaticamente dal margine sinistro al margine destro di un prospetto. Tuttavia, è possibile scegliere la

larghezza del testo dell'intestazione di separazione modificando la voce Larghezza delle righe di testo del prospetto sul pannello FORM.OPZIONI (consultare la pagina; 234).

Se si desidera che l'intestazione di separazione compaia in un prospetto in caratteri maiuscoli e minuscoli, specificare nel PROFILO il valore STRINGA o MISTO per CARATT.

### **STRINGA**

Visualizza l'intestazione di separazione così come viene immessa, ma qualsiasi altra immissione viene convertita in caratteri maiuscoli.

### **MISTO**

Visualizza tutti i dati così come sono stati immessi.

L'intestazione di separazione può contenere le seguenti variabili:

#### **Variabili globali**

Usare IMPOSTA VARGLOB per impostare le variabili da usare nel testo intestazione di separazione. Per informazioni relative a tale comando, consultare "IMPOSTA VARGLOB" a pagina 126.

**&n** *n* è un numero che rappresenta la riga corrente nella colonna *n* sul formato utilizzato per tale prospetto. La colonna *n*sima non è necessariamente la colonna *n* visualizzata in un prospetto, ma è la colonna *n* elencata sui pannelli FORM.PRINC e FORM.COLONNE. Ad esempio, la seguente intestazione di separazione:

```
INIZIO UFFICIO &3
```

potrebbe visualizzare la seguente riga in un prospetto:

```
INIZIO UFFICIO 38
```

Nelle intestazioni di separazione è possibile usare con i valori DATE, TIME e TIMESTAMP anche le seguenti variabili:

#### **&DATA**

La data corrente viene formattata in relazione al valore standard impostato nell'ambiente in cui si opera. Tale valore corrisponde ad uno dei seguenti formati per la data:

- USA (Stati Uniti d'America)
- EUR (Europeo)
- ISO (International Standards Organization)
- JIS (Japanese Industrial Standard)
- Un formato per la data alternativo fornito nell'ambiente in cui si opera

#### **&ORA**

L'ora corrente viene formattata in base al valore standard impostato nell'ambiente in cui si opera. Tale valore corrisponde ad uno dei formati indicati per &DATA.

**&PAG** Il numero di pagina viene stampato su ogni pagina al momento della formattazione del prospetto.

Se una pagina di un prospetto ha una larghezza maggiore della larghezza del modulo di stampa o della larghezza standard di stampa specificata nel PROFILO, il QMF divide la pagina ed assegna lo stesso numero a tutte le parti della pagina divisa, ma

con deponenti. Se si usano dati DBCS ed il QMF divide la pagina, la stampa riprende sulla seconda pagina e sulle pagine successive del prospetto alla posizione del quarto byte da sinistra della pagina.

#### &RIGA

Nel prospetto viene stampato o visualizzato il numero della prima riga di dati all'interno del livello di separazione corrente.

#### **H** Nuova pagina per piè di pagina?

Usare quest'area per specificare se si desidera che venga iniziata una nuova pagina (per i prospetti stampati) prima della visualizzazione del fondoseparazione specificato. Viene iniziata una nuova pagina se il prospetto non è già all'inizio della pagina.

#### **I** Inserisci riepilogo separazione nella riga

Usare quest'area per specificare se il riepilogo di separazione deve essere formattato e, in caso affermativo, dove deve essere posizionato rispetto alle righe del fondoseparazione. Il valore per questa voce può essere qualsiasi numero compreso tra 1 e 999 oppure la parola NIENTE (*senza* riepilogo di separazione).

#### **J** Righe in bianco prima del piè di pagina

Usare quest'area per specificare il numero di righe in bianco prima della prima riga del fondoseparazione. Il valore per questa voce può essere qualsiasi numero compreso tra 0 e 999 oppure la parola SOTTO.

#### **K** Righe in bianco dopo il piè di pagina

Usare quest'area per specificare il numero di righe in bianco dopo l'ultima riga del fondoseparazione. Il valore per questa voce può essere qualsiasi numero compreso tra 0 e 999.

Se si specifica una separazione *e* si ha una colonna di dati incolonnati e suddivisi il cui codice d'uso è PRIMO, ULTIMO, MIN o MAX, può essere necessario aumentare il valore contenuto in questo campo per visualizzare tutte le righe di dati suddivisi ed incolonnati nel riepilogo di separazione. Per informazioni sulla suddivisione e l'incolonnamento delle righe, vedere la voce CW in "Codici di edit per dati in formato carattere" a pagina 262.

#### **L** RIGA

Usare quest'area per indicare le righe del fondoseparazione e specificare la posizione di una riga rispetto alle altre e alla riga sulla quale inizia il fondoseparazione (come indicato nell'area di immissione *Righe prima del fondosep.*) E' possibile specificare un valore compreso tra 1 e 999 o uno spazio. Se il valore di RIGA rimane in bianco, qualsiasi testo associato viene ignorato.

Non è necessario che i numeri scelti inizino con 1 o siano consecutivi.

Ad esempio, i seguenti valori sul pannello FORM.SEPAR1:

```
RIGA  ALLIN.  SEPAR1  TESTO  FONDOSEPARAZIONE
-----
3     SINIST  UFFICIO &4
2     SINIST  FINE  ELENCO
```

Vengono visualizzati come segue:

```
FINE ELENCO
UFFICIO 35
```

#### **M** ALLIN.

Usare quest'area per specificare dove posizionare orizzontalmente nel

## FORM.BREAKn

prospetto ogni riga del testo di fondoseparazione. Per le separazioni senza riepiloghi di separazione, è possibile inserire le righe del fondoseparazione in qualsiasi punto entro i limiti della larghezza del prospetto. La larghezza del prospetto viene visualizzata all'inizio del pannello FORM.PRINC.

Per le separazioni con riepiloghi di separazione, create con i codici d'uso (tranne OMETTI, SEPARn, RAGGRUP o ORIZZ), il QMF colloca le righe del fondoseparazione in qualsiasi punto compreso tra il margine sinistro e l'inizio dell'area di rientro collegata alla colonna dell'estrema sinistra dei dati di riepilogo.

### Sinistra

Giustifica a sinistra il testo di fondoseparazione.

**Destra** Giustifica a destra il testo di fondoseparazione.

### Centro

Centra il testo di fondoseparazione.

*n* Inizia il testo di separazione a piè di pagina nella posizione *n* della riga. *n* può essere qualsiasi numero compreso tra 1 e 999999.

### Accoda

Posiziona la riga alla fine della riga precedente del testo di fondoseparazione. Se ACCODA viene usato per una riga del testo che non è accodata ad un'altra riga, la riga di testo viene giustificata a sinistra.

La riga di testo accodata deve avere lo stesso valore di RIGA della riga di testo a cui viene accodata. Se il prospetto non è sufficientemente largo per contenere la riga di testo accodata, è possibile che una parte di testo venga troncato.

Ad esempio, le seguenti voci sul pannello FORM.SEPAR1:

```
RIGA ALLIN. SEPAR1 TESTO FONDOSEPARAZIONE
---- -
1 DESTRA TOTALE
1 ACCODA STIPENDI--UFF. &4;
3 DESTRA
4 DESTRA
5 DESTRA
```

allineano le colonne come indicato nel prospetto risultante:

UFF	PROVV	MANS	STIP
66	111000	AMMIN	21976000
	-	DRG	37111000
	1688000	VEND	33716400
	400600	VEND	42000000
	1623000	VEND	37349000
TOTALE STIPENDI--UFF. 66			172152400
84	376000	AMMIN	26061000
	-	DRG	39636000
	1612200	VEND	30909000
	2570000	VEND	35688000
TOTALE STIPENDI--UFF. 84			132294000



**N** SEPARI TESTO PIE' DI PAGINA

Usare quest'area per specificare il testo di fondoseparazione che si desidera associare alla separazione. Ogni volta che cambia il valore contenuto nella colonna di separazione, il testo specificato in quest'area viene visualizzato nel prospetto. Usando il comando INSERISCI, è possibile aggiungere fino a 999 righe di testo di fondoseparazione. Ogni riga di testo può essere costituita da un massimo di 55 caratteri. Per aggiungere testo alle righe, specificare ACCODA come valore di ALLIN. oppure specificare una particolare posizione orizzontale.

Se l'ambiente in cui si opera fornisce il supporto per i dati DBCS, vedere "Nomi con caratteri a doppio byte" a pagina 272.

Il testo di fondoseparazione si estende automaticamente dal margine sinistro di un prospetto fino all'inizio del riepilogo di separazione (se presente) oppure fino al margine destro di un prospetto. Tuttavia, è possibile scegliere la larghezza di testo del prospetto di separazione a piè di pagina modificando la voce Larghezza delle righe di testo del prospetto sul pannello FORM.OPZIONI (consultare la pagina;234).

Se si desidera che il testo di fondoseparazione compaia nel prospetto in caratteri maiuscoli e minuscoli, specificare nel PROFILO il valore STRINGA o MISTO per CARATT.

**STRINGA**

Visualizza il testo di fondoseparazione così come viene immesso, ma qualsiasi altra immissione viene convertita in caratteri maiuscoli.

**MISTO**

Visualizza tutti i dati così come sono stati immessi.

Il testo di fondoseparazione può contenere le seguenti variabili:

**Variabili globali**

Usare IMPOSTA VARGLOB per impostare le variabili da usare nel testo di fondoseparazione. Per ulteriori dettagli, vedere "IMPOSTA VARGLOB" a pagina 126.

**&n** *n* è un numero che rappresenta il valore corrente nella colonna *n* sul formato utilizzato per tale prospetto. La colonna *nsima* non è necessariamente la colonna *n* visualizzata in un prospetto, ma è la *ennesima* colonna selezionata dal database oppure la colonna *n* elencata sui pannelli FORM.PRINC e FORM.COLONNE.

Ad esempio, il seguente testo di fondoseparazione:

```
FINE UFFICIO &3
```

Potrebbe visualizzare la seguente riga in un prospetto:

```
FINE UFFICIO 38
```

**&CONTEGG**

Indica il numero di righe richiamate o stampate dopo l'ultima separazione allo stesso livello. Tale valore viene incrementato per ogni riga di dati.

**&RIGA**

Il numero dell'ultima riga di dati stampato o visualizzato nel prospetto.

## FORM.BREAKn

**&CALCid**  
Valore calcolato

**&DATA**  
Data corrente

**&ORA**  
Ora corrente

**&PAG** Numero della pagina corrente

Per una descrizione della variabile **&CALCid**, consultare "FORM.CALC" a pagina 207.

Per descrizioni di **&DATA**, **&ORA** e **&PAG**, consultare la pagina;202  
*SEPAR1 TESTO INTESTAZIONE.*

**&an** *n* è un numero valido per una colonna e *a* è una delle seguenti funzioni di aggregazione QMF: CONTEGG, DEVSTD, MAX, MEDIA, MIN, PCT, PCTCTOT, PCTCUM, PCTTOT, PRIMO, SOMCUM, SOMMA, ULTIMO. I valori delle aggregazioni vengono calcolati in base ai valori ricorrenti all'interno del livello di separazione corrente.

Ad esempio, se la quarta colonna del prospetto contiene gli stipendi e si desidera riepilogare gli stipendi di ogni raggruppamento nel testo di fondoseparazione,

scrivere quanto segue nell'area di immissione SEPAR1 TESTO FONDSEPARAZIONE:

```
TOTALE STIPENDI PER UFFICIO &3 E' &SOMMA4
```

La riga del testo di fondoseparazione fornita nel prospetto sarà simile alla seguente:

```
TOTALE STIPENDI PER UFFICIO 38 E' L. 154.571.100
```

Se si specifica la variabile di aggregazione nel testo di fondoseparazione, non è necessario indicare la stessa aggregazione come codice d'uso per quella colonna. Tuttavia, l'aggregazione deve essere compatibile con il codice di editazione e il tipo di dati della colonna. Ad esempio, se i dati contenuti nella colonna 3 hanno un codice di editazione in formato carattere, non è possibile specificare **&SOMMA3** nel testo finale.

Se nel testo di fondoseparazione si usa una variabile di aggregazione con la percentuale (PCT, TPCT o TCPCT) e la si associa ad una colonna che ha un codice di editazione D, il QMF formatta il valore di percentuale come se avesse un codice di editazione L. Allo stesso modo, se si usa la deviazione standard della variabile di aggregazione e la si associa ad una colonna che ha un codice di editazione P o D, il QMF formatta la deviazione standard come se avesse un codice di editazione L.

Per ulteriori informazioni sul codice di editazione L, vedere "Codici di edit per dati numerici" a pagina 265 e "Variabili usate nei formati" a pagina 269.

## FORM.CALC

**Nota per gli utenti CICS**

FORM.CALC usa espressioni scritte in linguaggio REXX, non disponibile in ambiente CICS.

Sul pannello FORM.CALC è possibile immettere le espressioni relative ai calcoli per i prospetti. Inizialmente esso contiene solo una riga, una posizione per un'espressione. Tuttavia, è possibile aggiungere fino a 998 righe.

Ogni area di immissione viene descritta in base agli effetti che ha sui *prospetti*. FORM.CALC non influisce sui *grafici*.

FORM.CALC

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
ID	ESPRESSIONE DI CALCOLO	VALORI NULLI?	Per LARGH	&CALCid EDIT
---	-----	NO	10	C
*** FINE ***				
1=Aiuto	2=Controlla	3=Fine	4=Presenta	5=Grafico
7=Indietro	8=Avanti	9=	10=Inserisci	11=Elimina
6=Interr 12=Prospetto				
Cursore posizionato.				
COMANDO ==>			SCORR. ==> PAG	

**A ID**

Usare quest'area per immettere un identificativo da 1 a 3 caratteri per l'espressione di calcolo corrispondente. Come identificativo, è possibile immettere un numero qualsiasi compreso tra 1 e 999. Quando viene accordato al codice d'uso *CALCid* (vedere "Codici d'uso" a pagina 254) o alla variabile *&CALC* (*&CALCid*), l'identificativo indica l'espressione sul pannello FORM.CALC che deve essere usata in un calcolo.

La variabile *&CALCid* può essere utilizzata solo nel testo del blocco di dettaglio, nel testo finale e testo di separazione a piè di pagina. *CALCid* e *&CALCid* attivano la valutazione dell'espressione di calcolo sul pannello FORM.CALC il cui ID equivale a *identificativo*.

Per una variabile *&CALC*, il risultato valutato viene sottoposto ad operazioni di edit in relazione alla larghezza e al codice di editazione specificati per l'espressione nel pannello FORM.CALC (in base a particolari fattori descritti in "Riepilogo delle espressioni di edit" a pagina 210). Per un codice d'uso *CALCid* il risultato valutato viene sottoposto ad operazioni di edit in relazione alla larghezza delle colonne e al codice di editazione del CALC.

**B ESPRESSIONE DI CALCOLO**

Immettere un'espressione costituita da un massimo di 50 caratteri. I comandi QMF (che usano l'interfaccia richiamabile o comandi) non possono essere eseguiti dall'interno di una EXEC REXX usata in FORM.CALC.

Nelle espressioni, è possibile usare qualsiasi variabile per il formato valida, ad eccezione di *&CALCid*. Le variabili valide sono le seguenti:

### Variabili globali

Usare IMPOSTA VARGLOB per impostare le variabili da usare nelle espressioni di calcolo. Per informazioni relative a tale comando, consultare "IMPOSTA VARGLOB" a pagina 126.

### Variabili per colonne: &n

*n* è il numero di una colonna.

### Variabili di aggregazione: &an

*n* è un numero valido per la colonna ed *a* è una delle seguenti funzioni di aggregazione QMF: CONTEGG, DEVSTD, MAX, MEDIA, MIN, PCT, PCTCTOT, PCTCUM, PCTTOT, PRIMO, SOMCUM, SOMMA, ULTIMO.

### &RIGA

Stampa il numero della riga di dati quando il calcolo viene valutato. In altri termini, la variabile &RIGA viene sostituita immediatamente prima della valutazione della variabile &CALC*id* o del codice d'uso CALC.

### &CONTEGG

Conteggio delle righe

### &DATA

Data corrente

### &ORA

Ora corrente

**&PAG** Pagina corrente (per i prospetti visualizzati è sempre uno (1))

Per una descrizione della variabile &CONTEGGIO, consultare la pagina 205 sotto *SEPARI TESTO A PIE' DI PAGINA*.

Per descrizioni di &DATA, &ORA e &PAG, consultare la pagina 202 sotto *SEPARI TESTO INTESTAZIONE*.

Quando si immette un'espressione, le relative variabili vengono convalidate. Viene verificato se le variabili per le colonne contengono numeri di colonna validi e codici d'uso e/o di edit compatibili. Ad esempio, se la sesta colonna ha un codice di editazione C e l'espressione usa la variabile &SOMMA6, si verifica un errore e viene visualizzato il relativo messaggio.

Accertarsi che le variabili di sostituzione usate nell'espressione siano compatibili con l'espressione stessa. Il QMF non verifica se in un'espressione aritmetica vi sono variabili di sostituzione non numeriche.

Se si verifica un errore di sintassi sull'espressione, è necessario correggerlo sia nell'espressione REXX *exec* stessa che nella REXX. Accertarsi di seguire le regole di codifica REXX.

Ad esempio, si supponga di aver inserito un nome di *exec* che non esiste. Dopo aver corretto il nome o dopo aver creato la *exec*, visualizzare il pannello F.CALC ed apportare le modifiche necessarie. Se non è necessario apportare ulteriori modifiche, digitare di nuovo uno dei caratteri dell'espressione. Così facendo, il QMF convalida nuovamente le variabili, assicurando la corretta creazione del formato. Se il formato non viene di nuovo convalidato, potrebbero verificarsi risultati inattesi.

**C VALORI NULLI**

Immettere SI o NO.

**SI'** Consente di usare i seguenti valori forniti dal QMF per modificare i valori standard nelle relative situazioni:

**Valore Situazione****DSQNULL**

I dati sono nulli

**DSQUNDEF**

I dati non sono definiti

**DSQOFLOW**

I dati hanno un'eccedenza numerica

**DSQNOINS**

I dati non esistono

**DSQNOREL**

I dati non hanno relazione

Ad esempio, qualunque variabile del database nulla viene sostituita dalla stringa di caratteri DSQNULL prima che l'espressione venga inviata al REXX per essere valutata. E' possibile fornire una EXEC o un'espressione REXX che verifichi la stringa e sostituisca la variabile nulla con uno 0 (o con qualsiasi altro valore appropriato).

Se un'espressione REXX fornisce un valore nullo, è possibile trasferirlo nel prospetto.

Se l'espressione contiene una variabile di sostituzione con valore nullo, non definito, eccedente, senza istanza e senza rapporto, allora l'intera espressione verrà impostata sul valore che rappresenta quella condizione. La riduzione dell'espressione viene eseguita solo su espressioni e non su confronti.

Se l'espressione contiene più di un valore di sostituzione che è nullo, non definito, eccedente, senza istanza e senza rapporto, allora l'intera espressione verrà impostata sul valore che rappresenta quella condizione.

1. Valori indefiniti
2. Valori eccedenti
3. Valore nullo
4. Nessuna istanza
5. Nessun rapporto

Se un'espressione REXX fornisce un valore nullo, è possibile trasferirlo nel prospetto.

Per ulteriori informazioni, consultare: "Funzione @IF" a pagina 184.

**NO** Fornisce un valore nullo per i suddetti valori. Al REXX non viene inviato nulla per la valutazione.

**D LARGH**

Usare quest'area per specificare la larghezza (in caratteri a singolo byte) con la quale il risultato valutato dell'espressione corrispondente viene sottoposto ad operazioni di edit nel testo del prospetto. Quest'area può

essere usata solo per i risultati ottenuti per le variabili &CALC*id*. Se il codice di utilizzo CALC*id* non può essere sottoposto ad operazioni di edit in relazione al codice di editazione per la colonna, viene utilizzato il codice di editazione CALC*id*.

WIDTH è un campo di 5 caratteri. può contenere un numero qualsiasi compreso tra 1 e 32767. Il valore standard è 10.

### **E** EDIT

Usare quest'area per specificare il codice di editazione da usare quando il risultato valutato dell'espressione corrispondente viene sottoposto ad operazioni di edit nel testo del prospetto. Quest'area può essere usata solo per i risultati ottenuti per le variabili &CALC*id*. I risultati ottenuti per i codici d'uso CALC*id* vengono sottoposti ad operazioni di edit in relazione al codice di editazione specificato sul pannello FORM.PRINC o FORM.COLONNE.

EDIT è un campo di 5 caratteri. Il valore predefinito è C per i dati dei caratteri quando viene inserita una riga in FORM.COLONNE. Sono validi solo i codici di editazione riportati di seguito:

- **Numerici**

#### **D E I J K L P**

E' possibile usare suffissi facoltativi con questi codici di editazione numerici. Z è un suffisso facoltativo per tutti i codici di editazione numerici e può essere utilizzato per eliminare i valori zero. C è un suffisso facoltativo per il codice di editazione **D** e fa in modo che QMF usi il simbolo di valuta specificato con la variabile globale DSQDC\_CURRENCY al posto del simbolo di valuta predefinito. E' possibile aggiungere un valore di scala decimale da 0 a 99 a ogni codice di editazione numerico escluso il codice E.

- **Carattere**

**C** Operazioni di edit su dati in formato carattere (standard)

- **Definiti dall'utente**

**Uxxxx, Vxxxx**

Codici di edit utente per operazioni di edit su valori numerici o su dati in formato carattere.

## **Riepilogo delle espressioni di edit**

Tabella 8 contiene un riepilogo dei risultati forniti quando si applica un codice di editazione ad un'espressione. Per informazioni dettagliate sui codici di edit per i calcoli, vedere "Codici di edit" a pagina 262.

*Tabella 8. Riepilogo del codice di edit*

Risultato di un'espressione	Codice di edit applicabile	Risultato sottoposto ad operazioni di edit
Numerico	Numerico	In base al codice di editazione
	Non numerico	Rappresentazione in formato carattere del risultato sottoposto ad operazioni di edit in base al codice di editazione
	Uxxxx, Vxxxx	Dalla routine di edit utente (il risultato dell'espressione per il codice di editazione Uxxxx viene fornito alla routine sotto forma di dati a virgola mobile estesi)

Tabella 8. Riepilogo del codice di edit (Continua)

Risultato di un'espressione	Codice di edit applicabile	Risultato sottoposto ad operazioni di edit	
Non numerico	Numerico	Come se fosse C (carattere)	
	Non numerico	Cxx	Carattere
		Uxxxx, Vxxxx	Dalla routine di edit utente

**Nota:** In Cobol, un formato a virgola mobile lungo, per i primi otto byte di dati numerici, dovrebbe fornire un valore abbastanza preciso. In caso contrario, usare il codice di editazione Vxxxx per maggiore precisione.

## FORM.COLONNE

Usare il pannello FORM.COLONNE per effettuare delle scelte relative all'uso delle colonne. Ciò che viene specificato sul pannello FORM.COLONNE si riflette sul pannello FORM.PRINC e ciò che si specifica sul pannello FORM.PRINC (nelle aree da **A** a **F**) si riflette sul pannello FORM.COLONNE.

```

FORM.COLUMNS
COLONNE:                Larghezza totale prospetto: 66
                        A                B                C                D                E                F
NUM  INTSTAZIONE COLONNA                USO  TABUL  LARGH  EDIT  SEQ
-----
1  MATR                2      6      L      1
2  NOME                2      9      C      2
3   UFF                2      6      L      3
4  MANS                2      5      C      4
5  ANNI                2      6      L      5
6  STIP                2     11     L      6
7  PROVV               2     11     L      7
8  Retribuzione totale  2     12     L      8
*** FINE ***

1=Aiuto    2=Controlla  3=Fine    4=Presenta  5=Grafico  6=Interr
7=Indietro 8=Avanti    9=Specifica 10=Inserisci 11=Elimina 12=Prospetto
FORM.COLONNE e' visualizzato.
COMANDO ==>>>                SCORR. ==>>> PAG

```

### **A** INTSTAZIONE COLONNA

**Prospetti:** Usare quest'area per assegnare intestazioni colonne. Sul formato standard le intestazioni colonne possono essere le seguenti:

- L'etichetta assegnata alla colonna (se l'ambiente in cui si opera usa le etichette)
- Il nome della colonna nella tabella dalla quale è stata selezionata
- Un'intestazione creata dal QMF per le colonne di costanti o di valori calcolati

Se l'ambiente in cui si opera fornisce il supporto per i dati DBCS, vedere "Nomi con caratteri a doppio byte" a pagina 272.

Sopra l'intestazione visualizzata nell'area INTSTAZIONE COLONNA, è possibile immettere qualsiasi nuova intestazione costituita da un massimo di 40 caratteri. L'intestazione, come il nome originario della colonna, può contenere degli spazi o dei caratteri speciali; tra questi, il carattere di sottolineatura (  ) è riservato alle intestazioni su più righe.

## FORM.COLONNE

Per creare un'intestazione che si estende su più righe, usare un carattere di sottolineatura nell'intestazione di una colonna per specificare una separazione tra le righe. Ad esempio:

NOME\_DIPENDENTI visualizza come: DIPENDENTINOME

Un singolo carattere di sottolineatura prima o dopo un'intera intestazione colonna non ha alcun effetto valido. Ad esempio, \_NOME DIPENDENTE non aggiunge una riga in bianco. Tuttavia, più caratteri di sottolineatura consecutivi all'interno del testo producono una o più righe in bianco nel titolo di una colonna. Un'intestazione colonna può essere costituita da un massimo di nove righe.

Ad esempio, i due seguenti nomi colonna:

```
1 UNO_DUE_TRE_QUATTRO_CINQUE_SEI_SETTE
2 SEI_ _RIGA_ _ _TITOLO
```

Vengono visualizzati come segue:

UNO	SETTE
DUE	
TRE	RIGA
QUATTRO	
CINQUE	
SEI	TITOLO
SETTE	

Se si usano caratteri a doppio byte nelle intestazioni colonna, è possibile specificare una separazione tra le righe solo se il segno di sottolineatura usato è un carattere a singolo byte.

Per creare intestazioni colonna in caratteri maiuscoli e minuscoli, specificare nel PROFILO il valore STRINGA o MISTO per CARATT.

### STRINGA

Visualizza l'intestazione colonna così come viene immessa, ma converte qualsiasi altra immissione in caratteri maiuscoli.

### MISTO

Visualizza tutti i dati così come sono stati immessi.

Le intestazioni vengono allineate (giustificate) a sinistra sopra una colonna di dati in formato carattere e a destra sopra una colonna di dati numerici. Se l'intestazione è composta da più di una riga, la riga più lunga viene giustificata e le righe più corte vengono centrate rispetto alla riga più lunga. Per ricoprire queste impostazioni standard, immettere un nuovo valore di allineamento. Per ulteriori informazioni, consultare "Allineamento delle colonne" a pagina 217.

Se una riga dell'intestazione è più lunga della larghezza della colonna, essa si estende per l'intera larghezza della colonna e viene troncata a destra.

Per le intestazioni colonna non vengono eseguite sostituzioni di variabili globali.

**Grafici:** La maggior parte delle informazioni su come le modifiche dell'area INTESTAZIONE COLONNA influiscono sui prospetti sono valide anche per i grafici. Le intestazioni colonna per i dati riportati sull'asse Y



compaiono nella legenda di un grafico. Quindi, è opportuno che queste intestazioni colonna siano il più concise possibile, altrimenti la legenda occuperà troppo spazio sul grafico.

## **B** USO

*Prospetti:* Utilizzare quest'area per specificare come elaborare una colonna per un prospetto. Se il codice d'uso per una colonna viene lasciato in bianco, i valori contenuti nella colonna vengono elencati senza essere ulteriormente elaborati, a meno che nel prospetto non vi siano una o più colonne con un codice d'uso RAGGRUP ed almeno una colonna non abbia un codice d'uso di aggregazione. In questo caso, le colonne in bianco vengono omesse. In quest'area, è possibile immettere diverse funzioni di aggregazione elencate in Tabella 9.

Tabella 9. Funzioni di aggregazione

Aggregazione	Codice d'uso	Abbreviazione minima	Page
Calcolo	ORIZZ	CA	254
Media	CONTEGG	C	255
Deviazione standard	DEVSTD	D	198
Massimo	MASSIMO	MA	198
Media	MEDIA	ME	198
Minimo	MINIMO	MI	198
Omissione	OMETTI	OM	198
Orizzontale	ORIZZ	OR	198
Percentuale	PCT	PCT	198
Percentuale cumulativa	PCTCUM	PCTCU	198
Percentuale cumulativa totale	PCTTOT	PCTCT	198
Percentuale totale	PCTTOT	PCTT	198
Primo	PRIMO	PR	198
Raggruppamento	RAGGRUP	R	198
Separazione1	SEPAR, SEPAR1	CA	207
Separazione1x	CONTEGG	SEX, SE1X	255
Separazione2	CPCT	CP	256
Separazione2x	CSUM	SE2X	256
Separazione3	PRIMO	SE3	255
Separazione3x	RAGGRUP	G	261
Separazione4	ANNO ULTIMA	L	255
Valore massimo	MASSIMO	SE4X	255
Valore minimo	MINIMO	SE5	255
Separazione5x	OMETTI	SE5X	261
Percentuale	PCT	P	256
Separazione6x	STDEV	SE6X	255
Somma	SUM	SUM	255
Somma cumulativa	TCPCT	SOMC	256
Ultimo	TPCT	TP	256

## **C** INDENT

*Prospetti:* Usare quest'area per specificare il numero di spazi da lasciare a sinistra di una colonna. Gli spazi separano la colonna da quella precedente oppure dal margine sinistro. TABUL può essere qualsiasi numero compreso

## FORM.COLONNE

tra 0 e 999. Per le colonne che contengono dati in formato grafico, la tabulazione minima è 1; il valore standard di TABUL per ogni colonna è uguale a 2.

TABUL viene sempre specificato con caratteri a singolo byte.

### **D** LARGH

*Prospetti:* Usare quest'area per specificare il numero di posizioni riservate per la visualizzazione dei dati di una colonna oppure dell'intestazione colonna. LARGH può essere qualsiasi numero compreso tra 1 e 32,767.

Se la colonna che si sta visualizzando utilizza un codice edit del grafico, il valore LARGH può essere qualsiasi numero compreso tra 1 e 16,383. Per ulteriori informazioni relative al calcolo della larghezza di una colonna contenente dati DBCS, consultare *Using QMF*.

Per una colonna che usa dati in formato grafico, la larghezza della colonna è uguale al doppio della larghezza della colonna stessa, più uno spazio carattere, nel momento in cui viene visualizzata o stampata.

Quando si assegna la larghezza ad una colonna di dati numerici, è necessario includere lo spazio per i seguenti caratteri e per le cifre:

- Un eventuale segno meno (tranne quando è specificato il codice di editazione J)
- Una virgola decimale (quando specificata dai codici di edit)
- I separatori per i gruppi delle migliaia (con codici di edit D, K e P)
- Un simbolo di valuta (con il codice di editazione D)
- Un segno di percentuale (con il codice di editazione P)

Se la lunghezza di un valore da visualizzare supera la larghezza della colonna, il valore:

- Viene sostituito da una riga di asterischi (\*\*\*\*\*) se è composto da dati numerici

In alcuni casi, è possibile evitare un'eccedenza numerica usando un diverso tipo di dati. Per esempio, in una operazione aritmetica, se tutti gli operandi sono numeri decimali e si verifica un'eccedenza, è possibile modificare almeno un operando impostandolo su un numero a virgola mobile. In questo esempio, l'operando può essere una costante a virgola mobile o una colonna di tabella a virgola mobile.

- Viene troncato a destra se è composto da dati in formato carattere, per la data, per l'ora o di tipo timestamp (a seconda dell'allineamento specificato per i dati)

Un problema relativo alla larghezza di una colonna può essere risolto modificando LARGH e visualizzando nuovamente il prospetto. Altrimenti, è possibile indicare al QMF di lasciare invariata la larghezza della colonna, ma di suddividere ed incolonnare nella riga successiva della stessa colonna i dati che superano tale larghezza. La funzione di suddivisione e l'incolonnamento delle colonne è valida solo per dati non numerici. Per ulteriori informazioni relative a questo argomento, vedere "Codici di edit" a pagina 262.

Sul formato standard, la larghezza di una colonna corrisponde almeno a quella della riga più lunga dell'intestazione colonna. Negli altri casi, la larghezza assegnata dipende dal tipo di dati della colonna, come illustrato in Tabella 10 a pagina 215.

Tabella 10. Larghezza standard per i tipi di dati

Tipo di dati	Larghezza sul formato standard
SMALLINT	6
INTEGER	11
DECIMALE	La larghezza della colonna nel database più 3 spazi carattere.
FLOAT	10
CHAR	La larghezza della colonna nel database.
VARCHAR	La larghezza massima della colonna nel database.
LONG VARCHAR	Il valore minore tra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• La larghezza della colonna.</li> <li>• Una larghezza stabilita dal QMF in base alla quantità ed al tipo delle altre colonne del prospetto.</li> </ul>
GRAPHIC	La larghezza della colonna nel database.
VARGRAPHIC	La larghezza della colonna nel database.
LONG VARGRAPHIC	Il valore minore tra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• La larghezza della colonna.</li> <li>• Una larghezza stabilita dal QMF in base alla quantità ed al tipo delle altre colonne del prospetto.</li> </ul>
DATA	10, oppure se il formato per la data è stato definito localmente durante l'installazione, il valore maggiore tra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• La larghezza dell'intestazione colonna</li> <li>• La larghezza del formato per la data definito localmente</li> </ul>
TIME	8, oppure se il formato per l'ora è stato definito localmente durante l'installazione, il valore maggiore tra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• La larghezza dell'intestazione colonna</li> <li>• La larghezza del formato per l'ora definito localmente</li> </ul>
TIMESTAMP	26

Quando viene inserita una riga nel pannello FORM.COLONNE, la larghezza standard è 10.

Per i dati con virgola mobile a precisione singola, i valori con dati di tipo FLOAT vengono trattati allo stesso modo sia per la precisione singola che quella doppia.

**Grafici:** Specifica il numero delle posizioni dei caratteri sulle etichette sull'asse X di un grafico.

Se la larghezza supera lo spazio consentito, le etichette possono essere omesse. Per ovviare al problema delle etichette omesse sull'asse X di un grafico, è possibile troncare la larghezza delle intestazioni colonna. In questo modo, è possibile inserire ulteriori dati nello spazio assegnato.

Nella formattazione dei grafici, i dati con virgola mobile a precisione singola vengono trattati come i dati con virgola mobile a precisione doppia.

I valori delle colonne contenenti dati di tipo DATE, TIME e TIMESTAMP (considerati come stringhe di caratteri) non possono essere visualizzati sull'asse Y.

#### **E** EDIT

**Prospetti:** Usare quest'area per specificare come il QMF deve formattare i

## FORM.COLONNE

dati per la visualizzazione. Il valore standard è C quando viene inserita una riga nel pannello FORM.COLONNE.

**Grafici:** Le etichette dell'asse X provengono dalle colonne che usano il codice d'uso RAGGRUP o SEPAR (oppure provengono dall'ultima colonna a sinistra del prospetto in mancanza del codice RAGGRUP o SEPAR). Gli effetti dei codici di edit sui dati contenuti in quelle colonne appaiono nelle etichette dell'asse X. Ad esempio, se i dati selezionati per l'asse X vengono suddivisi, nelle etichette verrà inclusa solo la prima riga.

Inoltre, le colonne di dati numerici che vengono sottoposte ad operazioni di edit con Uxxxx o Vxxxx non possono essere considerate per i dati dell'asse Y.

Infine, quando si usano dei valori di sostituzione per le colonne (*amp;n*) nell'intestazione della pagina (e, quindi, nell'intestazione del grafico), le operazioni di edit vengono eseguite in base al codice di editazione specificato nel formato per quella colonna.

Tabella 11 indica i codici di edit che possono essere specificati per ogni tipo di dati e la pagina contenente le relative informazioni.

Tabella 11. Codici di edit per i tipi di dati

Tipo di dati	Codici di edit	Page
Carattere	C CDx CW CT X B XW BW Uxxxx Vxxxx	262
In formato grafico	G Uxxxx GW Vxxxx	264
Numerico	E<Z> D<Z><C> I<Z> J<Z> K<Z> L<Z> P<Z> Uxxxx Vxxxx	265
DATA	TDYx C TDMx CW TDDx CT TDYAx CDx TDMAx Uxxxx TDDAx Vxxxx TDL	266
TIME	TTSx C TTCx CW TTAx CT TTAN CDx TTUx Uxxxx TTL Vxxxx	267
TIMESTAMP	TSI CDx C Uxxxx CW Vxxxx CT	268

I codici di edit in formato carattere possono essere usati anche con le colonne di dati di tipo DATE, TIME e TIMESTAMP per consentire la suddivisione ed incolonnamento delle colonne.

### **F** SEQ

**Prospetti:** Immettere in questa colonna i numeri per modificare la sequenza delle colonne contenute nel prospetto. Le impostazioni iniziali

sono uguali a quelle della colonna NUM. Qualsiasi numero compreso tra 1 e 999 è valido. Se vi sono due numeri uguali, le colonne appaiono nello stesso ordine in cui sono elencate sul formato. Per fare in modo che SEQ abbia effetto sul riordino delle colonne, l'opzione Riordino automatico delle colonne del prospetto del pannello FORM OPZIONI deve essere impostata su NO (valore standard).

Quando le variabili sono risolte, il numero della colonna viene preso dalla colonna NUM e non da SEQ.

Nei prospetti ORIZZ, i numeri contenuti nella colonna SEQ vengono ignorati.

## Specificazione degli attributi della colonna

Il comando SPECIFICA consente di modificare l'allineamento dell'intestazione di una colonna oppure i dati contenuti in una colonna oppure permette di definire una colonna. Per accedere ai pannelli di allineamento e definizione esistono due modi:

- Premere il tasto funzione Specifica per visualizzare il relativo pannello, quindi scegliere Allineamento o Definizione.
- Immettere SPECIFICA allineamento o SPECIFICA definizione (o un'abbreviazione valida) sulla riga comandi, quindi spostare il cursore sulla colonna desiderata e premere Invio. In questo modo si evita il pannello Specifica e si passa direttamente alla finestra Allineamento o Definizione.

### Allineamento delle colonne

Se si specifica l'allineamento, al pannello FORM.COLONNE si sovrappone un pannello più piccolo in cui sono indicate le specifiche per l'allineamento della colonna in questione. Ad esempio:

```

                                Alignment
Numero colonna      :      3
Intestazione colonna :  INTESTAZ_UFF_MASSIMO_40_CARATTERI!

Allineamento intestazione : [STANDARD ]
Allineamento dati       : [SINIST  ]

-----
F1=Aiuto  F5=Prec. Colonna  F6=Succ. Colonna  F12=Annulla

```

Per l'allineamento dei dati e dell'intestazione sono valide le opzioni SINIST, DESTRA, CENTRO e STANDARD. Per l'intestazione e i dati di una colonna che contiene dati in formato carattere l'impostazione standard è la giustificazione a destra, mentre per una colonna contenente dati numerici l'impostazione standard è la giustificazione a sinistra.

Per modificare un valore di allineamento, digitare il nuovo valore su quello esistente. Per spostarsi tra le specifiche di allineamento di una colonna usare il tasto di tabulazione. Per spostarsi da una specifica per l'allineamento delle colonne all'altra, è possibile usare i tasti Prec. e Succ.

L'allineamento delle colonne riguarda principalmente i dati in formato tabella. Tuttavia, se si usa **\_B** con una variabile di sostituzione, i dati vengono allineati come di seguito riportato:

1. I dati vengono editati secondo il codice di editazione e la larghezza della colonna

## FORM.COLONNE

2. Se l'allineamento non è STANDARD, vengono eliminati gli spazi iniziali e finali
3. Il valore viene allineato secondo il valore di allineamento specificato.
  - Se i dati sono in formato carattere, gli spazi finali vengono eliminati.
  - Se i dati sono numerici, vengono eliminati gli spazi iniziali.
  - Se si usa &\_B non viene eliminato nessuno spazio.

Nei prospetti in formato tabella, gli spazi iniziali e finali vengono eliminati se il è impostato un valore SINIST, DESTRA o CENTRO. Se si specifica STANDARD, gli spazi non vengono eliminati.

Se si stanno utilizzando dati in formato carattere editati con spazi iniziali oppure dati numerici editati con spazi finali, gli spazi non vengono eliminati indipendentemente dal valore di allineamento.

### Definizioni delle colonne

#### Nota per gli utenti CICS

La definizione delle colonne non è disponibile in ambiente CICS, perché le sue funzioni dipendono dal REXX.

La definizione delle colonne consente di definire una nuova colonna di dati usando un'espressione. Ci sono alcune differenze tra le colonne richiamate da un'interrogazione e quelle definite dall'utente. La differenza principale è nel tipo di dati e nella lunghezza assegnata alle colonne definite dall'utente.

Quando si definisce una colonna, viene richiesto di immettere una espressione per definire la colonna e se i valori nulli devono essere inseriti quando il REXX valuta l'espressione. Il QMF determina il tipo di dati e la lunghezza della colonna basati sul codice di editazione e sulla larghezza della colonna specificati nel pannello FORM.COLONNE. Tuttavia, se per la colonna definita viene utilizzato un codice d'uso che non corrisponde al codice di editazione, il codice d'uso determina il tipo di dati.

Un'altra differenza tra le colonne definite dall'utente e quelle richiamate dal database è che i valori relativi alle colonne definite dall'utente non vengono mantenuti quando i dati vengono salvati o esportati.

E' possibile che per le colonne definite la funzione di suddivisione ed incolonnamento dei dati risulti diversa.

- Se i dati di una colonna definita hanno una lunghezza inferiore a 254 byte, la suddivisione ed incolonnamento dei dati non subisce alcuna variazione sostanziale.
- Se i dati di una colonna definita hanno una lunghezza maggiore di 254 byte e la larghezza della colonna è di 254 o inferiore, i dati vengono suddivisi ed incolonnati fino al 254° byte, ma i dati restanti vengono troncati.
- Se i dati di una colonna definita hanno una lunghezza maggiore di 254 byte e la larghezza della colonna è di 255 o superiore, tutti i dati vengono suddivisi ed incolonnati in base alla larghezza della colonna.

Una colonna di dati di tipo LONG VARCHAR può avere solo un codice d'uso OMETTI (oppure essere lasciato in bianco).

Quando si specifica la definizione sul pannello FORM.COLONNE, viene visualizzato un pannello sul quale è possibile immettere un'espressione (fino a 50 caratteri) che definisce la nuova colonna. Ad esempio:

Definition	
Numero colonna	: 8
Intestazione colonna:	Retribuzione totale
Immettere un'espressione per definire questa colonna.	
Espressione	[ retrtot(&6 &7) ]
Valori Nulli?	[ SI ]
<hr/>	
F1=Aiuto	F5=Prec. Colonna
F6=Succ. Colonna	F10=Prec. Definizione
F11=Succ. Definizione	F12=Annulla

La nuova colonna può essere definita in base a:

- Una costante numerica o in formato carattere
- Le seguenti variabili formato (per una descrizione delle variabili formato consultare la pagina riportata di seguito *page202 SEPARI TESTO INTESTAZIONE*):
  - &n
  - &DATA
  - &ORA
  - &RIGA
  - Una qualsiasi variabile conforme ai vincoli descritti in “IMPOSTA VARGLOB” a pagina 126
- Una funzione o un'espressione REXX valida
- Un'espressione che contenga uno degli elementi sopraindicati

Se nella definizione della colonna viene inclusa una espressione REXX, si possono ricevere risultati inaspettati se il valore restituito dal REXX supera 32,767 caratteri.

E' possibile usare i tasti Prec. e Succ. per spostarsi da un pannello definizione di colonna ad un altro.

**VALORI NULLI:** Se per VALORI NULLI si specifica SI, è possibile utilizzare i seguenti valori forniti dal QMF per modificare i valori standard per ogni situazione che può verificarsi:

**Valore Situazione**

**DSQNULL**

I dati sono nulli

**DSQUNDEF**

I dati non sono definiti

**DSQOFLOW**

I dati hanno un'eccedenza numerica

**DSQNOINS**

I dati non esistono

**DSQNOREL**

I dati non hanno relazione

## FORM.COLONNE

Ad esempio, qualunque variabile del database nulla viene sostituita dalla stringa di caratteri DSQNULL prima che l'espressione venga inviata al REXX per essere valutata. E' possibile fornire un'espressione REXX o una exec che verifichi la stringa e sostituisca la variabile nulla con uno 0 (o con qualsiasi altro valore appropriato).

Se un'espressione REXX fornisce un valore nullo, è possibile trasferirlo nel prospetto.

Se VALORI NULLI viene impostato su SI e l'espressione contiene una variabile di sostituzione con valore nullo, non definito, eccedente, senza istanza e senza rapporto, allora l'intera espressione verrà impostata sul valore che rappresenta quella condizione. La riduzione dell'espressione viene eseguita solo su espressioni e non su confronti. Per ulteriori informazioni, consultare "Funzione @IF" a pagina 184.

Se per VALORI NULLI si specifica N0, viene restituito un valore nullo per i valori riportati in precedenza. Al REXX non viene inviato nulla per la valutazione.

### Codici di edit e tipi di dati

Il QMF stabilisce il tipo di dati e la lunghezza per la colonna definita che si basa sul codice di editazione e sulla larghezza impostata per quella colonna sul pannello FORM.COLONNE. Tabella 12 riepiloga i risultati.

Tabella 12. Codici di edit e tipi di dati

Codice di edit	Tipo di dati	
	Larghezza colonna <=254	Larghezza colonna >=255
Carattere (C, CW, CT, CDx, B, BW, X, XW)	VARCHAR (lunghezza max. = 254)	LONG VARCHAR (lunghezza max. = 32767)
Numerici (D, E, I, J, K, L, P)	Numerici - Virgola mobile estesa	
Codici edit utente U e V (dati non numerici)	VARCHAR (lunghezza max. = 254)	LONG VARCHAR (lunghezza max. = 32767)
Codici edit utente U e V (almeno un tipo di dati numerici)	Numerici - Virgola mobile estesa	

I database SQL/DS e DB2 non forniscono il supporto per i dati a virgola mobile estesa. Quindi può risultare utile definire una colonna di tipo numerico come virgola mobile estesa, ad esempio, quando si gestiscono dati che provocherebbero un'eccedenza se venissero utilizzati come tipo di dati di un database (come DECIMAL e INTEGER).

### Informazioni relative alla stampa

Quando si stampa un FORMATO, le informazioni relative alla definizione e all'allineamento delle colonne vengono stampate su una pagina dopo il pannello FORM.COLONNE al posto delle finestre Specifica allineamento e Specifica definizione che vengono visualizzate sullo schermo. Il campo NUM viene ripetuto con la definizione e l'allineamento delle colonne. Ad esempio:



1		FORM:		
FORM.COLONNE				
NUM	ALLIN. INTESTAZ.	ALLIN. DATI	DEFINIZIONE	VALORI NULLI?
---	-----	-----	-----	-----
1	STANDARD	STANDARD		NO
2	CENTRO	CENTRO		NO
3	STANDARD	STANDARD		NO
4	SINIST	STANDARD		NO
5	STANDARD	STANDARD		NO
6	STANDARD	STANDARD		NO
7	STANDARD	STANDARD		NO
8	DESTRA	DESTRA	&6 + &7	NO
9	STANDARD	STANDARD	(&6 + &7) * &5	NO
*** FINE ***				
05/05/91 11:10		PAG 3		

## FORM.CONDIZIONI

### Nota per gli utenti CICS

Il pannello FORM.CONDIZIONI usa le espressioni scritte in linguaggio REXX per le quali non è fornito il supporto in ambiente CICS.

Usare il pannello FORM.CONDIZIONI per immettere le espressioni per la formattazione condizionata, che consente di creare espressioni per stabilire quando devono essere visualizzate le variazioni di formattazione specificate in FORM.DETTAGLI.

Per specificare il testo di dettaglio per dati di gruppo, è possibile utilizzare la formattazione condizionata. La condizione viene valutata per mezzo dei dati presenti sulla prima riga del gruppo. Se la condizione risponde al concetto di vero, viene stampato il testo di dettaglio per la variazione. Se la condizione risponde al concetto di falso, il testo non verrà stampato per quel gruppo.

FORM.CONDITIONS		C		
A	B	PASS		
ID	ESPRESSIONE CONDIZIONATA	NULLI?		
---	-----	-----		
		NO		
*** FINE ***				
1=Aiuto 2=Controlla 3=Fine		4=Presenta 5=Grafico 6=Interr		
7=Indietro 8=Avanti 9=		10=Inserisci 11=Elimina 12=Prospetto		
FORM.CONDIZIONI è visualizzato.				
COMANDO ==>		SCORR. ==> PAG		

### A ID

Usare quest'area di immissione per specificare un identificativo lungo da 1 a 3 caratteri relativo all'espressione condizionata corrispondente. Come identificativo, è possibile immettere un numero qualsiasi compreso tra 1 e 999. Quando viene aggiunto al C codice di selezione **N** Selezionare variazione? sul pannello FORM.DETTAGLI (page228), l'ID indica

## FORM.CONDIZIONI

l'espressione del pannello FORM.CONDIZIONI da utilizzare per determinare se la variazione di dettaglio deve essere formattata.

### **B** ESPRESSIONE CONDIZIONATA

Usare quest'area di immissione per specificare un'espressione REXX valida. La differenza tra un'espressione in FORM.CALC e una in FORM.CONDIZIONI è che in FORM.CONDIZIONI una condizione è limitata al concetto di vero o falso. Un'espressione valutata come 1 è vera; una valutata come qualsiasi altra cosa viene considerata automaticamente falsa. I dati non numerici, compresi gli spazi ed i valori nulli, vengono considerati falsi. Nelle espressioni condizionate può essere usata qualunque variabile globale valida. Tuttavia, le uniche variabili di formato QMF che è possibile utilizzare sono &RIGA, &DATA, &ORA e amp;n

Per ulteriori informazioni, vedere "Utilizzo del REXX con i formati del QMF" a pagina 248.

### **C** VALORI NULLI

Immettere SI o NO.

**SI'** Consente di usare i seguenti valori forniti dal QMF per modificare i valori standard nelle relative situazioni:

#### **Valore Situazione**

#### **DSQNULL**

I dati sono nulli

#### **DSQUNDEF**

I dati non sono definiti

#### **DSQOFLOW**

I dati hanno un'eccedenza numerica

#### **DSQNOINS**

I dati non esistono

#### **DSQNOREL**

I dati non hanno relazione

Ad esempio, qualunque variabile del database nulla viene sostituita dalla stringa di caratteri DSQNULL prima che l'espressione venga inviata al REXX per essere valutata. E' possibile fornire un'espressione REXX o una exec che verifichi la stringa e sostituisca la variabile nulla con uno 0 (o con qualsiasi altro valore appropriato).

Se l'espressione contiene una variabile di sostituzione con valore nullo, non definito, eccedente, senza istanza e senza rapporto, allora l'intera espressione verrà impostata sul valore che rappresenta quella condizione. La riduzione dell'espressione viene eseguita solo su espressioni e non su confronti.

Se l'espressione contiene più di un valore di sostituzione che è nullo, non definito, eccedente, senza istanza e senza rapporto, allora l'intera espressione verrà impostata sul valore che rappresenta quella condizione.

1. Valori indefiniti
2. Valori eccedenti
3. Valore nullo

4. Nessuna istanza
5. Nessun rapporto

Se un'espressione REXX fornisce un valore nullo, è possibile trasferirlo nel prospetto.

Per ulteriori informazioni, consultare: "Funzione @IF" a pagina 184.

**NO** Fornisce un valore nullo per i suddetti valori. Al REXX non viene inviato nulla per la valutazione.

## FORM.DETTAGLI

Usare FORM.DETTAGLI per fare quanto segue:

- Specificare il testo che deve precedere le intestazioni colonna.
- Combinare i dati in formato tabella con del testo.
- Omettere i dati in formato tabella e visualizzare i valori dei dati come testo.

Il pannello FORM.DETTAGLI è costituito dalle variazioni di dettaglio definite dall'utente. E' possibile creare fino a 99 variazioni, ognuna delle quali può corrispondere alle condizioni immesse su FORM.CONDIZIONI. A meno che le condizioni non si escludano a vicenda, è possibile che variazioni di dettaglio diverse reperiscano le stesse righe di dati.

Il pannello FORM.DETTAGLI non influisce sui grafici.

```

FORM.DETAIL A VAR 1 of 1

B Inserire intestazioni colonna con intestazione di dettaglio? ==> SI
C RIGA D ALLIN E TESTO INTESTAZIONE DI DETTAGLIO
---- -+-----1---+---2---+---3---+---4---+---5---+
1 SINIST
2 SINIST
*** FINE ***

F Blocco dett. a pag. nuova? ==> NO G Ripetere intest. dett.? ==> NO
H Tenere blocco sulla pag? ==> NO I Righe dopo il blocco ==> 0
J Dati in formato tabella a riga (Immettere 1-999 o NIENTE) ==> 1
K RIGA L ALLIN M TESTO BLOCCO DI DETTAGLIO
---- -+-----1---+---2---+---3---+---4---+---5---+
1 SINIST
2 SINIST
*** FINE ***

N Selezionare variazione? ==> SI

1=Aiuto 2=Controlla 3=Fine 4=Presenta 5=Grafico 6=Interr
7=Indietro 8=Avanti 9= 10=Inserisci 11=Elimina 12=Prospetto
FORM.DETTAGLI e' visualizzato.
COMANDO ==> SCORR. ==> PAG

```

### A VAR 1 di 1

Il primo numero indica la variazione corrente ed il secondo rappresenta il numero totale di pannelli di variazione (massimo 99). Il valore standard visualizza VAR 1 di 1.

E' possibile creare una nuova variazione di dettaglio immettendo sul valore corrente un valore uguale al numero totale di pannelli di variazione più uno. I nuovi pannelli devono essere aggiunti in sequenza.

## FORM.DETTAGLI

Per selezionare un pannello di variazione esistente, immettere il relativo valore di identificazione sul valore della variazione corrente. Inoltre, è possibile visualizzare altre variazioni immettendo i comandi SUCCESSIVA e PRECEDENTE sulla riga comandi (per ulteriori informazioni, vedere "SUCCESSIVA" a pagina 89 e "PRECEDENTE" a pagina 89).

Le sezioni da **B** a **E** indicano il testo che in un prospetto deve essere seguito dalle intestazioni colonna specificate sul pannello FORM.COLONNE.

### **B** Inserire intestazioni colonna con intestazione dettaglio?

**SI'** Le intestazioni colonna diventano parte delle intestazioni di dettaglio. L'intestazione di dettaglio fornita viene ripetuta ogni volta che viene richiesto sui pannelli SEPAR nell'area **G** *Ripetere intest. dett.?* (page226).

**NO** Le intestazioni colonna vengono eliminate.

### **C** RIGA

Usare quest'area per indicare le righe del testo dell'intestazione di dettaglio e le relative posizioni. E' possibile specificare qualsiasi numero di righe, purché sia compreso tra 1 e 999, oppure uno spazio.

Se si usa lo stesso valore di RIGA per più di una riga, tali righe vengono unite in base al valore di ALLIN. per la riga o le righe aggiuntive. Le righe con lo stesso valore di RIGA si sovrappongono se la loro lunghezza supera la larghezza del prospetto oppure se i relativi valori di ALLIN. sono in conflitto.

### **D** ALLIN.

Usare quest'area per specificare dove posizionare orizzontalmente nel prospetto ogni riga dell'intestazione di dettaglio. Le righe possono essere inserite in qualsiasi punto entro i limiti della larghezza del prospetto.

#### **Sinistra**

Giustifica a sinistra il testo dell'intestazione di dettaglio.

**Destra** Giustifica a destra il testo dell'intestazione di dettaglio.

#### **Centro**

Centra il testo dell'intestazione di dettaglio.

*n* Inizia il testo dell'intestazione di dettaglio alla posizione *n* della riga. *n* può essere qualsiasi numero compreso tra 1 e 999999.

#### **Accoda**

Se ACCODA viene usato per una riga del testo che non è accodata ad un'altra riga, la riga di testo viene giustificata a sinistra.

La riga di testo precedente e la riga di testo accodata devono avere lo stesso valore di RIGA se si desidera che siano posizionate sulla stessa riga. Se il prospetto non è sufficientemente largo per contenere la riga di testo accodata, è possibile che una parte di testo venga troncato.

### **E** TESTO INTESTAZIONE DETTAGLIO

Usare quest'area per specificare il testo dell'intestazione di dettaglio. Usando il comando INSERISCI, è possibile aggiungere fino a 999 righe di testo. Ogni riga di testo può essere costituita da un massimo di 55 caratteri. Per aggiungere testo alle righe, specificare ACCODA come valore di ALLIN. oppure specificare una particolare posizione orizzontale.

Se l'ambiente in cui si opera fornisce il supporto per i dati DBCS, vedere "Nomi con caratteri a doppio byte" a pagina 272.

Le intestazioni di dettaglio precedono sempre le intestazioni colonna in un prospetto. Le intestazioni di dettaglio sono costituite dal testo di un'intestazione di dettaglio e/o da intestazioni colonna. A meno che non vengano omessi, il testo di intestazione di dettaglio e le intestazioni colonna costituiscono le intestazioni di dettaglio.

Un'intestazione di dettaglio si estende automaticamente dal margine sinistro al margine destro del prospetto. La parte di testo che supera il margine destro non viene visualizzata o stampata. Per modificare la larghezza, è necessario modificare la larghezza del testo del prospetto sul pannello FORM.OPZIONI. Se non si specifica una larghezza, il margine destro viene stabilito in base alla larghezza dei dati in formato tabella.

Quando si stampa un prospetto, vengono stampate tutte le intestazioni di dettaglio selezionate per la riga di dati visualizzata sulla pagina. Se il numero di righe dell'intestazione di dettaglio supera il numero di righe specificato per la lunghezza della pagina, le righe in eccesso vanno perse.

Le intestazioni di dettaglio possono contenere le seguenti variabili:

#### Variabili globali

Usare IMPOSTA VARGLOB per impostare le variabili da usare nel testo dell'intestazione di dettaglio. Per informazioni relative al comando, consultare "IMPOSTA VARGLOB" a pagina 126.

**&n** Indica il valore contenuto nella colonna *n* del formato usato per questo prospetto. Ad esempio, la seguente intestazione di dettaglio:

```
NUMERO MATR: &1   NOME DIPENDENTE: &2
```

potrebbe fornire la seguente intestazione in un prospetto:

```
NUMERO MATR: 50   NOME DIPENDENTE: IPPOLITI
```

Il valore **&n** è il valore della colonna *n* dalla riga corrente all'inizio di una nuova pagina. Le intestazioni di dettaglio relative alle variazioni selezionate senza condizioni, appariranno all'inizio di ogni pannello nei prospetti visualizzati. Tuttavia, il valore di **&n** apparirà solo nel primo pannello del prospetto visualizzato. Se si desidera visualizzare il prospetto in linea con le separazioni di pagina, immettere il comando VPS. Per ulteriori informazioni su tale comando, vedere "VPS" a pagina 30.

Con questa particolare sintassi, la larghezza del valore di sostituzione viene stabilita in base alla larghezza specificata dalla colonna associata sul pannello FORM.COLONNE o FORM.PRINC.

#### **&RIGA**

Il numero della riga di dati corrente quando l'intestazione di dettaglio viene formattata.

#### **&DATA**

Data in cui il comando di stampa è stato eseguito (nei prospetti stampati) oppure la data corrente (nei prospetti visualizzati)

#### **&ORA**

Ora in cui il comando di stampa è stato eseguito (nei prospetti stampati) oppure l'ora corrente (nei prospetti visualizzati)

**&PAG** Numero della pagina corrente

## FORM.DETTAGLI

Per descrizioni di &DATA, &ORA, e &PAG, consultare la pagina;202  
*SEPAR1 TESTO INTESTAZIONE.*

Le sezioni da **F** a **M** indicano i dati del prospetto che possono essere ripetuti per ciascuna riga di dati. Tali dati, chiamati blocco di dettaglio, sono dati in formato tabella (se selezionati) e testo associato ad un'unica riga di dati o di dettaglio (ad esempio, una riga di una tabella).

### **F Nuova pagina per blocco dettaglio?**

Usare quest'area per specificare se si desidera iniziare ogni blocco di dettaglio su una nuova pagina all'interno di un prospetto stampato. Viene iniziata una nuova pagina se il prospetto non è già all'inizio della pagina.

### **G Ripetere intestazione dettaglio?**

Usare quest'area per specificare se l'intestazione di dettaglio deve essere ripetuta prima di ogni blocco di dettaglio. L'intestazione di dettaglio comprende qualunque testo specificato per l'intestazione di dettaglio sul pannello FORM.DETTAGLI, seguito dalle intestazioni colonna (se non sono state eliminate) elencate sul pannello FORM.COLONNE.

**NO** L'intestazione di dettaglio viene formattata all'inizio di ogni schermo per i prospetti in linea o all'inizio di ogni pagina per i prospetti stampati.

**SI'** L'intestazione viene formattata prima di ogni blocco di dettaglio.

### **H Tenere blocco sulla pagina?**

Usare quest'area per specificare se si vuole mantenere ogni blocco di dettaglio su un'unica pagina del prospetto stampato.

**NO** I blocchi di dettaglio possono essere divisi su due o più pagine del prospetto stampato.

**SI'** Si può evitare che i blocchi di dettaglio vengano divisi su più pagine, a meno che un blocco di dettaglio non sia troppo lungo per essere stampato su una sola pagina.

### **I Righe in bianco dopo il blocco**

Usare quest'area per specificare il numero di righe in bianco da inserire dopo il testo del blocco di dettaglio.

Anche l'opzione "Spaziatura dettagli" sul pannello FORM.OPZIONI influisce sul numero di righe in bianco dopo il testo del blocco di dettaglio.

### **J Dati in formato tabella alla riga (Immettere 1-999 o NIENTE)**

Usare quest'area per specificare se si desidera generare i dati in formato tabella (nel formato specificato su FORM.COLONNE o FORM.PRINC) ed indicare dove devono essere posizionati tali dati. Il numero corrisponde al numero della riga del testo del blocco di dettaglio nella quale si devono inserire i dati in formato tabella. Se si specifica NIENTE (o N), i dati in formato tabella non vengono formattati. NIENTE non influisce sul testo di separazione o sui valori di aggregazione.

Questa opzione può essere usata per combinare del testo con i dati in formato tabella. Quando si specifica un numero, i dati in formato tabella si sovrappongono o si combinano con qualsiasi blocco di dettaglio che si trova sulla stessa riga.

Se si specifica NIENTE, i dati in formato tabella non vengono formattati, ma i valori per le colonne possono essere inseriti nel testo del blocco di dettaglio usando i valori di sostituzione delle colonne.

**K RIGA**

Usare quest'area per indicare le righe del testo del blocco di dettaglio e specificarne le relative posizioni. E' possibile specificare qualsiasi numero di righe di dati in formato tabella. E' possibile specificare un valore compreso tra 1 e 999 o uno spazio. Per ulteriori informazioni, consultare

**C** *RIGA* a pagina page224.

**L ALLIN.**

Usare quest'area per specificare dove posizionare orizzontalmente nel prospetto ogni riga del blocco di dettaglio. Le righe possono essere inserite in qualsiasi punto entro i limiti della larghezza del prospetto. I valori validi sono SINIST., DESTRA, CENTRO, oppure un numero compreso tra 1 e 999,999.

I valori di ALLIN. non influiscono sulla posizione orizzontale dei dati in formato tabella. Per modificare la posizione di tali dati in formato tabella, è necessario modificare la larghezza delle colonne o le tabulazioni sul pannello FORM.COLONNE o FORM.PRINC. Per ulteriori informazioni, consultare **D** *ALLIN.* a pagina page224.

**M TESTO BLOCCO DI DETTAGLIO**

Usare quest'area per specificare il testo blocco di dettaglio. Usando il comando INSERISCI, è possibile aggiungere fino a 999 righe di testo del blocco di dettaglio. Ogni riga di testo può essere costituita da un massimo di 55 caratteri. Per aggiungere testo alle righe, specificare ACCODA come valore di ALLIN. oppure specificare una particolare posizione orizzontale.

Se l'ambiente in cui si opera fornisce il supporto per i dati DBCS, vedere "Nomi con caratteri a doppio byte" a pagina 272.

Il testo del blocco di dettaglio si estende automaticamente dal margine sinistro al margine destro del prospetto. La parte di testo che supera il margine destro non viene visualizzata o stampata. Per modificare la larghezza, è necessario modificare la larghezza del testo del prospetto sul pannello FORM.OPZIONI. Se non si specifica una larghezza, il margine destro viene stabilito in base alla larghezza dei dati in formato tabella.

Il testo del blocco di dettaglio può contenere caratteri o le seguenti variabili:

**Variabili globali**

Usare IMPOSTA VARGLOB per impostare le variabili da usare nel testo del blocco di dettaglio. Per informazioni relative al comando, consultare "IMPOSTA VARGLOB" a pagina 126.

**&n** Indica il valore contenuto nella colonna *n* del formato usato per questo prospetto. Ad esempio, il seguente testo del blocco di dettaglio:

```
UFFICIO: &3     NOME DIPENDENTE: &2
```

potrebbe fornire questa riga in un prospetto:

```
UFFICIO: 20     NOME DIPENDENTE: SANTUCCI
```

**&CONTEGG**

Indica il numero di righe visualizzate o stampate dopo l'ultima separazione. Questo valore indica un conteggio progressivo che viene incrementato per ogni riga di dati.

**&RIGA**

Nel prospetto viene stampato o visualizzato il numero della riga di dati del blocco di dettaglio.

## FORM.DETTAGLI

Nel testo del blocco di dettaglio di un prospetto di riepilogo dei gruppi viene stampato il numero dell'ultima riga di dati del gruppo.

### **&CALC***id*

Valore calcolato

### **&DATA**

Data corrente

### **&ORA**

Ora corrente

**&PAG** Numero della pagina corrente

Per una descrizione della variabile **&CALC***id*, consultare "FORM.CALC" a pagina 207.

Per descrizioni di **&DATA**, **&ORA** e **&PAG**, consultare la pagina;202  
*SEPARI TESTO INTESTAZIONE.*

**&an** *n* è un numero valido per la colonna ed *a* è una delle seguenti funzioni di aggregazione QMF: CONTEGG, DEVSTD, MAX, MEDIA, MIN, PCT, PCTCTOT, PCTCUM, PCTTOT, PRIMO, SOMCUM, SOMMA, ULTIMO. I valori delle aggregazioni vengono calcolati in base ai valori ricorrenti all'interno del livello di separazione corrente.

Nel testo del blocco di dettaglio i valori per le aggregazioni vengono calcolati in base ai valori dei dati dopo l'ultima separazione sulla riga corrente. Anche i valori calcolati, come MEDIA e DEVSTD, si basano sui valori dei dati dopo l'ultima separazione. Ad esempio, **&MEDIA6** è la somma della sesta colonna (sulla riga corrente) divisa per CONTEGG.

Al livello di dettaglio, **&SOMMA** e **&SOMCUM** producono lo stesso risultato. Nel testo del blocco di dettaglio, **&SUM6** e **&CSUM6** producono entrambi il valore totale della colonna 6 sulla riga corrente.

Se nel testo del blocco di dettaglio si usa una variabile di aggregazione con la percentuale (PCT, PCTTOT o PCTCTOT) e la si associa ad una colonna che ha un codice di editazione D, il QMF formatta il valore di percentuale nel testo del blocco di dettaglio come se avesse un codice di editazione L. Allo stesso modo, se nel testo del blocco di dettaglio si usa la deviazione standard di una variabile di aggregazione e la si associa ad una colonna che ha un codice di editazione P o D, il QMF formatta la deviazione standard nel testo del blocco di dettaglio come se avesse un codice di editazione L.

Per ulteriori informazioni sul codice di editazione L, vedere "Codici di edit per dati numerici" a pagina 265 e "Variabili usate nei formati" a pagina 269.

### **N** Selezionare variazione pannello

Usare quest'area per specificare quando selezionare una variazione. E' necessario immettere uno dei seguenti valori consentiti — gli spazi non sono consentiti:



- SI'** Viene sempre selezionato per la formattazione nel prospetto. Questo è il valore standard quando il numero della variazione è 1.
- NO** Non viene mai selezionato per la formattazione. Questo è il valore standard quando il numero della variazione è compreso tra 2 e 99. Questo valore può essere usato per inibire temporaneamente la formattazione di una variazione in un prospetto.

Le seguenti scelte consentono di formattare in modo selettivo il prospetto. E' possibile associare un intero pannello di testo di dettaglio e le opzioni di formattazione ad una condizione particolare sul pannello FORM.CONDIZIONI (formattazione condizionata), oppure ad una determinata colonna di dati che corrisponde ad un ramo di dati dell'albero.

**C1-C999**

Può essere selezionato per indicare una condizione sul pannello FORM.CONDIZIONI. Se la condizione è vera, viene formattata la variazione di FORM.DETTAGLI associata.

**E1-E999**

Può essere selezionato per la formattazione quando esistono dei dati per la colonna indicata dal numero che segue la E. Tale numero corrisponde al valore di NUM relativo ad una determinata colonna del pannello FORM.PRINC o FORM.COLONNE.

---

## Pannello FORM.FIN

Usare FORM.FIN per effettuare delle scelte specifiche relative al contenuto e alla collocazione del testo finale in un prospetto. Il testo viene collocato dal QMF alla fine del prospetto e può essere usato, ad esempio, per identificare i dati di riepilogo finale di un prospetto.

L'area **H** sul pannello FORM.PRINC (consultare la pagina;195) indica il testo finale di un prospetto. Tutto ciò che viene specificato in quest'area del pannello FORM.PRINC si riflette sul pannello FORM.FIN. Allo stesso modo, la prima riga del testo finale si riflette sul pannello FORM.PRINC.

FORM.FINAL

```

A Testo finale a pag. nuova?====> NO      B Riepilogo finale a riga ====> 1
C Righe prima del testo      ====> 0
D RIGA E ALLIN. F TESTO FINALE
  ----  -----  +-----1-----+-----2-----+-----3-----+-----4-----+-----5-----+
  1      DESTRA
  2      DESTRA
  3      DESTRA

*** FINE ***

1=Aiuto      2=Controlla      3=Fine      4=Presenta      5=Grafico      6=Interr
7=Indietro   8=Avanti      9=          10=Inserisci   11=Elimina    12=Prospetto
FORM.FIN e' visualizzato.
COMANDO ====>                                SCORR. ====> PAG

```

**A Nuova pagina per testo finale?**

*Prospetti:* Usare quest'area per indicare se il testo finale deve essere posizionato su una pagina separata dal corpo di un prospetto stampato. Viene iniziata una nuova pagina se il prospetto non è già all'inizio della pagina.

**B Riepilogo finale a riga**

*Prospetti:* Usare quest'area per indicare se si desidera avere il riepilogo finale di un prospetto e, in caso affermativo, dove deve essere posizionato rispetto al testo finale. Il valore per questa voce può essere qualsiasi numero compreso tra 1 e 999 oppure la parola NIENTE. Tale valore corrisponde al numero della riga del testo finale dopo la quale si desidera posizionare il riepilogo finale. Se si specifica NIENTE (o N) il riepilogo finale non viene incluso.

Se si prevede che il valore del riepilogo finale di una colonna di dati suddivisi ed incolonnati sia maggiore di una riga, includere il testo finale sulla riga corrispondente all'ultima riga prevista per il valore del riepilogo finale. Ciò è necessario solo quando la colonna di dati suddivisi ed incolonnati ha un codice d'uso MAX, MIN, PRIMO o ULTIMO.

Ad esempio, se la colonna NOME della tabella Q.DIP è impostata su una lunghezza di 2, ha un codice di editazione CW ed un codice d'uso MAX, è necessario inserire il testo finale (dovrebbe essere sufficiente un punto) sulla quinta riga del pannello FORM.FIN per visualizzare l'intero valore del riepilogo finale relativo a quella colonna (ZAPPIELLO).

Due righe di dati per riepilogo possono essere visualizzate se sono presenti sia la colonna di riepilogo che il riepilogo finale. Questo si verifica quando una colonna del formato ha un codice d'uso PCT, PCTCTOT, PCTCUM, PCTTOT o SOMCUM.

Quando sul pannello FORM.OPZIONI viene omessa la colonna di riepilogo per righe, vengono omessi anche i valori orizzontali e viene formattata solo una riga per raggruppamento (la riga che contiene i valori verticali).

Quando si omette il riepilogo finale sul pannello FORM.FIN, vengono omessi i valori verticali e viene formattata solo una riga per ogni raggruppamento (la riga che contiene i valori orizzontali).

*Grafici:* Quando vi sono due righe di riepilogo, ma solo una di esse viene riportata sul grafico dall'ICU (Interactive Chart Utility), la seconda riga di dati di riepilogo contiene dei valori solo nelle colonne per le quali è stato specificato un codice PCT, CPCT o CSUM. In queste colonne:

- Il valore contenuto nella prima riga è il valore di riepilogo per la classe relativa al totale orizzontale (per raggruppamento).
- Il valore contenuto nella seconda riga è il valore di riepilogo per la classe relativa al totale verticale (per classe).

Per informazioni su come il QMF opera con l'ICU, consultare *Using QMF* il manuale.

**C Righe in bianco prima del testo**

*Prospetti:* Usare quest'area per specificare il numero di righe in bianco tra il corpo del prospetto e la prima riga del testo finale. Il valore per questa voce può essere qualsiasi numero compreso tra 0 e 999 oppure la parola SOTTO. Il valore standard è 0.

Ad esempio, se si desidera inserire una riga in bianco tra il corpo del prospetto e la prima riga di testo finale, immettere 1 in quest'area. Se si desidera separare con due righe in bianco il testo finale dal corpo del prospetto, immettere 2 in quest'area.

Se si desidera che il testo finale venga visualizzato alla fine della pagina corrente — indipendentemente dal punto in cui termina il corpo del prospetto — immettere SOTTO (o S) in quest'area.

**D RIGA**

*Prospetti:* Usare quest'area per indicare le righe di testo finale e specificare la posizione di una riga rispetto alle altre e rispetto a quella dove inizia il testo finale (come indicato per la voce *Righe prima del testo*).

Non è necessario che i numeri scelti inizino con 1 o siano consecutivi. E' possibile scegliere la spaziatura tra le righe del testo finale e tra il corpo del prospetto e la prima riga del testo finale. Ad esempio, se il testo finale è costituito da tre righe e si scelgono per il testo i valori di RIGA di 1, 3 e 5, il QMF inizia il testo finale alla riga indicata nell'area *Righe prima del testo* ed inserisce una riga in bianco tra le righe di testo. Se non si utilizza 1 tra i valori di RIGA, il QMF non inizia il testo finale alla riga specificata nell'area *Righe prima del testo*, ma lascia ulteriori righe in bianco fino al primo numero di riga specificato. Un valore di RIGA in bianco indica al QMF di ignorare qualsiasi testo associato.

Ad esempio, i seguenti valori sul pannello FORM.FIN:

```
RIGA  ALLIN.  TESTO FINALE
----  ----  -----
2     SINIST  TOTALI GENERALI PER
3     SINIST  TUTTI GLI UFFICI
```

Vengono visualizzati come segue:

```
TOTALI GENERALI PER
TUTTI GLI UFFICI
```

Notare che compare una riga in bianco prima della prima riga di testo.

Se nell'esempio viene specificato il valore 0 nell'area *Righe prima del testo*, sulla riga che segue il corpo del prospetto dovrebbe apparire TOTALI GENERALI PER. Dato che la prima riga del testo ha un valore di RIGA pari a 2, QMF salta una riga in bianco (per la prima riga mancante del testo finale) e poi stampa la prima riga del testo dal pannello FORM.FIN sulla seconda riga del testo finale nel prospetto.

Se si usa lo stesso valore di RIGA per più di una riga, tali righe vengono unite in base al valore di ALLIN. per la riga o le righe aggiuntive. Le righe con lo stesso valore di RIGA si sovrappongono se la loro lunghezza supera la larghezza del prospetto oppure se i relativi valori di ALLIN. sono uguali o in conflitto. Ad esempio, si può specificare lo stesso valore di RIGA per due righe del testo finale, con SINIST come valore di ALLIN. per la prima riga e CENTRO come valore di ALLIN. per la seconda riga. Se il testo della prima riga supera il centro del prospetto, la seconda riga si sovrappone a parte della prima.

**E ALLIN.**

*Prospetti:* Usare quest'area per specificare dove posizionare orizzontalmente nel prospetto ogni riga del testo finale. Se un prospetto contiene dei dati di riepilogo finale, il testo finale si estende dal margine sinistro all'inizio dei dati di riepilogo.

Tuttavia, se un prospetto non contiene dati di riepilogo finale, la lunghezza di riga per il testo finale equivale alla lunghezza totale della riga (dal margine sinistro a quello destro). Per un prospetto in linea, la lunghezza di riga equivale alla larghezza del prospetto visualizzato; per un prospetto stampato, la lunghezza di riga equivale alla larghezza del prospetto.

**Sinistra**

Giustifica a sinistra la riga del testo finale.

## FORM.FIN

**Destra** Giustifica a destra la riga del testo finale. Questo è il valore standard.

### Centro

Centra la riga del testo finale.

*n* Inizia la riga del testo finale alla posizione *n* della riga. *n* può essere qualsiasi numero compreso tra 1 e 999999.

### Accoda

Posiziona la riga alla fine della riga precedente del testo finale. Se Accoda viene usato sulla prima riga del testo finale (cioè, sulla riga di testo con il valore di RIGA minore), la riga di testo viene giustificata a sinistra.

La riga di testo accodata deve avere lo stesso valore di RIGA della riga di testo a cui viene accodata. Se il prospetto non è sufficientemente largo per contenere la riga di testo accodata, è possibile che una parte di testo venga troncato.

Ad esempio, le seguenti voci sul pannello FORM.FIN:

```
Righe prima del testo    ==> 0
RIGA ALLIN. TESTO FINALE
-----
1   DESTRA TOTALE
1   ACCODA STIPENDI
3   DESTRA
```

Producono un prospetto simile al seguente:

UFF	PROVV	MANS	STIP
66	111000	AMMIN	21976000
		.	
		.	
	2570000	VEND	35688000
		*	132294000
			-----
	TOTALE STIPENDI		304446400

## **F** TESTO FINALE

*Prospetti:* Usando il comando INSERISCI, è possibile aggiungere fino a 999 righe di testo finale. Ogni riga di testo può essere costituita da un massimo di 55 caratteri. Per aggiungere testo alle righe, specificare ACCODA come valore di ALLIN. oppure specificare una particolare posizione orizzontale.

Se l'ambiente in cui si opera fornisce il supporto per i dati DBCS, vedere "Nomi con caratteri a doppio byte" a pagina 272.

Il testo finale si estende automaticamente dal margine sinistro di un prospetto fino all'inizio dei dati di riepilogo (se presenti) oppure fino al margine destro di un prospetto. Tuttavia è possibile scegliere la larghezza del testo finale modificando il valore nell'area Larghezza delle righe di testo del prospetto sul pannello FORM.OPZIONI (consultare la pagina;234).

Se si desidera che il testo finale compaia sul prospetto in caratteri maiuscoli e minuscoli, specificare nel PROFILO il valore STRINGA o MISTO per CARATT:

**STRINGA**

Visualizza il testo finale come viene immesso, ma converte qualsiasi altra immissione in caratteri maiuscoli.

**MISTO**

Visualizza tutti i dati così come sono stati immessi.

Il testo finale può contenere le seguenti variabili:

**Variabili globali**

Usare IMPOSTA VARGLOB per impostare le variabili da usare nel testo finale. Per informazioni relative al comando, consultare "IMPOSTA VARGLOB" a pagina 126.

**&n** Indica l'ultimo valore contenuto nella colonna *n* del formato usato per questo prospetto.

**&CONTEGG**

Indica il numero di righe visualizzate o stampate dopo l'ultima separazione. Questo valore indica un conteggio progressivo che viene incrementato per ogni riga di dati.

**&RIGA**

Indica il numero dell'ultima riga di dati che verrà stampato o visualizzato nel prospetto.

**&CALC*id***

Valore calcolato

**&DATA**

Data corrente

**&ORA**

Ora corrente

**&PAG** Numero della pagina corrente

Per una descrizione della variabile **&CALC*id***, consultare "FORM.CALC" a pagina 207.

Per descrizioni di **&DATA**, **&ORA** e **&PAG**, consultare la pagina;202 *SEPAR1 TESTO INTESTAZIONE*.

**&an** *n* è un numero valido per la colonna ed *a* è una delle seguenti funzioni di aggregazione QMF: CONTEGG, DEVSTD, MAX, MEDIA, MIN, PCT, PCTCTOT, PCTCUM, PCTTOT, PRIMO, SOMCUM, SOMMA, ULTIMO. I valori delle aggregazioni vengono calcolati in base ai valori ricorrenti all'interno del livello di separazione corrente.

Se nel testo del blocco di dettaglio si usa una variabile di aggregazione con la percentuale (PCT, PCTTOT o PCTCTOT) e la si associa ad una colonna che ha un codice di editazione D, il QMF formatta il valore di percentuale nel testo del blocco di dettaglio come se avesse un codice di editazione L. Allo stesso modo, se nel testo del blocco di dettaglio si usa la deviazione standard di una variabile di aggregazione e la si associa ad una colonna che ha un

codice di editazione P o D, il QMF formatta la deviazione standard nel testo del blocco di dettaglio come se avesse un codice di editazione L.

Per ulteriori informazioni sul codice di editazione L, vedere "Codici di edit per dati numerici" a pagina 265 e "Variabili usate nei formati" a pagina 269.

## FORM.OPZIONI

Usare FORM.OPZIONI per modificare l'aspetto del prospetto.

L'area **J** del pannello FORM.PRINC (*EVIDENZ.* e *TESTO SEPARAZIONE STANDARD*— page195) specifica due opzioni che influiscono sull'aspetto generale di un prospetto. Tutto ciò che viene specificato in quest'area del pannello FORM.PRINC si riflette sul pannello FORM.OPZIONI. Allo stesso modo, parte di ciò che viene specificato sul pannello FORM.OPZIONI si riflette sul pannello FORM.PRINC.

```

FORM.OPTIONS

Cosa si desidera per
A Spaziatura dettagli?          ==> 1
B Larghezza di suddivisione/incolonnamento righe? ==> NIENIE
C Larghezza delle righe di testo del prospetto?   ==> STANDARD
D Numero di colonne fisse nel prospetto?          ==> NIENIE

Si desidera
E Evidenziazione colonne di separazione?         ==> SI
F Testo di separazione standard (*)?             ==> SI
G Nome funz. in intest. col. quando si raggruppa? ==> SI
H Suddivisione/incolonnamento sulla stessa pagina? ==> SI
I Colonna di riepilogo per righe?                ==> SI
J Riordino automatico delle colonne del prospetto? ==> NO
K Rinumerazione pag al più alto livello di separ? ==> NO

Si desiderano dei separatori per
L Intestazione colonna?          ==> SI
M Riepilogo di separ.?           ==> SI
N Intestazione per righe?        ==> SI
O Riepilogo finale?             ==> SI

1=Aiuto      2=Controlla   3=Fine      4=Presenta   5=Grafico   6=Interr
7=           8=           9=          10=          11=         12=Prospetto
FORM.OPZIONI e' visualizzato.
COMANDO ==>                                SCORR. ==> PAG

```

### **A** Spaziatura dettagli?

*Prospetti:* Usare quest'area per selezionare la spaziatura tra le righe di dati in formato tabella oppure tra i blocchi di dettaglio. La spaziatura all'interno del testo del blocco di dettaglio rimane invariata. Questo valore può essere qualsiasi numero compreso tra 0 e 999. Il valore standard è una spaziatura singola senza una riga in bianco tra ogni blocco di testo.

Anche l'opzione Righe dopo il blocco sul pannello FORM.DETTAGLI (page223) influisce sulla spaziatura tra i blocchi di dettaglio.

### **B** Larghezza di suddivisione/incolonnamento righe?

*Prospetti:* Usare quest'area per specificare se i dati contenuti nelle colonne di un prospetto devono essere suddivisi ed incolonnati e, in caso affermativo, con quale larghezza. Il valore per questa voce può essere

qualsiasi numero compreso tra 1 e 999 oppure la parola NIENTE. Il valore standard è NIENTE ed indica che le righe di un prospetto non devono essere suddivise ed incolonnate.

Nei prospetti per righe (ORIZZ) o nei prospetti con la suddivisione ed incolonnamento dei dati delle colonne, le righe non possono essere suddivise ed incolonnate. Il testo dell'intestazione di dettaglio ed il testo del blocco di dettaglio non vengono suddivisi ed incolonnati, ma vengono troncati alla larghezza delle righe di testo del prospetto. Tuttavia, se il valore della larghezza del testo del prospetto è STANDARD e la larghezza di suddivisione ed incolonnamento delle righe è NIENTE, il testo dell'intestazione di dettaglio ed il testo del blocco di dettaglio vengono troncati alla larghezza di suddivisione ed incolonnamento delle righe.

Se il valore contenuto in quest'area di immissione è maggiore della larghezza della stampa, i dati delle colonne di un prospetto vengono troncati a destra.

Se si desidera suddividere ed incolonnare le righe (cioè, si desidera che le righe di dettaglio di un prospetto inizino su una riga e continuino su una o più righe successive), immettere un numero in quest'area di immissione per indicare la larghezza massima delle righe di dati che si desidera avere nel prospetto. Il QMF posiziona il maggior numero di colonne intere possibile in senso orizzontale, collocando quelle rimanenti su una o più righe successive del prospetto. Tutte le righe suddivise ed incolonnate iniziano con la tabulazione della colonna e, quindi, comprendono i dati in formato tabella.

Se una colonna e la relativa tabulazione sono troppo larghe per essere comprese nella larghezza specificata per la suddivisione ed incolonnamento delle righe, il QMF non inizia una nuova riga per la colonna e la colonna viene troncata a destra.

Solo le intestazioni colonna, i dati in formato tabella ed i riepiloghi delle colonne vengono suddivisi ed incolonnati quando si specifica una larghezza. Tutti i rimanenti dati contenuti nel prospetto vengono formattati normalmente.

Di seguito è riportata parte di un prospetto con la suddivisione ed incolonnamento delle righe (ad una larghezza pari a 35) e con la spaziatura delle righe di dati in formato tabella uguale a 2.

MATR	NOME	UFF	MANS
-----	-----	-----	-----
ANNI	STIP		PROVV
-----	-----	-----	-----
160	MOLINARI	10	DRG
7	45918400		-
210	LUP0	10	DRG
10	40020000		-
240	DANIELI	10	DRG
5	38520500		-

### **C** Larghezza delle righe di testo del prospetto?

*Prospetti:* Usare quest'area per specificare la larghezza del testo finale, del testo dell'intestazione di dettaglio, del testo del blocco di dettaglio e del

testo di separazione di un prospetto. I valori validi per quest'area di immissione sono STANDARD, COLONNE o qualsiasi numero compreso tra 0 e 999999.

### STANDARD

Il testo di fondoseparazione ed il testo di fondopagina finale usano la larghezza totale di tutte le colonne *fino alla prima colonna di riepilogo*, come indicato nei pannelli FORM.COLONNE e FORM.PRINC.

### COLONNE

Tutte le aree di testo utilizzano la larghezza totale di tutte le colonne, come indicato nel pannello FORM.COLONNE e FORM.PRINC. Per il testo dell'intestazione di dettaglio e del blocco di dettaglio, COLONNE ha lo stesso significato di STANDARD.

### Un numero compreso tra 0 e 999999

Specifica la larghezza in caratteri per tutti i tipi di testo. Se si immette 0 in quest'area di immissione, non viene formattato alcun tipo di testo.

### **D** Numero di colonne fisse nel prospetto?

*Prospetti:* Usare quest'area per specificare il numero di colonne che rimangono fisse quando si effettua lo scorrimento orizzontale del prospetto sullo schermo. Quando si specificano colonne fisse, il prospetto viene diviso in un'area di scorrimento e un'area fissa. Per i prospetti stampati costituiti da più di una pagina, le colonne fisse vengono ripetute sulla parte sinistra di ciascuna pagina. L'area di scorrimento di un prospetto stampato corrisponde all'area che viene modificata durante la suddivisione della pagina.

Tale valore può essere un numero qualsiasi compreso tra 1 e 999 oppure la parola NIENTE. Il valore standard è NIENTE.

Se il numero specificato è maggiore del numero di colonne nel prospetto, tutte le colonne rimangono fisse. Le colonne che hanno un codice d'uso OMETTI non vengono considerate come colonne fisse.

Con le colonne fisse è possibile usare il riordino automatico (SEQ). Se le colonne sono state riordinate ed è stato selezionato un numero  $n$  di colonne fisse, le prime  $n$  colonne del nuovo ordinamento sono le colonne fisse. Questo è valido per il riordino automatico e per il riordino effettuato dall'utente.

L'area di colonna fissa di un prospetto può influire sul testo del prospetto. Le parti di testo finale, di dettaglio e di separazione all'interno dell'area fissa vengono ripetute alla sinistra di ciascuna pagina stampata del prospetto. La parte di testo finale, di dettaglio e di separazione contenuta nell'area di scorrimento compare sulla prima pagina del prospetto stampato, ma non sulle seguenti pagine quando si verifica una suddivisione.

Il testo di intestazione pagina e di fondopagina non viene influenzato dall'impostazione di colonne fisse, sia nei prospetti visualizzati che nei prospetti stampati.

E' possibile che le colonne fisse siano in conflitto con altre opzioni per il prospetto. Con le colonne fisse non è possibile utilizzare ritorno a capo (consultare **B** *Larghezza ritorno a capo?* on page234). Inoltre, se la larghezza totale di tutte le colonne fisse di un prospetto è maggiore della larghezza dello schermo, ne risentiranno entrambe le versioni del prospetto



(visualizzato e stampato). Per i prospetti visualizzati, è possibile effettuare lo scorrimento verso l'alto e verso il basso del prospetto, ma non è possibile effettuare lo scorrimento verso sinistra o destra. Per i prospetti stampati, viene visualizzato il seguente messaggio:

Il prospetto non può essere stampato;  
l'area fissa è troppo ampia.

#### **E** Evidenziazione colonne di separazione?

*Prospetti:* Se è stato assegnato un codice d'uso SEPAR ad una delle colonne, usare quest'area di immissione per indicare se il valore contenuto nella colonna SEPAR deve essere visualizzato solo quando cambia o su ogni riga del prospetto.

**SI'** Visualizza il valore contenuto nella colonna SEPAR quando questo cambia.

**NO** Visualizza il valore contenuto nella colonna SEPAR su tutte le righe di dati in formato tabella presenti nel prospetto.

L'evidenziazione comincia all'inizio di una pagina. Il valore viene stampato all'inizio di una pagina anche se non cambia dalla riga finale della pagina precedente.

#### **F** testo di separazione standard (\*)?

*Prospetti:* Se un prospetto contiene delle separazioni per le quali non è stato indicato il testo di fondoseparazione, usare quest'area di immissione per specificare se deve essere generato il testo di fondoseparazione standard per evidenziare la riga di aggregazione della separazione.

Il testo di separazione standard è costituito da un asterisco per il testo con il più alto livello di separazione, due asterischi per il testo con il successivo livello più alto di separazione e così via.

#### **G** Nome funz. in intest. col. quando si raggruppa?

*Prospetti:* Se un prospetto contiene dati combinati (ad esempio, un risultato della somma di una colonna) e si usa il codice d'uso RAGGRUP per eliminare le righe di dati in formato tabella, quest'area di immissione consente di specificare l'intestazione della colonna aggregata.

**SI'** Visualizza una parola che indica il tipo di aggregazione come parte dell'intestazione colonna

**NO** Elimina il nome dell'aggregazione dall'intestazione colonna.

*Grafici:* Se si usa il valore SI, il nome della funzione appare nella legenda di un grafico. E' consigliabile usare il valore NO.

#### **H** Suddivisione/incolonnamento sulla stessa pagina?

*Prospetti:* Se viene specificata la suddivisione ed incolonnamento dei dati contenuti in una o più colonne di un prospetto, quest'area di immissione consente di indicare se le colonne suddivise ed incolonnate possono essere divise su due pagine.

**SI'** Le colonne suddivise ed incolonnate non vengono divise su due pagine, a meno che la colonna suddivisa ed incolonnata non superi la lunghezza della pagina.

**NO** Le colonne suddivise ed incolonnate possono essere divise su più pagine, se necessario.

#### **I** Colonna di riepilogo per righe?

*Prospetti:* Usare quest'area per specificare se la colonna di riepilogo per

## FORM.OPZIONI

righe generata automaticamente deve essere visualizzata. L'opzione Colonna di riepilogo per righe fornisce ulteriori colonne che riepilogano (totale) per righe le colonne specificate.

Sul prospetto per righe (ORIZZ) di seguito riportato è possibile leggere in senso orizzontale le righe per gli uffici da 10 a 84 e vedere lo stipendio medio per ogni mansione e, nell'ultima colonna, lo stipendio medio per ogni ufficio. Le medie degli stipendi per ogni mansione si trovano sotto i separatori del riepilogo finale alla fine di ogni colonna.

<----- MANS ----->							
<-- AMMIN -->		<-- DRG -->		<-- VEND -->		<-- TOTALE -->	
MEDIA		MEDIA		MEDIA		MEDIA	
UFF	STIP		STIP		STIP		STIP
10		41731720				41731720	
15	24766700	41319600		33005660		30964660	
20	27757360	36715000		36342500		32143060	
38	24964500	35013500		34814300		30914220	
42	22014500	36705600		36003500		29184520	
51	27829800	42300000		37111000		34436320	
66	21976000	37111000		37688460		34430480	
84	26061000	39636000		33298500		33073500	
	=====	=====		=====		=====	
	25225220	39611600		35738720		33351280	

La colonna di riepilogo per righe viene visualizzata a destra delle colonne di un prospetto.

E' possibile ottenere due righe di dati per ogni riepilogo in qualsiasi prospetto per righe nel quale almeno una colonna abbia un codice d'uso PCT, PCTCUM o SOMCUM. Tuttavia, ciò avviene solo se la colonna di riepilogo per righe ed il riepilogo finale sono entrambi contenuti o non contenuti nel prospetto.

In questo caso, la seconda riga di dati di riepilogo contiene dei valori solo nelle colonne per le quali è stato specificato un codice d'uso PCT, PCTCUM o SOMCUM. In queste colonne, il valore contenuto nella prima riga è il valore di riepilogo per la sottoclasse relativa al totale orizzontale (per raggruppamento) ed il valore contenuto nella seconda riga è il valore di riepilogo per la sottoclasse relativa al totale verticale (per sottoclasse).

Quando si omette la colonna di riepilogo per righe (sul pannello FORM.OPZIONI), vengono omessi anche i valori orizzontali e viene formattata soltanto una riga per ogni raggruppamento (la riga che contiene i valori verticali).

Quando si omette il riepilogo finale (sul pannello FORM.FIN), vengono omessi anche i valori verticali e viene formattata solo una riga per ogni raggruppamento (la riga che contiene i valori orizzontali).

**Grafici:** Soltanto una delle due possibili righe di dati di riepilogo per righe può essere trasferita all'ICU. Nei grafici non possono essere visualizzate entrambe le righe. Se in ogni raggruppamento esistono due valori per una stessa colonna, il valore contenuto nella seconda riga (verticale) viene trasferito all'ICU e visualizzato sul grafico.

Se si omette il riepilogo finale, è possibile riportare i valori orizzontali sul grafico. In questo caso, i valori verticali non vengono riportati.

#### **J** Riordino automatico delle colonne del prospetto?

*Prospetti:* Utilizzare quest'area per specificare se le colonne in un prospetto vengono riordinate automaticamente quando si specifica un codice di utilizzo SEPAR $n$ , RAGGROUP, oppure una delle funzioni di aggregazione (ad esempio MEDIA, CONTEGG, PRIMO, ULTIMO, MASSIMO, MINIMO, DEVSTD, SOMMA, PCTCUM, SOMCUM, PCTOT, PCTTOT, o PCTCTOT).

Il valore standard è NO. Le colonne non vengono riordinate automaticamente, ma appaiono in un prospetto nell'ordine in cui vengono visualizzate sul pannello FORM.PRINC o FORM.COLONNE — anche se è stato usato un codice d'uso SEPAR $n$ , RAGGRUP oppure una delle funzioni di aggregazione. Se si specifica SI, le colonne vengono riordinate automaticamente in base alle seguenti regole:

- Le colonne con codice d'uso SEPAR $n$  all'estrema sinistra
- Le colonne con codice d'uso RAGGRUP a sinistra dopo le colonne con codice d'uso SEPAR $n$
- Tutte le colonne non aggregate a sinistra dopo le colonne con codici d'uso SEPAR $n$  e RAGGRUP
- Tutte le colonne aggregate all'estrema destra

Se si usa ORIZZ come codice d'uso, il valore contenuto in quest'area di immissione viene ignorato poiché un prospetto per righe (ORIZZ) non ha significato se le colonne non possono essere riordinate.

*Grafici:* Se il riordino automatico delle colonne del prospetto è impostato su SI, può influire sulla selezione della colonna di dati Y per l'asse X in un grafico. Se si desidera che il riordino automatico abbia effetto, è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- Sul formato non deve essere usato alcun codice d'uso RAGGRUP o SEPAR $n$  per selezionare le colonne di dati Y per l'asse X del grafico.
- Una funzione di aggregazione (come MEDIA, SOMMA o CONTEGG) deve essere usata sul formato con una delle colonne.

Se vengono soddisfatte le suddette condizioni, le colonne aggregate vengono spostate dal lato sinistro del prospetto all'estrema destra. Ad esempio, se la colonna ANNI compare inizialmente sul lato sinistro del prospetto, essa viene riprodotta sull'asse X al momento della visualizzazione del grafico (ricordare che non è stato specificato RAGGRUP o SEPAR per selezionare le colonne di dati per l'asse X).

Inoltre, se si decide di usare la funzione di aggregazione MEDIA con ANNI, la colonna ANNI viene spostata all'estrema destra del prospetto e, non essendo più la colonna all'estrema sinistra, non viene riportata sull'asse X del grafico. Sull'asse X verrà riportata la colonna che ora è visualizzata sul lato sinistro del prospetto.

#### **K** Rinumerazione pag.al più alto livello di separazione?

*Prospetti:* Usare quest'area per specificare se un prospetto stampato deve iniziare su una nuova pagina con il numero 1 ogni volta che cambia il valore contenuto nella colonna di controllo con il più alto livello di separazione. Si ricordi che il più alto livello di separazione è quello con il

## FORM.OPZIONI

numero più basso. Questa opzione ha effetto solo sui prospetti stampati poiché il QMF considera i prospetti in linea come se fossero formati da un'unica pagina.

Per questa opzione, usare il valore standard NO per indicare che non si desidera iniziare nuovamente la numerazione delle pagine di un prospetto ogni volta che cambia il valore contenuto nella colonna con il più alto livello di separazione; immettere SI per riavviare la numerazione delle pagine. Se si indica SI, quel valore viene ignorato se non è stato utilizzato almeno un codice di utilizzo SEPAR sul formato e se non è stato immesso SI nell'area di immissione Nuova pagina per separ. sul pannello FORM.SEPAR *n* corrispondente.

### **L** Intestazione colonna?

*Prospetti:* Usare quest'area per specificare se devono essere visualizzate le righe tratteggiate che separano le intestazioni colonna dalle righe di dati in formato tabella contenute nel prospetto.

### **M** Riepilogo di separazione?

*Prospetti:* Usare quest'area per specificare se devono essere visualizzati i segni uguale (=) che separano il riepilogo di separazione dalle righe del membro di separazione.

### **N** Intestazione per righe?

*Prospetti:* Usare quest'area per specificare se devono essere visualizzate le righe tratteggiate e le frecce che evidenziano le colonne nei prospetti per righe.

### **O** Riepilogo finale?

*Prospetti:* Usare quest'area per specificare se devono essere visualizzati i segni uguale (=) che separano il riepilogo finale dal corpo del prospetto.

---

## FORM.PAG

Usare FORM.PAG per effettuare delle scelte specifiche sul contenuto e sulla collocazione delle intestazioni pagina e dei fondopagina in un prospetto. Per quanto riguarda i prospetti in linea e quelli stampati, nei primi il QMF posiziona le intestazioni ed i fondopagina rispettivamente all'inizio e alla fine del prospetto, mentre nei secondi le intestazioni ed i fondopagina appaiono all'inizio e alla fine di ciascuna pagina del prospetto.

L'area **G** del pannello FORM.PRINC (consultare **G** PAG a pagina page197) specifica le intestazioni di pagina ed i fondopagina di un prospetto. Tutto ciò che viene specificato nell'area **G** del pannello FORM.PRINC si riflette sul pannello FORM.PAG. Allo stesso modo, la prima riga dell'intestazione pagina e del fondopagina, specificata nel pannello FORM.PAG, si riflette sul pannello FORM.PRINC.

FORM. PAGE

```

A Righe prima dell'intestaz. ==> 0      B Righe dopo l'intestazione ==> 2
C RIGA D ALLIN E TESTO INTESTAZIONE PAGINA
----  -----  -----1-----2-----3-----4-----5-----+
1      CENTRO
2      CENTRO
3      CENTRO
4      CENTRO

F Righe prima del fondo pag. ==> 2      G Righe dopo il fondo pagina ==> 0
H RIGA I ALLIN J TESTO PIE' DI PAGINA
----  -----  -----1-----2-----3-----4-----5-----+
1      CENTRO
2      CENTRO
3      CENTRO
4      CENTRO
*** FINE ***

1=Aiuto      2=Controlla      3=Fine      4=Presenta      5=Grafico      6=Interr
7=Indietro   8=Avanti      9=          10=Inserisci   11=Elimina    12=Prospetto
FORM.PAG e' visualizzato.
COMANDO ==>                                SCORR. ==> PAG

```

**A Righe prima dell'intestazione**

*Prospetti:* Usare quest'area per specificare il numero di righe in bianco tra l'inizio di una pagina e la prima riga dell'intestazione della pagina. Questo valore può essere qualsiasi numero compreso tra 0 e 999.

*Grafici:* Il valore immesso in quest'area determina la collocazione verticale dell'intestazione sul grafico. Tuttavia, se il numero delle righe in bianco è troppo elevato, è possibile che la parte superiore dell'asse Y venga omessa.

**B Righe prima dell'intestazione**

*Prospetti:* Usare quest'area per specificare il numero di righe in bianco tra l'ultima riga dell'intestazione pagina e il corpo del prospetto. Questo valore può essere qualsiasi numero compreso tra 0 e 999. Il valore standard è 2.

**C RIGA**

*Prospetti:* Identificare le righe del testo dell'intestazione pagina e specificare la posizione rispetto alle stesse e rispetto a quella dove inizia l'intestazione pagina (come indicato nell'area di immissione Righe prima dell'intestazione).

Non è necessario che i numeri scelti inizino con 1 o siano consecutivi. E' possibile scegliere la spaziatura tra le righe dell'intestazione pagina e tra l'inizio della pagina e la prima riga dell'intestazione pagina. Se il valore di RIGA rimane in bianco, qualsiasi testo associato viene ignorato.

Ad esempio, i seguenti valori sul pannello FORM.PAG:

```

          RIGA ALLIN. TESTO INTESTAZIONE PAGINA
          ----  -----  -----1-----2-----
4      SINIST INVENTARIO MENSILE
4      DESTRA PAG &PAG
2      CENTRO SOCIETÀ ABC

```

Vengono visualizzati come segue:

```

          SOCIETÀ ABC

INVENTARIO MENSILE      PAG 1

```

## FORM.PAG

**Grafici:** Utilizzare RIGA per posizionare le righe dell'intestazione in senso verticale l'una rispetto all'altra e rispetto alla riga sulla quale inizia l'intestazione (pagina) del grafico.

### **D** ALLIN.

**Prospetti:** Usare quest'area per specificare dove posizionare orizzontalmente nel prospetto ogni riga dell'intestazione pagina. Le righe possono essere inserite in qualsiasi punto entro i limiti della larghezza del prospetto. Per un prospetto in linea, la larghezza equivale alla larghezza del prospetto visualizzato; per un prospetto stampato, la larghezza corrisponde a quella della pagina.

#### **Sinistra**

Giustifica a sinistra la riga dell'intestazione pagina.

**Destra** Giustifica a destra la riga dell'intestazione pagina.

#### **Centro**

Centra la riga dell'intestazione pagina.

*n* Inizia la riga dell'intestazione pagina alla posizione *n* della riga. *n* può essere qualsiasi numero compreso tra 1 e 999999.

#### **Accoda**

Posiziona la riga alla fine della riga precedente dell'intestazione pagina. Se Accoda viene usato sulla prima riga dell'intestazione pagina, la riga di testo viene giustificata a sinistra.

La riga di testo accodata deve avere lo stesso valore di RIGA della riga di testo a cui viene accodata. Se il prospetto non è sufficientemente largo per contenere la riga di testo accodata, è possibile che una parte di testo venga troncato.

Ad esempio, le seguenti voci sul pannello FORM.PAG

```
          RIGA ALLIN. TESTO INTESAZIONE PAGINA
      ---- -
1  CENTRO DIRIGENTI SOCIETÀ ABC --
1  ACCODA  &DATA, &ORA
3  CENTRO
4  CENTRO
5  CENTRO
```

allineano le colonne nel modo seguente:

```
          DIRIGENTI SOCIETA' ABC
-- 98/08/04, 14:20
```

MATR	NOME	UFF	MANS	ANNI	STIP	PROVV
10	SANTUCCI	20	DRG	7	36715000	-
30	MARENGHI	38	DRG	5	35013500	-

**Grafici:** ALLIN non ha effetto sull'intestazione dei grafici, tranne quando RIGA viene usato per posizionare più di una riga di testo sulla stessa riga dell'intestazione.

### **E** TESTO INTESAZIONE PAGINA

**Prospetti:** Usare quest'area per immettere il testo che si desidera visualizzare all'inizio di ciascuna pagina di un prospetto stampato oppure prima della prima riga di un prospetto visualizzato da terminale. Usando il comando INSERISCI, è possibile aggiungere fino a 999 righe di testo intestazione pagina. Ogni riga di testo può essere costituita da un massimo

di 55 caratteri. Per aggiungere testo alle righe, specificare ACCODA come valore di ALLIN. oppure specificare una particolare posizione orizzontale.

Se l'ambiente in cui si opera fornisce il supporto per i dati DBCS, vedere "Nomi con caratteri a doppio byte" a pagina 272.

Se si desidera che l'intestazione pagina compaia in un prospetto in caratteri maiuscoli e minuscoli, specificare nel PROFILO un valore STRINGA o MISTO per CARATT:

#### STRINGA

Visualizza l'intestazione pagina così come è stata immessa, ma converte qualsiasi altra immissione in caratteri maiuscoli.

#### MISTO

Visualizza tutti i dati così come sono stati immessi.

Le intestazioni pagina possono contenere le seguenti variabili:

**&n** *n* è un numero che indica il primo valore contenuto nella colonna *n* della pagina corrente del prospetto. La colonna *n* è la *n*-sima colonna selezionata dal database oppure elencata nei pannelli FORM.PRINC e FORM.COLONNE.

#### &RIGA

Nel prospetto viene stampato o visualizzato il numero della prima riga di dati della pagina corrente.

#### &DATA

Data corrente

#### &ORA

Ora corrente

**&PAG** Numero della pagina corrente

Quando &DATA, &ORA o &PAG vengono immesse nel testo intestazione pagina, alla fine dei prospetti stampati non appaiono la data e l'ora di sistema ed il numero pagina. Questo accade solo per queste tre variabili immesse sul pannello FORM.PAG.

Per descrizioni di &DATA, &ORA, e &PAG, consultare la pagina;202 *SEPARI TESTOINTESTAZIONE*.

**Grafici:** La descrizione relativa a TESTO INTESTAZIONE PAGINA ad eccezione della parte relativa all'area ALLIN. Un valore specificato per ALLIN. influisce sull'intestazione di un grafico soltanto quando RIGA viene usato per posizionare una o più righe di testo sulla stessa riga. Se non si sta usando la funzione RIGA, l'intestazione del grafico viene centrata automaticamente.

#### **F** Righe prima del piè di pagina

**Prospetti:** Usare quest'area per specificare il numero di righe in bianco tra il corpo del prospetto e la prima riga del fondopagina. Il valore per questa voce può essere qualsiasi numero compreso tra 0 e 999. Il valore standard è 2.

#### **G** Righe dopo il piè di pagina

**Prospetti:** Usare quest'area per specificare il numero di righe in bianco tra l'ultima riga del fondopagina e la fine della pagina. Il valore per questa voce può essere qualsiasi numero compreso tra 0 e 999.

## FORM.PAG

Se un prospetto contiene dei dati di riepilogo di separazione ed una o più colonne di dati suddivisi ed incolonnati, è possibile che sia necessario aumentare il valore contenuto in quest'area di immissione per visualizzare tutte le righe di dati di riepilogo. Per ulteriori informazioni, vedere la descrizione del codice CW riportata in "Codici di edit per dati in formato carattere" a pagina 262.

### **H** RIGA

*Prospetti:* Identificare le righe del testo del piè di pagina e specificare la posizione di ciascuna di esse rispetto alle altre e rispetto alla riga sulla quale inizia il piè di pagina (come indicato nell'area di immissione Righe prima del piè di pagina). E' possibile specificare un valore compreso tra 1 e 999 o uno spazio.

Ad esempio, i seguenti valori sul pannello FORM.PAG:

```
RIGA ALLIN. TESTO DI FONDOPAGINA
---- - - - - - - - - + - - - - 1 - - - + - - - - 2 - - -
3 SINIST INVENTARIO MENSILE
3 DESTRA PAG &PAG
2 SINIST SOCIETÀ ABC
```

Vengono visualizzati come segue:

```
SOCIETÀ ABC
INVENTARIO MENSILE PAG 1
```

Notare che compare una riga in bianco prima della prima riga di testo.

### **I** ALLIN.

*Prospetti:* Usare quest'area per specificare dove posizionare orizzontalmente nel prospetto ogni riga del testo di fondopagina. Le righe di testo possono essere inserite in qualsiasi punto nell'area compresa tra i margini sinistro e destro del prospetto. Per un prospetto in linea, la larghezza equivale alla larghezza del prospetto visualizzato; per un prospetto stampato, la larghezza corrisponde a quella della pagina.

#### **Sinistra**

Giustifica a sinistra la riga del fondopagina.

**Destra** Giustifica a destra la riga del fondopagina.

#### **Centro**

Centra la riga del fondopagina.

*n* Inizia la riga del fondopagina alla posizione *n* della riga. *n* può essere qualsiasi numero compreso tra 1 e 999999.

#### **Accoda**

Posiziona la riga alla fine della riga precedente del fondopagina. Se Accoda viene usato sulla prima riga del fondopagina (cioè sulla riga di testo con il valore di RIGA minore), la riga di testo viene giustificata a sinistra.

La riga di testo accodata deve avere lo stesso valore di RIGA della riga di testo a cui viene accodata. Se il prospetto non è sufficientemente largo per contenere la riga di testo accodata, è possibile che una parte di testo venga troncato.

Ad esempio, le seguenti voci sul pannello FORM.PAG



```

RIGA ALLIN. TESTO DI FONDOPAGINA
-----+-----1-----+-----2-----
1  CENTRO DIRIGENTI SOCIETÀ ABC --
1  ACCODA &DATA, &ORA

```

consentono di allineare le colonne come indicato nel prospetto seguente:

MATR	NOME	UFF	MANS	ANNI	STIP	PROVV
		.				
		.				
		.				
10	SANTUCCI	20	DRG	7	36715000	-
30	MARENGHI	38	DRG	5	35013500	-

DIRIGENTI SOCIETA' -- 98/08/04, 16:20

## J TESTO PIE' DI PAGINA

**Prospetti:** Usare quest'area per immettere il testo che si desidera visualizzare alla fine di ogni pagina di un prospetto stampato oppure prima dell'ultima riga di un prospetto visualizzato da terminale. Usando il comando INSERISCI, è possibile aggiungere fino a 999 righe di testo di fondopagina. Ogni riga di testo può essere costituita da un massimo di 55 caratteri. Per aggiungere testo alle righe, specificare ACCODA come valore di ALLIN. oppure specificare una particolare posizione orizzontale.

Se l'ambiente in cui si opera fornisce il supporto per i dati DBCS, vedere "Nomi con caratteri a doppio byte" a pagina 272.

Se si desidera che il fondopagina compaia in un prospetto in caratteri maiuscoli e minuscoli, specificare nel profilo utente il valore STRINGA o MISTO per CARATT:

### STRINGA

Visualizza il testo del fondopagina come viene immesso, ma converte qualsiasi altra immissione in caratteri maiuscoli.

### MISTO

Visualizza tutti i dati così come sono stati immessi.

I fondopagina possono contenere quattro tipi di variabili:

### Variabili globali

Usare IMPOSTA VARGLOB per impostare le variabili da usare nel testo di fondopagina. Per informazioni relative al comando, consultare "IMPOSTA VARGLOB" a pagina 126.

### &n

$n$  è un numero che indica l'ultima riga  $n$  della colonna della pagina corrente del prospetto. La colonna  $n$  è la  $n$ -sima colonna selezionata dal database oppure elencata nei pannelli FORM.PRINC e FORM.COLONNE.

### &RIGA

Nel prospetto viene stampato o visualizzato il numero dell'ultima riga di dati della pagina corrente.

### &DATA

Data corrente

### &ORA

Ora corrente

## FORM.PAG

&PAG Numero della pagina corrente

Quando &DATA, &ORA o &PAG vengono immesse nel testo di fondopagina, alla fine dei prospetti stampati non appaiono la data e l'ora di sistema ed il numero pagina. Questo accade solo per queste tre variabili immesse sul pannello FORM.PAG.

Per descrizioni di &DATA, &ORA, e &PAG, consultare la pagina;202  
*SEPARI TESTO INTESTAZIONE.*

---

## Errori sui pannelli formato

Il QMF fa una distinzione tra due tipi di errore:

### Condizioni di errore

Errori che devono essere corretti prima di poter usare il formato

### Condizioni di avviso

Errori che non richiedono correzioni prima di poter utilizzare il formato

## Condizioni di errore

L'immissione di un valore non compreso tra i valori consentiti per una particolare area costituisce un errore. Ad esempio, digitando S0 nel campo EVIDENZ del pannello FORM.OPZIONI, si commette un errore in quanto S0 non è un valore consentito per quest'area di immissione.

Si verifica un errore anche quando esiste un conflitto che impedisce la visualizzazione del prospetto. Ad esempio, SOMMA è un valore valido per USO su una colonna numerica. Tuttavia, se SOMMA viene immesso in una colonna con dati in formato carattere, viene inviato un messaggio di errore.

E' necessario correggere gli errori prima di utilizzare il formato. Tuttavia, i formati che contengono degli errori possono essere salvati, importati, esportati, visualizzati e stampati.

Una volta corretti gli errori, vengono identificate le condizioni di avviso.

## Condizioni di avviso

Una condizione di avviso è il risultato di un conflitto tra i valori contenuti in due o più aree di immissione. A differenza degli errori, le condizioni di avviso non devono essere necessariamente corrette prima di usare il formato. Il QMF informa l'utente del verificarsi della condizione di conflitto ed interpreta la condizione per formattare il prospetto o il grafico.

E' possibile accettare il prospetto o il grafico così come è oppure modificare una o più voci in conflitto per correggere il formato.

Tabella 13 fornisce un elenco di alcune delle più comuni condizioni di avviso e descrive il modo in cui il QMF formatta il prospetto. Si ricordi che queste condizioni di avviso possono influire anche sul grafico che rappresenta il prospetto.

*Tabella 13. Condizioni di avviso*

<b>Condizione</b>	<b>Azione del QMF</b>
Più di un codice d'uso ORIZZ	Accetta il primo codice d'uso ORIZZ ed omette dal prospetto le rimanenti colonne con tale codice d'uso
Codice d'uso ORIZZ senza codice d'uso RAGGRUP	Omette dal prospetto la colonna con codice d'uso ORIZZ
Codice d'uso RAGGRUP senza codice d'uso di aggregazione	Omette dal formato la colonna con codice d'uso RAGGRUP
Codici d'uso ORIZZ e RAGGRUP con uno o più codici d'uso in bianco	Se si usa una funzione di aggregazione, omette dal prospetto le colonne con codici d'uso in bianco. Altrimenti, omette dal prospetto le colonne con i codici d'uso ORIZZ e RAGGRUP
Codice d'uso RAGGRUP con almeno un codice d'uso di aggregazione e uno o più codici d'uso in bianco	Omette dal prospetto le colonne con codici d'uso in bianco
Suddivisione ed incolonnamento delle righe con codice d'uso ORIZZ o con codice di editazione per la suddivisione ed incolonnamento delle colonne	Ignora la suddivisione e l'incolonnamento delle righe
Codice d'uso ORIZZ senza il riordino automatico delle colonne	Ignora il valore dell'opzione di riordino delle colonne e genera un prospetto ORIZZ standard

## Controllare e correggere gli errori

In genere, premendo Invio durante la visualizzazione di un pannello formato, il cursore viene posizionato sulla riga comandi. Tuttavia, se si preme Invio subito dopo l'immissione di uno o più valori errati, il QMF evidenzia tali errori ed invia un messaggio che descrive il primo di essi. Premendo il tasto Invio non viene identificato alcun errore che si è verificato durante una precedente interazione.

Se si preme di nuovo il tasto Invio (anche non correggendo il primo errore), il QMF posiziona il cursore sulla riga comandi. Per ricevere un messaggio relativo al successivo errore nel formato, usare il sottocomando CONTROLLA (vedere "CONTROLLA" a pagina 13).

Il QMF controlla un formato per rilevare eventuali errori ogni volta che si immette un comando che usa un formato — ad esempio, VISUALIZZA PROSPETTO, STAMPA GRAFICO, STAMPA PROSPETTO, ESPORTA PROSPETTO, ESPORTA GRAFICO o ESEGUI INTERR con l'opzione FORM (il comando può essere immesso direttamente sulla riga comandi oppure tramite il tasto funzionale). Il QMF verifica la presenza di eventuali errori quando si visualizza il formato.

Se un formato contiene un'espressione errata, l'errore non viene rilevato fino a quando il QMF non invia i valori al REXX per la valutazione. Se si immette un comando QMF (diverso da CONTROLLA, VISUALIZZA PROSPETTO, VISUALIZZA GRAFICO, STAMPA PROSPETTO, STAMPA GRAFICO o ESEGUI INTERR con l'opzione FORM) durante la visualizzazione del formato, il QMF elabora il comando indipendentemente dalla presenza o meno di errori nel formato. Il messaggio inviato si riferisce al comando immesso.

Pertanto, è possibile visualizzare, salvare, importare o esportare un formato anche se esso contiene errori o condizioni di avviso. I formati salvati, importati o esportati vengono salvati o trasferiti così come sono — cioè con eventuali errori ed indicatori di ERRORE ed AVVISO.

### Incompatibilità tra formati e dati

In alcuni casi, la modifica di un formato può causare un'incompatibilità tra il formato stesso e i dati. Tale incompatibilità viene considerata in maniera diversa dalle condizioni di errore e di avviso. Quando il cursore viene posizionato, non appare alcun indicatore nella parte superiore dello schermo ed il comando CONTROLLA non segnala alcun problema. Al contrario, quando si tenta di visualizzare il prospetto, viene inviato un messaggio ed appare il pannello formato contenente l'incompatibilità.

#### Esempi di possibili incompatibilità:

- Il numero delle colonne nel formato (escluse le colonne definite) ed il numero delle colonne nei dati non corrispondono.
- I codici di edit nel formato ed il tipo di dati specificato per ciascuna colonna dei dati non corrispondono.
- Tutte le colonne di tipo LONG VARCHAR e LONG VARGRAPHIC dei dati non hanno uno spazio o un codice d'uso OMETTI nel formato.

---

## Utilizzo del REXX con i formati del QMF

### Nota per gli utenti CICS

FORM.CALC, FORM.CONDIZIONI e Definizione Colonne usano espressioni scritte in linguaggio REXX, per il quale il QMF non fornisce il supporto in ambiente CICS.

Le espressioni utilizzate in FORM.CALC, FORM.CONDIZIONI e FORM.COLONNE (Definizione colonne) possono essere costituite da termini (*stringhe*, *simboli e funzioni*) utilizzati insieme ad operatori e parentesi. I comandi QMF (che utilizzano l'interfaccia richiamabile o i comandi) non possono essere eseguiti all'interno di un'espressione o di una exec REXX.

Le *stringhe* sono costanti non numeriche racchiuse tra apici o virgolette. Ad esempio, 'Alto' e "Basso".

I *simboli* sono costanti numeriche (numeri), variabili o costanti non numeriche non racchiuse tra apici o virgolette.

- Le *costanti numeriche* possono essere espresse in notazione intera, decimale o esponenziale. Ad esempio:

```
123
25.45
.432
1.7E4 (equivalente a 17000)
7.6e-3 (equivalente a .0076)
```

Le virgole non sono consentite, se non come virgole decimali (il QMF consente le virgole decimali solo quando sono state definite per il programma che gestisce il database).

- Le *variabili* vengono limitate in base a come viene usata l'espressione. Per un riepilogo delle variabili valide, vedere la tabella riportata in "Variabili usate nei formati" a pagina 269.
- Le *costanti non numeriche* sono simboli che non sono né numeri né variabili. Questi simboli vengono convertiti in caratteri maiuscoli e nella valutazione delle espressioni sono considerati come delle stringhe.

Le *funzioni* hanno la seguente sintassi:

```
nome-funzione([[espressione[[,] [espressione][,] ...]])
```

dove possono esistere da 0 a *n* argomenti di espressione (*n* è il numero massimo di espressioni separate da virgole consentite dal REXX).

Il *nome-funzione* deve indicare una funzione incorporata oppure una funzione esterna, ad esempio, un programma REXX. Un'espressione viene valutata da sinistra a destra, ma l'ordine di valutazione può variare con l'uso delle parentesi e in base alla scala di priorità degli operatori (ad eccezione del prefisso meno). Vedere la sezione "Priorità degli operatori" a pagina 252.

### Utilizzo dei valori calcolati nei prospetti

Ci sono tre modi per inserire i valori calcolati in un prospetto del QMF:

- Inserire i calcoli nell'interrogazione seguendo le istruzioni SQL.
- Definire una nuova colonna basata su un'espressione.
- Specificare ed usare le espressioni definite nel pannello FORM.CALC.

Il primo metodo per inserire i calcoli in un prospetto è gestito dal database, mentre gli altri due metodi sono gestiti dal QMF dalle specificazioni effettuate sul formato. Quando i calcoli vengono specificati nel formato, vengono valutati usando il REXX.

Il QMF verifica le condizioni, le definizioni colonna e le espressioni ogni qualvolta che un formato viene caricato, importato, visualizzato o eseguito con un'interrogazione. Quando si modifica una condizione, una definizione colonna o un'espressione, il QMF effettua una verifica di tale modifica. Ciò può provocare un errore del REXX se il QMF trasmette dati non previsti durante la verifica. Per evitare questo tipo di errore del REXX, inserire i calcoli, insieme alle istruzioni di convalida, in una exec REXX.

Quando si usano i pannelli FORM.CONDIZIONI o Definizione colonne, accertarsi che l'espressione o l'exec restituiscano lo stesso valore se richiamati più volte con gli stessi parametri. Se l'exec non restituisce lo stesso valore, le separazioni potrebbero non risolversi come previsto e i valori di riepilogo potrebbero non corrispondere ai risultati di stampa.

C'è una differenza significativa tra le prestazioni, la capacità e la flessibilità dei calcoli eseguiti dal database e quelli valutati usando il REXX. Un programma REXX può restituire valori dipendenti da una logica complessa o valori elaborati dalle funzioni REXX. Sebbene il REXX offra più opzioni di funzioni e programmi, ci sono alcuni inconvenienti nell'affidare al REXX tutti i calcoli in un prospetto.

Il REXX richiede una certa quantità di risorse per valutare le espressioni. Se il REXX viene richiamato ripetutamente per completare un prospetto, si può notare un problema relativo alla prestazione. A causa di ciò, è preferibile specificare alcuni calcoli nell'interrogazione. Ad esempio, per creare una nuova colonna in un prospetto basato sui dati seguenti:

```
((Colonna A - Colonna B) * 100) / Colonna B
```

è possibile immettere l'espressione in SQL e rieseguire l'interrogazione oppure immettere l'espressione come definizione per una nuova colonna nel formato e visualizzare il prospetto. Poiché la colonna definita nel formato richiede un richiamo al REXX per ogni riga di dettaglio elaborata per il prospetto, è preferibile decidere di definire la nuova colonna nell'interrogazione.

### Come interagiscono il QMF e il REXX

QMF interpreta le espressioni REXX richiamando DSQCXPR EXEC come una funzione REXX. Si verifica la seguente sequenza di eventi per interpretare l'espressione:

1. VALORI NULLI letterali vengono sostituiti dove è possibile.
2. Tutte le variabili globali e quelle di sostituzione vengono sostituite nell'espressione e poi contrassegnate da doppio apice ("").
3. L'espressione è concatenata a "DSQ\$#VAL=".
4. Viene invocato REXX, il nome exec DSQCXPR e l'elenco di argomenti (espressione) vengono approvati.
5. DSQCXPR invoca l'istruzione REXX come interpreti dell'istruzione per l'espressione.
6. Viene catturato qualsiasi errore di sintassi.
7. Vengono restituiti i risultati provenienti dall'espressioni attraverso il simbolo DSQ\$#VAL o i risultati dell'errore.

La routine @IF:

- Verifica che siano approvati almeno tre argomenti.
- Verifica che sia approvato almeno un numero dispari di argomenti.
- Interpreta gli argomenti numerati in modo dispari (confronti). Se è vero, il seguente argomento (espressione) verrà interpretata e restituita.
- Se nessun argomento numerato in modalità dispari è vero, verrà interpretato e restituito l'ultimo argomento.

Per ulteriori informazioni, consultare "Funzione @IF" a pagina 184

L'esecuzione della stessa exec REXX in CMS e TSO può fornire diversi risultati.

Dal momento che il QMF non racchiude tra virgolette i valori numerici contenuti nelle espressioni REXX, è possibile che i valori negativi presenti nell'espressione non vengano considerati come tali. Per impedire che i segni negativi vengano considerati come operatori aritmetici di sottrazione, è possibile separare con virgole (e non con spazi) le variabili che vengono inviate al REXX oppure racchiudere tra virgolette i valori negativi (comprese le variabili di sostituzione che potrebbero fornire valori negativi). Ad esempio, `exec01(A -1)` provoca un errore di valutazione, a differenza di `exec01(A,-1)` e `exec01("A" "-1")`. Entrambi i metodi impediscono che i segni negativi vengano considerati come operatori aritmetici. Tuttavia, se si usano le virgole, è necessario tenere conto delle seguenti limitazioni:

- In un'espressione, esistono delle limitazioni al numero di virgole consentite.
- E' possibile che sia necessario modificare la specifica di verifica per includervi le virgole.

Il REXX pone dei limiti alla lunghezza massima di una singola stringa. Quindi, quando si utilizzano, colonne contenenti i dati che superano tale limite, l'exec REXX potrebbe fornire risultati non previsti. Inoltre, poiché il QMF aggiunge dei caratteri alle stringhe (come suddetto), è possibile che, dopo l'elaborazione del QMF, una stringa superi il limite imposto dal REXX.

Se il REXX invia una stringa più lunga di 32.767 byte al QMF, la stringa viene troncata a 32.767 byte.

Per informazioni sulle limitazioni relative alle virgole ed alla lunghezza delle stringhe, nelle espressioni, consultare *TSO/E Procedures Language MVS/REXX Reference* (per TSO) o the *Virtual Machine/Enterprise Systems Architecture REXX/VM Reference*.

Quando si usa il REXX insieme al QMF, le prestazioni possono essere influenzate negativamente. Per migliorare le prestazioni avviare il QMF usando l'interfaccia richiamabile REXX.

### Quando le espressioni vengono valutate dal REXX

Le espressioni, specificate nel pannello FORM.CALC e usate come variabili di sostituzione (&CALCn) nelle aree di testo del formato, vengono inviate al REXX per la valutazione in momenti diversi, a seconda di dove sono collocate nel formato.

- I calcoli vengono elaborati quando vengono formattati:
  - I riferimenti nei pannelli FORM.DETTAGLI con SELEZIONE=NO o SELEZIONE=Cn (dove la condizione n è falsa) non vengono valutati.
  - Se il calcolo viene elencato su righe separate in una variazione, può essere valutato più volte.
  - Se il calcolo si riferisce a più variazioni di FORM.DETTAGLI selezionate (in cui il campo Selezionare variazione pannello è SI o Cn, dove la condizione n è "vera"), dovrà essere valutato più volte.
- Le espressioni specificate nel pannello FORM.CALC e usate come codice d'uso nel pannello FORM.COLONNE vengono valutate dal REXX ogni volta che il valore viene richiesto per la formattazione.
- Le espressioni specificate nel pannello Definizione FORM.COLONNE per definire una nuova colonna vengono valutate dal REXX ogni volta che una riga viene letta. Le righe possono essere lette più di una volta (ad esempio, per supportare la stampa di un prospetto in cui viene richiesta la separazione di pagine) oppure per supportare un codice di utilizzo (come il TCPCT) che richiede prima il richiamo di tutti i dati.
- Le espressioni specificate nel pannello FORM.CONDIZIONI e riportate in una variazione nel pannello FORM.DETTAGLI vengono valutate dal REXX almeno una volta per ogni riga di dettagli formattata nel prospetto.

### Operatori REXX

#### Nota per gli utenti CICS

FORM.CALC, FORM.CONDIZIONI e Definizione Colonne usano espressioni scritte in linguaggio REXX per il quale il QMF non fornisce il supporto in ambiente CICS.

Ogni operatore (ad eccezione dell'operatore di prefisso) agisce su due termini. Tali termini possono essere simboli, funzioni o sottoespressioni racchiuse tra parentesi. Ogni operatore di prefisso agisce sul termine o sulla sottoespressione che segue. Nelle espressioni QMF, sono validi i seguenti operatori:

#### Operatori aritmetici

- + Aggiungi
- Sottrazione
- \* Moltiplicazione

## Uso del REXX con i formati del QMF

- / Divisione
- % Divide e fornisce solo la parte intera del quoziente
- // Divide e restituisce solo il resto (non il *modulo* in quanto il risultato può essere negativo)
- \*\* Eleva un numero a potenza (esponenziale)

**Prefisso -**  
Nega il termine successivo

**Prefisso +**  
Convalida il termine successivo

### Operatori di confronto

- == Esattamente uguale (identico)
- = Uguale (numericamente o quando riempito)
- ≠, /= Non esattamente uguale (contrario di ==)
- ≠, /= Non uguale a (contrario di =)
- > Maggiore di
- < Minore di
- < > Non uguale
- >= Maggiore o uguale a
- ≠< Non minore di
- <= Minore o uguale a
- ≠> Non maggiore di

### Operatori di concatenazione

- || Concatena i termini (può essere usato senza spazi o con uno spazio)

Il REXX fornisce altri operatori di concatenazione. Per ulteriori informazioni, consultare *TSO/E Procedures Language MVS/REXX Reference* o *Virtual Machine/Enterprise Systems Architecture REXX/VM Reference*

### Operatori logici (Booleani)

- & AND (fornisce 1 se *ENTRAMBI* i termini sono veri)
- | OR inclusivo (fornisce 1 se *UNO* dei termini è vero)
- && OR esclusivo (fornisce 1 se uno dei termini è vero, ma non entrambi)

**Prefisso ¬**  
NOT logico (nega; 1 diventa 0 e viceversa)

### Priorità degli operatori

Le espressioni vengono valutate da sinistra a destra, ma l'ordine di valutazione può variare con l'uso delle parentesi e in base alla scala di priorità degli operatori.

Quando non è evidente la priorità degli operatori, è possibile usare le parentesi per chiarirne il significato. Un'espressione racchiusa tra parentesi viene valutata per prima.



Quando la sequenza è la seguente:

termine1 operatore1 termine2 operatore2 termine3 ...

e l'operatore2 ha una priorità più alta rispetto all' operatore1, l'espressione (termine2 operatore2 termine3 ...) viene valutata per prima, applicando la stessa regola più volte, se necessario.

Ad esempio, \* (moltiplicazione) ha una priorità più alta rispetto a + (addizione), quindi  $3 + 2 * 5$  viene valutato come 13, invece di 25, che risulta come se fosse rispettata la valutazione da sinistra a destra.

L'ordine di priorità degli operatori (dal più alto al più basso) è:

- + - ¬ Operatori di prefisso
- \*\* Esponenziale
- \* / % //  
Moltiplicazione e divisione
- + - Addizione e sottrazione
- || Concatenazione con o senza spazi
- =, >, ...  
Tutti gli operatori di confronto
- & And
- !, && Or, or esclusivo

Nelle espressioni di calcolo, è necessario che gli operatori & e && siano seguiti da uno spazio per poterli distinguere dalle variabili di sostituzione.

Per gli operatori con uguale priorità (ad esempio, gli operatori di moltiplicazione e divisione), prevale la regola della valutazione da sinistra a destra.

L'unica differenza tra queste priorità e l'algebra convenzionale è che l'operatore di prefisso meno ha una priorità più alta dell'operatore esponenziale. Quindi,  $-3**2$  viene valutato come 9 e non come -9.

## Esempi di espressione di calcolo di prospetto

Assumendo quanto segue, si otterranno i risultati indicati:

&SOMMA1 ha il valore 1600  
 &SOMMA2 ha il valore 400  
 &DATA ha il valore "87/12/15"

**Espressione:**

**Risultato:**

&SUM2/25

16

&SUM2-&SUM1\*.25

0

&SUM1+&SUM2 < 4000

1 (vero)

' ' = " 1 (vero)

## Uso del REXX con i formati del QMF

```
' ' == "  
0 (falso)  
&SUM1+(&DATE<'88')*&SUM2  
2000  
date(e) (funzione incorporata)  
"15/12/87"
```

La seguente espressione:

```
substr(&DATA,4,5) || "/" ||  
substr(&DATA,7,8) || "/" ||  
substr(&DATA,1,2)
```

produce lo stesso risultato di *date(e)*.

Consultare il manuale *Using QMF* per ulteriori informazioni relative agli esempi di FORM.CALC.

---

## Codici d'uso

I codici d'uso QMF indicano come usare i dati delle colonne per ottenere prospetti e grafici.

Questa sezione fornisce una breve descrizione di tutti i codici d'uso QMF. Per ulteriori informazioni, consultare *QMF Guida all'utilizzo*. Tale manuale fornisce informazioni di base ed esercizi relativi ai codici d'uso. Inoltre, contiene informazioni ed esempi più specifici su come modificare prospetti e grafici con i codici d'uso.

### Codice d'uso ORIZZ

**Prospetti:** una colonna può avere un codice d'uso ORIZZ solo se una o più colonne hanno un codice d'uso RAGGRUP. In questo caso, la riga di riepilogo per ogni valore di raggruppamento può contenere diversi insiemi di risultati ottenuti dalle colonne che usano le funzioni di aggregazione. Ad ogni raggruppamento di valori contenuto nella colonna con il codice d'uso ORIZZ corrisponde un solo insieme di risultati. L'intestazione di una colonna con il codice d'uso ORIZZ ha tre livelli:

1. L'intestazione colonna immessa sul formato
2. L'insieme di valori all'interno della colonna
3. Per ogni valore contenuto nell'insieme, le intestazioni delle colonne con funzioni di aggregazione

Se più di una colonna ha un codice d'uso ORIZZ, il QMF accetta il primo codice ORIZZ ed omette dal prospetto le restanti colonne con tale codice d'uso. Se una colonna ha un codice d'uso ORIZZ, non devono esserci altre colonne con un codice d'uso in bianco. Se in un prospetto per righe si lascia una colonna con codice d'uso in bianco, il QMF esegue il prospetto, ma omette tutte le colonne con codici d'uso in bianco.

Per un esempio di un prospetto di riepilogo per righe con un codice di utilizzo MEDIA, consultare **I** *Colonna di riepilogo per righe?* a pagina page237.

**Grafici:**

Le informazioni relative ai prospetti sono valide anche per i grafici. Nei grafici, il codice d'uso ORIZZ visualizza una classe di dati (come MANS) suddivisa in sottoclassi (come VEND e AMMIN) all'interno di una classe più ampia (come UFFICIO). I dati relativi a queste sottoclassi vengono visualizzati in un grafico a barre. I terminali a colori visualizzano le barre usando un colore diverso per ogni barra relativa ad una sottoclasse.

## Codici d'uso di aggregazione

In questo paragrafo vengono descritti due tipi di aggregazioni:

- Le aggregazioni che riepilogano i dati contenuti in una colonna:

MEDIA	CONTEGG	PRIMO	ULTIMO
MASSIMO	MINIMO	DEVSTD	SOMMA

- Le aggregazioni che sostituiscono il valore dei dati con un calcolo e forniscono risultati finali ed intermedi:

SOMCUM	PCT	PCTTOT	PCTCTOT	PCTCUM
--------	-----	--------	---------	--------

Tabella 14 indica i codici d'uso di aggregazione validi quando usati con tipi di dati diversi.

Tabella 14. Codici d'uso validi per i tipi di dati

Tipi dati	Codici d'uso validi
Numerico	CONTEGG, DEVSTD, MASSIMO, MEDIA, MINIMO, PCT, PCTCTOT, PCTCUM, PCTTOT, PRIMO, SOMCUM, SOMMA, ULTIMO
Carattere, data, ora, timestamp	CONTEGG, MASSIMO, MINIMO, PRIMO, ULTIMO

**Nota:** Le colonne LONG VARCHAR e LONG VARGRAPHIC non possono essere aggregate. Gli unici codici d'uso validi per questi tipi di dati sono gli spazi e OMETTI.

## Riepilogo dei dati in una colonna

**Prospetti:** i codici d'uso di aggregazione riepilogano i dati in una colonna. I risultati di un'aggregazione possono essere visualizzati a metà del prospetto come totali parziali o alla fine del prospetto come totali.

### MEDIA

Media dei valori contenuti nella colonna

### CONTEGG

Conteggio dei valori contenuti nella colonna

### PRIMO

Primo valore della colonna

### ULTIMO

Ultimo valore della colonna

### MASSIMO

Valore massimo della colonna

### MINIMO

Valore minimo della colonna

### STDEV

Deviazione standard dei valori contenuti nella colonna

**SUM** Somma dei valori contenuti nella colonna

## Codici d'uso di aggregazione

Quando si usano i codici MASSIMO e MINIMO, con dati in formato carattere, in formato grafico, data, ora e timestamp, il QMF usa una sequenza di ordinamento EBCDIC per comparare i dati. Per determinare i codici MASSIMO e MINIMO, il QMF usa confronti algebrici. I valori nulli possono essere inseriti nei risultati per i codici MASSIMO, MINIMO, PRIMO e ULTIMO.

Una funzione per la data e l'ora applicata ad un valore di tipo DATE, TIME o TIMESTAMP modifica il valore in uno numerico. Quindi, il valore che ne risulta può essere aggregato.

Il formato del risultato viene stabilito in base al codice di editazione della colonna, tranne nel caso di CONTEGG, DEVSTD e le aggregazioni di percentuale. Il codice CONTEGG può essere applicato a dati di qualsiasi tipo, ma fornisce sempre un risultato di tipo intero; quindi, il risultato viene formattato con il codice di editazione K. DEVSTD, PCT, PCTCTOT, PCTCUM e PCTTOT vengono formattati con il codice di editazione L (consultare "Codici di edit per dati numerici" a pagina 265).

**Grafici:** le informazioni relative a questi codici d'uso fornite per i prospetti sono valide anche per i grafici.

I codici DEVSTD, MASSIMO, MEDIA, MINIMO e SOMMA possono essere tutti utili nell'elaborazione grafica dei dati QMF, mentre PRIMO e ULTIMO sono di minore utilità in un formato grafico.

I valori seguenti vengono inviati all'ICU come valori nulli quando si visualizza un grafico del prospetto:

- Valori nulli contenuti in un prospetto
- Valori dei dati troppo lunghi per la larghezza della colonna
- Valori indefiniti
- Valori in eccedenza aritmetica

### Sostituzione del valore dei dati con un calcolo

**Prospetti** Questi codici identificano le aggregazioni che sostituiscono con un calcolo ciascun valore della riga di dettaglio in una colonna e forniscono un risultato finale dell'aggregazione alla fine del prospetto. Essi possono essere visualizzati anche a metà del prospetto come totali parziali.

#### CSUM

Indica la somma cumulativa per ogni valore contenuto in una colonna

**PCT** Indica la percentuale che ogni valore rappresenta rispetto al totale:

- Nei prospetti con codice d'uso SEPAR o ORIZZ, PCT fornisce la percentuale che ciascun valore contenuto nella separazione o nel raggruppamento per righe rappresenta rispetto al totale di separazione o al totale per righe.
- In tutti gli altri prospetti, PCT fornisce la percentuale che ogni valore contenuto nella colonna rappresenta rispetto al totale della colonna stessa.

**CPCT** Indica la percentuale cumulativa per ogni valore contenuto in una colonna:

- Nei prospetti con codice d'uso SEPAR o ORIZZ, PCTCUM fornisce la percentuale cumulativa del totale di separazione o del totale per righe per ogni valore contenuto nel raggruppamento di separazione o nel raggruppamento per righe.
- In tutti gli altri prospetti, PCTCUM visualizza la percentuale cumulativa che ogni valore contenuto nella colonna rappresenta rispetto al totale della colonna stessa.

## Codici d'uso di aggregazione

**TPCT** Indica la percentuale totale che ogni valore rappresenta rispetto al totale della colonna:

- Nei prospetti con codice d'uso SEPAR o ORIZZ, PCTTOT fornisce la percentuale che ogni valore contenuto nella colonna rappresenta rispetto al totale della colonna stessa.
- In tutti gli altri prospetti, PCTTOT visualizza il totale della colonna.

### TCPCT

Indica la percentuale cumulativa totale per ogni valore contenuto in una colonna:

- Nei prospetti con codice d'uso SEPAR o ORIZZ, PCTTOT fornisce la percentuale cumulativa che ogni valore contenuto nella colonna rappresenta rispetto al totale della colonna.
- In tutti gli altri prospetti, PCTCTOT visualizza il totale della colonna.

Queste aggregazioni sono valide solo per i dati numerici. I valori nulli contenuti nella colonna non vengono inclusi nel risultato, mentre i valori indefiniti e con eccedenza numerica vengono valutati. Il formato del risultato viene stabilito in base al codice di editazione della colonna.

Segue un esempio di quattro versioni di uno stesso prospetto. L'unica differenza tra queste quattro versioni è costituita dal risultato dell'aggregazione specificata sul formato per la colonna STIP.

#### Prospetto 1:SOMMA STIP (Totale)

NOME	MANS	SUM STIP
MOLINARI	DRG	45918400
LUPO	DRG	40020000
DANIELI	DRG	38520500
IZZO	DRG	42468000
		=====
		83463.45

#### Prospetto 2:SOMCUM STIP (Totale cumulativo)

NOME	MANS	STIP	CSUM
MOLINARI	DRG	45918400	
LUPO	DRG	85938400	
DANIELI	DRG	124458900	
IZZO	DRG	166926900	
		=====	
		83463.45	

#### Prospetto 3:PCT STIP (Percentuale)

NOME	MANS	STIP	PCT
MOLINARI	DRG	27.51	
LUPO	DRG	23.97	

## Codici d'uso di aggregazione

DANIELI	DRG	23.08
IZZO	DRG	25.44
		=====
		100.00

### Prospetto 4:PCTCUM STIP (Percentuale cumulativa)

NOME	MANS	CPCT STIP
MOLINARI	DRG	27.51
LUPO	DRG	51.48
DANIELI	DRG	74.56
IZZO	DRG	100.00
		=====
		100.00

Segue un esempio di due versioni dello stesso prospetto con una separazione.

La prima versione usa il codice d'uso PCT e fornisce:

- La percentuale che ciascuno stipendio rappresenta rispetto al totale del raggruppamento di separazione
- La percentuale che ogni raggruppamento di separazione rappresenta rispetto al totale della colonna

MANS	NOME	STIP	PCT
AMMIN	IRACI	25.71	
	LANDI	23.34	
	NITTI	23.81	
	SOAVE	27.14	
	*	41.61	
DRG	IPPOLITI	52.95	
	SANTUCCI	47.05	
	*	30.91	
VEND	PERROTTA	52.41	
	ROTA	47.59	
	*	27.47	
		=====	
		100.00	

La seguente versione usa il codice d'uso PCTTOT e fornisce:

- La percentuale che ogni stipendio rappresenta rispetto al totale della colonna
- I totali parziali in corrispondenza delle separazioni

		TPCT	MANS	NOME	STIP
AMMIN	IRACI	10.70			
	LANDI	9.71			
	NITTI	9.91			
	SOAVE	11.29			
	*	41.61			
DRG	IPPOLITI	16.37			
	SANTUCCI	14.54			

		-----
	*	30.91
VEND	PERROTTA	14.40
	ROTA	13.08
		-----
	*	27.47
		=====
		100.00

Ogni volta che si usa un codice d'uso per la percentuale (PCT, PCTCTOT, PCTCUM e PCTTOT), il QMF fornisce 100 come percentuale totale. Tuttavia, in alcuni casi, le singole percentuali sommate possono fornire come percentuale totale un numero di poco maggiore o minore di 100. Questo avviene perché il QMF a volte arrotonda le singole percentuali quando le calcola.

**Grafici:**

Le informazioni relative a questi codici d'uso fornite per i prospetti sono valide anche per i grafici. Tuttavia, è possibile che alcuni di questi codici non siano così significativi in un grafico come lo sono in un prospetto:

- Le percentuali o le somme cumulative potrebbero non avere molto senso in una rappresentazione grafica.
- Gli errori che generano valori di dati non definiti vengono considerati come valori nulli. In un prospetto, tali valori vengono visualizzati come punti interrogativi.
- Se uno dei seguenti simboli è contenuto in un grafico di un prospetto, esso viene considerato un valore nullo:
  - Trattini che rappresentano valori nulli in un prospetto
  - Asterischi che rappresentano valori troppo lunghi per la larghezza della colonna
  - Segni di "maggiore di" (>) che rappresentano un'eccedenza aritmetica
  - Punti interrogativi (?) che rappresentano valori non definiti

**Codici d'uso SEPAR**

I codici d'uso SEPAR forniscono sei livelli di separazione (o raggruppamenti) in un prospetto.

**Prospetti:**

Quando il codice d'uso è SEPAR1, la colonna è una colonna di controllo per separazioni di livello 1. Qualsiasi variazione del valore della colonna determina una separazione: vengono visualizzati i totali parziali per le colonne che hanno come codice d'uso uno dei codici di aggregazione e viene visualizzato il testo della separazione di livello 1.

**Regole per l'uso di SEPAR:**

- Se si desidera che in un prospetto compaia una separazione per ogni variazione del valore di una colonna, l'interrogazione deve usare ORDER BY in SQL. In questo modo, il prospetto indicherà un numero di separazioni uguale al numero dei diversi valori contenuti nella colonna. Senza ORDER BY, il prospetto potrebbe indicare un numero di separazioni pari al numero delle righe del prospetto.

## Codici d'uso SEPAR

- Se la risposta data dall'interrogazione è lunga, il QMF può eseguire più richiami di dati dal database. Per assicurarsi che i dati vengono restituiti ogni volta nello stesso ordine, controllare di aver inserito ORDER BY nell'interrogazione. Allo stesso modo, se SEPAR viene usato in una colonna definita, controllare che più valutazioni della colonna avranno ogni volta lo stesso risultato.
- E' possibile che più di una colonna abbia un codice d'uso SEPAR. In questo caso, le colonne vengono considerate insieme per poter stabilire le separazioni. Ad esempio, se una tabella contiene le colonne relative a ANNO, MESE e GIORNO, specificando un codice d'uso SEPAR1 per ognuna di esse, si otterrà una separazione di livello 1 in corrispondenza di tutte le variazioni di data.
- Quando il codice d'uso è SEPAR2, la colonna è una colonna di controllo per le separazioni di livello 2. Essa viene visualizzata a destra della colonna di controllo per le separazioni di livello 1 (a condizione che l'opzione di riordino automatico delle colonne sul pannello FORM.OPZIONI sia impostato su SI). E' possibile avere fino a sei livelli di separazione, ma la sequenza dei dati può essere interrotta (in un formato è possibile usare SEPAR2, SEPAR3 e SEPAR5 senza usare SEPAR1 o SEPAR4).

SEPAR<sub>n</sub>, RAGGRUP ed i codici d'uso di aggregazioni possono modificare l'ordine delle colonne nel prospetto (anche se non possono modificarlo sul formato). E' possibile indicare al QMF di effettuare il riordino automatico delle colonne di un prospetto. In quel caso, le colonne di controllo vengono spostate a sinistra del prospetto, mentre le colonne che usano le funzioni di aggregazione vengono spostate a destra del prospetto. Per informazioni, consultare **J** *Riordino automatico delle colonne del prospetto* (page239).

Le colonne non vengono riordinate automaticamente.

E' possibile usare SEPAR<sub>n</sub>X (*n* è un numero da 1 a 6) per omettere la colonna di controllo da un prospetto.

### Grafici:

Il codice d'uso SEPAR1 consente di modificare il grafico. I valori contenuti in una colonna con un codice d'uso SEPAR vengono selezionati per l'asse X. Le rimanenti colonne numeriche vengono riportate come dati dell'asse Y e le rimanenti colonne non numeriche vengono ignorate.

E' possibile usare SEPAR<sub>n</sub>X (*n* è un numero da 1 a 6) per omettere la colonna di controllo da un grafico. Inoltre, questo codice può essere usato per distribuire in modo uniforme i punti dell'asse X per i dati numerici.

I formati grafici forniti dal QMF sono stati personalizzati per ovviare al problema della gestione dei dati distinti rispetto a quelli continui.

## Codice d'uso CALCid

### Prospetti:

Il codice d'uso CALCid attiva la valutazione dell'espressione di calcolo nel pannello FORM.CALC il cui ID equivale all'*identificativo* per i riepiloghi di raggruppamento, di separazione o finali per le colonne del prospetto. Il risultato viene sottoposto ad operazioni di edit in base al codice di editazione specificato nel pannello FORM.CALC e alla larghezza fornita nel pannello FORM.COLONNE.



Quando *CALCid* viene usato come codice d'uso, il calcolo viene applicato sull'ultima riga di dati. Se nel calcolo viene utilizzato il valore della colonna, viene valutata solo l'ultima riga di dati. Questo differenzia il codice *CALCid* dagli altri codici d'uso in cui vengono considerate tutte le righe di dati.

## Codice d'uso RAGGRUP

### Prospetti:

Il codice d'uso RAGGRUP visualizza solo una riga di dati di riepilogo per ogni insieme di valori contenuti nella colonna. La riga di riepilogo può visualizzare solo i valori che risultano uguali per ogni membro del raggruppamento, come il valore contenuto in una colonna di controllo o i risultati delle colonne il cui codice d'uso è una delle funzioni di aggregazione.

Se si desidera che sul prospetto compaia una riga di riepilogo per ogni insieme di valori contenuti in una colonna, usare un'interrogazione che comprende le clausole SQL GROUP BY e ORDER BY. GROUP BY raggruppa i risultati dell'interrogazione per gruppo; ORDER BY ordina i gruppi. In questo modo, il prospetto indicherà un numero di righe di riepilogo esattamente uguale al numero dei diversi valori contenuti nella colonna. Se si omette la clausola ORDER BY, il prospetto potrebbe indicare un numero di righe riepilogo uguale alle righe del prospetto.

Utilizzando GROUP BY e ORDER BY è anche possibile migliorare le prestazioni dell'interrogazione.

### Regole per l'uso di RAGGRUP:

- L'interrogazione che seleziona i dati deve usare ORDER BY in SQL. Omettendo ORDER BY, i risultati prodotti dal prospetto potrebbero non essere quelli desiderati.
- Più di una colonna può avere il codice d'uso RAGGRUP. In questo caso, una variazione di valore in *una delle* colonne comporta l'inizio di un nuovo raggruppamento. Se i codici d'uso RAGGRUP sono due, è possibile che il prospetto abbia un numero maggiore di righe di valori raggruppati.
- Il prospetto viene elaborato ma omette tutte le colonne con i codici d'uso in bianco se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
  - Una o più colonne di un prospetto hanno il codice d'uso RAGGRUP
  - Qualsiasi altra colonna ha il codice d'uso di aggregazione
  - Qualsiasi colonna rimanente ha codici d'uso in bianco
- Se alcune colonne di un prospetto hanno un codice d'uso RAGGRUP e tutte le altre hanno il codice d'uso in bianco, il prospetto omette le colonne contenenti il codice d'uso RAGGRUP.

### Grafici:

Gli effetti ottenuti tramite l'uso di RAGGRUP per formattare un prospetto sono simili a quelli che si ottengono su un grafico.

## Codice d'uso OMETTI

**Prospetti e grafici:** se il codice d'uso è OMETTI, la colonna ed i relativi valori vengono esclusi dal prospetto tabulare o dal grafico. I valori della colonna possono ancora comparire nel prospetto usando le variabili di formato (come, ad esempio, *&n*).

## Codice d'uso CALCI

### Codici d'uso per la data e l'ora

*Non è possibile* specificare funzioni aritmetiche per i valori di tipo DATE, TIME e TIMESTAMP.

Codici d'uso consentiti per i valori di tipo DATE, TIME e TIMESTAMP:

ORIZZ  
RAGGRUP  
SEPAR<sub>n</sub> (n=1,2,...,6)  
ANNO ULTIMA  
SEPAR<sub>n</sub>X (n=1,2,...,6)  
MASSIMO  
CONTEGG  
MINIMO  
PRIMO  
OMETTI

Codici d'uso non consentiti per i valori di tipo DATE, TIME e TIMESTAMP:

MEDIA  
STDEV  
CPCT SUM  
CSUM TCPCT  
PCT TPCT

---

## Codici di edit

I codici di edit determinano la formattazione dei dati in formato carattere, in formato grafico e numerici e, negli ambienti che ne forniscono il supporto, dei dati per la data e l'ora. Per informazioni relative agli effetti dei codici di edit sulle colonne definite, vedere "Codici di edit e tipi di dati" a pagina 220.

### Codici di edit per dati in formato carattere

I codici di edit CW, CT e CD<sub>x</sub> possono essere usati con i valori di tipo DATE, TIME e TIMESTAMP per consentire la suddivisione e l'incolonnamento delle colonne.

- C** Non modifica il valore visualizzato.
- CW** Non modifica il valore visualizzato, ma se esso non rientra in una riga della colonna, indica al QMF di suddividere ed incolonnare il testo in base alla larghezza della colonna. Quindi, invece di troncare i dati alla fine della colonna, il QMF inserisce il maggior numero di dati possibili su una riga e poi continua a suddividere ed incolonnare i dati sulla successiva riga della colonna.

I dati delle colonne suddivise ed incolonnate (usando i codici di edit CW, CT, CD, XW e BW) vengono sempre allineati con l'allineamento STANDARD (l'allineamento per le intestazioni delle colonne suddivise ed incolonnate può essere modificato). Le opzioni SINIST, CENTRO e DESTRA vengono ignorate per questi codici di edit (vedere "Allineamento delle colonne" a pagina 217).

Se nell'ambiente in cui si opera vengono usati dati DBCS, è possibile usare il codice di editazione CW sulle colonne di dati in formato carattere a doppio e a singolo byte. La larghezza minima consentita per una colonna di questo tipo è di 4 caratteri.

I seguenti esempi mostrano un prospetto prima e dopo la riduzione della colonna SEDE e la modifica del codice di editazione in CW.

**Prima dell'incolonnamento:**

NOMUFF	SEDE
-----	-----
SEDE	MILANO
CAMPANIA	NAPOLI

**Dopo la suddivisione ed incolonnamento:**

NOMUFF	SEDE
-----	-----
SEDE	MILA
	NO
CAMPANIA	NAPO
	LI

**CT** Non modifica il valore visualizzato, ma se esso non rientra in una riga della colonna, indica al QMF di suddividere ed incolonnare la colonna in base al testo in essa contenuto. Quindi, invece di troncare i dati alla fine della colonna, il QMF inserisce il maggior numero di dati possibili su una riga, interrompe la riga quando trova uno spazio e poi continua a suddividere ed incolonnare i dati sulla riga successiva. Se una stringa di dati è troppo lunga per rientrare nella colonna e non contiene spazi, il QMF suddivide ed incolonna i dati in base alla larghezza fino a quando non incontra uno spazio, quindi continua a suddividere ed incolonnare in base al testo.

Se nell'ambiente in cui si opera vengono usati dati DBCS, è possibile usare il codice di editazione CT sulle colonne di dati in formato carattere a doppio e a singolo byte. Il QMF interrompe la riga quando incontra uno spazio SBCS. La larghezza minima consentita per una colonna di questo tipo è di 4 caratteri.

I seguenti esempi mostrano un prospetto prima e dopo la riduzione della larghezza della colonna SEDE e la modifica del codice di editazione in CT.

**Prima dell'incolonnamento:**

NOMUFF	SEDE
-----	-----
SEDE	MILANO
CAMPANIA	NAPOLI

**Dopo la suddivisione ed incolonnamento:**

NOMUFF	SEDE
-----	-----
SEDE	MI
	LANO
CAMPANIA	NAPO
	LI

**CDx** Indica al QMF di suddividere ed incolonnare le colonne in base ad un

## Codici di edit

delimitatore contenuto nel testo. Il QMF inizia una nuova riga nella colonna ogni volta che incontra un particolare delimitatore nel testo. In questo codice di editazione, è necessario sostituire la x con il delimitatore. Esso può essere qualsiasi carattere, compreso uno spazio, e non compare nei dati visualizzati.

Se nell'ambiente in cui si opera vengono usati dati DBCS, è possibile usare il codice di editazione CDx sulle colonne di dati in formato carattere a doppio e singolo byte. La larghezza minima di una colonna di questo tipo è di 4 caratteri e il delimitatore deve trovarsi al di fuori della stringa DBCS.

Se una stringa di dati è più lunga della colonna e non contiene un delimitatore, il QMF suddivide ed incolonna i dati in base alla larghezza fino a quando non trova un delimitatore e poi suddivide ed incolonna i dati restanti in base ad esso. Se una stringa di dati contiene più delimitatori consecutivi, il QMF visualizza una riga in bianco per ogni delimitatore dopo il primo. Ad esempio, se i dati contengono due delimitatori, il QMF inizia una nuova riga quando identifica il primo delimitatore, salta una riga quando identifica il secondo delimitatore e poi suddivide ed incolonna i dati restanti.

I seguenti esempi mostrano un prospetto prima e dopo la riduzione della larghezza della colonna SEDE e la modifica del codice di editazione in CD&.

### Prima dell'incolonnamento:

NOMUFF	SEDE
-----	-----
SEDE	MILANO
CAMPANIA	NAPOLI

### Dopo la suddivisione ed incolonnamento:

NOMUFF	SEDE
-----	-----
SEDE	MI
	LANO
CAMPANIA	NAPO
	LI

- X** Formatta i dati come una serie di caratteri esadecimali.
- XW** Formatta i dati come una serie di caratteri esadecimali. Per XW la suddivisione ed incolonnamento segue la stessa regola valida per CW.
- B** Formatta i dati come una serie di 0 e di 1.
- BW** Formatta i dati come una serie di 0 e di 1. Per BW la suddivisione ed incolonnamento segue la stessa regola valida per CW.

Quando si usano i codici di edit CW, CT, CD, XW e BW, la suddivisione e l'incolonnamento vengono eseguiti soltanto quando i dati di tabulazione vengono visualizzati o stampati. Il riferimento &n in una riga di testo visualizza solo la prima riga di testo dei dati suddivisi ed incolonnati.

## Codici di edit per dati in formato grafico

- G** Non modifica il valore visualizzato.
- GW** Non modifica il valore visualizzato, ma se esso non rientra in una riga della colonna, indica al QMF di suddividere ed incolonnare il testo in base

alla larghezza della colonna. Quindi, invece di troncare i dati alla fine della colonna, il QMF inserisce il maggior numero di dati possibili su una riga e poi continua a suddividere ed incolonnare i dati sulla successiva riga della colonna.

## Codici di edit per dati numerici

**E<Z>** Visualizza i numeri con notazione scientifica. Ad esempio, usando questo codice, il numero -1234.56789 viene visualizzato come -1.234E+03. E viene usato sul formato standard per le colonne con tipi di dati FLOAT.

Il QMF visualizza fino ad un massimo di 17 cifre significative quando si eseguono operazioni di edit su dati a virgola mobile o fino ad un massimo di 34 cifre significative quando si eseguono operazioni di edit su dati a virgola mobile estesa, anche se la larghezza della colonna è tale da contenerne un numero maggiore. Per altri tipi di dati, il numero di cifre significative è inferiore.

Codice di editazione **Z** in seconda posizione elimina i valori zero.

### **D<Z><C>, I<Z>, J<Z>, K<Z>, L<Z>, and P<Z>**

Visualizzano i numeri con notazione decimale con diverse combinazioni di zeri iniziali, segni meno per i numeri negativi, separatori delle migliaia, simboli di valuta e segni di percentuale, come indicato nella Tabella 15 a pagina 266.

Ciascun codice può essere seguito da un numero (da 0 a 99) che indica quante posizioni sono consentite dopo la virgola decimale. I numeri con più posizioni decimali vengono arrotondati, mentre quelli con un numero minore di posizioni decimali vengono completati con degli zeri.

Nel formato predefinito, **L** viene usato per tutte le colonne contenenti i tipi di dati numerici diversi da FLOAT. Il numero di posizioni decimali usato è quello indicato nella definizione della colonna.

E' possibile notare piccole variazioni di un valore quando vengono applicati diversi codici di editazione. Ad esempio, il valore 0.068124999 viene visualizzato come 0.068125 usando il codice di editazione L6. Tuttavia, usando il codice di editazione L5 viene visualizzato 0.06812. In tal caso, la cifra 2 non può essere arrotondata a 3 poichè la cifra successiva nel numero originale è inferiore a cinque.

Il codice di editazione **Z** in seconda posizione elimina i valori zero. Un codice di editazione facoltativo **C** nella seconda o terza posizione visualizza il simbolo di valuta e non il simbolo di valuta corrente. E' possibile definire un simbolo di valuta usando la variabile globale DSQDC\_CURRENCY. Se si utilizzano i codici **Z** e **C**, **C** deve seguire **Z**.

Tabella 15 mostra il risultato prodotto dai codici di edit **D**, **I**, **J**, **K**, **L** e **P** ed il modo in cui ognuno di essi formatta il numero -1234567.885. La visualizzazione presuppone che:

- LARGH è 15.
- Il valore di DECIMALE nel profilo è VIRGOLA. (i caratteri usati come separatori delle migliaia e dei decimali dipendono da questo valore).

## Codici di edit

Tabella 15. Attributi ed esempi dei codici di edit decimali

Codice di edit	Zeri iniziali	Segno negativo	Separatori migliaia	Simbolo valuta	Segno percentuale	Esempio
D2	No	Sì	Sì	Sì	No	-\$1,234,567.89
DC2	No	Sì	Sì	Sì	No	-DM1,234,567.89
I2	Sì	Sì	No	No	No	-00001234567.89
J2	Sì	No	No	No	No	000001234567.89
K2	No	Sì	Sì	No	No	-1,234,567.89
L2	No	Sì	No	No	No	-1234567.89
P2	No	Sì	Sì	No	Sì	-1,234,567.89%

## Codici di edit per la data

Nei seguenti codici di edit, la x indica il carattere che deve essere usato come delimitatore tra i valori per la data. Esso può essere qualsiasi carattere speciale, compresi gli spazi, ma esclusi i numeri e le lettere.

### Formato predefinito dei dati

TD visualizza i dati nel formato specificato dal richiedente del database.

#### Anno a quattro cifre:

TDYx	Anno per primo	AAAAXMMxGG
TDMx	Mese per primo	MMxGGxAAAA
TDDx	Giorno per primo	GGxMMxAAAA

#### Anno a due cifre abbreviato:

TDYAx	Anno per primo	AAxMMxGG
TDMAx	Mese per primo	MMxGGxAA
TDDAx	Giorno per primo	GGxMMxAA

#### Formato per la data alternativo:

**TDL** Definito localmente Per informazioni relative al formato, rivolgersi al responsabile QMF.

**Esempi di codici di edit per la data:** Gli esempi riportati in Tabella 16 mostrano la data 17 luglio 1989 formattata con diversi codici di edit per la data.

Tabella 16. Esempi di codici di edit per la data

Codice di edit	Formato	Note
TDD.	17.07.1989	Formato europeo
TDY-	1989-07-17	Formati ISO (International Standards Organization) e JIS (Japanese Industrial Standard)
TDM/	07/17/1989	Formato USA
TDD-	17-07-1989	Anno a quattro cifre, giorno per primo, delimitatore: trattino (-)
TDDA/	17/07/89	Anno a due cifre, giorno per primo, delimitatore: barra (/)
TDDA.	17.07.89	Anno a due cifre, giorno per primo, delimitatore: punto (.)

Tabella 16. Esempi di codici di edit per la data (Continua)

Codice di edit	Formato	Note
TDDA-	17-07-89	Anno a due cifre, giorno per primo, delimitatore: trattino (-)
TDDA	17 07 89	Anno a due cifre, giorno per primo, delimitatore: spazio ( )
TDMA/	07/17/89	Anno a due cifre, mese per primo, delimitatore: barra (/)
TDMA-	07-17-89	Anno a due cifre, mese per primo, delimitatore: trattino (-)
TDYA/	89/07/17	Anno a due cifre, anno per primo, delimitatore: barra (/)

## Codici di edit per l'ora

In Tabella 17, la x indica il carattere che deve essere usato come delimitatore tra i valori per l'ora. Esso può essere qualsiasi carattere speciale, compresi gli spazi, ma esclusi i numeri e le lettere.

Tabella 17. Codici di edit in formato per l'ora

Codice di edit	Formato	Note
TTSx	HHxMMxSS	24 ore, compresi i secondi
TTCx	HHxMMxSS	12 ore, compresi i secondi
TTAx	HHxMM	Abbreviato (senza i secondi)
TTAN	HHMM	Abbreviato (senza i secondi, senza delimitatore)
TTUx	HHxMM AM HHxMM PM	Formato USA
TTL	Definito localmente	Per informazioni relative al formato, rivolgersi al responsabile QMF.

## Formato predefinito dei dati

TT visualizza i dati nel formato specificato dal richiedente del database.

## Esempi di codici di edit per l'ora

Gli esempi di Tabella 18 mostrano l'ora 13.25.10 formattata con diversi tipi di codici di edit per l'ora.

Tabella 18. Codici di edit in formato per l'ora

Codice di edit	Formato	Note
TTS.	13.25.10	Formati ISO ed europeo
TTS:	13:25:10	Formato JIS
TTU:	01:25 PM	Formato USA
TTS,	13,25,10	Ore, minuti, secondi (24 ore), delimitatore: virgola (,)
TTC:	01:25:10	Ore, minuti, secondi (12 ore), delimitatore: due punti (:)
TTA.	13.25	Ore, minuti (24 ore), delimitatore: punto (.)
TTA,	13,25	Ore, minuti (24 ore), delimitatore: virgola (,)
TTAN	1325	Ore, minuti (24 ore), senza delimitatore

## Codici di edit

### Codici di edit per dati di tipo Timestamp

Il valore timestamp è costituito da sette parti che indicano la data e l'ora, compresi i microsecondi. Per i dati di tipo timestamp può essere usato solo il codice di editazione TSI. Questo codice, infatti, può essere usato solo con le colonne che hanno i dati di tipo timestamp.

**TSI**    *aaaa-mm-gg-hh.mm.ss.nnnnnn*

*yyyy*    Valore a quattro cifre che rappresenta l'anno

*mm*      Valore a due cifre che rappresenta il mese

*dd*      Valore a due cifre che rappresenta il giorno

*hh*      Valore a due cifre che rappresenta l'ora

*mm*      Valore a due cifre che rappresenta i minuti

*ss*      Valore a due cifre che rappresenta i secondi

*nnnnnn*  
Valore a sei cifre che rappresenta il numero di microsecondi.

#### Il valore timestamp:

1991-12-29-23.25.15.123000

#### Formattato con il codice di editazione TSI:

1991-12-29-23.25.15.123000

### Codici di edit definiti dall'utente

Ulteriori codici di edit, *Uxxxx* e *Vxxxx*, sono disponibili per scopi particolari. *xxxx* può essere qualsiasi combinazione di caratteri, tranne spazi o valori nulli inseriti. Rivolgersi al responsabile QMF per informazioni relative ai codici di edit per l'utente disponibili e al tipo di dati supportati da ciascuno. Consultare *Installing and Managing QMF* per l'ambiente *Installing and Managing QMF for VSE/ESA* per ulteriori informazioni relative ai codici di edit per l'utente.

### Considerazioni sulle funzioni di aggregazione e codici di editazione

QMF calcola il risultato di una funzione di aggregazione in base ai valori memorizzati nella tabella del database, non in base ai valori risultanti dal codice di editazione per una colonna. Per ottenere il risultato di aggregazione utilizzando i valori risultanti dal codice di editazione per una colonna, è necessario usare un metodo alternativo, come la definizione di una nuova colonna, e quindi usare una funzione REXX.

Ad esempio:

1. Creare e salvare la seguente interrogazione, denominandola Q1:  

```
SELECT 10.5 from Q.ORG
```
2. Eseguire il comando RUN Q1 (ROW 2. Il prospetto viene visualizzato nel modo seguente:

```
-----
COL1
10.5 10.5
```

3. Eseguire il comando SH F. COL.
4. Posizionare il cursore sotto COL1 e premere il tasto Inserisci.



5. Digitare COLNEW sotto INTESTAZIONE COLONNA, SUM sotto UTILIZZO sia per COL1 che per COLNEW e modificare il codice di editazione per COLNEW in L come mostrato di seguito:

```
FORM.COLONNE                                MODIF.
```

Larghezza totale delle colonne prospetto: 20

NUM	INTESTAZIONE COLONNA	USO	TABUL	LARGH	EDIT	SEQ
1	COL1	SUM	2	6	L1	1
2	COLNEW	SUM	2	10	L	1

\*\*\* FINE \*\*\*

6. Posizionare il cursore sotto COLNEW e premere il tasto Specifica.  
 7. Selezionare Definizione e poi premere Invio.  
 8. Digitare la seguente espressione REXX e quindi premere Invio:  
 formato(&1,5,0)  
 9. Premere F12 per eliminare la finestra Specifica.  
 10. Premere il tasto funzionale Prospetto per visualizzare il prospetto seguente.

COL1	COLNEW
10.5	11
10.5	11
21.0	22

Notare che COLNEW ha valori arrotondati per ogni riga e che la somma è la somma dei valori arrotondati.

## Variabili usate nei formati

Nei formati QMF è possibile usare sia le variabili globali (definite dall'utente e fornite dal QMF) che le variabili formato. Una variabile può sostituire una stringa di testo o un valore numerico. E' possibile assegnare valori diversi alla variabile in modo da ottenere prospetti diversi senza dover modificare il formato.

Gli apici o le virgolette non hanno alcun effetto sulle variabili usate nel formato.

Le variabili globali usate nei formati consentono a più interrogazioni di condividere lo stesso formato. Ad esempio, usando il formato IMPOSTA VARGLOB, si può impostare una variabile &x per una stringa di testo come *Prospetto annuale per il 1993* ed usarla in un formato (vedere "IMPOSTA VARGLOB" a pagina 126).E' possibile usare il comando PRESENTA VARGLOB per visualizzare alcune o tutte le variabili globali disponibili.

In genere, il QMF elimina gli spazi finali dai valori in formato carattere relativi alle variabili di sostituzione. Per i valori numerici, vengono rimossi gli spazi iniziali. Per mantenere gli spazi iniziali o finali nelle variabili di sostituzione sul prospetto, aggiungere **\_B** alla fine di qualsiasi variabile di un pannello formato. Ad esempio: &3\_B . Questa sintassi speciale è valida solo per le variabili di sostituzione contenute nei pannelli formato e non può essere utilizzata per le variabili di sostituzione usate nelle interrogazioni o nelle procedure o per le variabili &RIGA, &DATA, &ORA e &PAG.

Il QMF fornisce variabili chiamate *variabili formato* che restituiscono informazioni di sistema o informazioni relative al prospetto. Le variabili formato sono:

## Variabili

&RIGA	&CONTEGG	&DATA	&CALC <i>id</i>
&ORA	& <i>n</i>	&PAG	& <i>an</i>

Queste variabili vengono definite nel contesto del pannello formato in cui vengono immesse e nel punto del prospetto in cui appaiono e vengono descritte (se utilizzate) nelle singole sezioni di ciascun pannello formato.

Tabella 19 indica le variabili valide sui pannelli formato.

Tabella 19. Variabili valide sui pannelli formato

Intestaz.	FPAG		FSEPAR <i>n</i>		FCALC	FCOLONNE	FCONDIZ	FDETTAGLI		FFIN
	Fondo pag.	Intestaz.	Fondo pag.		Definizione colonne		Intestaz.	Blocco		
&RIGA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
&DATA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
&ORA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
&PAG	x	x	x	x	x			x	x	x
&CONTEGG				x	x				x	x
&CALC <i>id</i>				x					x	x
& <i>n</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
& <i>an</i>				x	x				x	x
Variabili globali	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

---

## Capitolo 4. Informazioni generali

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Regole di denominazione
- Nomi con caratteri a doppio byte
- Come utilizzare la virgola per i decimali
- Aree di memoria temporanea QMF
- Completamento di un prospetto e richiesta dati incompleti
- Metodi di scrittura delle interrogazioni
- Procedure
- Stampa di oggetti QMF
- Editore tabelle
- Guida in linea
- Accesso ai dati remoti
- Interruzioni del programma di gestione

---

### Regole di denominazione

Tenere presente le seguenti regole quando si denominano gli oggetti salvati nel database.

- I nomi per le interrogazioni, i formati, le procedure, le tabelle e le viste devono essere univoci (ad esempio, un'interrogazione e un formato non possono avere lo stesso nome).
- I nomi non possono iniziare con un numero.
- Un nome racchiuso tra virgolette può iniziare con qualsiasi carattere, ad eccezione delle virgolette o degli spazi.
- Per il nome di un oggetto QMF è possibile utilizzare qualsiasi carattere *ad eccezione* dei seguenti caratteri:

. , ; : < > ( ) | + - \* / = & ~ ' "

In alcuni insiemi di caratteri non inglesi a singolo byte, il segno not(~) viene visualizzato come un carattere circonflesso (^); la barra verticale (|) viene visualizzata come un punto esclamativo (!).

- Evitare di usare i suddetti caratteri speciali in un nome. Per poter essere utilizzati nei nomi SQL, tali caratteri *devono* essere racchiusi tra virgolette ("*nome*"). I nomi racchiusi tra virgolette possono contenere qualsiasi carattere (compresi gli spazi), ad eccezione delle virgolette. Per le regole di utilizzo dei caratteri speciali nei nomi SQL, consultare il riferimento SQL.
- Un nome non può essere costituito da più di 18 caratteri. Tuttavia, un nome può essere *qualificato* da un identificativo di ubicazione della lunghezza massima di 18 caratteri e può includere un identificativo utente della lunghezza massima di 8 caratteri. Ad esempio, il nome di seguito riportato è interamente qualificato:

MILANO.Q.DIP

Indica una tabella con indicazione New York creata dall'utente Q e denominata STAFF.

## Informazioni generali

- Non utilizzare per i nomi le parole riservate QMF poiché, quando vengono usate in un comando QMF, queste non si riferiranno mai a qualcosa contenuto del database. Le parole riservate QMF sono le seguenti:

GRAFICO	FORM	INTERR	DATI	TABELLA
PROC	PROSPETTO	FORM	PROFILO	

- Non utilizzare per i nomi le parole riservate SQL. Consultare il riferimento SQL per l'elenco di parole riservate.

---

## Nomi con caratteri a doppio byte

Se nell'ambiente in cui si opera viene fornito il supporto per i dati DBCS (insieme di caratteri a doppio byte), per i nomi è possibile usare i caratteri a doppio byte da soli o con dati SBCS (insieme di caratteri a singolo byte). Quando si usano i caratteri DBCS, tenere presente quanto segue:

- I nomi con caratteri DBCS ed SBCS possono contenere gli stessi caratteri a singolo byte descritti in "Regole di denominazione" a pagina 271.
- In un formato con caratteri DBCS ed SBCS, è possibile specificare le intestazioni colonna. Un'intestazione contenente solo caratteri DBCS può avere una lunghezza massima di 19 caratteri.
- I nomi contenenti solo caratteri DBCS possono avere una lunghezza massima di otto caratteri. Tuttavia un nome può essere *qualificato* da un id-utente. Il qualificatore può essere costituito da un massimo di otto caratteri a singolo byte e *non può* contenere caratteri a doppio byte.
- Se il database fornisce il supporto per i caratteri DBCS nei nomi delle tabelle, tutti i nomi possono contenere qualsiasi carattere DBCS.
- Se il database non supporta in modo specifico i dati DBCS nei nomi delle tabelle, tutti i nomi possono contenere caratteri a doppio byte *ad eccezione* di quelli rappresentati internamente come virgolette (X'7F').

Per informazioni relative all'uso dei dati DBCS, consultare *Using QMF*.

---

## Come utilizzare la virgola per i decimali

Se per indicare i decimali contenuti nel database si usano le virgole e un numero termina con una virgola, esso viene considerato come un integer. Ad esempio:

```
ESEGUI PROT (&1=3, viene interpretato come: ESEGUI PROT (&1=3
```

Se per indicare i decimali contenuti nel database si usano le virgole, le virgole utilizzate come separatori devono essere seguite da uno spazio in modo da non essere confuse con quelle per i decimali.

---

## Aree di memoria temporanea QMF

In ambiente QMF, alcuni oggetti sono temporanei e risiedono in aree di memoria temporanea. Essi devono essere salvati tramite particolari azioni, altrimenti vanno perduti quando si esce dal QMF o vengono ricoperti con altri dati.

Quando il contenuto delle seguenti aree di memoria viene salvato esso viene memorizzato nel database.

Le cinque *aree di memoria temporanea* disponibili sono le seguenti:

### INTERROGAZIONE

Contiene l'interrogazione che si sta scrivendo, quella appena importata

oppure quella eseguita più di recente. Per visualizzare i contenuti di INTERR, immettere MOSTRA INTERROGAZIONE.

**PROC** Contiene la procedura che si sta scrivendo, quella appena importata oppure quella eseguita più di recente. Per visualizzare i contenuti di PROC, immettere MOSTRA PROC.

### PROFILO

Contiene il profilo utente. Per visualizzare il contenuto di PROFILO, immettere PRESENTA PROFILO.

### FORM

Contiene un oggetto che indica come formattare i dati. Per visualizzare i contenuti di FORM, immettere MOSTRA FORM.

**DATA** Contiene i dati importati o selezionati dall'ultima interrogazione eseguita o visualizzata. L'area DATI viene formattata da FORM per generare un prospetto.

Per visualizzare i contenuti di DATI, immettere MOSTRA PROSPETTO. In questo modo, non si visualizza direttamente DATI, ma il contenuto di DATI formattato da FORM.

Per visualizzare l'area DATI in formato grafico usando l'ICU (Interactive Chart Utility), immettere PRESENTA GRAFICO.

Il contenuto di un'area di memoria temporanea QMF viene sostituito quando si effettua una delle seguenti operazioni:

- Si importa un coda dei dati queue CICS, un dataset TSO o un file CMS in un oggetto INTERR, PROC, DATI o FORM.
- Si esegue un'interrogazione dal database. L'interrogazione nel database sostituisce il contenuto di INTERR nella memoria temporanea.
- Si esegue una procedura dal database. La procedura nel database sostituisce il contenuto di PROC nella memoria temporanea e, se la procedura contiene un comando per l'esecuzione di un'interrogazione, tale interrogazione sostituisce il contenuto di INTERR.
- Si esegue un'interrogazione che visualizza dei dati. I nuovi dati sostituiscono il contenuto di DATI (indipendentemente dal fatto che il comando ESEGUI sia stato immesso dalla riga comandi o da una procedura). Quando si modifica il contenuto di DATI, si modifica anche il contenuto di FORM.
- Si visualizza una tabella contenuta nel database. I dati sostituiscono il contenuto dell'oggetto DATI e modificano l'oggetto FORM.

Le tabelle contenute nel database, come Q.STAFF, sono permanenti. Per cancellarle, è necessario disporre della relativa autorizzazione.

---

## Completamento di un prospetto e richiesta dati incompleti

Quando si esegue un'interrogazione o si visualizza una tabella o una vista, il QMF richiama dal database solo le righe necessarie per visualizzare un prospetto. Ciò consente al QMF di visualizzare il prospetto nel minor tempo possibile, nonostante esso debba richiamare più righe per portare a termine il prospetto.

Se il prospetto non viene completato (sia ripristinando i dati, sia effettuando lo scorrimento alla fine del prospetto), il QMF completa il prospetto automaticamente nel momento in cui viene eseguita la successiva operazione che implica il database. I seguenti comandi provocano il completamento del prospetto prima dell'esecuzione dei comandi da parte del QMF.

## Informazioni generali

**COLLEGA**

**VISUALIZZA**

*nometabella* (dal database)

**DPRE**

**MOSTRA**

*nometabella*

**EDIT TABELLA**

**CANCELLA**

**ESPORTA**

(dal database)

**IMPORTA**

(dal database)

**ELENCA**

**STAMPA**

(dal database)

**AGGIORNA**

*nometabella*

**ESEGUI**

(dati, formato, procedura o profilo)

**ESEGUI INTERR**

(dal database)

**ESEGUI INTERR**

(dal database)

**SALVA**

*nometabella* (dal database)

Se l'area di memoria temporanea QMF risulta piena mentre il QMF completa il prospetto, viene visualizzato il pannello richiesta Oggetto Dati incompleto di seguito riportato:

DXYESIR2

INCOMPLETE DATA OBJECT

L'area di memoria temporanea non contiene tutte le righe di DATI. Poiché non vi è sufficiente memoria per consentire al QMF di memorizzare tutte le righe e le colonne di DATI, occorre immett. il comando RIPRISTINA per DATI o annullare il comando corrente.

Si desidera ripristinare l'oggetto DATI?

- 1. SI - Ripristina l'oggetto DATI.
- 2. NO - Non ripristina l'oggetto DATI.

---

F1=Aiuto F12=Annulla

**SI'** Elimina tutti i dati dalla memoria temporanea QMF. Usare questa opzione se non si desidera più utilizzare il contenuto di DATI.

**NO** Annulla il comando e lascia invariato il contenuto di DATI.

Per informazioni relative al controllo della capacità della memoria temporanea QMF, consultare *Installing and Managing QMF for VM/ESA*, *Installing and Managing QMF for MVS* o *Installing and Managing QMF for VSE/ESA*.

---

## Modifica delle risposte QMF in interrogazioni a lunga esecuzione

Alcuni comandi QMF non andranno in esecuzione fino a che tutte le righe dell'interrogazione vengono memorizzate nell'area di memoria temporanea. Se un'interrogazione è in esecuzione e si emette un nuovo comando, la risposta standard QMF deve terminare l'interrogazione e poi eseguire il nuovo comando. E' possibile modificare la risposta del QMF, impostando la variabile globale DSQEC\_RESET\_RPT nel seguente modo:

```
IMPOSTA VARGLOB DSQEC_RESET_RPT=n
```

dove *n* può essere:

- 0 Il pannello richiesta per il ripristino del prospetto non viene visualizzato e QMF esegue l'interrogazione.
- 1 Il pannello richiesta per il ripristino del prospetto viene visualizzato e richiede se si desidera interrompere o continuare l'interrogazione.
- 2 Il pannello richiesta per il ripristino del prospetto non viene visualizzato e l'interrogazione viene interrotta.

---

## Come evitare l'utilizzo di null come dati durante l'editazione di un oggetto QMF

QMF usa GDDM per i pannelli e null (X'00') sono suscettibili alla presentazione dello schermo GDDM. Perciò, evitare l'uso di null sui pannelli QMF, come il pannello Edita Interrogazione. Invece, utilizzare un'alternativa, come una rappresentazione della costante hex o la funzione HEX del database in una interrogazione SQL.

Ad esempio, per modificare un byte in un valore null (binario zero) in una tabella denominata TEST che dispone di una colonna denominata FLD1 con valore hex di 03C1549F, eseguire questa istruzione di aggiornamento:

```
AGGIORNA IMPOSTAZIONE VERIFICA FLD1=X'0300549F' DOVE  
FLD=X'03C1549F'
```

Ora questo campo può essere visualizzato utilizzando la funzione HEX del database:

```
SELEZIONA HEX(FLD1) DALLA VERIFICA
```

---

## Metodi di scrittura delle interrogazioni

Le interrogazioni possono essere scritte in SQL oppure utilizzando l'Interrogazione Guidata o il QBE (Query-by-Example).

### Interrogazione guidata

L'Interrogazione Guidata guida l'utente nell'immissione delle informazioni necessarie per creare un'interrogazione. Per avviare Interrogazione Guidata, specificare LINGUAGG=GUIDATO su un comando IMPOSTA PROFILO o RIPRISTINA INTERR.

## Informazioni generali

Quando si inizia a lavorare con un nuovo pannello per l'Interrogazione Guidata, sulla parte destra dello schermo viene visualizzato un pannello di dialogo che indica come procedere per creare l'interrogazione. Mentre si usano i pannelli di dialogo, nell'area di eco sulla sinistra dello schermo viene creata l'Interrogazione Guidata.

Per esempi dettagliati relativi alla procedura di creazione delle interrogazioni con l'Interrogazione Guidata, consultare *Using QMF*. E' disponibile anche la guida in linea.

## QBE (Query-by-example)

Il QBE è un'alternativa in forma grafica alla scrittura di interrogazioni in linguaggio SQL. Per informazioni dettagliate sull'uso del QBE, consultare *Using QMF*.

---

## Procedure

E' possibile creare una procedura contenente una serie di comandi QMF ed eseguirla mediante un unico comando ESEGUI. Questa operazione risulta utile quando si usano comandi troppo lunghi per rientrare sulla riga comandi. Tuttavia, è necessario prestare attenzione quando si usano comandi di sistema specifici all'interno di una procedura. Ad esempio, se una procedura contiene i comandi CMS ed il QMF viene eseguito in ambiente TSO, l'esecuzione della procedura avrà esito negativo.

Quando si esegue una procedura, il contenuto delle aree di memoria temporanea DATI, FORM e INTERR varia come se fossero stati immessi dei comandi sulla riga comandi.

Dal momento che le abbreviazioni minime univoche possono subire delle variazioni nei rilasci successivi, per i comandi, le opzioni ed i valori usati nelle procedure è necessario specificare i nomi per intero (piuttosto che le abbreviazioni).

E' possibile creare due tipi di procedure: le procedure con istruzioni logiche e le procedure lineari. Se la prima specifica di una procedura è un commento REXX, QMF considera tale *procedura con istruzioni logiche*. In caso contrario, la considererà come una *procedura lineare*.

Le procedure con istruzioni logiche e quelle lineari possono richiamarsi in qualsiasi combinazione. Una procedura con istruzioni logiche può eseguire una procedura lineare e viceversa. Per le procedure non esistono limiti di lunghezza.

## Procedure con istruzioni logiche

### Nota per gli utenti CICS

Le procedure con istruzioni logiche non sono disponibili in ambiente CICS, dal momento che le funzioni relative dipendono dal REXX.

Usando le procedure con istruzioni logiche è possibile sfruttare al meglio il linguaggio REXX per eseguire istruzioni logiche condizionate e calcoli, creare stringhe e restituire comandi all'ambiente host.



Le procedure con istruzioni logiche hanno un proprio insieme di variabili REXX e possono essere utilizzate per accedere alle variabili globali QMF e per impostarle. I comandi QMF presenti nelle procedure con istruzioni logiche possono contenere delle variabili di sostituzione.

Nelle procedure con istruzioni logiche, i comandi QMF *devono* essere immessi in carattere maiuscolo indipendentemente dall'impostazione del profilo utente.

### Variabili di sostituzione

Il valore di una variabile di sostituzione si trova nel comando QMF quando viene restituito al QMF. La variabile viene risolta nel momento in cui viene eseguito ciascun comando.

Il valore di una variabile di sostituzione può riferirsi ad una variabile relativa ad una procedura privata valida solo per la durata della procedura o ad una variabile globale.

### Variabili globali

Il valore della variabile globale è immediatamente disponibile per la procedura.

Per copiare una variabile globale in una variabile, è possibile usare il comando ACCEDI VARGLOB. Per impostare nuove variabili globali, è possibile usare il comando IMPOSTA VARGLOB.

### Codici di ritorno e terminazione della procedura

L'esito dell'esecuzione di un comando viene indicato da un codice di errore. Verificare di quale codice di ritorno si tratta e, se necessario, eseguire l'azione appropriata.

Quando viene segnalato un codice di ritorno diverso da zero, è possibile andare direttamente all'etichetta ERROR usando la specifica SIGNAL ON ERROR.

### Righe di continuazione

Sono indicate da una virgola alla fine della riga precedente. Le parole chiave contenute nei comandi e le variabili di sostituzione non possono estendersi su più righe.

### Commenti

Sono indicati da: */\*commento\*/*

## Procedure lineari

Le procedure lineari possono contenere:

- Qualunque comando QMF
- Righe di commento
- Righe in bianco
- Comandi ESEGUI che eseguono altre procedure o interrogazioni
- Variabili di sostituzione

Quando si imposta una variabile usando il comando IMPOSTA VARGLOB in una procedura lineare, il relativo valore non è disponibile per i comandi contenuti in quella procedura poiché tutte le variabili di sostituzione devono essere risolte prima dell'esecuzione della procedura stessa. Verrà richiesto di fornire un valore per ogni eventuale variabile non risolta contenuta nella procedura. Tuttavia, la variabile è disponibile per qualsiasi interrogazione o procedura richiamata dalla procedura in cui è stata impostata.

## Informazioni generali

### Variabili di sostituzione

Il QMF ricerca in tutta la procedura le eventuali variabili di sostituzione, le quali vengono risolte prima dell'esecuzione della procedura stessa.

### Variabili globali

Si può accedere ai valori di una variabile globale in una procedura lineare usando le variabili di sostituzione.

Dopo aver impostato le variabili globali, se si ha necessità di ripristinarle, è necessario codificare un'istruzione RIPRISTINA GLOBAL alla fine della procedura. Altrimenti, continueranno ad essere utilizzati i valori di sostituzione impostati precedentemente.

### Codici di ritorno e terminazione della procedura

L'esito dell'esecuzione di un comando viene indicato da un codice di errore. Se un comando non viene eseguito, la procedura termina e viene visualizzato il comando non corretto all'inizio dell'area della procedura.

### Righe di continuazione

Sono indicate da un segno più (+) nella prima colonna della riga di continuazione. Le parole chiave contenute nei comandi, le variabili di sostituzione ed i commenti non possono estendersi su più righe.

### Commenti

Sono indicati da: *--commento*

## Procedura di inizializzazione del sistema

Quando si avvia il QMF, viene eseguita la procedura di inizializzazione del sistema per configurare la sessione QMF. Per ulteriori informazioni, consultare la versione *Installing and Managing QMF* per piattaforma.

---

## Stampa di oggetti QMF

Le regole da seguire per stampare gli oggetti QMF variano in base al tipo di oggetto da stampare e al sistema operativo in uso.

## Prospetti, tabelle, profili, procedure, interrogazioni SQL e interrogazioni QBE

- Non è richiesto alcun nome mnemonico per la fase di stampa non-GDDM.
- Per stampare senza GDDM, immettere:  
`STAMPATR=' '`
- Il GDDM acquisisce il controllo solo se il nome mnemonico viene fornito nel comando STAMPA oppure nel profilo.
- Se non viene fornito un nome mnemonico, (STAMPANTE=' ') l'emissione viene inviata a DSQPRINT. Se invece viene usato un nome mnemonico, l'emissione viene inviata al GDDM. Per ulteriori informazioni relative al sistema operativo, consultare *Installing and Managing QMF*.

## Grafici

- E' necessario un nome mnemonico valido per la stampante GDDM.
- Se non viene fornito il nome per la stampante, viene usata la stampante standard.
- Il parametro di unità deve essere una stampante valida o un plotter come il 3287.

- Quando si invia il comando STAMPA, il controllo viene acquisito sempre dall'ICU (Interactive Chart Utility) GDDM. Per ulteriori informazioni relative al sistema operativo, consultare *Installing and Managing QMF*.

## Interrogazioni guidate e moduli

- E' necessario un nome mnemonico valido per la stampante GDDM.
- Quando viene inviato il comando STAMPA, il controllo viene acquisito sempre dal GDDM.
- L'emissione viene inviata:
  - In TSO e CICS/MVS, il DDname associato al nome mnemonico.
  - In CMS, *xxxxxxx* ADMLIST o ADMPRINT (dove *xxxxxxx* è il nome mnemonico).
  - In CICS/VSE, la coda dei dati transitoria associata allo pseudonimo.

---

## Editore tabelle

Per apportare modifiche al database, è possibile utilizzare l'Editore Tabelle per aggiungere o modificare le righe di una tabella. Esso consente infatti di modificare qualsiasi colonna che si è autorizzati ad aggiornare senza dover scrivere un'interrogazione.

In una tabella è possibile aggiungere o eliminare delle righe oppure ricercare e modificare le righe esistenti.

Per accedere all'Editore Tabelle, immettere uno dei seguenti comandi a seconda che si desideri modificare le righe esistenti oppure aggiungere nuove righe nella tabella:

```
EDIT tablename (MODALITA'=MODIFICA
```

oppure

```
EDIT tablename (MODALITA'=AGGIUNGI
```

Usare i tasti funzione per immettere i comandi dell'Editore Tabelle. Viene visualizzata una serie di tasti funzionali in base al modo scelto, ossia MODIFICA o AGGIUNGI. Inoltre, nei suddetti modi, quando si effettuano operazioni di edit su dati disposti su colonne di tipo VARCHAR, VARGRAPHIC o LONG VARGRAPHIC, l'Editore Tabelle elimina automaticamente gli spazi finali.

Quando si esegue una ricerca, è necessario accertarsi che la lunghezza della stringa sia l'equivalente di quella della colonna, altrimenti il database non troverà alcuna corrispondenza. Se la lunghezza dei dati è minore di quella della colonna, è necessario aggiungere caratteri globali per eguagliare la lunghezza della colonna. Utilizzare il trattino (\_) come carattere globale per rappresentare un solo carattere o il segno di percentuale (%) per più caratteri. Ad esempio:

- FLD1 è definito come un campo a 5 caratteri.
- Il relativo valore è AB\_D, che è di 4 caratteri e contiene il carattere globale riservato "\_".
- Eseguendo una ricerca, specificare un valore che rappresenti tutte le posizioni dei 5 caratteri; ad esempio, AB\_D\_, AB\_D%, AB\_% or AB%. Se si immette il valore di quattro caratteri attuale AB\_D, QMF crea:

```
SELECT FLD1 FROM tablename WHERE FLD1 LIKE 'AB_D'
```

## Informazioni generali

Il database non troverà la corrispondenza in questo caso, poiché FLD1 è un campo di 5 caratteri. Per trovare la corrispondenza, è necessario immettere AB\_D\_ o uno dei formati elencati precedentemente. Ad esempio, con AB\_D\_, QMF crea:

```
SELECT FLD1 FROM tablename WHERE FLD1 LIKE 'AB_D_'
```

e con AB%, QMF crea:

```
SELECT FLD1 FROM tablename WHERE FLD1 LIKE 'AB%'
```

Il database trova la riga corretta in entrambi i casi, perché i caratteri globali tengono conto di tutte le posizioni di cinque caratteri richieste dal database per FLD1.

Quando si preme un tasto funzionale, viene visualizzata una serie di etichette differenti. Ad esempio, è possibile usare il tasto funzionale RICERCA per richiamare le righe che si desidera modificare, quando si usa il modo MODIFICA. Il tasto RICERCA visualizza un'altra serie di tasti funzione.

Tabella 20 elenca i tasti funzionali visualizzati sui vari pannelli dei modi indicati.

*Tabella 20. Tasti funzionali relativi ai modi*

Modo MODIFICA	Modo AGGIUNGI	Modo RICERCA
INDIETRO	AGGIUNGI	INDIETRO
ANNULLA	INDIETRO	ANNULLA
MODIFICA	ANNULLA	PULISCI
ELIMINA	PULISCI	FINE
FINE	FINE	AVANTI
AVANTI	AVANTI	AIUTO
AIUTO	AIUTO	PRECEDENTE
SUCCESSIVA	PRECEDENTE	RICERCA
AGGIORNA	PRES.CAMPO	PRES.MODIFICA
PRES.CAMPO		PRES.CAMPO
PRES.RICERCA		

In PRESENTA CAMPO, il tasto funzionale Invio consente di uscire dal pannello e salvare le informazioni; il tasto funzionale Annulla permette di uscire dal pannello senza salvare le informazioni.

E' possibile specificare se si desidera che le modifiche vengano salvate ogni volta che viene premuto Invio o solo dopo aver apportato tutte le modifiche desiderate.

E' possibile specificare se si desidera avere la possibilità di modificare la propria decisione mediante la visualizzazione di un pannello conferma qualora la modifica da effettuare possa dare risultati inattesi.

Per ulteriori informazioni sull'uso dell'Editore Tabelle, consultare *Using QMF*. Nell'Editore Tabelle è disponibile anche la guida in linea.

---

## Guida in linea

In ambiente QMF, esistono tre tipi principali di guida.

### Guida agli oggetti

Descrizioni dei pannelli QMF

### Guida ai messaggi

Spiegazioni dei messaggi generati da errori dell'utente

### Guida ai campisensitivi

Informazioni relative ai campi di immissione dei pannelli formato QMF

## Guida agli oggetti

Per ottenere delle informazioni, è possibile premere il tasto funzionale AIUTO durante la visualizzazione di un qualsiasi pannello QMF che non visualizza nessun messaggio di errore. Ad esempio, premendo il tasto Aiuto durante la visualizzazione del pannello iniziale QMF, è possibile selezionare argomenti di carattere generale ed informazioni specifiche relative ai comandi, ai formati e a tutte le altre funzioni del QMF.

Per ulteriori informazioni relative alla funzione di aiuto, consultare "AIUTO" a pagina 65.

## Guida ai messaggi

Se si commette un errore di digitazione, al di sopra della riga comandi viene visualizzato un messaggio. Ad esempio:

```
ESEGUI non è un comando.  
COMANDO ==> ESEGUI ROUTINE123
```

E' possibile correggere il comando sulla riga comandi e premere Invio.

Se dal messaggio non risulta chiaro l'errore commesso, è possibile ottenere un'ulteriore spiegazione premendo il tasto Aiuto oppure immettendo il comando AIUTO. Per visualizzare ulteriori informazioni di aiuto, premere il tasto Ult. Aiuto. Se si desidera tornare al pannello precedente, premere il tasto Annulla.

## Guida ai campi sensitivi

L'aiuto per i campi consente di accedere direttamente alle informazioni di guida in linea relative ai campi di immissione di tutti i pannelli formato. Per ottenere l'aiuto per i campi, posizionare il cursore in un'area di immissione e premere il tasto funzionale Aiuto.

---

## Accesso ai dati remoti

Esistono due modi per accedere ai dati di ubicazioni remote: utilizzando *un'unità di lavoro distribuita* o *remota*. L'accesso ai dati di un sistema remoto è interamente supportato negli ambienti VM e OS/390. In ambiente VSE, vengono fornite le funzioni del server dell'unità di lavoro remota DRDA. L'unità di lavoro distribuita consente di accedere ai dati di un'ubicazione remota ed utilizzarli nella propria ubicazione; l'unità di lavoro remota permette di collegarsi ad un'ubicazione remota ed accedervi, utilizzando i dati in quell'ubicazione. Inoltre, una volta effettuata la connessione ad un'unità di lavoro remota, è possibile accedere ai dati di un'altra ubicazione ed usare quei dati nell'ubicazione alla quale si è collegati.

## Accesso ad un'unità di lavoro distribuita (solo DB2 per OS/390)

Se l'ubicazione corrente è un database DB2 per OS/390, è possibile leggere ed aggiornare le tabelle e le viste gestite dai database DB2 per OS/390 remoti che

## Informazioni generali

fanno parte della rete per comunicazioni definita per il database DB2 per OS/390 locale. Non è possibile accedere a interrogazioni, procedure o form di un'ubicazione remota.

Nell'interrogazione è possibile specificare una tabella o una vista remota utilizzando un *nome formato da tre parti* o un *alias*. Un nome formato da tre parti comprende il nome dell'ubicazione in cui si trova la tabella, il nome del proprietario della tabella ed il nome della tabella. Le parti del nome sono separate dai punti:

MILANO.ROS.STAMPE

Un alias è un nome definito localmente che può essere usato per fare riferimento ad una tabella o ad una vista contenuta nello stesso database DB2 per OS/390 oppure in un database DB2 per OS/390 remoto. E' possibile ottenere un elenco degli alias di proprietà degli ID di autorizzazione DB2 primari e correnti. Quando si usa un alias nelle interrogazioni o nei comandi QMF, viene verificata l'esistenza dell'autorizzazione per l'uso della tabella o della vista a cui fa riferimento l'alias.

Per accedere a tabelle o viste remote, è possibile usare i seguenti comandi:

### Comando

#### Limitazioni

#### VISUALIZZA

Utilizzare tipo oggetti TABELLA

#### MOSTRA

Utilizzare tipo oggetti TABELLA

EDIT Nessuna

#### ESPORTA

Utilizzare tipo oggetti TABELLA

#### IMPORTA

Utilizzare tipo oggetti TABELLA

#### STAMPA

Nessuna

#### SALVA

Solo con oggetti di tipo TABELLA

Usando il comando SALVA o IMPORTA è possibile sostituire una tabella remota.

## Accesso ad un'unità di lavoro remota

Il QMF consente di effettuare la connessione a qualunque database DB2 o SQL/DS nell'ambito di una rete distribuita. Quando ci si collega ad un'ubicazione remota, questa diventa *l'ubicazione corrente*. Tali connessioni possono essere effettuate tra ubicazioni "like" (DB2-DB2) e "unlike" (SQL/DS-DB2). La connessione può essere stabilita durante l'inizializzazione del QMF (usando il parametro di programma DSQSDBNM del comando START) o all'interno di una sessione QMF (con il comando COLLEGA del QMF).

Una volta effettuata la connessione ad un'ubicazione remota, tutte le specifiche SQL inviate, (tranne COLLEGA), vengono indirizzate al database dell'ubicazione remota che le elabora. Quindi, è possibile accedere ai dati e agli oggetti QMF dell'ubicazione remota nello stesso modo in cui si accedrebbe ai dati e agli oggetti

della propria ubicazione. Ad esempio, è possibile creare una tabella o sostituire i commenti in una tabella di un'ubicazione remota collegandosi a quell'ubicazione tramite l'unità di lavoro remota.

Per ulteriori informazioni relative alla preparazione delle unità di lavoro remote, consultare *Installing and Managing QMF for VM/ESA* o *Installing and Managing QMF for MVS*. Per ulteriori informazioni sull'uso delle unità di lavoro remote, consultare *Using QMF*.

---

## Interruzioni del programma di gestione

Nell'ambiente di lavoro in cui si opera, è possibile impostare dei limiti di utilizzo delle risorse del database per le interrogazioni o le procedure che vengono eseguite. Se l'interrogazione o la procedura supera un limite di tempo oppure richiama dal database un numero di righe superiore a quello fissato nell'ambiente in cui si opera, l'elaborazione viene interrotta e viene visualizzato un pannello che consente di specificare se si desidera continuare oppure annullare l'interrogazione o la procedura. Nel TSO, il tempo di CPU trascorso viene espresso in secondi.

E' possibile effettuare l'annullamento o continuare con o senza l'uso di richieste. Tuttavia, se si continua, l'interrogazione o la procedura può ancora essere annullata dal programma di gestione di QMF.

Lo schermo Interruzione del programma di gestione proviene dal programma di gestione di QMF. Se l'ambiente di installazione in cui si opera dispone di un proprio programma di gestione, è possibile che le scelte disponibili risultino differenti. Per ulteriori informazioni relative ai limiti impostati nell'ambiente in cui si opera, rivolgersi al centro informazioni.





---

## Appendice A. Tabelle campione di QMF

Questa appendice contiene le seguenti tabelle:

- Q.CANDIDATI
- Q.INTERVISTE
- Q.ORGANIZAZIONE
- Q.PARTI
- Q.PRODOTTI
- Q.PROGETTI
- Q.VENDITORI
- Q.DIPENDENTI
- Q.FORNITORI

Queste tabelle contengono dati relativi a candidati, interviste, parti, prodotti, dipendenti e fornitori di una ditta immaginaria.

---

### Q.CANDIDATI

Questa tabella fornisce informazioni relative alle persone che hanno presentato domande di impiego presso la ditta. Ciascuna riga rappresenta un candidato. Le colonne sono le seguenti:

**IDTEMP**

Identificativo temporaneo del candidato

**NOME**

Cognome del candidato

**INDIRIZZO**

Città e nazione in cui vive il candidato

**LIV. ISTR.**

Livello di istruzione del candidato

**COMMENTI**

Note dell'intervistatore

IDTEMP	NOME	INDIRIZZO	LIV. IST	COMMENTI
-----	-----	-----	-----	-----
400	FRANZA	MILANO	12	NESSUNA ESP. DI VENDITA
410	GIORGI	VERCELLI	16	BUON CANDIDATO PER ALESSANDRIA
420	MORTAI	NAPOLI	13	OFFRIRE POS. VENDITA
430	RICCIARDI	VARESE	14	NON PUO' INIZ. FINO AL 12/95
440	REDI	BOLOGNA	14	1 ANNO ESPERIENZA VEND.
450	GERARDI	TARANTO	12	BUONA ESPER. MANS. DI UFFICIO
460	STACCI	BERGAMO	11	RICH. IMPIEGO PART-TIME
470	CASALI	PERUGIA	14	VENDITORE ESPERTO
480	LERDA	PESCARA	12	NECESS. INTERVISTA CON MARRI

## Tabelle campione

IDTEMP	NOME	INDIRIZZO	LIV. IST	COMMENTI
490	GASPARI	PAVIA	16	IMPIEGATO QUI DAL 1/94 AL 6/94

## Q.INTERVISTE

Questa tabella deve essere utilizzata in ambienti che forniscono il supporto ai dati per la data e l'ora. Questo esempio fornisce la data e l'ora in formato ISO. Il formato dei dati DATE, TIME e TIMESTAMP del prospetto dipende dal formato standard della propria installazione. Il formato standard può essere modificato tramite i codici di modifica DATE, TIME e TIMESTAMP. Le colonne sono le seguenti:

### IDTEMP

Identificativo temporaneo del candidato

### DATAINT

Data dell'intervista

### INIZIOINT

Ora di inizio dell'intervista

### FINEINT

Ora di conclusione dell'intervista

### DIRIGENTE

Codice del dirigente che ha effettuato l'intervista

### ESITO

Se il candidato verrà assunto o meno

### COGNOME

Cognome del candidato

### NOME

Nome del candidato

IDTEMP	DATAINT	INIZIOINT	FINEINT	DIRIGENTE	ESITO	COGNOME	NOME
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
400	05-02-1994	13.30.00	15.12.00	270	NEGATIVO	FRANZA	RICCARDO
410	11-02-1994	15.00.00	16.18.00	10	POSITIVO	GIORGI	SUSANNA
420	07-04-1994	09.00.00	09.58.00	140	POSITIVO	MORTAI	RITA
430	24-04-1994	10.30.00	11.30.00	290	NEGATIVO	RICCIARDI	MARCO
440	13-03-1994	10.15.00	11.23.00	160	POSITIVO	REDI	MARIA
450	19-09-1994	09.45.00	11.00.00	50	POSITIVO	GERARDI	PAOLO
460	06-10-1994	14.45.00	16.22.00	100	POSITIVO	STACCI	MARCO
470	05-02-1994	16.30.00	18.00.00	270	POSITIVO	CASALI	DAVIDE
480	13-03-1994	13.30.00	14.45.00	160	NEGATIVO	LERDA	DIANA
490	30-09-1994	15.00.00	15.44.00	140	NEGATIVO	GASPARI	PIETRO

**Q.ORG**

Questa tabella fornisce informazioni relative alla struttura della ditta. Ogni riga rappresenta un singolo ufficio. Le colonne sono le seguenti:

**CODUFF**

Contiene il codice dell'ufficio (deve essere univoco)

**NOMUFF**

Contiene il nome descrittivo dell'ufficio

**DIRIGENTE**

Contiene il numero di matricola del dirigente dell'ufficio

**DIREZIONE**

Contiene il nome della direzione da cui dipende l'ufficio

**SEDE**

Contiene il nome della città in cui ha sede l'ufficio

CODUFF	NOMUFF	DIRIGENTE	DIREZIONE	SEDE
-----	-----	-----	-----	-----
10	SEDE	160	DIR GENER	MILANO
15	LOMBARDIA	50	NORD	MILANO
20	PIEMONTE	10	NORD	TORINO
38	VENETO	30	NORD	PADOVA
42	LAZIO	100	CENTRO	ROMA
51	TOSCANA	140	CENTRO	FIRENZE
66	CAMPANIA	270	SUD	NAPOLI
84	PUGLIA	290	SUD	BARI

**Q.PARTI**

Questa tabella contiene le informazioni relative alle parti fornite. Le colonne sono le seguenti:

**NFORN**

Contiene il numero del fornitore

**NOMEPARTE**

Contiene il nome della parte fornita

**PRODOTTO**

Contiene il prodotto per il quale è necessaria la parte

**NPROD**

Contiene il numero del prodotto

**NPROG**

Contiene il numero del progetto

## Tabelle campione

NFORN	NOMEPARTE	PRODOTTO	NPROD	NPROG
-----	-----	-----	-----	-----
1100P	PLASTICA	RELAY	30	1501
1100P	ACCIAIO	CHIAVI	509	1520
1200S	FERRO	GENERATORE	10	1401
1200S	CUSCINETTI	MOTORE	50	1402
1300S	RAME	RELAY	30	1501
1300S	LAME	SEGA	205	1510
1400P	MAGNETI	GENERATORE	10	1409
1400P	VALVOLE	MOTORE	50	1407
1400P	OLIO	RUOTA DENT.	160	1405

## Q.PRODOTTI

Questa tabella fornisce informazioni relative ad alcuni prodotti ed ai relativi prezzi. Le colonne sono le seguenti:

### NUMPROD

Contiene il numero del prodotto

### NOMPROD

Contiene il nome descrittivo del prodotto

### GRUPPROD

Contiene il nome generico del tipo di prodotto

### PREZPROD

Contiene il prezzo del prodotto

NUMPROD	NOMPROD	GRUPPROD	PREZPROD
-----	-----	-----	-----
10	GENERATORE	ELETTRICO	91500
505	CACCIAVITE	STRUMENTO	7400
101	ALBERO	MECCANICO	17300
20	COMMUTATORE	ELETTRICO	5200
30	RELAY	ELETTRICO	15100
40	PRESA	ELETTRICO	2800
50	MOTORE	ELETTRICO	71600
150	CAMMA	MECCANICO	2300

NUMPROD	NOMPROD	GRUPPROD	PREZPROD
160	RUOTA DENT.	MECCANICO	19300
190	BRONZINA	MECCANICO	11800
205	SEGA	STRUMENTO	37800
330	MARTELLO	STRUMENTO	18700
450	SCALPELLO	STRUMENTO	15500
509	CHIAVI	STRUMENTO	51800

## Q.PROGETTI

Questa tabella fornisce informazioni relative ai progetti. Le colonne sono le seguenti:

### NPROG

Contiene il numero del progetto (deve essere univoco)

### NUMPROD

Contiene il numero del prodotto

### UFF

Contiene il codice dell'ufficio responsabile del progetto

### DATAINIZIO

Contiene la data di inizio del progetto

### DATAFINE

Contiene la data di fine del progetto

### TIMESTAMP

Contiene l'anno, il mese, il giorno e l'ora del prospetto

Questa tabella deve essere utilizzata in ambienti che forniscono il supporto ai dati per la data e l'ora. Questo esempio fornisce la data e l'ora in formato ISO. Tale formato è una scelta arbitraria. La tabella visualizzata dipende dai valori scelti dall'ambiente in cui si opera.

NPROG	NUMPROD	UFF	DATAINIZIO	DATAFINE	"DATAORA REGISTR"
1401	10	20	1996-01-01	1998-03-31	1994-12-18-10.14.44.000001
1402	50	66	1996-01-30	1997-06-30	1994-12-18-10.15.01.999998
1403	150	51	1996-02-02	1999-05-29	1994-12-18-10.22.23.000001
1404	190	38	1997-01-04	1999-06-30	1994-12-18-10.25.43.999999
1405	160	15	1997-04-29	1999-10-30	1995-12-31-14.23.00.999999
1406	20	20	1997-07-11	1998-12-31	1996-01-05-13.31.18.009999
1407	50	42	1997-12-12	2000-06-15	1996-01-05-13.42.27.000000
1408	30	42	1999-03-13	2000-09-30	1996-01-05-13.44.16.999999
1409	10	66	1998-06-15	1999-12-31	1996-03-13-09.12.57.149572
1410	190	10	1998-09-29	2000-03-31	1996-03-13-12.18.23.402917
1501	30	51	1999-01-04	1999-12-31	1996-03-13-12.22.14.201966
1502	150	38	1999-03-01	2000-07-17	1996-03-13-13.17.48.948276

## Q.DIP

Questa tabella fornisce i dati relativi ai dipendenti. Le colonne sono le seguenti:

## Tabelle campione

### MATR

Contiene il numero di matricola seriale del dipendente (deve essere univoco)

### NOME

Contiene il nome del dipendente

**UFF** Contiene il codice dell'ufficio del dipendente

### MANS

Contiene la classificazione della mansione svolta dal dipendente

**ANNI** Indica l'anzianità di servizio del dipendente

**STIP** Contiene la retribuzione annua del dipendente (espresso in lire)

### PROVV

Contiene la provvigione percepita dal dipendente (espressa in lire)

MATR	NOME	UFF	MANS	ANNI	STIP	PROVV
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10	SANTUCCI	20	DRG	7	36715000	-
20	PERROTTA	20	VEND	8	36342500	1224900
30	MARENGHI	38	DRG	5	35013500	-
40	OBICI	38	VEND	6	36012000	1693100
50	IPPOLITI	15	DRG	10	41319600	-
60	QUARANTA	38	VEND	-	33616600	1300500
70	ROTA	15	VEND	7	33005660	2304000
80	IRACI	20	AMMIN	-	27009200	256400
90	IZZO LAZZARI	42	VEND	6	36003500	2773400
100	LUTTAZZI	42	DRG	7	36705600	-
110	NITTI	15	AMMIN	5	25016400	413200
120	NARDI	38	AMMIN	-	25909500	360000
130	ZAPPI	42	AMMIN	6	21011800	151200
140	LEANDRI GRAMSCI	51	DRG	6	42300000	-
150	VERDONE	51	VEND	6	38913000	1275300
160	MOLINARI	10	DRG	7	45918400	-
170	LANDI	15	AMMIN	4	24517000	220200
180	ABBATE	38	AMMIN	3	24019500	473000
190	SOAVE	20	AMMIN	8	28505500	253000

**Tabelle campione**

MATR	NOME	UFF	MANS	ANNI	STIP	PROVV
200	SCOTTI	42	AMMIN	-	23017200	168400
210	LUPO	10	DRG	10	40020000	-
220	SMIRAGLIA	51	VEND	7	35309000	1985600
230	LUTTAZZI	51	AMMIN	3	26739600	379300
240	DANIELI	10	DRG	5	38520500	-
250	VALENTI	51	AMMIN	6	28920000	1026600
260	IZZO	10	DRG	12	42468000	-
270	LEANDRI	66	DRG	9	37111000	-
280	VILLOTTI	66	VEND	9	37349000	1623000
290	QUILICI	84	DRG	10	39636000	-
300	DAVOLI	84	VEND	5	30909000	1612200
310	GRAMSCI	66	VEND	13	42000000	400600
320	GONZATO	66	VEND	4	33716400	1688000
330	BURATO	66	AMMIN	1	21976000	111000
340	EDERLI	84	VEND	7	35688000	2570000
350	GAFFI	84	AMMIN	5	26061000	376000

**Q.FORNITORI**

Questa tabella fornisce i dati relativi ai fornitori di una ditta. Le colonne sono le seguenti:

**NCONT**

Contiene il numero di conto della ditta

**DITTA**

Contiene il nome della ditta

**VIA** Contiene l'indirizzo della ditta

**CITTA**

Contiene la città in cui ha sede la ditta

**PROV** Contiene la provincia in cui ha sede la ditta

**CAP** Contiene il codice di avviamento postale della ditta

**NOTE** Contiene informazioni relative alla ditta

Per questa tabella, il formato specifica una larghezza di 30 ed il codice di editazione CT per la colonna NOTE.

## Tabelle campione

NCONT	DITTA	VIA	CITTA	PROV	CAP	NOTE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1100P	SHENKER, SRL.	VIA CRESCENZIO 6.	MONZA	CA	20052	QUESTA DITTA E' RINOMATA PER LA VETTRAL E' IN CONTINUA ESPANSIONE.
1200S	MARKUS ELETTRICA	VIA MARCONI 17.	FIRENZE	FI	50100	LA MARKUS E' FALLITA NEL 1987, MA SI E' RIPRESA. SI ESCLUDONO ULTERIORI PROBLEMI.
1300S	LA TORRENTE, SRL.	VIA DELL'AUTOSTRADA 34	MOLA	BO	40026	GRAZIE ALLA POSIZIONE GEOGRAFICA, LA FRANCEX PUO' SFRUTTARE AL MEGLIO LE RETI DI TRASPORTO.
1400P	MOTORI E RICAMBI, SRL.	VIA DIOCLEZIANO 45	POMEZIA	RM	00040	LA VICINANZA CON ROMA ASSICURA UN OTTIMO TRASPORTO FERROVIARIO E STRADALE. E' FORNITORE AFFIDABILE.



---

## Appendice B. Tabelle delle variabili globali QMF

Il QMF fornisce numerose variabili da usare nelle applicazioni. Nel QMF Versione 3, è stata introdotta l'attuale regola di denominazione per l'interfaccia richiamabile. I nomi delle variabili dell'interfaccia comandi rimangono comunque validi.

I nomi delle variabili globali dell'interfaccia richiamabile possono avere una lunghezza massima di 18 caratteri. Gli utenti dell'interfaccia richiamabile possono usare i vecchi nomi (otto caratteri) oppure i nuovi (18 caratteri); tuttavia, è consigliabile usare i nuovi nomi. Gli utenti dell'interfaccia comandi *devono* usare i vecchi nomi.

La nuova convenzione per l'assegnazione dei nomi è **DSQcc\_XXXXXXXXXX**

**cc** può essere uno dei seguenti identificativi di categoria:

- AP** Informazioni di stato relative al profilo
- AO** Altre informazioni di stato (non riguardanti il profilo)
- CM** Informazioni relative al messaggio fornito dal precedente comando
- CP** Informazioni relative all'Editore Tabelle
- DC** Controlla la visualizzazione QMF delle informazioni
- EC** Controlla l'esecuzione QMF dei comandi e delle procedure
- QC** Variabili fornite da un'opzione CONVERTI INTERR
- QM** Informazioni relative al messaggio di errore per ESEGUI INTERR
- QW** Variabili univoche in QMF per Windows

**\_** è un carattere di sottolineatura;

**XXXXXXXXXX**

è un nome descrittivo con una lunghezza massima di 12 caratteri.

A partire dalla versione 3.3, il QMF fornisce una procedura speciale chiamata Q.SYSTEM\_INI che consente di personalizzare le variabili globali durante l'inizializzazione. Per ulteriori informazioni relative al sistema operativo, consultare il manuale *Installing and Managing QMF*.

---

### Variabili globali per informazioni di stato riguardanti il profilo

Nessuna di queste variabili globali può essere modificata con il comando IMPOSTA VARGLOB.

Nome variabile per interfaccia richiamabile	Nome variabile per interfaccia comandi	Lunghezza	Descrizione
DSQAP_CASE	DSQAPCAS	01	Parametro CARATT. I valori consentiti sono: 1 per MAIUSC 2 per MISTO 3 per STRINGA

## Variabili globali QMF

Nome variabile per interfaccia richiamabile	Nome variabile per interfaccia comandi	Lunghezza	Descrizione
DSQAP_CONFIRM	DSQAPRMP	01	Parametro CONFERMA. I valori consentiti sono: <b>0</b> per NO <b>1</b> per SI
DSQAP_DECIMAL	DSQAPDEC	01	Parametro DECIMALE. I valori consentiti sono: <b>1</b> per PUNTO <b>2</b> per VIRGOLA <b>3</b> per FRANCESE
DSQAP_LENGTH	DSQAPLEN	18	Parametro LUNGH. Ha lo stesso valore del parametro. (da '1' a '999' o 'CONT')
DSQAP_PFKEY_TABLE	DSQAPPFK	31	Nome della tabella dei tasti funzionali
DSQAP_PRINTER	DSQAPPRT	08	Parametro STAMPATR. I valori consentiti sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un nome mnemonico per una stampante GDDM.</li> <li>• Spazi in bianco per la stampante associata a DSQPRINT.</li> </ul>
DSQAP_QUERY_LANG	DSQAPLNG	01	Parametro LINGUAGG. I valori consentiti sono: <b>1</b> per SQL <b>2</b> per QBE <b>3</b> per GUIDATO
DSQAP_QUERY_MODEL	DSQAMODP	01	Parametro MODELLO. I valori consentiti sono: '1' per REL.
DSQAP_RESOURCE_GRP	DSQAPGRP	16	Parametro relativo a RESOURCE GROUP.
DSQAP_SPACE	DSQAPSPC	50	Parametro SPAZIO. Ha lo stesso valore del parametro.
DSQAP_SYNONYM_TBL	DSQAPSYN	31	Parametro relativo a SYNONYMS.
DSQAP_TRACE	DSQAPTRC	18	Parametro TRACCIA. I valori consentiti sono: <b>TUTTI</b> (massimo) <b>NESSUNO</b> (minimo) Specifiche per i singoli componenti QMF (Esempio: A2L2C1)
DSQAP_WIDTH	DSQAPWID	18	Parametro LARGH. Ha lo stesso valore del parametro. (da '22' a '999').

## Variabili globali DSQ per le informazioni di stato riguardanti il profilo

Nessuna di queste variabili globali può essere modificata con il comando IMPOSTA VARGLOB.

## Variabili globali QMF

Nome variabile per interfaccia richiamabile	Nome variabile per interfaccia comandi	Lunghezza	Descrizione
DSQAO_APPL_TRACE	DSQATRAC	01	Livello di traccia dell'applicazione. I valori consentiti sono: <b>0</b> per il livello A0 <b>1</b> per il livello A1 <b>2</b> per il livello A2
DSQAO_ATTENTION	DSQCATTN	01	Indicatore di attenzione per l'utente.
DSQAO_BATCH	DSQABATC	01	Modo batch o interattivo. I valori consentiti sono: <b>1</b> per una sessione interattiva. <b>2</b> per una sessione in modo a blocchi (batch).
DSQAO_CONNECT_ID	DSQAAUTH	08	ID utente usato per la connessione al database. (E' l'ID utente con il quale vengono gestite le operazioni).
DSQAO_CONNECT_LOC	nessuno	18	Nome dell'ubicazione del database corrente a cui l'utente è collegato. Il nome è costituito da 18 caratteri (riempiti a destra con spazi in bianco, se necessario).
DSQAO_CURSOR_OPEN	DSQACRSR	01	Stato cursore del database. I valori consentiti sono: <b>1</b> se il cursore è aperto. <b>2</b> se il cursore è chiuso.
DSQAO_DB_MANAGER	DSQADBMG	01	Programma che gestisce il database. I valori consentiti sono: <b>1</b> per DB2 per VM/ESA o VSE/ESA <b>2</b> per il DB2 per MVS/ESA <b>3</b> per i server database di stazioni di lavoro
DSQAO_DBCS	DSQADBCS	01	Stato supporto DBCS. I valori consentiti sono: <b>1</b> DBCS supportato. <b>2</b> DBCS non supportato.

## Variabili globali QMF

Nome variabile per interfaccia richiamabile	Nome variabile per interfaccia comandi	Lunghezza	Descrizione
DSQAO_FORM_PANEL	DSQASUBP	02	<p>Pannello formato corrente. I valori consentiti sono:</p> <p><b>1</b> per FORM.PRINC</p> <p><b>2</b> per FORM.COLONNE</p> <p><b>3</b> per FORM.PAG</p> <p><b>4</b> per FORM.FIN</p> <p><b>5</b> per FORM.SEPAR1</p> <p><b>6</b> per FORM.SEPAR2</p> <p><b>7</b> per FORM.SEPAR3</p> <p><b>8</b> per FORM.SEPAR4</p> <p><b>9</b> per FORM.SEPAR5</p> <p><b>10</b> per FORM.SEPAR6</p> <p><b>11</b> per FORM.OPZIONI</p> <p><b>12</b> per FORM.CALC</p> <p><b>13</b> per FORM.DETTAGLI</p> <p><b>14</b> per FORM.CONDIZIONI</p> <p>Un valore in bianco indica che il formato non esiste nella memoria temporanea QMF.</p>
DSQAO_INTERACT	DSQAIACT	01	<p>Impostazione dell'indicatore di interazione. I valori consentiti sono:</p> <p><b>0</b> non consente l'esecuzione interattiva.</p> <p><b>1</b> consente l'esecuzione interattiva.</p>
DSQAO_LOCAL_DB2	nessuno	18	<p>Nome dell'ubicazione del database DB2 locale. Si tratta del nome dell'ubicazione per il sottosistema indicato nella variabile DSQAO_SUBSYS_ID.</p> <p>In un'unità di lavoro remota, DSQ_LOCAL_DB2 è il nome dell'Application Requester. Il nome è costituito da 16 caratteri (riempiti a destra con spazi, se necessario).</p> <p>Questo campo è in bianco se il QMF viene eseguito in ambiente VM o VSE.</p>
DSQAO_LOCATION	DSQAITLO	16	<p>Nome dell'ubicazione dell'oggetto corrente, se esistente. Questo valore è valido solo se è stato usato un nome formato da tre parti.</p>
DSQAO_NLF_LANG	DSQALANG	01	<p>Lingua nazionale dell'utente. In un ambiente che prevede l'inglese, è 'E'.</p>
DSQAO_NUM_FETCHED	DSQAROWS	16	<p>Righe di dati richiamate. Contiene '0' quando l'oggetto DATI è vuoto.</p>
DSQAO_OBJ_NAME	DSQAITMN	18	<p>Nome della tabella (contenuta nel prospetto), interrogazione, procedura o formato mostrati nel pannello correntemente visualizzato. Se il pannello corrente non visualizza un oggetto o se l'oggetto visualizzato non ha nome, questa variabile conterrà spazi.</p>

## Variabili globali QMF

Nome variabile per interfaccia richiamabile	Nome variabile per interfaccia comandi	Lunghezza	Descrizione
DSQAO_OBJ_OWNER	DSQAITMO	08	Il proprietario della tabella (contenuta nel prospetto), interrogazione, procedura o formato mostrati nel pannello correntemente visualizzato. Se il pannello corrente non visualizza un oggetto o se l'oggetto visualizzato non ha proprietario, questa variabile conterrà spazi.
DSQAO_PANEL_TYPE	DSQAITEM	01	Tipo di pannello corrente. I valori consentiti sono: <b>1</b> per INIZIALE <b>2</b> per INTERR <b>3</b> per PROSPETTO <b>4</b> per FORM <b>5</b> per PROC <b>6</b> per PROFILO <b>7</b> per GRAFICO <b>8</b> per Elenco Oggetti <b>9</b> per Editore Tabelle <b>A</b> per VARGLOB
DSQAO_QMF_RELEASE	DSQAREVN	02	Numero di rilascio del QMF. Per QMF Versione 7.2, il numero è '12'.
DSQAO_QMF_VER_RLS	DSQAQMF	10	Versione e rilascio di QMF. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per QMF Versione 7.2</li> <li>• il valore è 'QMF V7.2'.</li> </ul>
DSQAO_QMFADM	nessuno	01	Autorità del responsabile QMF <b>0</b> L'ID dell'autorizzazione corrente NON dispone dell'autorità del responsabile QMF. <b>1</b> L'ID dell'autorizzazione corrente dispone dell'autorità del responsabile QMF.
DSQAO_QRY_SUBTYPE	DSQASUBI	01	Sottotipo di interrogazione. I valori consentiti sono: <b>1</b> per l'SQL <b>2</b> per il QBE <b>3</b> per GUIDATO Uno spazio significa che il pannello corrente non è INTERR.
DSQAO_QUERY_MODEL	DSQAMODL	01	Modello dell'interrogazione corrente. I valori consentiti sono: '1' per REL.
DSQAO_SAME_CMD	DSQACMDM	01	I valori consentiti sono: <b>0</b> se i due comandi non sono uguali. <b>1</b> se i due comandi sono uguali.

## Variabili globali QMF

Nome variabile per interfaccia richiamabile	Nome variabile per interfaccia comandi	Lunghezza	Descrizione
DSQAO_SUBSYS_ID	nessuno	04	Se il QMF viene eseguito in TSO, questa variabile è l'ID del sottosistema DB2 locale a cui è collegato il QMF.  Se si specifica un valore per il parametro di programma DSQSUBS dal CMS o dal CICS, questa variabile globale conterrà quel valore. Il parametro viene accettato ed il valore viene inserito nel campo relativo alla variabile globale, ma non viene elaborato. Questo consente di utilizzare la stessa EXEC in più ambienti.
DSQAO_SYSTEM_ID	DSQASYST	01	Sistema operativo corrente. I valori consentiti sono:  1 per il VM/SP 2 per l'MVS/SP 3 per l'MVS/XA o MVS/ESA 4 per il VM/XA o il VM/ESA 5 per il CICS
DSQAO_TERMINATE	DSQCSESC	01	Indicatore di chiusura del QMF. I valori consentiti sono:  0 se la sessione non è stata contrassegnata. 1 se la sessione è stata contrassegnata.
DSQAO_VARIATION	DSQAVARN	02	Numero di variazione del pannello formato. Uno spazio indica che FORM.DETTAGLI non è il pannello corrente.

## Variabili globali associate al CICS

Tra le variabili in questa tabella, solo le variabili DSQAP\_CICS\_PQNAME e DSQAP\_CICS\_PQTYPE possono essere modificate tramite il comando IMPOSTA VARGLOB.

Quando il tipo di coda è TD, il nome della relativa coda ha una lunghezza massima di 4 caratteri. Ad esempio, se DSQAO\_CICS\_SQTYPE è TD, la lunghezza massima di DSQAO\_CICS\_SQNAME è 4.

Nome variabile per interfaccia richiamabile	Nome variabile per interfaccia comandi	Lunghezza	Descrizione
DSQAP_CICS_PQNAME	nessuno	08	Indica la coda dati CICS che deve contenere la stampa QMF.
DSQAP_CICS_PQTYPE	nessuno	02	Tipo di memoria CICS usato per contenere la stampa QMF.  <b>TS</b> inserisce la stampa QMF in una coda di memoria temporanea CICS su un'unità di memoria "ausiliaria". Questo è il valore predefinito.  <b>TD</b> inserisce la stampa QMF in una coda di dati temporanea CICS.
DSQAO_CICS_SQNAME	nessuno	08	Indica la coda di dati CICS da usare come file di spill.

## Variabili globali QMF

Nome variabile per interfaccia richiamabile	Nome variabile per interfaccia comandi	Lunghezza	Descrizione
DSQAO_CICS_SQTYPE	nessuno	02	Tipo di memoria CICS usato per contenere il file di spill QMF.  <b>TS</b> inserisce i file di spill QMF in una coda di memoria temporanea CICS su un'unità di memoria "ausiliaria". Questo è il valore predefinito.  <b>TD</b> inserisce il file di spill QMF in una coda di dati temporanea CICS.
DSQAO_CICS_TQNAME	nessuno	08	Indica la coda di dati CICS che deve contenere la traccia QMF.
DSQAO_CICS_TQTYPE	nessuno	02	Tipo di memoria CICS usato per contenere la traccia QMF.  <b>TS</b> inserisce la traccia QMF in una coda di memoria temporanea CICS su un'unità di memoria "ausiliaria".  <b>TD</b> inserisce la traccia QMF in una coda di dati temporanea CICS. Questo è il valore predefinito.

## Variabili globali DSQ relative ad un messaggio generato dal comando precedente

Nessuna di queste variabili globali può essere modificata con il comando IMPOSTA VARGLOB.

Nome variabile per interfaccia richiamabile	Nome variabile per interfaccia comandi	Lunghezza	Descrizione
DSQCM_MESSAGE	DSQCIMSG	80	Testo del messaggio
DSQCM_MSG_HELP	DSQCIMID	08	ID del pannello di aiuto al messaggio
DSQCM_MSG_NUMBER	DSQCIMNO	08	Numero del messaggio
DSQCM_SUB_TXT <sub>nn</sub>	DSQCIM <sub>nn</sub>	20	Valore di sostituzione <i>nn</i>
DSQCM_SUBST_VARS	DSQCIM00	04	Numero di variabili di sostituzione nel messaggio

## Variabili globali DSQ relative all'editore tabelle

Tutte queste variabili globali possono essere modificate con il comando IMPOSTA VARGLOB.

Se l'opzione CONFERMA del comando EDIT TABELLA è impostata su NO, l'Editore Tabelle elimina la visualizzazione di tutti i pannelli conferma. Se l'opzione CONFERMA è impostata su SI, l'Editore Tabelle stabilisce le categorie di conferma attive verificando i valori delle seguenti variabili globali.

I valori standard di Editore Tabelle dipendono dalla parola chiave SALVA del comando EDIT TABELLA:

- Quando SALVA=SUBITO, il pannello è abilitato per ogni categoria.
- Quando SALVA=FINE, per le categorie ELIMINA, CAMBIA e FINE/ANNULLA il pannello è abilitato; per le categorie AGGIUNGI e MODIFICA il pannello è disabilitato.

## Variabili globali QMF

Nome variabile per interfaccia richiamabile	Nome variabile per interfaccia comandi	Lunghezza	Descrizione
DSQCP_TEADD	nessuno	01	<p>Visualizza un pannello conferma dopo un sottocomando AGGIUNGI. I valori consentiti sono:</p> <p><b>0</b> il pannello è disabilitato.</p> <p><b>1</b> il pannello è abilitato.</p> <p><b>2</b> il pannello è abilitato o disabilitato in base ai valori standard dell'Editore Tabelle. Questo è il valore predefinito.</p>
DSQCP_TECHG	nessuno	01	<p>Visualizza un pannello conferma dopo un sottocomando MODIFICA. I valori consentiti sono:</p> <p><b>0</b> il pannello è disabilitato.</p> <p><b>1</b> il pannello è abilitato.</p> <p><b>2</b> il pannello è abilitato o disabilitato in base ai valori standard dell'Editore Tabelle. Questo è il valore predefinito.</p>
DSQCP_TEEND	nessuno	01	<p>Visualizza un pannello conferma quando l'utente invia un sottocomando FINE o ANNULLA per terminare la sottosessione dell'Editore Tabelle. Il pannello può essere visualizzato in diverse variazioni, a seconda che sia stato inviato o meno il comando FINE o ANNULLA, che siano state apportate o meno delle modifiche al database e che lo schermo contenga o meno i dati modificati al momento dell'invio di FINE o ANNULLA. I valori consentiti sono:</p> <p><b>0</b> il pannello è disabilitato.</p> <p><b>1</b> il pannello è abilitato.</p> <p><b>2</b> il pannello è abilitato o disabilitato in base ai valori standard dell'Editore Tabelle. Questo è il valore predefinito.</p>
DSQCP_TEDEL	nessuno	01	<p>Visualizza un pannello conferma dopo un sottocomando ELIMINA. I valori consentiti sono:</p> <p><b>0</b> il pannello è disabilitato.</p> <p><b>1</b> il pannello è abilitato.</p> <p><b>2</b> il pannello è abilitato o disabilitato in base ai valori standard dell'Editore Tabelle. Questo è il valore predefinito.</p>
DSQCP_TEDFLT	nessuno	01	<p>Il carattere riservato utilizzato per indicare il valore predefinito di una colonna nell'Editore Tabelle. Viene inizialmente impostato sul segno di addizione (+).</p>



## Variabili globali QMF

Nome variabile per interfaccia richiamabile	Nome variabile per interfaccia comandi	Lunghezza	Descrizione
DSQCP_TEDFLT_DBCS	nessuno	04	Il carattere DBCS riservato utilizzato per indicare il valore predefinito di una colonna di stringa grafica nell'Editore Tabelle. E' necessario che il valore sia di quattro byte, stringa mista, composto da un carattere DBCS, preceduto dal carattere shift-out e seguito dal carattere shift-in. Viene inizialmente impostato sul segno di addizione (+) DBCS. Questa variabile globale viene utilizzata solo in un ambiente DBCS.
DSQCP_TEMOD	nessuno	01	Visualizza un pannello di conferma quando vengono modificati i dati visualizzati e vengono emessi i sottocomandi PREVIOUS, CLEAR, SHOW CHANGE, SHOW SEARCH, REFRESH o NEXT. Il pannello risultante include il nome del sottocomando come parte del testo del pannello. I valori consentiti sono:  <b>0</b> il pannello è disabilitato. <b>1</b> il pannello è abilitato. <b>2</b> il pannello è abilitato o disabilitato in base ai valori standard dell'Editore Tabelle.
DSQCP_TENULL	nessuno	01	Il carattere riservato utilizzato per indicare il valore null di una colonna nell'Editore Tabelle. Viene inizialmente impostato sul trattino (-).
DSQCP_TENULL_DBCS	nessuno	04	Il carattere DBCS riservato utilizzato per indicare il valore null (o, nei criteri di ricerca, per indicare ignora) di una colonna di stringa grafica nell'Editore Tabelle. E' necessario che il valore sia di quattro byte, stringa mista, composto da un carattere DBCS, preceduto dal carattere shift-out e seguito dal carattere shift-in. Viene inizialmente impostato sul trattino (-) DBCS. Questa variabile globale viene utilizzata solo in un ambiente DBCS.

## Variabili globali DSQ che controllano la visualizzazione delle informazioni sullo schermo

Tutte queste variabili globali possono essere modificate con il comando IMPOSTA VARGLOB.

Nome variabile per interfaccia richiamabile	Nome variabile per interfaccia comandi	Lunghezza	Descrizione
DSQDC_COST_EST	nessuno	01	Elimina facoltativamente la previsione dei costi del database. I valori consentiti sono:  <b>0</b> = no—Non visualizza la previsione dei costi <b>1</b> = sì—Visualizza la previsione dei costi. Questo è il valore predefinito.

## Variabili globali QMF

Nome variabile per interfaccia richiamabile	Nome variabile per interfaccia comandi	Lunghezza	Descrizione
DSQDC_CURRENCY	nessuno	18	Il simbolo di valuta utilizzato quando viene specificato il codice di editazione DC. Il valore può essere una stringa con una lunghezza da 1 a 18 byte. Per la lingua inglese, il valore predefinito è il simbolo della valuta euro. Il valore predefinito varia per le altre lingue. In ambiente DBCS, questo valore può essere una stringa mista di caratteri SBCS e DBCS. La lunghezza totale della stringa mista, inclusi i caratteri shift-out e shift-in, non può superare 18 byte.
DSQDC_DISPLAY_RPT	DSQADPAN	01	<p>Visualizza il prospetto dopo ESEGUI INTERR. I valori consentiti sono:</p> <p><b>0</b> se non si desidera che il QMF visualizzi il prospetto risultante da un comando ESEGUI INTERR. Questo è il valore standard se il QMF viene avviato in modo interattivo con DSQQMFE oppure in modo BATCH. La modifica di questa variabile quando il QMF viene avviato in modo BATCH impedisce la visualizzazione di qualunque schermo QMF.</p> <p><b>1</b> se si desidera che il QMF visualizzi automaticamente il prospetto. Questo è il valore standard se il QMF viene avviato con l'interfaccia richiamabile. Questo valore può essere ricoperto con il parametro di programma DSQADPAN del comando START.</p> <p>Questa variabile globale è valida solo per le applicazioni e non ha alcun effetto quando il comando ESEGUI INTERR viene immesso sulla riga comandi.</p>

## Variabili globali QMF

Nome variabile per interfaccia richiamabile	Nome variabile per interfaccia comandi	Lunghezza	Descrizione
DSQDC_LIST_ORDER	nessuno	02	<p>Imposta la sequenza di ordinamento standard per gli oggetti contenuti in un elenco oggetti del database. I valori per il primo carattere possono essere:</p> <p><b>1</b> L'elenco verrà ordinato secondo la sequenza standard.</p> <p><b>2</b> L'elenco verrà ordinato in base al proprietario dell'oggetto.</p> <p><b>3</b> L'elenco verrà ordinato in base al nome dell'oggetto.</p> <p><b>4</b> L'elenco verrà ordinato in base al tipo dell'oggetto.</p> <p><b>5</b> L'elenco verrà ordinato in base alla data di modifica.</p> <p><b>6</b> L'elenco verrà aggiornato in base alla data di ultimo uso.</p> <p>I valori per il secondo carattere possono essere:</p> <p><b>A</b> L'elenco verrà ordinato in ordine ascendente.</p> <p><b>D</b> L'elenco verrà ordinato in ordine discendente.</p> <p>Questa variabile viene adottata solo per gli oggetti elencati in seguito all'immissione del comando ELENCA e non agli elenchi prodotti in altri contesti, come ad esempio da un pannello richiesta di visualizzazione o ad elenchi di tabelle.</p>
DSQDC_SCROLL_AMT	nessuno	04	<p>Imposta il valore di scorrimento per i pannelli QMF. I valori consentiti sono:</p> <p><b>Csr</b> Viene utilizzato il cursore come valore di scorrimento. Spostandosi indietro, avanti, a sinistra e destra, QMF scorre la riga o la colonna in cui è posizionato il cursore nella parte inferiore, superiore, a sinistra o a destra dell'area scorrevole.</p> <p><b>MEzz</b> Imposta il valore di scorrimento su metà dell'area scorrevole.</p> <p><b>Pagina</b> Imposta il valore di scorrimento su una pagina intera. Questo è il valore predefinito.</p> <p><b>n</b> Imposta il valore di scorrimento su <i>n</i> righe o colonne. Il valore <i>n</i> può essere un numero qualsiasi da 1 a 9999.</p>
DSQDC_SHOW_PANID	DSQCPDSP	01	<p>Visualizza gli ID dei pannelli su pannelli di tipo CUA. I valori consentiti sono:</p> <p><b>0</b> Non visualizza gli ID dei pannelli. Questo è il valore predefinito.</p> <p><b>1</b> Visualizza gli ID dei pannelli.</p>

## Variabili globali QMF

### Variabili globali DSQ che controllano l'esecuzione dei comandi e delle procedure

Tutte queste variabili globali possono essere modificate con il comando IMPOSTA VARGLOB.

Nome variabile per interfaccia richiamabile	Nome variabile per interfaccia comandi	Lunghezza	Descrizione
DSQEC_ALIASES	nessuno	31	Vista per richiamare elenchi di tabelle e di alias quando l'utente richiede un elenco di tabelle da un'ubicazione DB2 per MVS/ESA o se il server corrente è DB2 per MVS/ESA, o un server database per stazioni di lavoro.
DSQEC_COLS_LDB2	nessuno	31	Vista per richiamare le informazioni relative alle colonne per una tabella che si trova nell'ubicazione corrente, se tale ubicazione è il DB2.
DSQEC_COLS_RDB2	nessuno	31	Vista per richiamare le informazioni relative alle colonne per una tabella che si trova in un'ubicazione DB2 remota (se non è l'ubicazione corrente).
DSQEC_COLS_SQL	nessuno	31	Vista per richiamare le informazioni relative alla colonna per una tabella in un database DB2 per VM/ESA o VSE/ESA.
DSQEC_DISABLEADM	nessuno	01	Soppressione dell'autorità del responsabile QMF. Quando si modifica il valore per la variabile globale l'effetto è immediato. I possibili valori possono essere:  <b>0</b> L'autorità del responsabile QMF è disponibile (se l'idautorità dispone dell'autorità del responsabile QMF).  <b>1</b> L'autorità del responsabile QMF viene soppressa (a prescindere dell'autorità dell'idautorità). Nota: il valore iniziale predefinito per la variabile globale può essere sovrascritto dall'installazione QMF.
DSQEC_FORM_LANG	nessuno	01	Stabilisce la lingua NLF standard in un formato salvato o esportato. I valori consentiti sono:  <b>0</b> il formato utilizza la lingua NLF in uso.  <b>1</b> Il formato usa l'inglese. Questo è il valore predefinito.

## Variabili globali QMF

Nome variabile per interfaccia richiamabile	Nome variabile per interfaccia comandi	Lunghezza	Descrizione
DSQEC_ISOLATION	nessuno	01	<p>Livello di isolamento dell'interrogazione Default. I valori consentiti sono:</p> <p><b>0</b> Livello di isolamento UR (Uncommitted Read).</p> <p><b>1</b> Livello di isolamento CS (Cursor Stability). Questo è il valore predefinito.</p> <p><b>Avvertenza:</b> Impostando il valore su '0' è possibile inserire dati non-esistenti in un prospetto QMF. Non impostare il valore su '0' se i prospetti QMF devono risultare privi di dati non esistenti.</p> <p><b>Supporto limitato:</b> Per QMF 7.2 l'utilizzo del valore '0' è effettivo solo con i seguenti server di database (quelli che supportano la clausola SQL WITH):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DB2 per MVS V4 o successiva</li> <li>• DB2 per VM/VSE V4 o successiva</li> </ul>
DSQEC_NLFCMD_LANG	nessuno	01	<p>Imposta la lingua NLF prevista per i comandi. I valori consentiti sono:</p> <p><b>0</b> I comandi devono essere nella lingua NLF in uso. Questo è il valore predefinito.</p> <p><b>1</b> I comandi devono essere in inglese.</p>
DSQEC_PRO_ENABLE	nessuno	01	<p>Viene utilizzato come abilitazione di protezione per tutti gli oggetti QMF. I valori consentiti sono:</p> <p><b>0</b> Disabilita il pannello di protezione dell'oggetto. QMF richiederà agli utenti se un oggetto è stato modificato in una memoria temporanea. Questo è il valore predefinito</p> <p><b>1</b> Abilita il pannello di protezione dell'oggetto. QMF richiederà agli utenti se un oggetto è stato modificato in una memoria temporanea.</p>
DSQEC_PRO_FORM	nessuno	01	<p>Abilita la visualizzazione per la protezione dell'oggetto FORM. I valori consentiti sono:</p> <p><b>0</b> Disabilita il pannello di protezione dell'oggetto. QMF richiederà agli utenti se un oggetto FORM è stato modificato in una memoria temporanea.</p> <p><b>1</b> Abilita il pannello di protezione dell'oggetto. QMF richiederà agli utenti se un oggetto FORM è stato modificato in una memoria temporanea. Questo è il valore predefinito.</p>

## Variabili globali QMF

Nome variabile per interfaccia richiamabile	Nome variabile per interfaccia comandi	Lunghezza	Descrizione
DSQEC_PRO_PROC	nessuno	01	<p>Consente la protezione dell'oggetto PROC. I valori consentiti sono:</p> <p><b>0</b> Disabilita il pannello di protezione dell'oggetto. QMF richiederà agli utenti se l'oggetto PROC è stato modificato in una memoria temporanea.</p> <p><b>1</b> Abilita il pannello di protezione dell'oggetto. QMF richiederà agli utenti se l'oggetto PROC è stato modificato in una memoria temporanea. Questo è il valore predefinito.</p>
DSQEC_PRO_PROF	nessuno	01	<p>Consente la protezione dell'oggetto PROFILE. I valori consentiti sono:</p> <p><b>0</b> Disabilita il pannello di protezione dell'oggetto. QMF richiederà agli utenti se l'oggetto PROFILE è stato modificato in una memoria temporanea.</p> <p><b>1</b> Abilita il pannello di protezione dell'oggetto. QMF richiederà agli utenti se l'oggetto PROFILE è stato modificato in una memoria temporanea. Questo è il valore predefinito.</p>
DSQEC_PRO_QUERY	nessuno	01	<p>Abilita la protezione dell'oggetto QUERY. I valori consentiti sono:</p> <p><b>0</b> Disabilita il pannello di protezione dell'oggetto. QMF richiederà agli utenti se l'oggetto QUERY è stato modificato in una memoria temporanea.</p> <p><b>1</b> Abilita il pannello di protezione dell'oggetto. QMF richiederà agli utenti se l'oggetto QUERY è stato modificato in una memoria temporanea. Questo è il valore predefinito.</p>
DSQEC_RERUN_IPROC	nessuno	01	<p>Esegue di nuovo la procedura di richiamo dopo il comando FINE. I valori consentiti sono:</p> <p><b>0</b> Non riesegue la procedura di richiamo dopo il comando FINE.</p> <p><b>1</b> Riesegue la procedura di richiamo dopo il comando FINE. Questo è il valore predefinito.</p> <p>Se si avvia il QMF con una procedura di richiamo, questa variabile deve essere impostata su "0". Il QMF termina invece di rieseguire la procedura.</p>

## Variabili globali QMF

Nome variabile per interfaccia richiamabile	Nome variabile per interfaccia comandi	Lunghezza	Descrizione
DSQEC_RESET_RPT	nessuno	31	Determina se il QMF debba o meno avvisare l'utente quando un oggetto DATI incompleto nella memoria temporanea sembra peggiorare le prestazioni. I valori possibili sono:  <b>0</b> il pannello richiesta per il ripristino del prospetto non viene visualizzato e il QMF completa l'esecuzione del prospetto. Questo è il valore standard.  <b>1</b> Il pannello richiesta per il ripristino del prospetto viene visualizzato. Questo pannello richiede all'utente di completare o ripristinare il prospetto correntemente in esecuzione prima di avviare il nuovo comando.  <b>2</b> il pannello richiesta per il ripristino del prospetto non viene visualizzato e il QMF ripristina il prospetto correntemente in esecuzione.
DSQEC_SHARE	nessuno	31	Specifica il valore standard per il parametro SHARE. I valori possibili sono:  <b>0</b> non condivide i dati con altri utenti.  <b>1</b> condivide i dati con altri utenti. Nota: il valore iniziale predefinito per la variabile globale può essere sovrascritto da QMF installation exit.
DSQEC_TABS_LDB2	nessuno	31	Vista per richiamare gli elenchi delle tabelle e delle viste che si trovano nel server corrente, se è DB2 per MVS/ESA o un server database di stazioni di lavoro.
DSQEC_TABS_RDB2	nessuno	31	Vista per richiamare gli elenchi delle tabelle e delle viste che si trovano nei sottosistemi DB2 remoti.
DSQEC_TABS_SQL	nessuno	31	Vista per richiamare elenchi di tabelle delle viste per un database DB2 per VM/ESA o VSE/ESA.

## Variabili globali che presentano i risultati di CONVERTI INTERR

Nessuna di queste variabili globali può essere modificata con il comando IMPOSTA VARGLOB.

Nome variabile per interfaccia richiamabile	Nome variabile per interfaccia comandi	Lunghezza	Descrizione
DSQQC_LENGTH_nnn	DSQCLnnn	05	Lunghezza del risultato convertito <i>nnn</i>
DSQQC_QRY_COUNT	DSQCQCNT	03	Numero di interrogazioni nel risultato convertito. Questo valore deve essere sempre ':1:', a meno che l'interrogazione originaria non sia un'interrogazione I. o U. QBE.

## Variabili globali QMF

Nome variabile per interfaccia richiamabile	Nome variabile per interfaccia comandi	Lunghezza	Descrizione
DSQQC_QRY_LANG	DSQCQLNG	01	Linguaggio dell'interrogazione convertita. I valori consentiti sono: 1 per SQL 2 per QBE 3 per GUIDATO
DSQQC_QRY_TYPE	DSQCQTYP	non specificata	La prima parola nei risultati convertiti
DSQQC_RESULT_ <i>nnn</i>	DSQCQ <i>nnn</i>	non specificata	Risultato convertito <i>nnn</i>

## Variabili globali DSQ che presentano le informazioni sui messaggi di errore per ESEGUI INTERR

Nessuna di queste variabili globali può essere modificata con il comando IMPOSTA VARGLOB.

Nome variabile per interfaccia richiamabile	Nome variabile per interfaccia comandi	Lunghezza	Descrizione
DSQQM_MESSAGE	DSQCIQMG	80	Testo del messaggio per l'interrogazione
DSQQM_MSG_HELP	DSQCIQID	08	ID del pannello di aiuto al messaggio
DSQQM_MSG_NUMBER	DSQCIQNO	08	Numero del messaggio
DSQQM_SQL_RC	DSQCISQL	16	Codice SQL inviato dall'ultimo comando o interrogazione.
DSQQM_SQL_STATE	nessuno	05	Stato SQL associato al codice SQL di DSQQM_SQL_RC, se lo stato SQL viene fornito dal programma che gestisce il database.
DSQQM_SUB_TXT_ <i>nn</i>	DSQCIQ <i>nn</i>	20	Valore di sostituzione <i>nn</i>
DSQQM_SUBST_VARS	DSQCIQ00	04	Numero di variabili di sostituzione



---

## Appendice C. Funzioni QMF che richiedono un supporto specifico

Tabella 21. Tali funzioni richiedono il supporto di specifici sistemi di gestione del database

Funzione supportata	Server database di stazioni di lavoro		
	DB2 per OS/390		SQL/DS
Lunghezza specifica interrogazione	32.765	32.765	8.192
Numero di colonne nella specifica SELEZIONA	750	255	255
Importazione di numeri a virgola mobile a singola precisione	X		X
Campi lunghi con la specifica LIKE	X		X
Sinonimi di database	X		X
Alias di database per tabelle o visualizzazioni	X	X	
Opzione SALVA=SUBITO disponibile nell'Editore Tabelle (supporta BLOCCO CURSORE)	X	X	
Unità di lavoro distribuita (nome formato da tre parti)	X		
Unità di lavoro remota	X	X	in VSE, richiede Versione 3 Rilascio 4

---

### Funzioni QMF non disponibili in ambiente CICS

Le funzioni QMF e le funzioni correlate al QMF riportate di seguito non sono disponibili negli ambienti CICS/ESA<sup>®</sup> o CICS/MVS.

- Interfaccia comandi
- EDIT PROC
- EDIT QUERY
- Interfaccia documenti
- Applicazione BATCH
- Annullamento transazioni
- ESTRAI
- ISPF
- DPRE
- Calcoli di prospetto
- Variabili esterne
- Applicazione DISPONI
- Formattazione condizionata
- Definizione delle colonne
- Procedure con istruzioni logiche

## Funzioni QMF che richiedono un supporto specifico

---

## Appendice D. Informazioni particolari

Queste informazioni sono state sviluppate per i prodotti e i servizi offerti negli Stati Uniti. E' possibile che negli altri paesi l'IBM non offra i prodotti, le funzioni o i servizi illustrati in questo documento. Consultare il rappresentante IBM locale per informazioni sui prodotti e sui servizi disponibili nel proprio paese. Ogni riferimento relativo a prodotti, programmi o servizi IBM non implica che solo quei prodotti, programmi o servizi IBM possano essere utilizzati. In sostituzione a quelli forniti dall'IBM, possono essere usati prodotti, programmi o servizi funzionalmente equivalenti che non comportino violazione dei diritti di proprietà intellettuale o di altri diritti dell'IBM. E' responsabilità dell'utente valutare e verificare la possibilità di utilizzare altri programmi e/o prodotti, fatta eccezione per quelli espressamente indicati dall'IBM.

L'IBM può avere brevetti o domande di brevetto in corso relativi a quanto trattato nella presente pubblicazione. La fornitura di questa pubblicazione non implica la concessione di alcuna licenza su di essi. Chi desiderasse ricevere informazioni relative alle licenze può rivolgersi per iscritto a:

Director of Commercial Relations  
IBM Corporation  
Schoenaicher Str. 200  
D-7030 Boeblingen  
Deutschland

**Il seguente paragrafo non è valido per il Regno Unito o per tutti i paesi le cui leggi nazionali siano in contrasto con le disposizioni in esso contenute:**

L'INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNISCE QUESTA PUBBLICAZIONE "NELLO STATO IN CUI SI TROVA" SENZA ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, IVI INCLUSE EVENTUALI GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITA' ED IDONEITA' AD UNO SCOPO PARTICOLARE. Alcuni stati non consentono la rinuncia a garanzie esplicite o implicite in determinate transazioni; quindi, la presente dichiarazione potrebbe non essere a voi applicabile.

Questa pubblicazione potrebbe contenere imprecisioni tecniche o errori tipografici. Le informazioni incluse in questo documento vengono modificate su base periodica; tali modifiche verranno incorporate nelle nuove edizioni della pubblicazione. L'IBM si riserva il diritto di apportare miglioramenti e/o modifiche al prodotto o al programma descritto nel manuale in qualsiasi momento e senza preavviso.

Tutti i riferimenti a siti Web non dell'IBM contenuti in questa pubblicazione sono forniti unicamente a scopo di consultazione. I materiali contenuti in tali siti Web non fanno parte di questo prodotto e l'utente si assume ogni rischio relativo al loro utilizzo.

Coloro che detengono la licenza su questo programma e desiderano avere informazioni su di esso allo scopo di consentire (i) uno scambio di informazioni tra programmi indipendenti ed altri (compreso questo) e (ii) l'uso reciproco di tali informazioni, dovrebbero rivolgersi a:

IBM Corporation  
J74/G4

555 Bailey Avenue  
San Jose, CA 95161-9023  
U.S.A.

Queste informazioni possono essere rese disponibili secondo condizioni contrattuali appropriate, compreso, in alcuni casi, il pagamento di un addebito.

Il programma su licenza descritto in questo manuale e tutto il materiale su licenza ad esso relativo sono forniti dall'IBM nel rispetto delle condizioni previste dalla licenza d'uso.

Tutti i dati relativi alle prestazioni contenuti in questa pubblicazione sono stati determinati in un ambiente controllato. Pertanto, i risultati ottenuti in ambienti operativi diversi possono variare in modo considerevole. Alcune misure potrebbero essere state fatte su sistemi di livello di sviluppo per cui non si garantisce che queste saranno uguali su tutti i sistemi disponibili. Inoltre, alcune misure potrebbero essere state ricavate mediante estrapolazione. I risultati possono quindi variare. Gli utenti di questo documento devono verificare che i dati siano applicabili al loro specifico ambiente.

Le informazioni relative ai prodotti non IBM vanno richieste ai rispettivi fornitori. L'IBM non ha verificato tali prodotti e non può garantirne l'accuratezza delle prestazioni. Eventuali commenti relativi alle prestazioni di prodotti non IBM devono essere indirizzati ai fornitori di tali prodotti.

Tutti gli argomenti che riguardano la direzione o le decisioni future della IBM sono soggetti a variazione o ritiro senza preavviso e costituiscono solo degli obiettivi.

Questa pubblicazione contiene esempi di dati e prospetti utilizzati quotidianamente nelle operazioni aziendali. Pertanto, può contenere nomi di persone, società, marchi e prodotti. Tutti i nomi contenuti nella pubblicazione sono fittizi e ogni riferimento a nomi e indirizzi reali è puramente casuale.

#### LICENZA SOGGETTA ALLE LEGGI SUL DIRITTO D'AUTORE:

Queste informazioni contengono esempi di programmi applicativi in linguaggio sorgente, che illustrano le tecniche di programmazione su diverse piattaforme operative. E' possibile copiare, modificare e distribuire questi esempi di programmi sotto qualsiasi forma senza alcun pagamento alla IBM, allo scopo di sviluppare, utilizzare, commercializzare o distribuire i programmi applicativi in modo conforme alle API (Application Programming Interface) a seconda della piattaforma operativa per cui gli esempi dei programmi sono stati scritti. Questi esempi non sono stati testati approfonditamente tenendo conto di tutte le condizioni possibili. La IBM, quindi, non può garantire o assicurare la affidabilità, la praticità o il funzionamento di questi programmi.

Se questa pubblicazione viene visualizzata in formato elettronico, è possibile che le fotografie e le illustrazioni a colori non vengano visualizzate.

---

## Marchi

I seguenti termini sono marchi dell'IBM:

ACF/VTAM	iSeries
Advanced Peer-to-Peer Networking	Language Environment
AIX	MVS
AIX/6000	
C/370	MVS/ESA
CICSCICS/ESA	MVS/XA
CICS/MVS	OfficeVision/VM
CICS/VSE	OS/2OS/390
COBOL/370	PL/I
DATABASE 2	PROFS
DataJoinerDB2	QMF
DB2 Universal Database	RACF
Distributed Relational	S/390
Database Architecture	SQL/DSVirtual Machine/Enterprise
DRDA	Systems Architecture
DXT	Visual Basic
GDDM	
IBM	VM/XA
IBMLink	VM/ESA
IMS	VSE/ESA
	VTAMz/OS

Java, con tutti i suoi loghi e marchi, e Solaris sono marchi della Sun Microsystems, Inc.

Lotus e 1-2-3 sono marchi della Lotus Development Corporation.

Microsoft, Windows e Windows NT sono marchi della Microsoft Corporation.

Altri nomi di società, prodotti o servizi, che possono essere contrassegnati in questa pubblicazione da un doppio asterisco (\*\*), possono essere marchi di altre società.



---

## Glossario dei termini e degli acronimi

Questo glossario definisce i termini usati nella documentazione QMF. Se non si trova il termine desiderato, consultare l'indice analitico oppure *IBM Dictionary of Computing*.

**abend.** La chiusura anomala di un'attività.

**ABENDx.** La parola chiave relativa ad un problema di chiusura anomala (abend).

**accesso ai dati remoti.** Metodo di richiamo dei dati da ubicazioni remote. Le due funzioni di accesso ai dati remoti utilizzate da QMF sono l'unità di lavoro remota e l'unità di lavoro distribuita solo-DB2 UDB for OS/390, denominata *accesso diretto del sistema*.

**AIUTO.** Ulteriori informazioni su un messaggio di errore, un pannello QMF o su un comando QMF e le relative opzioni.

**alias.** In DB2 UDB for OS/390, un nome alternativo usato nelle specifiche SQL per fare riferimento ad una tabella o ad una vista contenuta nel sottosistema DB2 UDB for OS/390 locale o remoto. Nell'OS/2, un nome alternativo usato per identificare un oggetto, un database o una risorsa di rete come, ad esempio, una LU. Nel QMF, un nome definito localmente usato per accedere una tabella o una vista QMF memorizzata in un sottosistema DB2 UDB for OS/390 locale o remoto.

**ambiente QMF di base.** L'ambiente in lingua inglese del QMF definito al momento dell'installazione del QMF. Dopo l'installazione è possibile definire qualunque lingua per l'ambiente in cui si opera.

**APAR.** Authorized Program Analysis Report.

**APPC.** Advanced Program-to-Program Communication

**APPC (Advanced Program-to-Program Communication).** Miglioramento del protocollo LU 6.2 di controllo del collegamento dei dati sincronizzati SNA che permette a sistemi collegati tra loro di comunicare e condividere l'elaborazione dei programmi.

**application requester.** (1) Una funzione che accetta una richiesta del database da un processo applicativo e la trasferisce all'application server. (2) In DRDA, l'origine di una richiesta ad un sistema di gestione del database relazionale remoto.

L'application requester è il codice DBMS che gestisce la conclusione del QMF sul collegamento distribuito. Il sottosistema DB2 UDB for OS/390 locale al quale è collegato il QMF è conosciuto come l'application requester del QMF, dato che il DB2 UDB for OS/390 Application Requester è installato nel software di gestione del database locale. Quindi all'application requester è associato un intero sottosistema DB2 UDB for OS/390 (inclusi i dati), ma le specifiche SQL vengono elaborate nell'ubicazione corrente. Questo sottosistema viene denominato "DB2 UDB for OS/390 locale".

Con DB2 per VM e VSE il richiedente viene eseguito sulla stessa macchina virtuale del QMF; cioè, nessun database viene associato a Application Requester.

**applicazione.** Un programma scritto dagli utenti QMF che amplia le capacità del QMF senza modificare il programma su licenza QMF. Viene avviato da una sessione QMF immettendo il comando ESEGUI per una procedura QMF, un comando definito dall'utente oppure un comando CMS o TSO che richiama rispettivamente una EXEC o una CLIST.

**APPN (Advanced Peer-to-Peer Networking).** Architettura di controllo di sessioni e reti distribuite che consente agli elaboratori in rete di comunicare dinamicamente tra loro. Confrontare con l'APPC (Advanced Program-to-Program Communication). Miglioramento del protocollo LU 6.2 di controllo del collegamento dei dati sincronizzati SNA che permette a sistemi collegati tra loro di comunicare e condividere l'elaborazione dei programmi.

**area del nome tabella.** La prima colonna a sinistra di una tabella esempio QBE.

**area di eco.** La parte del pannello primario dell'Interrogazione Guidata in cui viene creata l'interrogazione.

## Glossario

**area fissa.** La parte di un prospetto che contiene le colonne fisse.

**area in cui è possibile eseguire lo scorrimento.** La visualizzazione di un oggetto che può essere spostato in alto, in basso, a sinistra e a destra.

**area per gli operatori di riga.** La prima colonna a sinistra di una tabella esempio o di lavoro QBE.

**argomento.** Variabile indipendente.

**autorizzazione di gestione QMF.** Un privilegio di base per inserire o eliminare la tabella di controllo Q.PROFILES.

**bind.** In DRDA, il processo mediante il quale le specifiche SQL di un programma applicativo vengono rese note ad un sistema di gestione del database sotto il flusso del protocollo di supporto applicativo (e del protocollo di supporto del database). Durante un bind, l'emissione di un precompilatore o di un pre-elaboratore viene convertita in una struttura di controllo denominata pacchetto. Inoltre, vengono selezionati i percorsi di accesso ai relativi dati e vengono eseguiti controlli dell'autorizzazione. (Opzionalmente, nel DB2 UDB for OS/390, l'emissione può essere un piano di applicazione.)

**carattere a doppio byte.** Entità che richiede due byte per carattere.

**carattere a singolo byte.** Un carattere la cui rappresentazione interna è costituita da un byte. Esempi di caratteri a singolo byte sono le lettere dell'alfabeto latino.

**CICS.** Customer Information Control System.

**CICS (Customer Information Control System).** Un programma su licenza dell'IBM che consente l'elaborazione di transazioni immesse su terminali remoti in concorrenza con i programmi applicativi dell'utente. Questo programma comprende funzioni per la creazione, l'uso e la manutenzione dei database.

**client.** Un'unità funzionale che riceve servizi condivisi da un server.

**CLIST o EXEC di richiamo.** Programma che richiama (avvia) il QMF.

**CMS.** Conversational Monitor System.

**coda dati transitoria.** In ambiente CICS, un'area di memoria il cui nome è definito nel DCT (Destination Control Table) dove gli oggetti vengono memorizzati per una successiva elaborazione interna o esterna.

**coda di memoria temporanea.** In ambiente CICS, un'area di memoria temporanea utilizzata per il trasferimento di oggetti tra QMF ed un'applicazione o un servizio del sistema.

**colonna.** Una serie verticale di dati in formato tabella. Una colonna ha un determinato tipo di dati (ad esempio, carattere o numeri) ed un nome. Tutti i valori contenuti in una colonna hanno lo stesso tipo di dati.

**colonna non denominata.** Una colonna vuota aggiunta ad una tabella esempio. Come la tabella di lavoro, essa viene usata per combinare colonne e righe oppure per inserire valori costanti in un prospetto.

**colonne fisse.** Le colonne di un prospetto che rimangono visualizzate quando si effettua lo scorrimento orizzontale. Sui prospetti stampati su più pagine, queste colonne appaiono a sinistra di ogni pagina.

**comando definito dall'installazione.** Comando creato dall'installazione. QMF lo elabora come proprio comando o come combinazione di comandi.

**comando di supporto applicazioni.** Un comando QMF che può essere usato all'interno di un programma applicativo per lo scambio di informazioni tra il programma ed il QMF. Questi comandi comprendono INTERAGISCI, MESSAGGIO, STATE e QMF.

**comando QMF.** Qualsiasi comando che fa parte del linguaggio QMF. **Non** comprende i comandi definiti dall'utente.

**commit.** Procedura che rende permanente una modifica apportata ai dati. Quando viene effettuato un commit, i vincoli sui dati vengono rilasciati permettendo ad altre applicazioni di fare riferimento a quei dati. Vedere anche "rollback".

**concatenazione.** L'unione di due stringhe in un'unica stringa, effettuata accodando la seconda alla prima.



**connettività.** Tecnica che consente a diversi sistemi di comunicare tra loro. Ad esempio, la connettività tra un DB2 UDB for OS/390 Application Requester ed un server applicativo per VM e VSE consente ad un utente DB2 UDB for OS/390 di richiedere dati da un database DB2 per VM e VSE.

**convalida in due fasi.** Protocollo usato nell'unità di lavoro distribuita per fare in modo che i sistemi di gestione del database relazionale coinvolti convalidino o terminino in modo coerente un'unità di lavoro.

**conversazione.** Un collegamento logico tra due programmi su una sessione LU 6.2 che consente a tali programmi di comunicare tra loro mentre si elabora una transazione.

**costante.** Nei linguaggi di programmazione, un'unità lessicale che rappresenta direttamente un valore. Una stringa di caratteri il cui valore è dato dagli stessi caratteri.

**CP.** Il programma di controllo (Control Program) per il VM.

**CSECT.** Sezione di controllo.

**DATA.** L'oggetto in memoria temporanea che contiene le informazioni risultanti da un'interrogazione di reperimento. Le informazioni in caratteri alfanumerici contenute nelle tabelle e formattate nei prospetti.

**data.** Indica un (valore formato da tre parti) per il giorno, il mese e l'anno.

**database.** Una raccolta di dati con una determinata struttura accessibili a diversi utenti per l'accettazione, la memorizzazione e la fornitura di dati. Nel DB2 UDB for OS/390, un oggetto che contiene spazi di tabella e spazi di indice. In DB2 per VM e VSE una raccolta di tabelle, indici ed informazioni di supporto (come informazioni di controllo e di recupero dati) controllata dal sistema. In OS/2, una raccolta di informazioni, ad esempio, tabelle, viste ed indici.

**database distribuito.** Database che risulta come un'unità logica, accessibile localmente, ma che in realtà è composto da database situati in diverse ubicazioni.

**database relazionale.** Un database concepito come un insieme di tabelle.

**database relazionale distribuito.** Database distribuito in cui tutti i dati sono memorizzati in base al modello relazionale.

**dati distribuiti.** Dati memorizzati in più di un sistema di una rete, disponibili per gli utenti remoti ed i programmi applicativi.

**dati in formato tabella.** I dati contenuti nelle colonne. Il contenuto ed il formato dei dati viene specificato sui pannelli FORM.PRINC e FORM.COLONNE.

**dati locali.** I dati gestiti dal sottosistema che sta tentando di accedervi. Contrario di dati remoti.

**dati per la data e l'ora.** I dati contenuti nella colonna di una tabella con un tipo di dati DATE, TIME o TIMESTAMP.

**dati remoti.** I dati gestiti da un sottosistema diverso da quello che sta tentando di accedere a tali dati. Contrario di dati locali.

**DBCS.** Double-Byte Character Set (gruppo di caratteri a doppio byte).

**DBCS (double-byte character set).** Un insieme di caratteri in cui ogni carattere è rappresentato da due byte. Le lingue come il giapponese, il cinese ed il coreano, che contengono più simboli rappresentati da 256 punti di codice, richiedono il DBCS. Poiché ogni carattere richiede 2 byte, la scrittura, la visualizzazione e la stampa dei caratteri DBCS richiedono hardware e programmi che supportano il DBCS. Contrario di SBCS.

**DBMS.** Sistema di gestione del database.

**DB2 per AIX.** DATABASE2 per AIX. Programma di gestione del database per i dati relazionali di QMF.

**DB2 UDB for OS/390.** DB2 Universal Database for OS/390 (un sistema di gestione del database relazionale IBM).

**DB2 UDB for OS/390 locale.** In DB2 UDB for OS/390, l'application requester fa parte di un sottosistema DB2 UDB for OS/390 che viene eseguito nello stesso sistema MVS del QMF. Quindi all'application requester è associato un

## Glossario

intero sottosistema DB2 UDB for OS/390 (inclusi i dati), ma le specifiche SQL vengono elaborate nell'ubicazione corrente. Tale sottosistema è quello in cui è delimitato QMF.

Quando QMF esegue in TSO, questo sottosistema viene specificato mediante il parametro di avvio del programma DSQSSUBS. Quando QMF esegue in CICS, questo sottosistema viene identificato nella tabella di controllo delle risorse RCT (Resource Control Table). Il DB2. locale è l'ID di sottosistema del DB2 che è stato avviato in ambito CICS.

**DCT (destination control table).** In ambiente CICS, una tabella contenente una definizione per ogni coda di dati transitoria.

**DOC.** La parola chiave relativa ad un problema del documento.

**DRDA.** Distributed Relational Database Architecture.

**DRDA (Distributed Relational Database Architecture).** Protocollo di connessione per l'elaborazione del database relazionale distribuito, usato dai prodotti del database relazionale della IBM.

**dump di tipo SNAP.** Un dump dinamico del contenuto di una o più aree di memoria che QMF genera durante una chiusura anomala.

**durata.** Una quantità di tempo espressa come un numero seguito da una di queste sette parole chiave: YEARS, MONTHS, DAYS, HOURS, MINUTES, SECONDS, MICROSECONDS.

**EBCDIC.** Extended Binary-Coded Decimal Interchange Code.

**Editore tabelle.** L'editore interattivo QMF che consente agli utenti autorizzati di apportare modifiche ad un database senza scrivere un'interrogazione.

**elemento di esempio.** Il simbolo di un valore da usare in un calcolo o in una condizione di un'interrogazione QBE.

**esecuzione in linea.** L'esecuzione di un comando da un pannello oggetti o tramite un tasto funzionale.

**esecuzione interattiva.** L'esecuzione di un comando QMF durante la quale ha luogo effettivamente qualsiasi dialogo tra l'utente ed il QMF.

**etichetta colonna.** Una descrizione alternativa relativa ad una colonna di dati che viene salvata nel database. Se usate, le etichette colonna appaiono automaticamente sul formato, ma possono essere modificate dagli utenti.

**finestra.** Una sezione rettangolare dello schermo in cui viene visualizzato un pannello o parte di esso. Una finestra può essere più piccola o uguale alle dimensioni dello schermo.

**formati standard per la data e l'ora.** I formati per la data e l'ora specificati tramite un'opzione di installazione del programma che gestisce il database. Essi possono essere EUR, ISO, JIS, USA o LOC (per LOCAL).

**formato.** Un oggetto che contiene le specifiche per la stampa o la visualizzazione di un prospetto o di un grafico. Un formato in memoria temporanea viene chiamato FORM.

**formato definito dall'installazione.** Formati per la data e l'ora, riferiti anche come formati LOCALI, definiti (o predefiniti) dall'installazione.

**formato EUR (Europeo).** Un formato che rappresenta i valori per la data e l'ora come di seguito indicato:

- Data: gg.mm.aaaa
- Ora: hh.mm.ss

**formato JIS (Japanese Industrial Standard).** Un formato che rappresenta i valori per la data e l'ora come di seguito indicato:

- Data: aaaa-mm-gg
- Ora: hh:mm:ss

**formato standard.** Il formato creato dal QMF quando viene eseguita un'interrogazione. Il formato standard non viene creato se con l'interrogazione viene eseguito un formato salvato.

**formato USA (United States of America).** Un formato che rappresenta i valori per la data e l'ora come di seguito indicato:

- Data: mm/gg/aaaa
- Ora: hh:mm xM

**funzione di aggregazione.** Una qualsiasi di un gruppo di funzioni che riepilogano i dati in una colonna. Esse vengono richieste con i seguenti codici di uso sui pannelli formato: MEDIA, CALC, CONTEGG, PRIMO, ULTIMO, MASSIMO, MINIMO, DEVSTD, SOMMA, SOMCUM, PCT, PCTCUM, PCTTOT, PCTCTOT.

**funzione incorporata.** Termine generico per indicare una funzione scalare oppure una funzione per le colonne. Può anche essere definita "funzione."

**funzione per le colonne.** Un'operazione che viene applicata una sola volta a tutti i valori contenuti in una colonna, fornisce un solo valore come risultato e viene espressa come un nome funzione seguito da uno o più argomenti racchiusi tra parentesi.

**funzione scalare.** Un'operazione che genera un solo valore da un altro valore e viene espressa come il nome di una funzione seguito da un elenco di argomenti racchiusi tra parentesi.

**gateway.** Unità funzionale che collega due reti informatiche di differenti elaborazioni di rete. Un gateway collega reti o sistemi con diversi tipi di elaborazione, in opposizione al ponte che collega reti o sistemi con elaborazioni simili.

**GDDM.** Graphical Data Display Manager.

**GDDM (Graphical Data Display Manager).** Una serie di routine che permette la definizione e la visualizzazione di immagini in modo procedurale attraverso routine di funzioni che corrispondono a bozze grafiche.

**grafico.** Una visualizzazione in formato grafico delle informazioni contenute in un prospetto.

**host.** Una struttura o un processore di medie dimensioni che fornisce i servizi di rete ad una stazione di lavoro.

**HTML.** Hypertext Markup Language. Un linguaggio di markup standardizzato per i documenti visualizzati nel World Wide Web.

**ICU.** Interactive Chart Utility.

**INCORROUT.** La parola chiave relativa all'emissione errata.

**indice.** Una raccolta di dati, relativi alle ubicazioni dei record in una tabella, che consente di accedere rapidamente ad un record tramite una parola chiave specifica.

**interfaccia comandi.** Un'interfaccia per eseguire i comandi QMF che possono essere immessi solo dall'interno di una sessione QMF attiva. Contrario di interfaccia richiamabile.

**interfaccia richiamabile.** Un'interfaccia di programmazione che consente di accedere ai servizi QMF. Un'applicazione può accedere a tali servizi anche quando viene eseguita al di fuori di una sessione QMF. Contrario di interfaccia comandi.

**interrogazione.** Una specifica SQL o QBE oppure una specifica creata tramite una richiesta guidata che effettua ricerche o aggiornamenti di dati. Un'interrogazione salvata è un'interrogazione SQL, un'interrogazione QBE oppure un'Interrogazione Guidata salvata in un database. Un'interrogazione in memoria temporanea viene chiamata INTERR.

**Interrogazione guidata.** Un'interrogazione creata in base alle risposte dell'utente ad una serie di pannelli di dialogo.

**interruttore interattivo.** Un interruttore concettuale che, se attivato, consente al programma applicativo di eseguire interattivamente i comandi QMF.

**interruttore per attivare la procedura.** Un interruttore concettuale che può essere attivato dal comando QMF MESSAGGIO. Se attivato, ogni procedura QMF alla quale viene restituito il controllo termina immediatamente.

**intestazione colonna.** Un'alternativa al nome della colonna che un utente può specificare su un formato. Non viene salvata nel database, come invece accade per il nome e l'etichetta della colonna.

**ISO (International Standards Organization) formato.** Un formato che rappresenta i valori per la data e l'ora come di seguito indicato:

## Glossario

- Data: aaaa-mm-gg
- Ora: hh.mm.ss

**ISPF.** Interactive System Productivity Facility.

**IXE.** Integration Exchange Format: un protocollo per il trasferimento di dati in formato tabella tra vari prodotti software.

**JCL.** Job control language per OS/390.

**job control (controllo lavoro).** In VSE, un programma richiamato nella memoria per preparare ogni lavoro o passo di lavoro da eseguire. Alcune delle sue funzioni sono: assegnare unità I/E a nomi simbolici, impostare interruttori per l'uso del programma, registrare (o stampare) istruzioni di controllo del lavoro ed ottenere la prima fase di ciascun passo di lavoro.

**LAN (local area network).** (1) Due o più processori collegati per la condivisione di risorse locali (2) Una rete limitata ad un'area geografica, come un singolo edificio contenente uffici, un magazzino o un dipartimento.

**like.** Fa riferimento a due o più ambienti operativi IBM simili o identici. Ad esempio, la distribuzione like è una distribuzione tra due livelli di DB2 UDB for OS/390 con attributi compatibili del server. Contrario di "unlike".

**locale.** Fa riferimento al database relazionale, ai dati o al file che è contenuto nel processore dell'utente. Vedere anche "locale DB2 UDB for OS/390", contrario di *remoto*.

**LOOP.** La parola chiave relativa ad un problema di loop senza fine.

**LU 6.2.** Unità logica tipo 6.2.

**LU.** Unità logica.

**LU (logical unit).** Una porta attraverso la quale un utente accede alla rete SNA per comunicare con un altro utente ed accede alle funzioni fornite dai punti di controllo dei servizi del sistema.

**memoria permanente.** Il database in cui vengono memorizzate tutte le tabelle e gli oggetti QMF.

**memoria temporanea.** Un'area in cui vengono memorizzati gli oggetti interr, form, proc, profilo, prospetto, grafico e dati correntemente usati. E' possibile visualizzare tutti gli oggetti, ad eccezione dell'oggetto dati.

**MSGx.** La parola chiave relativa ad un problema di messaggi.

**MVS/ESA.** Multiple Virtual Storage/Enterprise System Architecture (sistema operativo IBM).

**MVS (Multiple Virtual Storage).** Comprende il prodotto MVS/ESA.

**NCP.** Network Control Program.

**NCP (Network Control Program).** Un programma su licenza dell'IBM che fornisce il supporto di controllo delle comunicazioni in ambito singolo, multiplo e possibilità di reti interconnesse.

**NLF.** National Language Feature. Una qualsiasi delle varie funzioni facoltative disponibili con il QMF che consente all'utente di scegliere una lingua diversa dall'inglese americano.

**NLS.** National Language Support.

**nodo.** In SNA, un punto finale di un collegamento o una giunzione comune a due o più collegamenti di una rete. I nodi possono essere distribuiti su processori host, programmi di controllo delle comunicazioni, cluster o terminali. I nodi possono differire nell'instradamento e in altre possibilità funzionali.

**nome correlazione.** Uno pseudonimo per un nome tabella specificato nella proposizione FROM di un'interrogazione SELECT. Quando viene concatenata con un nome colonna, essa identifica la tabella che contiene la colonna.

**nome del programma di transazione.** Il nome con cui viene indicato ogni programma che partecipa ad una conversazione LU 6.2. Normalmente, colui che inizia un collegamento indica all'altra LU il nome del programma al quale si desidera collegare. Quando è usato insieme ad un nome LU, indica uno specifico programma di transazione della rete.

**nome formato da tre parti.** Nome interamente qualificato di una tabella o di una vista, composto dal nome dell'ubicazione, dall'ID del proprietario e dal nome dell'oggetto. Quando l'application server (DB2) fornisce il supporto per i nomi formati da tre parti, essi possono essere usati in una specifica SQL per richiamare o aggiornare la tabella o la vista specificata che si trova nell'ubicazione indicata.

**nome oggetto.** Una stringa di caratteri che identifica un oggetto di proprietà di un utente QMF. Tale stringa può contenere fino ad un massimo di 18 byte e deve iniziare con un carattere alfabetico. Il termine "nome oggetto" non comprende il prefisso "nome proprietario". Solo gli utenti autorizzati possono accedere agli oggetti di un altro utente.

**nome proprietario.** L'identificativo di autorizzazione dell'utente che crea un determinato oggetto.

**nullo.** Un valore speciale usato quando non c'è alcun valore nella riga di una determinata colonna. *Null* non equivale a zero.

**oggetto.** Un'interrogazione, un formato, una procedura, un profilo, un prospetto, un grafico, dei dati o una tabella QMF. Il prospetto, il grafico e i dati esistono solo in memoria temporanea e non possono essere salvati in un database. La tabella esiste solo in un database.

**oggetto corrente.** L'oggetto nella memoria temporanea correntemente visualizzato. Contrario di oggetto salvato.

**oggetto memorizzato.** Un oggetto che è stato salvato nella memoria permanente. Contrario di oggetto corrente.

**oggetto salvato.** L'oggetto che è stato salvato nel database. Contrario di oggetto corrente.

**ora.** Indica un'ora del giorno espressa in ore, minuti ed eventualmente secondi (un valore formato da due o tre parti).

**pacchetto.** La struttura di controllo prodotta quando le specifiche SQL di un programma applicativo vengono raccolte in un sistema di gestione del database relazionale. Il sistema di gestione del database usa la struttura di controllo per elaborare le specifiche SQL incontrate durante l'esecuzione delle specifiche stesse.

**pannello.** Una determinata disposizione delle informazioni raggruppate per essere visualizzate in una finestra. Un pannello può contenere un testo informativo, dei campi di immissione, delle opzioni che l'utente può selezionare oppure una combinazione di questi elementi.

**pannello di dialogo.** Un pannello che si sovrappone a parte di un pannello primario dell'Interrogazione Guidata ed amplia il dialogo che consente di creare un'interrogazione.

**pannello oggetti.** Un pannello QMF che può essere visualizzato in linea dopo l'esecuzione di un comando QMF e prima che ne venga eseguito un altro. Tali pannelli comprendono il pannello iniziale, i pannelli per i prospetti ed i grafici e tutti quelli che visualizzano un oggetto QMF. Essi non comprendono i pannelli elenco, aiuto, richiesta e stato.

**pannello primario.** Il pannello principale dell'Interrogazione Guidata che contiene l'interrogazione.

**pannello richiesta.** Un pannello che viene visualizzato dopo l'immissione di un comando QMF incompleto o errato.

**parametro.** Un elemento di un comando QMF. Questo termine viene utilizzato genericamente nella bibliografia QMF per fare riferimento al *parametro della parola chiave* oppure ad un *parametro di posizione*.

**parametro di posizione.** Un elemento di un comando QMF da collocare in una determinata posizione all'interno di un comando.

**parametro parola chiave.** Un elemento di un comando QMF comprendente una parola chiave ed un valore assegnato.

**PERFM.** La parola chiave relativa ad un problema di prestazione.

**piano.** Un formato di pacchetto in cui vengono raccolte insieme le specifiche SQL di diversi programmi durante il bind per creare un piano.

**priorità di riordino automatico.** Una specifica di un'interrogazione di reperimento che determina il riordino automatico dei valori di una colonna sulla base dei valori riordinati automaticamente in un'altra colonna.

## Glossario

**procedura.** Un oggetto che contiene comandi QMF. Può essere eseguito tramite un unico comando ESEGUI. Una procedura in memoria temporanea viene chiamata PROC. Vedere anche “procedura lineare” e “procedura con istruzioni logiche.”

**procedura con istruzioni logiche.** Qualunque procedura QMF che inizia con un commento REXX. In una procedura di questo tipo, è possibile eseguire istruzioni logiche che esprimono condizioni, effettuare dei calcoli, creare delle stringhe e inviare nuovamente i comandi all’ambiente host. Vedere anche “procedura lineare.”

**procedura iniziale.** Procedura QMF specificata dal parametro DSQSRUN del comando di avvio QMF che viene eseguito subito dopo aver richiamato il programma QMF.

**procedura lineare.** Qualunque procedura che *non* inizia con un commento REXX. Una procedura lineare può contenere comandi QMF, commenti, righe in bianco, comandi ESEGUI e variabili di sostituzione. Vedere anche “procedura con istruzioni logiche”.

**profilo.** Un oggetto che contiene informazioni relative alle caratteristiche della sessione dell’utente. Un profilo memorizzato è un profilo salvato in memoria permanente. Un profilo in memoria temporanea viene chiamato PROFILO. Vi può essere un solo profilo per ogni utente.

**programma di gestione del database.** Un programma usato per creare e gestire un database e per comunicare con altri programmi che devono accedere al database.

**programma di inizializzazione.** Programma che imposta i parametri di programma del QMF. Esso è specificato da DSQSCMD nell’interfaccia richiamabile. Il programma standard per il QMF interattivo è DSQSCMD#, dove # è il qualificatore della lingua principale (I per Italiano).

**programma di transazione.** Un programma che elabora le transazioni su una rete SNA. Esistono due tipi di programmi di transazione: i programmi di transazione delle applicazioni ed i programmi di transazione dei servizi.

**prospetto.** I dati formattati che sono generati quando viene immessa un’interrogazione per ricercare dei dati oppure quando viene immesso il comando VISUALIZZA per una tabella o una vista.

**protocollo.** Regole che gestiscono le funzioni di un sistema di comunicazioni e che devono essere rispettate per portare a termine la comunicazione.

**PSW.** Program Status Word.

**PTF.** Program Temporary Fix.

**QBE (Query-By-Example).** Un linguaggio usato per scrivere interrogazioni in formato grafico. Per ulteriori informazioni consultare *QMF Guida all’utilizzo*

**qualificatore.** La parte del nome che identifica il proprietario, quando ci si riferisce ad un oggetto QMF. Qualsiasi parte del nome separata dal resto del nome con dei punti, quando ci si riferisce ad un dataset TSO. Ad esempio, ‘TCK’, ‘XYZ’ e ‘INTERR’ sono tutti qualificatori contenuti nel nome del dataset ‘TCK.XYZ.INTERR’.

**RDBMS.** Relational database management system

**RDBMS (relational database management system).** Un sistema basato sull’elaboratore che consente la definizione, la creazione, la manipolazione, il controllo, la gestione e l’uso dei database relazionali.

**registrazione data/ora.** La data, l’ora ed eventualmente il numero di microsecondi (un valore formato da sei o sette parti).

**remoto.** Appartenente ad un DBMS relazionale diverso da quello locale.

**responsabile del database.** La persona che controlla il contenuto e l’accesso al database.

**responsabile QMF.** Un utente QMF che dispone dell’autorizzazione di gestione QMF.

**REXX.** Restructured Extended Executor.

**riga.** Una serie orizzontale di dati in formato tabella.

**riga raggruppata.** Una riga di dati contenuta in una tabella esempio o di lavoro QBE che viene riepilogata tramite l'operatore G. o una funzione incorporata.

**rollback.** Procedura che elimina le modifiche non convalidate apportate al database da un'applicazione o da un utente. Quando si verifica un rollback, i vincoli vengono rilasciati e la risorsa in fase di modifica ritorna allo stato in cui si trovava al momento dell'ultimo commit, rollback o allo stato iniziale. Vedere anche *commit*.

**SBCS.** Single Byte Character Set (gruppo di caratteri a singolo byte).

**scalare.** Un valore contenuto in una colonna, il valore di una costante oppure un'espressione con altri valori scalari.

**schermo.** La superficie fisica di un'unità video sulla quale vengono visualizzate le informazioni.

**separatore di area.** La barra verticale che separa l'area fissa di un prospetto visualizzato dalla parte restante.

**server.** Un'unità funzionale che fornisce la condivisione di servizi a stazioni di lavoro presenti su una rete.

**server applicativo.** La destinazione di una richiesta da parte di un application requester. (1) Il programma di gestione del database locale o remoto al quale è collegato il processo applicativo. L'application server viene eseguito nel sistema che contiene i dati desiderati. (2) In DRDA, la destinazione di una richiesta da parte di un application requester. Con il DB2 UDB for OS/390, il server è parte di un sottosistema DB2 UDB for OS/390 completo.

Con DB2 per VM e VSE l'application server è parte di una macchina del database.

**server database.** (1) In DRDA, la destinazione di una richiesta effettuata da un sever delle applicazioni (2) In OS/2, una stazione di lavoro che fornisce servizi del proprio database locale ad utenti del database.

**sessione.** Tutte le interazioni tra l'utente e QMF, dal momento in cui l'utente si collega fino a quando non si scollega.

**sessione interattiva.** Qualsiasi sessione QMF in cui l'utente ed il QMF possono interagire. Essa può essere avviata da un'altra sessione interattiva usando il comando QMF INTERAGISCI.

**sessione QMF.** Tutte le interazioni tra l'utente e QMF, dal momento in cui l'utente richiama QMF al momento in cui viene immesso il comando ESCI.

**sessione QMF batch.** Una sessione QMF eseguita in bassa priorità. Essa inizia quando viene richiamata una determinata procedura QMF e termina alla fine di quest'ultima. Durante una sessione QMF in bassa priorità, non è consentita alcuna interazione con l'utente né con la funzione di visualizzazione dei pannelli.

**sessione QMF primaria.** Una sessione interattiva avviata al di fuori di QMF. All'interno di questa sessione possono essere avviate altre sessioni usando il comando INTERAGISCI.

**sinonimo di comando.** Il verbo o la parte verbo/oggetto di un comando definito dall'utente. Esso viene immesso per il comando ed è seguito da tutte le altre informazioni necessarie.

**sintassi estesa.** La sintassi dei comandi QMF usata dall'interfaccia richiamabile del QMF. Questa sintassi definisce le variabili archiviate nella memoria acquisita dall'interfaccia richiamabile e condivisa dal QMF.

**sintassi lineare.** Sintassi dei comandi QMF immessi in una specifica di un programma o di una procedura o che possono essere immessi sulla riga comandi QMF.

**sistema di gestione del database.** Un sistema basato sull'elaboratore che consente la definizione, la creazione, la manipolazione, il controllo, la gestione e l'uso di database. Il sistema di gestione del database dispone anche di funzioni per la gestione delle transazioni e per il recupero dei dati che proteggono l'integrità dei dati stessi.

**SNA.** Systems Network Architecture.

**SNA (Systems Network Architecture).** La descrizione di strutture, formati e protocolli logici e di sequenze operative per la trasmissione di unità di informazione ed il controllo della configurazione e dell'operazione delle reti.

**sottointerrogazione.** Un'interrogazione SQL completa che appare in una proposizione WHERE o HAVING di un'altra interrogazione (l'interrogazione principale o una sottointerrogazione di livello superiore).

## Glossario

**sottoprocesso.** Struttura DB2 che descrive la connessione di un'applicazione, tiene traccia dei relativi progressi, fornisce la funzione di elaborazione delle funzioni delle risorse e limita l'accesso dell'applicazione alle risorse e ai servizi DB2. Gran parte delle funzioni DB2 viene eseguita in una struttura thread.

**sottostringa.** La parte di una stringa il cui inizio e la cui lunghezza vengono specificati nella funzione SUBSTR.

**SQL.** Structured Query Language.

**SQLCA.** Structured Query Language Communication Area.

**SQL (Structured Query Language).** Un linguaggio usato per comunicare con il DB2 UDB for OS/390 e l'DB2 per VSE o VM. Esso viene usato per scrivere interrogazioni in frasi descrittive.

**SSF.** Software Support Facility. Un database in linea IBM che consente la memorizzazione e la ricerca delle informazioni relative a tutti gli APAR e le PTF correnti.

**stringa.** Un insieme di elementi consecutivi di tipo simile; ad esempio, una stringa di caratteri.

**suddivisione ed incolonnamento.** Vedere "suddivisione ed incolonnamento delle colonne" e "suddivisione ed incolonnamento delle righe".

**suddivisione ed incolonnamento delle righe.** La formattazione delle righe di una tabella in un prospetto, in modo che i dati vengano disposti su più righe. I nomi colonna e tutti i valori della colonna vengono suddivisi in tante righe quante sono necessarie per la lunghezza della riga del prospetto.

**suddivisione e incolonnamento colonne.** La formattazione dei valori di una colonna in un prospetto, in modo che i dati vengano disposti su più righe. Viene spesso usata quando una colonna contiene dei valori la cui lunghezza è maggiore della larghezza della colonna.

**System Log (SYSLOG).** Un dataset o un file in cui è possibile memorizzare informazioni relative alla mansione, dati operativi, descrizioni di eventi insoliti, comandi e messaggi per l'operatore e dall'operatore.

**tabella.** Una raccolta di dati denominata e sotto il controllo del programma che gestisce il database relazionale. Una tabella è costituita da un numero fisso di righe e di colonne.

**tabella dei sinonimi dei comandi.** Una tabella in cui ciascuna riga descrive un comando definito dall'utente. Ad ogni utente può essere assegnata una di queste tabelle.

**tabella dei tasti funzionali.** Una tabella che contiene le definizioni dei tasti funzionali relative a uno o più pannelli QMF, insieme al testo che descrive tali tasti. Ad ogni utente può essere assegnata una di queste tabelle.

**tabella di esempio.** La struttura di un'interrogazione QBE.

**tabella di lavoro.** Una tabella vuota in cui vengono usati elementi esempio per combinare colonne e righe oppure per inserire valori costanti in un prospetto.

**tabelle campione.** Le tabelle fornite con QMF. I dati contenuti in queste tabelle campione sono utilizzati come guida all'apprendimento di QMF per i nuovi utenti.

**testo blocco di dettaglio.** Il testo nel corpo del prospetto relativo ad una determinata riga di dati.

**testo intestazione di dettaglio.** Il testo dell'intestazione di un prospetto. Le intestazioni verranno stampate o meno secondo quanto specificato sul pannello FORM.DETTAGLI.

**TP.** Transaction Program

**TPN.** Transaction Program Name

**transazione.** Il lavoro che viene eseguito tra 'Begin Unit of Work' e 'Commit' o 'Rollback'.

**TSO.** Time Sharing Option.

**ubicazione.** Sistema di gestione del database relazionale specifico contenuto in un sistema di database relazionali distribuiti. Ogni sottosistema DB2 UDB for OS/390 viene considerato un'ubicazione.



**ubicazione corrente.** L'application server a cui è attualmente collegata la sessione QMF. Questo server elabora tutte le specifiche SQL, ad eccezione delle specifiche di collegamento come COLLEGA (che sono gestite dall'application requester). Quando si inizializza il QMF, l'ubicazione corrente viene indicata dal parametro di avvio del programma DSQSDBNM. (Se tale parametro non è specificato, l'ubicazione corrente è il sottosistema DB2 UDB for OS/390 locale.)

**unione.** Un'operazione relazionale che consente di ricercare i dati provenienti da due o più tabelle in base a colonne corrispondenti che contengono valori dello stesso tipo di dati.

**unità di lavoro.** (1) Sequenza richiamabile di operazioni all'interno di un processo applicativo. Di solito, tale processo interessa una singola unità di lavoro, ma può coinvolgerne molte altre in seguito ad operazioni di commit o rollback. (2) In DRDA, una sequenza di comandi SQL che il programma di gestione del database considera come una singola entità. Il programma di gestione del database garantisce la coerenza dei dati verificando che vengano eseguite tutte le modifiche apportate ai dati in un'unità di lavoro, o che nessuna di esse venga eseguita.

**unità di lavoro distribuita.** Metodo di accesso ai dati relazionali distribuiti che consente ad un utente o ad un'applicazione di inviare, nell'ambito di un'unica unità di lavoro, le specifiche SQL a più sistemi di gestione del database relazionali, ma senza superare un'ubicazione per ciascuna specifica.

Il DB2 UDB for OS/390 ha introdotto una funzione limitata di unità di lavoro distribuita nella V2R2 chiamata accesso diretto del sistema, supportata dal QMF.

**unità di lavoro remota.** (1) il formato dell'elaborazione distribuita SQL in cui l'applicazione è situata su un sistema diverso dal database relazionale ed un singolo application server serve tutte le richieste di unità di lavoro remote all'interno di una singola unità di lavoro logica. (2) Un'unità di lavoro che consente la preparazione e l'esecuzione remota di specifiche SQL.

**unità logica corrispondente.** In SNA, il sistema remoto durante una sessione.

**unità logica 6.2 (LU 6.2).** Il tipo di unità logica SNA che fornisce il supporto per comunicazioni generali tra programmi all'interno di un ambiente di elaborazione distribuito.

**unlike.** Fa riferimento a due o più ambienti operativi IBM. Ad esempio, una distribuzione unlike è una distribuzione tra DB2 per VM e VSE e DB2 UDB for OS/390. Contrario di *like*.

**valore.** Dati ai quali viene assegnata una riga ed una colonna in una tabella.

**valore nullo.** Vedere *null*.

**variabile di aggregazione.** Una funzione di aggregazione che viene inserita in un prospetto usando i pannelli FORM.SEPAR, FORM.CALC, FORM.DETTAGLI oppure FORM.FIN. Quando il prospetto viene prodotto, il relativo valore appare come parte del fondo separazione, del testo blocco di dettaglio o del testo finale.

**variabile di calcolo.** CALCid è una variabile particolare per i formati che contiene un valore calcolato definito dall'utente. CALCid viene definito sul pannello FORM.CALC.

**variabile di sostituzione.** (1) Una variabile contenuta in una procedura o in un'interrogazione il cui valore viene specificato tramite una variabile globale o tramite una variabile definita al momento dell'esecuzione. (2) Una variabile contenuta in un formato il cui valore viene specificato tramite una variabile globale.

**variabile globale.** Una variabile che, una volta impostata, può essere usata per un'intera sessione QMF. Essa può essere utilizzata in una procedura, in un'interrogazione o in un formato. Contrario di variabile definita al momento dell'esecuzione.

**variabile runtime.** Una variabile contenuta in una procedura o in un'interrogazione il cui valore viene specificato dall'utente al momento dell'esecuzione della procedura o dell'interrogazione. Il valore di una variabile definita al momento dell'esecuzione è disponibile solo nella procedura o nell'interrogazione corrente. Contrario di variabile globale.

**variazione.** Una definizione della formattazione dei dati specificata in un pannello FORM.DETTAGLI che può essere usata, in base a delle particolari condizioni, per formattare un prospetto o parte di esso.

**vista.** Una rappresentazione alternativa di dati tratti da una o più tabelle. Essa può includere alcune o tutte le colonne contenute nella tabella (o nelle tabelle) sulla quale viene definita. (2) L'entità (o le entità) che definisce l'ambito dei dati da ricercare per un'interrogazione.

## Glossario

**VM.** Virtual Machine (sistema operativo IBM). Termine generico usato per l'ambiente VM/ESA.

**VSE.** Virtual Storage Extended (sistema operativo IBM). Termine generico usato per l'ambiente VSE/ESA.

**VSE (Virtual Storage Extended).** Un sistema operativo estensione del Disk Operating System/Virtual Storage. Il VSE comprende (1) il supporto VSE/Advanced Functions e (2) qualsiasi programma fornito dall'IBM o creato dall'utente richiesto da un utente per l'elaborazione dei dati. Il VSE e l'hardware da questo controllato formano un sistema informatico completo.

**WAIT.** La parola chiave relativa ad un problema di stato di attesa (wait) senza fine.

**Workstation Database Server.** (server database di stazioni di lavoro) La famiglia IBM dei prodotti database DRDA sulle piattaforme UNIX e Intel (ad esempio DB2 Common Server, DB2 Parallel Edition e DataJoiner).

---

## Bibliografia

Gli elenchi di seguito riportati non comprendono tutte le pubblicazioni di una particolare libreria. Per ordinare copie delle pubblicazioni elencate o per ulteriori informazioni su una particolare libreria, rivolgersi al proprio rappresentante IBM.

Per un elenco delle pubblicazioni relative a QMF, vedere “Documentazione QMF” a pagina vii.

---

### Pubblcazioni relative a APPC

- *Communicating with APPC and CPI-C: A Technical Overview*
- *Networking with APPC: An Overview*

---

### Pubblcazioni CICS

#### **CICS Transaction Server for OS390**

- *CICS/OS390 User's Handbook*
- *CICS/OS390 Application Programmers Reference*
- *CICS/OS390 Application Programming Guide*
- *CICS/OS390 DB2 Guide*
- *CICS/OS390 Resource Definition (Macro)*
- *CICS/OS390 Resource Definition (Online)*
- *CICS/OS390 Problem Determination Guide*
- *CICS/OS390 System Definition Guide*
- *CICS/OS390 Intercommunication Guide*
- *CICS/OS390 Performance Tuning Handbook*

#### **CICS for VSE**

- *CICS per VSE/ESA User's Handbook*
- *CICS per VSE/ESA Application Programmer's Reference*
- *CICS per VSE/ESA Application Programming Guide*
- *CICS per VSE/ESA Resource Definition (Macro)*
- *CICS per VSE/ESA Resource Definition (Online)*
- *CICS per VSE/ESA Problem Determination Guide*
- *CICS/OS390 System Definition Guide*
- *CICS per VSE/ESA Intercommunication Guide*
- *CICS per VSE/ESA Performance Tuning Handbook*

---

### Pubblcazioni relative a COBOL

- *VS COBOL II Application Programming Guide for VSE*
- *COBOL/VSE Language Reference*
- *COBOL/VSE Programming Guide*

### Pubblicazioni relative al DATABASE 2

#### **DB2 UDB for OS390**

- *DB2 UDB per OS390 Installation Guide*
- *DB2 UDB per OS390 Administration Guide*
- *DB2 UDB per OS390 SQL Reference*
- *DB2 UDB per OS390 Command Reference*
- *DB2 UDB per OS390 Application Programming and SQL Guide*
- *DB2 UDB per OS390 Message and Codes*
- *DB2 UDB per OS390 Utility Guide and Reference*
- *DB2 UDB per OS390 Call Level Interface Guide and Reference*
- *DB2 UDB per OS390 Reference for Remote DRDA Requesters and Servers*

#### **DB2 for VSE & VM**

- *DB2 Server per VM Installation Guide*
- *DB2 Server per VSE Installation Guide*
- *DB2 Server per VSE & VM Database Administration*
- *DB2 Server per VM System Administration*
- *DB2 Server per VSE System Administration*
- *DB2 Server per VSE & VM Operation*
- *DB2 Server per VSE & VM SQL Reference*
- *DB2 Server per VSE & VM Application Programming*
- *DB2 Server per VSE & VM Interactive SQL Guide and Reference*
- *DB2 Server per VSE & VM Database Services Utility*
- *DB2 Server per VM Message and Codes*
- *DB2 Server per VSE Message and Codes*
- *DB2 Server per VSE & VM Diagnostic Guide and Reference*
- *DB2 Server per VSE & VM Performance Tuning Handbook*

#### **DB2 for AS/400**

- *DB2 per AS/400 SQL Reference*
- *DB2 per AS/400 SQL Programming*

#### **Parallel Edition**

- *DB2 Parallel Edition Administration Guide and Reference*

#### **DB2 Universal Database**

- *DB2 Universal Database Command Reference*
- *DB2 Universal Database SQL Reference*
- *DB2 Universal Database Message Reference*

#### **DataJoiner**

- *DataJoiner Application Programming and SQL Reference Supplement*

---

### Pubblicazioni relative a DCF

- *DCF and DLF General Information*

---

## Pubblicazioni relative a DRDA

- *DRDA Every Manager's Guide*
- *DRDA Connectivity Guide*

---

## Pubblicazioni relative al DXT

- *DXT Guide to Dialogs*
- *Data Extract: Planning and Administration Guide for Dialogs*
- *Data Extract: Users Guide*
- *Learning to Use DXT*

---

## Pubblicazioni relative al GDDM (Graphical Data Display Manager)

- *GDDM General Information*
- *GDDM Base Programming Reference*
- *GDDM Base Programming Guide*
- *GDDM Guide for Users*
- *GDDM Installation and System Management for VSE*
- *GDDM Messages*

---

## Pubblicazioni relative a HLASM

- *IBM High-Level Assembler Programmer's Guide for OS/390, VM and VSE*
- *IBM High-Level Assembler Language Reference for OS/390, VM and VSE*

---

## Pubblicazioni relative a ISPF/PDF

### OS/390

- *Interactive System Productivity Facility for OS/390 Installation and Customization*
- *Interactive System Productivity Facility for OS/390 Dialog Management Guide*
- *Interactive System Productivity Facility for OS/390 Dialog Management Services and Examples*

### VM

- *ISPF for VM Dialog Management Services and Examples*

---

## Pubblicazioni relative a OS/390

### Utilities

- *OS/390 Administration: Utilities*
- *OS/390 Extended Architecture Utilities*

### JCL

- *OS/390 Extended Architecture JCL Reference*
- *OS/390 Extended Architecture JCL User's Guide*
- *OS/390 JCL Reference*
- *OS/390 JCL Users Guide*

### Pageable Link Pack Area (PLPA)

- *OS/390 Extended Architecture Initialization and Tuning*

## Bibliografia

- *OS/390 SPL: Initialization and Tuning*

### VSAM

- *OS/390 VSAM Administration Guide*
- *OS/390 VSAM Catalog Administration Access Method Services*

### TSO

- *OS/390 TSO Primer*
- *OS/390 User's Guide*

### SMP/E

- *OS/390 System Modification Program Extended Messages and Codes*
- *OS/390 System Modification Program Extended Primer*
- *OS/390 System Modification Program Extended Reference*
- *OS/390 System Modification Program Extended User's Guide*

---

## Pubblicazioni relative a PL/I

- *PL/I VSE Language Reference*
- *PL/I VSE Programming Guide*

---

## Pubblicazioni relative al linguaggio REXX

### ambiente OS/390

- *IBM Compiler and Library for REXX/370: Users Guide and Reference*
- *TSO Extensions REXX/MVS Reference*

### Ambiente VM

- *Procedures Language VM/REXX Reference*
- *Procedures Language VM/REXX User's Guide*

---

## Pubblicazioni relative a ServiceLink

- *ServiceLink User's Guide*

---

## Pubblicazioni relative a VM

- *Virtual Machine Planning Guide and Reference*
- *Virtual Machine CMS Command and Macro Reference*

---

## Pubblicazioni relative a VSE

- *VSE Planning Guide*
- *VSE Guide to System Functions*
- *VSE System Utilities*
- *VSE Guide for Solving Problems*

# Indice analitico

## Caratteri speciali

@IF 250  
&an, variabile  
  nel testo blocco dettagli 228  
  nel testo di fondoseparazione 206  
  nel testo finale 233  
&CALCid, variabile  
  nel testo di fondoseparazione 206  
  nel testo finale 233  
&CONTEGG, variabile  
  nel testo blocco dettagli 227  
  nel testo di fondoseparazione 205  
  nel testo finale 233  
  nelle espressioni di calcolo 207  
&DATA, variabile  
  descrizione 202  
  nel testo blocco dettagli 228  
  nel testo di fondopagina 245  
  nel testo di fondoseparazione 206  
  nel testo finale 233  
  nel testo intestazione di dettaglio 225  
  nell'intestazione di separazione 202  
  nelle espressioni di calcolo 207  
'e' commerciale (&)  
  nei nomi variabile 271  
&n, variabile  
  nel testo blocco dettagli 227  
  nel testo di fondopagina 245  
  nel testo di fondoseparazione 205  
  nel testo finale 233  
  nel testo intestazione di dettaglio 225  
  nel testo intestazione pagina 243  
  nell'intestazione di separazione 202  
&ORA, variabile  
  descrizione 202  
  nel testo blocco dettagli 228  
  nel testo di fondopagina 245  
  nel testo di fondoseparazione 206  
  nel testo finale 233  
  nel testo intestazione di dettaglio 225  
  nell'intestazione di separazione 202  
  nelle espressioni di calcolo 207  
&PAG, variabile  
  descrizione 202  
  nel testo blocco dettagli 228  
  nel testo di fondopagina 245  
  nel testo di fondoseparazione 206  
  nel testo finale 233  
  nel testo intestazione di dettaglio 225  
  nell'intestazione di separazione 202  
  nelle espressioni di calcolo 207  
&RIGA, variabile  
  descrizione 203, 205  
  nel testo blocco dettagli 227  
  nel testo di fondopagina 245  
  nel testo di fondoseparazione 205,  
  206  
  nel testo finale 233  
  nel testo intestazione di dettaglio 225  
  nel testo intestazione pagina 243  
  nell'intestazione di separazione 203

## A

abbreviazioni 5  
  minime per i comandi 3, 5  
  quando non si utilizza 3  
  sintassi 5  
  nelle procedure 3  
  per codici d'uso 213  
  per i comandi 5  
abbreviazioni minime 5  
  dei codici d'uso 213  
  per i comandi 3, 5  
accesso ai dati  
  accesso  
  inviare i comandi utilizzando 3  
aggiornamento 30, 179  
  con il comando MOSTRA 30  
  righe 179  
aggregazione  
  codici d'uso 213, 255, 256  
  variabili  
  nel testo blocco dettagli 228  
  nel testo di fondoseparazione 206  
  nel testo finale 233  
aiuto  
  da un pannello richiesta 2  
  per messaggi di errore 281  
  ritorno al formato QMF 12  
AIUTO  
  comando 65  
  pannello, formato esci 38  
  parametro per il comando  
  MESSAGGIO 87  
  tasto funzionale 2  
aiuto per i campi formato 281  
alias  
  cancellazione 155  
  eliminare 37  
  nomi per tabelle o viste 282  
ALLIN., area di immissione  
  pannello FORM.DETTAGLI 224, 227  
  pannello FORM.FINAL 231  
  pannello FORM.PAG 242, 244  
  pannello FORM.SEPARn 200, 203  
allineamento  
  colonna 217  
  grafici 242  
  intestazioni colonna 212  
  intestazioni pagina 242  
  per testo di fondoseparazione 200  
  prospetti 242  
ALTER TABLE  
  concessione dell'autorizzazione 157  
  revoca dell'autorizzazione 171  
ambienti  
  CICS 14  
  dei comandi 1  
annullamento  
  comandi  
  da un terminale 5  
annullamento comandi  
  aiuto 12

annullamento comandi (*Continua*)  
  da un terminale 5  
  in CICS, CMS, o TSO 5  
  nell'Editore Tabelle 280  
  Pannelli conferma 12  
annullare un comando o  
  un'interrogazione 275  
applicazione  
  comandi di supporto  
  BATCH 10  
  DISPONI 81  
  DPRE 30  
  ISPF 81  
  PROV 142  
  immissione di comandi in 3  
applicazione per visualizzare prospetti  
  stampati 30  
applicazione per Visualizzare Prospetti  
  Stampati 30  
area di eco nell'Interrogazione  
  Guidata 275  
area di immissione ID  
  sul pannello FORM.CALC 207  
  sul pannello  
  FORM.CONDIZIONI 221  
area di immissione INDENT  
  FORM.COLONNE 213  
  FORM.PRINC 196  
area di immissione OPZIONI sul  
  pannello FORM.PRINC 197  
area NUM 198  
aree di immissione corrispondenti sui  
  formati 195, 198  
aree di non immissione su  
  FORM.PRINC 195  
aritmetica  
  espressioni 182  
  operatori 182, 251  
asterisco (\*)  
  nelle espressioni 182  
  per il testo di separazione  
  standard 237  
autorizzazione  
  ad usare una tabella 157  
  aggiornamento 179  
  alter 146  
  concessione 157  
  create view 152  
  creazione tabella 150  
  eliminare 153  
  inserire 162  
  revoca 171  
  selezione 171  
  tabelle 157, 171

## B

B preceduto da \_ (\_B) 269  
barra (/)  
  nelle espressioni 182  
  operatore di divisione 183, 251

## C

- CALC, pannello formato 207
- calcoli 249, 251
- campi, pulizia 16
- campione
  - formato 81
  - prospetto 191
- cancellazione
  - dati remoti 37
  - oggetti del database 37
  - un alias 155
- carattere
  - codici di edit 216
  - costanti 173
  - dati 262
    - codice d'uso PCTTOT 256
    - codici d'uso per 255, 256
    - codici di edit 262
    - con la parola chiave SQL LIKE 164
    - dati intestazioni colonna giustificate a destra 212
    - nei nomi 271
    - tipo di dati 216
  - carattere misto
    - caratteri misti 201
    - per il fondopagina 245
    - per il fondoseparazione 205
    - per il testo finale 232
    - per le intestazioni colonna 212
- CHAR
  - funzione scalare 185
  - tipo di dati 214
- chiusura di un'operazione (comando FINE) 35
- CICS
  - ambiente
    - importazione oggetti 66
    - nel QMF 14
    - stampare 98
  - coda dati
    - importazione da 66
    - comando 14
    - comando SOPRA 143
  - coda dati
    - esportazione a 40
  - coda dei dati CICS
    - importazione da 66
  - codice d'uso CALCid 260
  - codice d'uso DEVSTD 255
  - codice d'uso MASSIMO 255
  - codice d'uso MEDIA 255
  - codice d'uso MINIMO 255
  - codice d'uso OMETTI 261
  - codice d'uso ORIZZ 254
  - codice d'uso PCT 256
  - codice d'uso PCTCTOT 256
  - codice d'uso PCTCUM 256
  - codice d'uso PRIMO 255
  - codice d'uso RAGGRUP 261
    - definizione 261
  - codice d'uso SEPARn 260
    - descrizione 260
  - codice d'uso SOMCUM 256
  - codice d'uso ULTIMO 255
  - codice dei edit TDL 266
  - codice di editazione 267
    - codice di editazione B 264
    - codice di editazione BW 264
    - codice di editazione C 262
    - codice di editazione CDx 262
    - codice di editazione CT 262
    - codice di editazione CW 262
    - codice di editazione D 265
    - codice di editazione E 265
    - codice di editazione I 265
    - codice di editazione J 265
    - codice di editazione K 265
    - codice di editazione L 265
    - codice di editazione P 265
    - codice di editazione TDDAx 266
    - codice di editazione TDDx 266
    - codice di editazione TDMAx 266
    - codice di editazione TDMx 266
    - codice di editazione TDYx 266
    - codice di editazione TDYx 266
    - codice di editazione TSI 268
    - codice di editazione TTAN 267
    - codice di editazione TTAx 267
    - codice di editazione TTL 267
    - codice di editazione TTSx 267
    - codice di editazione TTUx 267
    - codice di editazione Uxxxx 268
    - codice di editazione Vxxxx 268
    - codice di editazione X 264
    - codice di editazione XW 264
  - codici
    - d'uso 213, 254
    - dati in formato tabella 216
    - edit 216, 262
    - personalizzazione edit 262
  - codici d'uso
    - aree di immissione per 196, 213
      - pannello FORM.COLONNE 213
      - pannello FORM.PRINC 196
    - descrizioni 261
    - RAGGRUP 159
  - codici d'uso SEPAR 260
  - codici di edit
    - definiti dall'utente 268
    - descritti 262, 268
    - elenco 216
      - su un pannello formato 216
  - codici di edit definiti dall'utente 268
  - codici di edit G 264
  - codici di edit GW 264
  - codici di edit per il tipo di dati bit 216
  - codici di edit per il tipo di dati esadecimale 216
- colonna
  - aggiunta in una tabella 145
  - allineamento 212, 217
    - nei prospetti 212, 217
  - codici d'uso 213, 254
  - codici d'uso per 213, 254
  - da due tabelle 178
  - definizione 218
    - comando SPECIFICA 218
    - in base a espressioni 249
  - definizione con CREATE TABLE 150
  - differenze tra colonne definite dall'utente e database 218
  - funzioni
    - AVG 148
- colonna (*Continua*)
  - funzioni (*Continua*)
    - CONTEGG 149
    - COUNT(DISTINCT) 154
    - MAX 165
    - MIN 165
    - SUM 174
  - giustificazione 212
  - incolonnamento
    - codici di edit per 262
    - colonne definite 218
    - dati in un prospetto 262
    - righe su una pagina 237
  - intestazioni
    - area di immissione 196
    - nome funzione quando si raggruppa 237
    - pannello FORM.COLONNE 211
    - pannello FORM.DETTAGLI 224
    - pannello FORM.OPZIONI 240
    - pannello FORM.PRINC 196
    - sui grafici 212, 215
    - troncati 215
  - numero 198
  - ordinare in un prospetto 196, 239
  - selezione
    - da più tabelle 178
    - numero massimo 172
    - tutti 172
  - sequenza 216
  - specifica 217
  - variabili di sostituzione 208
- colonne definite 218, 249
- colonne fisse 236
- colonne fisse sul pannello FORM.OPZIONI 236
- comando
  - ACCEDI VARGLOB 63
  - AGGIORNA 109
  - AGGIUNGI 8
  - AIUTO 65, 280
    - guida in linea 280
    - sintassi 65
  - ambienti 1
  - AMPLIA 37
  - ANNULLA 12
    - tasto funzionale 12
  - annullamento 5
  - AVANTI 62
  - BATCH 10
  - CANCELLA 37
  - CICS 14
  - COLLEGA 17, 19, 20
  - COMANDO PRESENTA 133
  - COMMUTATORE 143
  - completare un prospetto 273
  - CONTROLLA 13
  - CONVERTI 22
    - a interrogazione SQL 22
  - DESCRIVI 26
  - DESTRA 115
  - DISPONI 81
  - DPRE 30
  - EDIT 32
    - sintassi 32
  - ELENCA 83
    - sintassi 83



- comando (*Continua*)
  - ELIMINA 26
    - sintassi 26
  - eliminare 12
  - ENTITÀ' PRESENTA 133
  - ESCI 38
  - ESEGUI 116
    - sintassi 116
  - ESPORTA 40, 47, 54
  - ESTRAI 61
  - FINE 35
    - sintassi 35
  - formato 5
  - GETQMF 64
  - immissione 1
  - IMPORTA 66, 71, 75
    - regole 66, 75
  - IMPOSTA PROFILO 129
  - IMPOSTA VARGLOB 126
    - sintassi 126
  - INDIETRO 9
  - INSERISCI 79
  - INTERAGISCI 80
  - interfaccia
    - comando ESCI 38
    - comando MESSAGGIO 87
    - comando QMF 108
    - comando STATE 142
    - immettere RICHIAMA da 113
    - immissione di comandi in 3
  - ISPF 81
  - MESSAGGIO 87
  - MODIFICA 13
  - MOSTRA 30
    - usare interrogazione SQL 30
  - nelle procedure 3
  - parametri 6
  - parametro CONFERMA 4
  - PRECEDENTE 89
  - PRES.CAMPO 133
  - PRESENTA 133
  - PROV 142
  - PULISCI 16
  - QMF 108
  - RICERCA 126
  - RICHIAMA 113
  - RIDUCI 108
  - riga
    - esempio di 1
    - immissione del comando QMF su 108
    - richiama i comandi da 113
  - RIORDINA 137
  - RIPRISTINA oggetto 110
  - RIPRISTINA VARGLOB 109
  - SALVA 122
    - sintassi 122
  - SINISTRA 82
    - sintassi 5
  - SOPRA 143
  - SOTTO 11
  - SPECIFICA 137
  - STAMPA 90, 98
  - START 139
  - struttura 5
  - SUCCESSIVA 89
  - unità di lavoro distribuita 17, 19, 20
- comando (*Continua*)
  - utilizzato per l'accesso ai dati remoti 3
  - VISTA PRESENTA 133
  - VISUALIZZA 27
    - sintassi 27
  - comando ACCEDI VARGLOB 63
  - comando AGGIORNA 109
  - comando AGGIUNGI 8, 145, 279
    - con variabili globali 8
    - Editore Tabelle 8
    - parola chiave in SQL 145
    - tasto funzionale 8
  - comando ANNULLA 12
    - descrizione di 12
  - comando AVANTI 62
  - comando BATCH 10
  - comando CAMBIA 143
  - comando COLLEGA 17, 19, 20
    - emissione 17, 19, 20
  - comando CONTROLLA 14, 247
  - comando DESCRIVI 26
    - descrizione 26
  - comando DESTRA 115
  - comando DISPONI
    - creare un prospetto campione 81
    - nei formati 191
    - supporto di applicazione 81
  - comando ENLARGE 37
  - comando ESCI
    - quando si svolgono applicazioni QMF 38
  - comando ESEGUI 116
  - comando ESPORTA 40
    - descrizione 40, 47, 54
  - comando ESTRAI 61
  - comando FINE
    - descrizione 80
  - comando IMPORTA
    - in CICS 66
    - in TSO 71
    - in VM 75
  - comando IMPOSTA PROFILO 129
  - comando IMPOSTA VARGLOB 126
  - comando INDIETRO 9
  - comando INSERISCI 79
  - comando INTERAGISCI 80
    - descrizione 80
  - comando MESSAGGIO 87
  - comando MODIFICA 13
    - interrogazione guidata 13
  - comando MOSTRA 30
    - usare interrogazione SQL 30
  - comando PRECEDENTE 89
  - comando PRESENTA 133
  - comando PULISCI 16
    - descrizione 16
  - comando QMF 108
  - comando RICHIAMA 113
  - Comando RIDUCI 108
  - comando RIORDINA 137
  - comando RIPRISTINA oggetto 110
  - comando RIPRISTINA VARGLOB 109
  - comando SALVA
    - memoria temporanea del QMF 122, 272
  - comando SINISTRA 82
- comando SOPRA 143
- comando SOTTO 11
- comando SPECIFICA 137
- comando STAMPA
  - in CICS 98
- comando START 139
- comando STATE 142
- comando SUCCESSIVA 89
- comando VISUALIZZA
  - descrizione 27
- commento
  - comando CAMBIA 143
  - eliminare 143
  - nei comandi 7
  - visualizzazione 143
- commutare (comando CAMBIA) 143
- completamento di un prospetto 273
- con la parola chiave SQL NOT NULL
  - parola chiave SQL NOT 167
- concatenazione
  - nelle espressioni 188
  - operatore 188, 252
  - parola chiave SQL 188
- concatenazione (||) 188, 252
- condizioni
  - come scrivere 179
  - con concatenazione 188
  - con disuguaglianze 181
  - con espressioni 167
  - con parentesi 146
  - con uguaglianze 181
  - convalida 249
  - multiple 146, 168
    - AND 146
    - OR 168
  - negativo 166
  - scrittura 179
  - valori in un elenco 161
- CONDIZIONI, pannello formato 221
- condizioni di avviso 13, 14, 246
- condizioni di avviso sui pannelli FORM 246
- condizioni negative, parola chiave SQL NOT 166
- CONTEGG
  - codice d'uso 255
  - parola chiave SQL 149
- continuazione
  - carattere 3, 276, 278
    - procedura con istruzioni logiche 3, 276
    - procedura lineare 3, 278
  - riga 276, 278
  - virgola (,) nelle procedure con istruzioni logiche 276
- controllo
  - colonna 259, 260
    - con separazioni 259
  - risorse 283
- convalida delle condizioni, delle definizioni colonna e delle espressioni 249
- conversione
  - interrogazioni 22
  - interrogazioni in SQL 22
- corrente
  - variazioni sul pannello 223

correzione degli errori sui formati 247  
costanti nelle interrogazioni 173  
costanti non numeriche 210  
COUNT(DISTINCT, parola chiave SQL 149  
creare  
interrogazioni di base 30  
prospetto campione 191  
cumulativa  
percentuale 256  
somma 256

## D

data  
codici di edit 266  
descrizione 202  
nel testo di fondopagina 245  
DATA  
funzione scalare 185  
tipo di dati 214, 216  
variabile 202, 243  
data/ora  
dati 262  
database  
accesso ai dati remoti 281  
area di memoria temporanea QMF 272  
avanzamenti 309  
e unità di lavoro distribuite tabella 281  
e unità di lavoro remota 281  
nomi 157, 271  
parole riservate 271  
supporto rilasci 309  
unità di lavoro distribuita 281  
uso dell'unità di lavoro remota 282  
dati  
coda 40  
comando RIPRISTINA oggetto 110  
comando SALVA 122  
definizione 150  
eliminazione 153  
esportazione 40, 47, 54  
estrazione 61  
immissione  
aggiornamento righe 179  
cancellare righe 153  
inserire righe 162, 163  
limiti per il richiamo 283  
nella memoria temporanea QMF 272  
sicurezza 152  
tipi 214  
dati date/time data, codici di edit per 262  
dati in formato grafico  
codici di edit 216, 262  
con la parola chiave SQL LIKE 164  
dati in formato tabella  
controllo spaziatura 234  
dati in formato tabella, controllo spaziatura 234  
Dati in formato tabella a riga (pannello FORM.DETTAGLI) 226  
dati remoti  
accesso  
comando COLLEGA 17, 19, 20

dati remoti (*Continua*)  
accesso (*Continua*)  
unità di lavoro distribuita 281  
unità di lavoro remota 281  
cancellare 37  
dati sicuri con una vista 152  
DB2 (IBM DATABASE 2)  
accesso ai dati remoti 281  
esecuzione interrogazioni 116  
DB2 per AIX  
supporto specifico per le funzioni QMF 309  
DB2 per OS/390  
supporto specifico per le funzioni QMF 309  
DBCS (gruppo di caratteri a doppio byte)  
regole di denominazione 272  
sinonimo 150  
DCT (Destination Control Table) 98  
decimale  
codici di edit di notazione 265  
uso della virgola 272  
virgola specificata su FORM 262  
DECIMALE  
funzione scalare SQL 187  
tipo di dati 214  
definizione  
tabelle 150  
definizione di tabelle 150  
destinazioni ripartizione esterna 98  
dettagli  
spaziatura sul pannello FORM.OPZIONI 234  
testo blocco 227  
usando FORM.DETTAGLI 227  
testo intestazione  
nei prospetti stampati 200  
pannello FORM.DETTAGLI 224  
variabili 225  
variazioni 223  
DETTAGLI, pannello formato 223  
disuguaglianze 181  
nelle frasi WHERE 181  
divide e fornisce solo il resto (//) 251  
doppi apici  
con la parola chiave SQL LIKE 164  
denominazione apici 271  
DSQCXPR EXEC 250  
DSQEC\_RESET\_RPT 275  
DXT (Data Extract) 61  
comando ESTRAI 61

## E

ecedenza  
colonne di dati per la data e l'ora 214  
di memoria temporanea QMF 273  
in un prospetto 192  
edit  
espressioni 210  
tabella 34, 279  
EDIT  
area di immissione  
pannello FORM.CALC 210  
pannello FORM.COLONNE 215  
pannello FORM.PRINC 196

EDIT (*Continua*)  
comando 32, 34  
Editore Tabelle  
annullamento comandi 280  
annullamento delle modifiche 12  
comandi 279  
comando AGGIORNA 109  
comando AGGIUNGI 8  
comando EDIT 34  
comando INDIETRO 9  
comando MODIFICA 13  
comando RICERCA 126  
descrizione 279  
pannello conferma 280  
salvare le modifiche 280  
scorrimento 62, 89  
tasti funzionali 279  
elaborazione delle colonne 213  
elenco 271  
comando 83  
interrogazioni, formati, procedure e tabelle 83  
parole riservate per i nomi del database 271  
tasto funzionale 2  
elenco oggetti del database  
comando AGGIORNA 109  
comando CAMBIA 143  
comando QMF 108  
tasto funzionale DESCRIVI 26  
ELIMINA  
comando 26  
descrizione 26  
parola chiave SQL 153  
tasto funzionale 26  
eliminare  
comandi  
aiuto 12  
nell'Editore Tabelle 280  
messaggi di errore 26  
righe 26  
un oggetto dal database 37  
unisci 26  
eliminare righe 26  
eliminare righe duplicate 154  
eliminazione di righe duplicate 154  
errore  
aiuto per 14, 280  
messaggi  
aiuto per 65, 281  
eliminare 26  
su un formato 14, 247  
trovare 13, 14  
errori  
che visualizzano un pannello richiesta 2  
sui pannelli formato 246  
esecuzione di comandi 1, 108  
eseguire calcoli nei prospetti e REXX 249  
esponenziale (\*\*) 251  
espressione di calcolo  
sul pannello FORM.CALC 207  
espressioni  
aritmetica 182  
calcolate con un programma REXX 251

espressioni (*Continua*)  
 convalida 249  
 definizione colonne in base a 249  
 nella definizione delle colonne 248  
 nelle condizioni 167  
 specificare le espressioni definite nel pannello FORM.CAL 249  
 usate in un formato 248, 251  
 valori negativi in 248  
 valutazione 182, 248  
 estende una tabella QBE 37  
 EVIDENZ., area sul formato 237  
 evidenziazione delle colonne di separazione sul pannello FORM.OPZIONI 237  
 EXISTS, parola chiave SQL 156

## F

finale  
 area di immissione del pannello FORM.PRINC 197  
 pannello formato 229  
 riepilogo  
 pannello FORM.FINAL 230  
 pannello FORM.OPZIONI 240  
 testo 197, 232, 233  
 usando INSERISCI 232  
 usando FORM.PRINC 197  
 FINE  
 comando 80  
 tasto funzionale 2, 281  
 finire un prospetto 273  
 FLOAT  
 funzione scalare SQL 187  
 tipo di dati 214  
 FORM.BREAKn  
 con caratteri iniziali in bianco 198  
 con colonne VARCHAR 198  
 eliminare righe 26  
 inserire righe su 79  
 intestazione di dettaglio 200  
 livelli di separazione 198  
 nuova pagina 199  
 pannello 199  
 riepilogo separazione 203  
 righe in bianco 200  
 righe per testo di fondoseparazione 200, 203  
 specifica testo di fondoseparazione 201  
 testo a piè di pagina di separazione 203  
 FORM.CALC  
 eliminare righe 26  
 inserire righe su 79  
 pannello 207  
 specificare le espressioni definite 249  
 FORM.CALC, FORM.CONDIZIONI, FORM.COLONNE 184  
 FORM.COLONNE  
 eliminare righe 26  
 inserire righe su 79, 215  
 pannello 211  
 FORM.CONDIZIONI  
 eliminare righe 26  
 inserire righe su 79

FORM.CONDIZIONI (*Continua*)  
 pannello 221  
 FORM.DETTAGLI  
 eliminare righe 26  
 inserire righe su 79  
 pannello 223  
 scorrimento 89  
 FORM.FIN  
 eliminare righe 26  
 inserire righe su 79  
 pannello 229  
 FORM.OPZIONI 234  
 FORM.PAG  
 eliminare righe 26  
 inserire righe su 79  
 pannello 240  
 FORM.PRINC  
 aree di immissione per grafici 196  
 aree di non immissione 195  
 eliminare righe 26  
 inserire righe su 79  
 modifica 195  
 pannello 195  
 formato  
 aiuto per i campi formato 281  
 aree di immissione 191  
 cancellare 37  
 comando RIPRISTINA oggetto 110  
 comando RIPRISTINA VARGLOB 109  
 comando SALVA 122  
 controllo di errori 13  
 denominazione 271  
 esportazione 40, 47, 54  
 formato esci 38  
 modifica 191  
 nella memoria temporanea QMF 272  
 pannello  
 aiuto per i campi formato 281  
 aree di immissione 191  
 aree di immissione corrispondenti 195  
 caratteri misti 198  
 codice d'uso RAGGRUP 159  
 codici di edit 216, 262  
 creazione 191  
 EVIDENZ. 237  
 intestazioni pagina 243  
 larghezza delle colonne 214  
 modifica 191  
 pannello sequenza delle colonne 216  
 per grafici 194  
 piè di pagina 245  
 punteggiatura 262  
 riferimento rapido 192  
 scorrimento 143  
 tabulazione 213  
 testo di separazione 201  
 per un prospetto campione 81, 191  
 scorrimento 9, 11  
 stampare 90  
 visualizzazione 27  
 formattazione  
 dati 191  
 Funzione REXX @IF 184  
 funzione scalare DAY 185

funzione scalare DAYS 185  
 funzione scalare DIGITS 187  
 funzione scalare HEX 187  
 funzione scalare HOUR 185  
 funzione scalare MICROSECOND 185  
 funzione scalare MINUTE 185  
 funzione scalare MONTH 185  
 funzione scalare SECOND 185  
 funzione scalare SUBSTR 187  
 funzione scalare YEAR 185  
 funzioni incorporate SQL  
 AVG 148  
 CONTEGG 149  
 COUNT(DISTINCT) 154  
 MAX 165  
 MIN 165  
 SUM 174  
 funzioni scalari 185, 187  
 conversione 187  
 data/ora 185  
 stringa 187  
 fusione di tabelle 175

## G

GDDM (Graphical Data Display Manager)  
 stampa degli oggetti QMF 278  
 giustificazione delle intestazioni colonna 212  
 grafico  
 aree di immissione 194, 195  
 codice d'uso CONTEGG 256  
 codice d'uso DEVSTD 256  
 codice d'uso MASSIMO 256  
 codice d'uso MEDIA 256  
 codice d'uso MINIMO 256  
 codice d'uso ORIZZ 254  
 codice d'uso PCT 259  
 codice d'uso PCTCTOT 259  
 codice d'uso PCTCUM 259  
 codice d'uso PCTTOT 259  
 codice d'uso PRIMO 256  
 codice d'uso RAGGRUP 261  
 codice d'uso SEPAR 260  
 codice d'uso SOMCUM 259  
 codice d'uso SOMMA 256  
 codice d'uso ULTIMO 256  
 effetti della modifica delle intestazioni colonna 212  
 esportazione 40, 47, 54  
 intestazioni 197  
 creazione 197  
 pannello FORM.CALC 207  
 pannello FORM.COLONNE 211  
 pannello FORM.OPZIONI 234  
 pannello FORM.PAG 240  
 pannello FORM.PRINC 195  
 stampare 90, 278  
 GDDM 278  
 sotto DBCS 90  
 testo intestazione pagina (grafico) 243  
 GRANT, parola chiave 157  
 guida in linea 280, 281

## I

identificativo  
  espressione condizionata 221  
  per l'espressione di calcolo 207  
identificativo di ubicazione 271  
identificativo utente 271  
immissione  
  aree  
    per codici d'uso 213  
    per grafici 194  
    sui pannelli formato 191  
  codici d'uso 213  
  comandi 1, 4  
  sinonimi di comandi 1  
impostare  
  valore profilo 129  
  variabili  
    comando IMPOSTA  
      VARGLOB 126  
    comando RIPRISTINA  
      VARGLOB 109  
IN parola chiave SQL IN  
  in CREATE TABLE 151  
  per i valori di un elenco 161  
  uso con NOT 167  
incolonnamento dati di colonna in un  
  prospetto 262  
incompatibilità tra formati e dati 248  
informazioni  
  visualizzazione 65  
Informazioni particolari 311  
inserimento  
  con il comando MOSTRA 30  
  righe 162, 215  
  un prospetto QMF (GETQMF  
  macro) 64  
  una riga (comando INSERISCI) 79  
inserire  
  calcoli nell'interrogazione,  
  esempio 249  
  intestazioni colonna con intestazione  
  di dettaglio 224  
  istruzioni SQL  
  nell'interrogazione 249  
INSERT parola chiave SQL 162  
insieme di caratteri a doppio byte (DBCS)  
  regole di denominazione 272  
INTEGER  
  funzione scalare SQL 187  
  tipo di dati 214  
interfaccia  
  comando 3  
  emissione di comandi 3  
  richiamabile 3  
  emissione di comandi 3  
interfaccia richiamabile  
  comando ACCEDI VARGLOB 63  
  immissione di un comando tramite 1  
  immissioni di comandi 3  
interfaccia richiamabile SAA 3  
interrogazione 146  
  ampliare 37  
  cancellare 37  
  comando CAMBIA 143  
  comando MOSTRA 30  
  comando RIPRISTINA oggetto 110

interrogazione (*Continua*)  
  comando RIPRISTINA  
    VARGLOB 109  
  comando SALVA 122  
  concessione dell'autorizzazione 157  
  condizioni 167, 180  
  conversione 22  
  definizione 150  
  DELETE FROM 153  
  denominazione 271  
  edit 32  
  eliminare righe 26  
  eliminazione di righe duplicate 154  
  esecuzione 116  
  esportazione 40, 47, 54  
  espressioni nelle 182  
  formato esci 38  
  immissione di dati  
    aggiornare righe 179  
    inserire righe 162  
  inserire calcoli, esempio 249  
  inserire righe su 79  
  interrogazione inserire istruzioni  
    SQL 249  
  modifica 22  
  nella memoria temporanea QMF 272  
  ordinare righe in un prospetto 168,  
  170  
  QBE 278  
  revoca dell'autorizzazione 171  
  scorrimento 11, 82, 115, 143  
  selezione 172  
    colonne specifiche 172  
    con condizioni 180  
    con condizioni multiple 146, 168  
    con una determinata stringa di  
    caratteri 164  
    con valori in un elenco 161  
    righe specifiche 179  
    selezione 166, 188  
    selezione con uguaglianze e  
    disuguaglianze 181  
    valori compresi in un  
    intervallo 148  
  sottointerrogazioni  
    con la parola chiave SQL  
    ANY 147  
    con la parola chiave SQL  
    SOME 174  
    parola chiave SQL con ALL 145  
  SQL 145, 278  
  stampare 90, 278  
  tutte le colonne 172  
  valori calcolati 158, 182  
  visualizzazione 27  
interrogazione guidata  
  conversione 22  
  eliminare righe 26  
  inserire righe su 79  
  tasto funzionale DESCRIVI 26  
Interrogazione Guidata 275  
  comando CAMBIA 143  
  comando MODIFICA 13  
  stampare 279  
interrogazione QBE  
  aiuto per 281  
  comando RIPRISTINA oggetto 110

interrogazione QBE (*Continua*)  
  scorrimento 82, 115  
interrogazioni  
  concessione dell'autorizzazione  
  concessione  
  dell'autorizzazione 157  
  revoca dell'autorizzazione 171  
interrompe la sessione QMF (comando  
  ESCI) 38  
interruzione 5  
  del programma di gestione 283  
  un comando o un'interrogazione 275  
interruzione dal programma di  
  gestione 283  
interruzione del programma di  
  gestione 283  
intervallo, valori compresi 148  
intestazioni 197, 211  
  immissione su FORM.PRINC 197  
ISPF  
  comando 81  
  libreria 87

## L

LARGH  
  area di immissione  
    pannello FORM.CALC 209  
    pannello FORM.COLONNE 214  
    pannello FORM.PRINC 196  
larghezza  
  standard per tipi di dati 214  
  sul pannello formato standard 214  
limiti di tempo 283  
limiti per il richiamo dei dati 283  
livelli di separazione 198  
LUNGH  
  funzione scalare 187

## M

macro, GETQMF 64  
macro GETQMF 64  
mantenimento spazi iniziali o finali (\_B)  
  nei formati 269  
  nelle espressioni di calcolo 207  
  nelle variabili 269  
messaggio  
  aiuto 281  
  visualizzazione 87  
modifica  
  formati 191  
  formato del prospetto 191  
  ID utente 17, 19, 20  
  interrogazioni 22  
  voci dell'Interrogazione Guidata 13  
modifica simboli valuta 265  
modifiche  
  comando AGGIORNA 109  
  eliminare 12  
  modifica 13  
  sui grafici 195  
  sui prospetti 195  
modo AGGIUNGI  
  nell'Editore Tabelle 279  
modo MODIFICA 279

modo MODIFICA (*Continua*)  
 nell'Editore Tabelle 279

modulo  
 stampare 279

multiple  
 condizioni 146, 168  
 tabelle 178

**N**

navigare tra 133

nelle espressioni di calcolo  
 nelle espressioni di calcolo 207

nelle espressioni di calcolo espressione di  
 calcolo sul pannello FORM.CALC 207

nomi  
 lunghezza 272  
 per gli oggetti del database 271  
 qualificati 157

nomi formati da tre parti 281

nomi qualificati  
 per gli oggetti del database 271  
 per le tabelle 157  
 ubicazione remota 281  
 supporto VSE 281

non logico(¬)  
 condizione di ricerca 181  
 operatore 147

non uguale (<=>) 147, 181

nulli  
 con condizioni 167  
 definizione di 167  
 valori  
 che cosa sono 167  
 come sono rappresentati  
 nell'emissione 167  
 con GROUP BY 159  
 con la parola chiave SQL  
 INSERT 162  
 da una sottointerrogazione con  
 ALL 145, 147  
 da una sottointerrogazione con  
 SOME 174  
 impliciti con INSERT 162  
 in una colonna aggiunta con  
 ALTER TABLE 146  
 inibiti da NOT NULL 152  
 non inclusi nei codici d'uso di  
 aggregazione 255, 256  
 stampato e visualizzato come 167

numerico  
 codici di edit 216  
 costanti 173, 210  
 dati  
 codici d'uso per 255  
 codici di edit 262, 265  
 intestazioni colonna  
 giustificate 212  
 nelle espressioni 183

numero di colonne fisse nel  
 prospetto 236

nuova pagina  
 per fondoseparazione 203  
 per il testo blocco di dettaglio 226  
 per il testo finale 229  
 per separ. 199

**O**

oggetto  
 aiuto 281  
 elenco 83

oggetto del database  
 cancellare 37  
 stampa in CICS 98  
 stampare 90, 98

omissione delle colonne di controllo dai  
 grafici 260

operatore AND (&) 252

operatore di moltiplicazione (\*) 183

operatore esattamente uguale (==) 252

operatore OR esclusivo (&&) 252

operatore OR inclusivo (|) 252

operatori 251, 252

operatori Booleani 252

operatori di confronto 252

OR  
 operatore 252  
 parola chiave SQL 168

ora  
 codici di edit 267  
 descrizione 202  
 limiti 283  
 nel testo di fondopagina 245

ordinare  
 delle colonne 239  
 righe in un prospetto 168, 170

ORIZZ  
 codice d'uso  
 grafici 254  
 regole per 254  
 prospetto 238, 240

**P**

PAG  
 parametro  
 comando DESTRA 115  
 comando INDIETRO 9  
 comando SINISTRA 82

pagina  
 area di immissione del pannello  
 FORM.PRINC 197  
 descrizione 202  
 divisione  
 descrizione 202  
 intestazioni 197, 242, 243  
 numero  
 nel testo di fondopagina 245  
 rinumerazione al più alto livello di  
 separazione pagina 239  
 pannello formato 240  
 piè di pagina 197, 245  
 rinumerazione al più alto livello di  
 separazione pagina 239  
 separazioni 197  
 variabile 243, 245

pannello conferma  
 comando AGGIORNA 109  
 con spaziodb non recuperabile 4  
 eliminare 12  
 esempio 4  
 formato esci 38  
 in una sessione interattiva 80

pannello conferma (*Continua*)  
 modifiche rolling back 4  
 sincronizzazione delle modifiche 4

pannello di dialogo  
 nell'Interrogazione Guidata 275

pannello di dialogo nell'Interrogazione  
 Guidata 275

pannello FORM.OPZIONI 234

pannello richiesta  
 comando IMPOSTA VARGLOB 126  
 comando PRESENTA 133  
 comando RIPRISTINA  
 VARGLOB 109  
 esempi 2, 4  
 formato esci 38  
 per i comandi 2

parametri  
 AIUTO 87  
 CSR (cursor)  
 comando DESTRA 115  
 comando INDIETRO 9  
 comando SINISTRA 82  
 FERMAPROC 87  
 ISPF-PDF 81  
 LINGUAGG  
 comando RIPRISTINA 110  
 MAX  
 comando DESTRA 115  
 comando INDIETRO 9  
 comando SINISTRA 82  
 MEzz  
 comando DESTRA 115  
 comando INDIETRO 9  
 comando SINISTRA 82  
 n (numero) 115  
 comando INDIETRO 9  
 comando SINISTRA 82  
 PAG  
 comando DESTRA 115  
 comando INDIETRO 9  
 comando SINISTRA 82  
 ripetizione 5  
 sequenza di 5  
 TESTO 87  
 TIPO 30

parametro Curs (CSR)  
 comando DESTRA 115  
 comando INDIETRO 9  
 comando SINISTRA 82

parametro FERMAPROC per il comando  
 MESSAGGIO 87

parametro LINGUAGGIO  
 comando RIPRISTINA 110

parametro MAX  
 comando DESTRA 115  
 comando INDIETRO 9  
 comando SINISTRA 82

parametro MEzz  
 comando DESTRA 115  
 comando INDIETRO 9  
 comando SINISTRA 82

parametro n (numero)  
 comando DESTRA 115  
 comando INDIETRO 9  
 comando SINISTRA 82

parametro TESTO per il comando  
 MESSAGGIO 87

- parentesi
  - nel comando 6
  - nelle condizioni 146
- parola chiave ALL
  - SQL 145
- parola chiave AVG 148
- parola chiave BETWEEN
  - esempio 167
  - in base a condizioni 148
- parola chiave COME 147
- parola chiave IN
  - in CREATE TABLE 151
  - per i valori di un elenco 161
  - uso con NOT 167
- parola chiave SQL, ALL 145
- parola chiave SQL, SYNONYM 150
- parola chiave SQL CREATE 150, 152
  - SINONIMO 150
  - TABELLA 150
  - VIEW 152
- parola chiave SQL DISTINCT 154
- parola chiave SQL DROP 155
- parola chiave SQL FROM 172
- parola chiave SQL GROUP BY 158
- parola chiave SQL HAVING 160
- parola chiave SQL IN parola chiave SQL BETWEEN 148, 167
- parola chiave SQL INSERT INTO 162
- parola chiave SQL IS 167
- parola chiave SQL LIKE 163, 164, 165, 167
- parola chiave SQL MAX 165
- parola chiave SQL MIN 165
- parola chiave SQL NOT NULL
  - nella definizione tabella 152
  - non consentita con ALTER TABLE 146
- parola chiave SQL NULL 167
- parola chiave SQL ORDER BY 168, 170, 172
- parola chiave SQL REVOKE 171
- parola chiave SQL SET 179
- parola chiave SQL SOME
  - interrogazione 174
- parola chiave SQL UNION 175
  - fusione di più colonne 175
- parola chiave SQL UPDATE
  - concessione dell'autorizzazione 157
  - modifica righe 179
  - revoca dell'autorizzazione 171
- parola chiave SQL VALUES 162, 163
- parola chiave SQL VIEW 152, 155
- parola chiave SQL WHERE 179
- parola chiave SQL WITH GRANT OPTION 157
- parole, riservato ai nomi di database 271
- parole chiave SQL
  - AGGIUNGI 145
  - ALTER TABLE 146, 157, 171
  - AND 146
  - ANY 147
  - AVG 148
  - BETWEEN 148, 167
  - COME 147
  - CONTEGG 149
  - COUNT(DISTINCT 154
- parole chiave SQL (*Continua*)
  - CREA SINONIMO 150
  - CREATE 152
  - CREATE TABLE 150
  - CREATE VIEW 152
  - DELETE FROM 153
  - DISTINCT 154
  - DROP 155
  - ELIMINA 157, 171
  - FROM 172
  - GRANT 157
  - GROUP BY 158
  - HAVING 160
  - IMPOSTA 179
  - IN 151, 161, 167
  - INSERISCI 157, 171
  - INSERT INTO 162, 163
  - IS 163, 167
  - LIKE 163, 164, 167
  - MAX 165
  - MIN 165
  - NOT 166
  - NOT NULL 145, 152
  - NULL 167
  - OR 168
  - ORDER BY 168, 170, 172
  - REVOKE 171
  - SELECT 157, 171, 172
  - SINONIMO 150
  - SOME 174
  - SUM 174
  - TABELLA 150, 155
  - TUTTI 145
  - UNION 175
  - UPDATE 157, 171, 179
  - VALUES 162, 163
  - VIEW 152, 155
  - WHERE 179
  - WITH REVOKE OPTION, parola chiave 171
- parole riservate 145, 271
- per righe 238, 240
- percentuale 256
- percentuale (%), simbolo
  - con la parola chiave SQL LIKE 165
- percentuale cumulativa 256
- personalizzazione codici di edit 262
- piè di pagina 197
  - aggiunta ad un prospetto 197
- posizione del testo di
  - fondoseparazione 200
- procedura
  - inizializzazione sistema 278
- procedura di inizializzazione del sistema 278
- procedura lineare 3, 276, 278
- procedure
  - cancellare 37
  - carattere di continuazione
    - segno "più" (+) nelle procedure lineari 3, 278
    - virgola (,) nelle procedure con istruzioni logiche 3, 276
  - comandi in 3, 276
  - comando MESSAGGIO 87
  - comando QMF 108
  - comando RIPRISTINA oggetto 110
- procedure (*Continua*)
  - comando RIPRISTINA
    - VARGLOB 109
  - comando SALVA 122
  - combinazioni 276
  - con istruzioni logiche 276
  - con variabili 276
  - denominazione 271
  - e aree di memoria temporanea del QMF 276
  - edit 32
  - esecuzione 17, 19, 20, 116
  - esportazione 40, 47, 54
  - formato esci 38
  - immissione di comandi QMF 3
  - inserire righe su 79
  - lineare 276
  - lunghezza 276
  - nella memoria temporanea QMF 272
  - REXX 276
  - riga di continuazione 3, 276, 278
  - scorrimento 11, 143
  - stampare 90, 278
  - visualizzazione 27
- profilo
  - comando RIPRISTINA oggetto 110
  - comando SALVA 122
  - formato esci 38
  - nella memoria temporanea QMF 272
  - stampare 90, 278
  - visualizzazione 27
- PROFS 64
- proposizione FOR FETCH ONLY 116
- prospetto
  - area sul pannello
    - FORM.COLONNE 197
  - aree di immissione 191
  - aree di non immissione 197
  - asterischi in 192
  - caratteri maggiore di in 192
  - Comando RIDUCI 108
  - creare un nome alternativo per 191
  - creazione di un campione 81
  - delle colonne di un prospetto 197
  - esempi di espressioni di calcolo 253
  - esportazione 40, 47, 54
  - formato esci 38
  - formattazione 191, 192, 197
  - incolonnamento dati di colonna 262
  - inserimento 64
  - intestazioni 197
  - larghezza 197
  - larghezza delle righe di testo sul pannello FORM.OPZIONI 235
  - modifica 191, 192, 197
  - pannello FORM.PRINC 195
  - piè di pagina 197
  - punti interrogativi in 192
  - riepilogo 260, 261
  - riepilogo righe 261
  - scorrimento 11, 115, 143
  - senza dati 81
  - simboli in 192
  - stampare 90, 278
  - visualizzazione 27
- prospetto di riepilogo 260, 261
- punteggiatura per i dati numerici 262

punto interrogativo (?)  
comando RICERCA 126  
come simbolo 192  
nei comandi 2  
per visualizzare un pannello  
richiesta 2  
sul comando RICHIAMA 113

## Q

Q.SYSTEM\_INI 278  
QBE (Query-by-Example) 275  
QMF  
area di memoria temporanea  
database 272  
DATI 273  
sostituzione contenuti 273  
stampare 90, 98  
visualizzare i contenuti 272  
batch  
collegamento al CMS 17  
interrogazioni 10  
comando 1, 7  
aiuto per 65  
elenco delle parole riservate 271  
interfaccia comandi  
immettere INTERAGISCI da 80  
interruzione del programma di  
gestione 283  
invio di un comando CICS da 14  
pannelli, aiuto per 65  
sessione interattiva 80  
visualizzare un prospetto  
stampato 30

## R

regole di denominazione 271, 272  
per dati DBCS 272  
per dati SBCS 272  
per gli oggetti del database 271  
regole per la valutazione di  
espressioni 251  
REXX  
calcoli 249  
procedura con istruzioni logiche 276  
RICERCA  
comando 126  
modo nell'Editore Tabelle 279  
tasto funzionale 126  
richiesta dati incompleti 273, 274  
ridenominazione 150  
riepilogo  
prospetto 260  
riferimento rapido ai pannelli  
formato 192  
riga  
area di immissione  
pannello FORM.DETTAGLI 224,  
227  
pannello FORM.FINAL 231  
pannello FORM.PAG 241, 244  
pannello FORM.SEPARn 200, 203  
incolonnamento  
controllo 234

riga (*Continua*)  
incolonnamento (*Continua*)  
larghezza sul pannello  
FORM.OPZIONI 234  
larghezza standard 215  
righe 146  
aggiornamento 179  
autorizzazione all'aggiornamento  
concessione 157  
revoca 171  
con valori nulli 167  
eliminare 153  
eliminazione duplicati 154  
inserire 162, 163  
ordinare 168  
selezione con condizioni  
AND 168  
NULL 167  
OR 168  
SELECT 172  
WHERE 180  
righe in bianco  
a piè di pagina 203, 243  
dopo il blocco sul pannello  
FORM.DETTAGLI 226  
nel testo di fondoseparazione 203  
nel testo finale 230  
nell'intestazione 200, 241  
pannello FORM.FINAL 230  
pannello FORM.PAG 241, 243  
pannello FORM.SEPARn 200, 203  
rinumerazione pagina al più alto livello  
di separazione 239  
riordino automatico delle colonne del  
prospetto 239  
riordino delle colonne in un  
prospetto 239, 260  
ripetere intestazione di dettaglio  
sul pannello FORM.DETTAGLI 226  
sul pannello FORM.SEPARn 200  
riporta un oggetto allo stato iniziale 110  
ripristinare  
oggetto dati 273  
valori nelle variabili 109  
rollback 4

## S

SBCS (insieme di caratteri a singolo byte)  
regole di denominazione 272  
schemi per la sintassi 5  
scorrimento  
comando ACCEDI VARGLOB 63  
comando AVANTI 62  
comando DESTRA 115  
comando DISPONI 81  
comando INDIETRO 9  
comando PRECEDENTE 89  
comando SOPRA 143  
comando SOTTO 11  
comando START 139  
comando SUCCESSIVA 89  
elenco variabili globali 143  
in un'interrogazione 82  
in un'interrogazione QBE 115  
in un prospetto 82, 115, 196  
nell'Editore Tabelle 62, 89

scorrimento (*Continua*)  
pannelli formato 143  
procedure 143  
prospetto 143  
SINISTRA 82  
su FORM.DETTAGLI 89  
su un pannello Allineamento  
colonna 89  
su un pannello Definizione  
colonna 89  
su un pannello QMF 62  
scrittura interrogazioni 275  
segno "più" (+)  
nelle espressioni 182  
nelle procedure lineari 3  
operatore 183  
segno di percentuale (%)  
con la parola chiave SQL LIKE 163  
segno meno (-)  
nelle espressioni 182  
operatore 183, 251  
segno per (\*)  
come simbolo 192  
nelle espressioni 182  
operatore di moltiplicazione 183, 251  
per il testo di separazione  
standard 237  
segno più (+)  
nelle espressioni 182  
nelle procedure lineari 278  
operatore 183, 251  
selezione  
colonne specifiche 172  
con condizioni  
con concatenazione 188  
con uguaglianze e  
disuguaglianze 181  
con una stringa di caratteri  
selezionare 164  
in base a condizioni 148  
multiple 146, 168  
negativo 166  
valori in un elenco 161  
con il comando MOSTRA 30  
numero massimo da più tabelle 173  
righe specifiche 179  
tutte le colonne 172  
valori della colonna dell'asse X 260  
variazione sul pannello  
FORM.DETTAGLI 228  
separatori 240  
separazione  
colonne, evidenziazione 237  
esempio di 260  
FORM.PRINC 197  
indicati su un formato 259  
nei prospetti 199  
pannello FORM.OPZIONI 240  
più livelli 260  
riepilogo 203, 240  
specificata 198  
testo  
controllo valore standard 237  
in caratteri misti 201  
specificata 198  
testo a piè di pagina 197, 203, 205  
righe in bianco 203

separazione (*Continua*)  
 testo intestazione 200, 201, 202

SEPARn  
 area di immissione del pannello  
 FORM.PRINC 197  
 pannello formato 198, 205  
 testo di fondopagina sul pannello  
 FORM.SEPARn 205  
 testo di intestazione sul pannello  
 FORM.SEPAR1 201

sequenza delle colonne  
 pannello FORM.PRINC 196  
 su un pannello formato 216

sequenza di riordino automatico, ORDER  
 BY righe 168

server database  
 supporto specifico per le funzioni  
 QMF 309

sessione interattiva 80

sicurezza dei dati con una vista 152

simboli di selezione  
 con la parola chiave SQL LIKE 163

simboli valuta  
 modifica 210, 265

simbolo  
 nei prospetti 192

simbolo alternativo a non uguale ( $\neq$ )  
 condizione di ricerca 181  
 operatore 147

simbolo maggiore di ( $>$ ) 192

sinonimo  
 per i nomi delle tabelle 150

sinonimo DBCS (serie di caratteri a  
 doppio byte) 150

sinonimo di un comando  
 BATCH 10  
 DISPONI 81  
 DPRE 30  
 immissione 1  
 ISPF 81

sinonimo di un comando VPS 30

soppressione del valore zero 265

sottointerrogazioni  
 con la parola chiave SQL ANY 147  
 con la parola chiave SQL SOME 174  
 parola chiave SQL con ALL 145

sottointerrogazioni con la parola chiave  
 SQL ANY 147

spazi finali, mantenimento 269

spazi iniziali, mantenimento 269

spaziatura tra righe di dati in formato  
 tabella 234

Specific, tasto funzionale 217, 218

specificare le espressioni definite nel  
 pannello FORM.CALC 249

SQL  
 elenco delle parole riservate 145  
 interrogazione  
 aiuto 281  
 comando RIPRISTINA  
 oggetto 110  
 eliminare righe 26  
 salva 145  
 istruzioni 145, 249  
 parole chiave SQL 145

SQL, parole chiave  
 AGGIUNGI 145

SQL, parole chiave (*Continua*)  
 ALTER TABLE 146, 157, 171  
 AND 146  
 ANY 147  
 AVG 148  
 BETWEEN 148, 167  
 COME 147  
 CONTEGG 149  
 COUNT(DISTINCT 154  
 CREA SINONIMO 150  
 CREATE 152  
 CREATE TABLE 150  
 CREATE VIEW 152  
 DELETE FROM 153  
 DISTINCT 154  
 DROP 155  
 ELIMINA 157, 171  
 FROM 172  
 GRANT 157  
 GROUP BY 158  
 HAVING 160  
 IMPOSTA 179  
 IN 151, 161, 167  
 INSERISCI 157, 171  
 INSERT INTO 162, 163  
 IS 163, 167  
 LIKE 163, 164, 167  
 MAX 165  
 MIN 165  
 NOT 166  
 NOT NULL 145, 152  
 NULL 167  
 OR 168  
 ORDER BY 168, 170, 172  
 parola chiave SQL WITH GRANT  
 OPTION 157  
 REVOKE 171  
 SELECT 157, 171, 172  
 SINONIMO 150  
 SOME 174  
 SUM 174  
 TABELLA 150, 155  
 TUTTI 145  
 UNION 175  
 UPDATE 157, 171, 179  
 VALUES 162, 163  
 VIEW 152, 155  
 WHERE 179  
 WITH REVOKE OPTION, parola  
 chiave 171

SQL/DS  
 supporto specifico per le funzioni  
 QMF 309

stampare  
 DCT (Destination Control Table) 98  
 destinazioni ripartizione esterna 98  
 in CICS 98, 278  
 in CMS 278, 279  
 in TSO 90, 278, 279  
 procedura 98  
 riepilogo 278

standard  
 formato 191  
 testo di separazione standard sul  
 pannello FORM.OPZIONI 237

stringa  
 funzioni 187

SUM  
 codice d'uso 255  
 parola chiave SQL 174

## T

ta accesso  
 accesso  
 comandi 3  
 inviare i comandi utilizzando 3  
 n formato da tre parti 3

tabella  
 aggiungere 145  
 aggiungere righe 279  
 alias 155  
 cancellare 37  
 cancellazione 155  
 comando CAMBIA 143  
 con valori nulli 167  
 creare 150  
 denominazione 271  
 edit 34, 279  
 elenco 83  
 eliminare righe 26, 153  
 inserire righe 162, 163  
 modificare 279  
 modificare righe 279  
 multiple 178  
 nomi formati da tre parti 281  
 per l'aggiornamento righe 157, 171  
 stampare 278  
 tabelle 150  
 trovare righe 279

TABELLA  
 parola chiave SQL 155

tabella campione Q.CANDIDATI 285

tabella campione Q.DIP 289

tabella campione Q.FORNITORI 291

tabella campione Q.INTERVISTE 286

tabella campione Q.ORGANIZAZIONE 287

tabella campione Q.PARTI 287

tabella campione Q.PRODOTTI 288

tabella campione Q.PROGETTI 289

tabelle  
 campione 285  
 Q.CANDIDATI 285  
 Q.DIP 289  
 Q.FORNITORI 291  
 Q.INTERVISTE 286  
 Q.ORGANIZAZIONE 287  
 Q.PARTI 287  
 Q.PRODOTTI 288  
 Q.PROGETTI 289

tabelle campione 285, 293

tasti funzionali  
 AGGIUNGI 8  
 AIUTO 2  
 aiuto per i messaggi 281  
 comando CAMBIA 143  
 CONTROLLA 13  
 DESCRIVI 26  
 DESTRA 115  
 ELENCA 2, 83  
 ELIMINA 26  
 FINE 2, 35  
 INSERISCI 79  
 MODIFICA 13



- tasti funzionali (*Continua*)
  - nell'Editore Tabelle 279
  - per eliminare righe 26
  - per immettere comandi QMF 1
  - per l'aiuto oggetti 281
- PRECEDENTE 89
- PULISCI 16
- RICERCA 126
- serie standard 1
- SINISTRA 82
- SUCCESSIVA 89
- tasto funzionale ANNULLA 12
- tasto funzionale CAMBIA 143
- tasto funzionale DESTRA 115
- tasto funzionale FINE
  - tasto funzionale FINE 2, 281
- tasto funzionale MODIFICA 13
- tasto funzionale PRECEDENTE 89
- tasto funzionale SPECIFICA 217
- tasto funzionale SUCCESSIVA 89
- tenere blocco sulla pagina sul pannello
  - FORM.DETTAGLI 226
- TIME
  - funzione scalare 185
  - tipo di dati 214, 216
  - variabile 202, 243
- timestamp
  - codici di edit 268
- TIMESTAMP
  - funzione scalare 185
  - tipo di dati 214, 216
- tipo di dati
  - carattere 216
  - codici di edit 216
  - comando RICERCA 126
  - in CREATE TABLE 150
  - larghezza della colonna 214
  - nelle espressioni 183
  - numerico 216
  - valido 214
- tipo di dati GRAPHIC 214
- tipo di dati LONG VARCHAR 214
- tipo di dati LONG VARGRAPHIC 214
- tipo di dati SMALLINT 214
- tipo di dati VARCHAR 214
- tipo formattazione DCF DCF (Document Composition Facility) 64
  - con macro GETQMF 64
- TIPO parametro per il comando
  - MOSTRA 30
- totale
  - numero totale di variazioni 223
  - percentuale 256
  - percentuale cumulativa 256
- trattino di sottolineatura (\_)
  - comando RICERCA 126
  - con B (\_B) 269
  - con la parola chiave SQL LIKE 163
  - per una separazione tra le righe 211
- TSO
  - ambiente
    - importazione oggetti 71

## U

- ubicazione remota
  - accesso 281

- ubicazione remota (*Continua*)
  - tabella
    - alias 282
    - nomi 279
    - nomi formati da tre parti 282
- uguaglianze 181
- ulteriore aiuto 65, 281
- unione di tabelle 175, 178
  - uso di UNION 175, 178
- unità di lavoro distribuita
  - comando COLLEGA 17, 19, 20
  - descrizione di 281
- unità di lavoro remota
  - collegamento al database 282
  - comando COLLEGA 17, 19, 20
  - specifiche SQL 282
  - ubicazione corrente 282
  - uso 282

## V

- valore zero
  - soppressione 210, 265
- valori, calcolati 159, 160, 182
  - calcolati, valori 182
  - GROUP BY 159, 160
- valori calcolati 160
  - AVG 148
  - calcolati, valori 182
  - CONTEGG 149
  - COUNT(DISTINCT 154
  - GROUP BY 159, 160
  - MAX 165
  - MIN 165
  - per gruppi 158
  - SUM 174
- valori non definiti in un prospetto 192
- VALORI NULLI 185
  - area di immissione
    - pannello FORM.CALC 209
    - pannello FORM.COLONNE 219
    - pannello
      - FORM.CONDIZIONI 222
- VALUE, funzione scalare 187
- valutazione di espressioni, regole 251
- VARGRAPHIC
  - funzione scalare SQL 187
  - tipo di dati 214
- variabile globale
  - comando ACCEDI VARGLOB 63
  - comando IMPOSTA VARGLOB 126
  - comando RIPRISTINA
    - VARGLOB 109
  - comando STATE 142
  - elenco
    - aggiungere 8
    - scorrimento 11, 143
    - nei formati 269
  - QMF usato tramite RUW 293
  - salvataggio 142
- variabili
  - aggiungere 8
  - comando RIPRISTINA
    - VARGLOB 109
  - comando STATE 142
  - denominazione 271

- variabili (*Continua*)
  - di aggregazione
    - nel testo blocco dettagli 228
    - nel testo di fondoseparazione 206
    - nel testo finale 233
  - eliminare 109
  - formato 269
  - globali 293
  - impostazione
    - comando IMPOSTA
      - VARGLOB 126
    - comando RIPRISTINA
      - VARGLOB 109
  - nei formati 269
  - nel testo blocco dettagli 227
  - nel testo di fondopagina 245
  - nel testo di fondoseparazione 205
  - nel testo finale 233
  - nel testo intestazione pagina 243
  - nell'intestazione di separazione 202
  - nelle procedure 276
  - salvataggio 142
- variabili globali
  - DSQEC\_RESET\_RPT 275
- variazioni sul pannello
  - FORM.DETTAGLI 223
- verifica dell'esistenza di una riga 156
- virgola (,) 272
  - al posto del punto decimale 272
  - come riutilizzare 3
- vista
  - cancellare 37
  - cancellazione 156
  - creare 152
  - denominazione 271
  - limitazioni 153
- visualizza nuovamente un comando (comando RICHIAMA) 113
- visualizzare
  - area di memoria temporanea
    - QMF 272
  - formato standard 191
  - informazioni 65
  - oggetti del database 27
  - un oggetto 27
  - un pannello richiesta 2, 133
  - un prospetto sul terminale
    - comando VPS 30
- VM
  - ambiente
    - importazione oggetti 75

## W

- WITH REVOKE OPTION, parola chiave 171



---

## Riservato ai commenti del lettore

Query Management Facility  
QMF - Guida di riferimento  
Versione 7 Rilascio 2

Pubblicazione N. SC13-2905-01

Commenti relativi alla pubblicazione in oggetto potranno contribuire a migliorarla. Sono graditi commenti pertinenti alle informazioni contenute in questo manuale ed al modo in cui esse sono presentate. Si invita il lettore ad usare lo spazio sottostante citando, ove possibile, i riferimenti alla pagina ed al paragrafo.

Si prega di non utilizzare questo foglio per richiedere informazioni tecniche su sistemi, programmi o pubblicazioni e/o per richiedere informazioni di carattere generale.

Per tali esigenze si consiglia di rivolgersi al punto di vendita autorizzato o alla filiale IBM della propria zona oppure di chiamare il "Supporto Clienti" IBM al numero verde 167-017001.

I suggerimenti ed i commenti inviati potranno essere usati liberamente dall'IBM e dalla Selfin e diventeranno proprietà esclusiva delle stesse.

Commenti:

Si ringrazia per la collaborazione.

Per inviare i commenti è possibile utilizzare uno dei seguenti modi.

- Spedire questo modulo all'indirizzo indicato sul retro.
- Inviare un fax al numero: +39-081-660236
- Spedire una nota via email a: [translationassurance@selfin.it](mailto:translationassurance@selfin.it)

Se è gradita una risposta dalla Selfin, si prega di fornire le informazioni che seguono:

Nome

Indirizzo

Società

Numero di telefono

Indirizzo e-mail

Indicandoci i Suoi dati, Lei avrà l'opportunità di ottenere dal responsabile del Servizio di Translation Assurance della Selfin S.p.A. le risposte ai quesiti o alle richieste di informazioni che vorrà sottoporci. I Suoi dati saranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996, n.675 sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali". I Suoi dati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi; essi saranno utilizzati "una tantum" e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al loro utilizzo.

Selfin S.p.A.  
Translation Assurance

Via F. Giordani, 7

80122 NAPOLI





Numero programma: 5675-DB2  
5675-DB2

Printed in Denmark by IBM Danmark A/S

SC13-2905-01



Spine information:



QMF

QMF - Guida di riferimento di QMF

Versione 7 Rilascio 2