



# Points essentiels de l'installation d'Hyperion® Business Performance Management

Ce document vous aide à installer et à configurer correctement la version la plus récente des produits Hyperion Business Performance Management. Il présente les grandes lignes de la procédure d'installation et les points à considérer si vous installez plusieurs produits Hyperion. **Lisez ce document** avant d'installer les produits Hyperion Business Performance Management. Pour plus d'informations sur la configuration système requise, reportez-vous au guide d'installation de chaque produit. Pour connaître les mises à jour de dernière minute et les problèmes identifiés, reportez-vous au fichier Lisezmoi de chaque produit.

Ce document concerne les produits suivants :

- \*Essbase Administration Services 7.1
- \*Essbase Analytic Services 7.1 (prend en charge Hyperion Hub via Essbase Administration Services 7.1)
- Essbase Deployment Services 7.1
- \*Essbase Integration Services 7.1
- Essbase Spreadsheet Services 7.1
- \*Hyperion Analyzer 7.0.x
- \*Hyperion Application Builder 7.0.x
- \*Hyperion Business Modeling 3.5.x
- \*Hyperion Central 7.0.x
- Hyperion Enterprise 6.3.x
- \*Hyperion Financial Management 3.5.x
- \*Hyperion Hub 7.0.x
- Hyperion Objects 7.0.x
- Hyperion Performance Scorecard 3.1.x
- \*Hyperion Performance Suite 8.2.x
- \*Hyperion Planning 3.5.x
- \*Hyperion Reports 7.0.x
- Hyperion Strategic Finance 3.5.x
- Hyperion Translation Manager 7.0.x

\* *Produits prenant en charge Hyperion Hub*



# Points essentiels de l'installation

Le tableau ci-dessous répertorie les principales tâches d'installation et de configuration des produits Hyperion. Les étapes relatives à Hyperion Hub ou à l'authentification externe n'ont lieu d'être que si vous utilisez ces composants. Les produits ne prennent pas tous en charge Hyperion Hub. Reportez-vous à la liste de la page précédente pour connaître les produits qui prennent en charge Hyperion Hub. L'authentification externe est nécessaire si vous utilisez Hyperion Hub.

✓	Étapes d'installation et de configuration	Où trouver les procédures détaillées ?
	<p>1. Définissez un ou plusieurs référentiels d'authentification externe, à l'aide d'un des fournisseurs d'authentification externe pris en charge : Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Microsoft Active Directory (MSAD) ou Windows NT LAN Manager (NTLM). Les applications Hyperion prennent en charge l'ouverture de session unique native d'Hyperion mais peuvent aussi s'intégrer à la solution de gestion d'accès Web Netegrity SiteMinder.</p>	Documentation du fournisseur d'authentification externe
	<p>2. Installez Hyperion Hub. Tenez compte des impératifs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dans le cas d'une migration à partir d'une version précédente d'Hyperion Hub, désinstallez la version précédente avant d'installer celle-ci.</li><li>• Chaque serveur d'application Web doit être configuré pour fonctionner avec Hyperion Hub.</li><li>• Si vous utilisez une base de données SQL, Oracle ou DB2, assurez-vous qu'une base de données est créée avant la configuration d'Hyperion Hub.</li></ul>	<i>Hyperion Hub Installation Guide (Guide d'installation d'Hyperion Hub) et Fichier Lisezmoi d'Hyperion Hub</i>
	<p>3. Démarrez la console de configuration Hyperion Hub pour exécuter les tâches suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Configurer la base de données relationnelle pour l'utiliser avec Hyperion Hub.</li><li>• Dans le cas d'une migration à partir d'Hyperion Hub 7.0, faites migrer la base de données relationnelle.</li><li>• Configurer l'authentification externe pour Hyperion Hub.</li></ul>	<i>Hyperion Hub Installation Guide (Guide d'installation d'Hyperion Hub)</i>

✓	Étapes d'installation et de configuration	Où trouver les procédures détaillées ?
	<p>4. Installez les produits Hyperion que vous voulez utiliser. Tenez compte des points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les programmes d'installation Hyperion installent les fichiers courants des composants internes et des produits tiers à l'emplacement d'installation par défaut suivant : <i>&lt;lettre d'unité&gt;</i>:\&lt;HYPERION_HOME&gt;\common.</li> <li>• Ces programmes utilisent l'emplacement d'installation initial que vous spécifiez pour &lt;HYPERION_HOME&gt; pour toutes les installations ultérieures de produits Hyperion.</li> <li>• Chaque serveur d'application Web doit être configuré pour être utilisé avec les produits Hyperion.</li> <li>• Reportez-vous au guide d'installation de chaque produit pour prendre connaissance des recommandations d'installation dans un environnement distribué.</li> <li>• Dans le cas d'une migration à partir d'une version précédente d'un produit Hyperion, reportez-vous au chapitre du guide d'installation de ce produit consacré à la migration.</li> </ul>	Guide d'installation et fichier Lisezmoi de chaque produit
	<p>5. Effectuez les étapes de configuration nécessaires pour que les produits Hyperion fonctionnent ensemble. Exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous devrez peut-être modifier la configuration du serveur d'application Web si vous installez plusieurs produits Hyperion.</li> <li>• Certains produits imposent d'installer le client d'exécution (RTC) Essbase 6.5.x si vous utilisez Essbase 7.x Server.</li> <li>• Généralement, chaque produit a besoin de sa propre base de données ou de son propre espace de table dans la base de données relationnelle.</li> </ul>	Guide d'installation, guide de l'administrateur et fichier Lisezmoi de chaque produit
	<p>6. Spécifiez un numéro de port unique pour le serveur d'application Web pour chaque produit.</p>	Guide d'installation et fichier Lisezmoi de chaque produit
	<p>7. Configurez l'authentification externe pour chaque produit. Pour certains produits, des étapes supplémentaires sont nécessaires pour activer l'authentification externe. Tenez compte des impératifs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous devez utiliser l'authentification externe pour exploiter Hyperion Hub.</li> <li>• Pour utiliser Hyperion Hub ou bénéficier de l'ouverture de session unique, vous devez utiliser un seul fichier de configuration .XML. Utilisez le fichier de configuration .XML que vous avez défini pour Hyperion Hub et modifiez-le pour chaque produit Hyperion.</li> </ul>	Guide de l'administrateur et fichier Lisezmoi de chaque produit

✓	Étapes d'installation et de configuration	Où trouver les procédures détaillées ?
	<p><b>8.</b> Enregistrez chaque produit auprès d'Hyperion Hub. Pour pouvoir enregistrer Hyperion Financial Management, vous devez d'abord vous servir de son utilitaire de configuration pour spécifier l'URL du serveur Hyperion Hub. Tenez compte des points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pour chaque produit, l'utilisateur qui enregistre le produit auprès d'Hyperion Hub doit se trouver dans le référentiel d'authentification externe.</li> <li>● La page Web de votre produit contient des liens vers Hyperion Hub avant même que vous ayez enregistré le produit auprès d'Hyperion Hub. Toutefois, si vous cliquez sur un de ces liens avant de vous être enregistré, un message d'erreur s'affiche.</li> <li>● Pour enregistrer des produits auprès d'Hyperion Hub, gérer des modèles, des projets et l'intégration de données, vous devez vous connecter au produit en tant qu'administrateur.</li> <li>● Dans Hyperion Planning, l'utilisateur final peut exécuter des intégrations de données et afficher les intégrations de données programmées.</li> </ul>	<p>Guide de l'administrateur de chaque produit et <i>Hyperion Financial Management Installation Guide</i> (Guide d'installation d'Hyperion Financial Management)</p>
	<p><b>9.</b> Si vous utilisez Hyperion Hub avec Hyperion Planning, Hyperion Financial Management ou Hyperion Business Modeling pour partager des métadonnées ou des données, nous vous conseillons vivement de revoir les paramètres de conception.</p>	<p><i>Fichier Lisezmoi d'Hyperion Hub</i> et annexe du guide de l'administrateur de chaque produit consacrée aux attributs des membres communs</p>

# Où trouver un complément d'information

## Documentation

Pour commander la documentation imprimée, accédez au centre de téléchargement Hyperion ou contactez le Support client Hyperion Solutions.

## Support client

Pour toute question sur les produits Hyperion, contactez votre support technique agréé ou le

Support client Hyperion Solutions

Téléphone : 203-703-3600 (en dehors des États-Unis)

Téléphone : 877-901-4975 (aux États-Unis)

Internet : <http://support.hyperion.com>

Rendez-vous sur la page d'accueil du site Web d'Hyperion Solutions à l'adresse suivante :

<http://www.hyperion.com>.

Copyright 2004 Hyperion Solutions Corporation.

Tous droits réservés.

Hyperion, Essbase, le logo H et Hyperion Solutions sont des marques déposées ou des marques d'Hyperion Solutions Corporation.

Tous les autres noms de marques et de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Aucune partie du présent manuel ne peut être reproduite ou transmise par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou système d'archivage et de récupération des informations, à des fins autres que l'utilisation personnelle de l'acheteur, sans l'accord écrit préalable d'Hyperion Solutions Corporation.

**Avis :** Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Hyperion Solutions Corporation ne peut être tenu responsable des erreurs reprises dans le présent document ou des dommages indirects liés à sa mise à disponibilité ou à son utilisation.

Hyperion Solutions Corporation  
1344 Crossman Avenue  
Sunnyvale, CA 94089, États-Unis

Imprimé aux États-Unis

Référence : D00017010A