

IBM SPSS Statistics  
Version 23

*Instructions d'installation de la clé  
matérielle*





---

## Table des matières

<b>Avis aux lecteurs canadiens . . . . .</b>	<b>v</b>	Exécution du logiciel . . . . .	1
<b>Instructions d'installation de la clé de sécurité . . . . .</b>	<b>1</b>		
Installation de la clé de sécurité . . . . .	1		



---

## Avis aux lecteurs canadiens

Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences et particularités dont vous devez tenir compte.

### Illustrations

Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir des données propres à la France.

### Terminologie

La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous au tableau ci-dessous, au besoin.

IBM France	IBM Canada
ingénieur commercial	représentant
agence commerciale	succursale
ingénieur technico-commercial	informaticien
inspecteur	technicien du matériel

### Claviers

Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, et le clavier français-canadien de type QWERTY.

### OS/2 et Windows - Paramètres canadiens

Au Canada, on utilise :

- les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),
- le code pays 002,
- le code clavier CF.

### Nomenclature

Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libellées différemment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou du clavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre les touches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.

France	Canada	Etats-Unis
 (Pos1)		Home
Fin	Fin	End
 (PgAr)		PgUp
 (PgAv)		PgDn
Inser	Inser	Ins
Suppr	Suppr	Del
Echap	Echap	Esc
Attn	Intrp	Break
Impr écran	ImpEc	PrtSc
Verr num	Num	Num Lock
Arrêt défil	Défil	Scroll Lock
 (Verr maj)	FixMaj	Caps Lock
AltGr	AltCar	Alt (à droite)

## Brevets

Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes de brevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vous fournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permis d'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes de renseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relations commerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.

## Assistance téléphonique

Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.

---

## Instructions d'installation de la clé de sécurité

Si votre système requiert une clé de sécurité, vous en trouverez une dans votre pack logiciel. La clé de sécurité Sentinel SuperPro est un connecteur USB ou un connecteur du port parallèle d'impression. Si la clé est fournie avec votre pack, mais qu'elle n'est pas installée, le logiciel ne pourra pas être exécuté sur votre ordinateur. Vous pouvez installer la clé de sécurité avant ou après l'installation du logiciel.

Si vous possédez une clé de sécurité, mettez-la en place avant de lancer le programme.

---

### Installation de la clé de sécurité

Si vous utilisez Windows ou Linux, vous devez installer les pilotes du système. Ces étapes ne sont pas nécessaires si vous utilisez Mac OS.

1. Si vous disposez du support d'installation physique, accédez au répertoire *<operating system>/Administration/Licensing/HardwareKeyDriver* sur le DVD/CD. Le programme d'installation de la clé de sécurité est également disponible dans l'image pour IBM® SPSS Statistics. Extrayez l'image. Le chemin d'accès au programme d'installation dans les fichiers extraits est le même que celui du DVD/CD.
2. **Windows.** Double-cliquez sur le fichier exécutable de la clé de sécurité (fichier *.exe*) et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.
3. **Linux.** Détachez le fichier dans un répertoire temporaire et exécutez le script d'installation extrait.
4. Fixez la clé de sécurité sur n'importe quel port USB ou port d'imprimante parallèle de votre ordinateur.

---

### Exécution du logiciel

Si vous disposez d'une clé de sécurité, celle-ci doit être connectée à l'ordinateur lorsque vous exécutez le logiciel. Si vous essayez d'exécuter le programme sans cette clé, un message d'erreur tel que celui-ci risque d'apparaître :

Erreur de licence non valide – Clé de sécurité manquante ou incorrecte (Subcode 0).

Si vous recevez ce message, installez la clé de sécurité et relancez le programme.







