

SHOWCASE® ANALYZER 7.2, DEMARRAGE RAPIDE POUR L'INSTALLATION

CONFIGURATION SERVEUR

- IBM® OS/400® V5R2, V5R3, ou V5R4 avec la dernière cumulative et les derniers groupes PTF.
 - JDK 1.4 (5722JV1 Kit Développeur Java 1.4)
 - **V5R4** : Java Group PTF SF99291 (niveau 1 ou ultérieur); Database Group PTF SF99504 (niveau 2 ou ultérieur).
 - **V5R3** : Java Group PTF SF99269 (niveau 4 ou ultérieur); Database et JDBC PTF SI17835 et SI17838.
 - **V5R2** : Java Group PTF SF99169 (niveau 20 ou ultérieur).
- Appliquez le PTF après avoir installé le JDK.
- Le programme sous licence iSeries 5722SS1 (option 12 - serveurs hôte) doit être installé et actif. Vous pouvez démarrer les serveurs hôte sur votre iSeries avec la commande STRHOSTSVR.
 - Le programme sous licence iSeries 5722TC1 (TCP/IP) doit être installé et actif. Utilisez la commande STRTCP sur votre iSeries pour démarrer TCP/IP.
 - Warehouse Manager™ Server 6.5x ou 7.0 (pour pouvoir utiliser les modèles de données ShowCase)
 - Essbase® 7.1 correctif 6 (7.10.060) (pour pouvoir utiliser Analyzer avec les bases de données multidimensionnelles)
 - 300 MB DASD
 - 2 Go de mémoire pour l'exécution.

CONFIGURATION CLIENT

- PC IBM ou compatible IBM
- La vitesse du processeur a un impact sur les performances (450 MHz min).
- Au moins 256 Mo de RAM (512 Mo recommandés)
- 50 Mo d'espace temporaire sur le disque dur.
- L'un des systèmes d'exploitation Microsoft® Windows suivants : Serveur 2003, XP Professionnel avec SP 2 ou 3, 2000 Professionnel avec Service Pack 3.
- Internet Explorer 5.5 ou 6.0 avec module d'extension Sun® Java version 1.4.2_06 ou ultérieure.

MODULE D'EXTENSION JAVA™

Le module d'extension Java 1.4.2_06 ou ultérieure doit être installé sur le poste PC pour pouvoir utiliser les outils d'administration et le client Web Java d'Analyzer.

Si ce n'est pas le cas, vous êtes invité à l'installer lors du lancement d'une application Analyzer. Le chargement du module d'extension peut durer un certain temps.

Remarque : Vous devez disposer de droits d'administrateur sur votre PC pour pouvoir installer le module d'extension.

CONDITIONS REQUISES POUR L'INSTALLATION

Le serveur Analyzer est installé sur un iSeries depuis un poste PC. Pour que vous puissiez procéder à l'installation, votre système doit remplir certaines conditions :

- Le programme sous licence iSeries 5722SS1 (option 12 - serveurs hôte) doit être installé et actif. Vous pouvez démarrer les serveurs hôte sur votre iSeries avec la commande STRHOSTSVR.
- Le programme sous licence iSeries 5722TC1 (TCP/IP) doit être installé et actif. Utilisez la commande STRTCP sur votre iSeries pour démarrer TCP/IP.
- Utilisez un profil de la classe d'utilisateur *SECOFR ou d'une autorisation serveur équivalente (les autorisations *ALLOBJ, *IOSYSCFG, *SAVSYS, *JOBCTL, *AUDIT et *SECADM sont nécessaires). L'installation échoue si le profil utilisateur d'installation est OWNER(*GRPPRF). *GRPPRF ne peut pas posséder de nouveaux objets créés par le profil d'installation.
- L'outil de portage « Portable Application Solutions Environment » (PASE).
- Le PC utilisé pour l'installation du serveur Analyzer doit fonctionner sous Windows 2000 Professional, Windows Server 2003, or Windows XP Professional (Service Pack 1 ou ultérieure) et disposer d'au moins 350 Mo d'espace disponible sur le disque dur. Les derniers Service Packs sont requis.

POUR INSTALLER ANALYZER

L'installation s'effectue à partir d'un PC.

Vous devez installer le logiciel dans une nouvelle bibliothèque. Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous au chapitre 5 du *Guide Analyzer*.

1. Insérez le CD dans le lecteur de CD-ROM de votre PC.
2. Sélectionnez Installer Analyzer.
3. Suivez les instructions à l'écran.
4. Une fois l'installation terminée, vous voyez apparaître un message de succès.

DOCUMENTATION

Pour les problèmes et les restrictions connus, reportez-vous au fichier Lisezmoi d'Analyzer (anzreadme.htm), disponible sur le CD-ROM ou sur le site Web de support technique à l'adresse <http://support.spss.com>.

En cas de problème ou pour toute question concernant l'installation, contactez le support technique. Vous trouverez les coordonnées de l'équipe technique dans le Guide de ShowCase Analyzer.

La documentation d'Analyzer est disponible sur le CD-ROM fourni ou sur le site Web du support technique, à l'adresse <http://support.spss.com>.

Si vous avez des questions ou des suggestions à nous soumettre à propos d'une documentation ShowCase, contactez l'équipe responsable à l'adresse documentationroch@spss.com.