


IBM

@server

iSeries

OS/400 バージョン 5 リリース 2 への
アップグレード

バージョン 5 リリース 2





@server

iSeries

**OS/400 バージョン 5 リリース 2 への
アップグレード**

バージョン 5 リリース 2

© Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2002. All rights reserved.

© Copyright IBM Japan 2002

目次

OS/400 バージョン 5 リリース 2 へのアップグレード.	1
--	---

OS/400 バージョン 5 リリース 2 へのアップグレード

モデル 810、825、870、または 890 をアップグレードする場合、新しいモデルにアップグレードする前に、サーバー区画に、OS/400 V5R2 の最新の再保存された累積修正 (PTF) パッケージをインストールする必要があります。区画に分割されたソース・サーバーからアップグレードする場合、ソース・サーバーのすべての区画で、OS/400 V5R2 の最新の再保存された累積修正 (PTF) パッケージをインストールする必要があります。再保存された累積修正 (PTF) パッケージの詳細については、iSeries and AS/400 Technical Support Web サイトの Info APAR II13365 を参照してください。累積修正 (PTF) パッケージのインストールについては、修正のインストールまたは論理区画を持つシステムでの修正のインストールのトピックを参照してください。ソース・サーバーに関連したライセンス・プログラムもインストールする必要がある場合もあります。

ソフトウェア・アップグレードを行うには、以下のタスクを実行してください。

1. OS/400 の新しいリリースと関連ソフトウェアのインストールを行います。
このトピックの情報を使用して、iSeries OS/400 リリース、OS/400 リリースの一部、またはライセンス・プログラムをインストールしてください。
2. アプリケーションがすべて正常に実行されていることを確認するために、新しい実稼働環境に慣れるまで、新しいソフトウェア・リリースでサーバーを使用します。通例は、サーバーを 2 週間以上使用しません。
3. ジョブ・ログおよびサーバー・メッセージをチェックします。
この情報を使用して、新しくインストールしたソフトウェアで起きている問題を識別し、修正します。

このトピックの PDF 版を表示またはダウンロードするには、OS/400 バージョン 5 リリース 2 へのアップグレード (約 130 KB) を選択してください。アップグレードに関係した他のトピックを表示または印刷するには、トピックの印刷を参照してください。

ここまでで、ソフトウェアのアップグレードは終了です。これでカスタマイズしたアップグレード・タスク・リストまたはすべてのアップグレード・タスクのリストに戻ることができます。



Printed in Japan