

### 快速入门指南

本指南可让您了解 **IBM Cognos TM1** 的入门信息。

已翻译版本: 要获得使用其他语言编写的《快速入门指南》，请访问“快速入门 CD”中提供的 PDF 和 HTML 文件。

#### 产品概述

IBM® Cognos® TM1® 集成业务规划、性能计量、计分卡以及多源数据。Cognos TM1 提供了数据的直接可见性、协作过程中的责任和一致的信息视图。Cognos TM1 帮助管理人员快速识别和稳定运营波动以便在新机会中占据优势。

#### 1 步骤 1: 获取软件



如果您从 Passport Advantage® 下载产品，请遵循下载 IBM Cognos TM1 10.2.2 ([www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24033833](http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24033833)) 中的指示。

#### 2 步骤 2: 获取文档



有关完整文档，请参阅 IBM Cognos TM1 10.2.2 知识中心 ([http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS9RXT\\_10.2.2/com.ibm.swg.ba.cognos.ctm1.doc/welcome.html](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS9RXT_10.2.2/com.ibm.swg.ba.cognos.ctm1.doc/welcome.html)) 中的 IBM Cognos TM1 主题

#### 3 步骤 3: 评估硬件和系统配置



查看位于 Cognos TM1 受支持的硬件和软件 (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27040698>) 中有关您产品受支持的硬件和软件信息；查看产品安装指南中的系统需求，该指南可从 IBM Cognos TM1 10.2.2 知识中心 ([http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS9RXT\\_10.2.2/com.ibm.swg.ba.cognos.ctm1.doc/welcome.html](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS9RXT_10.2.2/com.ibm.swg.ba.cognos.ctm1.doc/welcome.html)) 获取

#### 4 步骤 4: 确定要与 Cognos TM1 配合使用的组件



IBM Cognos TM1 安装以下默认组件:

- Cognos TM1 Server/Cognos TM1 Admin Server
- Cognos TM1 Application Server/TM1 Application Gateway
- Cognos TM1 Web
- Cognos TM1 Operations Console
- Cognos TM1 Architect
- Cognos TM1 Perspectives
- Cognos TM1 API
- Cognos TM1 Applications
- 示例

以下为可选组件，在初始安装期间或之后可以进行添加:

- Cognos TM1 Performance Modeler (包括 Cognos TM1 计分卡)
- Cognos Insight (基于 Web 的客户端)。Cognos Insight 可安装为独立组件或是 Cognos TM1 安装的一部分。有关更多信息，请参阅 Cognos Insight 网站。
- 已翻译的文档。要使用英语以外的语言显示“帮助”文档，请在安装期间从已翻译的文档列表中选择需要的其他语言。默认情况下，将安装英语文档。

#### 5 步骤 5: 安装必备软件



- Microsoft .NET Framework 2.0 或更高版本仅需要 Cognos TM1 Architect 展开的规则编辑器。

有关更多信息，请参阅《IBM Cognos TM1 安装和配置指南》或 Cognos TM1 10.2.2 受支持的硬件和软件 (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27040698>)

## 6 步骤 6: 安装 Cognos TM1



1. 请确保目标计算机满足步骤 3 和 5 中提到的先决条件。
2. 查找安装 **issetup.exe** 文件。
3. 根据您的操作系统软件不同, 右键单击或双击 **issetup.exe** 文件: 对于 Microsoft Windows Vista、Windows 7 或 Windows Server 2008 操作系统软件, 右键单击 **issetup.exe** 文件并单击**以管理员身份运行**。对于其他所有 Windows 操作系统软件, 双击 **issetup.exe**。
4. 选择要安装的组件:

### 在单一计算机上进行安装

选择需要在单一计算机上安装 Cognos TM1 10.2.2 的默认组件。接受默认选项。

### 跨多个计算机进行安装

要跨不同的计算机进行分发 Cognos TM1 组件, 请运行安装并仅选择此计算机需要的组件。然后移至其他计算机, 并选择安装期间所需要的其他组件。对于关于如何在单独的计算机上安装不同的组件的详细指示信息, 请参阅《IBM Cognos TM1 安装和配置指南》。

## 7 步骤 7: 配置和启动 Cognos TM1 组件



在安装 Cognos TM1 组件之后, 请使用 Cognos Configuration 来执行以下操作:

- 启动 IBM Cognos TM1 Admin Server 和 IBM Cognos TM1 Applications Server。
- 启动至少一个 Cognos TM1 Server, 例如其中一个默认示例数据库。
- 如果计划使用 Cognos TM1 Operations Console, 请启动 SData 服务器。

## 8 步骤 8: 在 Microsoft Windows 上配置 Cognos TM1 的用户帐户



默认情况下, Cognos TM1 安装会将 Cognos TM1 组件配置成作为服务运行。在具有 Microsoft Windows 操作系统的计算机上安装 Cognos TM1 之后, 请编辑服务, 以便运行服务的用户帐户具有 Cognos TM1 所需要的管理权限。有关更多信息, 请参阅《IBM Cognos TM1 安装和配置指南》。此需求仅适用于 Microsoft Windows 操作系统上的服务。安装在 UNIX 上的 Cognos TM1 服务始终以 ROOT 身份运行。

## 更多信息



有关更多技术资源, 请查看:

- Cognos TM1 产品和功能部件信息 (<http://www.ibm.com/software/data/cognos/products/tm1>)
- 产品支持 (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27040698>)

