

# DB2 フィーチャーのライセンス交付キー



バージョン 9.7

## クイック・スタート・ガイド

本書には、DB2 Version 9.7 for Linux, UNIX, and Windows フィーチャー用のライセンス交付ファイルを適用する手順について記載されています。



各国語版: 他の言語の「クイック・スタート・ガイド」を入手するには、クイック・スタートおよびアクティベーション CD にある PDF および HTML バージョンを参照してください。

### 製品の概要

本書は、以下の IBM DB2 フィーチャーに適用されます。

- DB2 Advanced Access Control Feature
- DB2 Geodetic Data Management Feature
- DB2 High Availability for Express Edition
- IBM Homogeneous Replication Feature for DB2 Enterprise Server Edition
- DB2 Performance Optimization Feature for Enterprise Server Edition
- DB2 Storage Optimization Feature

### 1 ステップ 1: ソフトウェアにアクセスする



製品イメージにアクセスするには、ダウンロードに関する文書 (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?&uid=swg21378087>) を参照してください。

### 2 ステップ 2: 資料にアクセスする

DB2 フィーチャーに関する情報は、DB2 インフォメーション・センター (<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/index.jsp>) から入手できます。

### 3 ステップ 3: DB2 フィーチャーをインストールする



IBM DB2 Performance Optimization Feature for Enterprise Server Edition を除くすべての DB2 フィーチャーは、特定の DB2 データベース製品と共にインストールされ、ライセンスのアクティベーションのみが必要になります。以下に、IBM DB2 Performance Optimization Feature for Enterprise Server Edition のインストール手順を示します。

1. インストール先のコンピューターが、<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/r0025127.html> で説明されている DB2 データベース製品の前提条件を満たしていることを確認します。
2. DB2 のインストール文書に記載されている指示に従って、インストール・ウィザードを起動します。DB2 Performance Expert をインストールする場合は、その製品の「クイック・スタート・ガイド」に記載されている指示に従ってください。

### 4 ステップ 4: ご使用条件を読む



クイック・スタートおよびアクティベーション CD に収録されているご使用条件を確認し、同意してから、ライセンス・キーを登録してください。ご使用条件は、クイック・スタートおよびアクティベーション CD に収録されています。Windows オペレーティング・システムの場合は /db2/license/Windows ディレクトリー、Linux または UNIX オペレーティング・システムの場合は /db2/license/UNIX ディレクトリーにあります。

## 5 ステップ 5: ライセンス・キーを登録する



ライセンス・キーは、 **db2licm** コマンドを使用して、もしくはライセンス・センターから (Windows および Linux オペレーティング・システムのみ)登録できます。

- コマンド行から **db2licm** コマンドを使用してライセンス・キー・ファイルを登録するには、以下のようになります。
  - Windows オペレーティング・システムの場合は、以下の **db2licm** コマンドを入力します。

```
db2licm -a x:%db2%license%<license_filename.lic>
```

ここで、x: は DB2 データベース製品クイック・スタートおよびアクティベーション CD の入った CD ドライブ、<license\_filename.lic> はライセンス・キー・ファイルの名前です。

- Linux または UNIX オペレーティング・システムの場合は、以下の **db2licm** コマンドを入力します。

```
db2licm -a /cdrom/db2/license/<license_filename.lic>
```

ここで、<license\_filename.lic> は製品のライセンス・キー・ファイルの名前です。

- ライセンス・センターからライセンス・キーを登録するには、以下のようになります。
  1. DB2 コントロール・センターを開始し、「ツール」メニューから「**ライセンス・センター**」を選択します。
  2. ライセンスを登録するシステムとインストールした製品を選択します。
  3. 「**ライセンス**」メニューから「**追加**」を選択します。
  4. 「**ライセンスの追加**」ウィンドウで、ライセンス・ファイルを含むディレクトリーを選択します。
  5. ライセンス・ファイルを選択して「**OK**」をクリックします。

## 6 ステップ 6: 文書をインストールする



DB2 ソリューションの文書は、ご使用の環境内にあるどの Windows または Linux コンピューターにもインストールできます。

ローカルにインストールしたインフォメーション・センターを最新の状態に保つには、インフォメーション・センターの更新を適用します。詳しくは、<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/index.jsp?topic=/com.ibm.db2.luw.common.doc/doc/t0008271.html> を参照してください。

### 詳細情報



- DB2 データベース製品とフィーチャーに関する情報、およびライセンス要件: <http://www-01.ibm.com/software/data/db2/9/>
- DB2 データベース製品のサポート: [http://www-01.ibm.com/software/data/db2/support/db2\\_9/](http://www-01.ibm.com/software/data/db2/support/db2_9/)

