

DB2 サーバー・エディション



バージョン 9.7

クイック・スタート・ガイド

本書には、DB2 Version 9.7 for Linux, UNIX, and Windows の各エディションの一般的なサーバー・インストールの手順が記載されています。



各国語版: 他の言語の「クイック・スタート・ガイド」を入手するには、クイック・スタートおよびアクティベーション CD にある PDF および HTML バージョンを参照してください。

製品の概要

DB2 V9.7 for Linux, UNIX, and Windows サーバーは、IBM データ・サーバー・クライアントにデータを供給するデータベース管理システムをホストします。

1 ステップ 1: ソフトウェアにアクセスする



製品イメージにアクセスするには、ダウンロードに関する文書 (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?&uid=swg21378087>) を参照してください。

2 ステップ 2: ハードウェアおよびシステム構成を評価する



DB2 データベース製品の詳細なシステム要件について、<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/r0025127.html> を確認してください。

3 ステップ 3: 資料にアクセスする

DB2 サーバー・エディションのインストールに関する情報は、以下の形式で利用できます。

- PDF: 「DB2 サーバー機能 インストール」。これは、IBM DB2 PDF ドキュメンテーション DVD イメージにあります。
- DB2 インフォメーション・センター: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/t0008921.html>

4 ステップ 4: IBM DB2 サーバーをインストールする



1. インストール先のコンピューターがステップ 2 で説明されている前提条件を満たしていることを確認します。
2. DB2 サーバーのインストール文書に記載されている指示に従って、インストール・ウィザードを起動します。

5 ステップ 5: ご使用条件を読む



クイック・スタートおよびアクティベーション CD に収録されているご使用条件を確認し、同意してから、ライセンス・キーを登録してください。ご使用条件は、クイック・スタートおよびアクティベーション CD に収録されています。Windows オペレーティング・システムの場合は /db2/license/Windows ディレクトリー、Linux または UNIX オペレーティング・システムの場合は /db2/license/UNIX ディレクトリーにあります。

6 ステップ 6: ライセンス・キーを登録する



ライセンス・キーは、 **db2licm** コマンドを使用して、もしくはライセンス・センターから (Windows および Linux オペレーティング・システムのみ)登録できます。

- コマンド行から **db2licm** コマンドを入力してライセンス・キーを登録するには、以下のようになります。

Windows オペレーティング・システム

```
db2licm -a x:%db2%license%<license_filename.lic>
```

ここで、x: は DB2 製品クイック・スタートおよびアクティベーション CD の入った CD ドライブ、<license_filename.lic> はライセンス・キー・ファイルの名前です。

Linux または UNIX オペレーティング・システム

```
db2licm -a /cdrom/db2/license/<license_filename.lic>
```

ここで、<license_filename.lic> は製品のライセンス・キー・ファイルの名前です。

- ライセンス・センターからライセンス・キーを登録するには、以下のようになります。
 1. DB2 コントロール・センターを開始し、「ツール」メニューから「**ライセンス・センター**」を選択します。
 2. ライセンスを登録するシステムとインストールした製品を選択します。
 3. 「**ライセンス**」メニューから「**追加**」を選択します。
 4. 「**ライセンスの追加**」ウィンドウで、ライセンス・ファイルを含むディレクトリーを選択します。
 5. ライセンス・ファイルを選択して「**OK**」をクリックします。

7 ステップ 7: 文書をインストールする



DB2 ソリューションの文書は、ご使用の環境内にあるどの Windows または Linux コンピューターにもインストールできます。

ローカルにインストールしたインフォメーション・センターを最新の状態に保つには、インフォメーション・センターの更新を適用します。詳しくは<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.common.doc/doc/t0008271.html> を参照してください。

8 ステップ 8: 環境を構成する



DB2 サーバーのインストール・プログラムを実行した後、サーバーを稼働させるには、いくつかのタスクを実行する必要があります。詳しくは、DB2 サーバーのインストール文書を参照してください。

詳細情報



- DB2 製品とフィーチャーに関する情報、およびライセンス要件: <http://www-01.ibm.com/software/data/db2/9/>
- DB2 製品のサポート: http://www-01.ibm.com/software/data/db2/support/db2_9/

