

*Instalação do IBM SPSS Modeler Entity
Analytics Unleashed*

IBM

Índice

IBM SPSS Modeler Entity Analytics

Unleashed Instalação 1

IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed 1

Requisitos de sistema 1

Instalando o IBM SPSS Modeler Entity Analytics

Unleashed 1

Removendo o IBM SPSS Modeler Entity Analytics

Unleashed 2

IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed Instalação

IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed

O IBM® SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed é uma atualização licenciada separadamente que estende os recursos do IBM SPSS Modeler Entity Analytics removendo o registro e as limitações de CPU para analisar registros em um banco de dados do DB2 IBM.

O SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed deve ser instalado em um cliente ou servidor, em que o SPSS Entity Analytics já esteja instalado. Pode ser um sistema do cliente Windows executando o SPSS Modeler ou um sistema do servidor executando o SPSS Modeler Server.

Requisitos de sistema

O IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed (EAU) requer que já tenha o IBM SPSS Modeler Premium instalado.

Não há nenhum outro requisito do sistema pré-requisito.

Nota: EAU é uma versão dependente; por exemplo, se estiver instalando o EAU 17, deverá ter o SPSS Modeler Premium 17 instalado.

Instalando o IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed

Para instalar o IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed, execute as etapas a seguir.

Antes de iniciar

Faça download do pacote de instalação ou copie os arquivos da instalação para seu disco rígido.

Procedimento

1. Assegure que o SPSS Modeler não esteja em execução na máquina de destino.
2. Efetue login como *raiz* (sistemas UNIX) ou com os privilégios de administrador apropriados.
3. Se tiver transferido por download um eAssembly:
 - Dê um clique duplo no arquivo e extraia os arquivos de instalação em um local conveniente.
 - Altere diretórios para o local no qual os arquivos de instalação foram extraídos.Se estiver instalando a partir do DVD:
 - Insira o DVD em sua unidade ótica e assegure que seja possível acessar a unidade. No Solaris, o gerenciador de volumes (o daemon vold) deve estar em execução.
 - Altere diretórios para o ponto de montagem da unidade ótica.
4. Execute o arquivo *install.bin* ou *install.exe*. Para sistemas UNIX, certifique-se de que o script de instalação possa ser executado por *raiz*. Use a opção *-i console* para executar o script no modo do console.
5. Siga as instruções exibidas. Quando um diretório de instalação for solicitado, use o diretório de instalação do SPSS Modeler ou do SPSS Modeler Server (por exemplo: C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler[Server]). Se você especificar um diretório diferente, o IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed não funcionará.

O que fazer depois

Quando a instalação for concluída, valide se a instalação foi bem-sucedida verificando uma entrada apropriada no arquivo de log da instalação, por exemplo: *modeler_install_directory/xt/bin/pasw.entityanalytics/eau_install.log*.

Removendo o IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed

Para remover o IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed, use o procedimento a seguir.

1. Execute o utilitário de desinstalação localizado no diretório *modeler_install_directory/Uninstall_EAU/*:
 - *Uninstall_EAU.exe* (sistemas Windows)
 - *Uninstall_EAU* (sistemas UNIX)



Impresso no Brasil