

*IBM SPSS Modeler Entity Analytics
Unleashed - Installazione*

IBM

Indice

Installazione IBM SPSS Modeler Entity

Analytics Unleashed 1

IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed . . . 1

Requisiti di sistema 1

Installazione di IBM SPSS Modeler Entity

Analytics Unleashed 1

Rimozione di IBM SPSS Modeler Entity Analytics

Unleashed 2

Installazione IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed

IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed

IBM® SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed un aggiornamento con licenza separata che amplia le funzionalità di IBM SPSS Modeler Entity Analytics eliminando le limitazioni di record e CPU per analizzare i record su un database IBM DB2.

SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed deve essere installato su un client o server in cui è già installato SPSS Entity Analytics. Può trattarsi di un sistema client Windows che esegue SPSS Modeler o di un sistema server che esegue SPSS Modeler Server.

Requisiti di sistema

IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed (EAU) richiede che l'utente ha già installato IBM SPSS Modeler Premium.

Questi sono gli unici requisiti di sistema preliminari.

Nota: EAU è una versione dipendente, se si installa EAU 17, è necessario avere SPSS Modeler Premium 17 installato.

Installazione di IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed

Per installare IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed, eseguire i seguenti passi:

Prima di iniziare

Scaricare il pacchetto di installazione o copiare i file dall'installazione al disco fisso.

Procedura

1. Verificare che SPSS Modeler non sia in esecuzione sul computer di destinazione.
2. Accedere come *utente root* (sistemi UNIX) o con i privilegi di amministratore appropriati.
3. Se è stato scaricato un eAssembly:
 - Fare doppio clic sul file ed estrarre i file di installazione in un percorso a piacere.
 - Accedere alla cartella in cui sono stati estratti i file di installazione.In caso di installazione da DVD:
 - Inserire il DVD nell'unità ottica assicurandosi di poter accedere a questa unità. Su Solaris deve essere in esecuzione il gestore dei volumi (ovvero il daemon *vold*).
 - Cambiare la directory selezionando il punto di avvio dell'unità ottica.
4. Eseguire il file *install.bin* o *install.exe*. Per i sistemi UNIX, accertarsi che lo script di installazione possa essere eseguito da *root*. Usare l'opzione *-i* console per eseguire lo script in modalità console.
5. Attenersi alle istruzioni visualizzate. Quando richiesto per una directory di installazione, utilizzare la directory di installazione SPSS Modeler o SPSS Modeler Server (ad esempio: C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler[Server]) Se si specifica una differente directory, IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed non funzionerà.

Come procedere

Al termine dell'installazione, verificare che la procedura sia andata a buon fine controllando una voce specifica del registro di installazione, ad esempio: *modeler_install_directory/ext/bin/pasw.entityanalytics/eau_install.log*.

Rimozione di IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed

Per rimuovere IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed, utilizzare la seguente procedura.

1. Eseguire il programma di utilità di disinstallazione nella directory *dir_install_modeler/Uninstall_EAU/*:
 - *Uninstall_EAU.exe* (sistemi Windows)
 - *Uninstall_EAU* (sistemi UNIX)



Stampato in Italia