

Ghidul de pornire rapidă

Inițiere în instalarea și configurarea IBM Business Process Manager Standard V8.5

Versiunea în limba națională: Pentru a obține Ghidul de pornire rapidă în alte limbi, tipăriți fișierul PDF pentru limba respectivă, de pe CD-ul Quick Start Guide.

Privire generală asupra produsului

IBM® Business Process Manager (BPM) este o platformă de gestionare a proceselor operaționale, cuprinzătoare și ușor de utilizat, care vă ajută să vă gestionați procesele operaționale. Include uneltele și medii runtime care ajută proprietarii de procese și utilizatorii profesionali să proiecte, să ruleze, să monitorizeze și să optimizeze procesele operaționale.

1 Pasul 1: Accesați software-ul și documentația



Dacă ați descărcat produsul de la Passport Advantage, urmați instrucțiunile din documentul de descărcare (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24034319>).

Această ofertă de produs include următoarele componente:

- CD-ul Quick Start Guide
- IBM BPM Standard V8.5.0, care include IBM Installation Manager V1.6.2, IBM WebSphere Application Server V8.5.0.2 și IBM DB2 Express Edition V10.1 (numai pentru Microsoft Windows și Linux Intel)
- Suplimentele IBM WebSphere Application Server Network Deployment V8.5, care includ IBM HTTP Server, IBM DMZ Secure Proxy Server și IBM WebSphere Edge Components
- IBM DB2 Enterprise Server Edition V10.1
- IBM Tivoli Directory Server V6.3
- IBM Tivoli Access Manager for e-Business V6.1.1
- IBM Worklight Enterprise Edition for non-production environment V5.0.6

Unele dintre aceste componente sunt opționale. Pentru componentele produsului și configurațiile disponibile, consultați Centrul de informare IBM BPM (<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/dmndhelp/v8r5m0/index.jsp>).

Pentru documentația completă, inclusiv instrucțiuni de instalare, vedeți IBM Business Process Manager Library (<http://www.ibm.com/software/integration/business-process-manager/library/documentation>).

2 Pasul 2: Evaluați hardware-ul și configurația sistemului




Puteți utiliza IBM BPM în mai multe configurații diferite. Pentru informații suplimentare, vedeți *Planificarea pentru IBM Business Process Manager* în centrul de informare. Examinați licența produsului, pentru a vă asigura că aveți autorizările necesare pentru a suporta topologia dumneavoastră și că înțelegeți restricțiile de utilizare pentru toate componentele software care sunt incluse în produs.

Pentru cerințele de sistem, vedeți IBM Business Process Manager Standard detailed system requirements (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023007>).

3 Pasul 3: Examinăți arhitectura de instalare

Ilustrația următoare prezintă componentele IBM BPM Standard care sunt instalate pe mai multe sisteme într-o topologie comună, numită configurație Network Deployment.

În centru se află IBM Process Center, unde se realizează toate activitățile de dezvoltare. Uneltele de creație, consolele administrative și serverele Process pentru testare, intermediere și producție sunt conectate la Process Center.



Pentru mai multe informații despre componente și interacțiunile cu rolurile de utilizator, vedeți Centrul de informare IBM BPM (<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/dmndhelp/v8r5m0/index.jsp>)

4 Pasul 4: Instalați IBM Business Process Manager Standard



Pentru a crea o topologie Network Deployment simplă utilizând baza de date DB2 Express, realizați următorii pași pentru o instalare tipică:

1. Lansați fișierul launchpad de pe DVD sau de acolo de unde ați extras imaginea electronică. Din launchpad, selectați opțiunea **utilizare program de instalare tipic**.
2. Selectați **Instalare Process Center** sau **Instalare Process Server** și apoi faceți clic pe **Următor**.
3. Verificați informațiile din panoul următor, inclusiv locația de instalare, și faceți clic pe **Următor**.
4. Alegeți să instalați o bază de date DB2 Express înglobată. Dacă ați instalat deja DB2, vi se indică să instalați produsul utilizând baza de date existentă. Faceți clic pe **Următor**.
5. Citiți și acceptați acordul de licență și apoi faceți clic pe **Instalare software**, pentru a începe instalarea. În timpul instalării software-ului, puteți vizualiza și tipări informații privind instalarea.

După terminarea instalării tipice, pornește automat consola Quick Start.

Pentru instalări personalizate, selectați **utilizarea programului de instalare personalizat** pe launchpad. Pornește IBM Installation Manager. Pentru pașii de instalare detaliați, vedeți *Instalarea și configurarea IBM Business Process Manager Standard* în Centrul de informare IBM BPM (<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/dmndhelp/v8r5m0/index.jsp>).

Informații suplimentare



Pentru resurse tehnice suplimentare, consultați legăturile următoare:

- IBM Education Assistant (<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/ieduasst/v1r1m0/>)
- Documentația WebSphere Application Server (<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp>)
- Informații de suport (http://www.ibm.com/support/entry/portal/Overview/Software/WebSphere/IBM_Business_Process_Manager_Standard)

Materiale licențiate IBM Business Process Manager Standard V8.5 - Proprietatea IBM. © Copyright IBM Corp. 2000, 2013. Drepturi restricționate pentru utilizatorii guvernamentali S.U.A. - Utilizarea, duplicarea și dezvoltarea sunt restricționate de Contractul-Anexă GSA ADP cu IBM Corp.

IBM, emblema IBM, ibm.com, DB2, Passport Advantage, Tivoli și WebSphere sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate deținute de International Business Machines Corp., înregistrate în multe jurisdicții din întreaga lume. Worklight este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată deținută de Worklight, o companie IBM. Alte nume de produse și servicii pot fi mărci comerciale deținute de IBM sau de alte companii. Lista curentă cu mărcile comerciale deținute de IBM este disponibilă pe pagina web "Copyright and trademark information" (www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).

Intel este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată deținută de Intel Corporation sau de sucursalele sale în Statele Unite și în alte țări. Linux este o marcă comercială înregistrată deținută de Linus Torvalds în Statele Unite, în alte țări sau ambele. Microsoft și Windows sunt mărci comerciale deținute de Microsoft Corporation în Statele Unite, în alte țări sau ambele.

Număr parte: CF3RRML



Printed in Ireland