

Ghidul de pornire rapidă

Inițiere în instalarea și configurarea IBM Business Process Manager Standard V8.5.5

Versiunea în limba națională: Pentru a obține Ghidul de pornire rapidă în alte limbi, tipăriți fișierul PDF pentru limba respectivă, de pe CD-ul Quick Start Guide.

Privire generală asupra produsului

IBM® Business Process Manager (BPM) Standard este o platformă de gestiune a proceselor operaționale cuprinzătoare care vă ajută să vă gestionați procesele operaționale. Ea include unelte și medii runtime care vă ajută să proiectați, să rulați, să monitorizați și să optimizați procesele operaționale.

1 Pasul 1: Accesați software-ul și documentația



Dacă ați descărcat produsul de la IBM Passport Advantage, urmați instrucțiunile din documentul de descărcare <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24037164>

Această ofertă de produs include următoarele componente:

- CD-ul Quick Start Guide
- IBM BPM Standard V8.5.5, inclusiv IBM Installation Manager V1.7.2 și IBM DB2 Express Edition V10.1
- IBM WebSphere Application Server Network Deployment V8.5.5.2
- IBM DB2 Enterprise Server Edition V10.5
- IBM DB2 Workgroup Server Edition V10.5
- IBM Tivoli Directory Server V6.3
- IBM Tivoli Access Manager for e-Business V6.1.1
- IBM Worklight V6.1

Unele dintre aceste componente sunt opționale. Pentru componentele produsului, configurațiile disponibile și instrucțiunile de instalare, vedeți Documentația IBM BPM V8.5.5 (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSFPJS_8.5.5/).

Pentru documentația completă, vedeți IBM Business Process Manager library (<http://www.ibm.com/software/integration/business-process-manager/library/documentation>).

2 Pasul 2: Evaluați hardware-ul și configurația sistemului




Puteți utiliza IBM BPM în mai multe configurații diferite. Pentru informații suplimentare, vedeți *Planificarea pentru IBM Business Process Manager* în Documentația IBM BPM V8.5.5 (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSFPJS_8.5.5/). Examinați licența produsului, pentru a vă asigura că aveți autorizările necesare pentru a suporta topologia dumneavoastră și că înțelegeți restricțiile de utilizare pentru toate componentele software care sunt incluse în produs.

Pentru cerințele de sistem, vedeți IBM Business Process Manager Standard detailed system requirements (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023007>).

3 Pasul 3: Examinați arhitectura de instalare

Ilustrația următoare prezintă componentele IBM BPM Standard care sunt instalate pe mai multe sisteme într-o topologie comună, numită configurație Network Deployment.

În centru se află IBM Process Center, unde se realizează toate activitățile de dezvoltare. Uneltele de creație, consolele administrative și serverele Process pentru testare, intermediere și producție sunt conectate la Process Center.



Pentru mai multe informații despre componente și interacțiunile rolurilor de utilizator, vedeți Documentația IBM BPM V8.5.5 (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSFPJS_8.5.5/).

4 Pasul 4: Instalați IBM Business Process Manager Standard



Pentru a crea o topologie Network Deployment folosind baza de date DB2 Express Edition, finalizați următorii pași pentru o instalare tipică:

1. Obțineți fișierele comprimate de pe DVD-uri sau de pe imaginile descărcate și extrageți toate fișierele din fișierele comprimate în aceeași locație de pe disc. S-ar putea să fiți întrebat dacă să suprascrieți directoarele.
2. Porniți fișierul launchpad și din launchpad, selectați **utilizarea programului de instalare tipic**.
3. Selectați **Instalare Process Center** sau **Instalare Process Server** și apoi faceți clic pe **Următor**.
4. Verificați informațiile din panoul următor, inclusiv locația de instalare, și faceți clic pe **Următor**.
5. Instalați o bază de date DB2 Express Edition înglobată. Dacă ați instalat deja DB2, vi se indică să instalați produsul utilizând baza de date existentă. Faceți clic pe **Următor**.
6. Citiți și acceptați acordul de licență și apoi faceți clic pe **Instalare software**, pentru a începe instalarea. În timp ce se instalează software-ul, puteți vizualiza și tipări informațiile despre instalare.

După terminarea instalării tipice, pornește automat consola Quick Start.

Pentru instalări personalizate, selectați **utilizarea programului de instalare personalizat** pe launchpad. Pornește IBM Installation Manager. Pentru pașii de instalare detaliați, vedeți *Instalarea și configurarea IBM Business Process Manager Standard* în Documentația IBM BPM V8.5.5 (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSFPJS_8.5.5/).

Informații suplimentare



Pentru resurse suplimentare, vedeți următoarele legături:

- IBM Education Assistant (<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/ieduasst/v1r1m0/>)
- Documentația WebSphere Application Server Network Deployment (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSAW57_8.5.5/as_ditamaps/was855_welcome_ndmp.html)
- Informații de suport (http://www.ibm.com/support/entry/portal/Overview/Software/WebSphere/IBM_Business_Process_Manager_Standard)

Materiale licențiate IBM Business Process Manager Versiunea Standard V8.5.5 - Proprietatea IBM. © Copyright IBM Corp. 2000, 2014. Drepturi restricționate pentru utilizatorii guvernamentali S.U.A. - Utilizarea, duplicarea și dezvăluirea sunt restricționate de Contractul-Anexă GSAADP cu IBM Corp.

IBM, emblema IBM, ibm.com, DB2, Passport Advantage, Tivoli, WebSphere și Worklight sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate deținute de International Business Machines Corp. în multe jurisdicții din toată lumea. Alte nume de produse și servicii pot fi mărci comerciale deținute de IBM sau de alte companii. Lista curentă cu mărcile comerciale deținute de IBM este disponibilă pe pagina web "Copyright and trademark information" (www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).

Număr parte: CF457ML



Printed in Ireland