

Ghidul de pornire rapidă

Începeți instalarea și configurarea IBM Business Process Manager Standard V8.5.6

Versiunea în limba națională: Pentru a obține Ghidul de pornire rapidă în alte limbi, tipăriți PDF-ul corespunzător limbii respective de pe DVD-ul care conține Ghidul de pornire rapidă.

Privire generală asupra produsului

IBM® Business Process Manager Standard este o platformă cuprinzătoare de gestionare a proceselor care vă ajută să vă gestionați procesele operaționale. Ea include unelte și medii runtime care vă ajută să proiectați, să rulați, să monitorizați și să optimizați procesele operaționale.

1 Pasul 1: Accesați software-ul și documentația



Dacă descărcați produsul de la IBM Passport Advantage, urmați instrucțiunile din documentul de descărcare:

- Pentru AIX (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24038628>)
- Pentru Linux (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24038627>)
- Pentru Solaris (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24038626>)
- Pentru Windows (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24038625>)

Această ofertă de produs include următoarele componente:

- DVD-ul pentru Ghidul de pornire rapidă
- IBM BPM Standard V8.5.6, inclusiv IBM Installation Manager V1.8.1 și IBM DB2 Express Edition V10.1
- IBM WebSphere Application Server Network Deployment V8.5.5.5, inclusiv IBM WebSphere SDK Java™ Technology Edition V7.0, și IBM WebSphere SDK Java Technology Edition V7.1
- IBM Process Federation Server V8.5.6, inclusiv IBM Installation Manager V1.8.1, IBM WebSphere Application Server Liberty Network Deployment V8.5.5.5, și IBM WebSphere SDK Java Technology Edition Version 7.0 pentru Liberty
- IBM DB2 Enterprise Server Edition V10.5
- IBM DB2 Workgroup Server Edition V10.5
- IBM Tivoli Directory Server V6.3
- IBM Tivoli Access Manager for e-Business V6.1.1
- IBM MobileFirst Platform Foundation V6.3

Unele dintre aceste componente sunt opționale. Pentru componentele produsului, configurațiile disponibile și instrucțiunile de instalare, consultați documentația IBM BPM V8.5.6 (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSFPJS_8.5.6/).

Pentru documentație suplimentară, consultați biblioteca IBM Business Process Manager (<http://www.ibm.com/software/integration/business-process-manager/library/documentation>).

2 Pasul 2: Evaluați hardware-ul și configurația sistemului




Puteți utiliza IBM BPM în mai multe configurații diferite. Pentru informații suplimentare, vedeți secțiunea de documentație Planificarea pentru IBM Business Process Manager (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSFPJS_8.5.6/com.ibm.wbpm.imuc.doc/topics/cpln_bpm.html). Examinați licența produsului, pentru a vă asigura că aveți autorizările necesare pentru a suporta topologia dumneavoastră și că înțelegeți restricțiile de utilizare pentru toate componentele software care sunt incluse în produs.

Pentru cerințele de sistem, consultați cerințele de sistem detaliate pentru produsul IBM Business Process Manager Standard (<http://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>).

3 Pasul 3: Examinați arhitectura de instalare

Următoarea ilustrație afișează componentele IBM BPM Standard care sunt instalate pe mai multe sisteme într-o topologie comună, cunoscută ca o configurație de implementare de tip rețea.

În centru este IBM Process Center, unde apar toate activitățile de dezvoltare. Unelte de creație, consolele administrative și serverele Process pentru dezvoltare, testare, intermediere și producție sunt conectate la Process Center.



Pentru informații suplimentare legate de interacțiunile dintre componente și rolurile de utilizator, vedeți documentația IBM BPM V8.5.6 (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSFPJS_8.5.6/).

4 Pasul 4: Instalați IBM BPM Standard



Pentru a crea o topologie Network Deployment folosind baza de date DB2 Express Edition, finalizați următorii pași pentru o instalare tipică:

1. Obțineți fișierele comprimate de pe DVD-uri sau de pe imaginile descărcate și extrageți toate fișierele din fișierele comprimate în aceeași locație de pe disc. S-ar putea să fiți întrebat dacă să suprascrieți directoarele.
2. Porniți fișierul launchpad și din launchpad, selectați **utilizarea programului de instalare tipică**.
3. Selectați **Instalare Process Center** sau **Instalare Process Server** și apoi faceți clic pe **Următor**.
4. Verificați informațiile din panoul următor, inclusiv locația de instalare, și faceți clic pe **Următor**.
5. Instalați o bază de date DB2 Express Edition înglobată. Dacă ați instalat deja DB2, vi se indică să instalați produsul utilizând baza de date existentă. Faceți clic pe **Următor**.
6. Citiți și acceptați acordul de licență și apoi faceți clic pe **Instalare software**, pentru a începe instalarea. În timp ce se instalează software-ul, puteți vizualiza și tipări informațiile despre instalare.

După terminarea instalării tipice, pornește automat consola Pornire rapidă.

Pentru instalări personalizate, selectați **utilizarea programului de instalare personalizată** pe launchpad. IBM Installation Manager pornește. Pentru pași de instalare detaliați, consultați Ghidul de configurare și instalare interactivă IBMBPM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSFPJS_8.5.6/com.ibm.wbpm.imuc.doc/topics/bpm_roadmap_form.html).

Informații suplimentare



Pentru resurse suplimentare, vedeți următoarele legături:

- IBM Education Assistant (<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/ieduasst/v1r1m0/>)
- Zona IBMdeveloperWorks Business Process Management (<http://www.ibm.com/developerworks/bpm/>)
- Informații de suport (http://www.ibm.com/support/entry/portal/Overview/Software/WebSphere/IBM_Business_Process_Manager_Standard)

IBM Business Process Manager Standard V8.5.6 Materiale licențiate - Proprietatea IBM. © Copyright IBM Corp. 2000, 2015. Drepturi restricționate pentru utilizatorii guvernamentali S.U.A. - Utilizarea, duplicarea și dezvăluirea sunt restricționate de Contractul-Anexă GSA ADP cu IBM Corp.

IBM, emblema IBM, ibm.com, DB2, Passport Advantage, Tivoli și WebSphere sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale International Business Machines Corp., înregistrate în multe jurisdicții din întreaga lume. Alte nume de produse și servicii pot fi mărci comerciale deținute de IBM sau de alte companii. Lista curentă cu mărcile comerciale deținute de IBM este disponibilă pe pagina web "Copyright and trademark information" (www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).

Număr parte: CF4AGML



Printed in Ireland