

7.0 版

快速入門手冊

本手冊協助您開始將 IBM® WebSphere® Process Server Hypervisor Edition 載入 WebSphere® CloudBurst Appliance，並將提供的一個型樣部署至虛擬系統。您還可以載入 WebSphere Process Server Hypervisor Edition 映像檔，來進行獨立式作業（僅在 Linux 上可用），而不需要 WebSphere CloudBurst Appliance。



國家語言版本：如需「快速入門手冊」的其他語言版本，請存取「快速入門光碟」套件。

產品概觀

IBM® WebSphere® Process Server Hypervisor Edition 包含自行包含的虛擬機器映像檔，該映像檔包括訪客作業系統及 WebSphere Process Server 7.0 版。當 WebSphere Process Server Hypervisor Edition 與 WebSphere CloudBurst Appliance 一起使用時，能夠建構、部署並維護虛擬化的 WebSphere Process Server 配置。

1 步驟 1: 存取軟體及說明文件



要從 Passport Advantage® 下載產品，請遵循下載文件中的指示：
<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg2402623>

此產品供應項目包括：

- 「快速入門手冊」套件
- WebSphere Process Server Hypervisor Edition 套件

WebSphere Process Server Hypervisor Edition 資訊中心提供了完整的說明文件，可載入 WebSphere Process Server Hypervisor Edition 映像檔到 WebSphere CloudBurst Appliance，還可載入用於獨立式作業的映像檔，該資訊中心的網站為 <http://www.ibm.com/software/integration/wps/library>。

2 步驟 2: 評估您的硬體及系統配置



如需詳細系統需求，請參閱 <http://www.ibm.com/software/integration/wpshv/requirements/>。

3 步驟 3: 載入產品



下列這些指示簡要地告訴您如何透過使用「映像檔載入器」圖形使用者介面，將產品載入 WebSphere CloudBurst Appliance。

- A. 解壓縮下載套件。
- B. 從解壓縮套件的根目錄執行 **loader.bat** 或 **loader.sh**。
- C. 輸入 Appliance 的主機名稱，在其中您想要載入虛擬映像檔及型樣。
- D. 輸入存取 Appliance 所需的使用者名稱和密碼。
- E. 選用項目：語言預設為您正在執行「映像檔載入器」的機器的語言。
- F. 選用項目：按一下**測試連線**，確定「映像檔載入器」是否可順利存取 Appliance。解決遇到的任何連線問題。


4 步驟 4: 部署型樣



下列這些指示簡要地告訴您如何將預先定義的型樣部署至虛擬系統。

- A. 登入 WebSphere CloudBurst Appliance 管理主控台，然後導覽至型錄 > 虛擬映像檔，並接受在步驟 3 載入的映像檔的軟體使用權。
- B. 從 WebSphere CloudBurst Appliance 管理主控台的功能表列，選取型樣。
- C. 選取預先定義的一個型樣；例如，WebSphere Process Server 7.0.0.2 版的模擬可調式環境。
- D. 按一下檢視器區域中的部署。
- E. 提供新虛擬系統的名稱，並按一下配置虛擬組件鏈結。
- F. 選取每一個組件，接受 CPU 及記憶體欄位的預設值，提供每個欄位的密碼，然後按一下確定。

下圖說明了基於所選取型樣的已部署虛擬系統。



5 步驟 5: 部署應用程式



下列這些指示告訴您如何部署應用程式。

- A. 從功能表列選取虛擬系統。
- B. 選取新建的虛擬系統，並尋找在步驟 4 中提供的名稱。
- C. 展開虛擬機器區段。
- D. 展開虛擬機器，然後導覽至主控台 > WebSphere。
- E. 使用步驟 4 中提供的使用者 ID "virtuser" 及密碼，登入 WebSphere 管理主控台。
- F. 使用 WebSphere 管理主控台部署應用程式。

相關資訊



如需其他技術資源，請參閱下列鏈結：

- WebSphere Process Server 說明文件，網站為：<http://www.ibm.com/software/integration/wps/library/infocenter/>