


**IBM**

**@server**

**iSeries Navigator**







@server

**iSeries Navigator**



---

# 목차

제 1 장 V5R2 iSeries Navigator의 새로운 사항 . . . . .	1
제 2 장 이 주제 인쇄 . . . . .	3
제 3 장 iSeries Navigator 알아보기 . . . . .	5
iSeries Navigator 설치 요구사항 . . . . .	7
iSeries Navigator 설치 . . . . .	7
제 4 장 iSeries Navigator 관련 정보 . . . . .	9



---

## 제 1 장 V5R2 iSeries Navigator의 새로운 사항

iSeries Navigator에 대한 V5R2 Information Center에는 다음과 같은 새로운 정보가 포함되어 있습니다.

- **iSeries Navigator**로 수행할 수 있는 작업

iSeries Navigator가 제공하는 기능에 대한 개요를 제공합니다. 이러한 모든 task에 대한 단계별 지침을 보려면 iSeries Navigator 온라인 도움말을 참조하십시오(iSeries Navigator 기본 창에서 도움말 -> 도움말 주제 -> 수행 가능한 작업 클릭).

- **iSeries Navigator** 설치 요구사항

갱신된 PC 하드웨어 및 소프트웨어 요구사항

V5R2 iSeries Navigator에서 사용할 수 있는 새로운 기능에 대한 자세한 정보는 다음을 참조하십시오.

- iSeries 및 AS/400<sup>(R)</sup> Technical Support



웹 사이트

OS/400 V5R2의 새로운 기능에 대한 개요는 왼쪽 검색 바의 Publications 아래에 있는 Technical Overviews를 보십시오.

- iSeries Navigator



홈 페이지

각 릴리스에서 사용할 수 있는 iSeries Navigator 기능을 알 수 있습니다.

- **iSeries Navigator** 온라인 도움말

iSeries Navigator에서 도움말 -> 도움말 주제 -> 새로운 사항을 클릭하면 iSeries Navigator의 이번 릴리스에서 사용할 수 있는 모든 새로운 기능을 살펴 볼 수 있습니다.

다음 주제도 참조하십시오.

- 무선 iSeries Navigator—V5R2의 새로운 사항
- 어플리케이션 관리—V5R2의 새로운 사항
- V5R2 중앙 관리의 새로운 사항
- iSeries Navigator 플러그인—V5R2의 새로운 사항

새로운 사항 및 변경된 사항을 보는 방법

기술 변경 내용을 보려면 다음 정보를 사용하십시오.

•



이미지는 새로운 정보나 변경된 정보가 시작되는 위치를 표시합니다.

•



이미지는 새로운 정보나 변경된 정보가 끝나는 위치를 표시합니다.

이번 릴리스에서 변경되었거나 새로 추가된 사항에 대한 자세한 정보를 보려면 사용자 참고사항



을 참조하십시오.



---

## 제 2 장 이 주제 인쇄

Information Center에 있는 iSeries Navigator 주제의 PDF 버전을 보거나 다운로드하려면 다음 중에서 선택하십시오.

- Getting to know iSeries Navigator(약 90KB 또는 20페이지)  
설치 지침 및 iSeries Navigator에 대한 소개가 들어 있습니다.
- 무선 iSeries Navigator(약 450KB 또는 40페이지)  
iSeries 및 Integrated xSeries Server와의 대화, 명령 실행, 중앙 관리 모니터와의 대화, 타스크나 시스템에 대한 작업 및 사용자 액세스 제어를 수행하기 위한 무선 iSeries Navigator 사용법을 알 수 있습니다.
- Application Administration(약 180KB 또는 40페이지)  
특정 서버의 사용자와 그룹에 사용할 수 있는 기능 또는 어플리케이션 제어 방법에 대해 알 수 있습니다.
- 중앙 관리(약 250KB 또는 55페이지)  
중앙 관리를 사용하면 단일 서버를 관리하는 것만큼 쉽게 복수 서버를 관리할 수 있습니다. 이 주제는 종료 점 시스템 및 시스템 그룹의 중앙 관리 네트워크 설정 방법을 설명합니다. 중앙 관리를 통해 서버 관리 타스크를 효율적으로 처리하는 방법에 대한 추가 정보를 보려면 다음 중에서 선택하십시오.
  - 성능(약 350KB 또는 85페이지)
  - Software and licensed programs(약 280KB 또는 75페이지)
- Developing iSeries Navigator plug-ins(약 360KB 또는 125페이지)  
iSeries Navigator에 기능을 추가하기 위해 플러그 인을 사용하는 방법에 대해 알 수 있습니다. 이 PDF에는 다음 주제가 포함되어 있습니다.
  - Plug-in support for iSeries Navigator
  - Installing and running the sample plug-ins
  - Plug-in developers' reference

### 기타 정보

다음 레드북의 PDF도 보거나 인쇄할 수 있습니다.

- Managing AS/400 V4R4 with Operations Navigator



(약 500페이지)

- Management Central: A Smart Way to Manage AS/400 Systems



(약 240페이지)

## PDF 파일 저장

보거나 인쇄할 PDF를 워크스테이션에 저장하려면 다음을 수행하십시오.

1. 브라우저에서 해당 PDF를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하십시오(위의 링크를 오른쪽 단추로 클릭).
2. 다른 이름으로 대상 저장...을 클릭하십시오.
3. PDF를 저장할 디렉토리를 찾아서 이동하십시오.
4. 저장을 클릭하십시오.

## Adobe Acrobat Reader 다운로드

PDF를 보거나 인쇄하기 위해 Adobe Acrobat Reader가 필요한 경우에는, Adobe 웹 사이트 ([www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html](http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html))



에서 사본을 다운로드할 수 있습니다.

---

## 제 3 장 iSeries Navigator 알아보기

iSeries Navigator는 강력한 Windows 클라이언트용 그래픽 인터페이스입니다. iSeries Navigator의 그래픽 인터페이스 기술을 사용하여 서버를 관리할 수 있습니다.

iSeries Navigator에 대해 자세히 알려면 다음을 수행하십시오.

- **iSeries Navigator** 홈 페이지 방문



각 릴리스에서 사용할 수 있는 iSeries Navigator 기능을 알 수 있습니다.

- **iSeries Navigator** 요구사항 확인

iSeries Navigator 설치에 필요한 PC의 하드웨어 및 소프트웨어 요구사항을 검토하십시오.


- **iSeries Navigator** 설치

PC에서 서버를 관리 및 유지보수하기 시작합니다. 설치가 완료되면 iSeries Navigator 온라인 도움말에서 타스크별 정보를 참조할 수 있습니다.

- **iSeries Navigator**로 수행할 수 있는 작업 알아보기

Information Center에서 설명하는 iSeries Navigator가 제공하는 기능에 대한 개요를 참조하십시오.

다음은 iSeries Navigator 기본 창의 예입니다.



이 예에서,



창의 왼쪽 분할 창



에 있는 iSeries Navigator 계층 트리 보기를 볼 수 있습니다. 계층 트리 보기에서는 그래픽 인터페이스를 사용해 본 사용자에게 익숙한 사용자 인터페이스를 제공합니다. 또한 사용자들이 문자 기반 인터페이스에 관해 알아야 할 필요성을 줄여 줍니다. iSeries Navigator에는 시스템 탐색, 구성 및 계획 기능 등이 포함되어 있습니다. iSeries Navigator에서 타스크를 수행하는 방법에 대한 단계별 지침은 iSeries Navigator 온라인 도움말을 참조하십시오.

---

## iSeries Navigator 설치 요구사항

iSeries Navigator를 설치하여 사용하려면 PC에 다음 Windows 오퍼레이팅 시스템 중 하나가 실행되고 있어야 합니다. 각 오퍼레이팅 시스템의 프로세서와 메모리 요구사항은 다음과 같습니다.



### Microsoft Windows 98/Me/2000

최소 Pentium 400MHz, 최소 128MB 메모리(256MB 권장)

### Microsoft Windows NT 4.0(Microsoft 서비스 팩 5 이상)

최소 Pentium 400MHz, 최소 128MB 메모리(256MB 권장)

### Microsoft Windows XP

최소 Pentium 400MHz, 최소 256MB 메모리



---

## iSeries Navigator 설치

모든 iSeries Navigator 구성요소는 Windows용 iSeries Access와 함께 패키징되어 있습니다. 사용자 PC가 『iSeries Navigator 설치 요구사항』을 만족하는 경우, PC에 Windows용 iSeries Access를 설치할 때는 먼저 iSeries Navigator 구성요소를 설치해야 합니다. Windows용 iSeries Access를 설치할 때 iSeries NetServer를 사용하거나 사용하지 않을 수 있습니다.

iSeries Navigator를 설치하려면 다음 단계를 수행하십시오.

### 1. Windows용 iSeries Access를 설치할 때 iSeries NetServer를 사용하거나 사용하지 않을 수 있습니다.

iSeries NetServer를 사용하면 Windows용 iSeries Access 및 iSeries Navigator 구성요소를 가장 쉽게 설치할 수 있습니다. iSeries NetServer는 OS/400 버전 4 릴리스 2 이상의 릴리스와 함께 제공됩니다.

#### iSeries NetServer를 사용하는 경우:

- a. PC에 iSeries NetServer를 설치하십시오.
- b. iSeries NetServer를 사용하여 Windows PC에 Windows용 iSeries Access 설치 주제의 지침에 따라 설치를 완료하십시오.

#### iSeries NetServer를 사용하지 않는 경우:

- a. 제품에 포함된 *iSeries* 설치 및 운영 CD를 PC에 삽입하십시오. 이 설치 방법으로는 iSeries Navigator 플러그인, SSL, 2차 언어 또는 추가 기능을 설치할 수 없습니다.
- b. iSeries Navigator 플러그인과 SSL을 설치하려면 Windows용 iSeries Access - 설정



의 지침에 따라 Windows용 iSeries Access 설치를 완료하십시오.

## 2. iSeries Navigator를 설치하려면 Windows용 iSeries Access 설치 마법사의 지침에 따르십시오.

iSeries Navigator를 설치하려는 시스템에 Windows용 iSeries Access가 설치되어 있어야 합니다. 그러나 iSeries Navigator를 사용하여 연결한 시스템에서는 Windows용 iSeries Access가 필요하지 않습니다. 이 시스템에 필요한 유일한 소프트웨어

요구사항은 OS/400 호스트 서버 옵션(OS/400 오퍼레이팅 시스템 설치 시 옵션 12)입니다.

### 최초 사용자의 경우

- a. Windows용 iSeries Access 설치 중에 사용자 정의 설치 옵션을 선택하십시오.
- b. 마법사의 구성요소 선택 창에서 **iSeries Navigator**를 선택하십시오. 그러면 iSeries Navigator의 개별 구성요소가 모두 선택됩니다.
- c. 설치하지 않을 하위 구성요소는 선택 취소하십시오.

### 업그레이드의 경우

- a. iSeries Navigator의 이전 릴리스에서 업그레이드하려면, 선택 업그레이드 설치 옵션을 선택하여 추가 구성요소를 추가하거나 이미 설치된 구성요소를 제거하십시오.

## 3. 설치 추가 정보

- 일반 설치 옵션을 선택하면, 다음 구성요소만 설치됩니다.
  - iSeries Navigator 기본 지원
  - 기본 조작(메세지, 프린터 출력, 프린터 및 작업)
- iSeries Navigator를 설치한 후에 추가 구성요소를 설치하려면, iSeries Access 선택 설치를 사용하십시오.
- 일부 창에서 폰트를 읽는 데 문제가 있는 경우에는 1024x768 이상의 화면 해상도를 사용해 보십시오.

iSeries Navigator 설치가 완료된 후에는 서버 연결을 추가해야 합니다.

iSeries Navigator에 연결을 추가하려면 다음을 수행하십시오.

1. Windows 데스크탑에서 **iSeries Navigator** 아이콘을 더블 클릭하십시오.
2. 연결을 작성하려면 예를 클릭하십시오.
3. 연결 추가 마법사의 지침에 따르십시오.
4. 다른 서버 연결을 추가하려면 iSeries Navigator 기본 창에서 파일 -> 서버에 연결 -> 연결 추가를 클릭하십시오.

iSeries Navigator를 실행하면 iSeries Navigator 온라인 도움말에서 특정 task 기반 정보를 참조할 수 있습니다.

---

## 제 4 장 iSeries Navigator 관련 정보

다음은 iSeries Navigator 주제와 관련된 IBM Redbooks<sup>(TM)</sup>(PDF 형식), 웹 사이트 및 Information Center 주제 리스트입니다. PDF를 보거나 인쇄할 수 있습니다.

### 레드북

- **Managing AS/400 V4R4 with Operations Navigator**



(약 500페이지)

iSeries Navigator(이전의 Operations Navigator)는 OS/400 환경을 구성, 모니터 및 관리하는 데 있어 Windows와 유사한 그래픽 인터페이스를 제공합니다. 이 책은 Windows용 AS/400 Client Access Express V4R4M0용에 패키지로 제공되는 AS/400 Operations Navigator 그래픽 인터페이스를 통해 사용할 수 있는 AS/400의 광범위한 기능에 대한 정보를 제공합니다. 이 책에서는 AS/400 Operations Navigator 인터페이스 및 기능에 대해 보통 레벨의 개요를 제공하며, Operations Navigator 기능을 해당하는 OS/400 명령 기능과 연관시키고, 케이스별 기능 사용법에 관한 추가 정보를 제공합니다. 이 책은 시스템 기능과의 OS/400 명령 레벨 인터페이스에 익숙한 사용자 그룹과 OS/400은 처음 사용하지만 시스템 기능에 있어서 Windows와 유사한 그래픽 인터페이스에 익숙한 사용자 그룹의 AS/400 시스템 관리 능력을 가진 사용자들을 위한 도움말을 제공합니다.

- **Management Central: A Smart Way to Manage AS/400 Systems**



(약 240페이지)

중앙 관리의 이점 및 기타 정보를 알 수 있습니다. 중앙 관리는 iSeries Navigator의 핵심 구성요소로서 시스템 관리자가 TCP/IP 네트워크로 연결된 복수 서버를 관리할 수 있도록 합니다. 중앙 관리에서는 서버 그룹 및 해당 그룹에 연관된 자원을 관리하는 데 도움을 주는 몇 가지의 구성을 제공합니다. 이 레드북은 V4R4에서 제공하는 각 기능을 설명하고, 네트워크의 서버를 관리하는 그래픽 사용자 인터페이스를 소개합니다. 마우스를 클릭하여 네트워크를 쉽게 관리할 수 있습니다.

### 웹 사이트

- iSeries Navigator 홈 페이지



### 기타 Information Center 주제

- 무선 iSeries Navigator(약 450KB 또는 40페이지)
- Application Administration(약 180KB 또는 40페이지)
- 중앙 관리(약 250KB 또는 55페이지)

- 성능(약 350KB 또는 85페이지)
- Software and licensed programs(약 280KB 또는 75페이지)
- Developing iSeries Navigator plug-ins(약 360KB 또는 125페이지)

보거나 인쇄할 PDF를 워크스테이션에 저장하려면 다음을 수행하십시오.

1. 브라우저에서 해당 PDF를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하십시오(위의 링크를 오른쪽 단추로 클릭).
2. 다른 이름으로 대상 저장...을 클릭하십시오.
3. PDF를 저장할 디렉토리를 찾아서 이동하십시오.
4. 저장을 클릭하십시오.

PDF를 보거나 인쇄하기 위해 Adobe Acrobat Reader가 필요한 경우에는, Adobe 웹 사이트 ([www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html](http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html))



에서 사본을 다운로드할 수 있습니다.







Printed in U.S.A.