


IBM

@server

Навигатор iSeries





@server

Навигатор iSeries

Содержание

Глава 1. Изменения в версии V5R2 Навигатора iSeries	1
Глава 2. Как напечатать этот раздел	3
Глава 3. Введение в Навигатор iSeries	5
Требования для установки Навигатора iSeries	6
Установка Навигатора iSeries	6
Глава 4. Связанная информация о Навигаторе iSeries	9

Глава 1. Изменения в версии V5R2 Навигатора iSeries

Новая информация о Навигаторе iSeries в версии V5R2 справочной системы Information Center:


- **Работа с Навигатором iSeries**

Обзор возможностей Навигатора iSeries. Для просмотра пошаговых инструкций по выполнению задач откройте электронную справку Навигатора iSeries (выберите в главном меню Навигатора пункты **Справка -> Разделы справки -> Для чего предназначено меню...?**).

- **Требования для установки Навигатора iSeries**

Обновления требований к аппаратному и программному обеспечению PC.

Дополнительная информация об изменениях, внесенных в версии V5R2 Навигатора iSeries, приведена в следующих разделах:



- Web-сайт Технической поддержки iSeries и AS/400^(R) 
Ссылка на обзор новых функций OS/400 в версии V5R2 находится в разделе Публикации, в подразделе Технические обзоры.
- Домашняя страница Навигатора iSeries 
На этой странице вы сможете узнать о возможностях каждой версии Навигатора iSeries.
- **Электронная справка Навигатора iSeries**
Для получения информации обо всех новых функциях в данном выпуске Навигатора iSeries выберите в окне Навигатора пункт **Справка -> Разделы справки -> Новое в версии**.


Дополнительная информация приведена в следующих разделах:

- Навигатор для беспроводных устройств — Новое в версии V5R2
- Администрирование приложений — Новое в версии V5R2
- Централизованное управление — Новое в версии V5R2
- Встраиваемые модули Навигатора iSeries — Новое в версии V5R2

Как узнать об изменениях в новой версии

Для упрощения поиска изменений в информации данной справочной системы:

- Символ  отмечает начало новой или измененной информации.
- Символ  отмечает конец новой или измененной информации.

Кроме того, новая и измененная в данном выпуске информация описана в разделе Информация для пользователей .



Глава 2. Как напечатать этот раздел

Для того чтобы просмотреть или загрузить справочную информацию по Навигатору iSeries в формате PDF, выберите один из следующих пунктов:

- Введение в Навигатор iSeries (около 90 КВ или 20 страниц)
Вводная информация по Навигатору iSeries, включающая инструкции по установке.
- Навигатор для беспроводных устройств (около 450 Кб или 40 страниц)
Применение Навигатора для беспроводных устройств для взаимодействия с iSeries и серверами Integrated xSeries Server, запуска команд, взаимодействия с мониторами Централизованного управления, работы с задачами и системами, а также управления доступом пользователей.
- Администрирование приложений (около 180 КВ или 40 страниц)
Узнайте, каким образом можно управлять доступом пользователей и групп к различным функциям и приложениям на сервере.
- Централизованное управление (около 250 Кб или 55 страниц)
Централизованное управление делает управление несколькими серверами столь же простым, как и управление одной системой. Узнайте, как настроить сеть конечных систем и групп систем Централизованного управления. Дополнительная информация о применении Централизованного управления для упрощения задач администратора приведена в следующих разделах:
 - Производительность (около 350 Кб или 85 страниц)
 - Лицензионные программы (около 280 Кб или 75 страниц)
- Разработка встраиваемых модулей Навигатора iSeries (около 360 Кб или 125 страниц)
Узнайте, каким образом с помощью встраиваемых модулей добавлять в Навигатор iSeries дополнительные функции. Данный файл PDF содержит следующие разделы:
 - Поддержка встраиваемых модулей в Навигаторе iSeries
 - Установка и запуск примеров встраиваемых модулей
 - Справочник разработчика встраиваемых модулей

Прочая информация

Вы также можете просмотреть и распечатать любое руководство по выполнению задач в формате PDF:


- Managing AS/400 V4R4 with Operations Navigator  (около 500 страниц)
- Management Central: A Smart Way to Manage AS/400 Systems  (около 240 страниц)

Сохранение файлов PDF

Для того чтобы сохранить файл в формате PDF на рабочей станции для его просмотра или печати выполните следующие действия:

1. Щелкните правой кнопкой на значке PDF в окне браузера (на показанной выше ссылке).
2. Выберите **Сохранить как...**
3. Укажите каталог, в котором вы хотите сохранить документ.
4. Нажмите **Сохранить**.

Загрузка Adobe Acrobat Reader

Программу Adobe Acrobat Reader для просмотра и печати файлов в формате PDF можно загрузить с Web-сайта Adobe (www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html) .


Глава 3. Введение в Навигатор iSeries



Навигатор iSeries предоставляет графический интерфейс, предназначенный для работы с объектами сервера iSeries в среде Windows. С помощью Навигатора iSeries вы сможете управлять работой серверов, используя навыки работы со стандартным графическим интерфейсом Windows.

Для получения дополнительной информации о Навигаторе iSeries выполните следующие действия:

- **Посетите Домашнюю страницу Навигатора iSeries**  На этой странице вы сможете узнать о возможностях каждой версии Навигатора iSeries.
- **Проверьте требования для установки Навигатору iSeries** Просмотрите требования к аппаратному и программному обеспечению для установки Навигатора iSeries.
- **Установка Навигатора iSeries** Вводная информация об управлении сервером с вашего PC. После завершения установки вам будет доступна электронная справка по Навигатору iSeries.
- **Узнайте о возможностях Навигатора iSeries** Просмотрите обзор возможностей Навигатора iSeries в справочной системе Information Center.

Пример главного окна Навигатора iSeries:



В этом примере показано иерархическое дерево объектов Навигатора iSeries  в левой панели окна . Такой интерфейс позволяет пользователям управлять системой, используя навыки работы графическим интерфейсом. Таким образом, пользователям не нужно изучать текстовый интерфейс. Навигатор iSeries включает в себя функции навигации, настройки и планирования системы. Пошаговые инструкции по выполнению задач в Навигаторе iSeries приведены в электронной справке по Навигатору iSeries.

Требования для установки Навигатора iSeries

Для установки Навигатора iSeries и работы с ним на PC должна быть установлена одна из перечисленных ниже операционных систем Windows. Требования, предъявляемые к аппаратному обеспечению, зависят от операционной системы.



Microsoft Windows 98/Me/2000

По крайней мере Pentium 400 МГц и 128 Мб памяти, рекомендуется 256 Мб

Microsoft Windows NT 4.0 с пакетом обслуживания 5 или более поздним

По крайней мере Pentium 400 МГц и 128 Мб памяти, рекомендуется 256 Мб

Microsoft Windows XP

По крайней мере Pentium 400 МГц и 256 Мб памяти



Установка Навигатора iSeries

Все компоненты Навигатора iSeries поставляются с iSeries Access для Windows. Если PC удовлетворяет всем “Требования для установки Навигатора iSeries”, компоненты Навигатора iSeries необходимо выбрать для установки при установке продукта iSeries Access для Windows. iSeries Access для Windows может устанавливаться с помощью iSeries NetServer или автономно.

Для установки Навигатора iSeries выполните следующие действия:


1. Установите iSeries Access для Windows с помощью iSeries NetServer или автономно.

Простейший способ установки iSeries Access для Windows (с компонентами Навигатора iSeries) на PC - установка с помощью iSeries NetServer. iSeries NetServer поддерживается OS/400 версии 4 выпуска 2 и более поздними.

Установка с помощью iSeries NetServer:

- Установите на PC продукт iSeries NetServer.
- Выполните инструкции из раздела Установка iSeries Access для Windows на PC под управлением Windows с помощью iSeries NetServer.

Без применения iSeries NetServer:

- Вставьте в дисковод PC компакт-диск *iSeries Setup and Operations CD*, полученный вместе с заказом. Установка данным способом встраиваемых и дополнительных модулей Навигатора iSeries, поддержки SSL и дополнительных языков невозможна.
- Для установки встраиваемых модулей и поддержки SSL в Навигаторе iSeries выполните инструкции из раздела iSeries Access для Windows -Установка  .

2. Выполните инструкции мастера по установке iSeries Access для Windows для установки Навигатора iSeries.

В системе, из которой выполняется **установка** Навигатора iSeries, должен быть установлен продукт iSeries Access для Windows. Однако, для **подключения** с помощью Навигатора iSeries установка в системе iSeries Access для Windows не требуется. Для подключения Навигатора AS/400 к системе в ней должны быть установлены серверы хоста (компонент 12 операционной системы OS/400).

Для начинающих пользователей:

- При установке iSeries Access для Windows выберите опцию **Настраиваемая установка**.
- В окне Выбор компонентов выберите **Навигатор iSeries**. При этом будут выбраны все компоненты Навигатора iSeries.

с. Отмените выбор тех компонентов, которые вы не хотите устанавливать.

Обновления:

а. При обновлении предыдущей версии Навигатора iSeries опция **Выборочное обновление** задает компоненты, которые будут установлены в новой версии. Прочие компоненты будут удалены.

3. Советы по установке:

- Если вы выполните **обычную** установку, то будут установлены следующие компоненты Навигатора AS/400:
 - Базовая поддержка Навигатора iSeries
 - Основные операции (сообщения, вывод на принтер, принтеры, задания)
- Для установки дополнительных компонентов после установки Навигатора iSeries запустите **Выборочную установку** iSeries Access.
- Если текст в некоторых окнах читается с трудом, попробуйте установить разрешение экрана 1024x768 или выше.

После установки Навигатора iSeries необходимо добавить соединения с сервером. Для добавления соединений:



1. Дважды щелкните на значке **Навигатор iSeries** на рабочем столе Windows.
2. Нажмите **Да** для создания соединения.
3. Следуйте инструкциям мастера **Добавить соединение**.
4. Для добавления еще одного соединения с сервером выберите в главном окне Навигатора iSeries пункт **Файл -> Соединение с серверами -> Добавить соединение**.

Если Навигатор iSeries запущен, для получения информации о конкретных задачах откройте электронную справку Навигатора.


Глава 4. Связанная информация о Навигаторе iSeries

Ниже перечислены Руководства по выполнению задач^(TM) фирмы IBM (в формате PDF), Web-сайты и разделы справочной системы Information Center, связанные с Навигатором iSeries. Файлы в формате PDF можно просмотреть или напечатать.

Руководства по выполнению задач

- **Managing AS/400 V4R4 with Operations Navigator**  (около 500 страниц)
Навигатор iSeries (предыдущее название - Навигатор AS/400) предоставляет возможность настраивать, отслеживать и управлять средой OS/400 с помощью стандартного графического интерфейса Windows. В этой книге описывается широкий круг функций AS/400, включенных в состав графического интерфейса Навигатора AS/400 и поставляемых с AS/400 Client Access Express для Windows V4R4M0. В книге приведен краткий обзор интерфейса и функций Навигатора AS/400, сопоставление функций Навигатора AS/400 с соответствующими функциями командной строки OS/400, а также советы по использованию данных функций. Это издание рассчитано на две группы пользователей AS/400, имеющих опыт управления системой AS/400: тех, кто хорошо знаком с интерфейсом командной строки OS/400, и тех, кто только начинает свою работу с OS/400, но хорошо знаком с графическим интерфейсом Windows и другими аналогичными средствами управления.
- **Management Central: A Smart Way to Manage AS/400 Systems**  (около 240 страниц)
В книге описываются преимущества Централизованного управления. Централизованное управление - это один из ключевых компонентов Навигатора iSeries, позволяющий администраторам управлять несколькими серверами, связанными сетью TCP/IP. Архитектура функции централизованного управления включает несколько уровней, упрощающих управление группами систем и связанными с ними ресурсами. В этом руководстве по выполнению задач обсуждаются все функции V4R4, а также описывается управление системами с помощью графического интерфейса. Вы можете управлять сетью с помощью одного щелчка кнопкой мыши!

Web-сайты


- Домашняя страница Навигатора iSeries  .

Другие разделы Information Center

- Навигатор для беспроводных устройств (около 450 Кб или 40 страниц)
- Администрирование приложений (около 180 Кб или 40 страниц)
- Централизованное управление (около 250 Кб или 55 страниц)
 - Производительность (около 350 Кб или 85 страниц)
 - Лицензионные программы (около 280 Кб или 75 страниц)
- Разработка встраиваемых модулей Навигатора iSeries (около 360 Кб или 125 страниц)

Для того чтобы сохранить файл в формате PDF на рабочей станции для его просмотра или печати выполните следующие действия:

1. Щелкните правой кнопкой на значке PDF в окне браузера (на показанной выше ссылке).
2. Выберите **Сохранить как...**
3. Укажите каталог, в котором вы хотите сохранить документ.
4. Нажмите **Сохранить**.

Программу Adobe Acrobat Reader для просмотра и печати файлов в формате PDF можно загрузить с Web-сайта Adobe (www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html)  .



Напечатано в Дании