

Инструкции по установке аппаратного ключа

Если система требует аппаратный ключ, то его можно найти в пакете программного обеспечения. Аппаратный ключ Sentinel SuperPro представляет собой либо устройство, подключаемое к разьему USB, либо устройство, подключаемое к параллельному порту принтера. Если не установить аппаратный ключ, входящий в пакет программного обеспечения, то программное обеспечение не запустится на компьютере. Аппаратный ключ можно установить перед или после установки программного обеспечения.

При наличии аппаратного ключа его следует установить перед запуском программы.

Установка аппаратного ключа

В системе Windows или Linux необходимо установить системные драйверы. Эту процедуру не нужно выполнять в системе Mac OS.

- ▶ Если вы используете физическое средство установки (носитель), перейдите в папку `<operating system>/Administration/Licensing/HardwareKeyDriver` на DVD/CD. Инсталлятор аппаратного ключа также имеется в eImage для IBM® SPSS® Statistics. Извлеките eImage. Путь к инсталлятору в извлеченных файлах совпадает с путем для DVD/CD.
- ▶ **Windows.** Дважды щелкните по исполняемому файлу аппаратного ключа (файл `.exe`) и следуйте инструкциям на экране.
- ▶ **Linux.** Извлеките файл из архива во временную папку и запустите извлеченный скрипт установки.
- ▶ Подключите аппаратный ключ к любому USB-порту или напрямую к любому параллельному порту принтера на компьютере.

Запуск программного обеспечения

Если имеется аппаратный ключ, его необходимо подключить к компьютеру перед запуском программного обеспечения. Если попытаться запустить программу, не подключив аппаратный ключ, отобразится сообщение об ошибке:

Ошибка из-за недопустимой лицензии – `íddíđíñíúé çèť÷` отсутствует или он недействителен

(Субкод 0).

При появлении такого сообщения подключите аппаратный ключ и снова запустите программу.