

IBM

@server

iSeries

논리 파티션 작성





@server

iSeries

논리 파티션 작성

목차

논리 파티션 작성 1

논리 파티션 작성

사용자의 iSeries에 논리 파티션을 작성하기 전에 논리 파티션 계획을 참조하는 것이 좋습니다. 전체 시스템 백업을 수행하기 위한 지침은 시스템 백업을 참조하십시오.

논리 파티션은 iSeries Navigator를 사용하여 작성됩니다. 논리 파티션 기능에 액세스하기 위해, 서비스 툴 서버를 구성해야 합니다. 서비스 툴 서버에 대한 자세한 정보에 대해서는 서비스 툴 서버 구성을 참조하십시오.

LPAR 관리자 권한을 가진 서비스 툴 프로파일 작성이 필요합니다. 논리 파티션 관리자 권한 프로파일을 작성하려면 논리 파티션 권한을 참조하십시오.

작성하려는 2차 파티션의 수에 따라 1차 파티션 메모리가 증가할 수 있습니다. 최대 메모리 구성을 위해서 1차 파티션에 최소 메모리 자원을 할당했다면, 2차 파티션을 서버에 작성하기 전에 1차 파티션의 최소 메모리 크기에 8MB를 추가해야 합니다. 이러한 조치는 내부 처리 과정에서 새로운 파티션을 지원하는데 필요하기 때문입니다.

주의: 사용자 설정을 완료했으면 모든 논리 파티션에 할당될 I/O 자원에 대한 시스템 구성을 인쇄하는 것이 좋습니다.

서버가 이미 파티션이 설정되어 있는 시스템 폴더에 추가된 상태에서 새로운 논리 파티션을 작성하려면 다음과 같이 하십시오.

사용자 연결을 통해 새로운 논리 파티션을 작성하려면 다음과 같이 하십시오.

1. iSeries Navigator에서 사용자 연결이나 사용자 활동 환경을 확장하십시오.
2. 시스템의 1차 파티션을 선택하십시오.
3. 구성 및 서비스를 확장하고 논리 파티션을 선택하십시오.
4. 실제 시스템을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 구성 파티션을 선택하십시오. 이제 논리 파티션 구성 창에서 작업하게 됩니다.
5. 실제 시스템을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새로운 논리 파티션을 선택하여 마법사를 시작하십시오.

서비스 툴 창을 사용하여 새로운 논리 파티션을 작성하려면 다음과 같이 하십시오.

1. iSeries Navigator에서, 사용자 연결이나 사용자 활동 환경을 선택하십시오.
2. 태스크 패드 창에서 **iSeries Navigator** 서비스 툴 창 열기를 선택하십시오. 태스크 패드 창이 표시되지 않으면, 보기를 선택하고 태스크 패드를 선택하십시오.
3. 연결할 서비스 툴 네트워크 인터페이스의 IP 주소를 입력하십시오. 확인을 클릭하십시오.
4. 서비스 툴 사용자 ID와 암호가 프롬프트됩니다.
5. 논리 파티션을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 구성 파티션을 선택하십시오. 이제 논리 파티션 구성 창에서 작업하게 됩니다.
6. 실제 시스템을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새로운 논리 파티션을 선택하여 마법사를 시작하십시오.

중앙 관리를 사용하여 새로운 논리 파티션을 작성하려면 다음과 같이 하십시오.

처음으로 iSeries Navigator를 사용하여 시스템에 논리 파티션을 작성하는 경우 다음과 같이 하여 시스템을 파티션이 설정되어 있는 시스템 폴더에 추가해야 합니다.

1. iSeries Navigator에서 중앙 관리를 확장하십시오.
2. 파티션이 설정되어 있는 시스템을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 시스템 추가를 선택하십시오. 추가하려는 시스템의 1차 파티션에 대한 IP 주소나 시스템명을 입력해야 합니다.
3. 서비스 장치 사인 온 창에서 서비스 툴 사용자 ID와 암호를 요청할 것입니다.
4. 시스템 추가 패널에서 완료를 클릭하십시오.

시스템이 추가되면, 중앙 관리를 사용하여 다음과 같이 하십시오.

1. iSeries Navigator에서 중앙 관리를 확장하십시오.
2. 파티션이 설정되어 있는 시스템을 확장하십시오.
3. 새로운 논리 파티션을 작성할 실제 시스템을 선택하십시오.
4. 실제 시스템을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 구성 파티션을 선택하십시오. 이제 논리 파티션 구성 창에서 작업하게 됩니다.
5. 실제 시스템을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새로운 논리 파티션을 선택하여 마법사를 시작하십시오.

iSeries Navigator 도움말 주제에서 자세한 지침 및 설명을 찾을 수 있습니다.



Printed in U.S.A.