



IBM 시스템 - iSeries

데이터베이스
분산 자료 관리

버전 5 릴리스 4





IBM 시스템 - iSeries

데이터베이스
분산 자료 관리

버전 5 릴리스 4

주!

이 정보와 이 정보가 지원하는 제품을 사용하기 전에, 243 페이지의 『주의사항』의 정보를 읽으십시오.

제 7 판(2006년 2월)

이 개정판은 새 개정판에서 별도로 명시하지 않는 한 IBM i5/OS(5722-SS1)의 버전 5, 릴리스 4 수정 0 및 모든 후속 릴리스와 수 정에 적용됩니다. 이 버전은 모든 축약 명령어 세트 컴퓨터(RISC) 모델 및 CISC 모델에서도 실행되지 않습니다.

© Copyright International Business Machines Corporation 1999, 2006. All rights reserved.

목차

분산 자료 관리	1	DDM에 대한 BASIC 고려사항	34
V5R4의 새로운 사항	1	DDM에 대한 PL/I 고려사항	35
인쇄 가능한 PDF	2	DDM에 대한 CL 명령 고려사항	36
i5/OS DDM 소개	2	DDM에 대한 ILE C 고려사항	37
시스템 호환성	4	DDM에 대한 유ти리티 고려사항	37
DDM 가능한 개요	5	System/38 호환 데이터베이스 툴	38
기본 DDM 개념	6	System/38 자료 파일 유ти리티(DFU/38)	38
DDM의 부분	7	System/38 조회 유ти리티(Query/38)	38
DDM의 부분: 소스 DDM	7	비iSeries 또는 비System/38 Query/38 예	39
DDM의 부분: 목표 DDM	8	DDM에 대한 Query/38 출력 고려사항	40
DDM의 부분: DDM 파일	9	DDM에 대한 Query/38 명령 고려사항	41
SNA를 사용하여 DDM 파일 작성	9	DDM에 대한 Query/38 최적화	41
TCP/IP를 사용하여 DDM 파일 작성	10	DDM에 대한 기존 Query/38 어플리케이션 고려사항	42
RDB 디렉토리 항목 정보를 사용하여 DDM 파일 작성	11	iSeries 서버에 대한 자료 파일 유ти리티	42
예: APPC 네트워크에서 DDM의 기본 개념 사용	12	i5/OS 데이터베이스 조회	42
예: APPN 네트워크에서 DDM의 기본 개념 사용	13	복수 리모트 파일	43
추가 DDM 개념	14	정렬 유ти리티	43
DDM에 대한 소스 서버로서 iSeries 서버	14	DDM에 대한 iSeries Access 제품군 고려사항	43
ILE(Integrated Language Environment) 및 DDM	18	iSeries Access 제품군 전송 기능 고려사항	44
목표 서버의 유형에 따른 소스 서버 활동	18	iSeries Access 제품군 복사 명령 고려사항	45
DDM에 대한 목표 서버로서 iSeries 서버	19	DDM에 대한 계층 파일 시스템 API 지원	45
DDM 관련 작업 및 DDM 대화	21	DDM 사용 준비	48
예: DDM을 사용하여 복수 리모트 파일 액세스	24	AAPC 네트워크에서 DDM에 대한 통신 요구사항	48
예: DDM을 사용하여 복수 서버의 파일 액세스	25	TCP/IP 네트워크에서 통신 네트워크 구성	49
예: DDM을 사용하여 리모트 파일에 대한 복수 요구 처리	25	DDM에 대한 보안 요구사항	49
DDM에 대한 언어, 유ти리티 및 어플리케이션 지원 사용	26	DDM 파일 요구사항	50
DDM에 대한 프로그래밍 언어 고려사항	27	DDM에 대한 프로그램 수정 요구사항	50
모든 언어에 대한 DDM 고려사항	27	DDM 구조 관련 제한사항	51
i5/OS DDM에 의한 HLL 프로그램 입력 및 출력 조작	27	DDM에 대한 iSeries 소스 및 목표 제한사항 및 고려사항	52
DD에 대한 협약 제어 지원	29	DDM에 대한 비iSeries 목표 제한사항 및 고려사항	53
협약 제어와 함께 DDM 파일 사용	29	보안	54
DDM에 대한 ILE RPG 고려사항	31	분산 관계형 데이터베이스 보안의 요소	55
DDM에 대한 ILE COBOL 고려사항	32	APPC 네트워크의 보안 요소	56
ILE COBOL로 직접 파일 지원	33	APPN 구성 리스트	57
		대화 레벨 보안	58
		APPC 네트워크의 DRDA 어플리케이션 서버 보안	59
		TCP/IP 네트워크의 보안 요소	62

TCP/IP 네트워크의 어플리케이션 리퀘스터	
보안	62
TCP/IP 네트워크에서 어플리케이션 서버 보	
안	64
DDM 또는 DRDA에 대한 연결 보안 <u>프로</u>	
토콜	65
DDM 및 DRDA에 대한 보안 소켓 층 . .	66
DDM/DRDA에 대한 인터넷 <u>프로토콜</u> 보안	
프로토콜	66
clear text로서 전달되는 특정 암호에 대한	
고려사항	67
DDM/DRDA에 대한 포트 및 포트 제한사	
항	67
추가 보안에 대한 DDM 서버 액세스 제어 나감	
프로그램	68
사용자 종료 프로그램 요구사항	69
DDM에 대한 사용자 종료 프로그램 매개변수	
리스트	69
DDM에 대한 사용자 종료 프로그램 예 . .	71
DDM에 대한 매개변수 리스트 예	72
예제가 있는 DRDA 서버 액세스 제어 나감	
프로그램	73
DDM에 대한 사용자 종료 프로그램 고려사항	76
DDM과 함께 CL 및 DDS 사용	76
DDM 스페 CL 명령	77
CHGDDMF(DDM 파일 변경) 명령	77
예: CHGDDMF 명령	77
CRTDDMF(DDM 파일 작성) 명령	77
예: CRTDDMF 명령	78
DSPDDMF(DDM 파일 표시) 명령	79
RCLDDMCNV(DDM 대화 재생) 명령 . .	79
SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 명령. .	79
SBMRMTCMD 명령의 iSeries 및	
System/38 목표 시스템	81
SBMRMTCMD 명령에 대한 제한사항 .	81
예: SBMRMTCMD 명령	82
추가 고려사항: SBMRMTCMD 명령. .	83
WRKDDMF(DDM 파일에 대한 작업) 명령	86
DDM 관련 CL 명령 고려사항	93
DDM 파일의 파일 관리 처리	93
ALCOBJ(오브젝트 할당) 명령	94
ALCOBJ 명령의 멤버명 및 iSeries 목표	
서버.	94
ALCOBJ 명령으로 복수 DDM 파일 잡금	95
DDM에 대한 ALCOBJ 명령 완료 시간.	95
CHGJOB(작업 변경) 명령	95
CHGLF(논리 파일 변경) 명령	95
CHGPF(실제 파일 변경) 명령	96
CHGSRCPF(소스 실제 파일 변경) 명령. .	96
CLRPFM(실제 파일 멤버 지우기) 명령 . .	97
DDM에 대한 복사 명령	97
CRTDTAARA(자료 영역 작성) 명령. . .	99
CRTDTAQ(자료 대기행렬 작성) 명령 . .	100
CRTLTF(논리 파일 작성) 명령.	102
CRTPF(실제 파일 작성) 명령	103
CRTSRCPF(소스 실제 파일 작성) 명령 .	105
DLCOBJ(오브젝트 할당해제) 명령 . . .	105
DLCOBJ 명령의 멤버명 및 iSeries 목표	
서버	106
DLCOBJ 명령으로 복수 DDM 파일 잡금	
해제	106
DLTF(파일 삭제) 명령	106
DSPFD(파일 설명 표시) 명령	107
DSPFFD(파일 필드 설명 표시) 명령 . . .	107
OPNQRYF(조회 파일 열기) 명령	108
OVRDBF(데이터베이스 파일로 대체) 명령	109
RCLRSC(자원 재생) 명령	110
RNMOBJ(오브젝트 이름 변경) 명령 . . .	110
WRKJOB(작업에 대한 작업) 명령	111
WRKOBJLCK(오브젝트 잡금에 대한 작업)	
명령	111
DDM 관련 CL 매개변수 고려사항	112
DDMACC 매개변수 고려사항.	112
DDMCNV 매개변수 고려사항	112
DDM에 대한 OUTFILE 매개변수 고려사항	113
DDM 관련 CL 명령 리스트	114
DDM에 대한 오브젝트 지향 명령	115
목표 iSeries 요구 파일 관리 명령 . . .	117
DDM과 함께 멤버 관련 명령	118
DDM을 지원하지 않는 명령	119
소스 파일 명령.	120
DDM 관련 CL 명령 요약 도표	121
DDM에 대한 자료 서술 스페 고려사항 . .	126
DDM에 대한 iSeries 목표 고려사항 . .	127
DDM에 대한 비iSeries 목표 고려사항 .	127
DDM 관련 DDS 키워드 및 정보	128
DDM 사용자 프로파일 권한	129
DDM에 대한 작업 고려사항	130
DDM으로 파일 액세스	130
i5/OS DDM이 지원하는 파일의 유형 .	130
DDM 파일 및 리모트 파일의 존재 . . .	131
DDM에 대한 목표 서버 파일명 지정 규칙	131

DDM에 대한 목표 iSeries 파일명	132
DDM에 대한 목표 비iSeries 파일명	133
DDM에 대해 공통으로 명명된 파일에 위치 특정 파일명 사용	133
예: iSeries DDM 리모트 파일 액세스	
(iSeries 대 iSeries)	134
예: System/36 DDM 리모트 파일 액세스	
(iSeries 대 System/36)	136
DDM으로 파일 액세스	136
예: DDM 리모트 멤버 액세스(iSeries 서버 전용)	136
예: 특정 멤버를 여는 DDM 파일	137
DDM에 대한 액세스 방식에 대한 작업	138
액세스 목적	138
키 필드 캐싱	139
삭제된 레코드	139
블록화 레코드 처리	139
가변 길이 레코드	139
리모트 파일에 관련되는 기타 DDM 관련 기능 .	140
리모트 서버에서 파일 관리 기능 수행	140
DDM에 대한 파일 및 멤버 잡금	141
ALCOBJ(오브젝트 할당) 및 DLCOBJ(오브젝트 할당해제) 명령	141
WRKJOB(작업에 대한 작업) 및	
WRKOBJLCK(오브젝트 잡금에 대한 작업) 명령	141
DDM 대화 제어	141
WRKJOB(DDMCNV 값 표시) 명령	143
CHGJOB(DDMCNV 값 변경) 명령	143
RCLRSC 및 RCLDDMCNV(DDM 자원 재생) 명령	143
DDM 리모트 파일 정보 표시	144
DDM 리모트 파일 레코드 표시	144
DDM에 대한 코드화 문자 세트 ID	144
오브젝트 분배 사용	145
DDM과 함께 오브젝트 분배 사용	145
TCP/IP 서버 관리	146
DDM 전문 용어	146
DDM에 대한 TCP/IP 통신 지원 개념	147
TCP/IP를 통한 DRDA 또는 DDM 연결 설정	147
DDM 리스너 프로그램	148
STRTCPSVR(TCP/IP 서버 시작) CL 명령	148
ENDTCPSVR(TCP/IP 서버 종료) CL 명령	148
iSeries Navigator에서 DDM 리스너 시작	149
DDM 서버 작업	149
DDM과 서브시스템 설명 및 사전시작 작업 항목	149
DDM 사전시작 작업	149
DDM 서버 작업 서브시스템 구성	152
서버 작업 식별	154
iSeries 작업명	154
서버 작업 표시	154
이력 기록부 표시	155
분산 자료 관리 작업 취소	156
ENDJOB(작업 종료) 명령	156
ENDRQS(요구 종료) 명령	156
DDM에 대한 성능 고려사항	157
DDM으로 일괄처리 파일 처리	161
DDM으로 대화식 파일 처리	163
DDM 대화 길이 고려사항	164
리모트 서버의 DDM 문제점 분석	164
TCP/IP에 대한 연결 요구 실패 처리	164
DDM 서버가 시작되지 않았거나 포트 ID 가 유효하지 않음	164
DDM 연결 권한 실패	165
DDM 서버를 사용할 수 없음	166
서버에서 사전시작 작업이 충분하지 않음 .	166
DDM에 대한 System/36 소스 및 목표 고려사항	166
iSeries 및 System/36 파일 간의 DDM 관련 차이점	166
DDM에 대한 System/36 소스 대 iSeries 목표 고려사항	167
DDM에 대한 iSeries 소스 대 System/36 목표 고려사항	167
DDM에 대한 System/36의 대체 고려사항 .	169
DDM에 대한 퍼스널 컴퓨터 소스 대 iSeries 목표 고려사항	171
예: DDM 코딩 관련 타스크	172
DDM에 대한 통신 설정 예 및 타스크	172
DDM 예 1: 단순 조회 어플리케이션	173
DDM 예 2: ORDERENT 어플리케이션	175
DDM 예 2: 중앙 서버 ORDERENT 파일 .	175
DDM 예 2: ORDERENT 프로그램의 설명 .	176
DDM 예 2: 리모트 서버 ORDERENT 파일 .	178
DDM 예 2: 목표 서버로 프로그램 전송 .	178
DDM 예 2: Pass-through 메소드	179
DDM 예 2: SBMRMTCMD 명령 방법 .	180
DDM 예 2: 파일 복사	180

DDM 예 3: 복수 iSeries 파일 액세스.	181
DDM 예 4: System/36에 있는 파일 액세스	182
DDM 구조 코드점 속성.	182
DDM 명령 및 매개변수.	191
i5/OS DDM이 지원하는 DDM 구조의 서브세트	192
지원되는 DDM 파일 모델	192
대체 색인 파일(ALTINDF)	192
직접 파일(DIRFIL)	193
디렉토리 파일(DIRECTORY)	193
키순 파일(KEYFIL)	193
순차 파일(SEQFIL)	193
스트림 파일(STRFIL)	194
지원되는 DDM 액세스 방식	194
DDM 명령 및 오브젝트.	195
CHGCD(현재 디렉토리 변경) 레벨 2.0.	195
CHGEOF(파일의 끝 변경 레벨 2.0 및 레벨 3.0)	195
CHGFAT(파일 속성 변경) 레벨 2.0	196
CLOSE(파일 닫기) 레벨 1.0 및 레벨 2.0	196
CLRFIL(파일 지우기) 레벨 1.0 및 레벨 2.0	196
CLSDRC(디렉토리 닫기) 레벨 2.0	197
CPYFIL(파일 복사) 레벨 2.0	197
CRTAIF(대체 색인 파일 작성) 레벨 1.0 및 레벨 2.0	197
CRTDIRF(직접 파일 작성) 레벨 1.0 및 레벨 2.0	198
CRTDRC(디렉토리 작성) 레벨 2.0	199
CRTKEYF(키순 파일 작성) 레벨 1.0 및 레벨 2.0	199
CRTSEQF(순차 파일 작성) 레벨 1.0 및 레벨 2.0	200
CRTSTRF(스트림 파일 작성) 레벨 2.0	201
DCLFIL(파일 선언) 레벨 1.0 및 레벨 2.0	201
DELDCL(선언된 이름 삭제) 레벨 1.0	202
DELDRC(디렉토리 삭제) 레벨 2.0	202
DELFIL(파일 삭제) 레벨 1.0 및 레벨 2.0	202
DELREC(레코드 삭제) 레벨 1.0.	203
EXCSAT(서버 속성 교환) 레벨 1.0 및 레벨 2.0.	203
FILAL 및 FILATTRL(파일 속성 리스트) 레벨 1.0, 레벨 2.0 및 레벨 3.0.	203
FRCBFF(버퍼 강제 실행) 레벨 2.0	204
GETDRCEN(디렉토리 항목 가져오기) 레벨 2.0.	204
GETREC(커서 위치의 레코드 가져오기) 레벨 1.0.	205

GETSTR(서브스트림 가져오기) 레벨 2.0 및 레벨 3.0	205
INSRECEF(EOF에 삽입) 레벨 1.0.	205
INSRECKY(키 값별 레코드 삽입) 레벨 1.0	206
INSRECNB(번호에 레코드 삽입) 레벨 1.0	207
LCKFIL(파일 잠금) 레벨 1.0 및 레벨 2.0	207
LCKSTR(서브스트림 잠금) 레벨 2.0 및 레벨 3.0.	207
LODRECF(레코드 파일 로드) 레벨 1.0 및 레벨 2.0	208
LODSTRF(스트림 파일 로드) 레벨 2.0	208
LSTFAT(파일 속성 나열) 레벨 1.0, 레벨 2.0 및 레벨 3.0	208
MODREC(갱신 의도가 있는 레코드 수정) 레벨 1.0	209
OPEN(파일 열기) 레벨 1.0 및 레벨 2.0	209
OPNDRC(디렉토리 열기) 레벨 2.0	209
PUTSTR(서브스트림 넣기) 레벨 2.0 및 레벨 3.0.	209
QRYCD(현재 디렉토리 조회) 레벨 2.0	210
QRYSPC(공간 조회) 레벨 2.0	210
RNMDRC(디렉토리 이름 변경) 레벨 2.0	210
RNMFIL(파일 이름 변경) 레벨 1.0 및 레벨 2.0.	211
SBMSYSCMD(서버 명령 제출) 레벨 4.0	211
SETBOF(파일 시작에 커서 설정) 레벨 1.0	211
SETEOF(파일의 끝에 커서 설정) 레벨 1.0	211
SETFRS(첫 번째 레코드에 커서 설정) 레벨 1.0.	211
SETKEY(키별 커서 설정) 레벨 1.0.	212
SETKEYFR(키 순서의 첫 번째 레코드에 커서 설정) 레벨 1.0.	213
SETKEYLM(키 한계 설정) 레벨 1.0	213
SETKEYLS(키 순서의 마지막 레코드에 커서 설정) 레벨 1.0.	213
SETKEYNX(키 순서의 마지막 레코드에 커서 설정) 레벨 1.0.	214
SETKEYPR(키 순서의 이전 레코드에 커서 설정) 레벨 1.0.	215
SETLST(마지막 레코드에 커서 설정) 레벨 1.0.	215
SETMNS(커서 마이너스 설정) 레벨 1.0	216
SETNBR(레코드 번호에 커서 설정) 레벨 1.0	217
SETNXT(다음 번호에 커서 설정) 레벨 1.0	217
SETNXTKE(키 값이 지정된 값과 동일한 키 순서의 다음 레코드에 커서 설정) 레벨 1.0	218

SETPLS(커서 플러스 설정) 레벨 1.0	219
SETPRV(이전 레코드에 커서 설정) 레벨 1.0	220
SETUPDKY(키 값별 갱신 의도 설정) 레벨 1.0	220
SETUPDNB(레코드 번호별 갱신 의도 설정) 레벨 1.0	221
ULDRECF(레코드 파일 언로드) 레벨 1.0	221
ULDSTRF(스트림 파일 언로드) 레벨 2.0	222
UNLFIL(파일 잡금 해제) 레벨 1.0 및 레벨 2.0	222
UNLIMPLK(내재적 레코드 잡금 해제) 레벨 1.0	223
UNLSTR(서브시스템 잡금 해제) 레벨 2.0 및 레벨 3.0	223
사용자 프로파일 권한	223
DDM에 대한 iSeries 서버 대 CICS 고려사항 .	224
iSeries 언어, 유ти리티 및 라이센스 프로그램	225
CRTDDMF(DDM 파일 작성) 고려사항	225
iSeries CL 고려사항	226
ALCOBJ(오브젝트 할당)	226
CLRPFM(실제 파일 멤버 지우기)	226
CPYF(파일 복사)	226
CPYTOTAP, CPYFRMTAP 및 CPYSPLF 명령	227
DLCOBJ(오브젝트 할당해제)	227
DSPFD 및 DSPFFD 명령	227
DSPPFM(실제 파일 멤버 표시)	228
OPNDBF(데이터베이스 파일 열기)	228
OVRDBF(데이터베이스 파일로 대체)	228
RCVNETF(네트워크 파일 수신)	228
iSeries 서버 및 CICS에 대한 언어 고려사항	229
PL/I 고려사항	229
PL/I 열린 파일 요구	229
PL/I 입/출력 요구	230
ILE COBOL 고려사항	231
ILE COBOL SELECT절	231
ILE COBOL 명령문	231
ILE C 고려사항	233
ILE RPG 고려사항	233
파일 설명 스펙	233
ILE RPG 입/출력 조작	236
iSeries 서버 대 기타 IBM 시스템에서의 DDM 사 용	237
iSeries 서버 및 System/36 DDM 차이점	237
iSeries 서버 및 System/38 DDM 차이점	239
분산 자료 관리에 대한 관련 정보	240
코드 라이센스 및 면책사항 정보	241
부록. 주의사항	243
프로그래밍 인터페이스 정보	245
상표	245
조건	246

분산 자료 관리

이 주제에는 i5/OS™ 분산 자료 관리(DDM) 개념, DDM 통신 준비에 대한 정보 및 DDM 관련 프로그래밍 정보가 들어 있습니다.

이 주제에는 iSeries™ 이외의 다른 시스템에 관한 일부 정보가 들어 있지만 이러한 서버 유형이 DDM을 사용하여 iSeries 서버와 통신하는 데 필요한 정보가 모두 포함되어 있지는 않습니다. 특정 리모트 시스템 유형을 완벽하게 알려면 해당 시스템의 문서를 참조하십시오.

이 주제에서 DDM이란 시스템 간에 통신하는 데 사용되는 프로토콜을 정의하기 위해 분산 자료 관리(DDM)가 사용하는 분산 자료 관리 구조를 말합니다. DDM은 또한 다음 사항을 나타내는 데도 사용됩니다.

- DDM 구조를 논의하는 데 사용되는 용어(예: DDM 작업, 대화식, 요구사항 및 명령)
- DDM 구조를 소스와 목표로 나타낸 것
- DDM이 리모트 파일에 액세스하는 데 사용하는 DDM 파일
- DDM을 지원하는 iSeries 이외의 DDM 제품(예: System/36™, System/38™ 및 CICS/DDM)

이 주제는 리모트 파일의 자료에 액세스하기 위한 시스템을 준비하고 리모트 시스템에 의한 로컬 파일 액세스를 제어하기 위해 i5/OS 분산 자료 관리(DDM)를 사용하는 어플리케이션 프로그래머를 위한 것입니다.

분산 관계형 데이터베이스 구조™(DRDA®)도 DDM 구조를 사용합니다.

주: 해당 코드 예제를 사용하는 것은 241 페이지의 『코드 라이센스 및 면책사항 정보』의 조건에 동의한 것으로 간주합니다.

관련 개념

분산 데이터베이스 프로그래밍

V5R4의 새로운 사항

이 주제는 V5R4에 대해 작성된 변경사항을 요점적으로 설명합니다.

- | V5R4에서 DDM은 다음 기능에 대해 지원합니다.
 - 분산 트랜잭션 처리(XA/JTA). (자세한 정보는 분산 트랜잭션을 참조하십시오.)
 - 프로파일 토큰에 대한 서버 지원. (자세한 정보는 보안 관련 API를 참조하십시오.)
 - TCP/IP를 통해 RDB DDM 파일에 대한 보호 대화

변경되거나 새로운 사항을 보는 방법

기술 변경사항이 작성된 위치를 볼 수 있도록 하기 위해 이 정보는 다음을 사용합니다.

- 새로 작성되거나 변경된 정보가 시작되는 위치를 표시하기 위한 이미지.

- 새로 작성되거나 변경된 정보가 끝나는 위치를 표시하기 위한  이미지.

이 릴리스에서 새로 작성되거나 변경된 사항에 대한 다른 정보를 찾으려면 사용자에 대한 메모를 참조하십시오.

인쇄 가능한 PDF

이 정보의 PDF를 보고 인쇄하려면 이 정보를 참고하십시오.

이 문서의 PDF 버전을 보거나 다운로드하려면 분산 자료 관리  (약 2903KB)를 선택하십시오.

PDF 파일 저장

PDF를 보거나 인쇄하기 위해 워크스테이션에 저장하려면 다음을 수행하십시오.

- 브라우저에서 PDF를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하십시오(위의 링크를 마우스 오른쪽 단추로 클릭).
- 로컬로 PDF를 저장하는 옵션을 클릭하십시오.
- PDF를 저장할 디렉토리로 이동하십시오.
- 저장을 클릭하십시오.

다운로드 Adobe Reader

- 이 PDF를 보거나 인쇄하려면 시스템에 Adobe Reader가 설치되어 있어야 합니다. 사용자는 Adobe 웹 사이트(www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html) 에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.

i5/OS DDM 소개

이 주제에서는 분산 자료 관리(DDM)의 목적과 iSeries 서버에서 DDM이 제공하는 기능 및 i5/OS DDM의 개념에 대해 설명합니다.

DDM은 i5/OS 라이센스 프로그램의 일부입니다. 소스로서의 i5/OS DDM은 레벨 2.0 이하의 DDM 구조를 지원합니다. 목표로서의 i5/OS DDM은 레코드 파일(레코드에서 자료를 읽고 쓰는 디스크의 파일) 유형에 대해서는 레벨 2.0 이하의 DDM 구조를 지원하고 스트림 파일(문서) 및 디렉토리(폴더)에 대해서는 레벨 3.0 이하의 DDM 구조를 지원합니다.

iSeries 서버의 DDM 지원을 사용하면 3 페이지의 그림 1에 표시된 것처럼 어플리케이션 프로그램 또는 사용자가 리모트 시스템에 상주하는 자료 파일에 액세스할 수 있으며, 리모트 시스템이 로컬 iSeries 서버에 있는 자료 파일에 액세스할 수도 있습니다. DDM 구조를 소스 시스템으로 지원하는 시스템은 시스템이 접속되어 있는 다른 모든 시스템의 자료에 액세스할 수 있습니다(권한이 있는 경우). 접속된 시스템은 DDM을 목표 시스템(다른 시스템으로부터 시스템에 있는 하나 이상의 파일 사용 요구를 수신하는 시스템)으로 지원해야 합니다. 그러나 소스 및 목표 시스템은 DDM 구조의 호환될 수 있는 서브셋트와 레벨을 지원해야 합니다.

폴더 관리 서비스(FMS) 지원을 사용하면 퍼스널 컴퓨터 사용자가 iSeries 목표 서버에 상주하는 폴더와 문서에 액세스할 수 있습니다. 스트림 액세스 방식에 대해 DDM 구조 레벨 3.0이나 레벨 2.0을 지원하는 리모트 시스템은 로컬 iSeries 서버의 폴더와 문서에 액세스할 수 있습니다.

DDM은 iSeries 서버 데이터베이스 관리 지원의 파일 액세스 기능을 확장합니다. 이 주제에서 데이터베이스 관리란 로컬 파일 처리를 제어하는 시스템 기능을 말합니다. 즉, 로컬 iSeries 서버에 저장된 파일에 있는 자료에 대한 액세스를 제어하고 같은 서버에 있는 요구 프로그램으로 자료의 전송을 제어합니다.

분산 자료 관리는 리모트 파일 처리를 제어합니다. DDM을 사용하면 하나의 iSeries 서버를 시스템을 실행하는 어플리케이션 프로그램이 DDM을 지원하는 다른 서버에 저장된 자료 파일에 액세스할 수 있습니다. 이와 유사하게, DDM이 있는 다른 시스템이 로컬 iSeries 서버의 데이터베이스에 있는 파일에 액세스할 수 있습니다. DDM은 둘 이상의 서버 사이에서의 파일 처리 분산을 더욱 용이하게 합니다.




그림 1. 소스 및 목표 시스템

DDM을 사용하는 시스템은 APPC(Advanced Program-to-Program Communication) 지원, APPN(Advanced Peer-to-Peer Networking)[®] 지원 또는 TCP/IP를 사용하여 서로 통신합니다. APPC 및 APPN을 사용하는 데

필요한 정보는 통신 관리 매뉴얼(V5R1 보충 매뉴얼 웹 사이트  및 APPC, APPN 및 HPR 주제를 참조 하십시오.

폴더 관리 서비스(FMS)를 사용하여 iSeries 서버에 있는 문서나 폴더에 로컬 액세스할 수 있습니다. 퍼스널 컴퓨터는 DDM을 사용하여 서버에 있는 폴더 관리 기능에 액세스할 수 있습니다.

주: IBM[®] 퍼스널 컴퓨터에 대한 분산 자료 관리는 iSeries Access 제품군 라이센스 프로그램의 iSeries 부분을 사용합니다.

4 페이지의 그림 2에서 표시된 것처럼, 사용자 어플리케이션이 리모트 파일과 관련된 요구를 발행하는 서버를 소스 시스템이라고 합니다. 이 파일들 중 하나에 대한 요구를 수신하는 서버를 목표 시스템이라고 합니다. 한 시스템이 동시에 수신된 별도의 요구에 대해 소스 및 목표 시스템 둘 다 될 수 있습니다.

DDM을 사용하면, 어플리케이션 프로그램이 목표 시스템에 존재하는 파일의 자료 레코드를 확보, 추가, 변경 및 삭제할 수 있습니다. 또한 파일을 작성, 삭제, 이름 변경하거나 목표 시스템에서 소스 시스템으로 파일을 복사하는 등 파일과 관련된 작업을 수행할 수도 있습니다.

DDM을 사용하는 경우, 어플리케이션 프로그램이나 프로그램 사용자는 필요한 파일이 로컬로 존재하는지 또는 리모트 시스템에 존재하는지 알 필요가 없습니다. DDM은 로컬 시스템에서 로컬 파일이 처리되는 것과 본질적으로 같은 방법으로 리모트 파일을 처리하며, 어플리케이션 프로그램은 보통 요구된 파일이 어디에 존재하는지를 나타내는 표시를 전혀 수신하지 않습니다. (그러나 오류 상태에서, 필요한 경우 리모트 시스템에 액세스했음을 나타내는 메세지가 사용자에게 리턴됩니다.) 목표 시스템 파일 사용에 대한 정보용 메세지가 소스 시스템의 작업 기록부에 포함됩니다.

DDM을 사용해야 하는 경우, 어플리케이션 프로그래머만 파일이 있는 위치를 알아야 하며, 이들은 고급 레벨 언어(HLL) 프로그램 이외의 CL 명령을 사용하여 어떤 파일을 사용할 것인지 제어할 수 있습니다. 그러나 이들 프로그래머는 특정 통신 장애의 처리를 위해 특정 회복 기능을 사용하도록 선택할 수도 있으며, 이러한 장애의 처리가 포함되도록 HLL 프로그램을 변경해야 할 수도 있습니다.

따라서 로컬 서버에서 데이터베이스 파일을 처리하도록 컴파일된 iSeries BASIC, ILE COBOL, ILE RPG, ILE C 및 iSeries 프로그램은 해당 파일이 리모트 서버로 이동되거나 리모트 서버에 존재할 때 DDM이 이를 파일을 처리하도록 변경되거나 재컴파일될 필요가 없습니다.




그림 2. 소스에서 목표 시스템으로 프로그램 이동

관련 개념

48 페이지의 『DDM 사용 준비』

DDM을 올바로 사용되게 하려면 몇 가지 요구사항이 충족되어야 합니다.

26 페이지의 『DDM에 대한 언어, 유ти리티 및 어플리케이션 지원 사용』

이 주제에서는 DDM에 대해 iSeries 서버에 제공된 언어, 유ти리티 및 어플리케이션 프로그램 지원에 대해 설명합니다.

시스템 호환성

구조적으로 상이한 시스템 간의 통신을 위해 DDM을 사용할 수 있습니다.

예를 들면, iSeries 서버와 System/36의 구조는 상이하지만, 상대편의 데이터베이스에 있는 파일에 액세스하기 위해 DDM을 사용할 수 있습니다. 서로 성공적으로 통신하려면, 각 시스템에 IBM DDM 구조 레벨 2.0 이하와 호환될수 있는 DDM이 설치되어 있어야 합니다. 또한, 각 시스템 유형이 IBM DDM 구조의 전체 또는 일부만 사용하거나 구조를 확장할 수 있습니다.

비iSeries 서버와 통신하는 경우, 고유의 보안 고려사항 등을 위해 서버가 제공하는 DDM 지원 레벨을 고려해야 합니다.

IBM DDM 구조의 레벨 3.0 이하에 대한 세부사항을 제공하는 DDM 구조 매뉴얼의 리스트에 대해서는 분산 자료 관리에 대한 관련 정보를 참조하십시오.

관련 개념

54 페이지의 『보안』

이 주제는 iSeries 보안이 DDM에 관련되는 방법과 소스 서버 프로그램 및 사용자 별로 목표 서버의 자료 자원에 대한 액세스를 제한하는 방법을 설명합니다.

관련 참조

240 페이지의 『분산 자료 관리에 대한 관련 정보』

다음은 분산 자료 관리 주제에 관련된 제품 매뉴얼, 웹 사이트 및 Information Center 주제입니다. 모든 PDF를 보거나 인쇄할 수 있습니다.

DDM 기능의 개요

이 주제는 목표 서버에서 수행될 수 있는 DDM 기능의 유형에 대한 개요를 설명합니다.

다음 파일 조작은 보통 **HLL** 프로그램에 지정되며 목표 서버에 있는 파일에서 수행될 수 있습니다.

- 하나 이상의 파일을 할당, 열기 또는 닫기
- 파일의 레코드 읽기, 쓰기 변경 또는 삭제

다음 파일 및 비파일 조작은 보통 **CL** 프로그램에 지정되거나 CL 명령에 의해 지정되며 목표 서버에 있는 파일에서 수행될 수 있습니다.

- 파일 내용 복사
- 목표가 iSeries 서버 또는 System/38인 경우에만 실제 또는 논리 파일 멤버에 대해 조작을 수행(예: 멤버 추가, 지우기 또는 제거).
- 다음과 같이 자료 이외의 목적으로 리모트 파일에 액세스.
 - DSPFD(파일 설명 표시) 및 DSPFFD(파일 필드 설명 표시)와 같은 명령을 사용하여 하나 이상의 파일에 관한 정보 표시. 이 명령은 소스 시스템의 DDM 파일의 파일 속성이나 목표 시스템의 리모트 파일의 파일이나 필드 속성을 표시할 수 있습니다.
 - ALCOBJ(오브젝트 할당) 및 DLCOBJ(오브젝트 할당해제) 명령을 사용하여 목표 시스템의 파일 잠금 제어.

- DLT(파일 삭제), RNMOBJ(오브젝트 이름 변경), CRTPF(실제 파일 작성), CRTSRC(소스 실제 파일 작성), CRTL(논리 파일 작성), CHGPF(실제 파일 변경), CHGLF(논리 파일 변경) 및 CHGSRC(소스 실제 파일 변경) 명령을 사용하여 파일 삭제, 이름 변경, 작성 및 변경.
- 자료 이외의 목적으로 리모트 시스템에 액세스:
 - SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 명령을 사용하여 목표 시스템(iSeries 서버 및 System/38만)에 CL 명령을 송신하여 소스 시스템(명령을 실행하기에 유용하지 않을 수 있음) 대신 목표 시스템에서 실행될 수 있도록 합니다. SBMRMTCMD 명령은 목표 서버로 파일을 이동, 저장 또는 복원하는 데 사용하는 방법입니다. 예를 들어, 목표 서버로 데이터베이스 파일을 이동하기 위해 MOVOBJ(오브젝트 이동) 명령을 송신할 수 있습니다. (SBMRMTCMD 명령의 일반적인 사용에 대해서는 DDM과 함께 CL 및 DDS 사용의 해당 설명을 참조하고 더 자세한 설명은 CL 주제를 참조하십시오.)

다양한 기타 비파일 관련 조작도 목표 서버에서 수행할 수 있습니다.

관련 개념

제어 언어(CL)

76 페이지의 『DDM과 함께 CL 및 DDS 사용』

이 주제에는 특정 iSeries 제어 언어(CL) 명령, 자료 서술 스펙(DDS) 고려사항, DDS 키워드 및 DDM 사용자 프로파일 권한에 관한 DDM 관련 정보가 들어 있습니다.

기본 DDM 개념

이 주제에서는 DDM의 기본 개념을 설명합니다.

리모트 파일 처리가 로컬 파일 처리와 아주 유사하므로, 이 항목들은 대부분의 DDM 사용자에게 충분한 개념 정보를 제공합니다. 다른 주제에서는 보다 상세한 개념을 추가로 제공하며, 추가 DDM 개념 주제는 주로 DDM에 대해 더 많이 알고자하거나 알 필요가 있는 숙련된 프로그래머를 위한 것입니다.

사용자 관점에서 리모트 시스템의 자료에 액세스하는 것은 로컬 시스템의 자료에 액세스하는 것과 거의 동일합니다. 기본 차이점은 리모트 파일에 액세스할 때마다 자료 링크가 시스템 간에 자료를 전달하는 데 추가의 시간이 필요하다는 것입니다. 그렇지 않은 경우에는, 사용자나 어플리케이션 프로그램은 액세스 중인 자료가 로컬 파일의 자료인지 리모트 파일의 자료인지를 알 필요가 없습니다. 추가 고려사항에 대해서는 DDM에 대한 성능 고려사항을 참조하십시오.

DDM iSeries 대 iSeries 파일 처리의 경우, 리모트 파일 처리는 로컬 파일 처리와 거의 동일하게 실행됩니다. 이 주제의 목적은 DDM에 대해 다른 내용을 설명하기 위한 것입니다. 또한, 다른 시스템이 DDM을 사용할 수도 있으므로, iSeries 프로그래머가 DDM 사용을 위해 서버를 성공적으로 준비할 수 있도록하는데 필요한 고려사항과 개념들도 다룹니다.

이 주제의 DDM 개념은 주로 iSeries 대 iSeries 리모트 파일 처리에 대해 설명합니다. 일러스트레이션의 목적으로, System/36 및 System/38과 관련된 개념을 몇 가지 예로 표시했습니다. System/36 및 iSeries 두 서버에서 DDM을 사용하는 경우, 리모트 파일을 가리키는 방법만 제외하고 두 유형에 대한 개념이 유사하다는

점을 알아야 합니다. iSeries 서버와 System/38은 액세스할 각각의 리모트 파일을 언급하는데 별도의 DDM 파일을 사용합니다. System/36은 액세스할 각 리모트 파일에 대해 하나의 네트워크 자원 디렉토리 항목이 들어 있는 디렉토리를 사용합니다.

주: DDM이 리모트 파일 열기 및 액세스 외의 다른 기능도 지원하지만 이 주제에 설명된 개념은 주로 리모트 파일 액세스에 대해 다룹니다.

관련 개념

14 페이지의 『추가 DDM 개념』

이 주제의 나머지 부분은 주로 DDM에 대해 더 많이 알아야 하는 숙련된 프로그래머를 위한 것이므로 대부분의 DDM 사용자에게는 이 부분이 필요하지 않을 것입니다.

157 페이지의 『DDM에 대한 성능 고려사항』

이 주제에서는 DDM을 사용할 때 성능을 향상시키는 데 유용한 정보 및 일부 기능을 수행하기 위해 DDM 이외의 다른 방법을 사용해야 하는 경우에 관한 정보를 제공합니다.

DDM의 부분

DDM은 DDM을 사용하는 시스템 간에 리모트 파일 처리를 처리하는 몇 개의 부분으로 이루어집니다.

- 소스 DDM(SDDM)
- 목표 DDM(TDDM)
- DDM 파일




그림 3. DDM과 통신

앞의 그림은 두 시스템의 DDM 통신에 관계된 기본 부분들이 서로 관련되는 방법을 보여줍니다.

소스 시스템 사용자나 프로그램이 DDM 파일에 액세스하면, 프로그램 또는 사용자가 조작 중인 작업에 대한 SDDM과 TDDM 사이에서 DDM 대화가 시작됩니다.

DDM의 부분: 소스 DDM

DDM을 수행하기 위한 소스(로컬) iSeries 서버의 지원은 필요에 따라 소스 작업 내에서 시작됩니다.

소스 DDM(SDDM)은 소스 서버 어플리케이션 프로그램의 리모트 파일 액세스 요구를 처리하기 위해 이를 목표 서버로 경로 지정된 DDM 요구로 변환합니다. SDDM 지원은 원하는 리모트 파일이 있는 목표 서버와의 DDM 대화를 설정하고 관리합니다.

어플리케이션 프로그램이 처음으로 리모트 파일에 액세스하려고 시도할 때, 요구한 DDM 파일에 대한 탐색이 소스 서버에서 실행됩니다. 로컬 파일 처리에서와 같이 파일명이 라이브러리명과 함께 규정되지 않은 경우 프로그램이 실행 중인 작업에 대한 현재 라이브러리 리스트에서 지정된 파일을 탐색합니다. 파일을 찾으면, 서버가 파일에 액세스하여 그것이 DDM 파일인지 판별해서 SDDM을 시작합니다.

SDDM이 시작되면, SDDM은 SDDM을 시작한 소스 작업과 DDM 파일의 리모트 위치 및 모드 값으로 식별한 목표 서버 사이에서 DDM 대화가 이미 활동 중인지를 체크합니다. 사용할 수 있는 대화가 존재하면 이 대화를 사용합니다. 대화가 존재하지 않으면, SDDM과 TDDM 사이에 DDM 대화를 설정하기 위해 목표 서버에서 TDDM(목표 작업)을 시작하라는 프로그램 시작 요구가 해당 목표 서버에 발행됩니다. 리모트 서버가 프로그램 시작 요구를 송신하면 DDM 파일에 있는 리모트 파일에 대한 정보에서 자동으로 매개변수가 작성되어 전달됩니다.

TDDM을 시작한 후 SDDM은 각 프로그램 요구를 처리하도록 목표 작업에 전송할 수 있습니다. 예를 들면, 리모트 파일에서 입/출력 조작을 실행해야 할 경우, 프로그램이 파일을 연 후 원하는 작업 요구를 발행합니다. SDDM이 열기 요구를 전송하면 TDDM은 리모트 파일을 엽니다. 그 다음 SDDM이 각 파일 작업 요구를 TDDM으로 전송하고, SDDM과 TDDM 모두 어플리케이션 프로그램과 리모트 파일 사이의 자료 교환을 처리합니다. DDM 기능을 처리할 때, 요구 프로그램은 로컬 파일 조작과 같이 기능이 완료되어 결과를 수신할 때까지 대기합니다.

관련 개념

14 페이지의 『DDM에 대한 소스 서버로서 iSeries 서버』

소스 서버 작업의 어플리케이션 프로그램이나 사용자가 처음으로 DDM 파일을 참조할 때, 소스 서버에서 요구 처리의 일부분으로 여러 개의 활동이 발생합니다.

DDM의 부분: 목표 DDM

목표 서버 작업은 들어오는 DDM 요구의 결과로서 목표(또는 리모트) 서버에서 시작되며 연관된 DDM 대화가 종료될 때 종료됩니다.

목표 DDM(TDDM)은 리모트 파일 액세스에 대한 DDM 요구를 목표 서버에서 자료 관리 요구로 변환한 후 소스 서버로 송신될 정보의 리턴을 처리합니다.

리모트 서버가 프로그램 시작 요구를 송신할 때 TDDM이 시작됩니다. TDDM은 목표 서버에서 일괄처리 작업으로 시작됩니다. TDDM이 시작되고 DDM 대화가 설정된 후 TDDM은 SDDM이 요구(파일 열기나 읽기 작업 또는 비파일 관련 작업 등)를 송신하기를 기다립니다.

TDDM은 목표 서버의 오브젝트에 액세스하라는 요구를 수신하면, 요구된 오브젝트를 탐색합니다. 라이브러리나 경로명으로 오브젝트를 규정하지 않았다면, 목표 작업에 대한 현재 라이브러리 리스트나 현재 디렉토리를 탐색합니다.

요구된 오브젝트를 찾으면, TDDM이 요구된 첫 번째 작업을 목표 서버의 데이터베이스나 폴더 관리에 전달하여 해당 오브젝트에 대해 작업을 수행합니다. 조작이 완료되면 데이터베이스 또는 폴더 관리 서비스가 조작의 결과를 TDDM으로 리턴하고 TDDM은 이를 SDDM으로 전달합니다. SDDM이 결과 및 그에 수반되는 자료(예: 읽기 작업에서 요구된 레코드)를 어플리케이션 프로그램에 전달합니다. 수신된 각 후속 I/O 작업 요구에 대해 이러한 활동들이 오브젝트가 닫힐 때까지 반복됩니다. 작업이 성공적으로 완료되지 않으면, SDDM이 오류에 대한 정보를 제공하는 오류 메세지를 프로그램에 리턴합니다.

DDM 대화를 시작했던 소스 서버 작업이 DDM 대화를 종료할 때까지 TDDM 및 목표 작업은 활동합니다.

관련 개념

19 페이지의 『DDM에 대한 목표 서버로서 iSeries 서버』

iSeries 목표 DDM(또는 TDDM)은 실제로 DDM 관련 목표 서버 프로그램을 실행하는 작업입니다. 이는 소스 서버가 프로그램 시작 요구(SDDM)를 송신할 때 시작됩니다.

DDM의 부분: DDM 파일

*FILE 유형의 시스템 오브젝트는 소스 서버에 존재하며 리모트 파일을 식별합니다. 이 파일은 장치 파일과 데이터베이스 파일의 특성을 결합합니다. 장치 파일로서, DDM 파일은 리모트 서버를 목표 서버로 식별하기 위해 리모트 위치명, 로컬 위치명, 장치명, 모드 및 리모트 네트워크 ID를 참조합니다. DDM 파일은 어플리케이션 프로그램에 데이터베이스 파일로 나타나며 소스 서버 프로그램과 리모트 파일 사이에서 액세스 장치 역할을 합니다.

DDM 파일은 목표 서버의 자료 파일에 액세스하는 데 필요한 정보가 들어 있는 소스 서버의 파일입니다. DDM 파일은 데이터베이스 작업을 위해 프로그램이 액세스할 수 있는 자료 파일이 아닙니다. 대신, 소스 서버 프로그램이 DDM 파일명을 지정할 경우, 액세스해야 하는 자료가 있는 리모트 파일의 위치를 찾기 위해 DDM이 그 파일 정보를 사용합니다.

DDM 파일 정보는 위치에 기초합니다. 리모트 파일이 있는 리모트 위치는 CRTDDMF(DDM 파일 작성) 또는 CHGDDMF(DDM 파일 변경) 명령의 RMTLOCNAME(리모트 위치명) 매개변수를 사용하여 지정됩니다.

CRTDDMF 또는 CHGDDMF 명령에 지정된 리모트 파일명은 리모트 시스템이 사용하는 형식으로 되어야 합니다.

DDM 파일의 다른 사용 방법은 목표 시스템에서 실행할 제어 언어(CL) 명령을 목표 시스템에 제출하는 것입니다. 이 경우, 보통 DDM과 연관된 리모트 파일이 무시됩니다.

관련 참조

79 페이지의 『SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 명령』

SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 명령은 DDM을 사용하여 목표 서버에서 실행할 명령을 제출합니다.

SNA를 사용하여 DDM 파일 작성:

리모트 시스템과 연결하기 위한 통신 프로토콜로 SNA를 사용하는 DDM 파일을 작성할 수 있습니다.

SNA를 사용하는 각 DDM 파일에는 다음 정보가 들어 있습니다.

DDM 파일 값 및 값의 설명

DDM 파일명

특정 리모트 파일을 식별하는 데 사용되는 소스 시스템의 DDM 파일명

리모트 파일명

리모트 파일의 실제 파일명 즉, 목표 서버에서 알려진 리모트 파일명(목표 System/36의 경우, 이것은 리모트 파일의 레이블임)

리모트 위치명

리모트 파일이 있는 리모트 위치명. 이 리모트 위치명은 APPN/APPC를 사용하여 목표 서버(리모트 위치)에 대한 자료 링크를 제공하고, 이 DDM 파일에 액세스할 때 이 자료 링크를 통해 DDM 대화가 설정됩니다.

장치 리모트 위치와 통신하는 데 사용되는 소스 서버의 장치명

로컬 위치명

로컬 위치명. 목표 서버는 이 이름을 통해 사용자의 서버를 인식합니다. 사용자의 서버는 둘 이상의 로컬 위치로 구성될 수 있습니다.

모드 로컬 위치와 리모트 위치 사이의 통신에 사용되는 모드명

리모트 네트워크 ID

리모트 위치와 함께 사용할 리모트 네트워크 ID. 이 값은 리모트 위치명을 추가로 규정합니다. 리모트 위치명은 같지만 리모트 네트워크 ID가 다른 두 개의 위치는 완전히 분리된 두 개의 위치로 여겨집니다.

유형 리모트 서버와의 DDM 대화가 설정되어 있을 때 리모트 위치와 통신하기 위해 사용될 연결 유형. SNA 연결을 사용하는 DDM 파일을 작성하려면 *SNA를 지정하십시오. 이것은 디폴트 유형입니다.

TCP/IP를 사용하여 DDM 파일 작성:

리모트 서버와 연결하기 위한 통신 프로토콜로 TCP/IP를 사용하는 DDM 파일을 작성할 수 있습니다.

TCP/IP를 사용하는 각 DDM 파일에는 다음 정보가 들어 있습니다.

DDM 파일 값 및 값의 설명

DDM 파일명

특정 리모트 파일을 식별하는 데 사용되는 소스 서버의 DDM 파일명

리모트 파일명

리모트 파일의 실제 파일명 즉, 목표 서버에서 알려진 리모트 파일명

리모트 위치명

리모트 파일이 있는 리모트 위치명. 이 리모트 위치명은 TCP/IP를 사용하여 목표 서버(리모트 위치)에 대한 자료 링크를 제공하고 이 DDM 파일에 액세스할 때 이 자료 링크를 통해 DDM 대화가 설정됩니다.

유형 리모트 서버와의 DDM 대화가 설정되어 있을 때 리모트 위치와 통신하기 위해 사용될 연결 유형.
TCP/IP를 사용하는 DDM 파일을 작성하려면 *IP를 지정하십시오.

관련 개념

146 페이지의『TCP/IP 서버 관리』

이 주제는 TCP를 통해 소켓을 사용하여 통신하는 DRDA 및 DDM 서버 작업을 관리하는 방법에 대해 설명합니다. 서버가 실행되는 서브시스템, 서버에 영향을 주는 오브젝트 및 이들 자원을 관리하는 방법을 설명합니다.

RDB 디렉토리 항목 정보를 사용하여 DDM 파일 작성:

관계형 데이터베이스(RDB) 디렉토리 항목의 리모트 위치 정보를 사용하는 DDM 파일을 작성할 수 있습니다.

RDB 디렉토리 항목을 사용하는 각 DDM 파일에는 다음 정보가 들어 있습니다.

DDM 파일 값 및 값의 설명

DDM 파일명

특정 리모트 파일을 식별하는 데 사용되는 소스 서버의 DDM 파일명

리모트 파일명

리모트 파일의 실제 파일명 즉, 목표 서버에서 알려진 리모트 파일명

리모트 위치명

리모트 위치 정보가 RDB 디렉토리 항목에서 가져온 것임을 나타내려면 *RDB를 지정하십시오.

관계형 데이터베이스

리모트 위치 정보에 사용된 관계형 데이터베이스 항목의 이름. RDB 디렉토리 항목의 리모트 위치는 DDM 파일이 액세스될 때 DDM 대화가 설정되는 목표 서버(리모트 위치)에 자료 링크를 설정하기 위해 사용됩니다.

해당 ASP 그룹에 액세스하려면 DDM 파일의 리모트 위치 정보에 대한 보조 기억장치 풀(ASP) 그룹과 연관된 RDB 디렉토리 항목을 지정해야 합니다.

관련 개념

디스크 관리

분산 데이터베이스 프로그래밍

작업 설명이 ASP 그룹 선택에 대한 미치는 영향:

목표 DDM 서버가 ASP 그룹을 사용하도록 구성되고 DDM 파일이 관계형 데이터베이스 이름을 지정하는 경우 클라이언트의 DDM 파일에 지정된 관계형 데이터베이스 항목은 목표 작업에 대한 ASP 그룹을 설정하는데 사용됩니다.

관계형 데이터베이스 이름을 지정하지 않는 DDM 파일을 사용할 경우, 목표 작업이 실행되고 있는 사용자 프로파일에 대한 작업 설명의 초기 ASP 그룹 속성을 사용하여 목표 작업의 ASP 그룹이 설정됩니다.

예: APPC 네트워크에서 DDM의 기본 개념 사용:

이 주제는 리모트 파일에 액세스하기 위해 DDM을 사용하는 샘플 어플리케이션을 제공합니다.

이 어플리케이션은 여러 도시에 창고를 가지고 있는 회사에서 실행될 수 있습니다. 다음 그림은 DDM 파일에 들어 있는 1차 항목 간의 관계를 설명합니다.

시카고에 있는 iSeries 서버에서 OPNDBF(데이터베이스 파일 열기) 명령이 입력을 위해 CUST021 파일을 열도록 요구합니다. 명령에서 파일명을 규정하지 않았기 때문에 소스 작업에 대한 라이브러리 리스트를 사용하여 NYCLIB 라이브러리에 저장된 파일을 찾습니다.

CUST021이 DDM 파일이므로, 파일이 열릴 때 CHICAGO 서버의 SDDM이 소스 작업에서 시작됩니다. SDDM은 해당 목표 서버(NEWYORK)에서 목표 작업(TDDM)을 시작하고 목표 시스템과 DDM 대화를 설정하기 위해 DDM 파일의 리모트 위치와 모드명(NEWYORK 및 MODENYC)을 사용합니다. 소스 서버 프로그램이 액세스해야 하는 리모트 파일은 라이브러리 XYZ에 있는 CUSTMAST입니다.

TDDM이 SDDM에서 리모트 파일명을 수신한 후 CUSTMAST라는 파일을 할당하고 옵니다. 이것은 소스 서버에서 CUST021로 명명된 DDM 파일에 해당합니다.




그림 4. DDM 파일 매개변수와 시스템 간의 관계

DDM 파일의 리모트 위치명이 파일이 있는 리모트 서버를 식별합니다. 로컬 서버는 DDM 파일에 지정된 다른 값과 함께 리모트 위치명을 사용하여 장치 설명을 선택합니다. 서버가 장치 설명을 수동으로 작성하거나 APPN을 사용 중인 경우에는 자동으로 작성해서 활성화할 수 있습니다. SDDM은 APPC 리모트 위치명에서 NEWYORK 및 MODENYC 값을 사용하여 목표 서버와의 DDM 대화를 설정합니다. SDDM이 요구를 발행하기 전에 목표 서버에서 APPC 관련 지원을 시작했어야 합니다. (소스 서버에서는 어떤 특수 지원도 필요하지 않습니다.)

주: CRTCTLAPPC(제어기 설명 작성)(APPC) 및 CRTCTLHOST(제어기 설명 작성)(SNA 호스트) 명령의 APPN 매개변수는 APPN 지원이 사용되는지 여부를 판별합니다.

관련 개념

APPC, APPN 및 HPR

예: APPN 네트워크에서 DDM의 기본 개념 사용:

iSeries 서버의 APPN(Advanced Peer-to-Peer Networking) 지원을 사용하여 시스템에 대한 DDM 액세스가 로컬 서버에 직접 연결되지 않도록 할 수 있습니다.



그림 5. APPN 네트워크에서 DDM 사용

12 페이지의 『예: APPC 네트워크에서 DDM의 기본 개념 사용』의 그림 1은 뉴욕 서버에 있는 파일에 액세스하는 시카고 서버의 프로그램을 보여줍니다. 서버들이 직접 연결된 것으로 나타나더라도 네트워크가 앞의 그림에 표시된 것처럼 구성되었으면 동일한 DDM 개념이 적용됩니다. 그림에 있는 DDM 파일 CUST021이 시카고 서버에서 열려질 때, APPN 지원은 NEWYORK라는 리모트 위치를 찾은 후 네트워크에서 최적 경로를 판별하여 해당 위치와 DDM 대화를 설정합니다. CHICAGO와 NEWYORK 사이에서 자료를 전송하는 여러 개의 다른 서버(네트워크 노드)가 있을 수 있더라도 소스 DDM과 목표 DDM은 이들 두 서버 사이에 직접 연결이 있는 것처럼 기능합니다.

이 예에서 NEWYORK에서 네트워크의 다른 서버(예: DALLAS)로 CUSTMAST 파일이 이동되었다면 CHICAGO에 있는 DDM 파일을 변경해야 합니다. 리모트 위치명이 NEWYORK에서 DALLAS로 변경됩니다. 네트워크의 많은 서버가 CUSTMAST 파일을 참조할 경우, 파일을 이동하면 각 서버의 DDM 파일에 변경이 발생합니다. 여러 개의 로컬 위치명을 갖도록 iSeries 기능을 사용하면, 이러한 파일들의 유지보수가 감소됩니다.

앞의 그림에서 서버 NEWYORK에는 두 개의 로컬 위치명, NEWYORK 및 FILELOC가 주어질 수 있습니다. CHICAGO의 DDM 파일은 리모트 위치명으로 FILELOC을 사용합니다. CUSTMAST 파일에 액세스해야 할 경우, APPN이 NEWYORK이라는 시스템에서 위치 FILELOC을 찾으면 이전처럼 DDM 대화가 설정됩니다.

파일 CUSTMAST가 이제 NEWYORK에서 DALLAS로 이동한 경우, NEWYORK의 사용자가 자신의 서버에서 로컬 위치 FILELOC을 삭제하면 그 위치는 DALLAS의 서버에 추가됩니다. APPN 로컬 위치 리스트를 사용해서 이를 수행할 수 있습니다. CHICAGO의 프로그램이 이제 CUSTMAST 파일에 액세스하려고 시도할 때, APPN 지원이 달라스에 있는 서버에서 리모트 위치 FILELOC을 찾고 그 서버에 대해 DDM 대화가 설정됩니다. CUSTMAST를 이동해도 CHICAGO의 DDM 파일은 전혀 변경되지 않습니다.

이 예는 복수 로컬 위치 개념과 파일이 한 서버에서 다른 서버로 이동될 때 유지보수 결과가 감소되는 방법을 나타내고 있습니다. 이 예는 DDM을 통해 액세스한 모든 파일에 고유한 위치명을 사용해야 한다고 제안하지는 않습니다. 어떤 파일을 별도의 로컬 위치와 연관시켜야 하는지를 결정하려면 파일의 이동 및 파일에 액세스하는 리모트 서버의 수 등의 요소에 근거해야 합니다.

추가 DDM 개념

이 주제의 나머지 부분은 주로 DDM에 대해 더 많이 알아야 하는 숙련된 프로그래머를 위한 것이므로 대부분의 DDM 사용자에게는 이 부분이 필요하지 않을 것입니다.

다음에 관한 개념적인 세부사항과 예가 설명됩니다.

- TDDM(목표 작업)을 시작하는 프로그램 시작 요구
- 파일에 액세스하는 데 사용되는 열린 자료 경로(ODP)
- 리모트 위치 정보
- 소스 및 목표 통신에 설정된 DDM 대화
- 소스 및 목표 작업
- 작업 내의 I/O 조작

관련 개념

130 페이지의 『DDM에 대한 작업 고려사항』

이 주제는 DDM 작업 고려사항의 여러 가지 측면을 설명하는 타스크 지향 정보 및 예를 제공합니다.

DDM에 대한 소스 서버로서 iSeries 서버

소스 서버 작업의 어플리케이션 프로그램이나 사용자가 처음으로 DDM 파일을 참조할 때, 소스 서버에서 요구 처리의 일부분으로 여러 개의 활동이 발생합니다.

소스 프로그램이 요구한 작업(파일 또는 비파일)을 실행할 수 있으려면 목표 서버에서 요구한 작업 외에도 이 모든 활동이 성공적으로 완료되어야 합니다. DDM 파일을 참조하는 경우는 다음에서 다루어집니다.

- 해당 요구가 파일 열기 요구일 경우, 소스 서버에서 열린 자료경로(ODP)를 작성하고 동시에 소스 프로그램과 같은 작업에서 실행하는 SDDM 지원을 시작하기 위해 파일의 정보가 사용됩니다. SDDM은 또한 소스 서버 요구를 DDM 요구로 변환하고, 해당 목표 서버와 통신하고, 소스 작업에 사용될 DDM 대화를 설정

하기 위해 정보를 사용합니다. (ODP는 부분적으로 DDM 파일 정보를 사용하여 작성됩니다. DDM 대화가 설정된 후 SDDM이 나머지 정보를 처리할 때까지 이것을 사용할 수 없습니다).

- DDM의 통신 부분은 목표 서버와의 통신 경로를 설정합니다. DDM 파일에 지정된 리모트 위치 정보를 사용하여 목표 서버를 식별하고 리모트 파일명으로 목표 파일을 식별합니다. DDM 파일에 보존되지 않은 리모트 위치에 대한 기타 정보는 SDDM에 저장됩니다. 여기에는 트랜잭션 프로그램명, 사용자 ID, 활성 그룹 번호 및 대화 범위가 포함됩니다. 리모트 위치 정보를 사용하면, 리모트 서버가 프로그램 시작 요구를 수신 할 때 목표 서버에서 TDDM이 시작되고 DDM 대화가 설정됩니다. 리모트 파일에 처음 액세스할 때 대화가 설정되지만, 해당 목표 서버에 대해 동일한 리모트 위치 값을 사용하는 대화가 소스 작업에 아직 존재하지 않을 경우에만 대화가 설정됩니다.
- DDM 대화가 설정된 후 (동일한 소스 작업 내의 복수 프로그램 및 복수 DDM 파일이 사용할 수 있는) SDDM이 파일 관련 요구를 위해 TDDM으로 DDM 구조 명령을 송신합니다. 이 명령은 실행될 파일 작업 을 설명하고 액세스할 리모트 파일명(DDM 파일에서 지정된)을 포함합니다. SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 명령이 사용될 때와 같은 비파일 관련 요구의 경우 리모트 파일명은 TDDM으로 송신되지 않습니다. 이 리모트 파일명은 무시됩니다.

SDDM은 파일 열기 또는 입/출력 조작에 대한 각 프로그램 요구(DDM 파일 및 ODP를 사용하여 수신함)를 동등한 DDM 명령 요구로 변환한 후 이를 목표 서버로 송신합니다.

다음 그림은 리모트 파일 액세스와 관련된 소스 iSeries 서버의 기본 부분을 보여줍니다.

소스 iSeries 시스템





그림 6. DDM 소스 서버로서 iSeries 서버

목표 작업이 각 요구를 처리한 후 SDDM을 해당 양식으로 변환하고 이를 다시 사용자에게 전달하여 목표 서버에서 DDM 응답이 리턴됩니다. 응답에는 자료(자료가 요구된 경우) 또는 상태의 표시(다른 파일 액세스 유형의 경우)가 포함됩니다. 기능이 완료되고 결과를 수신할 때까지 소스 프로그램이 대기합니다.

다음 그림은 리모트 파일 액세스에 대한 일반 요구에 대해 소스 및 목표 서버 간의 자료 교환에 대한 간단한 예를 보여줍니다.



RSLL115-0

그림 7. 일반적인 I/O 조작 요구 처리

작업에서 열려 있던 첫 번째 DDM 파일이 닫힌 후 해당 파일이 사용한 DDM 대화는 일반적으로 계속 활동합니다. 이렇게 되면 다른 DDM 파일을 열거나 다른 DDM 관련 작업을 실행할 때 작업 내의 동일한 프로그램이나 다른 프로그램이 동일한 대화를 사용할 수 있습니다(예를 들면, 23 페이지의 그림 9에서 소스 작업 3A가 동일한 대화를 사용). 이렇게 하면 동일한 리모트 위치 정보를 사용하는 새로운 DDM 파일을 그 작업에서 사용할 때마다 새로운 대화를 설정하는 데 필요한 시간과 자원이 절약됩니다.

DDM 파일을 닫아도 DDM 대화는 계속 활동하지만, SDDM이 프로그램에서 다음 DDM 관련 요구를 처리할 때까지 대화에서는 아무 것도 발생하지 않습니다. 그러나 사용 중이 아닌 동안에는 대화를 제거할 수 있습니다. 이는 CHGJOB(작업 변경) 명령을 사용하여 DDMCNV 작업 속성의 디폴트 값인 *KEEP을 *DROP으로 변경하거나 작업이 사용 중인 동안 RCLDDMCNV(DDM 대화 재생) 명령 또는 RCLRSC(자원 재생) 명령을 사용하는 경우에 발생할 수 있습니다.

관련 개념

7 페이지의 『DDM의 부분: 소스 DDM』

DDM을 수행하기 위한 소스(로컬) iSeries 서버의 지원은 필요에 따라 소스 작업 내에서 시작됩니다.

76 페이지의 『DDM과 함께 CL 및 DDS 사용』

이 주제에는 특정 iSeries 제어 언어(CL) 명령, 자료 서술 스펙(DDS) 고려사항, DDS 키워드 및 DDM 사용자 프로파일 권한에 관한 DDM 관련 정보가 들어 있습니다.

관련 참조

112 페이지의 『DDMCNV 매개변수 고려사항』

DDMCNV 매개변수는 APPC(Advanced Program-to-Program Communication) 또는 DDM이 사용하도 록 할당된 작업에 있는 iSeries 대화(즉, DDM 대화)가 자동으로 제거될 것인지 또는 소스 작업에 사용 중으로 유지될 것인지를 제어하는 작업 관련 매개변수입니다.

141 페이지의 『DDM 대화 제어』

일반적으로 소스 서버 작업과 연관된 DDM 대화는 이 주제에 설명된 조건 중 하나에 해당될 때까지 활동 상태로 유지됩니다.

ILE(Integrated Language Environment) 및 DDM:

ILE(Integrated Language Environment)[®]는 iSeries 서버의 작업 내에서 실행하는 활성 그룹의 개념을 소개합니다.

활성 그룹은 런타임 작업의 하부 구조입니다. 이것은 하나 이상의 프로그램에 할당된 서버 자원(프로그램 기억 장치나 프로시蹂어 변수, 확약 정의 및 열린파일)으로 구성됩니다. 활성 그룹은 작업 내의 축소형 작업과 유사합니다. 디폴트로, 모든 DDM 대화의 범위는 활성 그룹 레벨까지입니다. 범위 지정이란 서버 자원을 사용할 수 있는 경계를 지정하는 것입니다. 상이한 활성 그룹에서 실행하는 프로그램은 동일한 DDM 파일이나 동일한 리모트 위치 정보를 사용할 때 별도의 DDM 대화를 시작합니다. 활성 그룹 경계 내에서 기존 DDM 대화 공유가 발생합니다. OPNDBF 명령에 OPNSCOPE(*JOB)를 지정하여 DDM 대화의 범위를 작업 레벨까지 지정할 수 있습니다.

관련 정보

[ILE 개념 PDF](#)

목표 서버의 유형에 따른 소스 서버 활동:

목표 서버가 다른 iSeries 서버 또는 System/38이 아닌 경우, DDM 구조의 레벨 2.0 이하에서 정의된 DDM 구조 명령만 사용됩니다.

목표가 iSeries 서버이거나 System/38인 경우, DDM 구조 레벨 2.0이 정의하지 않은 일부 작업을 지원하기 위해 구조까지 확장된 iSeries 서버와 System/38이 사용됩니다. 해당 구조에 대한 System/38 및 iSeries 확장의 예는 SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 및 리모트 파일의 파일 멤버 처리입니다. 소스가 iSeries 서버이고 목표도 iSeries 서버일 경우, 파일 작성에 iSeries 확장이 사용됩니다.

iSeries 서버 또는 System/38이 아닌 목표 서버는 iSeries 서버 또는 System/38이 처리할 수 있는 기능을 모두 처리하지 못할 수 있습니다. 예를 들어, System/36은 한 열기 조작에 의한 상대 레코드 처리 및 키순 레코드 처리를 지원하지 않습니다. 그러므로 키 또는 상대 레코드별로 한 파일에서 액세스 레코드를 혼합하는 프로그램은 파일이 System/36에 있는 경우에는 작동하지 않습니다. 또한, DDM 구조 레벨 2.0을 지원하지 않는 목표 서버는 지원하는 레벨에서 정의된 기능만 처리할 수 있습니다.

System/36이나 System/38 모두 폴더 관리 오브젝트에 대한 액세스를 지원하지 않습니다.

주: iSeries 서버는 소스가 스트림 파일(레코드 경계없이 연속 필드에서 자료를 읽고 쓰는 디스크의 파일)과 디렉토리, 예를 들면 DDM을 사용하는 IBM 퍼스널 컴퓨터에 대해 DDM 구조 레벨 2.0을 지원할 때 폴더 관리 서비스(FMS) 오브젝트에 대한 액세스만 허용합니다.

소스 서버로서 iSeries 서버는 스트림 파일과 디렉토리에 대한 액세스를 지원하지 않습니다.

관련 개념

26 페이지의 『DDM에 대한 언어, 유트리티 및 어플리케이션 지원 사용』

이 주제에서는 DDM에 대해 iSeries 서버에 제공된 언어, 유트리티 및 어플리케이션 프로그램 지원에 대해 설명합니다.

관련 참조

79 페이지의 『SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 명령』

SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 명령은 DDM을 사용하여 목표 서버에서 실행할 명령을 제출합니다.

DDM에 대한 목표 서버로서 iSeries 서버

iSeries 목표 DDM(또는 TDDM)은 실제로 DDM 관련 목표 서버 프로그램을 실행하는 작업입니다. 이는 소스 서버가 프로그램 시작 요구(SDDM)를 송신할 때 시작됩니다.

소스 iSeries 서버의 경우, DDM에 필요한 IBM 제공 시스템간 통신 기능(ICF) 파일에 포함된 정보를 사용하여 소스 서버에서 프로그램 시작 요구가 시작됩니다. 액세스 중인 DDM 파일의 리모트 위치정보를 사용하여 프로그램 시작 요구를 해당 목표 서버로 송신합니다.

목표 작업의 속성은 ADDCMNE(통신 항목 추가) 명령에 지정된 값에 의해 결정되는데, 이 명령은 목표 서버에서 작업에 사용된 서브시스템 설명에 통신 항목을 추가하는 데 사용됩니다. 이 명령은 장치 설명(목표 작업에 대한 라이브러리 리스트를 포함한), 작업 설명 및 서브시스템에서 사용할 디폴트 사용자 프로파일을 식별합니다.

iSeries Access 제품군 연결의 경우, 퍼스널 컴퓨터가 연결된 장치 설명과 함께 DDM용 QIWS 서브시스템 내의 라우팅 항목(CMPVAL ('DDM'))을 사용하여 목표 작업의 속성을 확보합니다.

이를 시작한 후 TDDM은 다음을 수행합니다.

- 데이터베이스 파일의 경우:

- APPC, TCP/IP 또는 iSeries Access 제품군 자료 링크를 통해 설정된 DDM 대회를 사용하여 소스 시스템과의 통신을 처리합니다.
- 소스 서버의 액세스 요구를 동등한 iSeries 기능으로 변환하여 목표 서버에서 실행합니다. 목표 오브젝트를 찾은 후, 목표 서버 작성 ODP 및 목표 데이터베이스 관리 서비스를 사용하여 어떤 조작이 요구되었든 이에 대한 오브젝트에 액세스합니다. 예를 들어, TDDM은 오브젝트를 열고 나서 그 오브젝트에 요구된 I/O 조작을 실행하는 요구를 전달할 수 있습니다.
- 소스 서버에서 수신된 요구에 대해 iSeries 또는 System/38을 DDM 레벨 2.0 구조까지 확장하며(소스가 iSeries 서버 또는 System/38인 경우), 이를 통해 로컬 서버에서 조작하는 대부분의 iSeries 기능이 리모트 iSeries 서버에서도 작동할 수 있습니다. 예를 들어, 소스 서버(iSeries 서버 또는 System/38)에서 SBMRMTCMD 명령을 수신하여 비파일 관련 조작(예를 들어, RPLLIBL(라이브러리 리스트 대체) CL 명령을 사용하여 현재 목표 작업 내에서 라이브러리 리스트를 대체)을 수행할 수 있습니다.
- 목표 iSeries 응답을 동등한 DDM 응답으로 변환하고 그것을 다시 소스 서버로 송신합니다. 소스 서버가 iSeries 서버 또는 System/38인 경우, 실제 iSeries이나 System/38 메세지가 소스 서버로 다시 송신됩니다.

- 폴더 관리 서비스 오브젝트의 경우:

DDM 스트림과 디렉토리 액세스 요구를 동등한 iSeries 풀더 관리 서비스 기능으로 변환한 후 목표 서버에서 실행합니다. 다음 명령을 지원합니다.

- CHGCD(현재 디렉토리 변경)
- CHGFAT(파일 속성 변경)
- CLSDRC(디렉토리 닫기)
- CLOSE(문서 닫기)
- CPYFIL(파일 복사)
- CRTDRC(디렉토리 작성)
- CRTSTRF(스트림 파일 작성)
- DELDRC(디렉토리 삭제)
- DELFIL(파일 삭제)
- FRCBFF(버퍼 강제 실행)
- GETSTR(자료 스트림 가져오기)
- GETDRCEN(디렉토리 항목 가져오기)
- LSTFAT(파일 속성 나열)
- LODSTRF(스트림 파일 로드)
- LCKSTR(자료 스트림 잠금)
- OPNDRC(디렉토리 열기)
- OPEN(문서 열기)
- PUTSTR(자료 스트림 넣기)
- QRYCD(현재 디렉토리 조회)
- QRYSPC(사용할 수 있는 공간 조회)
- RNMDRC(디렉토리 이름 변경)
- RNMFIL(파일 이름 변경)
- ULDSTRF(스트림 파일 언로드)
- UNLSTR(자료 스트림 잠금 해제)

다음 그림은 요구된 목적지 파일 처리와 관련된 목표 iSeries 서버의 기본 부분을 보여줍니다.

TDDM이 다른 사용자 APPC, TCP/IP 또는 iSeries Access 제품군 목표 어플리케이션처럼 별도의 일괄처리 작업으로 실행됩니다. 목표 서버가 수신한 각각의 고유한 소스 서버 프로그램 시작 요구에 대해 추가의 목표 서버 자원을 사용하는 새로운 TDDM을 시작합니다. 각각의 DDM 대화에 대해 하나의 목표 작업이 있습니다. 각 TDDM은 DDM 대화에서 복수 파일에 대한 액세스 요구를 처리할 수 있습니다.




그림 8. DDM 목표 시스템으로서 iSeries 서버

TDDM이 사용할 서브시스템, 사용자 프로파일 및 서버 자원이 다른 유형의 작업에서와 마찬가지로 정의됩니다.

관련 개념

8 페이지의 『DDM의 부분: 목표 DDM』

목표 서버 작업은 들어오는 DDM 요구의 결과로서 목표(또는 리모트) 서버에서 시작되며 연관된 DDM 대화가 종료될 때 종료됩니다.

DDM 관련 작업 및 DDM 대화

이 주제는 활성 그룹, 소스 서버 작업, 목표 서버 작업 및 이를 작업에서 사용되는 DDM 대화에 관한 추가 정보를 제공합니다.

리모트 파일 처리의 경우, 적어도 두 개의 별도 작업이 사용되는데, 각 서버에서 하나씩 실행되는 소스 작업과 목표 작업입니다. (소스 서버 작업은 사용자 어플리케이션이 실행되는 작업입니다.) 단일 소스 작업에서 복수 어플리케이션 프로그램이 상이한 활성 그룹에서 실행될 수 있습니다. 소스 작업내의 각 활성 그룹은 DDM 파일에서 지정된 리모트 위치 정보에 대해 별도의 DDM 대화와 목표 작업을 가집니다. 다음 사항에 해당되면 여러 DDM 파일이 대화를 공유합니다.

- 소스 작업 내의 동일한 활성 그룹에서 파일에 액세스합니다.
- 파일이 동일한 리모트 위치 조합을 지정합니다.

각 DDM 대화의 경우, TDDM을 포함하는 하나의 목표 작업이 있습니다.

SDDM은 소스 서버의 소스 작업이나 활성 그룹 내에서 실행됩니다. 이것은 동시에 하나 이상의 목표 서버와의 복수 DDM 대화를 처리할 수 있습니다. 동일한 소스 작업이나 활성 그룹의 경우, 하나의 SDDM이 모든

리모트 파일 액세스 요구를 처리합니다. 목표 서버나 리모트 파일이 아무리 많이 관련되더라도 이것은 사실입니다. 서버에서 SDDM에 대한 별도의 작업은 존재하지 않습니다.

관련된 소스 서버 DDM 파일이 모두 동일한 리모트 위치 정보를 사용하여 목표 서버를 식별하는 경우, 목표 서버에서 하나 이상의 파일에 대한 액세스를 요구하는 각 소스 서버 작업에 대해 하나의 TDDM 작업이 작성됩니다.

다음 그림은 6개의 DDM 파일에 액세스하는 5개의 프로그램을 보여줍니다. DDM을 나타내는 윗쪽 상자 세트에 있는 숫자는 연관된 리모트 파일을 나타내는 아래쪽 상자 세트에 있는 같은 숫자에 대응합니다. 이 DDM 파일은 4개의 상이한 리모트 위치 설명을 사용하여 모두 같은 목표 서버에 있는 6개의 상이한 리모트 파일에 액세스합니다. 처리를 위해 7개의 DDM 대화가 필요합니다. DDM 대화의 설명은 다음과 같습니다.

- PGM1과 PGM2가 상이한 소스 작업에서 실행되며 동일한 리모트 위치 정보가 들어 있는 DDM 파일(2와 3)을 사용 중입니다. 각 소스 작업에는 별도의 대화가 필요합니다.
- 소스 작업 3의 PGM3은 둘 다 동일한 리모트 위치 정보를 사용하는 두 개의 DDM 파일(5와 6)을 사용합니다. 이 파일들은 동일한 대화와 목표 작업(5B)을 공유합니다.
- PGM4와 PGM5가 소스 작업 4의 상이한 활성 그룹에서 실행됩니다. 이는 둘 다 동일한 리모트 위치 정보를 사용하는 두 개의 DDM 파일(5와 6)을 사용 중입니다. 각 활성 그룹에는 별도의 대화가 필요합니다.

다음 그림에서 시스템 A의 작업 1, 2, 3은 각각 SDDM을 갖습니다. 작업 4의 각 활성 그룹이 자체 SDDM 을 갖습니다. 작업 1B - 7B가 각각 자체의 TDDM을 갖습니다.

어플리케이션 프로그램 또는 소스 작업이 소스 서버에서 DDM 파일을 닫을 때, 다음 사항에 해당되지 않으면 DDM 대화 및 연관된 목표 작업이 종료됩니다.

- 소스 작업에 대한 CHGJOB(작업 변경) 명령의 DDMCNV 속성 값이 *KEEP(서버 디플트)입니다.
- 작업 중 ALCOBJ(오브젝트 할당) 명령으로 설정된 잠금이 여전히 존재합니다.

시스템 A
소스 시스템




그림 9. DDM 소스 및 목표 작업의 관계

CHGJOB 및 ALCOBJ 명령은 DDM과 함께 CL 및 DDS 사용 주제에 설명되어 있습니다. DDMCNV(*KEEP) 가 지정된 경우, DDM 대화가 활동 상태로 있으며 다른 DDM 요구가 시작되기를 기다립니다.

성능의 관점에서, DDM 대화가 다시 사용될 것 같으면, *KEEP 값을 사용해야 합니다. 이렇게 하면 목표 서버에서 각 TDDM을 시작하고 대화와 작업을 설정하는 데 사용되는 시간과 자원이 절약됩니다.

다음 그림은 서로 다른 목표 서버에 있는 SDDM과 두 개의 TDDM 간의 관계를 보여주며, 예: DDM으로 복수 서버의 파일 액세스 주제의 그림은 하나의 목표 서버에 있는 SDDM과 두 개의 TDDM 간의 관계를 보여줍니다.

iSeries 서버는 동시에 소스 서버와 목표 서버가 될 수 있으며 두 개의 서버는 상대 서버에 있는 파일에 액세스할 수 있습니다. 또한, iSeries 작업은 소스 작업이면서 목표 작업일 수 있습니다. DDM 파일이 다른 DDM 파일인 리모트 파일을 참조할 수 있습니다.

CHICAGO
소스 iSeries 시스템




그림 10. 예: 복수 로컬 및 리모트 파일 액세스 System/38 및 System/36으로 통신 링크가 있는 iSeries 서버.

관련 개념

76 페이지의 『DDM과 함께 CL 및 DDS 사용』

이 주제에는 특정 iSeries 제어 언어(CL) 명령, 자료 서술 스펙(DDS) 고려사항, DDS 키워드 및 DDM 사용자 프로파일 권한에 관한 DDM 관련 정보가 들어 있습니다.

관련 참조

25 페이지의 『예: DDM을 사용하여 복수 서버의 파일 액세스』

이 주제에는 소스 서버, 해당 DDM 파일 및 두 개의 목표 서버 간의 관계를 보여주는 그림이 들어 있습니다.

83 페이지의 『추가 고려사항: SBMRMTCMD 명령』

이 주제는 SBMRMTCMD 명령에 대한 추가 고려사항을 설명합니다.

관련 정보

ILE 개념

예: DDM을 사용하여 복수 리모트 파일 액세스

다음 예는 복수 리모트 파일에 액세스하기 위해 DDM을 사용하는 단일 어플리케이션 프로그램을 보여줍니다.

첫 번째 예는 상이한 목표 서버의 리모트 파일을 나타내며 두 번째 예는 동일한 목표 서버의 리모트 파일을 나타냅니다.

예: DDM을 사용하여 복수 서버의 파일 액세스

이 주제에는 소스 서버, 해당 DDM 파일 및 두 개의 목표 서버 간의 관계를 보여주는 그림이 들어 있습니다.




그림 11. 예: 복수 로컬 및 리모트 파일 액세스 System/38 및 System/36으로의 통신 링크가 있는 iSeries 서버.

한 목표 서버는 System/38이며 다른 목표 서버는 System/36입니다. 각각의 시스템을 DDM을 설치합니다.

소스 서버에서 실행 중인 사용자 프로그램이 3개의 파일 FILEA, FILEB, FILEC에 액세스 중인 것으로 나타납니다. 소스 서버에 있는 FILEA는 로컬 자료 관리만 사용해서 액세스합니다. 서로 다른 목표 서버에서, DDM 파일 FILEB는 리모트 파일 FILEX에 해당하며 FILEC는 리모트 파일 FILEY에 해당합니다. 프로그램이 FILEB와 FILEC를 열 때, DDM을 사용하면 프로그램이 해당 리모트 파일이 소스 서버에 있는 것처럼 리모트 파일에 액세스할 수 있습니다. DDM 파일을 정의한 사용자만 각 파일의 위치나 리모트 서버에서의 파일명을 알 필요가 있습니다.

예: DDM을 사용하여 리모트 파일에 대한 복수 요구 처리

이 예는 복수 프로그램이 동일한 목표 서버에서 여러 파일에 액세스하는 방법을 보여줍니다.

이 예는 System/36 목표 서버를 나타냅니다. 상이한 작업의 두 개의 프로그램에 있는 두 개의 파일에 대한 요구를 처리하는 SDDM이 표시되고 두 개의 TDDM이 목표 서버에서 요구를 처리하고 있습니다(요구하는 프로그램당 하나의 TDDM). 프로그램 B가 목표 서버에서 두 개의 파일에 액세스 중이더라도 연관된 DDM 파일이 목표 서버를 식별하기 위해 모두 동일한 리모트 위치 정보를 지정하는 경우 하나의 TDDM만 작성된다는 점에 유의하십시오.

프로그램 A와 B 둘 다 FILEA를 공유하고 있습니다. 그러나 이 프로그램들이 별도의 작업에 있는 것으로 나타나므로, FILEA에 대해 동일한 열린 자료 경로(ODP)를 공유할 수 없습니다. 프로그램 A와 B가 동일한 작업에 있는 경우 A와 B는 둘 다 소스 서버 및 리모트 파일에서 ODP를 공유할 수 있습니다. 동일한 작업 내에 있는 복수 프로그램이 동시에(각 프로그램에 대해 하나의 TDDM을 사용하여) 리모트 파일에 액세스하고 있을 때 파일 공유에 대한 규칙은 로컬 파일의 대해서나 리모트 파일에 대해서나 동일합니다. 이를 규칙은 CRTDDMF(DDM 파일 작성), OVRDBF(데이터베이스 파일로 대체) 및 CHGDDMF(DDM 파일 변경) 명령에서 SHARE 매개변수가 지정되는 방법에 따라 다릅니다.




그림 12. 예: 복수 프로그램 및 파일 요구 처리

DDM에 대한 언어, 유ти리티 및 어플리케이션 지원 사용

이 주제에서는 DDM에 대해 iSeries 서버에 제공된 언어, 유ти리티 및 어플리케이션 프로그램 지원에 대해 설명합니다.

이 주제는 DDM을 지원하는 언어, 유ти리티 및 어플리케이션 프로그램을 나타내고, 리모트 파일에 올바르게 액세스하는 데 필요한 DDM 특정 정보를 제공합니다. CICS®(Customer Information Control System for Virtual Storage) 파일에 대한 액세스에 관한 언어 특정 정보는 DDM에 대한 iSeries 서버 대 CICS 고려사항에 있습니다.

관련 개념

18 페이지의 『목표 서버의 유형에 따른 소스 서버 활동』

목표 서버가 다른 iSeries 서버 또는 System/38이 아닌 경우, DDM 구조의 레벨 2.0 이하에서 정의된 DDM 구조 명령만 사용됩니다.

224 페이지의 『DDM에 대한 iSeries 서버 대 CICS 고려사항』

이 주제에서는 i5/OS DDM으로 CICS 리모트 파일에 액세스하는 데 대한 프로그래밍 고려사항을 설명합니다.

DDM에 대한 프로그래밍 언어 고려사항

DDM을 지원하는 iSeries 언어는 다음과 같습니다.

- ILE RPG
- ILE COBOL
- iSeries BASIC(해석 및 컴파일 양식)
- iSeries PL/I
- 제어 언어(CL)(대화식 및 컴파일 양식)
- ILE C

주: iSeries Pascal은 DDM을 지원하지 않습니다

모든 언어에 대한 DDM 고려사항

DDM 파일은 고급 언어(HLL) 프로그램에서 자료 파일이나 소스 파일로서 사용될 수 있습니다.

그러나, CL, 자료 서술 스펙(DDS) 및 BASIC에서 DDM 파일이 소스 파일로 사용되는 경우 목표 서버는 iSeries 서버 또는 System/38이어야 하며 DDM 파일이 참조하는 파일은 iSeries 서버 또는 목표 System/38에서 소스 파일로 정의되어 있어야 합니다. 즉, 리모트 파일은 CRTSRCPF(소스 실제 파일 작성) 명령에 의해 작성되거나 CRTPF(실제 파일 작성) 명령에 의해 FILETYPE(*SRC)으로 작성되어야 합니다. ILE RPG, ILE COBOL 및 ILE C 컴파일러는 이러한 제한사항을 강제하지 않으므로, iSeries 및 비iSeries 목표 서버는 둘 다 소스 파일을 사용할 수 있습니다.

목표 서버가 iSeries 서버 또는 System/38이 아닐 때 소스 파일 멤버명이 지정된 경우, SRCMBR 매개변수에 지정된 소스 멤버명이 SRCFILE 매개변수에 지정된 DDM 파일명과 다르면 모든 HLL 컴파일러가 컴파일을 종료합니다.

로컬 파일에 액세스한 프로그램이 리모트 파일에 액세스할 경우 프로그램을 변경하고 다시 컴파일해야 하는 특정 제한사항이 있을 수 있습니다. 그리고, 목표 서버가 iSeries 서버나 System/38이 아닌 경우, 일부 경우에는 외부 서술 자료가 로컬(소스) 서버에 상주해야 합니다. 이러한 모든 제한사항은 DDM에 대한 프로그램 수정 요구사항 주제에 설명되어 있습니다.

목표 서버가 iSeries 서버 또는 a System/38이 아닐 경우, 개방 피드백에 리턴된 레코드 수가 유효하지 않을 수 있습니다.

SRCFILE 매개변수에 라이브러리명을 지정하지 않으면, 사용자의 라이브러리 리스트에서 사용자가 SRCFILE 매개변수에 지정한 파일과 같은 이름을 가진 처음 발견된 파일이 소스 파일로 사용됩니다.

관련 참조

50 페이지의 『DDM에 대한 프로그램 수정 요구사항』

HLL 및 제어 언어(CL)로 작성된 iSeries 어플리케이션 프로그램은 리모트 파일에 액세스할 수 있습니다.

i5/OS DDM에 의한 HLL 프로그램 입력 및 출력 조작:

DDM은 키순 또는 키순이 아닌 조작에 대해 고급 언어 조작을 지원합니다.

다음 표의 정보를 참조하십시오.

표 1. 키순 또는 키순이 아닌 조작에 대해 DDM이 지원하는 고급 언어 조작

고급 언어				
ILE COBOL 프로그래밍 언어				
i5/OS 데이터베이스 조작	ILE RPG 프로그래밍 언어	OPEN	OPEN	OPEN
파일 열기				
파일 조회				
읽기(키순 액세스)	CHAIN (��)	READ INVALID KEY	READ KEY	READ EQUAL
최초/마지막 읽기 ¹	*LOVAL *HIVAL	READ FIRST LAST	READ FIRST LAST	READ FIRST LAST
다음 읽기	READ READE ²	READ <NEXT> AT END	READ	READ NEXT
이전 읽기	READP	READ PRIOR AT END	READ PRIOR	READ PRV
다음 또는 이전 읽기 ³ Next equal Previous equal Next unique Previous unique			READ =,, READ PRIOR	NXTEQL PRVEQL NXTUNQ PRVUNQ
읽기(시작과 관련) ⁴ 레코드 잠금 해제	CHAIN (rrn) EXCPT 또는 다음 I/O 조작	READ RELATIVE KEY (다음 I/O 조작)	READ REC= (다음 I/O 조작)	READ KEY (다음 I/O 조작)
자료의 끝 강제 파일 위치지정 ⁵	FEOD SETGT SETLL	START KEY GREATER KEY NOT LESS KEY EQUAL	RESTORE	
레코드 생성	UPDAT	REWRITE ⁶	REWRITE	REWRITE
레코드 쓰기	WRITE/ EXCPT	WRITE ⁶	WRITE	WRITE
레코드 삭제	DELET	DELETE ⁶	DELETE	DELETE
파일 닫기	CLOSE	CLOSE	CLOSE	CLOSE

¹ ILE RPG 언어에서 파일의 키순 액세스 경로가 DESCENDING을 지정할 경우, *LOVAL은 파일의 마지막 레코드를 가져오고 *HIVAL은 파일의 첫 번째 레코드를 가져옵니다.

² 중복 키순 파일에서 ILE RPG 언어는 READ NEXT 조작을 수행하고 리턴된 레코드의 키를 비교하여 레코드가 규정하는지 여부를 판별합니다. 규정된다면, 레코드를 프로그램으로 리턴하고 규정되지 않으면, 파일의 끝 표시를 리턴합니다.

³ 리모트 파일이 비iSeries 서버에 있으면, DDM을 사용해서 이 작업을 수행할 수 없습니다.

⁴ iSeries 어플리케이션 프로그램이 파일에 대해 키순 액세스 열린 자료 경로를 열어서 키순 및 상대 레코드 액세스 방식을 모두 사용하여 레코드에 액세스할 수 있습니다. DDM이 결합 액세스 액세스 방식을 지원하더라도 목표 서버(예: System/36)는 이를 지원하지 않을 수 있습니다. 이 경우, 목표 서버가 레코드 번호별 결합 액세스 방식을 지원하며 DDM 파일이 이 방식을 지정할 경우, i5/OS는 비iSeries 목표 서버에 있는 키순 파일의 상대 레코드 액세스를 수행할 수 있습니다. 레코드 번호별 결합 액세스 방식은 iSeries 서버에서 CRTDDMF(DDM 파일 작성) 명령의 ACCMTH(*ARRIVAL *BOTH)로 지정됩니다. DDM 파일에 이 값이 지정되지 않고 목표 서버가 결합 액세스 액세스 방식을 지원하지 않으면, 키순 파일에 대한 상대 레코드 작업이 거부됩니다.

⁵ 위치지정 조작(ILE RPG 언어의 SETxx 또는 ILE COBOL 언어의 START)은 어플리케이션 프로그램으로 레코드 자료를 리턴하지 않습니다. 이러한 작업으로 인해 임의 처리를 할 수 있도록 파일이 열릴 수도 있습니다.

⁶ 색인 또는 상대 파일을 변경하는 ILE COBOL 조작은 레코드를 적격하게 하기 위해 조작하기 전에 레코드를 잠글 수 있습니다.

표2. 키순 또는 키순이 아닌 조작에 대해 DDM이 지원하는 고급 언어 조작

i5/OS 데이터베이스 조작	고급 언어	
	CL	ILE C 프로그래밍 언어
파일 열기	OPNDBF	FOPEN, FREOPEN
파일 조회	OPNQRYF	
읽기(키순 액세스)		
최초/마지막 읽기		
다음 읽기	RCVF	FREAD, FGETC
이전 읽기		
다음 또는 이전 읽기: Next equal Previous equal Next unique Previous unique		
읽기(시작과 관련)		
레코드 잡금 해제		(다음 I/O 조작)
자료의 끝 강제		FFLUSH
파일 위치지정	POSDBF	FSEEK, FSETPOS
레코드 갱신		FWRITE, FPUTC, FFLUSH
레코드 쓰기		FWRITE, FPUTC, FFLUSH
레코드 삭제		
파일 닫기	CLOF	FCLOSE

DDM에 대한 확약 제어 지원

iSeries 어플리케이션은 리모트 iSeries 서버에서 트랜잭션을 확약하거나 롤백할 수 있습니다.

그러나 DDM은 iSeries 저널링 명령(CRTJRN, CRTJRNRCV 및 STRJRNPF)을 지원하지 않습니다. 어플리케이션을 실행하기 전에 사용자는 확약 제어 하에서 사용할 회복가능 자원에 대해 목표 iSeries 서버에서 저널을 작성하고 확약 제어 하에서 열릴 실제 파일의 저널링을 시작한 후 소스 서버에서 STRCMTCTL(확약 제어 시작) 명령을 발행해야 합니다. STRCMTCTL 명령은 DDM 파일에 대해 NTFOBJ(통지 오브젝트) 명령을 지원하지 않습니다. 리모트 서버에서 저널링을 설정하는 다른 방법은 SBMRMTCMD DDM 지원을 사용하여 리모트 파일을 저널하도록 목표 서버에 저널 명령을 제출하는 것입니다.

DDM 대화가 두 단계 확약 제어를 사용하려면, DDM 대화를 보호해야 합니다. DDM 대화를 보호하려면, PTCCNV(보호된 대화) 매개변수를 *YES로 설정하여 해당 DDM 파일을 작성해야 합니다.

관련 개념

확약 제어

관련 참조

51 페이지의 『DDM 구조 관련 제한사항』

이 주제에 나열된 항목은 DDM 구조 관련 제한사항입니다. 따라서 이를 항목을 사용하는 어플리케이션 프로그램이 리모트 파일에 액세스할 수 있으려면 사전에 변경하여 재컴파일해야 합니다.

확약 제어와 함께 DDM 파일 사용:

확약 제어를 하면서 DDM 파일을 열 수 있습니다.

그러나 이러한 DDM 파일에 대해 작업할 때 다음 제한사항을 고려해야 합니다.

- 둘 이상의 DDM 파일(PTCCNV(*NO))이 확약 제어 하에서 열릴 때, 각 파일 대해 다음 항목이 동일해야 합니다.
 - 리모트 위치명
 - 로컬 위치명
 - 장치
 - 모드
 - 리모트 네트워크 ID
 - 트랜잭션 프로그램명(TPN)
 - 사용자 ID
 - 활성 그룹 번호
 - 열기 범위

이 규칙의 예외는 확약 제어하에서 열린 모든 DDM 파일의 범위가 작업 레벨까지 해당되는 경우입니다. 이 경우, 활성 그룹 번호가 무시되므로 일치할 필요가 없습니다.

- DDM 파일 및 리모트 SQL 오브젝트(분산 관계형 데이터베이스 구조, DRDA)가 확약 제어 하에서 (PTCCNV(*NO)) 실행 중인 경우, 파일과 오브젝트에 대해 다음 항목이 서로 동일해야 합니다.
 - 리모트 위치명
 - 로컬 위치명
 - 장치
 - 모드
 - 리모트 네트워크 ID
 - TPN
 - 사용자 ID
 - 활성 그룹 번호
 - 열기 범위
- 단지 입력 뿐만 아니라 출력, 생성 또는 삭제를 위해 DDM 파일(PTCCNV(*YES))을 여는 경우 1단계 DDM이나 DRDA 대화는 활동할 수 없습니다.
- PTCCNV가 *YES인 DDM이 사용되고 있는 경우, 그 DDM이 두 단계 확약 제어 프로토콜을 지원하는 목표 iSeries 서버을 가리켜야 합니다.
- 동일한 활성 그룹에서 확약 제어를 받는 DDM 파일(PTCCNV(*NO))과 로컬 데이터베이스 파일을 동시에 열 수 없습니다.
- 확약 제어 범위가 작업 범위까지 해당되는 경우에는 동일한 작업에서 동시에 확약제어를 받는 DDM 파일(PTCCNV(*NO))과 로컬 데이터베이스 파일을 열 수 없습니다.

- 확약 제어 하에서 DDM 파일을 열고 그 범위를 작업 레벨로 지정하려면 STRCMTCTL(확약 제어 시작) 명령에서 CMTSCOPE(*JOB)를 지정해야 합니다.
- 확약 제어 범위를 작업 레벨로 기대하는 프로그램은 SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 명령을 사용하여 호출할 수 없습니다. 확약 제어의 범위는 DDM 목표 작업에서 항상 활성 그룹 레벨까지 해당되므로 프로그램이 실패합니다.
- 확약 제어를 시작하거나 종료하는 데 SBMRMTCMD 명령을 사용해서는 안됩니다.
- 확약 제어하에서 작업 중인 iSeries 서버에서 지정한 목표 서버는 또 다른 iSeries 서버이어야 합니다.

주: COMMIT 조작 중에 통신 회선에 장애가 생기면, 소스 및 목표 서버가 ROLLBACK 작업을 수행합니다. 그러나 목표 서버는 회선에 장애가 생기기 전에 COMMIT 조작을 성공적으로 완료할 수 있습니다. 하지만 소스 서버는 ROLLBACK 조작을 항상 수행합니다.

표 3. 고급 언어 확약 및 롤백 명령

작업	ILE RPG 프로그래밍 언어	ILE COBOL 프로그래밍 언어	PL/I	CL	ILE C 프로그래밍 언어
트랜잭션 변경 확약	COMMIT	COMMIT	PLICOMMIT	COMMIT	_Rcommit
전체 트랜잭션 취소	ROLBK	ROLLBACK	PLIROLLBACK	ROLLBACK	_Rrollback

DDM에 대한 ILE RPG 고려사항

ILE RPG 프로그램 및 자동 보고서 프로그램 둘 다 DDM 파일을 참조할 수 있습니다. 일반적으로 DDM 파일명은 iSeries 및 비iSeries 목표 서버 둘 다에 대해 데이터베이스 파일명을 지정할 수 있는 모든 위치에서 ILE RPG 프로그래밍 언어로 지정할 수 있습니다.

- CRTRPGPGM(RPG 프로그램 작성) 및 CRTRPTPGM(자동 보고서 프로그램 작성) 명령에서 DDM 파일 명을 지정할 수 있습니다.
 - iSeries 서버나 비iSeries 서버에서 소스 명령문이 들어 있는 리모트 파일에 액세스 하려면, SRCFILE 매개변수에서 DDM 파일명을 지정할 수 있고 SRCMBR 매개변수에서 멤버명을 지정할 수 있습니다.
 - iSeries 또는 System/38 목표 서버의 경우, 로컬 소스 파일 및 멤버에 액세스하는 것과 같은 방식으로 리모트 iSeries 또는 System/38 소스 파일(및 선택적으로 멤버)에 액세스할 수 있습니다.
 - 비iSeries 목표 서버의 경우, 어느 한 명령에서 PGM 및 SRCMBR 매개변수 디폴트 둘 다 사용하면 리모트 소스 파일에 액세스할 수 있습니다. 또는, 멤버명을 지정한 경우, 멤버명이 SRCFILE 매개변수에서 지정된 DDM 파일명과 동일해야 합니다.(자동 보고서 프로그램을 작성하는 데 사용된 입력 스펙의 /COPY 명령문에 지정된 멤버명이나 소스 스펙을 포함하기 위해 컴파일러가 사용한 멤버명의 경우에도 같은 사실이 적용됩니다.)
 - 컴파일러 리스트팅을 목표 서버의 데이터베이스 파일에 놓기 위해 DDM 파일명을 두 명령 중 하나의 PRTFILE 매개변수에서 지정할 수 있습니다.
- CRTRPTPGM 명령의 OUTFILE 및 OUTMBR 매개변수에 DDM 파일명과 멤버명을 지정할 수 있지만, 명령으로 생성된 출력을 DDM 파일이 참조하는 리모트 파일에 저장하려면 먼저 이 리모트 파일이 이미 존

재해야 합니다. 또한, 로컬 파일에서와 마찬가지로, 리모트 파일의 레코드 형식이 필수 OUTFILE 매개변수 형식과 일치해야 합니다. 일반적으로, 이것은 목표 서버가 iSeries 서버나 System/38이어야 함을 의미합니다.

ILE RPG 프로그램이 소스 서버에 있는 DDM 파일을 열 때, iSeries 및 비iSeries 목표 둘 다에 대해 목표 서버에 있는 리모트 파일에서 CHAIN, CLOSE, DELET, EXCPT, FEOD, OPEN, READ, READE, READP, SETGT, SETLL, UPDAT 및 WRITE와 같은 유형의 I/O 조작을 수행할 수 있습니다.

기타 고려사항은 다음과 같습니다.

- DDM 파일이 프로그램에서 외부적으로 서술되도록 선언된 경우, ILE RPG 컴파일러는 컴파일 시 참조된 리모트 파일의 외부 설명을 프로그램에 복사합니다. 그러나 리모트 파일이 iSeries 서버나 System/38에 있지 않으면, 레코드 서술에 대한 필드 선언이 의미있는 이름을 갖지 않습니다. 대신, 모든 필드명이 Fnnnnnn 으로 선언되고 키 필드는 Knnnnnn으로 선언됩니다.

목표가 iSeries 서버 또는 System/38이 아닐 때 리모트 파일 서술에 권장되는 방법은 로컬 서버에 자료 서술 스펙(DDS)을 갖고 로컬 서버에서 CRTPF(실제 파일 작성) 명령 또는 CRTL(F(논리 파일 작성) 명령을 입력하는 것입니다. 로컬 파일명을 사용하여 프로그램을 컴파일하십시오. 리모트 시스템의 파일이 일치하는 필드 유형과 필드 길이를 갖는지 확인하십시오.

리모트 파일에 액세스하려면 예를 들어 다음과 같이 프로그램 앞에 OVRDBF(데이터베이스 파일로 대체) 명령을 사용하십시오.

OVRDBF FILE(PGMFIL) TOFILE(DDMFIL) LVLCHK(*NO)

- DDM 파일은 또한 ILE RPG 논리 주기로 내재적으로 사용될 ILE RPG 프로그램에 지정된 파일로서도 유효합니다.
- 목표 서버가 iSeries 서버 또는 System/38이 아닌 경우 레코드 형식명을 사용하고 있으면 이는 DDM 파일 명과 일치해야 합니다.
- System/36에서 작성된 ADDRROUT 파일을 iSeries 서버에서는 사용할 수 없습니다. iSeries System/36 호환 RPG II는 3바이트 ADDRROUT 파일을 사용하고, iSeries 서버 및 System/38의 ILE RPG 프로그래밍 언어는 4바이트 ADDRROUT 파일을 사용합니다.

DDM에 대한 ILE COBOL 고려사항

ILE COBOL 프로그램은 DDM 파일을 참조할 수 있습니다. 일반적으로 DDM 파일명은 iSeries 및 비iSeries 목표 서버 둘 다에 대해 데이터베이스 파일명을 지정할 수 있는 모든 위치에서 ILE COBOL 프로그래밍 언어로 지정할 수 있습니다.

- CRTCLBLPGM(COBOL 프로그램 작성) 명령에서 DDM 파일명을 지정할 수 있습니다.
 - iSeries 서버나 비iSeries 서버에서 소스 명령문이 들어 있는 리모트 파일에 액세스 하려면, SRCFILE 매개변수에서 DDM 파일명을 지정할 수 있고 SRCMBR 매개변수에서 멤버명을 지정할 수 있습니다.
 - iSeries 또는 System/38 목표 서버의 경우, 로컬 소스 파일 및 멤버에 액세스하는 것과 같은 방식으로 리모트 iSeries 또는 System/38 소스 파일(및 선택적으로 멤버)에 액세스할 수 있습니다.

- 비iSeries 목표 서버의 경우, CRTCBLPGM 명령에서 PGM 및 SRCMBR 매개변수 디폴트를 둘 다 사용했으면 리모트 소스 파일에 액세스할 수 있습니다 . 또는, 맴버명을 지정한 경우, 맴버명이 SRCFILE 매개변수에서 지정된 DDM 파일명과 동일해야 합니다.
- 목표 서버의 데이터베이스 파일에 컴파일러 리스트팅을 넣으려면 CRTCBLPGM 명령의 PRTFILE 매개변수에 DDM 파일명을 지정할 수 있습니다.
- DDM 파일명은 ILE COBOL SORT 및 MERGE 조작의 입력 및 출력 파일로 지정될 수 있습니다. (이 작업의 작업 파일은 DDM 파일이 될 수 없습니다).
- DDM 파일에 의해 참조되는 리모트 파일에서 외부 서술 레코드 형식 중 하나 또는 모두를 컴파일되는 프로그램으로 복사하기 위해 ILE COBOL COPY 명령문에 DDS 옵션을 사용할 때 이 명령문에 DDM 파일을 사용할 수 있습니다. 리모트 파일이 iSeries 서버나 System/38에 있지 않을 때 이런 일이 수행되면, 레코드 서술에 대한 필드선언이 의미있는 이름을 갖지 않습니다. 대신, 모든 필드명이 Fnnnnn으로 선언되고 키 필드는 Knnnnn으로 선언됩니다.

목표가 iSeries 서버 또는 System/38이 아닐 때 리모트 파일 서술에 권장되는 방법은 로컬 서버에 자료 서술 스펙(DDS)을 갖고 로컬 서버에서 CRTPF(실제 파일 작성) 명령 또는 CRTL(F논리 파일 작성) 명령을 입력하는 것입니다. 로컬 파일명을 사용하여 프로그램을 컴파일하십시오. 리모트 서버의 파일이 일치하는 필드 유형과 필드 길이를 갖는지 확인하십시오.

리모트 파일에 액세스하려면 예를 들어 다음과 같이 프로그램 앞에 OVRDBF(데이터베이스 파일로 대체) 명령을 사용하십시오.

```
OVRDBF FILE(PGMFIL) TOFILE(DDMFIL) LVLCHK(*NO)
```

- COPY 명령문에서 DDM 파일명을 지정할 수 있습니다.
 - 라이브러리명을 파일명과 함께 지정하지 않으면, 사용자의 라이브러리 리스트에서 해당 파일명을 갖는 첫 번째 발견된 파일이 포함 파일로 사용됩니다.
 - 목표 서버가 iSeries 서버나 System/38이 아닌 경우, DDM 파일명을 COPY 명령문의 포함 파일로 지정할 수 있습니다.
- 목표 서버가 System/36인 경우, 연관된 리모트 파일 위에 논리 파일이 빌드된 경우 출력을 위해 DDM 파일을 열 때 ILE COBOL 프로그래밍 언어를 사용할 수 없습니다. 논리 파일이 있는 System/36 파일의 경우, ILE COBOL 프로그래밍 언어가 파일을 사용하기 전에 먼저 파일을 지우려고 시도하므로 열기 조작(출력 열기)에 실패합니다.

ILE COBOL 프로그램이 소스 서버에서 DDM 파일을 열 때 iSeries 및 비iSeries 목표 둘 다에 대해 목표 서버에 있는 리모트 파일에서 CLOSE, DELETE, OPEN, READ, REWRITE, START 및 WRITE와 같은 명령문을 사용하여 I/O 조작을 수행할 수 있습니다.

ILE COBOL로 직접 파일 지원:

iSeries 서버는 파일 유형 중 하나로 직접 파일을 지원하지 않습니다. 그러나 iSeries 서버에서 ILE COBOL 프로그램은 파일이 직접 파일로 액세스되도록 지정할 수 있습니다.

iSeries 서버는 보통 직접 파일을 순차 파일로 작성합니다. iSeries 서버의 ILE COBOL 프로그램은 SELECT 문에서 RELATIVE를 지정하여 파일을 직접 파일로 정의합니다. 프로그램이(OPEN 명령문에서 OUTPUT을 지정하여) 출력 전용으로 파일을 열려는 경우, 삭제된 레코드를 사용하여 파일을 작성해야 하며 그 파일은 활동 레코드를 전혀 포함하지 않아야 합니다. 이는 비iSeries 소스 서버(예: System/36)가 다음에 설명된 대로 파일이 작성되었다고 가정하고 iSeries 서버에서 직접 파일을 작성하거나 지우기 위해 DDM을 사용할 경우 이 파일의 조건이기도 합니다.

iSeries 서버와 System/38은 순차 및 키순 파일 유형을 지원합니다. DDM은 순차, 키순 및 직접 파일 유형을 인식합니다. 비iSeries 서버가 DDM을 사용하여 iSeries 서버에서 직접 파일을 작성할 경우 DDM 구조 명령인 CRTDIRF(직접 파일 작성)를 사용합니다.

파일을 작성하기 위해 비iSeries 서버에서 CRTDIRF 구조 명령을 실행하면 파일이 실제 파일로 작성되고 직접 파일로 지정되어 나중에 비iSeries 소스 서버가 직접 파일을 액세스할 때 다른 서버가 이를 직접 파일로 식별할 수 있게 됩니다. 이런 방법으로 파일을 작성하지 않으면, iSeries 서버가 파일 유형의 하나로 직접 파일을 갖지 않으므로 iSeries 서버가 나중에 파일이 직접 파일인지 순차 파일인지 여부를 판별할 수 없습니다.

따라서 iSeries 서버나 System/38이 아닌 다른 서버에서 ILE COBOL 프로그램이 출력을 위해 직접 모드(즉, 상대 레코드 번호별로) iSeries 또는 System/38 파일에 액세스해야 하는 경우, 이 파일은 CRTDIRF 구조 명령으로 작성되어 있어야 합니다.

iSeries 서버의 직접 파일을 출력 전용으로 지원하기 위해 ILE COBOL OPEN 명령문은 열리고 있는 파일의 멤버를 지우고 준비합니다. 따라서 기존 iSeries 또는 System/38 파일은 다른 iSeries 서버 또는 System/38에 있는 ILE COBOL 프로그램으로 DDM 파일을 사용하여 액세스할 수 있습니다. 비iSeries 목표 서버의 경우, 출력을 위해 열린 상대 파일은 직접 파일로 정의되어야 합니다. 그렇지 않으면 오류가 발생합니다.

요약하면 다음과 같습니다.

- 로컬 iSeries 서버에서 비 iSeries 서버의 프로그램 또는 사용자가 파일을 직접 파일로 작성할 경우, 리모트 비iSeries 소스 서버의 ILE COBOL 프로그램은 이 파일을 직접 파일로 액세스할 수 있습니다.
- 로컬 iSeries 서버에서 동일한 iSeries 서버의 프로그램 또는 사용자가 파일을 작성할 경우, iSeries 목표 서버가 이 파일이 직접 파일인지 또는 순차 파일인지 판별할 수 없으므로 비iSeries 서버는 이 파일을 직접 파일로 액세스할 수 없습니다.
- 리모트 서버가 작성한 파일은 로컬로 사용할 수 있습니다.

DDM에 대한 BASIC 고려사항

컴파일된 BASIC 프로그램 및 해석식 BASIC문은 DDM 파일을 참조할 수 있습니다. 또한 CRTBASPGM(BASIC 프로그램 작성), STRBAS(BASIC 시작) 및 EXCBASPRC(BASIC 프로시蹂어 실행) 명령에서 DDM 파일명을 지정할 수 있습니다.

- SRCFILE 매개변수에 DDM 파일명을 지정할 수 있으며 CRTBASPGM, STRBAS 및 EXCBASPRC 명령의 SRCMBR 매개변수에 멤버명을 지정할 수 있지만, 리모트 소스 파일(및 멤버)이 iSeries 서버 또는 System/38에 있는 경우에 한합니다. 이 명령 중 하나가 비iSeries 또는 비System/38 목표 서버에서 리모트 파일을 참조하면, 작업이 실패합니다

- BASIC 세션에서 다음 BASIC 명령에 대해 DDM 파일을 소스 파일로 사용할 수 있습니다: FREE, LOAD, MERGE, PROC, REPLACE, SAVE, SRCFILE 및 SUBPROC. CHAIN BASIC 명령문에서도 사용할 수 있습니다.
- DECLARE FILE 명령문에서 DDM 파일명을 지정할 수 있습니다. 외부 서술 파일에 대한 필드 정의를 호출하기 위해 DDM 파일이 참조하는 리모트 파일을 사용합니다. 이런 일이 수행되고 리모트 파일이 iSeries 서버나 System/38에 있지 않으면 레코드 서술에 대한 필드선언이 의미있는 이름을 갖지 않습니다. 대신, 모든 필드명이 Fnnnnn으로 선언되고 키 필드는 Knnnnn으로 선언됩니다.

목표가 iSeries 서버 또는 System/38이 아닐 때 리모트 파일 서술에 권장되는 방법은 로컬 서버에 자료 서술 스페(DDS)을 갖고 로컬 서버에서 CRTPF(실제 파일 작성) 명령 또는 CRTL(F(논리 파일 작성) 명령을 입력하는 것입니다. 로컬 파일명을 사용하여 프로그램을 컴파일하십시오. 리모트 서버의 파일이 일치하는 필드 유형과 필드 길이를 갖는지 확인하십시오.

리모트 파일에 액세스하려면 예를 들어 다음과 같이 프로그램 앞에 OVRDBF(데이터베이스 파일로 대체) 명령을 사용하십시오.

```
OVRDBF FILE(PGMFIL) TOFILE(DDMFIL) LVLCHK(*NO)
```

- LISTFMT 및 LISTFMTP BASIC 명령에 사용되는 파일로 DDM 파일을 지정할 수 있습니다. 이 명령이 프로그램에서 사용된 필드를 나열하기 위해 참조된 리모트 파일의 파일 설명을 추출합니다.

소스 서버에서 DDM 파일을 열기 위해 BASIC을 사용할 때, iSeries 및 비iSeries 목표 둘 다에 대해 목표 서버의 리모트 파일에서 I/O 조작을 수행하기 위해 다음 명령문을 사용할 수 있습니다. 레코드 파일 처리에는 CLOSE, DELETE, INPUT, LINPUT, OPEN, READ, REREAD, RESTORE, REWRITE 및 WRITE문을 사용할 수 있으며 리모트 스트림 파일 처리에는 GET 및 PUT문을 사용할 수 있습니다.

DDM에 대한 PL/I 고려사항

컴파일된 프로그램은 DDM 파일을 참조할 수 있습니다. 또한, CRTPLIPGM(PL/I 프로그램 작성) 명령에서 DDM 파일명을 지정할 수 있습니다.

- SRCFILE 매개변수에서 DDM 파일명을 지정할 수 있고 SRCMBR 매개변수에서 멤버명을 지정할 수 있습니다. 그러나 리모트 소스 파일이 iSeries 서버나 System/38에 있는 경우에 한합니다. %INCLUDE 소스 지시문에서 DDM 파일명과 멤버명을 지정할 때도 같은 사실이 적용됩니다. DDM 파일이 참조한 리모트 파일이 iSeries 서버나 System/38에 없는 경우, CRTPLIPGM 명령이나 %INCLUDE 명령문에서 DDM 파일명을 지정하면 오류가 발생합니다.
- DDM 파일을 프로그램에 대한 소스 파일로 액세스할 때 소스의 컴파일에 사용되는 여백은 디폴트 값 2와 72입니다. 다른 여백 값은 지정할 수 없습니다.
- %INCLUDE DDS 지시문이 DDM 파일명을 지정하면, 리모트 파일의 레코드 서술이 컴파일된 프로그램에 포함됩니다. 그러나 리모트 파일이 iSeries 서버나 System/38에 있지 않으면, 레코드 서술에 대한 필드 선언이 의미있는 이름을 갖지 않습니다. 대신, 모든 필드명이 Fnnnnn으로 선언되고 키 필드는 Knnnnn으로 선언됩니다.

DDM 파일은 리모트 레코드 파일 또는 리모트 스트림 파일을 참조하는 데 사용될 수 있습니다. 프로그램이 소스 서버에서 DDM 파일을 열 때, iSeries 및 비iSeries 목표 둘 다에 대해 목표 서버의 리모트 파일에서 다음 명령문 유형을 사용하여 I/O 조작을 수행할 수 있습니다. 레코드 파일 처리의 경우 OPEN, CLOSE, READ, WRITE, REWRITE 및 DELETE 명령문을 사용하고 스트림 파일 처리의 경우 GET 및 PUT 명령문을 사용합니다.

다른 고려사항은 목표 서버가 iSeries 서버나 System/38이 아닌 경우, 리모트 파일에서 읽기 위한 키준 READ 명령문의 POSITION 매개변수에 NXTEQL, PRVEQL, NXTUNQ 또는 PRVUNQ가 지정되면 이 매개변수가 작용하지 않는다는 점입니다 (NEXT, PREVIOUS, FIRST 및 LAST 값은 작용합니다.) 목표 시스템이 iSeries 서버나 System/38인 경우 모든 값이 유효합니다.

DDM에 대한 CL 명령 고려사항

컴파일된 제어 언어(CL) 프로그램과 대화식으로 입력된 CL 명령 모두 DDM 파일을 참조할 수 있습니다.

일반적으로, 데이터베이스 파일명을 지정할 수 있는 어느 곳에서나 CL 명령으로 iSeries 및 비iSeries 목표 서버 둘 다에 대해 DDM 파일명을 지정할 수 있습니다. 그러나 여기에는 몇 가지 제한사항이 있습니다.

아래에 나열된 내용은 DDM 파일명을 지정할 수 있는 곳의 몇 가지 예입니다.

- 파일 복사, 표시 및 대체 명령과 같은 많은 데이터베이스 파일 관련 명령에서 DDM 파일명을 지정할 수 있습니다.
- 리모트 소스 파일에 액세스하기 위해 파일 작성 명령에서 DDM 파일명을 지정할 수 있습니다. 그러나 목표 서버가 iSeries 서버나 System/38인 경우에 한합니다. SRCFILE 매개변수에서 DDM 파일명을 지정할 수 있으며 SRCMBR 매개변수에서 멤버명을 지정할 수 있습니다. DDM 파일이 참조한 리모트 파일이 iSeries 서버나 System/38에 없는 경우, 오류가 발생합니다. 리모트 iSeries 또는 System/38 소스 멤버에 대한 고려사항은 로컬 소스 멤버에 대한 고려사항과 동일합니다
- DCL(F(파일 선언) 명령의 FILE 매개변수에 DDM 파일명을 지정할 수 있습니다.

DDM 파일명을 지정할 때, 일부 명령은 소스 서버의 파일에 대해 작용하고, 일부는 목표 파일에 대해 작용하며, 일부 매개변수 값을 사용하면 소스 파일이나 목표 파일을 지정할 수 있습니다.

관련 개념

76 페이지의 『DDM과 함께 CL 및 DDS 사용』

이 주제에는 특정 iSeries 제어 언어(CL) 명령, 자료 서술 스펙(DDS) 고려사항, DDS 키워드 및 DDM 사용자 프로파일 권한에 관한 DDM 관련 정보가 들어 있습니다.

130 페이지의 『DDM에 대한 작업 고려사항』

이 주제는 DDM 작업 고려사항의 여러 가지 측면을 설명하는 타스크 지향 정보 및 예를 제공합니다.

관련 참조

121 페이지의 『DDM 관련 CL 명령 요약 도표』

이 주제에서는 DDM과 함께 사용되는 대부분의 제어 언어(CL) 명령이 들어 있는 요약 도표를 보여줍니다.

DDM에 대한 ILE C 고려사항

ILE C 프로그램은 DDM 파일을 참조할 수 있습니다.

일반적으로 DDM 파일명은 iSeries 및 비iSeries 목표 서버 둘 다에 대해 데이터베이스 파일명을 지정할 수 있는 모든 위치에서 ILE C 프로그래밍 언어로 지정할 수 있습니다.

다음을 수행하려면 CRTCPGM(C 프로그램 작성) 명령에 DDM 파일명을 지정하십시오.

- 소스문이 들어 있는 iSeries이나 비iSeries 서버의 리모트 파일에 액세스하십시오. 이렇게 하려면, SRCFILE 매개변수에서 DDM 파일명을 지정하고 SRCMBR 매개변수에서 멤버명을 지정하십시오.

주의사항:

1. iSeries 또는 System/38 목표 시스템의 경우, 로컬 소스 파일과 멤버에 액세스하는 것과 같은 방법으로 리모트 iSeries 또는 System/38 소스 파일(또는 멤버)에 액세스하십시오.
 2. 비iSeries 목표 서버의 경우, SRCMBR 및 SRCFILE 매개변수에 같은 파일명을 사용하여 리모트 소스 파일에 액세스하십시오.
- 컴파일러 리스트를 목표 서버의 데이터베이스 파일에 놓으십시오. 이를 수행하려면 CRTCPGM 명령의 PRTFILE 매개변수에 DDM 파일명을 지정하십시오.

ILE C 프로그래밍 언어를 사용할 때는 다음 사항을 고려하십시오.

- 목표 시스템이 iSeries 서버나 System/38이 아닌 경우, DDM 파일명을 #INCLUDE 소스 지시문에 포함 파일로 지정할 수 있습니다.
- ILE C 프로그래밍 언어는 순차 I/O 조작만 지원합니다.
- ILE C 프로그래밍 언어는 키순 파일을 직접 지원하지는 않지만 사용자가 키순 파일을 사용하는 경우 키 예외가 발생할 수 있습니다.

DDM에 대한 유틸리티 고려사항

이들 iSeries 유틸리티는 리모트 파일 액세스에 대해 DDM을 지원합니다..

주의사항:

1. 다음 유틸리티는 DDM을 지원하지 않습니다: iSeries 조회, 소스 입력 유틸리티(SEU), 화면 설계 유틸리티(SDA), 확장 프린터 기능 유틸리티
2. System/38 호환 데이터베이스 툴이나 DFU/400을 사용할 때를 제외하고, DDM은 리모트 파일의 멤버 리스트 표시를 지원하지 않습니다. 그러나 목표 서버가 iSeries 서버나 System/38인 경우 표시장치 pass-through를 사용하여 이 기능을 수행할 수 있습니다.
3. i5/OS 라이센스 프로그램의 일부인 SQL/400® 라이센스 프로그램 및 조회 관리는 DDM을 지원하지 않습니다. 그러나 두 프로그램은 모두 분산 네트워크에 있는 분산 관계형 데이터베이스 구조(DRDA)를 지원합니다.

System/38 호환 데이터베이스 툴

이 주제에서는 System/38 호환 자료 파일 유ти리티(DFU/38) 및 System/38 호환 조회 유ти리티(Query/38)에 대해 설명합니다.

System/38 자료 파일 유ти리티(DFU/38):

로컬 파일에 대해 작업할 때와 동일한 방법으로 리모트 파일에 대해 작업하기 위해 DDM을 사용하여 DFU/38 자료 입력 어플리케이션을 작성해서 사용할 수 있습니다.

리모트 파일이 iSeries 서버나 System/38에 있으면, 리모트 파일이 로컬 파일인 것처럼 리모트 파일을 사용하여 대부분의 DFU/38 기능이 수행됩니다. DFU/38 어플리케이션을 작성하거나 변경하고 리모트 파일이 논리 파일일 때, 다음과 같은 고려사항을 적용합니다. 각 리모트 기반 파일을 참조하는 DDM 파일이 소스 서버에 있고 DDM 파일명과 라이브러리명이 리모트 기반 파일의 DDM 파일명 및 라이브러리명과 일치하거나, 또는 리모트 기초 파일과 동일한 파일명 및 라이브러리명을 가지며 동일한 레코드 형식을 갖는 실제파일이 소스 서버에 존재해야 합니다. 실제 파일에서는 레코드 형식만 필요하므로 형식에 자료가 포함될 필요는 없습니다. 리모트 기반파일의 레코드 형식이 변경될 때 이 대안을 사용하는 경우, 레코드 형식이 일치하도록 소스 서버의 레코드 형식도 변경해야 합니다.

그러나 DFU/38은 비iSeries 또는 비System/38 목표 시스템을 지원하지 않습니다. 비iSeries 또는 비System/38 리모트 파일에 대해 DFU/39를 사용하려고 시도할 경우 이러한 파일에서 레코드를 변경하거나 삭제하려고 할 때 처리 문제점이 발생할 수 있습니다. iSeries 서버가 사용자가 그러한 어플리케이션을 작성해서 사용하는 것을 막진 않더라도, 비iSeries 또는 비System/38 시스템 리모트 파일에 대해 소스 iSeries 서버에서 작성된 디폴트 필드 서술이 너무 일반적이어서 사용할 수 없을 수 있습니다.(이 파일들은 멤버명이 파일명과 동일하므로 하나의 멤버가 있는 실제 파일처럼 보입니다. 그 파일은 하나의 레코드 형식을 가지며 그 형식은 키순이 아닌 파일인 경우 전체 레코드에 하나의 필드, 키순 파일의 경우 두 개의 필드로서 하나는 키를 위한 것이고 다른 하나는 레코드의 나머지 부분을 위한 필드이며, 또는 별도 키 필드가 있는 키순 파일의 경우 셋 이상의 필드로 구성됩니다.)

로컬 파일이나 DDM 파일에 액세스하는 어플리케이션에서 모든 DFU/38 명령을 사용할 수 있습니다. 그리고, DFU 명령 매개변수에서 로컬 데이터베이스 파일명을 지정할 수 있는 곳 어디에서나, 다른 제한사항이 만족되면 DDM 파일도 지정할 수 있습니다.

CRTDFUAPP(DFU 어플리케이션 작성) 또는 RTVDFUSRC(DFU 소스 검색) 명령의 SRCFILE 매개변수에 DDM 파일명을 지정할 수 있지만 목표 서버가 iSeries 서버 또는 System/38이고 목표 파일이 소스 실제 파일인 경우에만 가능합니다.

System/38 조회 유ти리티(Query/38):

대화식 또는 일괄처리 조회 어플리케이션을 작성하고 사용하기 위해 System/38 호환 조회 유ти리티(Query/38)를 DDM과 함께 사용할 수 있습니다.

목표 서버가 iSeries 서버이거나 System/38인 경우, 리모트 파일이 로컬 파일인 것처럼 대부분의 기능을 수행할 수 있습니다. Query/38 어플리케이션을 작성하거나 변경하고 리모트 파일이 논리 파일일 때, 다음과 같은

고려사항을 적용합니다. 각 리모트 기반 파일을 참조하는 DDM 파일이 소스 서버에 있고 DDM 파일명과 라이브러리명이 리모트 기반 파일의 DDM 파일명 및 라이브러리명과 일치하거나, 또는 리모트 기초 파일과 동일한 파일명 및 라이브러리명을 가지며 동일한 레코드 형식을 갖는 실제 파일이 소스 서버에 존재해야 합니다. 실제 파일에서는 레코드 형식만 필요하므로 형식에 자료가 포함될 필요는 없습니다. 리모트 기반파일의 레코드 형식이 변경될 때 이 대안을 사용하는 경우, 레코드 형식이 일치하도록 소스 서버의 레코드 형식도 변경해야 합니다.

목표 시스템이 iSeries 서버 또는 System/38이 아닌 경우, 리모트 파일의 자료를 서술하는 형식 및 필드에 대해 로컬 파일을 참조한 후 Query/38 어플리케이션이 실행될 때 OVRDBF(데이터베이스 파일 대체) 명령을 사용하여 로컬 파일을 DDM 파일로 대체해야 합니다. 조회를 작성(또는 재작성)할 때 사용된 로컬 파일은 비iSeries 또는 비System/38 목표 파일의 소스 서술과 동일한 레코드 형식명을 가져야 합니다. 디폴트 레코드 형식명은 소스 DDM 파일명입니다.

Query/38은 비iSeries 또는 비System/38 시스템에서 파일을 사용하는 어플리케이션을 작성할 수 있지만, 비iSeries 리모트 파일에 대해 소스 iSeries 서버에서 작성된 디폴트 필드 서술은 너무 일반적이어서 사용할 수 없습니다. (이 파일들은 멤버명이 파일명과 동일하므로 하나의 멤버가 있는 실제 파일처럼 보입니다. 그 파일은 하나의 레코드 형식을 가지며 그 형식은 키순이 아닌 파일인 경우 전체 레코드에 하나의 필드, 키순 파일의 경우 두 개의 필드로서 하나는 키를 위한 것이고 다른 하나는 레코드의 나머지 부분을 위한 필드이며, 또는 별도 키 필드가 있는 키순 파일의 경우 셋 이상의 필드로 구성됩니다.)

관련 참조

42 페이지의 『i5/OS 데이터베이스 조회』

i5/OS 라이센스 프로그램이 제공하는 데이터베이스 대화식 조회 기능은 DDM 파일을 지원합니다.

『비iSeries 또는 비System/38 Query/38 예』

이 예에서는 비iSeries 또는 비System/38 리모트 파일에서 조회할 자료를 정의하기 위해 로컬 파일을 작성하고 사용하는 방법을 보여줍니다.

108 페이지의 『OPNQRYF(조회 파일 열기) 명령』

리모트 파일이 목표 iSeries 서버 또는 목표 System/38에 있는 경우에만 조회 파일 열기(OPNQRYF) 명령을 사용하여 리모트 파일을 조회할 수 있습니다.

비iSeries 또는 비System/38 Query/38 예:

이 예에서는 비iSeries 또는 비System/38 리모트 파일에서 조회할 자료를 정의하기 위해 로컬 파일을 작성하고 사용하는 방법을 보여줍니다.

RMTS36FILE이라는 DDM 파일이 iSeries 서버에 존재하고 그 파일이 사용자가 조회하려는 리모트 System/36 파일을 참조한다고 가정합니다. 리모트 System/36 파일의 속성은 관별하고, 리모트 파일의 속성을 가진 실제 파일을 로컬로 작성하고, 리모트 파일에 대해 Query/38을 정의, 작성 및 실행하기 위해 다음 단계들을 수행할 수 있습니다.

1. RMTS36FILE DDM 파일과 연관된 리모트 파일의 속성을 표시하려면 DSPFFD(파일 필드 설명 표시) 명령을 사용하고 SYSTEM(*RMT)을 지정하십시오.

DSPFFD FILE(RMTS36FILE) SYSTEM(*RMT)

이 예에서, 표시된 결과는 리모트 파일의 레코드 길이가 80자이며 레코드 형식명은 RMTS36FILE이고, (위치 1에서 시작하는) 12자로 된 K00001 및 (위치 13에서 시작하는) 68자로 된 F00001이라는 두 개의 필드가 있음을 나타내고 있습니다. 필드 K00001의 K는 이 형식에서 이 필드가 키 필드임을 표시합니다.

2. Query/38 어플리케이션을 정의하기 전에 DDS 및 위의 정보를 사용하여 로컬 실제 파일을 작성하고 이를 LCLS36FILE로 명명하십시오. DDS가 다음과 같이 나타날 수 있습니다.

A	R	RMTS36FILE
A	CUSNO	6A
A	BILLCODE	6A
A	ADDR1	15A
A	ADDR2	15A
A	ADDR3	15A
A	ZIP	5A
A	AMTOWE	7S 2
A	OUTBAL	7S 2
A	MISC	4A
A	K CUSNO	
A	K BILLCODE	

로컬 파일을 정의할 때 3가지 기본 규칙을 따라야 합니다.

- 레코드 형식명은 DSPFFD(파일 필드 설명 표시) 명령으로 표시되는 레코드 형식명과 동일해야 합니다.
 - 키 무결성을 유지보수해야 합니다. 이 경우, 키 길이가 12자여야 하며 위치 1의 파일 시작 부분에서 시작해야 합니다.
 - 총 레코드 길이는 DSPFFD 명령으로 표시되는 레코드 길이와 동일해야 합니다.
3. 2단계에서 작성한 로컬 파일을 사용하여 Query/38 어플리케이션을 정의하십시오. 리모트 파일이 비iSeries 파일이므로 조회 명령에 OPTIMIZE(*NO)를 지정해야 합니다.
 4. Query/38 어플리케이션을 실행하기 전, 다음 OVRDBF(데이터베이스 파일 대체) 명령을 실행하십시오.
OVRDBF FILE(LCLS36FILE) TOFILE(RMTS36FILE)

Query/38 어플리케이션 실행 시, 원하는 목표 파일과 연관된 DDM 파일을 사용하여 사용자가 작성한 로컬 파일을 이 명령이 대체합니다.

5. QRYDTA(자료 조회) 명령을 사용하여 Query/38 어플리케이션을 실행하십시오. 궁극적인 효과는 로컬 파일 서술을 사용하여 리모트 파일 조회가 실행된다는 것입니다.

관련 참조

38 페이지의 『System/38 조회 유ти리티(Query/38)』

대화식 또는 일괄처리 조회 어플리케이션을 작성하고 사용하기 위해 System/38 호환 조회 유ти리티 (Query/38)를 DDM과 함께 사용할 수 있습니다.

41 페이지의 『DDM에 대한 Query/38 최적화』

Query/38에는 최적화 기능이 있지만 이 기능으로 인해 i5/OS 데이터베이스 조회가 사용되므로, iSeries 서버나 System/38에 있지 않은 리모트 파일을 조회할 때는 이 피쳐를 사용할 수 없습니다.

DDM에 대한 Query/38 출력 고려사항:

기존의 비iSeries이나 비System/38 목표 파일에 대한 Query/38 출력을 할 수 있지만 이것은 특정 상황에서만 가능합니다.

Query/38을 사용하면 파일이 순차 파일이고 필드 속성이 Query/38 어플리케이션에서 요구한 필드 속성과 일치하는 경우에만 로컬이나 리모트 파일로 출력할 수 있습니다. 두 가지 조건을 만족하지 않는다면, Query/38 어플리케이션이 실행하기 전에 Query/38은 지정된 출력 파일을 거부합니다.

비iSeries 또는 비System/38 목표 파일의 소스 서술이 아주 일반적이므로, 필드 속성이 Query/38 어플리케이션에서 요구한 속성과 일치하지 않을 수도 있습니다. 따라서, 대부분의 경우, 파일이 출력용으로 지정된 경우 Query/38은 그 파일을 거부합니다. 그러나 Query/38 출력이 하나의 영숫자 필드만으로 구성되고 목표 파일의 레코드 길이가 이 필드를 보유할 만큼 크다면 출력이 작용합니다.

DDM에 대한 Query/38 명령 고려사항:

로컬 파일이나 DDM 파일에 액세스하는 어플리케이션에서 모든 Query/38 명령을 사용할 수 있습니다. 그리고, Query/38 명령 매개변수에 로컬 데이터베이스 파일명을 지정할 수 있는 어디에서나 다른 제한사항이 만족되면 DDM 파일도 지정할 수 있습니다.

주: Query/38 명령이 비iSeries 또는 비System/38 목표 서버에서 리모트 파일과 연관된 DDM 파일을 사용하면, DDM 파일이 LVLCHK(*NO)를 지정하거나 OVRDBF 명령을 사용해서 그 매개변수를 *NO로 대체해야 합니다.

CRTQRYAPP(조회 어플리케이션 작성) 또는 RTVQRYSRC(조회 소스 검색) 명령의 SRCFILE 매개변수에 DDM 파일명을 지정할 수 있지만 목표 서버가 iSeries 서버 또는 System/38이고 목표 파일이 소스 실제 파일인 경우에 한합니다.

DDM에 대한 Query/38 최적화:

Query/38에는 최적화 기능이 있지만 이 기능으로 인해 i5/OS 데이터베이스 조회가 사용되므로, iSeries 서버나 System/38에 있지 않은 리모트 파일을 조회할 때는 이 피처를 사용할 수 없습니다.

i5/OS 데이터베이스 조회가 비iSeries 서버나 비System/38에 있지 않으면, 비iSeries 또는 비System/38 리모트 파일을 조회할 때 소스 iSeries 서버는 최적화 기능을 사용할 수 없습니다.

따라서 비iSeries 서버 또는 비System/38의 리모트 파일에 액세스하는 Query/38 어플리케이션을 작성 중이거나 변경 중일 때 CRTQRYAPP(조회 어플리케이션 작성), CRTQRYDEF(조회 정의 작성) 또는 CHGQRYDEF(조회 정의 변경) 명령의 OPTIMIZE 매개변수를 *NO로 변경해야 합니다. OPTIMIZE(*NO)를 지정하면 강제로 Query/38이 파일을 순차적으로 읽게 되며, 이는 비iSeries 목표 파일에 대해 수행될 수 있습니다. 디폴트 *YES가 사용되면, Query/38 어플리케이션을 실행할 때 오류가 발생합니다.

마찬가지로 DSNQRYAPP(조회 어플리케이션 설계) 명령을 사용하여 비iSeries 목표 파일에서 수행될 조회를 작성하여 실행하는 경우, 어플리케이션 작성 화면의 조회 최적화 프롬트를 Y에서 N으로 변경해야 합니다.

관련 참조

39 페이지의 『비iSeries 또는 비System/38 Query/38 예』

이 예에서는 비iSeries 또는 비System/38 리모트 파일에서 조회할 자료를 정의하기 위해 로컬 파일을 작성하고 사용하는 방법을 보여줍니다.

『i5/OS 데이터베이스 조회』

i5/OS 라이센스 프로그램이 제공하는 데이터베이스 대화식 조회 기능은 DDM 파일을 지원합니다.

DDM에 대한 기존 Query/38 어플리케이션 고려사항:

기존 Query/38 어플리케이션에 대해서는 다음 고려사항을 유념해야 합니다.

목표 서버가 iSeries 서버이거나 System/38이더라도 리모트 파일을 조회해야 할 경우 기존 Query/38 어플리케이션을 모든 경우에 재작성해야 합니다. 목표 서버가 iSeries 서버 또는 System/38인 경우, 리모트 파일이 로컬 파일인 것처럼 DDM 파일을 사용하는 재작성된 어플리케이션이 정의되고 실행됩니다. 목표 iSeries 서버나 목표 System/38의 레코드를 확보하는데 최적화 피처를 사용할 수 있습니다.

iSeries 서버에 대한 자료 파일 유털리티

로컬 파일에 대해 작업할 때와 동일한 방식으로 리모트 파일에 대해 작업하기 위해 DDM을 사용하여 자료 파일 유털리티(DFU) 자료 입력 어플리케이션을 작성하여 시작할 수 있습니다. 리모트 파일이 로컬 파일인 것처럼 리모트 파일을 사용하여 대부분의 DFU 기능이 수행됩니다.

어플리케이션 개발 툴의 DFU 기능을 작성하거나 변경하고 리모트 파일이 iSeries 또는 System/38 논리 파일인 경우, 다음 고려사항을 적용합니다. 즉, 각 리모트 기반 파일을 참조하는 DDM 파일이 소스 서버에 존재해야 하며, DDM 파일 및 라이브러리명이 리모트 기반 파일의 DDM 파일 및 라이브러리명과 일치해야 합니다. 또는 리모트 기반 파일과 동일한 파일 및 라이브러리명을 가지며 동일한 레코드 형식을 갖는 실제 파일이 소스 서버에 존재해야 합니다. 실제 파일에서는 레코드 형식만 필요하므로 형식에 자료가 포함될 필요는 없습니다. 리모트 기반 파일의 레코드 형식이 변경될 때 이 대안을 사용하는 경우, 레코드 형식이 일치하도록 소스 서버의 레코드 형식도 변경해야 합니다. 리모트 파일이 System/36 논리 파일인 경우 유사한 고려사항이 적용됩니다.

DFU는 iSeries 서버, System/38 및 System/36 리모트 파일을 지원합니다. 그러나 DFU는 사용자가 비iSeries, 비System/38 또는 비System/36 리모트 파일을 사용하지 못하게 하지 않으므로 이러한 파일을 사용할 때 문제점이 발생할 수 있습니다.

비iSeries 또는 System/36 파일은 프로그램 서술 파일입니다. DFU를 사용하면 ILE RPG 파일 및 입력 스펙이 들어 있는 로컬 또는 리모트 파일을 사용하여 이를 자료 파일을 정의할 수 있습니다.

i5/OS 데이터베이스 조회

i5/OS 라이센스 프로그램이 제공하는 데이터베이스 대화식 조회 기능은 DDM 파일을 지원합니다.

OPTIMIZE(*YES)를 지정하면 iSeries Access 제품군 및 System/38 호환 조회 유털리티가 이 지원을 사용합니다. 리모트 파일이 목표 iSeries 서버 또는 목표 System/38에 있는 경우에만 조회 파일 열기(OPNQRYF) 명령을 사용하여 리모트 파일을 조회할 수 있습니다.

System/38의 조회 유ти리티를 사용하여 iSeries 서버의 파일이 아닌 다른 리모트 파일을 조회할 수 있습니다.

관련 참조

38 페이지의 『System/38 조회 유ти리티(Query/38)』

대화식 또는 일괄처리 조회 어플리케이션을 작성하고 사용하기 위해 System/38 호환 조회 유ти리티 (Query/38)를 DDM과 함께 사용할 수 있습니다.

41 페이지의 『DDM에 대한 Query/38 최적화』

Query/38에는 최적화 기능이 있지만 이 기능으로 인해 i5/OS 데이터베이스 조회가 사용되므로, iSeries 서버나 System/38에 있지 않은 리모트 파일을 조회할 때는 이 피처를 사용할 수 없습니다.

108 페이지의 『OPNQRYF(조회 파일 열기) 명령』

리모트 파일이 목표 iSeries 서버 또는 목표 System/38에 있는 경우에만 조회 파일 열기(OPNQRYF) 명령을 사용하여 리모트 파일을 조회할 수 있습니다.

복수 리모트 파일:

데이터베이스 조회를 사용하면 동시에 복수 로컬 파일 또는 복수 리모트 파일에 액세스할 수 있지만(DDM 파일을 사용하여) 양쪽 다 액세스할 수는 없습니다.

모든 파일이 리모트인 경우, 모두 동일한 목표 서버에 상주해야 합니다. 또한, 리모트 파일을 참조하는 DDM 파일 모두 동일한 리모트 위치 정보를 지정해야 합니다. 이 제한사항이 충족되지 않으면 iSeries Access 제품군의 사용자 또는 조회를 요구한 OPNQRYF(조회 파일 열기) 명령의 사용자에게 오류 메세지가 표시됩니다.

정렬 유ти리티

정렬 유ти리티는 iSeries 및 비iSeries 목표 서버 둘 다에 대해 DDM이 로컬 파일을 지원하는 모든 곳에서 DDM을 사용하여 리모트 파일을 처리하도록 지원합니다.

일반적으로 FMTDTA(자료 서식화) 명령에서 데이터베이스 파일명을 지정할 수 있는 곳에서는 어디서나 DDM 파일명을 지정할 수 있습니다.

- iSeries 또는 System/38 목표 시스템의 경우, SRCFILE 매개변수에는 DDM 파일명을 지정하고 SRCMBR 매개변수에는 멤버명을 지정할 수 있습니다. DDM 파일이 참조하는 리모트 파일이 iSeries 서버나 System/38에 있지 않으면, 멤버명을 지정할 수 없습니다.
- (변환에 필요한 입력 파일로서 리모트 파일에 액세스하기 위해) INFILE 매개변수에서 DDM 파일명을 지정하거나 (변환용 출력 파일로서 리모트 파일에 액세스하기 위해) OUTFILE 매개변수에서 DDM 파일명을 지정할 수도 있습니다. 두 개의 매개변수가 동시에 DDM 파일명을 지정할 수는 없습니다.

DDM에 대한 iSeries Access 제품군 고려사항

iSeries Access 제품군은 DDM에 리모트 파일 액세스를 지원합니다(단, 제한사항이 있습니다).

주: iSeries 업무용 그래픽 유ти리티는 DDM을 지원하지 않습니다.

로컬 iSeries 서버에 접속된 퍼스널 컴퓨터와 다른 리모트 서버 간에 자료를 전송하기 위해 DDM과 함께 iSeries Access 제품군의 전송 기능을 사용할 수 있습니다.

전송 기능을 사용할 때, 리모트 시스템은 iSeries 시스템이나 System/38이어야 합니다. iSeries Access 제품군 복사 명령인 CPYTOPCD(PC 문서로 복사) 및 CPYFRMPCD(PC 문서에서 복사)를 사용하여 호스트 서버에 자료를 복사하거나 호스트 서버 간에 자료를 복사할 수 있습니다.

다음 그림은 로컬 iSeries 서버에 접속된 퍼스널 컴퓨터를 보여줍니다. iSeries Access 제품군 사용자는 로컬 iSeries 서버에서 정의된 DDM 파일을 통해 리모트 서버의 자료에 액세스할 수 있습니다. 퍼스널 컴퓨터가 접속된 iSeries 서버는 소스 서버만 될 수 있습니다.

- 퍼스널 컴퓨터 사용자는 리모트 파일에서 퍼스널 컴퓨터로 자료를 전송하거나 퍼스널 컴퓨터에서 리모트 파일로 자료를 전송하기 위해 **iSeries Access** 제품군 전송 기능을 사용할 수 있습니다. iSeries 사용자가 아니라 퍼스널 컴퓨터 사용자만 요구를 시작할 수 있습니다.




그림 13. *iSeries Access* 제품군과 함께 DDM 사용

- iSeries 서버에 있는 퍼스널 컴퓨터 문서의 자료를 리모트 iSeries 서버로 복사하거나 리모트 iSeries 서버의 데이터베이스 파일에서 로컬 iSeries 서버의 퍼스널 컴퓨터 문서로 자료를 복사하기 위해 DDM과 함께 **iSeries Access** 제품군 복사 명령을 사용할 수 있습니다.

주: iSeries Access 제품군의 경우, 데이터베이스 조회를 사용하면 동시에 여러 리모트 파일에 액세스할 수 있습니다(DDM 파일을 사용하여).

iSeries Access 제품군 전송 기능 고려사항

퍼스널 컴퓨터 사용자는 iSeries Access 제품군에서 전송 기능을 사용할 수 있으며, 퍼스널 컴퓨터에서 리모트 파일로 또는 리모트 파일에서 퍼스널 컴퓨터로 자료를 전송하기 위해 퍼스널 컴퓨터가 접속되어 있는 iSeries 서버에서 DDM 지원을 사용할 수 있습니다.

리모트 파일이 iSeries 서버 또는 System/38에 있어야 합니다.

리모트 서버에서 접속된 퍼스널 컴퓨터로 파일 또는 자료를 전송하기 위해 DDM을 사용할 때, 퍼스널 컴퓨터로 자료를 전송하기 위해 로컬 iSeries 서버에 있는 DDM 파일(리모트 파일을 참조하는)을 로컬 파일과 결합할 수 없습니다. (즉, 리모트 서버 및 로컬 서버 양쪽에 있는 파일의 자료를 결합할 수 없습니다.) 그러나 DDM 파일은 복수 실제 파일에 작성된 논리 결합 파일인 리모트 파일을 지정할 수 있습니다. 동일한 목표 서버를 참조하고 동일한 리모트 위치 정보를 사용하는 DDM 파일은 결합할 수 있습니다.

그룹 처리를 필요로하는 전송 요구는 로컬 서버가 System/38이고 리모트 서버가 iSeries 서버이거나 로컬 서버가 iSeries 서버이고 리모트 서버가 System/38인 경우 작용하지 않습니다.

접속된 퍼스널 컴퓨터에서 리모트 서버로 파일이나 자료를 전송하기 위해 DDM을 사용하는 경우, 목표 서버에서 리모트 파일을 작성할 수 없습니다. 퍼스널 컴퓨터의 자료를 전송하기 전에 리모트 파일이 이미 존재해야 합니다. 그러나 목표가 iSeries 서버 또는 System/38이어야 하므로 퍼스널 컴퓨터 자료를 해당 파일 멤버로 전송하기 전에 리모트 파일에 새로운 멤버를 추가할 수 있습니다.

iSeries Access 제품군 복사 명령 고려사항

iSeries Access 제품군에서 사용되는 iSeries CL 명령 CPYFRMPCD(퍼스널 컴퓨터 문서에서 복사)를 사용하여 iSeries 서버에 있는 문서에서 iSeries 서버 또는 리모트 iSeries 서버에 있는 데이터베이스 파일 멤버로 자료를 복사할 수 있습니다(DDM을 사용하여).

CL 명령 CPYTOPCD(퍼스널 컴퓨터 문서에 복사)를 사용하여 로컬 iSeries 서버 또는 리모트 iSeries 서버에 있는 데이터베이스 파일 멤버에서 로컬 iSeries 서버에 있는 문서로 자료를 복사할 수 있습니다(DDM을 사용하여). 리모트 파일은 목표 iSeries 서버 또는 비iSeries 서버에 있을 수 있습니다. 이 명령을 사용하려면, 다음에 DDM 파일명을 지정하십시오.

- 퍼스널 컴퓨터 문서를 iSeries 실제 파일로 복사하려면 CPYFRMPCD(PC 문서에서 복사) 명령의 TOFILE 매개변수.
- iSeries 데이터베이스 파일에서 퍼스널 컴퓨터 폴더에 있는 문서로 멤버를 복사하려면 CPYTOPCD(PC 문서에 복사) 명령의 FROMFILE 매개변수.

iSeries Access 제품군의 경우 다음 제한사항이 CL 복사 명령에 적용됩니다.

- CPYFRMPCD 명령의 경우, 리모트 파일은 목표 서버(iSeries 서버이거나 비iSeries 서버이거나 관계없이)에서 작성될 수 없습니다. 퍼스널 컴퓨터 문서 자료를 리모트 파일에 복사하기 전에 리모트 파일이 이미 존재해야 합니다. 그러나 목표가 iSeries 서버이거나 System/38인 경우, 퍼스널 컴퓨터 문서 자료를 해당 파일 멤버에 복사하기 전에 리모트 파일에 새로운 멤버를 작성할 수 있습니다.
- CPYFRMPCD and CPYTOPCD 명령은 iSeries CL 명령이므로 퍼스널 컴퓨터의 DOS 프롬프트에서 입력될 수 없습니다.

CPYTOPCD 및 CPYFRMPCD 명령에 대한 자세한 정보는 온라인 도움말 정보를 참조하십시오.

DDM에 대한 계층 파일 시스템 API 지원

계층 파일 시스템(HFS) API와 이들 API가 지원하는 기능은 i5/OS 오버레이팅 시스템의 일부입니다.

API는 사용자의 iSeries 서버에서 사용할 수 있는 모든 계층 파일 시스템에 대한 하나의 일관적인 인터페이스를 어플리케이션에 제공합니다. 이들 API는 자동으로 문서 라이브러리 서비스(DLS) 파일 시스템을 지원하고 사용자 작성 파일 시스템도 지원할 수 있습니다.

DDM을 사용자 작성 파일 시스템의 하나로 HFS에 등록할 수 있습니다. 그러나 DDM은 QHFCPYSF(스트림 파일 복사) HFS API만 지원합니다. HFS에서 DDM을 등록하려면 iSeries 소스 시스템에서 CALL QTSREGFS 명령을 실행해야 합니다. 오류가 발생하지 않으면 DDM이 성공적으로 HFS에 등록된 것입니다.

HFS QHFCPYSF API를 사용하여 DDM을 호출하면 두 개의 DDM 구조화 명령(LODSTRF(스트림 파일 로드) 또는 ULDSTRF(스트림 파일 언로드) 명령) 중 하나가 생성됩니다. 이 DDM 명령 둘 다 스트림 파일 DDM 모델(STRFIL)의 일부입니다. 작업 중인 DDM 목표 서버가 STRFIL DDM 모델을 지원하지 않으면, 이 지원을 사용하려고 할 때 오류가 발생합니다. DDM은 스트림 파일 자료를 복사하기 위해(ULDSTRF의 경우 대상 파일로, LODSTRF의 경우 원본 파일로서) 서버의 문서와 폴더(DLS)를 사용합니다.

DDM HFS 스트림 파일 복사 지원을 사용하려면 다음을 주의하십시오.

- 소스 및 목표 파일 경로명이 모두 '/QDDM/' 스트링으로 시작하여 DDM이 스트림 파일 복사 기능을 처리할 파일 시스템이라는 것을 HFS에 나타내도록 해야 합니다.
- DDM은 복사 정보 HFS 매개변수를 무시하더라도 사용자는 계속 유효한 HFS 값을 전달해야 합니다.
- 소스 또는 목적지 파일 경로명 매개변수 중 하나가 DDM 파일명이어야 하지만 둘 다 DDM 파일명이 아닙니다. 사용된 DDM 파일이 STRFIL DDM 파일 모델을 지원하는 목표 서버를 가리켜야 하며 DDM 파일이 다른 iSeries 서버를 가리키는 경우 리모트 파일명 값이 스트링 'FMS'로 끝나야 합니다.
- DDM 파일이 아닌 다른 소스 또는 목적지 파일 경로명 매개변수는 기존 DLS 오브젝트(폴더에 있는 문서)의 이름이어야 하며 이 이름 뒤에는 'FMS'가 와야 합니다.
- DDM이 지원하는 최대 소스 또는 목표 경로명 길이는 63자입니다. 그 63자에는 첨자 '/QDDM/'나 'FMS'가 포함되지 않습니다.
- LODSTRF의 경우(소스 파일 경로명이 로컬 DLS 오브젝트이고 목표 파일 경로명이 DDM 파일), 오프셋 0에서 시작하여 파일의 끝까지 로컬 DLS 문서를 읽습니다. 목적지 파일(DDM 파일이 가리키는)의 존재 여부는 목표 서버의 스트림 파일 지원에 따라 다릅니다.
- ULDSTRF의 경우(소스 파일 경로명이 DDM 파일이고 목적지 파일 경로명이 로컬 DLS 오브젝트), 로컬 또는 목표 DLS 문서가 iSeries에 존재해야 하며 해당 내용을 지운 후 오프셋 0에서 시작하여 작성됩니다.

다음은 리모트 서버로 LODSTRF DDM 명령을 생성하는 스트림 파일 복사의 예입니다.

```
CRTDDMF FILE(DDMLIB/DDMFILE) +
RMTFILE(*NONSTD 'TARGET/SYSTEM/
SYNTAX/PATHNAME FMS') RMTLOCNAME(RMTSYSNM)
```

이 예에서, 로컬 DLS 오브젝트는 'PATH1/PATH2/FOLDER1/DOC1'입니다.

다음 매개변수 리스트를 사용하여 QHFCPYSF를 호출합니다.

- 1 소스 파일 경로명 = '/QDDM/PATH1/PATH2/FOLDER1/DOC1 FMS'
- 2 소스 파일 경로명 길이 = 34
- 3 복사 정보 = DDM이 무시한 유효한 HFS 값
- 4 목표 파일 경로명 = '/QDDM/DDMLIB/DDMFILE'
- 5 목표 파일 경로명 길이 = 20

ULDSTRF DDM 명령을 생성하려면 소스 및 목적지 파일 경로명과 길이를 반전시키면 됩니다.

다음 예의 프로그램 예를 DDM HFS API라고 합니다.

주: 해당 코드 예제를 사용하는 것은 241 페이지의 『코드 라이센스 및 면책사항 정보』의 조건에 동의한 것으로 간주합니다.

```

/*****************/
/*****************/
/* FUNCTION: This program copies a stream file using the QHFCPYSF */
/*           HFS API.                                                 */
/*                                                               */
/* LANGUAGE: PL/I                                              */
/*                                                               */
/* APIs USED: QHFCPYSF                                         */
/*                                                               */
/*                                                               */
/*****************/
/*****************/
TRANSFER: PROCEDURE(SRCFIL,TRGFIL) OPTIONS(MAIN);

/* parameter declarations                                     */
DCL SRCFIL CHARACTER (73);
DCL TRGFIL CHARACTER (73);

/* API entry declarations                                     */
/*
/* The last parameter, the error code, is declared as FIXED BIN(31) */
/* for the API. This always has a value of zero, specifying that   */
/* exceptions should be returned.                                */
DCL QHFCPYSF ENTRY(CHAR(73),FIXED BIN(31),CHAR(6),CHAR(73),
                    FIXED BIN(31),FIXED BIN(31))
                    OPTIONS(ASSEMBLER);

/*****************/
/* Parameters for QHFCPYSF                                     */
/*****************/
DCL srclen FIXED BIN(31);
DCL trflen FIXED BIN(31);
DCL cpyinfo CHAR(6);
DCL error_code FIXED BIN(31);

/*****************/
/* Mainline routine                                         */
/*****************/
srclen = INDEX(SRCFIL,' ') - 1;
trflen = INDEX(TRGFIL,' ') - 1;
cpyinfo = '1      ';
error_code = 0;
/* Copy the stream file                                     */
Call QHFCPYSF(SRCFIL,srclen,cpyinfo,TRGFIL,trflen,
               error_code);

END TRANSFER;

```

그림 14. 프로그램 예

앞의 프로그램과 함께 사용할 수 있는 샘플 명령 소스:

CMD

```
PARM KWD(SRCFIL) TYPE(*CHAR) LEN(73) +
      PROMPT('SOURCE FILE NAME')
PARM KWD(TRGFIL) TYPE(*CHAR) LEN(73) +
      PROMPT('TARGET FILE NAME')
```

관련 참조

208 페이지의 『LODSTRF(스트림 파일 로드) 레벨 2.0』

이 명령은 전체 스트림 파일을 소스 서버에서 목표 서버로 송신합니다. 이 명령은 스트림 파일 복사 HPS API를 사용할 때 소스 iSeries 서버에 의해 송신됩니다.

222 페이지의 『ULDSTRF(스트림 파일 언로드) 레벨 2.0』

이 명령은 문서를 목표에서 소스로 송신합니다. QHFCPYSF(스트림 파일 복사) HFS API를 사용할 때 소스 iSeries 서버가 이 명령을 송신합니다.

관련 정보

계층 파일 시스템 API

API(Application Programming Interface)

DDM 사용 준비

DDM을 올바로 사용되게 하려면 몇 가지 요구사항이 충족되어야 합니다.

주의사항:

- DDM을 사용하여 액세스해야 하는 파일을 판별하기 전에 DDM에 대한 성능 고려사항을 검토하십시오.
- 제어 언어(CL) 명령 및 자료 서술 스펙(DDS)에 대한 프로그래밍 요구사항과 고려사항은 DDM과 함께 CL 및 DDS 사용과 DDM에 대한 작업 고려사항에서 다루고 있습니다.

관련 개념

157 페이지의 『DDM에 대한 성능 고려사항』

이 주제에서는 DDM을 사용할 때 성능을 향상시키는 데 유용한 정보 및 일부 기능을 수행하기 위해 DDM 이외의 다른 방법을 사용해야 하는 경우에 관한 정보를 제공합니다.

76 페이지의 『DDM과 함께 CL 및 DDS 사용』

이 주제에는 특정 iSeries 제어 언어(CL) 명령, 자료 서술 스펙(DDS) 고려사항, DDS 키워드 및 DDM 사용자 프로파일 권한에 관한 DDM 관련 정보가 들어 있습니다.

130 페이지의 『DDM에 대한 작업 고려사항』

이 주제는 DDM 작업 고려사항의 여러 가지 측면을 설명하는 타스크 지향 정보 및 예를 제공합니다.

AAPC 네트워크에서 DDM에 대한 통신 요구사항

OptiConnect를 사용하지 않는 DDM 네트워크의 각 iSeries 서버는 다음 통신 요구사항을 가지고 있어야 합니다.

- 서버에 설치 및 구성된 APPC/APPN 지원 또는 iSeries Access 제품군 라이센스 프로그램.

- 동기식 자료 링크 통신(SDLC), 토큰링 네트워크, 이더넷 또는 X.25 프로토콜을 사용하는 적어도 하나의 SNA(Systems Network Architecture) 통신 회선 연결

DDM 대화에 사용할 수 있는 세션 수는 DDM에 의해 제한되지 않습니다. 최대 수는 일부 다른 APPC 관련 통신에 대한 최대 수와 같은 방법으로 정해집니다. 병렬 세션의 경우, 세션 최대값은 모드에서 지정됩니다. 단일 세션 장치의 경우, 세션 최대값은 항상 1입니다.

OptiConnect를 사용하는 DDM 네트워크의 iSeries 서버에는 OptiConnect 소프트웨어 및 하드웨어가 설치되어 있어야 합니다. OptiConnect는 SNA 통신 회선 연결에 대한 요구를 대체합니다.

관련 개념

APPC, APPN 및 HPR

OptiConnect

iSeries에 연결: Windows용 iSeries Access

관련 정보

통신 구성 PDF

TCP/IP 네트워크에서 통신 네트워크 구성

이 주제는 TCP/IP 네트워크를 설정하기 위해 수행하는 단계의 상위 레벨 개요를 제공합니다.

- 로컬 네트워크(iSeries 서버가 직접 연결되는 네트워크)에 대해 iSeries 서버를 식별하십시오.
 - 회선 설명이 이미 존재하는지를 판별하십시오.
 - 회선 설명이 아직 존재하지 않는 경우, 하나를 작성하십시오.
 - iSeries 서버에 IP 주소를 제공하도록 TCP/IP 인터페이스를 정의하십시오.
- TCP/IP 라우트를 정의하십시오. 이렇게 하면 iSeries 서버가 리모트 TCP/IP 네트워크(iSeries 서버가 직접 연결되지 않은 네트워크)에 있는 서버와 통신할 수 있습니다.
- 네트워크에 있는 서버의 이름을 식별하십시오.
 - 로컬 호스트 표를 빌드하십시오.
 - 리모트명 서버를 식별하십시오.
- TCP/IP를 시작하십시오.
- TCP/IP가 동작하는지 확인하십시오.

DDM에 대한 보안 요구사항

DDM 사용자가 의도적으로 또는 우연히 시스템의 자료 자원에 액세스하는 것을 예방할 수 있습니다.

서버에서 서버 레벨 네트워크 속성인 CHGNETA(네트워크 속성 변경) 명령의 DDMACC 매개변수를 사용하여 DDM 환경의 자료에 대한 액세스를 제한하거나 안전히 방지할 수 있습니다. 이 속성을 사용하여 서버가 (목표 서버로서) 모든 리모트 액세스를 막을 수 있으며, 파일에 대한 표준 권한을 사용하거나 추가로, 특정 사용자에게 허용된 파일에 대한 작업 유형을 제한하는 선택형 사용자 종료 프로그램을 사용하여 서버에서 파일 액세스를 제어할 수 있습니다.

충분한 보안을 제공하기 위해 하나 이상의 목표 서버 파일에 액세스할 수 있는 각 소스 서버 사용자를 위해 하나씩 목표 서버에 추가 사용자 프로파일을 설정해야 합니다. 또는, 여러 명의 소스 서버 사용자를 위한 디폴트 사용자 프로파일을 제공해야 합니다. 디폴트 사용자 프로파일은 목표 작업이 실행되는 서브서버에서 사용된 통신 항목에 의해 결정됩니다.

비 iSeries 목표 서버의 사용자 프로파일에 대해서는 서버 문서를 참조하십시오.

관련 개념

54 페이지의 『보안』

이 주제는 iSeries 보안이 DDM에 관련되는 방법과 소스 서버 프로그램 및 사용자 별로 목표 서버의 자료 지원에 대한 액세스를 제한하는 방법을 설명합니다.

DDM 파일 요구사항

iSeries 서버가 리모트 파일에 액세스하려면, 소스 서버에 DDM 파일을 작성해야 합니다.

DDM 파일을 사용할 때 APPN을 사용하지 않는 경우, DDM 파일에 지정된 장치(리모트 위치명)와 모드(APPC 세션 특성)가 서버에 있어야 합니다. APPN을 사용하는 경우에는 장치가 서버에 있지 않아도 됩니다. 그러나 리모트 위치명이 식별한 서버는 APPN 네트워크 내에 있어야 합니다. CRTCTLAPPC(제어기 설명 작성)(APPC) 및 CRTCTLHOST(제어기 설명 작성)(SNA 호스트) 명령의 APPN 매개변수는 APPN 사용 여부를 제어합니다.

관련 개념

76 페이지의 『DDM과 함께 CL 및 DDS 사용』

이 주제에는 특정 iSeries 제어 언어(CL) 명령, 자료 서술 스펙(DDS) 고려사항, DDS 키워드 및 DDM 사용자 프로파일 권한에 관한 DDM 관련 정보가 들어 있습니다.

DDM에 대한 프로그램 수정 요구사항

HLL 및 제어 언어(CL)로 작성된 iSeries 어플리케이션 프로그램은 리모트 파일에 액세스할 수 있습니다.

대부분의 경우, 이 어플리케이션은 프로그램을 변경하지 않고도 로컬 및 리모트 파일 모두를 액세스할 수 있습니다. 그러나 프로그램을 변경하고 재컴파일하려면 몇 가지 고려사항 및 제한사항이 요구될 수 있습니다. 이것을 세 개의 범주로 나눕니다.

- DDM 구조가 지원하지 않지만 이 구조에 대한 System/38 확장이 존재할 수 있는 iSeries 기능. 소스 및 목표 서버가 System/38 또는 iSeries 서버인 경우에만 이 기능을 사용할 수 있습니다.
- 소스 또는 목표 서버가 iSeries 서버일 때 적용되는 제한사항 및 고려사항
- 모든 목표 서버(iSeries 서버 및 비iSeries 서버 서버)에 적용되는 제한사항 및 고려사항. 로컬 파일에 액세스 중인 사용자 프로그램은 레코드를 찾을 수 없음, 파일의 끝 및 갱신 읽기 시 레코드 잠금 시간종료 등과 같은 이상 상태에 대해 프로그램되어야 합니다. DDM을 사용하여 리모트 파일에 액세스할 때에도 이러한 상태가 발생할 수 있습니다. 또한, DDM을 사용하면 디스크 입출력 조작을 송신하는 동안 프로그램에서 통신 회선 장애가 발생할 수 있습니다.

통신 장애가 발생하면, 서버가 적절한 메세지를 작업에 송신하고, 이 메세지는 어플리케이션 프로그램에 총칭 파일 오류로서 리턴됩니다. 각 고급 언어는 디스크 조작의 예외 결과에 대한 사용자 제어 처리나 디폴트 처리에 대해 고유한 사용자 구문 기능을 제공합니다. 일부 언어에서는 사용자가 특정하게 DDM 통신 장애를 나타내는 작업 메세지 ID를 검색할 수 있습니다. 특정 기능에 대해서는 해당 언어 매뉴얼을 참조하십시오.

2차 SDLC 회선의 경우, 소스 및 목표 서버에서 CRTLINSDLC(회선 설명 작성)(SDLC) 명령의 INACTTMR 매개변수를 설정하여 1차 서버에 의한 폴링 중단을 감지하도록 하는 것이 바람직합니다. 이렇게 하면 DDM 갱신 읽기시 레코드 잠김이 1차 서버에서의 통신 장애로 인해 무제한으로 지속되는 것을 방지할 수 있습니다.

DDM 구조 관련 제한사항

이 주제에 나열된 항목은 DDM 구조 관련 제한사항입니다. 따라서 이를 항목을 사용하는 어플리케이션 프로그램이 리모트 파일에 액세스할 수 있으려면 사전에 변경하여 재컴파일해야 합니다.

- DDM 구조는 iSeries 다중 형식 논리 파일을 지원하지 않습니다. 그러나 다중 형식 논리 파일이 DDM 구조에 대한 System/38 확장으로 지원되므로 이들 파일을 DDM과 함께 사용할 수 있지만 소스 및 목표 서버가 iSeries 서버 또는 System/38인 경우에만 가능합니다.
- DDM 구조는 외부 서술 자료(iSeries 서버의 자료 서술 스펙[DDS]을 사용하는)를 지원하지 않습니다. 그러나 DDS는 여전히 사용될 수 있습니다. 두 시스템이 모두 iSeries 서버 또는 System/38인 경우 특히 그렇습니다. 목표 서버가 iSeries 서버이거나 System/38인 경우, 리모트 파일이 마치 로컬 파일인 것처럼 대부분의 DDS 지원을 사용할 수 있습니다.
- 폴더 관리 서비스 오브젝트에 액세스하려면, 스트림 파일과 스트림 액세스 방식에 맞도록 소스 서버가 DDM 구조 레벨 2.0 또는 레벨 3.0을 지원해야 합니다. 바이트 스트림 모델에 대해서는 다음 제한사항이 적용됩니다.
 - LCKSTR(자료 스트림 잠금) 명령에서는 폴더 관리 서비스가 대기 시간을 지원하지 않습니다. 사용자가 소스 서버에서 대기 기능을 처리해야 합니다.
 - iSeries 서버에서 문서를 복사하는 데 사용되는 CPYFIL(파일 복사) 명령은 제한사항과 함께 지원됩니다. 헤더 정보만 복사되고 자료는 전혀 복사되지 않습니다.
 - DELDRC(디렉토리 삭제) 명령에서는 DELDRCOP(DRCALL) 매개변수가 지원되지 않습니다.
- 파일, 라이브러리 또는 멤버 등의 자료 관리 오브젝트에 대해 작업을 수행할 때는 퍼스널 컴퓨터 총칭명이 허용되지 않습니다. 그러나 문서와 폴더 등 폴더 관리 서비스 오브젝트에 대해 작업을 수행할 때는 총칭명이 허용됩니다. 퍼스널 컴퓨터가 작업을 지원하는 곳에서 퍼스널 컴퓨터가 작업을 지원하는 것과 같은 방법으로 총칭명이 지원됩니다. 예를 들면, 이름 변경과 삭제 명령을 사용하는 폴더에는 총칭명이 지원되지 않는 데, 퍼스널 컴퓨터가 그러한 명령을 지원하지 않기 때문입니다.

관련 참조

29 페이지의 『DD에 대한 확약 제어 지원』

iSeries 어플리케이션은 리모트 iSeries 서버에서 트랜잭션을 확약하거나 롤백할 수 있습니다.

126 페이지의 『DDM에 대한 자료 서술 스펙 고려사항』

필드 및 레코드 형식을 외부적으로 서술하는 데 사용되는 자료 서술 스펙(DDS)를 DDM과 함께 사용하여 리모트 파일의 파일 및 레코드 형식을 서술할 수도 있습니다.

191 페이지의 『DDM 명령 및 매개변수』

이 주제에서는 DDM 명령 및 매개변수를 분류합니다.

DDM에 대한 iSeries 소스 및 목표 제한사항 및 고려사항

소스 서버가 iSeries 서버일 때 리모트 파일에서 iSeries 데이터베이스 기능을 사용할 수 있습니다. 그러나 여기에는 몇 가지 제한사항이 있습니다.

제한사항은 다음과 같습니다.

- 소스 iSeries 서버와 System/38에서 파일을 작성할 수 있으나 DDM 구조 파일 모델이 사용됩니다. 결과적으로, System/38을 포함하여 비 iSeries 목표 서버에서는 다중형식 논리 또는 결합 논리 파일을 작성할 수 없습니다.
- 저장 또는 복원 조작이 목표 서버에서 자료를 저장하거나 복원하지 않습니다. DDM 파일 오브젝트만 로컬로 저장하거나 복원할 수 있습니다.
- 일정 시간(즉, 파일이나 레코드 대기 시간) 동안 지연되는 작업은 목표 서버에서 지정된 시간 값에 따라 결정됩니다.(여러 CL 명령의 WAITFILE 및 WAITRCD 매개변수가 이 값을 지정합니다.) 이 결과 리모트로 파일이나 레코드에 액세스하기 위해 DDM을 사용할 때 지연 시간이 늘어날 수 있습니다.
- System/38에 대한 OPNQRYF(조회 요구)는 그룹 선택 및 결합 처리를 사용할 수 없습니다.
- iSeries 서버로 또는 이로부터 System/36 어플리케이션을 실행할 때, 자원이 사용 가능해질 때까지 기다리는 동안 이를 어플리케이션이 시간종료될 수 있습니다. 다른 System/36에서 또는 이로부터 System/36 어플리케이션을 실행할 때, 어플리케이션은 자원을 사용할 수 있을 때까지 무한정 대기합니다.

소스 및 목표 DDM 작업 모두의 경우, DDM이 APPC 작업을 송신하는 방법으로 인해 리모트 서버에서 회선 장애나 기타 장애가 발생한 후 APPC 대화의 2차 측의 DDM 작업이 계속해서 대기할 가능성이 있습니다.

무한 대기를 막으려면 다음 제안사항을 고려하십시오.

- 리모트 서버가 레코드 잠금 시간 종료를 지원하는 경우, 적절한 시간 값이 지정되었는지 확인하십시오. 예를 들면, 목표 iSeries 서버나 System/38 데이터베이스 파일에서 CRTPF ... WAITRCD에 최대값을 사용하지 마십시오.

WAITRCD가 갱신 읽기 조작을 지정하지만 읽기 전용, 추가 등과 같은 기타 파일 조작에는 적용되지 않습니다.

- SDLC 2차 회선을 사용할 때, 회선 비활동 타이머(INACTTMR)에 시간 값을 사용하십시오. *NOMAX 값을 사용하지 마십시오.
- 서버 작업 담당자에게 연관된 회선, 제어기 및 장치명(또는 실행될 수 있는 DDM 작업 리스트)을 제공하십시오. 그런 다음 DDM 작업이 무한 대기 중인 것으로 나타날 경우, 이 담당자는 작업 정보를 표시

하여 작업의 처리 단위 시간 사용을 검토하여(활동 실행 속성을 표시하는 DSPJOB(작업 표시) 명령을 사용하여) 작업이 무한으로 대기 중인지를 판별할 수 있습니다.

목표 서버가 iSeries 서버인 경우, 다음과 같은 제한사항과 함께 리모트 파일에 액세스하는데 iSeries 데이터베이스 기능을 사용할 수 있습니다.

- 논리 파일이나 결합 논리 파일의 기초가 되는 실제 파일이 동일한 iSeries 서버에 있어야 합니다.
- 소스 iSeries 서버의 논리 파일은 리모트 파일(목표 서버에 있는)의 액세스 경로를 공유할 수 없습니다
- System/38에서 그룹 선택 및 결합 처리를 필요로하는 OPNQRYF(조회 요구)가 수행되지 않습니다.

관련 개념

통신 관리 PDF

DDM에 대한 비iSeries 목표 제한사항 및 고려사항

목표 서버가 iSeries 서버인 경우 적용되는 제한사항 외에도 이 주제의 제한사항은 목표 서버가 iSeries 서버 또는 a System/38이 아닌 경우에도 적용될 수 있습니다.

제한사항의 적용 여부는 목표 서버가 지원하는 사항에 따라 다릅니다. 자세한 정보는 해당 서버 문서를 참조해야 합니다.

- 소스 및 목표 서버에 공통되는 필드 자료 유형들만 HLL 어플리케이션이 일반적으로 처리할 수 있습니다. 부동 소수점 자료는 공통되지 않을 수 있는 자료 유형의 한 예입니다. 부동 소수점 자료가 들어 있는 레코드를 전송할 수 있지만, 서버 간에 송신되는 부동 소수점 자료의 표현은 다를 수 있습니다.

시스템 간에 송신되는 팩 부호가 다를 수 있습니다. 예를 들어, 어떤 서버는 C를 사용하고 다른 서버는 F를 사용할 수 있습니다.

주: 사용자는 DDM 파일을 통해 처리된 레코드에 대한 바이트 스트링을 원하는 방법으로 해석할 수 있도록 자신의 어플리케이션 프로그램을 작성할 수 있습니다. 그러나 이를 실행할 경우 자료가 올바르게 처리되었는지를 확인하는 것은 사용자의 책임입니다.

- 레코드 잠금 대기 시간의 경우처럼 리턴하기 전에 지역 시간이 필요한 작업은 목표 서버에 의해 거부되거나 대기 시간이 0으로 변경될 수 있습니다.
- 목표 서버는 잠금 요구를 보다 제한적인 잠금으로 변경할 수 있습니다. 이렇게 하면 로컬 iSeries 서버에서 수행될 수도 있는 일부 조작이 동시에 발생되지 않게 할 수 있습니다. 자세한 정보는 94 페이지의 『ALCOBJ(오브젝트 할당) 명령』을 참조하십시오.
- 비iSeries 목표 서버에서 리모트 파일이 처리되는 동안 iSeries 매개변수가 사용되는 경우 이 매개변수가 무시되거나 오류를 유발합니다. 일부 파일 명령의 FRCRATIO 및 FMTSLR 매개변수가 그 예입니다. 자세한 정보는 OVRDBF(데이터베이스 파일로 대체) 및 DDM에 대한 복사 명령을 참조하십시오.
- DDM 구조에서는 멤버명이 지원되지 않습니다. 목표 서버가 iSeries 서버 또는 System/38이 아닐 때 매개변수가 파일명과 다른 멤버명을 지정할 경우, CLRPFM(실제 파일 멤버 지우기) 명령처럼 MBR 매개변수를 갖는 CL 명령은 변경되어야 합니다. 멤버명이 다른 경우, 비iSeries 리모트 파일에 명령을 사용하면 오

류가 발생합니다. 일부 명령에서는 MBR(*FIRST) 또는 MBR(*LAST)도 유효합니다. 파일 멤버에 관련된 모든 CL 명령의 리스트 및 비iSeries 목표 서버의 파일에 액세스하는 데 유효하지 않은 명령에 대해서는 DDM에 대한 멤버 관련 명령을 참조하십시오.

주: System/38은 MBR(*LAST)을 지원하지 않습니다.

- CL 명령의 매개변수가 소스 파일명을 필요로 하는 경우, 비iSeries 목표 파일을 참조하는 DDM 파일명을 지정할 수 없습니다. iSeries 서버는 비iSeries 목표의 리모트 파일이 실제로 소스 파일인지 여부를 판별할 수 없습니다. (소스 파일에 관련된 모든 CL 명령의 리스트에 대해서는 소스 파일 명령을 참조하십시오.)
- iSeries 또는 System/38 목표 서버에 유효한 일부 iSeries 명령은 다른 목표에는 유효하지 않습니다. 목표가 iSeries 서버 또는 System/38이 아닐 때 지원되지 않는 명령의 리스트에 대해서는 DDM 관련 CL 명령 리스트를 참조하십시오.

관련 참조

109 페이지의『OVRDBF(데이터베이스 파일로 대체) 명령』

OVRDBF(데이터베이스 파일로 대체) 명령을 DDM과 함께 사용하여 프로그램에 명명된 로컬 데이터베이스 파일을 DDM 파일로 대체할 수 있습니다. DDM 파일은 프로그램이 로컬 데이터베이스 파일 대신 연관된 리모트 파일을 사용하도록 합니다.

97 페이지의『DDM에 대한 복사 명령』

이 주제에서는 다음 CL 명령의 DDM 관계에 대해 설명합니다.

118 페이지의『DDM과 함께 멤버 관련 명령』

DDM은 멤버에 적용되는 데이터베이스 파일 조작을 사용할 수 있습니다.

120 페이지의『소스 파일 명령』

목표 서버가 iSeries 서버 또는 System/38인 경우, 다음 CL 명령은 DDM 파일을 소스 파일(SRCFILE 매개변수의)로서 지원할 수 있습니다.

보안

이 주제는 iSeries 보안이 DDM에 관련되는 방법과 소스 서버 프로그램 및 사용자 별로 목표 서버의 자료 자원에 대한 액세스를 제한하는 방법을 설명합니다.

목표 서버의 DDM 환경에서 파일에 대한 표준 권한, 명령에 대한 표준 권한 및 선택적인 사용자 종료 프로그램을 사용하여 목표 iSeries 자료에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다.

보안 인증은 리모트 사용자가 목표 iSeries를 액세스할 때 첫 번째로 수행됩니다. 목표 iSeries가 리모트 사용자를 인증할 수 없으면 대화가 거부됩니다. 리모트 사용자가 iSeries 파일에 액세스할 때 보안 인증이 수행됩니다. 리모트 사용자는 조작(예: 열기, 닫기, 읽기 또는 쓰기)을 수행할 권한을 부여받아야 하며, 그렇지 않으면 DDM 요구가 거부됩니다. iSeries 서버의 어플리케이션 프로그램은 오브젝트 권한별로 분리할 수 있습니다.

관련 개념

APPN, APPC 및 HPR

157 페이지의 『DDM에 대한 성능 고려사항』

이 주제에서는 DDM을 사용할 때 성능을 향상시키는 데 유용한 정보 및 일부 기능을 수행하기 위해 DDM 이외의 다른 방법을 사용해야 하는 경우에 관한 정보를 제공합니다.

관련 참조

49 페이지의 『DDM에 대한 보안 요구사항』

DDM 사용자가 의도적으로 또는 우연히 시스템의 자료 자원에 액세스하는 것을 예방할 수 있습니다.

분산 관계형 데이터베이스 보안의 요소

분산 관계형 데이터베이스 관리자는 네트워크에서 어플리케이션 리퀘스터(AR)의 자료 액세스를 불필요한 제한을 하지 않으면서 네트워크에 있는 어플리케이션 서버의 자원을 보호해야 합니다.

AR은 권한이 있는 사용자만 분산 관계형 데이터베이스 프로그램에 액세스할 수 있도록 해당 오브젝트 및 관계형 데이터베이스를 보호합니다. 이는 사용자를 식별하고 각 사용자(또는 사용자 그룹)가 오브젝트에 대해 무엇을 수행하도록 허용되는지 지정하는 정상 iSeries 서버 오브젝트 권한 부여를 사용하여 수행됩니다. 마찬가지로 표, 보기 및 SQL 패키지에 대한 권한은 SQL GRANT 및 REVOKE문을 사용하여 부여되거나 취소될 수 있습니다. AR 도움말에 있는 SQL 오브젝트에 대한 권한 레벨을 제공하면 다른 시스템의 자료에 액세스하는 SQL 어플리케이션에는 권한이 있는 사용자만 액세스할 수 있습니다.

실제로 어플리케이션 서버(AS)의 시스템 보안 레벨은 AR의 요구가 승인되는지 여부 및 리모트 사용자가 AS의 오브젝트에 대해 권한이 있는지 여부를 판별합니다.

분산 관계형 데이터베이스 네트워크에서 iSeries 서버에 대한 보안 계획의 몇 가지 측면은 다음을 포함합니다.

- 기밀 표, 프로그램 및 패키지와 같은 특정 자원에 대한 사용자 액세스를 제어하기 위한 오브젝트 관련 보안
- 네트워크에 있는 다른 시스템의 ID를 확인하는 위치 보안
- 로컬 시스템 및 리모트 시스템에서 사용자의 ID 및 권리를 확인하기 위한 사용자 관련 보안
- 회선 설명에서 구성되고 라우트 선택 프로세스에서 사용될 수 있는 시스템, 모뎀, 통신 회선 및 단말기를 둘러싸고 있는 잠겨진 문 또는 보호된 건물과 같은 물리적 보안

위치, 사용자 관련 및 오브젝트 관련 보안은 시스템 보안 레벨이 20 이상의 레벨에서 설정된 경우에만 가능합니다.

APPC(Advanced Program-to-Program Communication) 대화에서 시스템이 보안 레벨 10을 사용할 때 iSeries 서버는 비보안 시스템으로서 네트워크에 연결됩니다. 서버는 세션 설정 중 리모트 시스템의 ID를 확인하지 않으며 들어오는 프로그램 시작 요구에 대해 대화 보안을 요구하지 않습니다. 레벨 10의 경우 APPC 리모트 위치에 대해 구성된 보안 정보는 무시되며 세션 또는 대화 설정 중 사용되지 않습니다. 사용자 프로파일이 서버에 없으면 사용자 프로파일을 작성합니다.

시스템이 20 이상의 보안 레벨을 사용 중일 때 iSeries 서버는 보안 시스템으로서 네트워크에 연결됩니다. 그런 다음 iSeries 시스템은 대화 레벨의 보안 기능을 제공하고, APPC의 경우 세션 레벨 보안도 제공할 수 있습니다.

네트워크의 시스템 전체에서 시스템 보안을 동일 레벨로 설정하면 보안 관리자의 타스크가 보다 용이해집니다. AS는 세션을 설치하는 데 AR에서 예상되는 것을 지정하여 세션 및 대화가 설정될 수 있는지 여부를 지정합니다. 예를 들어, AR에서 보안 레벨이 10으로 설정되고 AS에서 보안 레벨이 10 이상인 경우, 시스템 중 하나에서 보안 요소를 변경하지 않으면 세션이 설정되지 않고 적절한 정보가 송신되지 않을 수 있습니다.

DRDA 액세스에 대한 암호

리모트 사용자에게 데이터베이스 액세스 권한을 부여하는 가장 일반적인 방법은 연결 시간에 사용자 ID 및 암호를 흘러가게 하는 것입니다. 이를 수행하기 위해 어플리케이션 프로그래머가 사용할 수 있는 한 가지 방법은 삽입된 SQL CONNECT문에 USER/USING절을 코딩하는 것입니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
EXEC SQL CONNECT TO :locn USER :userid USING :pw
```

리모트 관계형 데이터베이스에 대한 분산 관계형 데이터베이스 구조(DRDA) 액세스에서 일단 대화가 설정되면 암호를 다시 입력할 필요가 없습니다. 리모트 작업 단위(RUW) 연결 관리 메소드로 실행할 때 RELEASE, DISCONNECT 또는 CONNECT문을 사용하여 연결을 종료하면, 어플리케이션 리퀘스터(AR) 작업 속성 및 사용자가 연결된 AS의 유형에 따라 첫 번째 어플리케이션 서버(AS)와의 대화가 제거되거나 제거되지 않을 수 있습니다(특정 규칙에 대해서는 DDM 대화 제어를 참조하십시오). 첫 번째 AS에 연결된 대화가 제거되지 않을 경우, 이 대화는 두 번째 AS에 연결되어 있는 동안 사용하지 않는 상태로 남아 있습니다. 첫 번째 AS에 다시 연결하고 대화가 사용하지 않는 상태인 경우 사용자 ID 및 암호를 입력하지 않아도 대화는 다시 사용 중 상태로 됩니다. 이 두 번째 대화 사용에서 암호는 다시 유효화되지 않습니다.

APPC 네트워크의 보안 요소

분산 관계형 데이터베이스 구조(DRDA)를 사용할 때 DRDA 환경에 있는 각 서버의 자료 자원을 보호해야 합니다.

DRDA 환경에 있는 각 서버의 자료 자원을 보호하기 위해 다음 매개변수로 제어되는 세 가지 그룹의 보안 요소를 사용할 수 있습니다.

- 시스템 관련 보안이나 세션에 대해서는 각 iSeries 서버에 *LOCPWD* 매개변수를 사용하여 소스와 목표 시스템 간에 APPC 세션이 처음 설정될 때 소스와 목표 시스템 간에 교환될 시스템 유효성 확인 암호를 나타냅니다. 두 시스템 모두 세션이 시작되기 전에 같은 암호를 교환해야 합니다. (System/36에서는 이 암호를 위치 암호라고 합니다.) APPC 네트워크에서 *CRTDEVAPPC*(장치 설명 작성)(APPC) 명령에 있는 *LOCPWD* 매개변수는 이 암호를 지정합니다. 장치는 APPN을 사용하여 자동으로 작성되며 리모트 위치 리스트의 위치 암호는 신원을 확인하기 위해 이들 두 위치에서 사용되는 암호를 지정합니다. 유형(*APPNRMT)의 리모트 위치 리스트를 작성하려면 *CRTCFGL*(구성 리스트 작성) 명령을 사용하십시오.
- 사용자 관련 또는 위치 보안에 대해서는 *SECURELOC* 매개변수가 각 iSeries 서버에서 사용되어 소스 서버에서 이미 보안이 확인된 들어오는 액세스 요구를 받아들일 것인지(목표 서버로서) 또는 사용자 ID와 암호화된 암호를 요구할 것인지를 나타냅니다. APPC 네트워크에서 *CRTDEVAPPC*(장치 설명 작성)(APPC) 명령의 *SECURELOC* 매개변수는 로컬 서버가 리모트 서버의 보안 검증 기능을 허용하는지 여부를 지정합니다. 장치는 APPN을 사용하여 자동으로 작성되며 APPN 리모트 구성 리스트의 보안 위치를 사용하여 로컬 서버가 리모트 서버의 사용자 보안 정보 확인을 허용할지 여부를 판별합니다. 각 리모트 위치에 대해 *SECURELOC* 값을 다르게 지정할 수 있습니다.

SECURELOC 매개변수는 다음 보안 요소와 함께 사용됩니다.

- 이 매개변수가 허용하는 경우, 소스 서버가 송신한 사용자 ID
- 이 매개변수가 허용하는 경우, 사용자 ID와 암호화된 암호
- 디폴트 사용자 프로파일을 포함한 목표 서버 사용자 프로파일

자세한 정보는 APPC 네트워크의 DDM 소스 시스템 보안 주제를 참조하십시오.

- 오브젝트 관련 보안의 경우, CHGNETA(네트워크 속성 변경) 명령에 DDMACC 매개변수를 사용하여 iSeries 서버에 있는 파일을 다른 서버가 전부 액세스할 수 있는지 여부와 액세스할 수 있는 경우 들어오는 요구를 어떤 보안 레벨에서 검사할 것인지를 나타냅니다. 이 오브젝트 관련 매개변수에 대한 자세한 정보는 DDM 네트워크 속성(DDMACC 매개변수) 주제에서 제공됩니다.
 - DDMACC 매개변수에 *REJECT를 지정하면 목표 iSeries 서버가 수신하는 모든 DRDA 요구가 거부 됩니다.
 - DDMACC 매개변수에 *OBJAUT를 지정하는 경우, 목표 서버에서 일반 오브젝트 수준 보안이 사용됩니다.
 - DDMACC 매개변수에 생략가능한 사용자 제공 사용자 종료 프로그램(또는 액세스 제어 프로그램)의 이름을 지정하는 경우, 추가 보안 레벨이 사용됩니다. 사용자 종료 프로그램은 특정 소스 서버의 주어진 사용자가 목표 서버의 특정 파일을(어떤 방법으로든지) 액세스하기 위해 특정 명령을 사용할 수 있는지 여부를 제어하는 데 사용할 수 있습니다. (세부사항은 추가 보안에 대한 DDM 서버 액세스 제어 나감 프로그램 주제를 참조하십시오.)
 - DRDA를 사용하여 목표 서버에 파일을 작성할 때 지정된 라이브러리명에 이 파일이 포함됩니다. DRDA 요구에 라이브러리명이 지정되어 있지 않으면 현재 라이브러리(*CURLIB)를 사용합니다. 파일 권한은 디폴트로 해당 파일을 작성한 사용자나 목표 서버의 보안 관리자만이 액세스할 수 있도록 지정됩니다.

목표 서버가 리모트 파일 액세스 제한에 대한 보안 제어의 대부분을 처리합니다. 소스 서버가 제공하는 사용자 ID를 제외하고, 이 모든 요소는 목표 서버에서 지정되고 사용됩니다. 그러나 소스 서버는 또한 소스 서버의 DRDA 파일에 대한 액세스를 제어하고 필요하면 목표 서버에 사용자 ID를 송신하여 목표 서버 파일에 액세스하는 것을 제한합니다.

관련 개념

59 페이지의 『APPC 네트워크의 DRDA 어플리케이션 서버 보안』

목표 서버가 iSeries 서버일 때, 리모트 파일 액세스 요구가 허용되는지 여부를 판별하기 위해 여러 가지 요소를 함께 사용합니다.

관련 참조

68 페이지의 『추가 보안에 대한 DDM 서버 액세스 제어 나감 프로그램』

서버의 기능에 대한 사용자의 액세스를 제한함으로써 수행되는 메뉴 레벨 보안을 사용하는 고객은 많은 수의 공용 파일을 갖습니다. 공용 파일은 공중이 일부 또는 모든 권한을 갖는 파일입니다. 사용자 종료 프로그램을 사용하면 공용 파일 및 개인 파일에 대한 각 DDM 사용자의 액세스를 제한할 수 있습니다.

APPN 구성 리스트:

APPC 네트워크에서 단말 세션이 존재할 위치 쌍에 대해 위치 암호가 지정됩니다.

중간 노드인 위치에 대해서는 위치 암호가 지정될 필요가 없습니다.

리모트 위치 리스트는 CRTCFGL(구성 리스트 작성) 명령으로 작성되며, 여기에는 모든 리모트, 해당 위치 암호 및 리모트 위치 보안 여부의 리스트가 포함됩니다. iSeries 서버에는 하나의 시스템 전체의 리모트 위치 구성 리스트가 있습니다. 중심부의 iSeries 서버는 CL(제어 언어) 프로그램을 송신함으로써 리모트 iSeries 서버에 대한 위치 리스트를 작성할 수 있습니다.

CHGCFGL(구성 리스트 변경) 명령을 사용하여 리모트 구성 리스트를 변경할 수 있지만 해당 위치에 대한 모든 장치가 모두 단절변환 상태가 된 후에야 변경됩니다.

DSPCFGL(구성 리스트 표시) 명령을 사용할 때는 암호가 있다는 표시가 나타나지 않습니다. CHGCFGL(구성 리스트 변경) 명령은 암호가 입력된 경우 필드에 *PASSWORD를 넣어 암호가 존재한다는 것을 표시합니다. 암호를 표시할 수 있는 방법은 없습니다. 위치 보안 설정 중 문제점이 있으면 두 시스템에 암호를 다시 입력하여 암호가 일치하는지 확인해야 합니다.

관련 개념

APPC, APPN 및 HPR

대화 레벨 보안:

시스템 네트워크 구조(SNA) 논리 장치(LU) 6.2 구조는 상이한 시스템 네트워크에서 일관된 대화 보안을 제공하기 위해 SNA 네트워크에서 다양한 유형의 시스템이 사용할 수 있는 세 가지 대화 보안 지정을 식별합니다.

SNA 보안 레벨은 다음과 같습니다.

SECURITY(NONE)

통신을 설정하기 위해 사용자 ID나 암호를 송신하지 않습니다.

SECURITY(SAME)

로컬 서버와 동일한 사용자 ID를 갖는 리모트 서버에 사용자를 사인온합니다.

SECURITY(PGM)

통신을 위해 사용자 ID와 암호를 송신합니다.

SECURITY(PROGRAM_STRONG)

암호가 암호화된 상태로 송신될 경우에만 사용자 ID와 암호가 모두 통신용으로 송신됩니다. 그렇지 않으면 오류가 보고됩니다. i5/OS의 DRDA는 이를 지원하지 않습니다.

iSeries 서버가 네 가지 SNA 대화 보안 레벨을 모두 지원하는 반면, DRDA는 처음 세 가지 레벨만 사용합니다. 목표는 대화에 사용될 SNA 대화 레벨을 제어합니다.

SECURITY(NONE) 레벨인 경우 목표는 사용자 ID나 암호를 예상하지 않습니다. 대화는 목표에서 디폴트 사용자 프로파일을 사용하여 허용됩니다. 디폴트 사용자 프로파일을 사용하여 대화할 수 있는지 여부는 해당 서브시스템에 대한 CHGCMNE(통신 항목 변경) 또는 ADDCMNE(통신 항목 추가) 명령의 DFTUSR 매개변

수에 지정된 값에 따라 달라집니다. DFTUSR 매개변수의 *NONE 값은 어플리케이션 서버(AS)가 목표의 디폴트 사용자 프로파일을 사용하여 대화를 허용하지 않는다는 것을 의미합니다. 암호나 사용자 ID가 제공되지 않고 목표에 SECURELOC(*NO)가 지정되면 SECURITY(NONE)이 송신됩니다.

SECURITY(SAME) 레벨의 경우, 리모트 서버가 iSeries라고 가정할 때 리모트 서버의 SECURELOC 값은 송신되는 보안 정보를 제어합니다. SECURELOC 값이 *NONE일 경우, 마치 SECURITY(NONE)가 요구된 것처럼 사용자 ID나 암호는 송신되지 않습니다. SECURITY(NONE)를 처리하는 방법에 대해서는 앞의 단락을 참조하십시오. SECURELOC 값이 *YES이면 사용자 프로파일명이 추출되어 로컬 서버에 의해 암호가 이미 확인되었다는 표시와 함께 송신됩니다. SECURELOC 값이 *VFYENCPWD일 경우, 사용자 프로파일 및 연관된 암호는 암호 값을 기밀로 유지하도록 암호를 암호화한 후 리모트 서버로 송신되므로, 사용자는 DRDA를 사용하려면 두 서버 모두에 같은 사용자 프로파일명과 암호를 가져야 합니다.

주: SECURELOC(*VFYENCPWD)는 대부분의 정보가 리모트 서버에 의해 확인되므로 이들 세 가지 옵션 중 가장 안전합니다. 그러나 이 옵션을 사용하려면 사용자가 여러 서버에서 같은 암호를 유지보수해야 하며, 이는 사용자가 한 서버에서 암호를 변경하면서 동시에 다른 서버를 갱신하지 않을 경우 문제가 생길 수 있습니다.

SECURITY(PGME) 레벨의 경우, 목표는 대화의 소스에서 사용자 ID와 암호를 모두 제공할 것으로 예상합니다. 암호는 대화가 설정될 때 유효화되며 그 뒤의 해당 대화 사용에서 무시됩니다.

APPC 네트워크의 DRDA 어플리케이션 서버 보안:

목표 서버가 iSeries 서버일 때, 리모트 파일 액세스 요구가 허용되는지 여부를 판별하기 위해 여러 가지 요소를 함께 사용합니다.

사용자 관련 보안 요소

사용자 관련 보안 요소는 목표 서버의 SECURELOC 매개변수, 소스 서버가 송신한 사용자 ID(허용된 경우), 소스 사용자가 송신한 사용자 ID의 암호 및 목표 서버의 사용자 프로파일 또는 디폴트 사용자 프로파일을 포함합니다.

오브젝트 관련 보안 요소

오브젝트 관련 보안 요소는 DDMACC 매개변수 및 선택적으로 정상적인 오브젝트 권한 제어를 보충하기 위해 사용자가 제공하는 사용자 종료 프로그램을 포함합니다.

목표 보안의 사용자 관련 요소

분산 관계형 데이터베이스 작업을 처리하려면 어플리케이션 서버(AS)에 유효한 사용자 프로파일이 존재해야 합니다. 사용자는 iSeries 서버에서 통신 작업을 처리하는 서브시스템에 대해 디폴트 사용자 프로파일을 지정할 수 있습니다.

디폴트 사용자 프로파일명은 AS에서 ADDCMNE(통신 항목 추가) 명령의 DFTUSR 매개변수에 지정됩니다. ADDCMNE 명령은 통신 작업에 사용되는 서브시스템 설명에 통신 항목을 추가합니다.

디폴트 사용자 프로파일을 통신 서브시스템에 지정하는 경우, AS가 보안 위치인지 아닌지는 디폴트 사용자 프로파일이 이 요구에 사용되는지 여부를 결정합니다. CRTDEVAPPC(장치 설명 작성)(APPC) 명령의 SECURELOC 매개변수 또는 APPN 리모트 위치 리스트의 보안 위치 지정은 AS가 보안 위치인지 여부를 지정합니다.

- SECURELOC 또는 AS의 보안 위치에 대해 *YES가 지정되었으면 AS는 어플리케이션 리퀘스터(AR)를 보안 위치로 간주합니다. 해당 요구에 대해 AR로부터 사용자 ID 및 이미 확인된 인디케이터가 예상됩니다. 사용자 프로파일이 리퀘스터가 송신한 사용자 ID와 일치하는 AS에 있으면 이 요구를 허용합니다. 그렇지 않으면 요구가 거부됩니다.
- AS의 SECURELOC 매개변수에 대해 *NO를 지정한 경우, AS는 AR을 보안 위치로 간주하지 않습니다. AR이 여전히 사용자 ID를 송신하더라도 AS는 이 ID를 요구에 사용하지 않습니다. 대신, AS에 있는 디폴트 사용자 프로파일이 사용 가능하면 이를 요구에 사용합니다. AS에 디폴트 사용자 프로파일이 존재하지 않으면 요구가 거부됩니다.
- AS에서 SECURELOC에 대해 *VFYENCPWD를 지정하는 경우, AS는 AR을 보안 위치로 간주하지만, 현재 사용자의 ID를 확인하기 위해 사용자 ID 및 암호를(암호화 양식으로) 전송하도록 요구합니다. 사용자 프로파일이 리퀘스터가 송신한 사용자 ID와 일치하는 AS에 존재하고 해당 리퀘스터가 두 시스템에서 같은 암호를 가지고 있으면 요구를 허용합니다. 그렇지 않으면 요구는 거부됩니다.

다음 표는 iSeries 서버에서 SNA SECURITY(PGM)를 제어하는 요소의 가능한 모든 조합을 보여줍니다. 모든 열의 "Y"는 요소가 존재하거나 조건이 충족됨을 표시합니다. PWD 열의 "M"은 보안 관리자가 사용자 암호를 검색하고 암호 보호가 사용 중이면 보호(암호화된) 암호를 송신하는 것을 표시합니다. 보호 암호가 송신되지 않으면 암호는 송신되지 않습니다. 보호 암호는 APPC가 대화를 시작할 때 사용자 암호에 대체하는 문자 스트링입니다. 보호 암호는 양쪽 상대의 시스템이 암호 보호를 지원하고 암호가 i5/OS 또는 OS/400® 버전 2 릴리스 2 이상에서 작성된 경우에만 사용될 수 있습니다.

표 4. 분산 관계형 데이터베이스에 대한 리모트 액세스

행	UID	PWD ¹	AVI	SEC(Y)	DFT	유효	액세스
1	Y	Y		Y	Y	Y	UID 사용
2	Y	Y		Y	Y		거부
3	Y	Y		Y		Y	UID 사용
4	Y	Y		Y			거부
5	Y	Y			Y	Y	UID 사용
6	Y	Y			Y		거부
7	Y	Y				Y	UID 사용
8	Y	Y					거부
9	Y		Y	Y	Y	Y	UID 사용
10	Y		Y	Y	Y		거부
11	Y		Y	Y		Y	UID 사용
12	Y		Y	Y			거부
13	Y	M ³			Y	Y	DFT 사용 또는 UID ²
14	Y	M ³			Y		DFT 사용 또는 UID ²
15	Y	M ³				Y	거부 또는 UID ²

표 4. 분산 관계형 데이터베이스에 대한 리모트 액세스 (계속)

행	UID	PWD ¹	AVI	SEC(Y)	DFT	유효	액세스
16	Y	M ³					거부 또는 UID ²
17				Y	Y		DFT 사용
18				Y			거부
19					Y		DFT 사용
20							거부

키:

UID 사용자 ID 송신

PWD 암호 송신

AVI 이미 확인된 인디케이터 설정

SEC(Y) SECURELOC(YES) 지정

DFT 통신 서브시스템에 디폴트 사용자 ID가 지정됨

유효 사용자 ID 및 암호가 유효함

UID 사용

공급된 사용자 ID로 연결

DFT 사용

디폴트 사용자 ID로 연결

거부 연결되지 않음

주의사항:

1. 암호 보호가 사용 중이면 보호 암호가 송신됩니다.

2. 암호 보호가 사용 중일 때 UID를 사용하십시오.

3. 암호 보호가 사용 중이면 보호 관리자가 사용자의 암호를 검색하여 보호 암호를 송신합니다. 그렇지 않으면 암호를 송신하지 않습니다.

디폴트 사용자 프로파일을 사용할 필요가 없게 하려면 AR에서 분산 관계형 데이터베이스 오브젝트에 액세스해야 하는 모든 AR 사용자에 대한 사용자 프로파일을 작성하십시오. 그러나 디폴트 사용자 프로파일을 사용하기로 결정할 경우, 사용자가 올바른 권한이 없으면 시스템을 사용하지 못하게 하십시오. 예를 들어, 다음 명령은 디폴트 사용자 매개변수를 DFTUSER(QUSER)로 지정하며, 이는 시스템이 통신 요구로부터 사용자 ID 및 암호가 없이 작업 시작 요구를 승인할 수 있도록 합니다. 통신 작업은 QUSER 사용자 프로파일을 사용하여 사인온됩니다.

ADDCMNE SBSD(SAMPLE) DEV(*ALL) DFTUSER(QUSER)

관련 개념

56 페이지의 『APPC 네트워크의 보안 요소』

분산 관계형 데이터베이스 구조(DRDA)를 사용할 때 DRDA 환경에 있는 각 서버의 자료 자원을 보호해야 합니다.

TCP/IP 네트워크의 보안 요소

원시 TCP/IP를 통한 DRDA 및 DDM은 APPC와 연관된 통신 장치, 모드, 보안 위치 속성 및 대화 보안 레벨과 같은 i5/OS 통신 보안 서비스 및 개념을 사용하지 않습니다. 그러므로 TCP/IP를 위한 보안 설정은 매우 다릅니다.

TCP/IP 네트워크의 어플리케이션 리퀘스터 보안:

연결 시나리오에 따라 다른 레벨의 인증을 사용해야 합니다. 따라서 관리자는 각 RDB 디렉토리 항목에서 우선 인증 방법 필드를 설정하여 어플리케이션 서버(AS)에 연결할 때 어플리케이션 리퀘스터(AR)에 필요한 최하위 보안 인증 방법을 설정할 수 있습니다.

관리자는 또한 하위 보안 인증 방법을 허용하도록 선택하여 서버와 협상할 인증 방법에 대한 결정을 허용할 수도 있습니다. 이 경우, 우선 인증 방법이 계속 시도되지만, AS가 이 우선 인증 방법을 승인할 수 없으면 암호 지원의 가용성과 같은 서버 보안 설정 및 기타 요인에 따라 하위 방법이 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 두 시스템이 물리적으로 보호되지 않는 환경에 있는 경우, 관리자는 하위 보안 인증 방법을 허용하지 않고 Kerberos 인증을 요구하도록 선택할 수 있습니다.

어플리케이션 리퀘스터(클라이언트) 측에서 두 가지 방법 중 하나를 사용하여 DRDA TCP/IP 연결 요구에 대해 사용자 ID와 함께 암호를 송신할 수 있습니다. 두 가지 방법 중 어느 것도 사용하지 않을 경우 CONNECT 명령은 사용자 ID만 송신할 수 있습니다.

암호를 송신하는 첫 번째 방법은 대화식 SQL 환경에서 다음 예와 같이 SQL CONNECT문의 USER/USING 양식을 사용하는 것입니다.

```
CONNECT TO dbname USER userid USING 'password'
```

삽입된 SQL을 사용하는 프로그램에서 사용자 ID 및 암호의 값은 USER/USING 데이터베이스의 호스트 변수에 포함될 수 있습니다.

다음 예는 CLI를 사용하는 프로그램에서 사용자 ID 및 암호가 DRDA 어플리케이션 리퀘스터(AR)에 대해 호스트 변수로 제공되는 방법입니다.

```
SQLConnect(hdbc,sysname,SQL_NTS,      /*do the connect to the application server */
           uid,SQL_NTS,pwd,SQL_NTS);
```

암호를 제공하기 위한 두 번째 방법은 서버 권한 부여 항목을 사용하여 TCP/IP를 통해 연결 요구를 송신하는 것입니다. 서버 권한 부여 리스트는 시스템에 있는 모든 사용자 프로파일과 연관되어 있습니다. 디폴트로 이 리스트는 비어 있지만 ADDSVRAUTE(서버 인증 항목 추가) 명령을 사용하여 항목을 추가할 수 있습니다. TCP/IP를 통해 DRDA 연결을 시도할 때 iSeries용 DB2® UDB 클라이언트(AR)는 클라이언트 작업이 실행되고 있는 사용자 프로파일에 대한 서버 권한 부여 리스트를 검사합니다. CONNECT문의 RDB명과 권한 부여 항목의 SERVER 이름(대문자이어야 함)이 일치할 경우 해당 항목의 연관된 USRID 매개변수를 연결 사용자 ID로 사용합니다. PASSWORD 매개변수가 항목에 저장되는 경우 이 암호도 연결 요구 시 송신됩니다.

서버 권한 부여 항목은 DDM 파일 I/O 조작을 위해 TCP/IP를 통해 암호를 송신하는 데도 사용될 수 있습니다. TCP/IP를 통해 DDM 연결을 시도할 때 iSeries용 DB2 UDB는 클라이언트 작업이 실행되고 있는 사용

자 프로파일에 대한 서버 권한 부여 리스트를 검사합니다. RDB명(RDB 디렉토리 항목이 사용되는 경우) 또는 ‘QDDMSERVER’ 중 하나와 권한 부여 항목의 SERVER 이름이 일치할 경우, 해당 항목의 관련 USERID 매개변수를 연결 사용자 ID로 사용합니다. PASSWORD 매개변수가 항목에 저장되는 경우 이 암호도 연결 요구 시 송신됩니다.

ADDSVRAUTE(서버 인증 항목 추가) 명령을 사용하여 암호를 저장하려면 QRETSVRSEC 시스템 값을 ‘1’로 설정해야 합니다. 디폴트에 의해, 값은 ‘0’입니다. 다음 명령을 입력하여 이 값을 변경하십시오.

```
CHGSYSVAL QRETSVRSEC VALUE('1')
```

다음 예는 RDB 디렉토리 항목을 사용할 때 ADDSVRAUTE(서버 인증 항목 추가) 명령의 구문을 보여줍니다.

```
ADDSVRAUTE USRPRF(user-profile) SERVER(rdbname) USRID(userid) PASSWORD(password)
```

USRPRF 매개변수는 어플리케이션 리퀘스터 작업이 실행하는 사용자 프로파일을 지정합니다. SERVER 매개변수에는 넣는 것은 보통 사용자가 연결하려는 RDB명입니다. RDB 디렉토리를 사용하기 위해 작성하지 않은 DDM 파일을 사용 중인 경우에는 예외입니다. 이 경우, SERVER 매개변수에 QDDMSERVER를 지정해야 합니다. RDB명을 지정할 때 반드시 대문자로 지정해야 합니다. USRID 매개변수는 서버 작업이 실행될 사용자 프로파일을 지정합니다. PASSWORD 매개변수는 사용자 프로파일에 대한 암호를 지정합니다.

USRPRF 매개변수를 생략할 경우 이는 디폴트로 ADDSVRAUTE(서버 인증 항목 추가) 명령이 실행되는 사용자 프로파일로 됩니다. USRID 매개변수를 생략하면 USRPRF 매개변수 값이 디폴트로 지정됩니다. PASSWORD 매개변수를 생략하거나 QRETSVRSEC 값을 0으로 설정할 경우 이 항목에는 어떤 암호도 저장되지 않으며, 이 항목을 사용하여 연결을 시도할 때 보안 메커니즘은 사용자 ID만 시도합니다.

DSPSVRAUTE(서버 인증 항목 표시) 명령을 사용하여 서버 인증 리스트에 추가된 인증 항목을 판별할 수 있습니다. 사용자 작성 프로그램의 QSYRTVSE(서버 인증 항목 검색)(QsyRetrieveServerEntries) API를 사용할 수도 있습니다.

RMVSVRAUTE(서버 인증 항목 제거) 명령을 사용하여 서버 권한 항목을 제거할 수 있습니다. CHGSVRAUTE(서버 인증 항목 변경) 명령을 사용하여 서버 권한 항목을 변경할 수 있습니다.

RDB(관계형 데이터베이스)에 대해 서버 권한 항목이 존재하고 CONNECT문의 USER/USING 형식도 사용되는 경우, 나중 방법이 우선합니다.

Kerberos 소스 구성

분산 관계형 데이터베이스 구조(DRDA) 및 분산 자료 관리(DDM)는 두 시스템이 모두 Kerberos에 대해 구성되어 있으면 Kerberos 인증을 이용할 수 있습니다.

작업의 사용자 프로파일이 유효한 티켓 헤더 티켓(TGT)을 가지고 있으면 DRDA 어플리케이션 리퀘스터(AR)는 이 TGT를 사용하여 서비스 티켓을 생성하고 사용자를 리모트 서버에 인증합니다. 유효한 TGT를 가지고

있으면 암호가 직접적으로 필요하지 않으므로 서버 인증 항목을 사용할 필요가 없게 됩니다. 그러나 작업의 사용자 프로파일이 유효한 TGT를 가지고 있지 않으면 서버 인증 항목으로부터 사용자 ID 및 암호를 검색하여 필요한 TGT 및 서비스 티켓을 생성할 수 있습니다.

Kerberos를 사용할 때, RDB 디렉토리 항목의 리모트 위치(RMTLOCNAME)는 리모트 호스트명으로 입력되어야 합니다. IP 주소는 Kerberos 인증에는 작동하지 않습니다.

Kerberos 영역 이름이 DNS 접미부명과 다를 경우, 이는 올바른 영역으로 맵핑되어야 합니다. 이를 수행하려면 Kerberos 구성 파일(krb5.conf)에 각 리모트 호스트명을 올바른 영역명으로 맵핑하기 위한 항목이 있어야 합니다. 입력된 이 호스트명은 리코트 위치명(RMTLOCNAME)과 일치해야 합니다. DSPRDBDIR 또는 DSPDDMF 명령으로 표시되는 리모트 위치 매개변수는 krb5.conf 파일의 정의역명과 일치해야 합니다. 다음 그림은 DSPRDBDIR 화면의 예를 보여줍니다.

다음은 리모트 위치명과 일치하는 정의역명을 보여주는 해당 krb5.conf 파일 내용의 부분입니다(주: DSPF(파일 표시) 명령을 사용하여 구성 파일 내용을 표시합니다).

```
DSPF STMF(' /QIBM/UserData/OS400/NetworkAuthentication/krb5.conf')
```

```
[domain_realm]
; Convert host names to realm names. Individual host names may be
; specified. Domain suffixes may be specified with a leading period
; and will apply to all host names ending in that suffix.
rchasxxx.rchland.ibm.com = REALM.RCHLAND.IBM.COM
```

Kerberos를 사용하는 작업은 krb5.conf 파일의 구성이 변경될 때 다시 시작되어야 합니다.

관련 개념

제어 언어(CL)

분산 데이터베이스 프로그래밍

TCP/IP 네트워크에서 어플리케이션 서버 보안:

TCP/IP 서버에는 일반 텍스트 암호를 사용하는 사용자 ID의 디폴트 보안이 있습니다. 이는 서버가 설치될 때 인바운드 TCP/IP 연결 요구에 최소한 서버 작업이 실행될 사용자 ID에 수반되는 clear-text 암호가 포함되어야 한다는 것을 의미합니다.

보안은 CHGDDMTCPA(DDM TCP/IP 속성 변경) 명령을 사용하거나 iSeries Navigator의 네트워크 → 서버 → **TCP/IP** → **DDM** 서버 등록 정보에서 변경될 수 있습니다.

이 설정을 변경하려면 *IOSYSCFG 특수 권한이 있어야 합니다.

하위 서버 보안에는 두 가지 설정을 사용할 수 있습니다.

- PWDRQD (*NO)

암호가 필요하지 않습니다.

- PWDRQD(*VLDONLY)

암호가 필요하지 않지만 송신되는 경우 유효해야 합니다.

*NO와 *VLDONLY 간의 차이점은 클라이언트 시스템에서 암호가 송신될 경우 *NO 옵션에서는 이를 무시합니다. 그러나 *VLDONLY 옵션에서는 암호가 송신될 경우 해당 사용자 ID에 대해 이 암호의 유효성을 확인한 후 올바르지 않으면 액세스를 거부합니다.

상위 보안 레벨의 경우 암호화된 암호가 필요하거나 PWDRQD(*ENCRYPTED) 및 Kerberos 또는 PWDRQD(*KERBEROS)를 사용할 수 있습니다. Kerberos를 사용할 경우, EIM(Enterprise Identity Mapping)을 사용하여 사용자 프로파일을 Kerberos 프린시펄로 맵핑해야 합니다.

다음 예는 사용자 ID에 암호화된 암호가 수반되어야 한다는 것을 지정하기 위해 CHGDDMTCPA(DDM TCP/IP 속성 변경) 명령을 사용하는 방법을 보여줍니다. 이 옵션을 설정하려면 다음을 입력하십시오.

CHGDDMTCPA PWDRQD(*ENCRYPTED)

주: V4R4에서는 DDM/DRDA TCP/IP가 기능이 향상되어 암호 대체라는 암호 암호화의 양식을 지원합니다. V4R5에서는 보다 광범위하게 사용되는 암호 암호화 기술인 Diffie-Hellman 공용 키 알고리즘이 구현되었습니다. 이는 DRDA 표준 알고리즘으로 가장 최근에 릴리스된 IBM DRDA 어플리케이션 리퀘스터에서 사용됩니다. 이전 암호 대체 알고리즘은 PC 클라이언트의 DDM 파일 액세스를 위해 주로 사용됩니다. V5R1에서는 ‘강력한’ 암호 대체 알고리즘도 지원되었습니다. 클라이언트와 서버는 사용할 보안 메카니즘을 협상하고, SSL(Secure Sockets Layer) 자료 스트림을 사용할 때와 같이 세 가지 암호화 방법 중 하나로 PWDRQD(*ENCRYPTED) 요구사항을 충족합니다.

관련 개념

EIM(Enterprise Identity Mapping)

DDM 또는 DRDA에 대한 연결 보안 프로토콜:

TCP/IP를 통한 분산 자료 관리(DDM) 또는 분산 관계형 데이터베이스 구조(DRDA)의 현재 iSeries용 DB2 UDB 구현은 여러가지 연결 보안 프로토콜을 지원합니다.

- 사용자 ID 전용
- 일반 텍스트 암호가 있는 사용자 ID
- 암호화된 암호가 있는 사용자 ID

- Kerberos

암호화된 자료 스트림을 사용하면 기존의 통신 추적 지원이 거의 쓸모가 없습니다. TRCTCPAPP(TCP/IP 어프리케이션 추적) 명령은 암호화하기 전의 아웃바운드 자료 스트림과 암호 해독 후 인바운드 자료 스트림을 기록합니다.

DDM 및 DRDA에 대한 보안 소켓 층:

iSeries 분산 관계형 데이터베이스 구조(DRDA)용 DB2 Universal Database™ 클라이언트는 보안 소켓 층(SSL)을 지원하지 않습니다.

그러나 인터넷 프로토콜 보안 구조(IPSec)를 통해 유사한 기능을 사용할 수 있습니다.

DDM TCP/IP 서버는 SSL 자료 암호화 프로토콜을 지원합니다. 이 프로토콜을 사용하여 레코드 레벨 액세스에 대해 SSL을 지원하는 iSeries Toolbox for Java™ 및 iSeries Access 제품군 OLE DB Provider와 같은 클라이언트 및 SSL을 지원할 수 있는 독립형 소프트웨어 벤더가 제공하는 DDM 파일 I/O 클라이언트와 상호 작용할 수 있습니다.

iSeries DDM TCP/IP 서버에서 SSL을 사용하려면 이 서버의 잘 알려진 SSL 포트 448로 연결할 클라이언트를 구성해야 합니다.

서버에서 CHGDDMTCPA(DDM TCP/IP 속성 변경) 명령에 PWDRQD(*ENCRYPTED)를 지정하면 SSL과 함께 유효한 암호를 사용할 수 있습니다. 이는 서버가 암호를 포함하여 전체 자료 스트림이 암호화되었다고 인식하기 때문에 가능합니다.

관련 개념

『DDM/DRDA에 대한 인터넷 프로토콜 보안 프로토콜』

인터넷 프로토콜 보안(IPSec)은 암호 보안 서비스를 제공하는 네트워크층의 보안 프로토콜입니다. 이를 서비스는 인터넷 또는 인트라넷을 통한 기밀 자료 전달을 지원합니다.

SSL(보안 소켓 층)

iSeries에 연결: Windows용 iSeries Access

필요한 프로그램:

SSL 지원을 설정하고 설치해야 합니다.

iSeries 서버 요구사항:

iSeries 서버가 SSL을 통해 통신하려면 V4R4 이상의 오퍼레이팅 시스템을 실행해야 하며 다음 어플리케이션이 설치되어야 합니다.

- i5용 TCP/IP 연결 유ти리티, 5722-TC1(기본 TCP/IP 지원)
- i5/OS용 IBM HTTP Server, 5722-DG1(디지털 인증 관리자 액세스용)
- 디지털 인증 관리자, 5722-SS1 - Boss 옵션 34

DDM/DRDA에 대한 인터넷 프로토콜 보안 프로토콜:

인터넷 프로토콜 보안(IPSec)은 암호 보안 서비스를 제공하는 네트워크층의 보안 프로토콜입니다. 이들 서비스는 인터넷 또는 인트라넷을 통한 기밀 자료 전달을 지원합니다.

iSeries에서 VPN(Virtual Private Networking) 지원의 구성요소인 IPSec를 사용하면 어플리케이션(예: DRDA 또는 DDM)에 관계없이 두 IP 주소 또는 포트 조합 사이의 모든 자료가 암호화됩니다. IPSec용으로 사용되는 주소 및 포트를 구성할 수 있습니다. IBM은 DRDA 액세스 또는 DDM 액세스를 위한 IPSec에 대해 447 포트를 사용할 것을 제안합니다.

서버에서 CHGDDMTCPA(DDM TCP/IP 속성 변경) 명령에 PWDRQD(*ENCRYPTED)를 지정함으로써 부과되는 요구사항은 일반적으로 IPSec와 함께 유효한 암호를 사용해도 충족되지 않습니다. 이는 어플리케이션(DRDA 또는 DDM)이 IPSec가 사용되고 있는지 여부를 판별할 수 없기 때문입니다. 따라서 IPSec과 함께 PWDRQD(*ENCRYPTED)를 사용하지 말아야 합니다.

관련 개념

66 페이지의 『DDM 및 DRDA에 대한 보안 소켓 층』

iSeries 분산 관계형 데이터베이스 구조(DRDA)용 DB2 Universal Database 클라이언트는 보안 소켓 층(SSL)을 지원하지 않습니다.

VPN(가상 사설망)

clear text로서 전달되는 특정 암호에 대한 고려사항:

iSeries가 연결 암호의 암호화를 지원하기는 하지만 RDB 디렉토리 항목을 설정할 때 지정할 수 있는 연결 보안 옵션 중 하나는 *USRIDPWD입니다.

자세한 정보는 관계형 데이터베이스 디렉토리에 대한 작업의 RDB 디렉토리 항목 추가 명령 및 관계형 데이터베이스 디렉토리 항목 변경 명령을 참조하십시오.

연결이 작성된 서버가 *USRIDPWD 보안 옵션을 허용할 경우 연결 암호는 암호화되지 않고 흐를 수 있습니다. V5R3에서 SQL SET ENCRYPTION PASSWORD문과 ENCRYPT 기능을 사용하면 암호가 암호화되지 않고 네트워크를 흐를 수 있습니다. 현재 자료 스트림을 암호화하는 솔루션은 두 가지가 있습니다. 한 가지 방법은 IPSec를 사용하는 것입니다. 다른 방법으로, SSL을 지원하는 AR을 사용하는 경우 이 프로토콜을 사용하여 iSeries AS로 보내고 받는 자료를 암호화할 수 있습니다.

DDM/DRDA에 대한 포트 및 포트 제한사항:

분산 자료 관리(DDM) 통신 보안에 대한 새로운 선택사항을 통해 iSeries 서버 관리자는 사용 중인 포트를 블로킹하여 특정 통신 모드를 제한할 수 있습니다. 이 주제에서는 다음의 몇 가지 고려사항에 대해 설명합니다.

DDM 또는 DRDA TCP/IP 서버는 447 포트(잘 알려진 DDM 포트) 및 446 포트(잘 알려진 DRDA 포트) 및 448 포트(잘 알려진 SSL 포트)에서 청취합니다. DDM의 iSeries용 DB2 Universal Database 구현에서는 두 개의 포트 446 및 447을 구분하지 않지만, 두 포트 중 하나에서 DDM 및 DRDA 액세스가 수행될 수 있습니다.

IPSec에 대해 권장되는 규약을 사용하는 경우 DDM TCP/IP 서버용 포트 사용은 다음 규칙을 따릅니다.

- 일반 텍스트 자료 스트림의 경우 - 446
- IPSec 암호화 자료 스트림의 경우 - 447(권장)
- SSL 암호화 자료 스트림의 경우 - 448(필수)

CFGTCP(TCP/IP 구성) 명령을 사용하여 서버에서 하나 이상의 포트를 사용하지 못하게 블로킹할 수 있습니다. 이를 수행하려면 이 명령에서 ‘TCP/IP 포트 제한사항에 대한 작업’ 옵션을 선택하십시오. QRWTLSTN이 실행 중인 사용자 프로파일(일반적으로 QUSER)이 아닌 특정 사용자 프로파일만 446과 같은 특정 포트를 사용할 수 있도록 제한사항을 추가할 수 있습니다. 이렇게 하면 효과적으로 446이 차단됩니다. 447이 IPSec에 대해서만 사용하도록 구성된 경우, 446을 블로킹하면 원시 TCP/IP를 통한 DDM 및 DRDA 액세스에 대해 암호화된 자료 스트림만 사용될 수 있습니다. 447과 448을 둘 다 차단하여 SSL만 사용하도록 제한할 수 있습니다. 성능 또는 기타 이유(SSL 사용 가능 클라이언트의 현재 제한된 가용성과 같이)에 대해서는 이러한 예를 따르는 것이 비실용적일 수 있지만 가능한 구성을 보여주기 위해 제공됩니다.

추가 보안에 대한 DDM 서버 액세스 제어 나감 프로그램

서버의 기능에 대한 사용자의 액세스를 제한함으로써 수행되는 메뉴 레벨 보안을 사용하는 고객은 많은 수의 공용 파일을 갖습니다. 공용 파일은 공중이 일부 또는 모든 권한을 갖는 파일입니다. 사용자 종료 프로그램을 사용하면 공용 파일 및 개인 파일에 대한 각 DDM 사용자의 액세스를 제한할 수 있습니다.

프로그램명은 CHGNETA(네트워크 속성 변경) 명령의 DDMACC 매개변수에 지정되어야 합니다.

사용자 종료 프로그램은 또한 DDM 연결 요구를 블록화하거나 필터링할 수 있게 합니다. DDM 소스 시스템이 작성한 모든 연결 요구를 거부하거나 선택된 사용자에 대한 액세스를 부여할 수 있습니다. 사용자 종료 프로그램은 반드시 목표 서버에 존재해야 합니다. 목표 DDM 지원은 다음을 위해 이 프로그램을 호출합니다.

- 파일에 대한 각 사용자의 초기 참조에 대해 사용자가 해당 파일에 액세스할 수 있는지를 검증하기 위해. 파일이 I/O 조작을 위해 참조될 때, 이 검증은 파일이 열릴 때 한 번만 발생합니다. 사용자 종료 프로그램은 액세스 요구가 허용되는지 아니면 거부되는지를 TDDM에 표시합니다.
- 각 DDM 연결 요구에 대해
- 70 페이지의 표 5에 있는 테이블의 서브어플리케이션 필드에 나열된 기타 각 기능에 대해

사용자 종료 프로그램을 지정할 때, TDDM은 먼저 소스 서버에서 수신되는 액세스 요구에 오류가 있는지 체크합니다. 오류가 감지되지 않으면, TDDM은 매개변수 리스트를 빌드하고, 사용자 종료 프로그램을 호출하며 프로그램에 매개변수 리스트를 전달합니다.

관련 개념

56 페이지의 『APPC 네트워크의 보안 요소』

분산 관계형 데이터베이스 구조(DRDA)를 사용할 때 DRDA 환경에 있는 각 서버의 자료 지원을 보호해야 합니다.

사용자 종료 프로그램 요구사항

사용자가 작성하는 나감 프로그램의 목적은 사용자의 액세스 요구가 승인되는지 또는 거부되는지 여부를 판별하는 것입니다. 판별은 매개변수 리스트에서 전달되는 값을 사용하여 수행됩니다.

매개변수 리스트의 모든 값을 검증하거나 값 중 일부를 검증하기 위해 프로그램을 작성할 수 있습니다. 프로그램은 요구가 허용됨을 표시하려면 리턴 코드 1을 반드시 리턴해야 하며, 요구가 거부됨을 표시하려면 0을 리턴해야 합니다.

사용자 종료 프로그램은 목표 DDM 또는 DRDA 서버에서 처리되며, 목표 서버가 독립 보조 기억장치 풀(독립 ASP)을 사용하는 경우 시스템 데이터베이스(SYSBAS)의 라이브러리에 있어야 합니다.

DDM에 대한 사용자 종료 프로그램 매개변수 리스트

목표 서버의 사용자 종료 프로그램은 두 개의 매개변수 값(문자 리턴 코드 필드 및 여러 매개변수 값이 들어 있는 문자 자료 구조)을 전달합니다.

목표 서버의 사용자 종료 프로그램은 TDDM에 전달되는 문자 자료 구조 매개변수 값을 사용하여 소스 서버 요구의 허용 여부를 판별합니다. 파일 액세스 요구나 명령 요구가 TDDM에 송신될 때마다 매개변수 리스트가 작성됩니다. 즉, 서브어플리케이션 필드에 대해 표시되는 기능 중 하나가 요구될 때 매개변수 리스트가 작성됩니다. 파일 I/O 조작이 수행될 때, 이 매개변수 리스트는 파일 열기 요구에 대해서만 작성되며, 그 다음의 모든 I/O 조작 요구에 대해서는 작성되지 않습니다.

프로그램은 매개변수 리스트를 사용하여 소스 서버 사용자의 파일 액세스 또는 명령 요구를 허용할 것인지 또는 거부할 것인지를 판별합니다. 리스트는 다음 매개변수와 값을 포함합니다.

- 소스 서버 사용자의 요구가 실행되는 사용자 프로파일 또는 디폴트 사용자 프로파일의 이름
- 사용될 소스 서버의 어플리케이션 프로그램명. DDM 사용의 경우, 이름은 *DDM입니다. DRDA 사용의 경우, 이름은 *DRDA입니다.
- 목표 서버 또는 해당 파일 중 하나에서 사용하기 위해 요구되는 명령 또는 기능(서브어플리케이션)의 이름.

다음 표에 나열된 기능의 대부분은 파일에 직접적인 영향을 주며, 이는 소스 서버 사용자가 DSPFD(파일 설명 표시) 또는 DSPFFD(파일 필드 설명 표시)와 같은 명령을 지정할 때 파일에서 정보를 추출하는 EXTRACT 기능을 포함합니다. 일부 기능은 멤버의 특성을 변경할 수 있게 하는 CHGMBR 기능과 동일한 멤버 관련 기능입니다. COMMAND 기능은 목표 서버에서 실행하기 위해 SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 명령이 제출하는 명령 스트링을 표시합니다. SQLCNN 기능은 DRDA 연결 시도를 지정합니다.

- 이전 매개변수에서 지정된 방법으로 액세스할 파일(오브젝트)의 이름. 이 필드는 명령 스트링(COMMAND)이나 스트림 및 디렉토리 액세스 명령이 제출되는 경우, 또는 명령이 DRDA 명령인 경우에는 적용되지 않습니다.
- 스트림과 디렉토리 액세스 명령을 지정하는 경우, 오브젝트와 디렉토리 필드는 값 *SPC를 갖습니다. 사용자는 기타 필드로 가서 대체 오브젝트명과 대체 경로명을 확보해야 합니다.
- 파일에 액세스할 경우, 파일을 포함하는 라이브러리명
- 파일 멤버를 액세스할 경우, 파일 멤버명. 스트림과 액세스 명령은 값 *N을 갖습니다.

- 형식 필드는 DDM 또는 DRDA에 적용되지 않습니다.
- 다음 필드의 사용 방법에 따라서, 길이가 달라집니다.
- 기타 필드는 다음 6개의 값 중 최대 세 개에 대해 사용됩니다. 처음 두 개는 항상 지정되고(시스템명을 판별할 수 없는 경우 두 번째 값에 *N을 사용할 수 있음) 서브어플리케이션 필드에 지정된 기능의 유형에 따라 나머지 네 개 중 하나가 지정될 수 있습니다.
 - 소스 서버의 위치명. 이것은 APPC 통신이 사용될 경우 소스 서버에 대한 목표 서버의 장치 설명에 지정되는 RMTLOCNAME 매개변수 값과 일치합니다.
 - 소스 서버의 시스템명
 - 파일을 지정하고 파일이 I/O 조작을 위해 열려야(OPEN) 하는 경우, 이 필드는 요구될 조작 유형을 표시합니다. 예를 들어, 파일이 읽기 조작만을 위해 열리는 경우, 입력 요구값은 1로 설정되고 나머지 값은 0으로 설정됩니다.
 - 대체 오브젝트명
 - 대체 디렉토리명
 - 명령 스트링이 제출될 경우, iSeries 명령의 이름과 제출되는 모든 매개변수 및 값

표 5. 목표 서버의 사용자 종료 프로그램에 대한 매개변수 리스트

필드	유형	길이	설명
사용자	문자	10	목표 DDM 작업의 사용자 프로파일명
어플리케이션	문자	10	어플리케이션명: • '*DDM' 분산 자료 관리(DDM)의 경우
서브어플리케이션	문자	10	요구되는 기능: • 'ADDMBR' 'DELETE' 'RGZMBR' • 'CHANGE' 'EXTRACT' 'RMVMBR' • 'Change Data Area (CHGDTAARA)' 'INITIALIZE' 'RNMMBR' • 'CHGMBR' 'LOAD' 'Retrieve Data Area (RTVDATAARA)' • 'CLEAR' 'LOCK' 'SNDDTAQ' • 'CLRDTAQ' 'Move (MOVE)' • 'COMMAND' 'OPEN' • 'Copy (COPY)' 'RCVDTAQ' • 'CREATE' 'RENAME' • 'SQLCNN'
오브젝트	문자	10	지정된 파일명. 서브어플리케이션 필드가 'COMMAND'일 때 *N이 사용됩니다. 파일이 문서 또는 폴더일 때 *SPC가 사용됩니다.
	문자	10	지정된 라이브러리명. 서브어플리케이션 필드가 'COMMAND'일 때 *N이 사용됩니다. 라이브러리가 폴더일 때 *SPC가 사용됩니다.
멤버	문자	10	지정된 멤버명. 멤버명을 적용할 수 없을 때 *N이 사용됩니다.
형식	문자	10	DDM에는 적용 불가능함
길이	십진	5,0	다음 필드의 길이
소스 리모트 위치	문자	10	소스 시스템의 리모트 위치 장치명(SNA인 경우)

표5. 목표 서버의 사용자 종료 프로그램에 대한 매개변수 리스트 (계속)

필드	유형	길이	설명
소스 시스템명	문자	10	리모트 서버의 시스템명. 이 값을 사용할 수 없는 경우, 이 필드에는 “*N ’이 들어갑니다.
기타	문자	2000	이 2000바이트 영역의 사용은 요구 기능에 따라 다릅니다. SQLCNSN 인 경우, DRDA 맵핑을 사용해야 합니다. 다른 기능에 대해서는 DDM 맵핑을 사용하십시오.
DDM 사용:			
기능에 따라서 다음이 달라집니다. 파일을 열기 위해 OPEN을 지정할 경우:			
1 입력 요구 Char(1) 1=예 0=아니오			
1 출력 요구 Char(1) 1=예 0=아니오			
1 개신 요구 Char(1) 1=예 0=아니오			
1 삭제 요구 Char(1) 1=예 0=아니오			
12 대체 오브젝트명			
63 대체 디렉토리명			
1921 명령을 제출하기 위해 COMMAND를 지정하는 경우 명령 스트링			
DRDA 사용:			
9 DRDA 어플리케이션 리퀘스터의 정의명을 입력합니다. DRDA 어플리케이션 리퀘스터의 제품 ID.			
3 제품 코드			
2 버전 ID			
2 릴리스 ID			
1 수정 레벨			
1983 확보됨			
주:			
*N = 널 값(null value)은 값이 지정되지 않는 매개변수 위치를 표시하여, 다른 매개변수가 위치 형식으로 뒤따를 수 있게 합니다.			

DDM에 대한 사용자 종료 프로그램 예

이 사용자 종료 프로그램은 시카고에 있는 리모트 시스템의 보안 관리자가 작성하는 프로그램에 대한 소스 코드를 나타냅니다.

서버에 이 사용자 종료 프로그램을 정의하기 위해 보안 관리자는 다음 명령문을 지정합니다.

CHGNETA DDMACC(DJWLIB/\$UEPGM)

여기서 DJWLIB/\$UEPGM은 사용자 종료 프로그램의 규정된 이름입니다.

보안 관리자가 특별히 사용자 KAREN이 파일 RMTFILEX를 열지 못하게 하려고 하기 때문에, 사용자 종료 프로그램은 KAREN이 파일 RMTFILEX를 열려고 할 때 리턴 코드 필드에 0을 리턴하며, 모든 다른 경우에 리턴 코드 필드에 다른 사용자의 요구가 허용됨을 표시하는 1을 리턴합니다.

주: 해당 코드 예제를 사용하는 것은 241 페이지의『코드 라이센스 및 면책사항 정보』의 조건에 동의한 것으로 간주합니다.

```
$UEPGM: PROCEDURE(RTNCODE,CHARFLD);
DECLARE
    RTNCODE CHAR(1);
DECLARE
    1 CHARFLD,
        2 USER      CHAR(10),
        2 APP       CHAR(10),
        2 FUNC      CHAR(10),
        2 OBJECT    CHAR(10),
        2 DIRECT    CHAR(10),
        2 MEMBER    CHAR(10),
        2 RESERVED  CHAR(10),
    2 LNGTH     PIC '99999',
        2 LUNAME    CHAR(10),
        2 SRVNAME   CHAR(10),
        2 OTHER,
            3 INRQS    CHAR(1),
            3 OUTRQS   CHAR(1),
            3 UPDRQS   CHAR(1),
            3 DELRQS   CHAR(1),
            3 ALTOBJ   CHAR(12),
            3 ALTDIR   CHAR(63),
            3 REMAING  CHAR(1921);
DECLARE
    OPEN  CHAR(10) STATIC INIT('OPEN'),
    KAREN CHAR(10) STATIC INIT('KAREN'),
    RMTFILEX CHAR(10) STATIC INIT('RMTFILEX');
DECLARE
    ZERO  CHAR(1) STATIC INIT('0'),
    ONE   CHAR(1) STATIC INIT('1');
IF (FUNC = OPEN) &
    (USER = KAREN) &
    (OBJECT = RMTFILEX)
THEN
    RTNCODE = ZERO;
ELSE
    RTNCODE = ONE;
END $UEPGM;
```

DDM에 대한 매개변수 리스트 예

이 주제의 명령은 소스 SERVER(NEWYORK)의 사용자 KAREN이 사용 중인 CL 프로그램에 있습니다. 목표 서버(CHICAGO)의 리모트 위치구성은 NEWYORK 소스 서버에 대해 SECURELOC(*YES)를 지정합니다. 이 조치는 사용자 ID가 송신되어야 하고 목표 서버에 KAREN에 대한 사용자 프로파일이 있음을 표시합니다.

KAREN이 사용하는 프로그램이 시카고의 목표 서버에 있는 RMTFILEX라는 리모트 파일을 여는 LOCFILEX라는 DDM 파일에 액세스합니다. 두 서버 모두 iSeries 서버이며, 입력을 위해 파일을 엽니다.

```

CRTDDMF FILE(LOCFILEX) RMTFILE(LIBX/RMTFILEX)
          RMTLOCNAME(CHICAGO)

Open Database File (OPNDBF) FILE(LOCFILEX) OPTION(*INP)
Monitor Message (MONMSG) MSGID(CPF0000) EXEC(GOTO EXIT)

CLOF OPNID(LOCFILEX)
EXIT: End Program (ENDPGM)

```

NEWYORK 소스 서버에서 OPNDBF(데이터베이스 파일 열기) 명령을 실행하면 DDM 파일 LOCFILEX가 열립니다. DDM은 목표 서버에 입력 작업을 위해 LIBX의 RMTFILEX를 여는 요구를 송신합니다. 이 정보로부터, 목표 서버는 검증을 위해 사용자 종료 프로그램이 사용할 다음 매개변수 리스트를 빌드합니다.

```
KAREN *DDM OPEN RMTFILEX LIBX *N 0 24 CHICAGO NEWYORK 1000
```

이 매개변수 리스트는 각 필드에서 송신되는 중요한 문자만을 표시하며, 모든 채움 공백과 0들은 표시되지 않습니다. 예를 들어, KAREN을 포함하는 필드는 10자 필드이기 때문에 5개의 공백으로 채워집니다. RMTFILEX에서 여러 입력 조작이 수행될 수 있지만 이 매개변수 리스트는 열기 조작의 경우에만 송신됩니다.

이 매개변수 리스트는 CHGNETA(네트워크 속성 변경) 명령의 DDMACC 매개변수에 지정된 사용자 종료 프로그램으로 송신됩니다. 사용자 종료 프로그램이 사용자 KAREN이 RMTFILEX를 열도록 권한이 부여되는지를 판별합니다. KAREN에게 권한이 있는 경우, 프로그램은 리턴 코드 필드에 1을 리턴하고, KAREN은 해당 파일을 열고 읽기 조작을 수행할 수 있습니다. 프로그램이 리턴 코드 필드에 0을 리턴하는 경우, 사용자 KAREN은 작업 기록부에 해당 파일을 사용할 권한이 부여되지 않음을 표시하는 메세지를 수신합니다.

모든 입력 조작이 완료되면 소스 서버에서 CLOF(파일 닫기) 명령이 실행되고 DDM은 파일 닫기 요구를 송신합니다.

예제가 있는 DRDA 서버 액세스 제어 나감 프로그램

DRDA 서버의 보안 기능은 APPC 및 TCP/IP를 사용할 경우 CHGNETA 명령의 DDMACC 매개변수를 DRDA까지 사용할 수 있도록 확장합니다.

이전에는 이 매개변수가 DDM 파일 I/O 액세스에만 적용되었습니다. 그러나 기능의 DRDA 사용은 연결 요구로 제한되고, 연결이 이루어진 후의 자료에 대한 요구에는 적용되지 않습니다.

이 보안 기능의 장점을 사용하지 않으려는 경우, 일반적으로 아무 것도 수행할 필요가 없습니다. 유일한 예외는 사용자가 현재 알 수 없는 기능 코드가 수신되는 경우 조작을 거부하도록 코드화되는 DDM 나감 프로그램을 사용 중이고 해당 서버의 자료를 액세스하기 위해 DRDA를 사용 중인 경우입니다. 이 경우에는, 기능 코드가 'SQLCNN'인 경우 DRDA 액세스를 허용하기 위해 '1'이 리턴되도록 나감 프로그램을 수정해야 합니다.

DRDA 연결 차단 또는 필터링을 위해 나감 프로그램을 사용하려면, 새로운 DDM 나감 프로그램을 작성하거나 기존 나감 프로그램을 수정해야 합니다.

이러한 보안 항상에는 입력 매개변수 구조에서 프로그램에 대한 입력일 수 있는 요구 기능의 리스트에 DRDA 기능 코드가 포함됩니다. 'SQLCNN'(SQL 연결 요구)로 명명되는 이 기능 코드는, DRDA 연결 요구가 처

리되는 중임을 나타냅니다(다음 예에서 FUNC 매개변수 참조). APP(애플리케이션) 입력 매개변수는 DRDA 연결 요구 호출에 대해 '*DDM' 대신 '*DRDA'로 설정됩니다.

이러한 향상 외에도, 다음 매개변수가 DRDA에 유용합니다.

- USER 매개변수는 프로그램이 사용자 프로파일 ID에 따라 DRDA 액세스를 허용하거나 거부할 수 있도록 합니다.
- 다음 예의 SRVNAME 매개변수도 사용될 수 있습니다. 이 매개변수가 설정되면, 클라이언트 서버의 이름을 지정합니다. 설정되지 않을 경우 *N 값을 가집니다. iSeries DRDA 어플리케이션 리퀘스터의 경우 항상 설정되어야 합니다.
- TYPDEFN은 연결을 시도하는 클라이언트의 유형에 대한 추가 정보를 제공합니다.
- PRDID(제품 ID) 매개변수는 연결하려는 제품을 제품의 릴리스 레벨과 함께 식별합니다. 다음은 이 코드의 리스트 중 일부입니다. (나감 프로그램에서 사용하기 전에 비IBM 코드를 검증해야 합니다.)

QSQ IBM iSeries용 DB2 Universal Database

DSN z/OS®용 IBM DB2 Universal Database

SQL Linux®, UNIX® 및 Windows®용 IBM DB2 Universal Database(○]전에는 DDCS라고 했음)

ARI VSE 및 VM용 IBM DB2 Universal Database

GTW Oracle사 제품

GVW Grandview DB/DC Systems 제품

XDB XDB Systems 제품

IFX Informix® Software 제품

RUM Wall Data Rumba for Database Access

SIG StarQuest 제품

STH FileTek 제품

이 필드의 나머지 부분은 vvrrm으로 구성되며, 여기서 vv는 버전이고 rr은 릴리스이며 m은 수정 레벨입니다.

DDM 구조 참조 매뉴얼 및 DRDA 참조(둘 다 The Open Group에서 구할 수 있음)에서 이들 필드에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

나감 프로그램이 '0'의 RTNCODE 값을 리턴하고 어플리케이션 리퀘스터 시스템 유형이 iSeries인 경우, 사용자에 대한 연결 실패를 표시하는 메세지는 SQ30060, '사용자가 관계형 데이터베이스(RDB)에 대한 권한이 없음'일 것입니다. 일반적으로, 나감 프로그램에 의한 액세스 거부에 대한 응답은 DDM RDBATHRM 응답 메세지로서, 사용자가 관계형 데이터베이스(RDB)에 대해 권한이 부여되지 않음을 표시합니다.

제한사항

사용자 종료 프로그램에서 기능 검사가 발생하는 경우, 동일한 응답 메세지가 리턴되며, 연결 시도는 실패합니다. 나감 프로그램은 iSeries용 DB2 UDB에 대해 확약 가능한 갱신을 수행해서는 안됩니다. 그렇지 않으면 예기치 않은 결과가 발생할 수 있습니다. 추가 제한은 TCP/IP 서버와 함께 사용되는 사전시작 작업이 후속 사용을 위해 재순환될 때 보안 이유 때문에 일부 클린업이 작업에 수행된다는 사실에서 발생합니다. 이 처리의 일부는 RCLACTGRP ACTGRP(*ELIGIBLE) 기능 사용을 포함합니다. 결과적으로, RCLACTGRP가 포함된 활성 그룹에 사전시작 서버 작업에 있는 임의의 잔류 연결을 사용하려는 시도가 MCH3402 예외(프로그램이 더 이상 존재하지 않는 오브젝트의 전부 또는 일부를 참조하려는 경우)를 가져올 수 있습니다. 또한 나감 프로그램은 사전시작 서버 작업의 이전 호출로 열려 있는 파일에 대한 액세스를 시도해서는 안됩니다.

예

다음은 사용자 ID가 ‘ALIEN’인 경우를 제외한 모든 DDM 조작 및 모든 DRDA 연결을 허용하는 PL/I 사용자 종료 프로그램의 예입니다.

주: 해당 코드 예제를 사용하는 것은 241 페이지의 『코드 라이센스 및 면책사항 정보』의 조건에 동의한 것으로 간주합니다.

```
*****  
/* */  
/* PROGRAM NAME: UEPALIEN */  
/* */  
/* FUNCTION: USER EXIT PROGRAM THAT IS DESIGNED TO */  
/* RETURN AN UNSUCCESSFUL RETURN CODE WHEN */  
/* USERID 'ALIEN' ATTEMPTS A DRDA CONNECTION. */  
/* IT ALLOWS ALL TYPES OF DDM OPERATIONS. */  
/* */  
/* EXECUTION: CALLED WHEN ESTABLISHED AS THE USER EXIT */  
/* PROGRAM. */  
/* */  
/* ALL PARAMETER VARIABLES ARE PASSED IN EXCEPT: */  
/* */  
/* RTNCODE - USER EXIT RETURN CODE ON WHETHER FUNCTION IS */  
/* ALLOWED: '1' INDICATES SUCCESS; '0' FAILURE. */  
/* */  
*****  
  
UEPALIEN: PROCEDURE (RTNCODE,CHARFLD);  
  
DECLARE RTNCODE CHAR(1); /* DECLARATION OF THE EXIT */  
/* PROGRAM RETURN CODE. IT */  
/* INFORMS REQUEST HANDLER */  
/* WHETHER REQUEST IS ALLOWED. */  
DECLARE  
1 CHARFLD, /* DECLARATION OF THE CHAR */  
2 USER CHAR(10), /* FIELD PASSED IN ON THE CALL. */  
2 APP CHAR(10), /* USER PROFILE OF DDM/DRDA USER*/  
2 FUNC CHAR(10), /* APPLICATION NAME */  
2 OBJECT CHAR(10), /* REQUESTED FUNCTION */  
2 DIRECT CHAR(10), /* FILE NAME */  
2 MEMBER CHAR(10), /* LIBRARY NAME */  
2 RESERVED CHAR(10), /* MEMBER NAME */  
2 RESERVED CHAR(10), /* RESERVED FIELD */
```

```

2 LNGTH      PIC '99999',          /* LENGTH OF USED SPACE IN REST */
2 REST,           /* REST OF SPACE = CHAR(2000)   */
3 LUNAME    CHAR(10),            /* REMOTE LU NAME (IF SNA)     */
3 SRVNAME   CHAR(10),            /* REMOTE SERVER NAME          */
3 TYPDEFN   CHAR(9),             /* TYPE DEF NAME OF DRDA AR   */
3 PRDID,           /* PRODUCT ID OF DRDA AR      */
5 PRODUCT    CHAR(3),             /* PRODUCT CODE                 */
5 VERSION    CHAR(2),             /* VERSION ID                  */
5 RELEASE   CHAR(2),              /* RELEASE ID                  */
5 MOD        CHAR(1),              /* MODIFICATION LEVEL         */
3 REMAING   CHAR(1983);          /* REMAINING VARIABLE SPACE.   */

START:
IF (USER = 'ALIEN' &           /* IF USER IS 'ALIEN' AND      */
    FUNC = 'SQLCNN') THEN       /* FUNCTION IS DRDA CONNECT   */
    RTNCODE = '0';               /* SET RETURN CODE TO UNSUCCESSFUL */
ELSE                         /* IF ANY OTHER USER, OR DDM   */
    RTNCODE = '1';               /* SET RETURN CODE TO SUCCESSFUL */

END UEPALIEN;

```

DDM에 대한 사용자 종료 프로그램 고려사항

DDM에 대해 사용자 종료 프로그램을 시작하기 전에 몇 가지 고려사항을 이해해야 합니다.

사용자 종료 프로그램이 i5/OS 예외를 작성하는 CL 프로그램인 경우, 목표 작업에 대해 작업 속성 INQMSGRPY가 *RQD(디폴트)이거나 이 메세지에 대한 응답 리스트에 값이 없는 *SYSRPYL이면 목표 서버의 서버 오퍼레이터에게 조회 메세지가 전송됩니다. 사용자 종료 프로그램은 목표 서버에서 메세지에 대한 응답을 기다리며, 이것은 또한 소스 작업도 대기하도록 만듭니다.

대기가 발생할 수 있는 다른 잠재적인 상황이 있습니다. 예를 들어, ALCOBJ(오브젝트 할당) 또는 RCVMSG(메세지 수신) 명령의 WAIT 매개변수에 긴 대기 값이 지정된 경우, 소스 및 목표 작업은 모두 목표 작업이 메세지를 수신하고 오브젝트 잠금을 확보하도록 지정된 최대 시간까지 대기합니다.

관련 개념

157 페이지의 『DDM에 대한 성능 고려사항』

이 주제에서는 DDM을 사용할 때 성능을 향상시키는 데 유용한 정보 및 일부 기능을 수행하기 위해 DDM 이외의 다른 방법을 사용해야 하는 경우에 관한 정보를 제공합니다.

DDM과 함께 CL 및 DDS 사용

이 주제에는 특정 iSeries 제어 언어(CL) 명령, 자료 서술 스펙(DDS) 고려사항, DDS 키워드 및 DDM 사용자 프로파일 권한에 관한 DDM 관련 정보가 들어 있습니다.

관련 개념

14 페이지의 『DDM에 대한 소스 서버로서 iSeries 서버』

소스 서버 작업의 어플리케이션 프로그램이나 사용자가 처음으로 DDM 파일을 참조할 때, 소스 서버에서 요구 처리의 일부분으로 여러 개의 활동이 발생합니다.

제어 언어(CL)

관련 참조

36 페이지의 『DDM에 대한 CL 명령 고려사항』

컴파일된 제어 언어(CL) 프로그램과 대화식으로 입력된 CL 명령 모두 DDM 파일을 참조할 수 있습니다.

50 페이지의 『DDM 파일 요구사항』

iSeries 서버가 리모트 파일에 액세스하려면, 소스 서버에 DDM 파일을 작성해야 합니다.

143 페이지의 『RCLRSC 및 RCLDDMCNV(DDM 자원 재생) 명령』

iSeries 사용자가 더 이상 활동하지 않는 모든 APPC 대화(DDM 대화 포함)에 대한 자원이 서버로 리턴되는지 확인하려 할 때 RCLRSC(자원 재생) 명령을 사용할 수 있습니다.

DDM 스펙 CL 명령

이 주제에서는 DDM 스펙 CL 명령에 대해 설명합니다.

CHGDDMF(DDM 파일 변경) 명령

CHGDDMF(DDM 파일 변경) 명령은 로컬(소스) 서버에 있는 DDM 파일에 대한 하나 이상의 속성을 변경합니다.

iSeries 소스 서버의 프로그램은 i5/OS DDM 네트워크에 있는 목표 서버에 위치한 파일에 액세스하기 위해 DDM 파일을 참조 파일로 사용합니다.

이 명령을 사용하려면, 다음 예에 표시된 것처럼 명령을 입력하거나 DDM 파일에 대한 작업 화면에서 옵션 2(DDM 파일 변경)를 선택할 수 있습니다.

관련 참조

86 페이지의 『WRKDDMF(DDM 파일에 대한 작업) 명령』

WRKDDMF(DDM 파일에 대한 작업) 명령으로 리스트 화면에서 기존 DDM 파일에 대해 작업할 수 있습니다. 리스트 화면에서, DDM 파일을 변경, 삭제, 표시 또는 작성할 수 있습니다.

DDM 파일 변경(CHGDDMF) 명령

예: CHGDDMF 명령:

이 명령은 소스 서버의 SOURCE 라이브러리에 저장되는 SALES라는 DDM 파일에 대한 통신 모드를 변경하며, 모드는 MODEX로 변경됩니다.

```
CHGDDMF FILE(SOURCE/SALES) MODE(MODEX)
```

CRTDDMF(DDM 파일 작성) 명령

CRTDDMF(DDM 파일 작성) 명령은 로컬(소스) 서버에서 DDM 파일을 작성합니다.

iSeries 서버의 프로그램은 iSeries DDM 네트워크에 있는 리모트(목표) 서버에 위치한 파일에 액세스하기 위해 DDM 파일을 참조 파일로 사용합니다. 로컬 iSeries 서버의 프로그램은 리모트 파일의 실제 이름이 아닌 DDM 파일의 이름에 의해서만 리모트 파일을 인지합니다. (그러나 DDM 파일명은 리모트 파일명과 같을 수 있습니다.)

DDM 파일은 또한 CL 명령이 리모트 서버에 제출될 때도 사용됩니다. (SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 명령을 사용하여 CL 명령을 제출하고, 리모트 서버는 iSeries 서버 또는 System/38이어야 합니다.) SBMRMTCMD 명령을 사용할 때 정상적으로 DDM 파일과 연관된 리모트 파일은 무시됩니다.

DDM 파일은 액세스될 리모트 파일명과 해당 리모트 파일이 위치한 리모트(목표) 서버를 식별하는 리모트 위치 정보를 포함합니다. 또한 리모트 파일의 레코드를 액세스하는 데 사용되는 다른 속성도 지정할 수 있습니다.

이 명령을 사용하려면, 다음 예에 표시된 것처럼 명령을 입력하거나 DDM 파일에 대한 작업 화면에서 F6(DDM 파일 작성) 키를 선택할 수 있습니다.

관련 개념

APPC, APPN 및 HPR

관련 참조

86 페이지의 『WRKDDMF(DDM 파일에 대한 작업) 명령』

WRKDDMF(DDM 파일에 대한 작업) 명령으로 리스트 화면에서 기존 DDM 파일에 대해 작업할 수 있습니다. 리스트 화면에서, DDM 파일을 변경, 삭제, 표시 또는 작성할 수 있습니다.

DDM 파일 작성(CRTDDMF) 명령

예: CRTDDMF 명령:

다음 예는 CRTDDMF 명령에 대한 여러 가지 사용을 보여줍니다.

예: System/38의 파일에 액세스하기 위해 DDM 파일 작성

```
CRTDDMF FILE(SOURCE/SALES) RMTFILE(*NONSTD 'SALES.REMOTE')  
RMTLOCNAME(NEWYORK)
```

이 명령은 SALES라는 DDM 파일을 작성하고 소스 서버의 SOURCE 라이브러리에 저장합니다. 이 DDM 파일은 뉴욕에 있는 System/38의 REMOTE 라이브러리에 저장된 SALES라는 리모트 파일에 액세스하기 위해 리모트 위치 NEWYORK을 사용합니다.

예: iSeries 서버의 파일 멤버에 액세스하기 위해 DDM 파일 작성

```
CRTDDMF FILE(SOURCE/SALES) RMTLOCNAME(NEWYORK)  
RMTFILE(*NONSTD 'REMOTE/SALES(APRIL)')
```

이 명령은 앞의 예에서와 비슷한 DDM 파일을 작성하지만, 이제는 iSeries 서버의 REMOTE 라이브러리에 저장된 리모트 SALES 파일에 있는 APRIL이라는 멤버에 액세스합니다.

예: System/36의 파일에 액세스하기 위해 DDM 파일 작성

```
CRTDDMF FILE(OTHER/SALES) RMTFILE(*NONSTD 'PAYROLL')  
RMTLOCNAME(DENVER) LVLCHK(*NO)
```

이 명령은 SALES라는 DDM 파일을 작성하고 소스 서버의 OTHER 라이브러리에 저장합니다. 덴버에 있는 System/36의 PAYROLL이라는 리모트 파일에 액세스하기 위해 DDM 파일이 리모트 위치 DENVER를 사용합니다. PAYROLL 파일과 그를 액세스하는 어플리케이션 프로그램 사이에서 레벨 검사는 수행되지 않습니다.

다. ACCMTH 매개변수를 지정하지 않았기 때문에 소스 iSeries 서버는 리모트 파일에 액세스하기 위해 DDM 파일을 열 때 목표 서버에 대한 액세스 방식을 선택합니다.

DSPDDMF(DDM 파일 표시) 명령

DSPDDMF(DDM 파일 표시) 명령은 DDM 파일의 세부사항을 표시합니다.

이 명령을 사용하려면, 명령을 입력하거나 DDM 파일에 대한 작업 화면에서 옵션 5(DDM 파일 표시)를 선택할 수 있습니다.

관련 참조

86 페이지의 『WRKDDMF(DDM 파일에 대한 작업) 명령』

WRKDDMF(DDM 파일에 대한 작업) 명령으로 리스트 화면에서 기존 DDM 파일에 대해 작업할 수 있습니다. 리스트 화면에서, DDM 파일을 변경, 삭제, 표시 또는 작성할 수 있습니다.

DDM 파일 표시(DSPDDMF) 명령

RCLDDMCNV(DDM 대화 재생) 명령

RCLDDMCNV(DDM 대화 재생) 명령은 현재 소스 작업에서 사용되고 있지 않는 모든 DDM 소스 서버 대화를 재생하는 데 사용됩니다.

대화는 작업의 DDMCNV 속성값이 *KEEP이거나 명령이 활성 그룹내에 입력되는 경우에도 재생됩니다. 사용자는 이 명령을 사용하여 모든 열린 파일을 닫거나 RCLRSC(지원 재생) 명령이 수행하는 다른 기능을 수행하지 않고도 사용되지 않는 DDM 대화를 재생할 수 있습니다.

RCLDDMCNV 명령은 해당 명령이 입력된 소스 서버의 작업에 대한 DDM 대화에만 적용됩니다. 소스 작업이 사용하는 각 DDM 대화에 대해서, 목표 서버에 연관된 작업이 있어서 연관된 DDM 대화가 종료할 때 목표 작업은 자동으로 종료합니다.

이 명령이 작업이 사용하는 모든 DDM 대화에 적용되지만, 명령 사용이 모든 대화가 재생됨을 의미하지는 않습니다. 대화는 활동적으로 사용되지 않고 있는 경우에만 재생됩니다.

관련 참조

141 페이지의 『DDM 대화 제어』

일반적으로 소스 서버 작업과 연관된 DDM 대화는 이 주제에 설명된 조건 중 하나에 해당될 때까지 활동 상태로 유지됩니다.

RCLDDMCNV(DDM 대화 재생) 명령

SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 명령

SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 명령은 DDM을 사용하여 목표 서버에서 실행할 명령을 제출합니다.

DDM 파일의 리모트 위치 정보가 사용될 통신 회선을 판별하는 데 사용되며, 따라서 제출된 명령을 수신할 목표 서버를 간접적으로 식별합니다.

SBMRMTCMD 명령을 사용하여 다음 목표 서버 중 하나로 명령을 송신할 수 있습니다.

- iSeries

- System/38
- SBMSYSCMD(시스템 명령 제출) DDM 명령을 지원하는 모든 서버

SBMRMTCMD 명령을 사용하여 CL 명령(및 CL만)을 iSeries 서버 또는 System/38로 송신할 수 있습니다. 또한 목표 서버가 DDM 구조 시스템 제출 명령을 지원하는 경우 iSeries 또는 System/38 서버가 아닌 목표 서버에 명령을 송신하는데 사용할 수도 있습니다. 명령은 목표 서버의 구문을 따라야 합니다. SBMRMTCMD 명령은 System/36 서버가 해당 기능을 지원하지 않으므로 System/36 목표로 조작 제어 명령(OCL)을 송신하는 데 사용할 수 없습니다.

이 명령의 주 목적은 소스 서버를 사용하는 사용자나 프로그램이 목표 서버에 위치한 파일에 대해 파일 관리 작업 및 파일 권한 부여 활동을 수행할 수 있게 하는 것입니다. 사용자는 명령이 조작할 목표 서버 오브젝트에 대한 적절한 권한을 갖고 있어야 합니다. 다음은 SBMRMTCMD 명령을 사용하여 리모트 파일에서 수행될 수 있는 조치의 예입니다.

- 장치 파일 작성 또는 삭제
- 리모트 파일에 오브젝트 권한 부여 또는 취소
- 파일 또는 다른 오브젝트 검증
- 파일 또는 다른 오브젝트 저장 또는 복원

파일이나 오브젝트에 여러 가지 일을 수행하기 위해 명령을 사용할 수 있지만, 일부는 다른 것처럼 유용하지 않습니다. 예를 들어, 이 명령을 사용하여 리모트 파일의 파일 설명 또는 필드 속성을 표시하거나 파일 또는 기타 오브젝트를 덤프할 수 있지만 출력은 목표 서버에 남아 있습니다. 소스 시스템에서 리모트 파일 설명 및 필드 속성을 표시하는 또다른 방법은 DSPFD(파일 설명 표시) 및 DSPFFD(파일 필드 설명 표시) 명령을 사용하는 것입니다. SYSTEM(*RMT) 매개변수 및 리모트 파일과 연관된 DDM 파일의 이름을 지정하십시오. 이는 사용자가 직접 원하는 정보를 로컬 서버로 리턴합니다.

이 명령의 두 번째 목적은 사용자가 비파일 작업(메세지 대기행렬과 동일한)을 수행하거나 목표 서버에서 실행할 사용자 작성 명령을 제출할 수 있게 하는 것입니다. CMD 매개변수를 사용하여 목표 서버에서 실행될 명령을 표현하는 문자 스트링을 2000자까지 지정할 수 있습니다.

관련 개념

9 페이지의 『DDM의 부분: DDM 파일』

*FILE 유형의 시스템 오브젝트는 소스 서버에 존재하며 리모트 파일을 식별합니다. 이 파일은 장치 파일과 데이터베이스 파일의 특성을 결합합니다. 장치 파일로서, DDM 파일은 리모트 서버를 목표 서버로 식별하기 위해 리모트 위치명, 로컬 위치명, 장치명, 모드 및 리모트 네트워크 ID를 참조합니다. DDM 파일은 어플리케이션 프로그램에 데이터베이스 파일로 나타나며 소스 서버 프로그램과 리모트 파일 사이에서 액세스 장치 역할을 합니다.

18 페이지의 『목표 서버의 유형에 따른 소스 서버 활동』

목표 서버가 다른 iSeries 서버 또는 System/38이 아닌 경우, DDM 구조의 레벨 2.0 이하에서 정의된 DDM 구조 명령만 사용됩니다.

관련 참조

140 페이지의 『리모트 서버에서 파일 관리 기능 수행』

i5/OS DDM은 리모트 서버에서의 파일 작성, 삭제 또는 이름 변경 조작을 지원합니다.

RCLDDMCNV(DDM 대화 재생) 명령

SBMRMTCMD 명령의 iSeries 및 System/38 목표 시스템:

SBMRMTCMD 명령은 QCAEXEC 서버 프로그램 사용 및 일괄처리 환경 둘 다에서 실행될 수 있는 모든 CL 명령을 제출할 수 있습니다.

즉, 명령이 ALLOW 속성에 대해 다음 값을 둘 다 가질 경우 SBMRMTCMD 명령을 사용하여 이를 제출할 수 있습니다.

***BPGM**

명령이 일괄처리 항목에서 호출되는 컴파일된 CL 프로그램에서 처리될 수 있습니다.

***EXEC**

명령이 CALL 명령의 매개변수로서 사용할 수 있고 처리를 위해 서버 프로그램에 문자 스트링으로 전달될 수 있습니다.

DSPCMD(명령 표시) 명령을 사용하여 가능한 값을 찾아볼 수 있습니다. (SBMRMTCMD 명령은 목표 서버에서 제출된 명령을 실행하기 위해 QCAEXEC 또는 QCMDEXEC 시스템 프로그램을 사용합니다.) 그러나 이들 사용 가능한 명령 중 일부는 목표 서버에서 간접이 필요하고 예상한 결과를 생성하지 않을 수 있으므로 먼저 SBMRMTCMD에 대한 제한사항 주제에 나열된 항목을 고려해야 합니다.

사용자는 제출될 CL 명령과 명령이 조작할 목표 서버 오브젝트 둘 다에 대한 적절한 권한을 갖고 있어야 합니다.

관련 참조

『SBMRMTCMD 명령에 대한 제한사항』

이 주제는 SBMRMTCMD 명령에 대한 제한사항을 설명합니다.

121 페이지의 『DDM 관련 CL 명령 요약 도표』

이 주제에서는 DDM과 함께 사용되는 대부분의 제어 언어(CL) 명령이 들어 있는 요약 도표를 보여줍니다.

SBMRMTCMD 명령에 대한 제한사항:

이 주제는 SBMRMTCMD 명령에 대한 제한사항을 설명합니다.

- 리모트 파일 처리가 각 서버에서 실행되는 두 개의 별도 작업을 포함하는 사용자 작업 내에서 동기화 되지만, 목표 서버에서의 파일 처리는 소스 서버와 독립적으로 이루어집니다. 프로그램 스택(순환 레벨) 또는 요구 레벨에서 프로그램의 특정 위치에 종속되는 OVRDBF(데이터베이스 파일로 대체), OVRMSGF(메세지 파일로 대체), 및 DLTOVR(대체 삭제)와 같은 명령은 예상한 대로 기능하지 않을 수도 있습니다.

예를 들어, 소스 서버에서 각 레벨에서의 대체를 포함하는 복수 순환 레벨이 발생하고 지정된 레벨에서 하나 이상의 대체가 SBMRMTCMD 명령에 있는 목표 서버로 제출될 때, 목표 서버 작업은 소스 서버 작업의 레벨을 알 수 있는 방법이 없습니다. 즉, 목표 서버 대체사항은 특정 순환 레벨에 대한 소스 서버 대체가 종료된 후에도 여전히 적용될 수 있습니다.

- 제출된 명령이 작성하는 출력(예를 들면 스플 파일)은 목표 서버에만 존재합니다. 출력이 소스 서버로 다시 송신되지 않습니다.
- CL 며영의 일부 유형은 목표 iSeries 서버로 제출해서는 안됩니다. 다음은 SBMRMTCMD 명령이 의도하지 않은 예상치 못한 결과를 생성할 수 있는 유형의 예입니다.
 - 데이터베이스 파일, 메세지 파일 및 장치 파일(통신 및 저장 파일 포함)을 참조하는 모든 OVRxxxF 명령.
 - 모든 DSPxxxx 명령(출력 결과가 목표 서버에 남아 있으므로).
 - 목표 서버의 작업을 제어하는 데 사용되는 RRTJOB(작업 경로 재지정)와 같은 작업 관련 명령. 그러나 CHGJOB(작업 변경) 명령은 사용할 수 있습니다.
 - SRVJOB(작업 서비스), TRCJOB(작업 추적), TRCINT(내부 추적) 또는 DMPJOB(작업 덤프)와 같이 프로그램을 서비스하는 데 사용되는 명령.
 - STRPRTWTR(프린터 출력기 시작)과 같이 조회 메세지가 시스템 오퍼레이터로 송신되도록 할 수 있는 명령. (대신, pass-through를 사용할 수 있음)
 - 목표 작업의 독립 보조 기억장치 풀(ASP)을 변경하려고 시도하는 명령(예: SETASPGRP)은 리모트 명령 제출을 사용하여 발생되어서는 안됩니다.
- 목표 서버가 작성하는 모든 즉시 메세지는 서버에 저장되지 않기 때문에 변환이 수행되지 않으며, 즉시 메세지에 대한 텍스트는 표시될 소스 서버으로 직접 전송됩니다. (다른 모든 메세지 유형의 경우, 목표 서버는 메세지 ID를 다시 전송하며, 해당 메세지 ID에 대해 소스 서버에 존재하는 메세지 텍스트가 표시되는 텍스트입니다. 이 메세지 텍스트는 소스 서버 텍스트가 변환된 모든 것입니다.)
- 제출된 작업의 실행 중에 작성된 최대 10개 메세지가 목표 서버에 의해 소스 서버에 전송될 수 있습니다. 11개 이의 메세지가 작성되는 경우, 메세지가 목표 서버에(작업 기록부 같은 곳에) 존재함을 표시하는 추가 정보용 메세지가 전송됩니다. 이 메세지 중 하나가 이탈 메세지인 경우, 다른 유형의 최초 9개 메세지가 전송되고, 그 다음에 정보용 메세지와 이탈 메세지가 뒤따릅니다.
- 목표 서버가 전송하는 메세지의 유일한 유형은 완료, 정보, 진단 및 이탈 메세지입니다.

관련 참조

81 페이지의 『SBMRMTCMD 명령의 iSeries 및 System/38 목표 시스템』

SBMRMTCMD 명령은 QCAEXEC 서버 프로그램 사용 및 일괄처리 환경 둘 다에서 실행될 수 있는 모든 CL 명령을 제출할 수 있습니다.

RCLDDMCNV(DDM 대화 재생) 명령

예: SBMRMTCMD 명령:

이 예는 SBMRMTCMD 명령의 여러 가지 사용을 표시합니다.

예: 리모트 서버에서 다른 DDM 파일을 작성하기 위한 명령 제출

```
SBMRMTCMD CMD('CRTDDMF FILE(SALES/MONTHLY)
RMTFILE(*NONSTD ''SALES/CAR(JULY)'')
RMTLOCNAME(DALLAS)') DDMFILE(CHICAGO)
```

제출된 이 명령은 CHICAGO라는 DDM 파일의 정보로 식별되는 목표 서버에 MONTHLY라는 다른 DDM 파일을 작성하고, 새 DDM 파일은 DDMFILE CHICAGO로 정의되는 서버의 SALES 라이브러리에 저장됩니다. CHICAGO 서버의 새 DDM 파일이 DALLAS라는 이름의 다른 서버 파일과 멤버를 액세스하는데 사용됩니다. 액세스되는 파일은 라이브러리 SALES의 CAR로 명명되고 해당 파일의 JULY입니다.

이 CRTDDMF 명령 스트링에는 세 개의 작은 따옴표 세트가 들어 있는 점을 주지하십시오. 한 세트는 제출되고 있는 전체 명령(SBMRMTCMD 명령의 CMD 매개변수에 필요한)을 묶기 위한 것이고 두 세트는 RMTFILE 매개변수에 명명된 파일 및 멤버를 묶기 위한 것입니다. *NONSTD를 사용하려면 비표준 파일명을 작은 따옴표 세트로 묶어야 하므로 이 두 번째 작은 따옴표 세트는 첫 번째 작은 따옴표 세트 안에 있으므로 이중으로 표시되어야 합니다.

예: 화면 파일의 텍스트를 변경하기 위한 명령 제출

```
SBMRMTCMD CMD('CHGDSFP FILE(LIBX/STANLEY)
TEXT('''Don''''t forget to pair apostrophes.'''')
DDMFILE(SMITH))
```

이 명령은 라이브러리 LIBX에 저장되는 STANLEY라는 표시장치 장치 파일의 설명에 있는 텍스트를 변경합니다. 제출된 명령에는 외부 작은 따옴표 세트(CMD 매개변수에 대한)가 필요하므로 로컬 서버 처리의 경우 TEXT 매개변수에 일반적으로 요구되는 각 작은 따옴표(') 또는 큰 따옴표('')는 리모트 서버 처리의 경우 다시 이중으로 되어야 합니다. 위의 코드는 리모트 서버에서 표시되거나 인쇄될 때 텍스트에 작은 따옴표를 생성합니다.

예: 리모트 서버에 있는 라이브러리 리스트를 대체하기 위한 명령 제출

```
SBMRMTCMD CMD('CHGLIBL LIBL(QGPL QTEMP SALES EVANS)')
DDMFILE(EVANS)
```

이 명령은 EVANS라는 DDM 파일과 연관된 목표 작업이 사용하는 라이브러리 리스트의 사용자 부분을 변경하며 이 DDM 파일은 이 SBMRMTCMD 명령이 제출되는 소스 작업에서 사용됩니다. 해당 소스 작업에서, 리모트 위치 정보를 지정하는 다른 열린 DDM 파일이 있는 경우, 이 라이브러리 리스트가 그 파일들에도 사용됩니다.

추가 고려사항: SBMRMTCMD 명령:

이 주제는 SBMRMTCMD 명령에 대한 추가 고려사항을 설명합니다.

대체 사용 예

SBMRMTCMD 명령의 DDMFILE 매개변수는 해당 명령(CMD 매개변수)이 송신될 목표 서버를 판별하는데 사용됩니다. DDM 파일에(리모트 파일이 아님) 적용되는 대체가 이 기능에 대해 고려됩니다. 예를 들어,

FILEA를 FILEX로 대체하는 다음 명령 때문에 DDM 파일에 대해 파일 대체가 적용된 경우 DLT(파일 삭제) 명령이 송신되는 목표 서버는 DDM FILEX(이 경우 해당 값이 DENVER 시스템을 가리킵니다)에 지정된 리모트 위치 정보와 연관된 서버입니다.

```
CRTDDMF FILE(SRCLIB/FILEA) RMTFILE(SALES/CAR)
    RMTLOCNAME(CHICAGO)
CRTDDMF FILE(SRCLIB/FILEX) RMTFILE(SALES/CAR)
    RMTLOCNAME(DENVER)
OVRDBF FILE(FILEA) TOFILE(SRCLIB/FILEX)
SBMRMTCMD CMD('DLTF RMTLIB/FRED') DDMFILE(SRCLIB/FILEA)
```

이 SBMRMTCMD 명령은 DENVER 서버에서 FRED라는 파일을 삭제합니다.

DDM 대화

목표 서버에서 SBMRMTCMD 명령이 실행될 때 명령은 그와 연관된 목표 서버 작업을 가집니다. 동일한 DDM 파일과 DDM 대화를 사용하여 제출되는 연속 SBMRMTCMD 명령은 DDMCNV 작업 속성의 값에 따라 동일하거나 다른 목표 서버 작업에서 실행될 수 있습니다. DDMCNV 작업 속성값이 제출된 명령이 완료될 때 DDM 대화가 제거되는지 아니면 계속 활동하는지 여부를 판별합니다. 대화가 제거될 경우, 다음 SBMRMTCMD 명령은 다른 목표 작업을 사용하여 실행됩니다. 여러 명령을 제출하는 경우, DDMCNV(*KEEP)가 효력을 갖거나 DDM 대신에 표시장치 pass-through가 사용되어야 합니다.

명령 구문 검증

소스 서버는 CMD 매개변수에 의해 제출되는 명령 문자 스트링의 구문을 검증하지 않습니다. 예를 들어, 사용자 정의 명령의 경우, 명령 정의 오브젝트는 소스 서버에 존재하거나 존재하지 않을 수 있습니다.

명령 실행 결과

제출된 명령이 목표 서버 작업의 일부로서 실행되므로 해당 작업의 속성(예: 라이브러리 탐색 리스트, 사용자 프로파일, 대기 시간 및 실행 우선순위)으로 인해 명령이 로컬로 실행된 경우와 다른 결과가 생성될 수 있습니다. 명령을 제출하는 데 어려움이 있다는 것을 알게 되었으며 그 이유가 예를 들어 목표 서버가 다른 라이브러리 리스트를 사용하기 때문인 경우 SBMRMTCMD 명령을 사용하여 라이브러리 리스트를 편집할 수 있습니다.

오류 메세지 처리

제출된 명령을 처리할 때 목표 서버가 감지하는 오류에 대해서, 소스 서버는 목표 서버에 작성된 것과 동일한 오류 정보를 사용자에게 전송하려고 시도합니다. 그러나 소스 서버가 목표 서버에 작성된 것과 동등한 메세지가 없는 경우, 소스 서버 사용자에게 전송된 메세지에 메세지 ID가 표시되고 목표 서버에 작성된 메세지 유형 및 심각도가 수반됩니다. 오류에 대해 전송된 메세지 텍스트는 디폴트 메세지 텍스트입니다.

목표 서버가 iSeries 서버나 System/36이 아닌 다른 시스템인 경우, 소스 서버에 전송된 메세지는 메세지 ID나 메세지 유형을 수반하지 않습니다. 그러한 목표 서버에서 수신되는 유일한 정보는 메세지 텍스트와 심각도

코드입니다. 목표 서버에서 높은 심각도 코드가 리턴될 때 소스 서버 사용자는 SBMRMTCMD 명령이 이상 종료되었다는 메세지를 수신합니다. 목표 서버가 전송하는 다른 메세지는 메세지 ID가 없는 정보용 메세지로서 수신됩니다.

예를 들어, 소스 및 목표가 둘 다 iSeries 서버일 때 작업 기록부에서 다음 명령문을 볼 수 있습니다.

```
INFO CPI9155 '목표 서버에 다음 메세지가 작성되었습니다.'
DIAG CPD0028 'ZZZZ 라이브러리를 찾을 수 없습니다.'
ESCP CPF0006 '명령에 오류가 발생했습니다.'
```

iSeries 서버 이외의 목표 서버가 iSeries 소스 서버에 동일한 메세지를 리턴할 때, 작업 기록부는 다음과 유사합니다.

```
INFO CPI9155 '목표 서버에 다음 메세지가 작성되었습니다.'
INFO nomsgid 'ZZZZ 라이브러리를 찾을 수 없습니다.'
INFO nomsgid '명령에 오류가 발생했습니다.'
ESCP CPF9172 'SBMRMTCMD 명령이 이상 종료되었습니다.'
```

pass-through를 사용하고 WRKJOB(작업에 대한 작업) 또는 WRKJOBLOG(작업 기록부에 대한 작업) 명령을 사용하여 소스 서버에서 목표 서버 메세지를 볼 수 있습니다. 목표 작업이 종료되면, 메세지는 목표 서버의 출력 대기행렬에 들어가며 WRKOUTQ(출력 대기행렬에 대한 작업) 명령으로 표시할 수 있습니다.

SBMRMTCMD 명령을 사용하여 목표 서버의 CL 프로그램을 호출할 경우, 프로그램에 의해 작성되고 모니터되지 않는 모든 이탈 메세지는 조회 메세지로 변경되어 시스템 오퍼레이터에게 송신됩니다. 작업을 계속하기 전에 목표 시스템 오퍼레이터가 이 조회 메세지에 응답할 필요가 없게 하려면 iSeries Information Center의 CL 주제를 참조하여 목표 서버에서 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

- 특정 작업에 대해 디폴트 응답을 지정하려는 경우 CRTJOBD(작업 설명 작성) 또는 CHGJOBD(작업 설명 변경) 명령에 INQMSGRPY 매개변수를 사용하여 목표 작업에 대한 작업 설명에 *DFT 또는 *SYSRPYL 을 지정할 수 있습니다. 목표 서버에 CHGJOB(작업 변경) 명령을 제출하기 위해 SBMRMTCMD 명령을 사용할 경우에도 이와 동일한 일을 수행할 수 있습니다.
- 작업의 특정 조회 메세지에 대해 디폴트 응답 메세지를 지정하려는 경우 ADDRPLYLE(응답 리스트 항목 추가) 명령을 사용하여(목표 서버에서) 시스템 전체의 자동 메세지 응답 리스트(SYSRPYL)에 이 메세지에 대한 항목을 추가할 수 있습니다. 그런 다음, 작업 설명에 INQMSGRPY(*SYSRPYL)을 지정하는 경우, 조회 메세지가 작업에서 발생할 때마다 이 디폴트 응답이 전송될 수 있습니다.

독립 보조 기억장치 풀(ISAP)

목표 시스템에 온라인 독립 ASP가 있는 경우, 목표 작업의 독립 ASP 그룹은 대화가 시작될 때 설정되며 변경되지 않을 수 있습니다. 목표 작업의 돋립 ASP 그룹을 변경하려고 시도하는 사용자 정의 또는 CL 명령(예 : SETASPGRP 또는 DLTUSRPRF)을 온라인 돋립 ASP가 있는 목표 시스템으로 제출하면 실패할 수 있습니다.

관련 개념

21 페이지의 『DDM 관련 작업 및 DDM 대화』

이 주제는 활성 그룹, 소스 서버 작업, 목표 서버 작업 및 이들 작업에서 사용되는 DDM 대화에 관한 추가 정보를 제공합니다.

관련 참조

112 페이지의 『DDMCNV 매개변수 고려사항』

DDMCNV 매개변수는 APPC(Advanced Program-to-Program Communication) 또는 DDM이 사용하도록 할당된 작업에 있는 iSeries 대화(즉, DDM 대화)가 자동으로 제거될 것인지 또는 소스 작업에 사용중으로 유지될 것인지를 제어하는 작업 관련 매개변수입니다.

109 페이지의 『OVRDBF(데이터베이스 파일로 대체) 명령』

OVRDBF(데이터베이스 파일로 대체) 명령을 DDM과 함께 사용하여 프로그램에 명명된 로컬 데이터베이스 파일을 DDM 파일로 대체할 수 있습니다. DDM 파일은 프로그램이 로컬 데이터베이스 파일 대신 연관된 리모트 파일을 사용하도록 합니다.

WRKDDMF(DDM 파일에 대한 작업) 명령

WRKDDMF(DDM 파일에 대한 작업) 명령으로 리스트 화면에서 기존 DDM 파일에 대해 작업할 수 있습니다. 리스트 화면에서, DDM 파일을 변경, 삭제, 표시 또는 작성할 수 있습니다.

다음 화면에서는 CRTDDMF(DDM 파일 작성) 명령을 사용하여 DDM 파일을 작성했다고 가정합니다.

WRKDDMF 명령을 입력하고 라이브러리 WILSON 및 파일 A를 지정하면 다음 화면이 표시됩니다.

DDM 파일에 대한 작업			
위치	옵션을 입력한 후 Enter 키를 누르십시오.		
	1=DDM 파일 작성 2=DDM 파일 변경 4=삭제 5=세부사항 표시 6=세부사항 인쇄		
옵션	로컬 파일	리모트 파일	리모트 위치
-	WILSON/A	A	S36
F3=나감 F5=화면정리 F9=리스트 인쇄 F12=취소			

이 화면을 사용하여 DDM 파일을 작성하려면, 옵션 열에 1을 입력하고 작성하려는 라이브러리와 파일의 이름을 입력한 후 Enter 키를 누르십시오. 예를 들어, 옵션 필드에 1(DDM 파일 작성)을 입력하고(다음 화면과 같이) 맨 위 리스트 항목의 로컬 파일 열에 WILSON/TEST를 지정한 후 Enter 키를 누르십시오. DDM 파일 작성 화면이 표시됩니다.

DDM 파일에 대한 작업

위치
옵션을 입력한 후 Enter 키를 누르십시오.

1=DDM 파일 작성 2=DDM 파일 변경 4=삭제 5=세부사항 표시
6=세부사항 인쇄

옵션	로컬 파일	리모트 파일	리모트 위치
1	WILSON/TEST	A	S36
-	WILSON/A		

F3=나감 F5=화면정리 F9=리스트 인쇄 F12=취소

DDM 파일 작성 (CRTDDMF)

선택사항을 입력한 후 Enter 키를 누르십시오.

DDM 파일	TEST	0 이름
라이브러리	WILSON	이름, *CURLIB
리모트 파일:		
파일		이름, *NONSTD
라이브러리.		이름, *LIBL, *CURLIB
비표준 파일 '이름'		
리모트 위치:		
이름 또는 주소		
유형	*SNA	*SNA, *IP

F3=나감 F4=프롬트 F5=화면정리 F10=추가 매개변수 F12=취소
F13=0| 화면 사용법 F24=추가 키

DDM 파일 작성 화면에서, 필수값을 입력하고 주어진 디폴트 값을 변경 또는 사용하십시오. F10(추가 매개변수) 키를 눌러서 두 화면에 표시되는 명령 매개변수 사이를 이동할 수 있습니다. 뒷장 키를 누르면, 다음과 같은 추가 매개변수가 표시됩니다.

DDM 파일 작성(CRTDDMF)

선택사항을 입력한 후 Enter 키를 누르십시오.

장치:

APPC 장치 설명	*LOC	이름, *LOC
로컬 위치	*LOC	이름, *LOC, *NETATTR
모드	*NETATTR	이름, *NETATTR
리모트 네트워크 ID	*LOC	이름, *LOC, *NETATTR, *NONE
포트 번호	*DRDA	*DRDA, 1-65535

액세스 방식:

리모트 파일 속성	*RMTFILE	*RMTFILE, *COMBINED...
로컬 액세스 방식		*BOTH, *RANDOM, *SEQUENTIAL
공유 열기 자료 경로	*NO	*NO, *YES
보호 대화	*NO	*NO, *YES

F3=나감 F4=프롬트 F5=화면정리 F12=주소 F13=0| 화면 사용법
F24=추가 키

계속...

DDM 파일 작성(CRTDDMF)

선택사항을 입력한 후 Enter 키를 누르십시오.

레코드 형식 레벨 검사	*RMTFILE	*RMTFILE, *NO
권한	*LIBCRTAUT	이름, *LIBCRTAUT, *ALL...
대체 파일	*YES	*YES, *NO

F3=나감 F4=프롬트 F5=화면정리 F12=취소 F13=0| 화면 사용법
F24=추가 키

값을 입력한 후 명령을 처리하고 DDM 파일에 대한 작업 화면으로 리턴하려면 Enter 키를 누르십시오.

DDM 파일을 변경하려는 경우, DDM 파일에 대한 작업 화면에서 변경하려는 파일 옆에 2(DDM 파일 변경)을 입력하거나, 옵션 열의 맨 위 리스트 항목에 해당 옵션 번호를 입력하고 변경하려는 로컬 파일을 지정하십시오. 예를 들면, WILSON/TEST라는 로컬 파일의 옵션 열에 2(DDM 파일 변경)를 입력하십시오.

DDM 파일에 대한 작업

위치

옵션을 입력한 후 Enter 키를 누르십시오.

1=DDM 파일 작성 2=DDM 파일 변경 4=삭제 5=세부사항 표시
6=세부사항 인쇄

옵션	로컬 파일	리모트 파일	리모트 위치
-	WILSON/A	A	S36
2	WILSON/TEST	TESTFILE.TESTLIB	S38

F3=나감 F5=화면정리 F9=리스트 인쇄 F12=추소

Enter 키를 누르면 DDM 파일 변경 화면이 표시됩니다.

예를 들어, 단순히 텍스트 설명을 추가하려는 경우, 설명을 입력한 후 Enter 키를 누르십시오. 그러나 추가 변경을 수행하려는 경우, F10(추가 매개변수) 키를 눌러서 두 화면에 표시되는 명령 매개변수 사이를 이동할 수 있습니다.

DDM 파일 변경(CHGDDMF)

선택사항을 입력한 후 Enter 키를 누르십시오.

DDM 파일 TEST 이름
라이브러리 WILSON 이름, *LIBL, *CURLIB
리모트 파일:
파일 *SAME 이름, *SAME, *NONSTD
라이브러리 이름, *LIBL, *CURLIB
비표준 파일 '이름'
리모트 위치:
이름 또는 주소 *SAME
유형 *SAME *SAME, *SNA, *IP
레코드 형식 레벨 검사 *SAME *SAME, *RMTFILE, *NO
계속...

F3=나감 F4=프롬트 F5=화면정리 F12=추소 F13=01 화면 사용법
F24=추가 키

모드 매개변수를 변경하려는 경우, 모드 값을 입력한 후 Enter 키를 누르십시오.

DDM 파일 변경(CHGDDMF)

선택사항을 입력한 후 Enter 키를 누르십시오.

텍스트 '설명' *SAME
추가 매개변수

장치:

APPC 장치 설명	*LOC	이름, *SAME, *LOC
로컬 위치	*SAME	이름, *SAME, *LOC, *NETATTR
모드	*SAME	이름, *SAME, *NETATTR
리모트 네트워크 ID	*SAME	이름, *SAME, *LOC, *NETATTR...
포트 번호	*SAME	*SAME, *DRDA, 1-65535
액세스 방식:		
리모트 파일 속성	*SAME	*SAME, *RMTFILE, *COMBINED...
로컬 액세스 방식		*BOTH, *RANDOM, *SEQUENTIAL
공유 열기 자료 경로	*SAME	*SAME, *NO, *YES
보호 대화	*SAME	*SAME, *NO, *YES

맨 아래

F3=나감 F4=프롬트 F5=화면정리 F12=취소 F13=0| 화면 사용법
F24=추가 키

Enter 키를 누른 후 DDM 파일에 대한 작업 화면으로 리턴됩니다.

DDM 파일의 세부사항을 표시하려는 경우, DDM 파일에 대한 작업 화면에서 표시하려는 파일 옆에 5(세부사항 표시)를 입력하거나, 옵션 열의 맨 위 리스트 항목에 해당 옵션 번호를 입력하고 표시하려는 로컬 파일을 지정하십시오. 예를 들면, 옵션 열에 5(세부사항 표시)를 입력하고 맨 위 리스트 항목의 로컬 파일 옆에 WILSON/TEST를 입력하십시오.

DSPDDMF(DDM 파일 표시) 명령을 사용하여 파일의 세부사항을 표시할 수도 있습니다.

DDM 파일에 대한 작업

위치
옵션을 입력한 후 Enter 키를 누르십시오.

1=DDM 파일 작성 2=DDM 파일 변경 4=삭제 5=세부사항 표시
6=세부사항 인쇄

옵션	로컬 파일	리모트 파일	리모트 위치
5	WILSON/TEST		
-	WILSON/A	A	S36
-	WILSON/TEST	TESTFILE.TESTLIB	S38

F3=나감 F5=화면정리 F9=리스트 인쇄 F12=취소

Enter 키를 누르면 DDM 파일의 세부사항 표시 화면이 표시됩니다.

DDM 파일의 세부사항 표시 SYSTEM: AS400B

로컬 파일:
 파일 : TEST
 라이브러리 : WILSON

리모트 파일 : TESTFILE.TESTLIB

리모트 위치:
 리모트 위치 : S38
 장치 설명 : *LOC
 로컬 위치 : *LOC
 리모트 위치 네트워크 ID : *LOC
 모드 : S38MODE1

계속하려면 Enter 키를 누르십시오.

F3=나감 F12=취소

두 번째 화면을 보려면 뒷장 키를 누르십시오.

DDM 파일의 세부사항 표시 SYSTEM: AS400B

액세스 방식
 리모트 파일 속성 : *RMTFILE
 로컬 액세스 방식 :
 공유 열기 자료 경로 : *NO
 레코드 형식 레벨 ID 체크 : *RMTFILE
 텍스트 : TEST VERSION FOR DDM

계속하려면 Enter 키를 누르십시오.

F3=나감 F12=취소

DDM 파일에 대한 작업 화면으로 리턴하려면 Enter 키를 누르십시오.

DDM 파일의 세부사항 표시에 추가하여, 옵션 열에 6(세부사항 인쇄)을 입력하여 세부사항 정보를 인쇄할 수 있습니다.

또한 F9(리스트 인쇄) 키를 눌러서 DDM 파일 리스트를 인쇄할 수도 있습니다.

파일 또는 파일들을 삭제하려면, 삭제하려는 파일들의 옆에 있는 옵션 열에 4(삭제)를 입력하거나 맨 위 리스트 항목에 4를 입력하고 삭제하려는 파일을 지정하십시오.

DDM 파일에 대한 작업

위치
옵션을 입력한 후 Enter 키를 누르십시오.
1=DDM 파일 작성 2=DDM 파일 변경 4=삭제 5=세부사항 표시
6=세부사항 인쇄

옵션	로컬 파일	리모트 파일	리모트 위치
-	WILSON/A	A	S36
4	WILSON/TEST	TESTFILE.TESTLIB	S38

F3=나감 F5=화면정리 F9=리스트 인쇄 F12=취소

Enter 키를 누르십시오. 파일 삭제 확인 화면이 표시됩니다.

파일 삭제 확인

4=삭제에 대한 선택을 확정하려면 Enter 키를 누르십시오.
선택사항을 변경하려면 F12 키를 누르십시오.

옵션	로컬 파일	리모트 파일	리모트 위치
4	WILSON/TEST	TESTFILE.TESTLIB	S38

F12=취소

화면의 조치 중 하나를 선택한 후 Enter 키를 누르십시오. DDM 파일에 대한 작업 화면으로 리턴됩니다.

관련 참조

77 페이지의 『CHGDDMF(DDM 파일 변경) 명령』

CHGDDMF(DDM 파일 변경) 명령은 로컬(소스) 서버에 있는 DDM 파일에 대한 하나 이상의 속성을 변경합니다.

77 페이지의 『CRTDDMF(DDM 파일 작성) 명령』

CRTDDMF(DDM 파일 작성) 명령은 로컬(소스) 서버에서 DDM 파일을 작성합니다.

79 페이지의 『DSPDDMF(DDM 파일 표시) 명령』

DSPDDMF(DDM 파일 표시) 명령은 DDM 파일의 세부사항을 표시합니다.

DDM 관련 CL 명령 고려사항

이 주제는 iSeries CL 명령을 DDM 파일과 함께 사용할 때 이들 명령에 관한 DDM 관련 특정사항을 설명합니다. 이들 주제는 소스 서버에서 명령 실행에 대해 논의하며, SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 명령에 의해 목표 서버에서 실행하도록 제출되는 명령에 대해서는 논의하지 않습니다.

주: DDM 파일에 대해 다음에 해당되는 경우 CPF9810 메세지가 표시됩니다.

- 파일이 라이브러리 QTEMP에 작성됩니다.
- CL 명령(CPYF와 같은)이 해당 파일을 사용합니다.
- CL 명령에 리모트 파일 및 라이브러리를 지정했고 해당 라이브러리가 리모트 서버에 존재하지 않습니다.

메세지 CPF9810은 QTEMP 라이브러리가 없었음을 표시합니다. 그러나 발견되지 않은 라이브러리가 DDM 파일에서 지정된 리모트 라이브러리입니다.

관련 개념

제어 언어(CL)

관련 참조

114 페이지의 『DDM 관련 CL 명령 리스트』

이 주제의 도표에는 DDM과 특정 관계를 갖는 제어 언어(CL) 명령이 그룹화되어 있어 DDM과 함께 사용 가능한 명령 기능, DDM과 함께 사용할 때 일반 제한사항을 갖는 명령 기능 및 DDM과 함께 사용할 수 없는 명령 기능을 보여줍니다.

DDM 파일의 파일 관리 처리

자료 관리가 DDM 파일을 처리하는 방법 때문에, 명령에 멤버명을 지정할 때 주의해야 합니다. 멤버명을 지정할 경우, 자료 관리는 DDM 파일을 찾기 전에 먼저 지정된 멤버명이 들어 있는 로컬 데이터베이스 파일을 탐색합니다.

예를 들어, 다음을 가정하십시오.

- DDM 파일 CUST021이 라이브러리 NYCLIB에 있습니다.
- 데이터베이스 파일 CUST021이 라이브러리 CUBSLIB에 있습니다.

NYCLIB는 사용자 라이브러리 리스트에서 CUBSLIB 앞에 나열됩니다. CUBSLIB/CUST021은 멤버 NO1을 포함합니다. DDM 파일에 지시한 리모트 파일이 멤버 NO1을 포함합니다. OVRDBF(데이터베이스 파일로 대체) 명령에서 다음 대체를 사용하는 경우,

OVRDBF FILE(CUST021) MBR(N01)

자료 관리는 DDM 파일 NYCLIB/CUST021 대신에 데이터베이스 파일 CUBSLIB/CUST021을 찾습니다.

이렇게 하지 않으면 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

- 대체에서 TOFILE을 규정하십시오.
OVRDBF FILE(CUST021) TOFILE(NYCLIB/CUST021) MBR(N01)
- 라이브러리 리스트에서 해당 데이터베이스 파일을 포함하는 라이브러리를 제거하십시오.

RMVLIBLE LIB(CUBSLIB)

- 대체를 제거하고 DDM 파일의 리모트 파일명을 해당 멤버명을 포함하도록 변경하십시오.

```
CHGDDMF FILE(NYCLIB/CUST021)  
RMTFILE(*NONSTD 'XYZ/CUSTMAST(N01)')
```

ALCOBJ(오브젝트 할당) 명령

소스 서버에 대한 ALCOBJ(오브젝트 할당) 명령에 DDM 파일의 이름을 지정할 때 이 명령은 소스 서버에 DDM 파일을 할당하고 목표 서버에 그와 연관된 파일 또는 파일 멤버를 할당합니다.

명령은 각 쌍으로 DDM 파일과 리모트 파일 둘 다에 잠금 상태로 놓습니다(이 파일은 파일이나 멤버가 잠기는 동안 변경 또는 삭제되지 않도록 양 서버 모두에서 잡깁니다). 파일 쌍(소스 서버의 DDM 파일과 하나 이상의 목표 서버의 리모트 파일)의 하나 이상을 동시에 할당할 수 있습니다.

각 DDM 파일은 항상 공유 읽기(*SHRRD) 잠금으로 잡깁니다. 동시에 다른 로컬 파일을 잡그기 위해 명령에 지정되었을 수 있는 잠금 유형에 관계없이 DDM 파일에는 공유 읽기를 사용합니다.

리모트 파일에 배치되는 잠금은 목표 서버의 유형에 따라 다릅니다.

- 목표가 iSeries 서버 또는 System/38일 때, 리모트 파일에 대한 결과 잠금은 파일이 로컬 데이터베이스 파일인 것과 같습니다. 즉, iSeries 또는 System/38 리모트 파일도 공유 읽기 잠금으로 잡기고, 멤버(지정되는 하나, 또는 첫 번째 멤버)는 명령에 지정된 잠금 유형으로 잡깁니다.
- 목표가 iSeries 서버 또는 System/38이 아닐 때, 일부 비iSeries 목표 서버가 명령에 지정된 것보다 더 강한 잠금을 사용할 수 있는 경우를 제외하고는 리모트 파일은 지정된 잠금 유형으로 잡깁니다. ALCOBJ 명령이 여러 DDM 파일을 지정하고 하나 이상의 파일이 비iSeries 목표 서버에 있을 경우, 이를 리모트 파일은 명령에 지정된 잠금 유형으로 잡깁니다. 멤버를 지원하지 않는 리모트 서버에 대해 멤버명을 지정하는 경우, 멤버명이 DDM 파일명과 같지 않으면 오류 메세지와 함께 잠금 요구가 거부됩니다.

관련 참조

141 페이지의 『ALCOBJ(오브젝트 할당) 및 DLCOBJ(오브젝트 할당해제) 명령』

ALCOBJ 명령은 소스 서버의 DDM 파일과 목표 서버에 있는 그와 연관된 파일을 잡깁니다.

ALCOBJ 명령의 멤버명 및 iSeries 목표 서버:

ALCOBJ 명령에 DDM 파일명과 함께 멤버명을 지정하는 경우, 해당 멤버(리모트 파일에 있는)는 이 명령에 지정된 잠금 유형으로 잡겨집니다.

DDM 파일 자체에서도 멤버명을 지정하는 경우 두 명령(ALCOBJ 및 CRTDDMF)의 멤버명은 같아야 합니다. 이름이 다른 경우, 잠금 요구는 거부되고 오류 메세지가 프로그램 사용자에게 전송됩니다. 해당 멤버를 포함하는 리모트 파일은 멤버에 대해 지정된 잠금 유형에 관계없이 공유 읽기 잠금으로 잡깁니다.

iSeries 서버 또는 System/38의 리모트 파일에 대한 ALCOBJ 명령에 DDM 파일명을 지정할 때 멤버명을 지정하지 않을 경우, 디폴트로 *FIRST가 되며 목표 서버는 이름으로 지정된 것과 같이 리모트 파일의 첫 번째 멤버를 찾아 잡그려고 시도합니다. 리모트 파일에 멤버가 없는 경우, 잠금 요구는 오류 메세지와 함께 거부됩니다.

ALCOBJ 명령으로 복수 DDM 파일 잠금:

하나의 ALCOBJ 명령을 사용하여 여러 목표 서버에 위치한 리모트 파일과 연관된 복수 DDM 파일을 지정할 수 있습니다. 모든 서버의 모든 파일을 잠글 수 없는 경우, 아무 것도 잠그지 않습니다.

DDM에 대한 ALCOBJ 명령 완료 시간:

DDM 관련 파일을 할당할 때, 소스와 목표 서버 사이에 발생할 통신에 필요한 추가 시간 때문에 명령이 완료 하려면 더 긴 시간이 필요합니다.

그러나 ALCOBJ(오브젝트 할당) 명령의 WAIT 매개변수에 지정된 대기 시간을 증가시켜서는 안됩니다. 통신 시간과 WAIT 매개변수 값은 서로 아무 관계를 가지지 않습니다.

주: ALCOBJ 명령으로 확보한 잠금을 먼저 해제(DLCOBJ 명령을 사용하여)하지 않고 DLTF 명령을 사용하여 리모트 파일을 삭제하면 DDM 대화는 소스 작업이 종료될 때까지 재생되지 않습니다.

CHGJOB(작업 변경) 명령

CHGJOB(작업 변경) 명령은 DDMCNV 매개변수를 변경하는 데 사용할 수 있는데, 이 매개변수는 DDM이 사용하도록 할당된 APPC(Advanced Program-to-Program Communication) 또는 iSeries Access 제품군 대화가 작업에서 사용되고 있지 않을 때 활동으로 유지될 것인지 또는 자동으로 제거될 것인지를 제어합니다. 새로운 값은 지정된 작업에 대해 즉시 효력을 갖습니다.

DDMCNV 작업 속성의 현재 값을 표시하려면 WRKJOB(작업에 대한 작업) 명령을 사용하십시오.

관련 참조

112 페이지의 『DDMCNV 매개변수 고려사항』

DDMCNV 매개변수는 APPC(Advanced Program-to-Program Communication) 또는 DDM이 사용하도록 할당된 작업에 있는 iSeries 대화(즉, DDM 대화)가 자동으로 제거될 것인지 또는 소스 작업에 사용 중으로 유지될 것인지를 제어하는 작업 관련 매개변수입니다.

111 페이지의 『WRKJOB(작업에 대한 작업) 명령』

WRKJOB(작업에 대한 작업) 명령은 두 개의 DDM 관련 항목을 표시하는 데 사용할 수 있습니다.

CHGLF(논리 파일 변경) 명령

CHGLF(논리 파일 변경) 명령을 사용하여 SYSTEM 매개변수를 통해 소스 및 목표 서버에 있는 파일을 변경 할 수 있습니다.

SYSTEM 매개변수 값을 사용할 때 다음 항목을 고려하십시오.

- *LCL을 지정할 때, 논리 파일은 로컬 서버에서 변경됩니다.
- *RMT를 지정할 때, 논리 파일은 리모트 서버에서 변경됩니다. FILE 매개변수에 DDM 파일을 지정해야 합니다.
- *FILETYPE을 지정할 때, DDM 파일이 FILE 매개변수에 지정된 경우 리모트 파일이 변경됩니다. DDM 파일을 지정하지 않은 경우, 로컬 논리 파일이 변경됩니다.

DDM과 함께 이 명령을 사용할 때 다음 항목을 고려하십시오.

- FILE 매개변수는 변경될 리모트 논리 파일을 표현하는 DDM 파일의 이름입니다. DDM 파일에 지정된 리모트 파일이 리모트 서버(역시 DDM 파일에 지정됨)에서 변경되는 논리 파일입니다.
- iSeries 서버 이외의 목표 서버의 경우를 위한
 - TEXT를 제외한 모든 매개변수가 무시됩니다.
 - 리모트 파일이 논리 파일인지 여부를 확인하지 않습니다.

CHGPF(실제 파일 변경) 명령

CHGPF(실제 파일 변경) 명령을 사용하여 SYSTEM 매개변수를 통해 소스 및 목표 시스템에 있는 파일을 변경할 수 있습니다.

SYSTEM 매개변수 값을 사용할 때 다음 항목을 고려하십시오.

- *LCL을 지정할 때, 로컬 시스템에서 실제 파일이 변경됩니다.
- *RMT를 지정할 때, 리모트 시스템의 실제 파일이 변경됩니다. FILE 매개변수에 DDM 파일을 지정해야 합니다.
- *FILETYPE을 지정할 때, FILE 매개변수에 DDM 파일을 지정한 경우 리모트 파일이 변경됩니다. DDM 파일을 지정하지 않은 경우, 로컬 실제 파일이 변경됩니다.

DDM과 함께 이 명령을 사용할 때 다음 항목을 고려하십시오.

- FILE 매개변수는 변경될 리모트 실제 파일을 표현하는 DDM 파일의 이름입니다. DDM 파일에 지정된 리모트 파일은 리모트 시스템(역시 DDM 파일에서 지정됨)에서 변경되는 실제 파일입니다.
- iSeries 서버 이외의 목표 서버의 경우를 위한
 - EXPDATE, SIZE 및 TEXT를 제외한 모든 매개변수가 무시됩니다.
 - 리모트 파일이 실제 파일인지 여부를 확인하지 않습니다.

CHGSRCPF(소스 실제 파일 변경) 명령

CHGSRCPF(소스 실제 파일 변경) 명령을 사용하여 SYSTEM 매개변수를 통해 소스 및 목표 서버에 있는 파일을 변경할 수 있습니다.

SYSTEM 매개변수 값을 사용할 때 다음 항목을 고려하십시오.

- *LCL을 지정할 때, 로컬 서버에서 소스 실제 파일이 변경됩니다.
- *RMT를 지정할 때, 리모트 서버의 소스 실제 파일이 변경됩니다. FILE 매개변수에 DDM 파일을 지정해야 합니다.
- *FILETYPE을 지정할 때, FILE 매개변수에 DDM 파일을 지정한 경우 리모트 파일이 변경됩니다. DDM 파일을 지정하지 않은 경우, 로컬 소스 실제 파일이 변경됩니다.

DDM과 함께 이 명령을 사용할 때 다음 항목을 고려하십시오.

- FILE 매개변수는 변경될 리모트 소스 실제 파일을 표현하는 DDM 파일의 이름입니다. DDM 파일에 지정된 리모트 파일은 리모트 서버(역시 DDM 파일에서 지정됨)에서 변경되는 소스 실제 파일입니다.

- 목표 System/38 서버에서 CCSID 매개변수는 무시됩니다.
- iSeries 서버 이외의 목표 서버의 경우, 파일을 변경하기 위해 CHGSRCPF 명령을 사용할 수 없습니다.

CLRPFM(실제 파일 멤버 지우기) 명령

CLRPFM(실제 파일 멤버 지우기) 명령을 DDM과 함께 사용하여 목표 iSeries 서버의 실제 파일 멤버 또는 비iSeries 목표 서버의 파일로부터 모든 레코드를 지울 수 있습니다. 명령은 로컬 파일에 수행하는 것과 동일한 방법(모든 자료 레코드와 삭제된 레코드를 지움)으로 작업합니다.

DDM에 대한 복사 명령

이 주제에서는 다음 CL 명령의 DDM 관계에 대해 설명합니다.

- CPYF(파일 복사)
- CPYFRMQRYF(조회 파일에서 복사)
- CPYFRMTAP(테이프에서 복사)
- CPYSRCF(소스 파일 복사)
- CPYTOTAP(테이프에 복사)

이 명령은 로컬 및 리모트 서버의 파일 사이에서 자료 또는 소스를 복사하는데 사용할 수 있습니다. 이 명령으로 복사 대상 파일과 복사할 파일을 지정합니다. 다음 표는 로컬과 리모트 서버 사이에서 복사할 수 있는 데이터베이스 및 장치 파일을 나타내고 있습니다.

표 6. 데이터베이스 및 장치 파일 복사

시작 파일	종료 파일
로컬 또는 리모트 데이터베이스 파일	로컬 또는 리모트 데이터베이스 파일
로컬 또는 리모트 데이터베이스 파일	로컬 장치 파일
로컬 장치 파일	로컬 또는 리모트 데이터베이스 파일

DDM 파일은 리모트 데이터베이스 파일을 참조하는 장치 파일로서 간주됩니다. DDM과 함께 이 복사 명령을 사용할 때 다음 항목을 고려하십시오.

- 복사 명령이 오류를 작성할 때 DDM 대화는 작업에 대해 재생되지 않습니다.

주: 버전 3 릴리스 2 이전의 릴리스에서는 복사 오류가 발생하면 RCLRSC(자원 재생) 명령이 실행되었으며 이 명령은 또한 RCLDDMCNV(분산 자료 관리 대화 재생) 명령을 실행시켰습니다. 복사 오류가 발생할 때 RCLRSC 명령은 여전히 실행되지만 더 이상 이 명령이 RCLDDMCNV 명령을 실행시키지는 않습니다. 오류가 발생한 복사 명령 다음에 명시적 RCLDDMCNV를 지정하지 않으면 DDM 대화는 그대로 남아 있습니다.

- CPYF 또는 CPYSRCF 명령에서 DDM 파일과 로컬 파일을 지정하면 시스템은 리모트 및 로컬 파일이 소스 서버에서 동일한 파일이 아닌 것을 확인하지 않습니다. 하나의 DDM 파일을 지정하는 경우, 잠재적으로 동일한 파일을 복사 대상 및 복사할 파일로 지정할 수 있습니다.
- CPYF 및 CPYSRCF 명령에 대한 FROMFILE 및 TOFILE 매개변수에 DDM 파일을 지정할 수 있습니다.

주: CPYFRMQRYF(조회 파일에서 복사) 및 CPYFRMTAP(테이프에서 복사) 명령에서는 TOFILE 매개 변수에만 DDM 파일명을 지정할 수 있으며, CPYTOTAP(테이프에 복사) 명령에서는 FROMFILE 매개 변수에만 DDM 파일명을 지정할 수 있습니다.

- 목표 서버가 iSeries 서버 또는 System/38이 아닌 경우,
 - 로컬 iSeries 서버의 파일을 리모트 파일에 복사할 때(또는 그 반대의 경우), 대개 FMTOPT(*NOCHK)가 필수입니다.
 - 로컬 iSeries 서버의 소스 파일을 리모트 파일로(또는 그 반대로) 복사할 때 FMTOPT(*CVTSRC)를 지정해야 합니다.
- 대체 색인이 구축된 목표 System/36 파일에 자료를 복사하는 경우, MBROPT(*REPLACE)를 지정할 수 없습니다. 이 경우, 복사 명령이 해당 리모트 파일을 지우려고 하지만, 대체 색인 때문에 실패합니다.
- 삭제된 레코드를 포함할 수 있는 iSeries 파일을 삭제된 레코드를 포함할 수 없는 파일에 복사할 때 반드시 COMPRESS(*YES)를 지정해야 하며, 그렇지 않으면 오류 메세지가 전송되고 작업이 종료합니다.
- DDM 파일의 리모트 파일명이 멤버명을 지정하는 경우, 복사 명령에서 해당 파일에 대해 지정된 멤버명은 DDM 파일에서 리모트 파일명의 멤버명과 동일해야 합니다. 또한 OVRDBF(데이터베이스 파일 대체) 명령은 DDM 파일의 리모트 파일명에 있는 멤버명과 다른 멤버명을 지정할 수 없습니다.
- DDM 파일이 멤버명을 지정하지 않고 OVRDBF 명령이 이 파일에 대한 멤버명을 지정하는 경우, 복사 명령은 OVRDBF 명령에 지정된 멤버명을 사용합니다.

TOFILE 매개변수가 존재하지 않는 파일을 참조하는 DDM 파일인 경우, CRTFILE(*YES)를 지정하면 CPYF는 해당 파일을 작성합니다. 다음은 CPYF 또는 CPYFRMQRYF 명령으로 작성된 리모트 파일에 대한 특별한 고려사항입니다.

- 목표 시스템이 iSeries 서버 또는 System/38인 경우, 목표 DDM 작업에 대한 사용자 프로파일은 목표 서버에서 CRTPF 명령을 수행할 수 있는 권한이 있어야 합니다.
- 목표 서버가 iSeries 서버가 아닌 서버인 경우, FROMFILE 매개변수에 지정되는 파일은 *HEX 또는 소스 작업의 CCSID 이외의 어떠한 파일 또는 필드 CCSID를 가질 수 없습니다.
- CPYF 명령의 경우, 목표 서버가 iSeries 서버 이외의 시스템인 경우 FROMFILE 매개변수는 소스 파일이 될 수 없습니다.
- 목표 서버가 System/38인 경우, TOMBTR 매개변수는 복사가 성공하기 위해서 리모트 파일의 이름 또는 *FIRST와 동일해야 합니다. 복사는 리모트 파일의 이름과 동일한 이름을 갖는 멤버를 작성합니다.
- 목표 서버가 System/38 또는 iSeries 서버가 아닌 경우, 복사가 성공하려면 TOMBTR 매개변수가 *FIRST 이거나 DDM 파일명을 지정해야 합니다. 리모트 파일에 대한 DDM 액세스를 위해서, 파일은 DDM 파일과 동일한 이름을 갖는 것으로 나타납니다.
- iSeries 목표 서버의 경우, TOFILE 매개변수는 FROMFILE 매개변수의 모든 속성을 갖습니다.
- iSeries 서버가 아닌 다른 목표 시스템의 경우, CRTPF 명령에서 무시되는 속성은 복사 명령이 파일을 작성할 때도 무시됩니다.

- 목표 서버가 System/38이고 FROMFILE 매개변수가 삭제된 레코드를 허용하지 않는 직접 파일인 경우, 해당되는 최대 크기에서 파일의 최종 레코드 다음에 레코드를 복사하려고 시도합니다. System/38의 시스템 오퍼레이터가 서버에 레코드를 추가하거나 복사를 취소할 것을 지시합니다.
- CRTFILE(*YES)를 지정하는 CPYF 또는 CPYFRMQRYYF 명령은 단지 목표 서버가 허용하는 만큼의 크기 설명을 갖는 파일을 목표 서버에 작성합니다.
- 모든 복사의 경우, 복사할 레코드 수가 허용하는 최대 값을 초과하는 경우, 최대 값에 도달할 때 복사 기능이 종료됩니다.
- 제약 관계를 갖는 버전 3 릴리스 1 리모트 파일을 참조하는 버전 2 릴리스 3 또는 이전 시스템에서 수행되는 복사 명령의 경우, ERRLVL 매개변수는 제약 관계 위반 때문에 작동하지 않습니다. 지정된 ERRLVL에 관계없이 복사가 종료됩니다.
- 복사 명령은 리모트 분배 파일을 참조하는 DDM 파일에서 복사 및 DDM 파일에 복사를 허용합니다.

CRTDTAARA(자료 영역 작성) 명령

CRTDTAARA(자료 영역 작성) 명령은 자료 영역을 작성하여 이를 지정된 라이브러리에 저장합니다. 또한 자료의 속성도 지정합니다. 선택적으로 자료 영역을 특정값으로 초기설정할 수 있습니다.

TYPE 매개변수에 *DDM을 지정하여 DDM 자료 영역을 작성할 수 있습니다. DDM 자료 영역은 프로그램이 DDM 네트워크에 있는 리모트(목표) 서버에 위치한 자료 영역에 액세스하기 위한 참조 자료 영역으로 사용됩니다. 로컬(소스) 서버의 프로그램은 리모트 자료 영역의 이름이 아닌 DDM 자료 영역의 이름에 의해 리모트 자료 영역을 참조합니다.(DDM 자료 영역명은 리모트 자료 영역명과 동일할 수도 있습니다.)

DDM 자료 영역(소스 서버의)은 리모트 자료 영역의 이름과 리모트 자료 영역이 위치한 리모트(목표) 서버의 이름을 포함합니다.

RTVDTAARA(자료 영역 검색) 명령 및 CHGDTAARA(자료 영역 변경) 명령과 함께 DDM 자료 영역을 사용하여 리모트 서버에서 자료 영역을 검색 및 갱신할 수 있습니다. QWCRDTAA(자료 영역 검색) API와 함께 DDM 자료 영역을 사용할 수도 있습니다.

DDM과 함께 이 명령을 사용할 때 다음 항목을 고려하십시오.

- RMTDTAARA 매개변수는 목표 서버의 리모트 자료 영역명입니다. DDM 자료 영역을 작성할 때 자료 영역이 존재할 필요는 없습니다.
- RMTLOCNAME 매개변수는 오브젝트와 함께 사용되는 리모트 위치의 이름입니다. 다중 DDM 자료 영역은 목표 시스템에 대해 동일한 리모트 위치를 사용할 수 있습니다. RMTLOCNAME은 리모트 자료 영역을 지원하는 i5/OS의 릴리스에서 실행하는 iSeries인 목표 서버를 가리켜야 합니다. RMTLOCNAME에 대해 가능한 값에는 다음이 포함됩니다.
 - remote-location-name: 목표 시스템과 연관된 리모트 위치명을 지정합니다. 목표 시스템에 액세스할 때 사용되는 리모트 위치는 DDM 자료 영역이 작성되어 있으면 없어도 되지만 DDM 자료 영역에 액세스할 때에는 반드시 있어야 합니다.
 - *RDB: 관계형 데이터베이스(RDB) 매개변수에서 지정한 관계형 데이터베이스에 대한 리모트 위치 정보는 리모트 시스템을 판별하는 데 사용됩니다.

- DEV 매개변수는 이 DDM 자료 영역과 함께 사용되는 소스 서버의 APPC 장치 설명의 이름입니다. 장치 설명은 DDM 자료 영역이 작성될 때 존재할 필요가 없습니다.
- LCLLOCNAME 매개변수는 로컬 위치명입니다.
- MODE 매개변수는 목표 서버와 통신하기 위해 리모트 위치명과 함께 사용되는 모드명입니다.
- RMTNETID 매개변수는 목표 서버와 통신하는 데 사용되는 리모트 위치가 상주하는 리모트 네트워크 ID입니다.

DDM과 함께 이 명령을 사용할 때 다음 제한사항을 고려하십시오.

- 이름 *LDA, *GDA 또는 *PDA를 사용하는 DDM 자료 영역을 작성할 수 없습니다.
- 리모트로 자료 영역을 작성할 수 없습니다. 이 기능은 SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 명령을 사용하여 리모트로 수행될 수 있습니다.
- SBMRMTCMD 명령을 사용하여 리모트로 자료 영역을 표시할 수 있습니다.
- SYSTEM 매개변수에 *RMT를 지정하고 DSPDTAARA(자료 영역 표시) 명령을 사용하여 리모트 자료 영역의 내용을 표시할 수 있습니다. 자료 영역의 자료는 DDM 자료 영역을 작성할 때 제공된 텍스트 설명인 TEXT 필드를 제외하고 로컬 자료 영역에 사용되는 것과 동일한 형식으로 표시됩니다. DDM 자료 영역에 대한 SYSTEM 매개변수에 *LCL을 지정할 경우, 출력은 다음 화면과 유사하게 나타납니다.

```

자료 영역 . . . . . :      DDMDTAARA
라이브러리 . . . . . :      DDMLIB
유형 . . . . . . . . . :      *DDM
길이 . . . . . . . . . :      62
텍스트 . . . . . . . . . :      '이것은 DDM 자료 영역입니다'
                           값
오프셋      *....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5
    0        '*LOC      *NETATTR SYSTEMA *LOC      *LOC      LCLOUDTAAR'
    50        'A LCLLIB   '

```

값을 해석하려면 다음 도표를 사용하십시오.

표 7. 오프셋 값

오프셋	DDMDTAARA 필드
1 - 10	DEV
11 - 18	MODE
19 - 26	RMTLOCNAME
27 - 34	LCLLOCNAME
35 - 42	RMTNETID
43 - 52	RMTDTAARA(이름)
53 - 62	RMTDTAARA(라이브러리)

관련 개념

제어 언어(CL)

CRTDTAQ(자료 대기행렬 작성) 명령

CRTDTAQ(자료 대기행렬 작성) 명령은 자료 대기행렬을 작성하여 이를 지정된 라이브러리에 저장합니다. 자료 대기행렬은 작업 내에서 또는 작업 사이에서 여러 프로그램이 사용하는 자료를 통신하고 저장하는 데 사용됩니다. 여러 작업이 단일 대기행렬에서 자료를 송신 또는 수신할 수 있습니다.

CRTDTAQ 명령은 분산 자료 관리(DDM) 자료 대기행렬을 선택적으로 작성할 수 있습니다. TYPE 매개변수에 *DDM을 지정하여 이를 수행합니다. DDM 네트워크에 있는 리모트(목표) 서버에 위치한 자료 대기행렬에 액세스하기 위해 프로그램이 참조 자료 대기행렬로서 DDM 자료 대기행렬을 사용합니다. 로컬(소스) 서버의 프로그램은 리모트 자료 대기행렬의 이름이 아닌 DDM 자료 대기행렬의 이름에 의해 리모트 자료 대기행렬을 참조합니다.(그러나 DDM 자료 대기행렬명은 리모트 자료 대기행렬명과 동일할 수 있습니다.)

DDM 자료 대기행렬(소스 서버의)은 리모트 자료 대기행렬의 이름과 리모트 자료 대기행렬이 위치한 리모트(목표) 서버의 이름을 포함합니다.

DDM과 함께 이 명령을 사용할 때 다음 항목을 고려하십시오.

- TYPE 매개변수는 작성할 자료 대기행렬의 유형을 지정합니다. 표준 자료 대기행렬 또는 DDM 자료 대기행렬을 작성할 수 있습니다.
- RMTDTAQ 매개변수는 목표 시스템의 자료 대기행렬명입니다. DDM 자료 대기행렬을 작성할 때 자료 대기행렬이 존재할 필요는 없습니다.
- RMTLOCNAME 매개변수는 오브젝트와 함께 사용되는 리모트 위치의 이름입니다. 다중 DDM 자료 영역은 목표 시스템에 대해 동일한 리모트 위치를 사용할 수 있습니다. RMTLOCNAME은 리모트 자료 영역을 지원하는 i5/OS의 릴리스에서 실행하는 iSeries인 목표 서버를 가리켜야 합니다. RMTLOCNAME에 대해 가능한 값에는 다음이 포함됩니다.
 - **remote-location-name:** 목표 시스템과 연관된 리모트 위치명을 지정합니다. 목표 시스템에 액세스할 때 사용되는 리모트 위치는 DDM 자료 영역이 작성되어 있으면 없어도 되지만 DDM 자료 영역에 액세스할 때에는 반드시 있어야 합니다.
 - ***RDB:** 관계형 데이터베이스(RDB) 매개변수에서 지정한 관계형 데이터베이스에 대한 리모트 위치 정보는 리모트 시스템을 판별하는 데 사용됩니다.
- DEV 매개변수는 이 DDM 자료 대기행렬과 함께 사용되는 소스 시스템의 APPC 장치 설명의 이름입니다. 장치 설명은 DDM 자료 대기행렬이 작성될 때 존재할 필요가 없습니다.
- LCLLOCNAME 매개변수는 로컬 위치명입니다.
- MODE 매개변수는 목표 시스템과 통신하기 위해 리모트 위치명과 함께 사용되는 모드명입니다.
- RMTNETID 매개변수는 목표 시스템과 통신하는 데 사용되는 리모트 위치가 상주하는 리모트 네트워크 ID입니다.

DDM과 함께 이 명령을 사용할 때 다음 제한사항을 고려하십시오.

- DDM 자료 대기행렬을 사용할 때 자료 대기행렬에 대한 API 인터페이스만을 지원합니다. 다음 API가 지원됩니다.
 - QSNDTQAQ(자료 대기행렬로 송신)
 - QRCVDTAQ(자료 대기행렬에서 수신)
 - QCLRDTAQ(자료 대기행렬 지우기)

QMHQRDQD(자료 대기행렬 설명 검색) 및 QMHARDQM(자료 대기행렬 메세지 검색) API는 DDM 자료 대기행렬에 대해 지원되지 않습니다.

자료 대기행렬 송신 API에서 *ASYNC 매개변수를 사용할 경우, 리모트 자료 대기행렬에 액세스할 때 발생한 오류에 의한 메세지는 목표 서버의 작업 기록부에 넣어지고 DDM 프로토콜 오류(CPF9173 - 목표 서버가 DDM 자료 스트림에서 오류를 감지했습니다)는 소스 시스템의 작업 기록부에 넣어집니다. 오류의 원인에 대해서 목표 서버 작업 기록부를 조사한 후 리모트 자료 대기행렬을 사용하기 전에 문제점을 정정하십시오. 먼저 문제점을 정정하지 않고 이 오류 메세지를 수신한 후 리모트 자료 대기행렬에 액세스하려고 시도하면 예기치않은 결과가 작성됩니다.

- 원격으로 자료 대기행렬을 작성할 수 없습니다. 이 기능은 SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 명령을 사용하여 리모트로 수행될 수 있습니다.

관련 개념

제어 언어(CL)

관련 정보

API(Application Programming Interface)

CRTLF(논리 파일 작성) 명령

CRTLF(논리 파일 작성) 명령을 사용하여 SYSTEM 매개변수를 통해 소스 및 목표 서버에 파일을 작성할 수 있습니다.

SYSTEM 매개변수 값을 사용할 때 다음 항목을 고려하십시오.

- *LCL을 지정할 때, 파일은 로컬 서버에 작성됩니다.
- *RMT를 지정할 때, 리모트 서버에 파일이 작성됩니다. FILE 매개변수에 DDM 파일을 지정해야 합니다.
- *FILETYPE을 지정할 때, FILE 매개변수에 DDM 파일을 지정한 경우 리모트 파일이 작성됩니다. DDM 파일을 지정하지 않은 경우, 로컬 파일이 작성됩니다.

DDM과 함께 이 명령을 사용할 때 다음 항목을 고려하십시오.

- 매개변수 FILE은 작성될 리모트 논리 파일을 표현하는 DDM 파일의 이름입니다. DDM 파일에 지정된 리모트 파일은 리모트 서버(역시 DDM 파일에서 지정됨)에 작성되는 논리 파일입니다.
- OPTION 및 GENLVL 매개변수는 송신되는 리모트 명령에 아무런 효과가 없습니다.
- 논리 파일에 대한 DDS에서 PFILE 또는 JFILE 키워드에 지정되는 파일은 작성될 논리 파일과 동일한 서버 위치에 있어야 합니다.
- *JOB이 매개변수 값으로 지정되거나 해당 파일에 대한 자료 서술 스펙(DDS)에 있는 경우, 해당 소스 작업의 속성이 파일 및 필드 속성에 사용됩니다. 소스 작업의 속성이 또한 파일 또는 필드 속성에 대한 디폴트가 작업 속성일 때에도 사용됩니다.
- iSeries 서버 이외의 목표 서버의 경우를 위한
 - 형식명은 무시됩니다.
 - 값 *ALL만이 DTAMBR 매개변수에 대해 지원됩니다.
 - 다음 매개변수는 무시됩니다.
 - AUT

- FRCRATIO
- FRCACCPTH
- LVLCHK
- MAINT
- MBR
- RECOVER
- SHARE
- UNIT
- WAITFILE
- WAITRCD

주: System/38 목표의 경우 SBMRMTCMD 명령을 사용하여 이들 속성을 변경할 수 있습니다.

- 값 *NONE만이 FMTSLR 매개변수에 대해 지원됩니다.
- FILETYPE은 반드시 *DATA이어야 합니다.
- 멤버명을 지정하는 경우, 반드시 DDM 파일명과 일치해야 합니다.
- iSeries 목표 서버의 경우
 - CRTLTF 명령의 모든 매개변수가 한 가지 제한사항, 즉 AUT(공용 권한) 매개변수에는 권한 부여 리스트가 허용되지 않는다는 제한사항과 함께 지원됩니다. DDM은 목표 서버의 권한 부여 리스트 존재를 보증하거나 존재하는 경우 동일한 사용자 ID가 리스트에 있다고 보증하지 않습니다. CRTLTF 명령의 AUT 매개변수 값으로 권한 부여 리스트를 사용할 때 공용 권한은 *EXCLUDE로 변경됩니다.
 - DTAMBRS 매개변수에 지정되는 파일명은 리모트 기반 실제 파일을 표현하는 DDM 파일의 이름이어야 합니다. DDM 파일의 리모트 파일명의 일부로서 멤버명을 지정한 경우, 해당 멤버명만을 지정할 수 있습니다. 멤버명은 실제 리모트 파일명이어야 합니다.

CRTPF(실제 파일 작성) 명령

CRTPF(실제 파일 작성) 명령을 사용하여 SYSTEM 매개변수를 통해 소스 및 목표 서버에 파일을 작성할 수 있습니다.

SYSTEM 매개변수 값을 사용할 때 다음 항목을 고려하십시오.

- *LCL을 지정할 때, 파일은 로컬 서버에 작성됩니다.
- *RMT를 지정할 때, 리모트 서버에 파일이 작성됩니다. FILE 매개변수에 DDM 파일을 지정해야 합니다.
- *FILETYPE을 지정할 때, FILE 매개변수에 DDM 파일을 지정한 경우 리모트 파일이 작성됩니다. DDM 파일을 지정하지 않은 경우, 로컬 파일이 작성됩니다.

DDM과 함께 이 명령을 사용할 때 다음 항목을 고려하십시오.

- FILE 매개변수는 작성될 리모트 파일을 표현하는 DDM 파일의 이름입니다. DDM 파일에 지정된 리모트 파일은 리모트 서버(역시 DDM 파일에서 지정됨)에 작성되는 파일입니다.

- OPTION 및 GENLVL 매개변수는 로컬 처리의 경우와 동일한 결과를 작성합니다. 이 매개변수는 송신되는 리모트 명령에 아무런 효과가 없습니다.
- *JOB이 매개변수 값으로 지정되거나 해당 파일에 대한 자료 서술 스펙(DDS)에 있는 경우, 해당 소스 작업의 속성이 파일 및 필드 속성에 사용됩니다. 소스 작업의 속성이 또한 파일 또는 필드 속성에 대한 디폴트가 작업 속성일 때에도 사용됩니다.
- iSeries 서버 이외의 목표 서버의 경우를 위한
 - 형식명은 무시됩니다.
 - 다음 매개변수는 무시됩니다.
 - AUT
 - CONTIG
 - DLTPCT
 - FRCRATIO
 - FRCACCPTH
 - LVLCHK
 - MAINT
 - MAXMBRS2
 - MBR
 - RECOVER
 - REUSEDLT
 - SHARE
 - UNIT
 - WAITFILE
 - WAITRCD

주: System/38 목표의 경우 SBMRMTCMD 명령을 사용하여 이들 속성을 변경할 수 있습니다.

- FILETYPE은 반드시 *DATA이어야 합니다.
- 모든 다른 매개변수는 지원됩니다.
- 멤버명을 지정하는 경우, 반드시 DDM 파일명과 일치해야 합니다.
- 지원되는 유일한 CCSID 값은 다음과 같습니다.
 - *HEX
 - 65535
 - *JOB
 - 소스 작업의 프로세스 CCSID

다른 CCSID 값을 지정하는 경우 파일이 작성되지 않습니다.

- DDS 키워드 VARLEN을 사용할 때, DDM은 목표 서버에 가변 길이 레코드 파일을 작성하려고 시도 합니다. 이 키워드에 대한 몇몇 특정 규칙이 있습니다.
- iSeries 목표 서버에서 CRTPF 명령의 모든 매개변수는 한 가지 제한사항, 즉 AUT(공용 권한) 매개변수에는 권한 부여 리스트가 허용되지 않는다는 제한사항과 함께 지원됩니다. DDM은 목표 서버의 권한 부여 리스트 존재를 보증하거나 존재하는 경우 동일한 사용자 ID가 리스트에 있다고 보증하지 않습니다. CRTPF 명령의 AUT 매개변수의 값으로 권한 부여 리스트를 사용할 때 공용 권한은 *EXCLUDE로 변경됩니다.

관련 참조

128 페이지의 『DDM 관련 DDS 키워드 및 정보』

이 주제에서는 DDM과 특정하게 관련된 DDS 키워드에 대한 정보를 제공합니다.

CRTSRCPF(소스 실제 파일 작성) 명령

CRTSRCPF(소스 실제 파일 작성) 명령을 사용하여 SYSTEM 매개변수를 통해 iSeries 소스 및 목표 서버에 파일을 작성할 수 있습니다.

SYSTEM 매개변수 값을 사용할 때 다음 항목을 고려하십시오.

- *LCL을 지정할 때, 파일은 로컬 서버에 작성됩니다.
- *RMT를 지정할 때, 리모트 서버에 파일이 작성됩니다. FILE 매개변수에 DDM 파일을 지정해야 합니다.
- *FILETYPE을 지정할 때, FILE 매개변수에 DDM 파일을 지정한 경우 리모트 파일이 작성됩니다. DDM 파일을 지정하지 않은 경우, 로컬 파일이 작성됩니다.

DDM과 함께 이 명령을 사용할 때 다음 항목을 고려하십시오.

- FILE 매개변수는 작성될 리모트 파일을 표현하는 DDM 파일의 이름입니다. DDM 파일에 지정된 리모트 파일은 리모트 서버(역시 DDM 파일에서 지정됨)에 작성되는 파일입니다.
- OPTION 및 GENLVL 매개변수는 로컬 처리의 경우와 동일한 결과를 작성합니다. 이 매개변수는 송신되는 리모트 명령에 아무런 효과가 없습니다.
- *JOB이 매개변수 값으로 지정되거나 해당 파일에 대한 자료 서술 스펙(DDS)에 있는 경우, 해당 소스 작업의 속성이 파일 및 필드 속성에 사용됩니다. 소스 작업의 속성이 또한 파일 또는 필드 속성에 대한 디폴트가 작업 속성일 때에도 사용됩니다.

CRTSRCPF 명령의 모든 매개변수는 한 가지 제한사항, 즉 AUT(공용 권한) 매개변수에는 권한 부여 리스트가 허용되지 않는다는 제한사항과 함께 지원됩니다. DDM은 목표 서버의 권한 부여 리스트 존재를 보증하거나 존재하는 경우 동일한 사용자 ID가 리스트에 있다고 보증하지 않습니다. CRTSRCPF 명령의 AUT 매개변수 값으로 권한 부여 리스트를 사용할 때 공용 권한이 *EXCLUDE로 변경됩니다.

DLCOBJ(오브젝트 할당해제) 명령

소스 서버에서 DLCOBJ(오브젝트 할당해제) 명령에 DDM 파일의 이름을 지정할 경우, 이 명령은 소스 서버에 있는 DDM 파일과 목표 서버에 있는 연관된 파일 또는 파일 멤버를 할당해제합니다.

이 명령은 ALCOBJ(오브젝트 할당) 명령으로 소스 및 목표 서버 둘 다에 있는 파일 쌍에 배치된 잠금을 해제합니다. 파일 쌍(소스 서버의 DDM 파일과 하나 이상의 목표 서버의 리모트 파일)의 하나 이상을 동시에 할당해제할 수 있습니다.

관련 참조

141 페이지의 『ALCOBJ(오브젝트 할당) 및 DLCOBJ(오브젝트 할당해제) 명령』

ALCOBJ 명령은 소스 서버의 DDM 파일과 목표 서버에 있는 그와 연관된 파일을 잠금니다.

DLCOBJ 명령의 멤버명 및 iSeries 목표 서버:

이전에 ALCOBJ 명령 설명에서 멤버명에 관해 논의된 모든 정보는 DLCOBJ 명령에도 적용됩니다.

자세한 정보는 ALCOBJ 명령 설명을 참조하십시오.

DLCOBJ 명령으로 복수 DDM 파일 잠금 해제:

하나의 DLCOBJ 명령을 사용하여 여러 목표 서버에 위치할 수 있는 리모트 파일과 연관된 여러 DDM 파일을 지정할 수 있습니다. 대부분의 경우에, 명령은 가능한한 많은 지정된 잠금을 해제하려고 시도합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

- DLCOBJ 명령에 지정된 DDM 파일 중 하나가 데이터베이스 파일이 아닌 리모트 파일을 참조할 경우, 해당 잠금은 해제되지 않지만 지정된 다른 DDM 파일과 연관된 리모트 파일의 지정된 잠금이 유효하다면 이를 해제합니다.
- 사용자가 이전 ALCOBJ 명령으로 파일에 배치하지 않은 잠금을 해제하려고 시도할 경우, 요구의 일부가 거부되고 사용자에게 정보용 메세지가 리턴됩니다.

DLTF(파일 삭제) 명령

DLTF(파일 삭제) 명령을 사용하여 소스 및 목표 서버에 있는 파일을 삭제할 수 있습니다.

SYSTEM 매개변수 값을 사용할 때 다음 항목을 고려해야 합니다.

- *LCL을 지정할 때, 로컬 파일만이 삭제됩니다. 이는 DDM 파일을 포함할 수 있습니다.
- *RMT를 지정할 때, 리모트 서버에 파일이 삭제됩니다. FILE 매개변수에 DDM 파일을 지정해야 합니다. 총칭명을 지정하는 경우, 총칭명과 일치하는 모든 DDM 파일에 대응하는 리모트 파일이 삭제됩니다.(로컬 DDM 파일은 삭제되지 않습니다.)
- *FILETYPE을 지정할 때, DDM 파일을 지정한 경우 리모트 파일이 삭제됩니다. DDM 파일을 지정하지 않은 경우, 로컬 파일이 삭제됩니다. 총칭명을 지정할 때, 로컬 비ddm 파일이 먼저 삭제됩니다. 총칭명과 일치하는 모든 DDM 파일에 대한 리모트 파일이 그 다음에 삭제됩니다. 로컬 DDM 파일은 삭제되지 않습니다.

주의사항:

1. SQL/400(Structured Query Language/400) DROP TABLE 및 DROP VIEW 명령문은 로컬 파일에서만 작동됩니다.

- ALCOBJ 명령으로 확보한 잡금을 먼저 해제(DLCOBJ 명령을 사용하여)하지 않고 리모트 파일을 삭제하기 위해 DLTF 명령을 사용하면 소스 작업이 종료될 때까지 DDM 대화가 재생되지 않습니다.

DSPFD(파일 설명 표시) 명령

DSPFD(파일 설명 표시) 명령을 사용하여 소스 서버의 DDM 파일, 목표 서버의 리모트 파일 또는 DDM 파일 및 리모트 파일 둘 다의 속성을 표시할 수 있습니다(소스 서버에). 로컬 파일에서와 마찬가지로 여러 DDM 파일, 여러 리모트 파일 또는 둘 다의 속성을 같은 명령을 사용하여 표시할 수 있습니다.

주: 이 논의가 하나의 목표 서버만을 언급하지만, 여러 목표 서버에 대한 파일을 동시에 표시할 수 있습니다.

SYSTEM 매개변수는 표시되는 속성의 그룹을 판별합니다.

- 로컬 파일인 DDM 파일의 속성을 표시하려면, SYSTEM 매개변수는 *LCL(디폴트)을 지정해야 합니다. SYSTEM(*LCL)을 지정하는 경우, 다음과 같습니다.
 - FILEATR 매개변수는 *DDM(DDM 파일 속성만을 표시하는 경우)을 지정하거나 디폴트로 *ALL(DDM 파일을 포함하여 모든 파일 유형을 표시하는 경우)을 지정해야 합니다. 로컬 서버의 다른 유형의 파일에 대한 것과 동일한 종류의 정보가 DDM 파일(로컬 시스템에 있음)에 대해서 표시됩니다.
 - FILEATR(*DDM)을 지정하고 OUTFILE 매개변수가 파일명을 지정하는 경우, 로컬 DDM 파일 정보 만이 표시됩니다.
- 리모트 파일의 속성을 표시하려면, SYSTEM 매개변수는 반드시 *RMT를 지정해야 합니다. SYSTEM(*RMT)을 지정하는 경우, 다음과 같습니다.
 - FILEATR 매개변수는 *ALL, *PHY 또는 *LGL을 지정해야 합니다.
 - 리모트 파일에 대해 표시되는 정보의 유형은 해당 파일이 있는 목표 서버의 유형에 따라 다릅니다. 목표가 iSeries 서버 또는 System/38인 경우, iSeries 서버 또는 System/38의 로컬 파일에 대해 표시되는 것과 동일한 유형의 정보를 표시할 수 있습니다. 목표가 iSeries 서버 또는 System/38이 아닌 경우, iSeries 서버의 구현과 호환 가능한 서버의 DDM 구조 구현을 통해 얻을 수 있는 정보가 모두 표시됩니다.
- DDM 및 리모트 파일 모두의 속성을 표시하려면, SYSTEM 매개변수는 *ALL을 지정해야 합니다.

관련 참조

144 페이지의 『DDM 리모트 파일 정보 표시』

iSeries 소스 사용자는 CL 명령인 DSPFD(파일 설명 표시) 및 DSPFFD(파일 필드 설명 표시) 명령을 사용하여 소스 서버에 있는 하나 이상의 DDM 파일의 속성을 표시하거나 목표 서버에 있는 하나 이상의 리모트 파일의 속성을 표시할 수 있습니다.

DSPFFD(파일 필드 설명 표시) 명령

DSPFFD(파일 필드 설명 표시) 명령을 사용하여 리모트 파일의 파일, 레코드 형식 및 필드 속성을 표시할 수 있습니다. 그러나 리모트 파일 속성을 표시하려면, 리모트 파일명이 아닌 리모트 파일과 연관된 DDM 파일의 이름을 입력해야 합니다.

주: DDM 파일에는 필드 속성이 없으므로 DSPFFD 명령은 로컬 DDM 파일 정보를 표시하기 위해 SYSTEM(*LCL)을 지정할 수 없습니다.

FILE 매개변수에 *ALL 또는 총칭 파일명을 지정하는 경우, DSPFFD 명령은 또한 로컬 파일 및 리모트 파일 둘 다의 그룹 또는 로컬 파일의 그룹만에 대한 정보도 표시할 수 있습니다. 이 경우에, SYSTEM 매개변수가 표시되는 것을 판별합니다.

- 로컬 *bjddm* 파일만의 속성을 표시하려면, *LCL이 디폴트이기 때문에 SYSTEM 매개변수를 지정할 필요가 없습니다.
- 리모트 파일의 속성을 표시하려면, SYSTEM 매개변수는 *RMT를 지정해야 합니다. SYSTEM(*RMT)을 지정하는 경우, 리모트 파일에 대해 표시되는 필드 및 레코드 형식 정보는 해당 파일이 있는 목표 서버의 유형에 따라 다릅니다.
 - 목표가 iSeries 서버 또는 System/38인 경우, iSeries 서버의 로컬 파일에 대해 표시되는 것과 동일한 정보를 표시할 수 있습니다.
 - 목표가 System/38 또는 iSeries 서버가 아닌 경우.
 - 필드는 파일이 키순 파일인지 또는 아닌지의 여부에 따라서 Fnxxxxx 또는 Knxxxxx입니다. (여기서 nnnnn은 임의의 숫자입니다.)
 - 레코드 형식명은 DDM 파일명입니다.

리모트 파일이 레코드 가변 또는 초기 가변의 레코드 길이 클래스를 갖는 경우, 고정 길이 필드 설명이 표시됩니다.

- 로컬 *bjddm* 파일 및 리모트 파일 둘 다의 속성을 표시하려면, SYSTEM 매개변수는 *ALL을 지정해야 합니다. 리모트 실제 및 논리 파일만을 표시할 수 있습니다.

관련 참조

144 페이지의 『DDM 리모트 파일 정보 표시』

iSeries 소스 사용자는 CL 명령인 DSPFD(파일 설명 표시) 및 DSPFFD(파일 필드 설명 표시) 명령을 사용하여 소스 서버에 있는 하나 이상의 DDM 파일의 속성을 표시하거나 목표 서버에 있는 하나 이상의 리모트 파일의 속성을 표시할 수 있습니다.

OPNQRYF(조회 파일 열기) 명령

리모트 파일이 목표 iSeries 서버 또는 목표 System/38에 있는 경우에만 조회 파일 열기(OPNQRYF) 명령을 사용하여 리모트 파일을 조회할 수 있습니다.

하나의 OPNQRYF 명령에 여러 리모트 파일을 지정하는 경우, 이들 파일은 모두 동일한 목표 서버에 존재하고 동일한 리모트 위치 정보를 사용해야 합니다.

목표 서버가 iSeries 서버 또는 System/38인 경우, 조회 요구는 작성되어 조회가 참조하는 DDM 파일을 사용하는 목표 서버로 송신됩니다. 목표 서버가 iSeries 서버 또는 System/38이 아닌 경우, 조회 요구를 처리할 수 없으며 오류 메세지가 작성됩니다. 그러나 System/38의 조회 유ти리티를 사용하여 iSeries 파일이 아닌 다른 리모트 파일을 조회할 수 있습니다.

목표 서버가 System/38이고 소스가 iSeries 서버이거나 목표 서버가 iSeries 서버이고 소스가 System/38일 경우, OPNQRYF는 Group By 및 결합 기능을 사용할 수 없습니다. 결과적으로 오류가 발생합니다.

관련 참조

42 페이지의 『i5/OS 데이터베이스 조회』

i5/OS 라이센스 프로그램이 제공하는 데이터베이스 대화식 조회 기능은 DDM 파일을 지원합니다.

38 페이지의 『System/38 조회 유ти리티(Query/38)』

대화식 또는 일괄처리 조회 어플리케이션을 작성하고 사용하기 위해 System/38 호환 조회 유ти리티 (Query/38)를 DDM과 함께 사용할 수 있습니다.

OVRDBF(데이터베이스 파일로 대체) 명령

OVRDBF(데이터베이스 파일로 대체) 명령을 DDM과 함께 사용하여 프로그램에 명명된 로컬 데이터베이스 파일을 DDM 파일로 대체할 수 있습니다. DDM 파일은 프로그램이 로컬 데이터베이스 파일 대신 연관된 리모트 파일을 사용하도록 합니다.

TOFILE 매개변수에 DDM 파일을 지정하고 파일 속성을 변경하는 다른 매개변수를 지정하면, 프로그램이 실제로 사용하는 리모트 파일은 OVRDBF 명령에 지정된 매개변수 값에 의해 변경된 속성으로 사용됩니다.

목표 서버가 iSeries 서버 또는 System/38인 경우, OVRDBF 명령을 사용하여 리모트 파일에 액세스하는 기존 프로그램은 로컬 파일에 액세스할 때와 동일하게 작업합니다. 모든 OVRDBF 매개변수는 소스 및 목표 iSeries 서버에서 동일하게 처리됩니다.

파일 끝 지연(EOFDLY)을 사용하는 경우, 소스 작업이 취소되면 목표 작업에 통지되지 않기 때문에 파일 끝 레코드로 작업을 종료할 것을 권장합니다. 사용자는 목표 작업도 종료해야 합니다.

목표 서버가 iSeries 서버 또는 System/38이 아닌 경우, 다음과 같습니다.

- TOFILE, POSITION, RCDFMTLCK, WAITFILE, WAITRCD, LVLCHK, EXPCHK, INHWRT, SECURE, SHARE 및 SEQONLY 매개변수는 여전히 유효합니다.
 - TOFILE 매개변수는 항상 소스 서버에서 처리됩니다. 이 매개변수에 DDM 파일명을 지정할 때, 프로그램은 프로그램에 지정된 로컬 데이터베이스 파일 대신에 연관된 리모트 파일을 사용합니다.
 - RCDFMTLCK 매개변수가 지정된 경우, 다음에 해당하는 리모트 파일이 사용되는 경우에만 유효합니다. 즉, 리모트 파일에 대해 하나의 잠금 조건 유형만 요구될 수 있고 리모트 파일의 레코드 형식명이 DDM 파일의 이름과 같아야 합니다.
 - WAITFILE 및 WAITRCD 매개변수는 리모트 파일 처리에 영향을 전혀 미치지 않습니다.
- MBR 매개변수는 멤버를 포함하는 파일의 이름과 다른 멤버명과 함께 지정하는 경우 오류를 유발합니다.
- FRCRATIO 및 NBRRCCDS 매개변수는 지정되는 경우 무시됩니다.
- FMTSLR 매개변수는 지정되는 경우 열릴 파일이 DDM 파일일 때 오류를 유발합니다.
- SEQONLY 매개변수는 레코드가 소스측에서 블록화되도록 합니다. 블록이 가득 차기 전에 소스 작업이 취소되면 레코드가 유실될 수 있습니다.

관련 참조

83 페이지의 『추가 고려사항: SBMRMTCMD 명령』

이 주제는 SBMRMTCMD 명령에 대한 추가 고려사항을 설명합니다.

136 페이지의 『예: DDM 리모트 멤버 액세스(iSeries 서버 전용)』

다음 예는 DDM 파일에 대한 액세스가 리모트 iSeries 서버에 있는 파일의 멤버에 대해 간접 참조(DDM 을 사용하여)가 되는 방법을 보여줍니다. 다음 예는 iSeries 서버 대 iSeries 서버의 예입니다.

RCLRSC(자원 재생) 명령

RCLRSC(자원 재생) 명령은 RCLDDMCNV(DDM 대화 재생) 명령과 유사하게 현재 작업에 사용자가 없는 모든 DDM 대화를 재생하는 데 사용될 수 있습니다.

이는 DDMCNV 작업 속성이 *KEEP인 경우에도 수행될 수 있습니다. 그러나 RCLRSC 명령은 먼저 로컬 파일에 대해서와 같이 적절한 순환 레벨에 대해 사용되지 않은 모든 파일을 닫으려고 시도합니다. 이 조치를 수행하면 DDM에 할당된 일부 대화가 작업에 사용 불가능하게 될 수 있습니다. 예를 들어, OPNDBF(데이터 베이스 파일 열기) 명령을 사용하여 DDM 파일을 열었으면, RCLRSC 명령으로 파일을 닫고 대화를 재생합니다.

파일이 닫히면 모든 미사용 DDM 대화가 제거됩니다. 대화를 재생할 수 있는지 여부는 RCLRSC 명령이 발생된 활성 그룹 또는 순환 레벨의 영향을 받지 않습니다.

관련 참조

141 페이지의 『DDM 대화 제어』

일반적으로 소스 서버 작업과 연관된 DDM 대화는 이 주제에 설명된 조건 중 하나에 해당될 때까지 활동 상태로 유지됩니다.

RNMOBJ(오브젝트 이름 변경) 명령

RNMOBJ(오브젝트 이름 변경) 명령을 사용하여 리모트 파일의 이름을 변경할 수 있습니다.

SYSTEM 매개변수 값을 사용할 때 다음 항목을 고려해야 합니다.

- *LCL을 지정할 때, 로컬 오브젝트가 이름 변경됩니다. 이는 DDM 파일을 포함할 수 있습니다.
- *RMT를 지정할 때, 이 값은 OBJTYPE(*FILE)에만 적용됩니다. 이름 변경될 리모트 파일이 들어 있는 DDM 파일은 OBJ 매개변수에 지정됩니다.

리모트 파일에 대한 새로운 이름이 들어 있는 DDM 파일은 NEWOBJ 매개변수에 지정됩니다. 두 DDM 파일 모두가 (소스 서버의) 동일한 라이브러리에 이미 존재해야 합니다. 두 DDM 파일은 동일한 목표 서버를 참조하고 동일한 리모트 위치 정보를 포함해야 합니다. 두 로컬 DDM 파일이나 두 DDM 파일의 RMTFILE 이름은 변경되지 않습니다. DDM 파일의 이름을 변경하려면 *LCL을 지정하고 DDM 파일에 있는 RFTFILE 이름을 변경하려면 CHGDDMF(DDM 파일 변경) 명령을 사용하십시오.

- *FILETYPE을 지정할 때, 이 값은 OBJTYPE(*FILE)에만 적용됩니다. OBJ 매개변수에 지정되는 파일이 DDM 파일인 경우, *RMT를 지정할 때의 규칙이 적용됩니다. 파일이 DDM 파일이 아닌 경우, *LCL을 지정할 때의 규칙이 적용됩니다.

iSeries 및 System/38 목표에 대한 리모트 파일을 이름 변경할 때, 두 DDM 파일에 대한 RMTFILE 매개변수에 라이브러리명을 지정한 경우 라이브러리명은 같아야 하지만 파일명은 달라야 합니다.

WRKJOB(작업에 대한 작업) 명령

WRKJOB(작업에 대한 작업) 명령은 두 개의 DDM 관련 항목을 표시하는 데 사용할 수 있습니다.

이들 항목은 다음을 포함합니다.

- 소스 작업에 대한 DDMCNV 작업 속성.
- 소스 서버 작업에서 사용될 DDM 파일에 대한 오브젝트 잠금 요구(보류잠금 및 지연 중 잠금). 이 조치는 뒤이은 작업에 대한 작업 메뉴에서 옵션 12(잠금에 대한 작업, 활동 중인 경우)를 선택하여 표시됩니다.

작업 잠금 화면은 로컬 DDM 파일에 대해 보류된 잠금만을 표시하며, 리모트 파일에 대한 잠금을 표시하지 않습니다. 또한, DDM 파일에는 멤버가 없으므로, 이 화면이나 멤버 잠금 화면에 아무 것도 표시되지 않습니다.

iSeries 서버는 리모트 파일에 대한 어떤 잠금도 표시하지 않습니다. (리모트 파일에 대한 잠금, 멤버 또는 레코드는 소스 서버에 의해 표시될 수 없습니다.) 그러나 pass-through를 사용하여 이 리모트 잠금을 표시할 수 있습니다.

DDM 파일에 대해 표시되는 잠금 조건은 연관된 리모트 파일 또는 멤버에 사용되는 잠금 조건에 관계없이 항상 공유 읽기(*SHRRD)입니다.

관련 참조

112 페이지의 『DDMCNV 매개변수 고려사항』

DDMCNV 매개변수는 APPC(Advanced Program-to-Program Communication) 또는 DDM이 사용하도록 할당된 작업에 있는 iSeries 대화(즉, DDM 대화)가 자동으로 제거될 것인지 또는 소스 작업에 사용중으로 유지될 것인지를 제어하는 작업 관련 매개변수입니다.

141 페이지의 『WRKJOB(작업에 대한 작업) 및 WRKOBJLCK(오브젝트 잠금에 대한 작업) 명령』

WRKJOB 명령의 메뉴 옵션(활동 중인 경우, 잠금에 대한 작업) 및 WRKOBJLCK 명령의 경우, 로컬 파일에 대해 보유된 잠금만 표시되며 리모트 파일(또는 해당 멤버)에 대해 보유된 잠금은 표시되지 않습니다.

WRKOBJLCK(오브젝트 잠금에 대한 작업) 명령

WRKOBJLCK(오브젝트 잠금에 대한 작업) 명령을 사용하여 DDM 파일에 대한 오브젝트 잠금 요구(보류 잠금 및 지연 중 잠금)를 표시할 수 있습니다. 이 명령은 로컬 DDM 파일에 대해 보류된 잠금만을 표시하며, 연관된 리모트 파일에 대한 보류된 잠금은 표시하지 않습니다.

iSeries 서버는 리모트 파일에 대한 어떤 잠금도 표시하지 않습니다. (리모트 파일에 대한 잠금, 멤버 또는 레코드는 소스 서버에 의해 표시될 수 없습니다.)

DDM 파일에 대해 표시되는 잠금 조건은 연관된 리모트 파일 또는 멤버에 사용되는 잠금 조건에 관계없이 항상 공유 읽기(*SHRRD)입니다.

관련 참조

141 페이지의 『WRKJOB(작업에 대한 작업) 및 WRKOBJLCK(오브젝트 잡금에 대한 작업) 명령』
WRKJOB 명령의 메뉴 옵션(활동 중인 경우, 잡금에 대한 작업) 및 WRKOBJLCK 명령의 경우, 로컬 파일에 대해 보유된 잡금만 표시되며 리모트 파일(또는 해당 멤버)에 대해 보유된 잡금은 표시되지 않습니다.

DDM 관련 CL 매개변수 고려사항

이 주제는 DDM 관련 CI 명령에 적용되는 매개변수 고려사항에 대해 설명합니다.

주: CRTDDMF(DDM 파일 작성) 명령은 DDM 파일을 작성하는 데 사용할 수 있습니다. CRTPF 또는 CRTxxxF와 같은 다른 파일 작성 명령은 DDM 파일을 작성하는 데 사용할 수 없습니다.

관련 참조

119 페이지의 『DDM을 지원하지 않는 명령』

다음은 DDM 파일에 대해 지원되지 않는 CL 명령입니다. 그러나 이들 명령 중 일부를 목표 서버에서 실행하기 위해 SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 명령으로 제출하면 이들에 대한 유용한 결과가 DDM을 사용하는 목표 iSeries 서버 또는 System/38에 생성될 수 있습니다.

DDMACC 매개변수 고려사항

DDMACC 매개변수는 iSeries 서버가 목표 서버로서 다른 서버의 DDM 요구를 처리하는 방법을 제어합니다.

DDMACC 매개변수는 CHGNETA(네트워크 속성 변경), DSPNETA(네트워크 속성 표시) 및 RTVNETA(네트워크 속성 검색) 명령에서 사용됩니다. 이 서버 레벨 매개변수의 값은 이 iSeries 서버가 다른 서버의 DDM 요구를 허용할 수 있는지의 여부를 판별합니다.

DDMCNV 매개변수 고려사항

DDMCNV 매개변수는 APPC(Advanced Program-to-Program Communication) 또는 DDM이 사용하도록 할당된 작업에 있는 iSeries 대화(즉, DDM 대화)가 자동으로 제거될 것인지 또는 소스 작업에 사용 중으로 유지될 것인지를 제어하는 작업 관련 매개변수입니다.

디폴트는 대화를 활동 중으로 유지하는 것입니다.

이 매개변수는 대화에 활동 중인 사용자가 없을 때 대화를 제거할 수 있습니다. 다음 경우에 대화는 사용되지 않습니다.

1. 대화에 사용되는 모든 DDM 파일과 리모트 파일이 닫히고 풀립니다(할당해제됩니다).
2. 다른 DDM 관련 기능(예: SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 명령 또는 목표 서버에 액세스하기 위한 DSPFD(파일 설명 표시) 명령)이 수행 중이지 않습니다.
3. 실행 중에 인터럽트된 (예를 들어, 중단 프로그램에 의해) DDM 관련 기능이 없습니다.

DDMCNV 매개변수 값은 다음과 같습니다.

*KEEP

각 DDM 대화가 소스 작업에 대해 시작되면 소스 프로그램 요구의 완료시에 활동 중으로 유지되고, 다른 요구가 작업에서 실행 중인 동일한 또는 다른 프로그램에서 수신되기를 기다리도록 지정합니다. 이것이 디폴트 값입니다.

*DROP

작업에서 실행 중인 소스 서버 프로그램의 요구가 대화에서 처리되고 있지 않으며, 모든 DDM 파일이 닫혀지고 할당되었던 모든 오브젝트가 현재 할당해제된 경우, 소스 작업에서 시작된 각 DDM 대화가 자동으로 제거되도록 지정합니다.

DDMCNV 매개변수는 CHGJOB(작업 변경) 명령에 의해 변경되고 WRKJOB(작업에 대한 작업) 명령에 의해 표시됩니다. 또한 RTVJOBA(작업 속성 검색) 명령을 사용할 경우, 이 매개변수의 값을 얻은 후 CL 프로그램에서 사용할 수 있습니다.

관련 개념

14 페이지의 『DDM에 대한 소스 서버로서 iSeries 서버』

소스 서버 작업의 어플리케이션 프로그램이나 사용자가 처음으로 DDM 파일을 참조할 때, 소스 서버에서 요구 처리의 일부분으로 여러 개의 활동이 발생합니다.

관련 참조

83 페이지의 『추가 고려사항: SBMRMTCMD 명령』

이 주제는 SBMRMTCMD 명령에 대한 추가 고려사항을 설명합니다.

95 페이지의 『CHGJOB(작업 변경) 명령』

CHGJOB(작업 변경) 명령은 DDMCNV 매개변수를 변경하는 데 사용할 수 있는데, 이 매개변수는 DDM이 사용하도록 할당된 APPC(Advanced Program-to-Program Communication) 또는 iSeries Access 제품군 대화가 작업에서 사용되고 있지 않을 때 활동으로 유지될 것인지 또는 자동으로 제거될 것인지를 제어합니다. 새로운 값은 지정된 작업에 대해 즉시 효력을 갖습니다.

111 페이지의 『WRKJOB(작업에 대한 작업) 명령』

WRKJOB(작업에 대한 작업) 명령은 두 개의 DDM 관련 항목을 표시하는 데 사용할 수 있습니다.

141 페이지의 『DDM 대화 제어』

일반적으로 소스 서버 작업과 연관된 DDM 대화는 이 주제에 설명된 조건 중 하나에 해당될 때까지 활동 상태로 유지됩니다.

DDM에 대한 OUTFILE 매개변수 고려사항

OUTFILE 매개변수는 DSPFD(파일 설명 표시), DSPFFD(파일 필드 설명 표시), DSPOBJD(오브젝트 설명 표시) 및 CRTRPTPGM(자동 보고서 프로그램 작성)과 같은 명령에서 사용됩니다. 이 매개변수는 명령에 의해 작성되는 출력 자료가 저장되는 데이터베이스 파일을 식별합니다.

이 명령의 OUTFILE 매개변수에 DDM 파일명을 지정할 때, 다음 두 가지 제한사항이 적용됩니다.

- 리모트 서버는 iSeries 서버 또는 System/38이어야 합니다. 이것은 연관된 리모트 파일이 출력 자료에 적합한 형식을 갖도록 하기 위해 필요합니다.

- DDM 파일과 연관된 리모트 파일이 이미 존재해야 합니다. 해당 리모트 파일이 존재하지 않는 경우, 기능을 수행하기 전에 리모트 파일이 존재해야 함을 표시하는 메세지가 사용자에게 리턴됩니다.

OUTFILE 매개변수에서 명명되는 리모트 파일이 존재하지 않고 iSeries 서버 또는 System/38에 있는 경우, 해당 파일을 표시된 출력을 저장하기 위한 출력 데이터베이스 파일로 사용하기 전에 다음 세 조건에 대해 체크됩니다.

- 리모트 파일은 반드시 실제 파일이어야 합니다.
- 리모트 파일은 모델 출력 파일이 아니어야 합니다. 즉, 필요한 형식은 가지고 있지만 자료가 없는 i5/OS 오퍼레이팅 시스템이 제공하는 모델 출력 파일 중 하나가 될 수 없습니다.
- 리모트 파일의 레코드 형식명은 모델 출력 파일 레코드 형식명과 일치해야 합니다. (이 조건은 리모트 시스템이 iSeries 서버 또는 System/38일 것을 요구합니다.)

모든 조건이 만족되는 경우, 리모트 파일 멤버가 지워집니다. (출력 파일 멤버를 다시 사용하려면 먼저 지워져야 합니다.) 리모트 파일 멤버가 없는 경우, 해당 멤버가 작성되고 출력이 멤버에 저장됩니다.

DDM 관련 CL 명령 리스트

이 주제의 도표에는 DDM과 특정 관계를 갖는 제어 언어(CL) 명령이 그룹화되어 있어 DDM과 함께 사용 가능한 명령 기능, DDM과 함께 사용할 때 일반 제한사항을 갖는 명령 기능 및 DDM과 함께 사용할 수 없는 명령 기능을 보여줍니다.

주의사항:

1. 이들 주제에 iSeries 서버의 모든 CL 명령이 표시되지는 않습니다. IBM® DDM과 함께 사용하려는(또는 권장되는) 명령이나 DDM 사용을 위해 특별히 의도되지 않은 명령이 표시됩니다. 의도된 사용은 목표 서버의 리모트 파일에 영향을 주기 위해 소스 서버에서 실행되거나 목표 서버에서 실행되기 위해 SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 명령을 통해 목표 서버로 제출되는 명령에 대한 것입니다.
2. 일부 명령은 다음 도표에서 두 번 이상 나타납니다.

이들 주제에 있는 도표는 다음을 보여줍니다.

- DDM 파일에만 영향을 주는 명령

DDM 파일과 함께 사용할 수 있지만, 연관된 리모트 파일에는 영향을 주지 않는 오브젝트 관련 명령. CRTDDMF(DDM 파일 작성), CHGDDMF(DDM 파일 변경) 및 RCLDDMCNV(DDM 대화 재생) 명령이 이 그룹에 포함됩니다.

- DDM 파일과 리모트 파일 모두에 영향을 주는 명령:
 - 목표 서버가 다른 iSeries 서버 또는 System/38일 것을 요구하는 파일 관리 명령. SBMRMTCMD 명령이 이 그룹에 포함됩니다.
 - 어떤 방법으로든지 리모트 파일에서 사용할 수 있는 멤버 관련 명령.
 - DDM을 사용하는 동안 소스 파일에서 동작할 수 있는 소스 파일 명령.

이 명령들은 일반적으로 로컬 파일 처리에 사용되며 매개변수 중 하나가 DDM 파일의 이름을 지정할 때(프로그램에 투명하게) 리모트 파일을 처리할 수 있습니다.

- DDM 명령과 함께 사용할 수 없는 명령.

도표에서와 같이 제한될 때 이들 명령의 대부분은 여전히 SBMRMTCMD 명령을 통해 목표 서버(iSeries 서버 또는 System/38만)로 제출되어 실행될 수 있지만 이렇게 하는 것이 유용하지 않을 수 있습니다.

관련 개념

93 페이지의『DDM 관련 CL 명령 고려사항』

이 주제는 iSeries CL 명령을 DDM 파일과 함께 사용할 때 이들 명령에 관한 DDM 관련 특정사항을 설명합니다. 이들 주제는 소스 서버에서 명령 실행에 대해 논의하며, SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 명령에 의해 목표 서버에서 실행하도록 제출되는 명령에 대해서는 논의하지 않습니다.

관련 참조

121 페이지의『DDM 관련 CL 명령 요약 도표』

이 주제에서는 DDM과 함께 사용되는 대부분의 제어 언어(CL) 명령이 들어 있는 요약 도표를 보여줍니다.

『DDM에 대한 오브젝트 지향 명령』

다음 오브젝트 지향 CL 명령으로 소스 iSeries 서버에 있는 DDM 파일 오브젝트에 액세스할 수 있습니다. 이 명령은 로컬 서버의 다른 파일에 대해 일반적으로 수행하는 것처럼 DDM 파일에 대해 작업합니다.

117 페이지의『목표 iSeries 요구 파일 관리 명령』

다음 CL 명령은 목표 서버가 다른 iSeries 서버 또는 System/38인 경우에만 사용할 수 있습니다.

118 페이지의『DDM과 함께 멤버 관련 명령』

DDM은 멤버에 적용되는 데이터베이스 파일 조작을 사용할 수 있습니다.

120 페이지의『소스 파일 명령』

목표 서버가 iSeries 서버 또는 System/38인 경우, 다음 CL 명령은 DDM 파일을 소스 파일(SRCFILE 매개변수의)로서 지원할 수 있습니다.

119 페이지의『DDM을 지원하지 않는 명령』

다음은 DDM 파일에 대해 지원되지 않는 CL 명령입니다. 그러나 이들 명령 중 일부를 목표 서버에서 실행하기 위해 SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 명령으로 제출하면 이들에 대한 유용한 결과가 DDM을 사용하는 목표 iSeries 서버 또는 System/38에 생성될 수 있습니다.

DDM에 대한 오브젝트 지향 명령

다음 오브젝트 지향 CL 명령으로 소스 iSeries 서버에 있는 DDM 파일 오브젝트에 액세스할 수 있습니다. 이 명령은 로컬 서버의 다른 파일에 대해 일반적으로 수행하는 것처럼 DDM 파일에 대해 작업합니다.

이들 명령 중 일부는 두 개 이상의 오브젝트에서 조작될 수 있으며, 예를 들어 총칭 파일명이 지정된 경우 이들 오브젝트 중 하나 이상은 DDM 파일일 수 있습니다.

도표에서 표기된 것을 제외하고, 이 명령은 DDM 파일과 연관된 리모트 파일에는 아무런 효력이 없습니다. 즉, 이 명령 중 하나가 DDM 파일을 지정할 때 목표 서버로의 통신 회선에 대해 참조하지 않습니다.

그러나 이들 명령 중 하나가 리모트 파일(DDM 파일 대신)에서 조작되게 하려는 경우 SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 명령을 사용하여 이 명령을 목표 서버(iSeries 서버 또는 System/38인 경우)에서 실행하도록 제출할 수 있습니다. 이 경우, 제출된 명령의 실행 결과는 다시 소스 서버로 송신되지 않으며, 해당 기능이 성공적으로 수행되었는지 여부에 대한 몇 가지 표시(일반적으로 메세지)만 소스 서버 사용자에게 송신됩니다.

명령어	설명적 이름
CHGDDMF	DDM 파일 변경
CHGLF^{1,2,3,4}	논리 파일 변경
CHGOBJOWN	<u>오브젝트</u> 소유자 변경
CHGPF^{1,2,3,4}	실제 파일 변경
CHGSRCPF^{1,2,3,4}	소스 실제 파일 변경
CHKOBJ	<u>오브젝트</u> 체크
CRTDDMF	DDM 파일 작성
CRTDUPOBJ	중복 <u>오브젝트</u> 작성
CRTLTF^{1,2,3}	논리 파일 작성
CRTPF^{1,2,3}	실제 파일 작성
CRTSRCPF^{1,2,3}	소스 실제 파일 작성
CRTS36CBL⁶	S/36 COBOL 프로그램 작성
CRTS36DSPF⁷	S/36 표시장치 파일 작성
CRTS36MNU⁷	S/36 메뉴 작성
CRTS36MSGF⁷	S/36 메세지 파일 작성
CRTS36RPG⁶	S/36 RPG II 프로그램 작성
CRTS36RPGR⁷	콘솔 표시장치 파일 작성
CRTS36RPT⁶	S/36 RPG II 자동 보고서 작성
DLTF^{1,2,3}	파일 삭제
DMPOBJ	<u>오브젝트</u> 덤프
DMPSYSOBJ	시스템 <u>오브젝트</u> 덤프
DSPFD^{1,2,3}	파일 설명 표시
DSPFFD^{1,2,3}	파일 필드 서술 표시
DSPOBJAUT	<u>오브젝트</u> 권한 표시
DSPOBJD	<u>오브젝트</u> 설명 표시
GRTOBJAUT	<u>오브젝트</u> 권한 부여
MOVOBJ	<u>오브젝트</u> 이동
RCLDDMCNV	DDM 대화 재생
RNMOBJ^{1,2,3}	<u>오브젝트</u> 이름 변경
RSTLIB	라이브러리 복원
RSTOBJ	<u>오브젝트</u> 복원
RVKOBJAUT	<u>오브젝트</u> 권한 취소
SAVCHGOBJ	변경된 <u>오브젝트</u> 저장
SAVLIB	라이브러리 저장
SAVOBJ	<u>오브젝트</u> 저장
WRKJOB⁵	작업에 대한 작업
WRKOBJLCK⁵	<u>오브젝트</u> 잠금에 대한 작업

명령어	설명적 이름
1 소스 시스템에서 실행할 때, SYSTEM(*LCL)을 사용할 때 이 명령은 리모트 파일을 참조하지 않습니다.	
2 SYSTEM(*RMT)를 지정하는 경우, 또는 SYSTEM(*FILETYPE)을 지정하고 파일이 DDM 파일인 경우 리모트 조작이 수행됩니다.	
3 이들 명령에 DDM 파일명을 지정할 수 있으므로 목표 iSeries 서버 또는 목표 System/38에서 이들 기능을 수행하기 위해 SBMRMTCMD 명령을 사용할 필요가 없습니다.	
4 목표는 릴리스 3.0 이의 iSeries 서버이거나 레벨 2.0의 DDM 구조를 지원해야 합니다.	
5 소스 서버에서 실행할 때, 명령은 리모트 파일이 아닌 DDM 파일의 모든 잠금을 표시합니다.	
6 ① System/36 환경 명령은 DDM에 의해 지원됩니다.	
7 ② System/36 환경 명령은 DDM에 의해 지원되지 않습니다.	

관련 개념

제어 언어(CL)

관련 참조

114 페이지의 『DDM 관련 CL 명령 리스트』

이 주제의 도표에는 DDM과 특정 관계를 갖는 제어 언어(CL) 명령이 그룹화되어 있어 DDM과 함께 사용 가능한 명령 기능, DDM과 함께 사용할 때 일반 제한사항을 갖는 명령 기능 및 DDM과 함께 사용할 수 없는 명령 기능을 보여줍니다.

140 페이지의 『리모트 서버에서 파일 관리 기능 수행』

i5/OS DDM은 리모트 서버에서의 파일 작성, 삭제 또는 이름 변경 조작을 지원합니다.

목표 iSeries 요구 파일 관리 명령

다음 CL 명령은 목표 서버가 다른 iSeries 서버 또는 System/38인 경우에만 사용할 수 있습니다.

명령어	설명적 이름
ADDLFM¹	논리 파일 멤버 추가
ADDPFM	실제 파일 멤버 추가
CHGLFM	논리 파일 멤버 변경
CHGPFM	실제 파일 멤버 변경
CPYSRCF	소스 파일 복사
INZPFM	실제 파일 멤버 초기설정
OPNQRYF	조회 파일 열기
RGZPFM	실제 파일 멤버 재구성
RMVM	멤버 제거
RNMM	멤버 이름 변경

¹ 목표 서버가 반드시 iSeries 서버이어야 합니다.

이들 명령에 DDM 파일명을 지정할 수 있으므로 목표 iSeries 서버 또는 목표 System/38에서 이들 명령을 수행하기 위해 SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 명령을 사용할 필요가 없습니다.

관련 참조

114 페이지의 『DDM 관련 CL 명령 리스트』

이 주제의 도표에는 DDM과 특정 관계를 갖는 제어 언어(CL) 명령이 그룹화되어 있어 DDM과 함께 사용 가능한 명령 기능, DDM과 함께 사용할 때 일반 제한사항을 갖는 명령 기능 및 DDM과 함께 사용할 수 없는 명령 기능을 보여줍니다.

121 페이지의 『DDM 관련 CL 명령 요약 도표』

이 주제에서는 DDM과 함께 사용되는 대부분의 제어 언어(CL) 명령이 들어 있는 요약 도표를 보여줍니다.

DDM과 함께 멤버 관련 명령

DDM은 멤버에 적용되는 데이터베이스 파일 조작을 사용할 수 있습니다.

다음 CL 명령 중 하나에 DDM 파일명을 지정할 때, i5/OS DDM은 DDM 파일에 의해 참조되는 리모트 파일(및 멤버)에 액세스합니다. 그러나 도표에서 언급되는 것처럼, 이 명령의 일부는 리모트 파일이 iSeries 서버 또는 System/38에 있을 때만 유효합니다.

명령어	설명적 이름
ADDPFM ¹	실제 파일 멤버 추가
ADDLFM ⁶	논리 파일 멤버 추가
ALCOBJ	오브젝트 할당
CHGLFM ¹	논리 파일 멤버 변경
CHGPFM ¹	실제 파일 멤버 변경
CLOF	파일 닫기
CLRPFM	실제 파일 멤버 지우기
CPYF ²	파일 복사
CPYFRMTAP	테이프에서 복사
CPYSPLF	스풀 파일 복사
CPYSRCF ¹	소스 파일 복사
CPYTOTAP	테이프에 복사
DCLF	파일 선언
DLCOBJ	오브젝트 할당해제
DSPFD ³	파일 설명 표시
DSPFFD ³	파일 필드 서술 표시
DSPPFM	실제 파일 멤버 표시
INZPFM ¹	실제 파일 멤버 초기설정
OPNDBF ⁴	데이터베이스 파일 열기
OPNQRYF ¹	조회 파일 열기
OVRDBF ⁵	데이터베이스 파일 대체
POSDBF	데이터베이스 파일 위치지정
RCVF	파일 수신
RCVNETF	네트워크 파일 수신
RGZPFM ¹	실제 파일 멤버 재구성

명령어	설명적 이름
RMVM ¹	멤버 제거
RNMM ¹	멤버 이름 변경
SNDNETF	네트워크 파일 송신

¹ 목표 시스템은 반드시 iSeries 서버 또는 System/38이어야 합니다.

² 이 명령에 대한 기타 DDM 관련 고려사항은 DDM에 대한 복사 명령을 참조하십시오.

³ 이 명령은 SYSTEM 매개변수가 *RMT 또는 *ALL을 지정하는 경우 리모트 파일 정보를 표시합니다.

⁴ 확약 제어에 대한 정보는 DDM에 대한 확약 제어 지원을 참조하십시오.

⁵ 이 명령은 리모트 파일에 액세스하지 않습니다.

⁶ 목표 서버가 반드시 iSeries 서버이어야 합니다.

SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 명령을 사용하여 명령 중 일부를 목표 서버로 제출할 수도 있습니다.

SNDNETF(네트워크 파일 송신) 및 RCVNETF(네트워크 파일 수신) 명령은 가능하면 리모트 파일에 액세스하기 위해 DDM 파일을 사용하기 보다는 자료가 있는 서버에서 실행되어야 합니다.

관련 참조

114 페이지의『DDM 관련 CL 명령 리스트』

이 주제의 도표에는 DDM과 특정 관계를 갖는 제어 언어(CL) 명령이 그룹화되어 있어 DDM과 함께 사용 가능한 명령 기능, DDM과 함께 사용할 때 일반 제한사항을 갖는 명령 기능 및 DDM과 함께 사용할 수 없는 명령 기능을 보여줍니다.

121 페이지의『DDM 관련 CL 명령 요약 도표』

이 주제에서는 DDM과 함께 사용되는 대부분의 제어 언어(CL) 명령이 들어 있는 요약 도표를 보여줍니다.

97 페이지의『DDM에 대한 복사 명령』

이 주제에서는 다음 CL 명령의 DDM 관계에 대해 설명합니다.

145 페이지의『오브젝트 분배 사용』

SNDNETF(네트워크 파일 송신) 및 RCVNETF(네트워크 파일 송신) 명령에서 DDM 파일명을 지정할 수 있는 하지만, 이들 명령은 가능하면 자료가 실제로 존재하는 서버에서 실행되어야 합니다. 그러므로 두 서버가 모두 iSeries 서버이면서 SNADS 네트워크의 일부인 경우, 두 시스템 간의 자료 전송에 DDM 대신 오브젝트 분배를 사용할 수 있습니다.

29 페이지의『DD에 대한 확약 제어 지원』

iSeries 어플리케이션은 리모트 iSeries 서버에서 트랜잭션을 확약하거나 롤백할 수 있습니다.

DDM을 지원하지 않는 명령

다음은 DDM 파일에 대해 지원되지 않는 CL 명령입니다. 그러나 이를 명령 중 일부를 목표 서버에서 실행하기 위해 SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 명령으로 제출하면 이들에 대한 유용한 결과가 DDM을 사용하는 목표 iSeries 서버 또는 System/38에 생성될 수 있습니다.

명령어	설명적 이름
DSNFMT	형식 설계
DSPCHT	도표 표시
DSPDBR	데이터베이스 관계 표시
DSPRCDLCK	레코드 잠금 표시
MNGDEVTBL	장치 표 관리
MNGPGMTBL	프로그램 표 관리
MNGUSRBL	사용자 표 관리
RTVQRYSRC	조회 소스 검색
SBMFNCJOB	재무 작업 제출

관련 개념

112 페이지의 『DDM 관련 CL 매개변수 고려사항』

이 주제는 DDM 관련 CI 명령에 적용되는 매개변수 고려사항에 대해 설명합니다.

관련 참조

114 페이지의 『DDM 관련 CL 명령 리스트』

이 주제의 도표에는 DDM과 특정 관계를 갖는 제어 언어(CL) 명령이 그룹화되어 있어 DDM과 함께 사용 가능한 명령 기능, DDM과 함께 사용할 때 일반 제한사항을 갖는 명령 기능 및 DDM과 함께 사용할 수 없는 명령 기능을 보여줍니다.

소스 파일 명령

목표 서버가 iSeries 서버 또는 System/38인 경우, 다음 CL 명령은 DDM 파일을 소스 파일(SRCFILE 매개변수의)로서 지원할 수 있습니다.

목표 서버가 iSeries 서버 또는 System/38이 아닌 경우, 리모트 파일이 iSeries 서버나 System/38 소스 파일이 아니기 때문에 SRCFILE 매개변수에 DDM 파일명을 지정해서는 안됩니다.

이들 명령은 파일 대체(OVRDBF(데이터베이스 파일로 대체) 명령을 사용하여)에 의해 영향을 받을 수도 있습니다.

주: 이 명령은 목표 서버에 파일을 작성하기 위해 소스 서버에서 실행할 수 없지만, SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 명령을 사용하여 목표 서버에서 실행하기 위해 제출할 수는 있습니다.

명령어	설명적 이름
CRTBASPGM	BASIC 프로그램 작성
CRTBSCF ¹	BSC 파일 작성
CRTCBLPGM	COBOL 프로그램 작성
CRTCLPGM	CL 프로그램 작성
CRTCMD	명령 작성
CRTCMNF ¹	통신 파일 작성
CRTCPGM	C 프로그램 작성
CRTDSPF	표시장치 파일 작성

명령어	설명적 이름
CRTICFF	시스템간 통신 기능 파일 작성 ¹
CRTMXDF²	혼합 파일 작성
CRTPLIPGM	PL/I 프로그램 작성
CRTPRTRF	프린터 파일 작성
CRTPRTIMG²	인쇄 이미지 작성
CRTRPGPGM	RPG 프로그램 작성
CRTRPTPGM	자동 보고서 프로그램 작성
CRTTBL	표 작성
FMTDTA	자료 서식화
STRBAS	BASIC 시작
STRBASPRC	BASIC 프로시蹂어 시작

¹ CRTICFF는 iSeries 서버에서 유효합니다. CRTCMNF, CRTBSCF 및 CRTMXDF 명령은 iSeries 서버의 System/38 또는 System/38 환경에서 유효합니다.

² SBMRMTCMD 명령과 함께 사용할 경우, 목표는 System/38이어야 합니다.

관련 참조

114 페이지의『DDM 관련 CL 명령 리스트』

이 주제의 도표에는 DDM과 특정 관계를 갖는 제어 언어(CL) 명령이 그룹화되어 있어 DDM과 함께 사용 가능한 명령 기능, DDM과 함께 사용할 때 일반 제한사항을 갖는 명령 기능 및 DDM과 함께 사용할 수 없는 명령 기능을 보여줍니다.

130 페이지의『i5/OS DDM이 지원하는 파일의 유형』

i5/OS DDM은 목표 서버가 다른 iSeries 서버일 때 모든 iSeries 파일 유형을 지원합니다.

DDM 관련 CL 명령 요약 도표

이 주제에서는 DDM과 함께 사용되는 대부분의 제어 언어(CL) 명령이 들어 있는 요약 도표를 보여줍니다.

SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 명령에 있는 목표 서버로 CL 명령을 제출하여 리모트 서버에서 기타 조치를 수행하거나 리모트 파일 처리(CL 명령의 파일 관련 매개변수에 DDM 파일명을 지정하여)를 수행하기 위한 DDM 작업 환경을 판별하려면 이를 명령을 사용하십시오.

이 도표에는 다음과 같은 명령이 들어 있습니다.

- 파일 연관 명령(파일 오브젝트에서 실행)
- 오브젝트 연관 명령(파일 오브젝트 뿐만 아니라 파일 이외의 오브젝트에서도 실행)
- 소스 시스템 또는 목표 시스템에서 수행될 수 있는 명령
- OVRDBF(데이터베이스 파일로 대체) 명령을 사용하여 파일 대체의 영향을 받을 수 있는 명령.
- 소스 서버에서 실행되지 않고 목표 iSeries 서버에서 실행되도록 제출(SBMRMTCMD 명령을 사용하여)될 수 있으며 유용한 목적을 가진 명령.

DDM 사용자에게 도움이 되는 주석이 도표에 포함되어 있습니다.

다음은 이 도표에 제공된 정보의 종류에 대한 설명입니다.

- 첫 번째 열에는 (1) DDM 파일에 식별된 리모트 파일에서 조작되거나 (2) DDM 파일을 사용하여 SBMRMTCMD 명령에 제출되기 위해 DDM에서 사용될 수 있는 모든 CL 명령이 나열되어 있습니다.
- 두 번째 열에서 F는 파일 연관 명령임을 나타내고, O는 파일 이외의 i5/OS 오브젝트 연관 명령임을 나타내며 공백은 이 두 가지 경우 모두에 해당되지 않음을 나타냅니다.
- 세 번째 열에서 S는 소스 시스템의 오브젝트에서 실행되는 명령을 나타내고, T는 목표 시스템의 오브젝트에 실행되는 명령을 나타냅니다. 예를 들어, DDM 파일을 소스 파일로서 사용하는 파일이나 프로그램을 작성하는 작성 명령을 사용할 때 T는 목표 서버의 소스 파일이 작성에 사용됨을 나타내고, 명령은 소스 서버에서 실행되어 소스 서버에 파일이나 프로그램을 작성하지만, 이를 수행할 때는 목표 서버의 소스 파일을 사용합니다.

S나 T 어느 것도 표시되지 않은 경우, 명령에 DDM 파일명을 지정하지 않아야 하고, 이 명령을 소스 서버에서 DDM 기능으로 실행하지 않아야 합니다. 그러나 목표 서버에서 실행되기 위해 SBMRMTCMD 명령에 제출될 때는 이 명령이 유용할 수도 있습니다(마지막 열 참조).

- 마지막 두 열에서 X는 열의 맨 위에 표시된 명령(OVRDBF 또는 SBMRMTCMD)과 함께 사용될 때 유효하고 유용하다는 것을 나타냅니다. 공백은 그 명령이 유효하지 않음을 나타냅니다.

일반적으로 목표 서버가 iSeries 서버 또는 System/38일 경우, 일괄처리 작업 또는 일괄처리 프로그램에서 사용할 수 있는 모든 CL 명령을 SBMRMTCMD 명령에 지정할 수 있습니다. DSPCMD(명령 표시) 명령을 사용하여 표시할 수 있는 ALLOW 속성에 대해 *BPGM 및 *EXEC 값이 지정된 명령의 경우, SBMRMTCMD 명령을 사용하여 이 명령을 제출할 수 있습니다. (SBMRMTCMD 명령은 목표 서버에서 제출된 명령을 실행하기 위해 QCAEXEC 서버 프로그램을 사용합니다.

주의사항:

- SBMRMTCMD 명령을 사용하여 iSeries, System/38 또는 리모트 명령 제출 기능을 지원하는 기타 목표 서버로 명령을 송신할 수 있습니다. 제출되는 명령의 구문은 목표 서버의 구문 형식이어야 합니다.
- 이 도표에 나열된 대부분의 명령을 SBMRMTCMD 명령을 사용하여 리모트 서버로 제출할 수 있지만 몇 가지는 소스 서버에서 DDM 파일명을 지정하여 쉽게 실행될 수 있습니다.
- IBM은 귀하에게 유사한 기능을 귀하의 특정 요구에 맞게 조정하여 생성할 수 있도록 모든 프로그래밍 코드 예제를 사용할 수 있는 비독점적인 저작권 라이센스를 부여합니다.
- 모든 샘플 예제는 IBM에 의해 예시 목적으로만 제공됩니다. 이러한 예제는 모든 조건하에서 철저히 테스트된 것은 아닙니다. 따라서 IBM은 이들 샘플 프로그램의 신뢰성, 서비스 가능성 또는 기능을 보증하거나 암시하지 않습니다.
- 여기에 포함된 모든 프로그램은 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여 어떠한 종류의 보증 없이 "현상태대로" 제공됩니다.

표 8. DDM 관련 CL 명령

명령어	파일, 오브젝트 또는 둘 다에 관련	소스, 목표 또는 둘 다의 오브젝트에 영향	OVRDBF 명령	SBMRMTCMD 명령 ¹
ADDLFM	F	T ²		X
ADDPFM				
ALCOBJ	F	T ³		X
CHGDFUDEF	F O	S T		X
CHGDTA		T		X
		T		
CHGJOB				
CHGLF	F	S T		X
CHGLFM	F	T ³		X
CHGNETA				X
CHGOBJOWN				
	F O	S		X
				X
CHGPF				
CHGPFM	F	S T		X
CHGQRYDEF	F	T ³		X
CHGSRCPF				
CHKOBJ		T		
	F	S T		X
	F O	S		X
CLOF				
CLRPFM	F	T	X	X
COMMIT	F	T		X
CPYF				
CPYFRMDKT	F	S T		X ¹¹
CPYFRMQRYF	F	S T	X	X
CPYFRMTAP	F	S T	X	X ⁴
	F	S T	X	X
	F	S T	X	X ⁴
CPYSPLF				
CPYSRCF	F	T	X	X
CPYTODKT	F	S T	X	X
CPYTOTAP				
CRTBASPGM	F	S T	X	X ⁴
	F	S T	X	X ⁴
		T		X
CRTCBLPGM				
CRTCLPGM		T		X
CRTCMD		T		X
		T		X
CRTDFUAPP				
CRTDFUDEF		T		X
CRTDSPF		T		
CRTDUPOBJ				
CRTICFF	F	T		X
	O	S	X	X
	F	T		X

표 8. DDM 관련 CL 명령 (계속)

명령어	파일, 오브젝트 또는 둘 다에 관련	소스, 목표 또는 둘 다의 오브젝트에 영향	OVRDBF 명령	SBMRMTCMD 명령 ¹
CRTLF		S T		X
CRTPF	F			
CRTPLIPGM	F	S T	X	X
CRTPRTF		T		X
CRTPRТИMG	F	T		X
		T		X
CRTQRYAPP				
CRTQRYDEF		T		X
CRTRPGPGM		T		
CRTRPTPGM		T		
CRTSRCPF		T		X
		T		X
	F	S T	X	X
CRTTBL				
DCLF		T		X
DLCOBJ				
DLTDFUAPP	F	T		
DLTF	F O	S T		X
				X
	F	S T		X
DLTQRYAPP				
DMPOBJ				X
DMPSYSOBJ	F O	S		X ⁵
DSNDFUAPP	O	S		X ⁵
DSNQRYAPP				
		T		
		T		
DSPDTA				
DSPFD		T		
DSPFFD				
DSPNETA	F	S T		X ⁵
DSPOBJAUT	F	S T		X ⁵
				X
	F O	S		X ⁵
DSPOBJJD				
DSPPFM	F O	S		X ⁵
ENDCMTCTL	F	T		
FMTDTA				
GRTOBJAUT	F	S T		X ¹¹
INZPFM		T		X
	F O	S		X
	F	T ²		X
MOVOBJ				
OPNDBF ⁶	O	S		X
OPNQRYF	F	T	X	
OVRDBF	F	T	X	
POSDBF	F	S		⁷
	F	T		X

표 8. DDM 관련 CL 명령 (계속)

명령어	파일, 오브젝트 또는 둘 다에 관련	소스, 목표 또는 둘 다의 오브젝트에 영향	OVRDBF 명령	SBMRMTCMD 명령 ¹
QRYDTA		T		X
RCVF		T		
RCVNETF	F	T		
RGZPFM				
RMVM	F	T		X
	F	T		X
	F	T		X
RNMM				
RNMOBJ	F	T		X
ROLLBACK	F O	S T ⁸		X
RSTLIB				
RSTOBJ	F	S T		X ¹¹
RTVDFUSRC		S		X ⁹
	F O	S		X ⁹
		T		X
RTVQRYSRC				
RVKOBJAUT		T		X
SAVCHGOBJ				
SAVLIB	F O	S		X
SAVOBJ	O	S		X ⁹
		S		X ⁹
	F O	S		X ⁹
SBMDBJOB				
SNDNETF		T		X
STRBAS				
STRBASPRC	F	T		X
STRCMTCCTL		T		X
STRDBRDR	O	T		X
WRKJOB	F	S T		X ¹¹
WRKOBJLCK ¹⁰		T		X
	O			X ⁵
	F O	S		X ⁵

주:

- ¹ 목표 서버가 iSeries 서버 또는 System/38이 아닌 경우에는 이 도표에 있는 어떤 명령과도 SBMRMTCMD명령을 사용할 수 없습니다.
- ² 이 멤버 연관 명령은 목표 서버가 iSeries 서버인 경우에만 사용될 수 있습니다.
- ³ 이 멤버 연관 명령은 목표 서버가 iSeries 서버 또는 System/38인 경우에만 사용될 수 있습니다.
- ⁴ 목표 서버에서 테이프를 로드하려면 이를 명령이 간접되어야 하며 예상한 결과가 생성되지 않을 수 있습니다.
- ⁵ 이 명령이 목표 서버에 제출되면 목표 서버에만 출력이 작성되며, 소스 서버로는 출력이 송신되지 않습니다.
- ⁶ OPNDBF 명령: 협약 제어 제한사항에 대한 자세한 정보는 DDM에 대한 협약 제어 지원을 참조하십시오.

- 7 OVRDBF 명령: 이 명령은 SBMRMTCMD 명령에서 목표 iSeries 서버 또는 System/38로 제출될 때 작동하기는 하지만 권장되지는 않습니다.
- 8 RNMOBJ 명령: OBJTYPE*FILE을 지정해야 합니다.
- 9 이 명령을 목표 서버로 제출할 때, 출력을 생성하기 위해 테이프를 사용할 경우 목표 서버 자원이 필요합니다.
- 10 WRKOBJLCK 명령: 이 명령은 리모트 파일이 아닌 DDM 파일의 모든 잠금을 표시합니다.
- 11 이 명령은 실행되지만 되도록 사용하지 않는 것이 좋습니다.

관련 참조

36 페이지의『DDM에 대한 CL 명령 고려사항』

컴파일된 제어 언어(CL) 프로그램과 대화식으로 입력된 CL 명령 모두 DDM 파일을 참조할 수 있습니다.

81 페이지의『SBMRMTCMD 명령의 iSeries 및 System/38 목표 시스템』

SBMRMTCMD 명령은 QCAEXEC 서버 프로그램 사용 및 일괄처리 환경 둘 다에서 실행될 수 있는 모든 CL 명령을 제출할 수 있습니다.

114 페이지의『DDM 관련 CL 명령 리스트』

이 주제의 도표에는 DDM과 특정 관계를 갖는 제어 언어(CL) 명령이 그룹화되어 있어 DDM과 함께 사용 가능한 명령 기능, DDM과 함께 사용할 때 일반 제한사항을 갖는 명령 기능 및 DDM과 함께 사용할 수 없는 명령 기능을 보여줍니다.

117 페이지의『목표 iSeries 요구 파일 관리 명령』

다음 CL 명령은 목표 서버가 다른 iSeries 서버 또는 System/38인 경우에만 사용할 수 있습니다.

118 페이지의『DDM과 함께 멤버 관련 명령』

DDM은 멤버에 적용되는 데이터베이스 파일 조작을 사용할 수 있습니다.

29 페이지의『DD에 대한 확약 제어 지원』

iSeries 어플리케이션은 리모트 iSeries 서버에서 트랜잭션을 확약하거나 롤백할 수 있습니다.

140 페이지의『리모트 서버에서 파일 관리 기능 수행』

i5/OS DDM은 리모트 서버에서의 파일 작성, 삭제 또는 이름 변경 조작을 지원합니다.

DDM에 대한 자료 서술 스펙 고려사항

필드 및 레코드 형식을 외부적으로 서술하는 데 사용되는 자료 서술 스펙(DDS)를 DDM과 함께 사용하여 리모트 파일의 파일 및 레코드 형식을 서술할 수도 있습니다.

관련 참조

51 페이지의『DDM 구조 관련 제한사항』

이 주제에 나열된 항목은 DDM 구조 관련 제한사항입니다. 따라서 이들 항목을 사용하는 어플리케이션 프로그램이 리모트 파일에 액세스할 수 있으려면 사전에 변경하여 재컴파일해야 합니다.

182 페이지의 『DDM 예 4: System/36에 있는 파일 액세스』

이 주제에서는 이전 타스크에 대한 의사 코드 프로그램을 변경하여 달라스의 System/36에 있는 MASTER 파일을 예 3의 iSeries 서버 및 System/38에 있는 MASTER 파일과 같은 방법으로 액세스하는 방법을 보여줍니다.

DDM에 대한 iSeries 목표 고려사항

이 주제는 DDM에 대한 목표 고려사항에 대해 설명합니다.

데이터베이스 파일의 경우와 같이, 리모트 iSeries 서버에서 리모트 파일을 작성할 때 이 리모트 파일의 속성을 외부적으로 서술하기 위해 DDS를 사용하거나 사용하지 않을 수 있습니다. DDS를 사용하는 경우 소스 서버 프로그램은 리모트 파일에 액세스할 때(DDM 파일을 사용하여) 해당 속성을 사용합니다. DDS를 사용하지 않는 경우, 프로그램에 파일의 속성을 기술해야 합니다.

목표 iSeries 서버의 파일에 액세스하는 소스 서버 프로그램을 컴파일(또는 재컴파일)할 때, 기존 DDM 파일이 목표 서버와의 통신을 설정하는데 사용되고 리모트 파일은 파일 및 레코드 속성을 발췌하기 위해 통신 중에 실제로 액세스됩니다. 파일을 서술하기 위해 DDS를 사용하는지 여부에 관계없이 컴파일 중 레벨 검사 ID가 작성되어 컴파일된 프로그램에 포함되어집니다. 그런 다음 프로그램이 실행되고 DDM 파일에 대해 LVLCHK(*RMTFILE)이 효력을 가질 때 이 값을 사용합니다.

리모트 iSeries 파일을 서술하기 위해 DDS를 사용하는지 여부에 관계없이, 소스 서버 프로그램은 프로그램에 제공된 자체 필드 및 레코드 형식 정의를 가지거나 DDS를 사용하여 작성된 다른 소스 서버 파일의 정의를 대체할 수 있습니다. 이는 LVLCHK(*NO)가 DDM 파일에서 유효하거나 프로그램 실행 시간에 사용된 OVRDBF(데이터베이스 파일로 대체) 명령에 지정된 경우 수행될 수 있습니다. LVLCHK(*NO)는 소스 서버에서 사용되는 레코드 형식이 리모트 iSeries 파일의 레코드 형식과 다를 때만 사용해야 합니다.

DDM에 대한 비iSeries 목표 고려사항

로컬 iSeries 프로그램이 사용될 DDM 파일과 동일한 레코드 형식명을 갖는 로컬 iSeries 파일을 사용하여 컴파일되는 경우에만 비iSeries 파일에 DDS를 사용할 수 있습니다.

프로그램이 컴파일된 후 해당 리모트 파일에 액세스하는 DDM 파일로 로컬 파일을 대체할 수 있습니다. DDM 파일이나 OVRDBF 명령에 LVLCHK(*NO)를 지정해야 합니다.

로컬 서버에 리모트 파일을 서술할 DDS가 없는 경우, 프로그램이 해당 필드를 서술해야 합니다. DSPFFD(파일 필드 설명 표시) 명령을 사용하여 리모트 파일의 필드 속성을 표시할 수 있습니다. DDM 파일이나 OVRDBF 명령에 LVLCHK(*NO)를 지정해야 합니다.

LVLCHK(*RMTFILE)가 지정되거나 가정되는 경우, 해당 리모트 파일에 액세스하는 DDM 파일을 사용하여 프로그램을 컴파일(또는 재컴파일)해야 합니다. 그런 다음 iSeries 서버이 해당 리모트 파일에 대한 레코드 형식과 필드를 작성합니다. 작성되는 필드의 이름 유형은 키 필드의 경우 Knxxxx, 비 키 필드의 경우 Fnxxxx입니다.

DDM 관련 DDS 키워드 및 정보

이 주제에서는 DDM과 특정하게 관련된 DDS 키워드에 대한 정보를 제공합니다.

- 로컬 파일 작성에 대한 고려사항
 - REFACCPTH 및 FORMAT의 DDS 키워드는 DDM 파일명을 지정할 수 없습니다.
 - DDS 키워드 REF 및 REFFLD는 리모트 파일을 참조하기 위해 DDM 파일명을 지정할 수 있지만, 리모트 파일이 반드시 iSeries 서버 또는 System/38에 있어야 합니다. 각 키워드에 데이터베이스 파일명으로 DDM 파일명을 지정할 때, DDM 파일은 소스 서버의 DDM 파일을 참조하고 참조된 필드명과 레코드 형식명은 목표 서버의 리모트 파일에서 사용되는 필드 및 레코드 형식을 참조합니다.
- 리모트 서버가 iSeries 서버이 아닐 때 논리 파일 작성에 대한 고려사항
 - 논리 파일에 대한 레코드 형식에 적어도 하나의 키 필드를 지정해야 합니다.
 - PFILE 키워드에 단 하나의 파일만을 지정할 수 있습니다.
 - SELECT 및 OMIT 기능이 지원되지 않습니다.
 - 논리 결합 파일이 지원되지 않습니다.
 - 리모트 실제 파일의 필드명은 비키 필드의 경우 F00001, F00002, F00003, 등(Fnnnnn) 및 키 필드의 경우 K00001, K00002, K00003, 등(Knnnnn)의 명명 규칙을 갖습니다.

이 명명 규칙에 대한 예외는 목표 서버가 System/38이고 실제 파일이 로컬로 작성되었을 때입니다. 이 경우 필드명은 실제 파일이 작성될 때 지정된 필드명과 동일합니다.

- 논리 파일에 대해 정의되는 모든 필드를 실제 파일에서 정의되는 것과 동일한 순서로 지정해야 합니다. 이것은 디폴트로 수행할 수 있습니다.
- 실제 파일의 부분 필드에 액세스하기 위해 SST 키워드를 사용할 수 있습니다. 전체 실제 필드를 정의하려면 둘 이상의 서브스트링 필드를 반드시 사용해야 합니다. 또한, 부분 필드는 실제 파일의 서브스트링 필드에서 정의되는 것과 동일한 순서여야 합니다.
- 실제 파일 필드를 하나의 논리 필드로 그룹화하기 위해 CONCAT 키워드를 사용할 수 있습니다. 필드의 연쇄 순서는 실제 파일에서 정의되는 것과 동일한 순서여야 합니다.
- 실제 파일의 필드를 실제 파일에서 정의된 것과 동일한 순서로 지정해야 합니다.
- 비iSeries 목표 서버에 파일을 작성할 때 VARLEN DDS 키워드 사용에 대한 고려사항:
 - 목표 서버가 가변 길이 레코드 파일을 지원해야 합니다.
 - 파일 형식에서 하나의 가변 길이 필드만 허용되며 반드시 최종 필드여야 합니다.
 - VARLEN 키워드가 있는 필드는 키 필드가 아니어야 합니다.
- 리모트 파일 작성에 대한 PFILE 및 JFILE 고려사항
 - JFILE 또는 PFILE 키워드의 DDM 파일에 있는 실제 파일에 대해 지정되는 레코드 형식명은 리모트 실제 파일을 표현하는 DDM 파일과 동일한 이름이어야 합니다.
 - 논리 파일을 작성할 때, PFILE 또는 JFILE에 지정되는 파일은 DDM 파일이어야 하며, JFILE 또는 PFILE 키워드의 DDM 파일에 있는 각 실제 파일에 대한 위치는 해당 논리 파일에 대한 DDM 파일의 위치와 동일해야 합니다. 다시 말해서, 실제 파일과 논리 파일이 동일한 리모트 서버에 있어야 합니다.

리모트 서버가 릴리스 1.0 또는 1.2 iSeries 서버인 경우, FCFO 키워드를 사용하여 파일을 작성하려고 시도하면 실패합니다.

- 서버가 iSeries 서버이 아닐 때, 다음 키워드는 무시되거나 논리 파일에 대해 지원되지 않습니다.

ABSVAL	EDTCDE	LIFO
ACCPTH	EDTWRD	NOALTSEQ
ALIAS	FCFO	RANGE
ALL	FLTPCN	REFSHIFT
ALTSEQ	FORMAT	RENAME
CHECK	JDFTVAL	SIGNED
CMP	JDUPSEQ	TEXT
COLHDG	JFILE	TRNTBL
COMP	JFLD	VALUES
DIGIT	JOIN	ZONE
DYNSLT	JREF	

- 서버가 iSeries 서버이 아닐 때, 다음 키워드는 무시되거나 실제 파일에 대해 지원되지 않습니다.

ABSVAL	EDTCDE	RANGE
ALTSEQ	EDTWRD	REFSHIFT
CHECK	FCFO	SIGNED
CMP	FLTPCN	TEXT
COLHDG	FORMAT	VALUES
COMP	LIFO	ZONE
DIGIT	NOALTSEQ	

관련 참조

103 페이지의 『CRTPF(실제 파일 작성) 명령』

CRTPF(실제 파일 작성) 명령을 사용하여 SYSTEM 매개변수를 통해 소스 및 목표 서버에 파일을 작성할 수 있습니다.

DDM 사용자 프로파일 권한

iSeries 서버 사용자는 적절한 명령 권한이 없으면 리모트 iSeries 서버에서 DDM을 사용하여 CL 명령과 동등한 기능을 수행할 수 없습니다.

목표 작업과 연관된 사용자 프로파일은 리모트 iSeries 서버에서 해당 조작을 시작하려면 다음 CL 명령에 대해 *OBJOPR 권한이 있어야 합니다.

명령어	설명적 이름
ADDLFM	논리 파일 멤버 추가
ADDPFM	실제 파일 멤버 추가
ALCOBJ	오브젝트 할당

명령어	설명적 이름
CHGLF	논리 파일 변경
CHGLFM	논리 파일 멤버 변경
CHGPF	실제 파일 변경
CHGPFM	실제 파일 멤버 변경
CRTL	논리 파일 작성
CRTPF	실제 파일 작성
DLTF	파일 삭제
INZPFM	실제 파일 멤버 초기설정
RGZPFM	실제 파일 멤버 재구성
RMVM	멤버 제거
RNMM	멤버 이름 변경
RNMOBJ	오브젝트 이름 변경

DDM에 대한 작업 고려사항

이 주제는 DDM 작업 고려사항의 여러 가지 측면을 설명하는 타스크 지향 정보 및 예를 제공합니다.

이 주제는 리모트 파일 처리를 수행하기 위해 iSeries 서버가 다른 iSeries 서버와 통신할 때 소스 또는 목표 서버로서 가능하는 방법을 설명합니다. 또한 iSeries 서버가 iSeries 서버 이외의 서버와 통신할 때의 중요한 차이점도 설명합니다.

주: 이 주제에는 iSeries 서버 이외의 다른 서버에 대한 정보가 들어 있지만, DDM을 사용하는 다른 서버 유형이 iSeries 서버와 통신하기 위해 필요할 수 있는 정보가 모두 포함되어 있지는 않습니다. DDM이 특정 리모트 서버에서 사용되는 방법에 대해서는 해당 서버의 문서를 참조하십시오.

관련 개념

14 페이지의 『추가 DDM 개념』

이 주제의 나머지 부분은 주로 DDM에 대해 더 많이 알아야 하는 숙련된 프로그래머를 위한 것으로 대부분의 DDM 사용자에게는 이 부분이 필요하지 않을 것입니다.

관련 참조

36 페이지의 『DDM에 대한 CL 명령 고려사항』

컴파일된 제어 언어(CL) 프로그램과 대화식으로 입력된 CL 명령 모두 DDM 파일을 참조할 수 있습니다.

DDM으로 파일 액세스

이 주제에서는 iSeries 서버가 지원하는 파일의 유형, DDM 파일 및 리모트 파일이 존재해야 하는 경우 및 리모트 파일명을 지정하는 방법에 대해 설명합니다. 또한 iSeries 대 iSeries 및 iSeries 대 System/36의 파일 액세스에 대한 예 및 고려사항이 포함되어 있습니다.

i5/OS DDM이 지원하는 파일의 유형

i5/OS DDM은 목표 서버가 다른 iSeries 서버일 때 모든 iSeries 파일 유형을 지원합니다.

목표 서버가 iSeries 서버가 아닐 경우, 이 서버에서는 해당 파일 유형이 다른 이름으로 인식될 수 있습니다. 다음 표에는 비iSeries 파일 및 DDM 구조 파일에 대응되는 iSeries 파일이 있습니다.

iSeries 유형	비iSeries 및 DDM 구조 유형
키순이 아닌 실제 파일	순차(또는 직접) 액세스 파일
키순 실제 파일	키순 액세스 파일
논리 파일	논리 파일

다음 리스트는 iSeries 서버에서 지원하는 파일 유형에 적용되는 고려사항을 설명합니다.

- 소스 또는 목표 서버가 iSeries 서버나 System/38이 아닐 때 DDM은 iSeries 다중 형식 논리 파일을 지원하지 않습니다.
- 목표 실제(순차 또는 직접) 파일의 경우, 파일의 끝을 넘어선 레코드 번호가 지정되면 파일이 확장되지 않고 오류가 발생합니다.
- 목표 간접 순차 파일의 경우, CLRPFM(실제 파일 멤버 지우기) 명령은 삭제된 레코드로 파일 멤버를 준비하지 않습니다.
- DDM 파일은 고급 언어(HLL) 프로그램에서 자료 파일이나 소스 파일로서 사용될 수 있습니다. 그러나 DDM 파일이 소스 파일로 사용되는 경우, 목표 서버는 iSeries 서버 또는 System/38이어야 하고 DDM 파일과 연관된 리모트 파일이 목표 서버에 소스 파일로서 정의되어야 합니다. 즉, 해당 리모트 파일이 CPYF(파일 복사) 명령에 지정된 FMTOPT(*CVTSRC)에 의해서나 CRTPF(실제 파일 작성) 명령에 의해 FILETYPE(*SRC)으로 목표 iSeries 서버 또는 목표 System/38에 작성되어 있어야 합니다.

관련 참조

120 페이지의 『소스 파일 명령』

목표 서버가 iSeries 서버 또는 System/38인 경우, 다음 CL 명령은 DDM 파일을 소스 파일(SRCFILE 매개변수의)로서 지원할 수 있습니다.

DDM 파일 및 리모트 파일의 존재

리모트 파일과 연관된 DDM 파일이 이미 소스 서버에 없는 경우, 어떠한 유형의 조작(열기, 읽기, 쓰기 또는 표시)에 대해서도 목표 서버의 파일에 액세스할 수 없습니다.

그러나 CRTDDMF(DDM 파일 작성) 명령이나 CHGDDMF(DDM 파일 변경) 명령을 사용하여 DDM 파일을 작성하거나 변경할 때 리모트 파일은 존재하지 않아도 됩니다. 이는 DDM 파일을 액세스하기 위해 실제로 열 때까지 리모트 파일을 참조하지 않기 때문입니다.

DDM에 대한 목표 서버 파일명 지정 규칙

로컬 iSeries 서버에서 DDM 파일명을 지정하기 위한 규칙은 iSeries 서버에서 다른 유형의 파일명을 지정할 때와 동일합니다. 그러나 리모트 파일명 지정 규칙은 목표 서버의 유형에 따라 다릅니다.

리모트 파일명은 CRTDDMF(DDM 파일 작성) 및 CHGDDMF(DDM 파일 변경) 명령의 RMTFILE 매개변수에만 지정할 수 있습니다. 다음 리스트는 리모트 파일명을 지정하기 위해 RMTFILE 매개변수에 사용할 수 있는 최대 문자 수입니다.

- iSeries 서버(데이터베이스 관리)의 경우: 33자. 라이브러리 규정자와 멤버명이 들어 있는 전체 이름을 지정할 때 최대 수가 됩니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.

LIBRARY123/FILE123456(MEMBER1234)

값 DM을 이름에 추가하여 파일이 자료 관리 파일임을 지정할 수 있습니다. 파일명과 DM사이에 하나 이상의 공백을 둘 수 있습니다. 이것이 디폴트입니다.

- iSeries 서버(폴더 관리 서비스)의 경우: 76자. 완전히 규정된 경로명(76자)을 지정할 때 최대 수가 됩니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.

**/Path123/Path223/Path323/Path423/
Path523/Path623/Path723/Path823/Path923/DOC1 FMS**

값 FMS는 이것이 폴더 관리 오브젝트임을 지정합니다. 이름과 FMS 사이에 하나 이상의 공백을 둘 수 있습니다.

- System/38의 경우: 33자. 라이브러리 규정자와 멤버명이 들어 있는 전체 이름을 지정할 때 최대 수가 됩니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.

FILE123456.LIBRARY123(MEMBER1234)

- System/36 및 CICS의 경우: 8자. 예를 들면, 다음과 같습니다.

FILE1234

- 기타 시스템의 경우: 255자가 DDM 구조에서 허용하는 최대 길이입니다. 실제 최대 길이와 구문은 목표 서버에서 판별합니다.

관련 참조

237 페이지의『iSeries 서버 및 System/36 DDM 차이점』

이 주제는 iSeries 서버와 System/36 간의 차이점 리스트로 구성되어 있습니다

239 페이지의『iSeries 서버 및 System/38 DDM 차이점』

이 주제는 iSeries 서버와 System/38 간의 차이점 리스트로 구성되어 있습니다.

DDM에 대한 목표 iSeries 파일명:

로컬 파일에서와 같이 모든 iSeries 리모트 파일, 라이브러리명 또는 멤버는 영문자(A - Z, \$, # 또는 @)로 시작해야 하며, 그 뒤에 9개까지의 영숫자(A - Z, 0 - 9, \$, #, @, _ 또는 마침표(.))를 사용할 수 있습니다. 이름은 10자를 넘을 수 없습니다. iSeries 이름에 공백을 사용할 수 없습니다.

확장명을 사용하면 추가 그래픽 문자를 인용 부호(“) 안에 넣을 수 있습니다. 확장명 또한 10자를 넘을 수 없지만, 인용 부호도 이름에 포함되므로 사용할 수 있는 그래픽 문자의 수는 8자로 제한됩니다. 소문자는 그대로 소문자로 있습니다. 확장명의 예는 다음과 같습니다.

**"Test.Job"
"()/+="**

iSeries 서버가 목표 서버일 경우, 아래 예에서와 같이 파일명을 여러 가지 형식으로 지정할 수 있습니다.

library-name

리모트 파일이 들어 있는 라이브러리명을 지정합니다. *LIBL 때문에 목표 서버에 있는 작업의 라이브러리 리스트에서 지정된 파일명이 검색됩니다. *CURLIB는 리모트 서버의 현재 라이브러리를 지정합니다.

remote-file-name

목표 iSeries 서버의 데이터베이스 파일(실제, 논리 또는 소스 파일)의 이름을 지정합니다.

***NONSTD**

iSeries 목표 시스템의 경우, 리모트 파일명과 함께 멤버명이 포함됨을 지정합니다. *NONSTD 값은 완전한 이름 앞에 와야 하며, 완전한 이름은 작은 따옴표 안에 표시되고 모두 대문자로 되어야 합니다.

주: DDM 파일 작성 또는 DDM 파일 변경 화면에서 F4(프롬트) 키를 누르고 리모트 파일명 abcde 와 함께 *NONSTD를 지정할 경우, 서버는 abcde를 'ABCDE'(모두 대문자)로 변환한 후 요구를 처리합니다. 그러나 리모트 파일명에 슬래시(/) 또는 팔호가 있으면 시스템은 이 이름을 작은 따옴표 안에 표시하지만 이를 대문자로 변환하지는 않습니다.

그러므로 리모트 파일명에 *NONSTD 값을 사용하고 목표 서버는 대문자 파일명을 요구하는 경우, F4(프롬트) 키를 사용할 때에도 리모트 파일명을 대문자로 입력하십시오.

member-name

리모트 파일에 있는 멤버명을 지정합니다. 멤버명은 팔호로 묶어야 하며 파일명 바로 뒤(공백없이)에 와야 합니다. 지정된 멤버명이 없으면 *FIRST로 기정되어 파일에 있는 첫 번째(또는 유일한) 멤버에 액세스합니다. 첫 번째 멤버는 파일에서 가장 오래된(또는 유일한) 멤버입니다.

*LAST는 OVRDBF(데이터베이스 파일로 대체), CLRPFM(실제 파일 멤버 지우기), INZPFM(실제 파일 멤버 초기화), RGZPFM(실제 파일 멤버 재구성), OPNDBF(데이터베이스 파일 열기) 및 OPNQRYF(조회 파일 열기) 명령에서만 지원됩니다. *LAST는 파일에서 가장 최신(또는 유일한) 멤버입니다.

다음 예는 유효한 iSeries 리모트 파일명을 보여줍니다.

```
CUSTMAST
PRODLIB/CUSTMAST
*NONSTD 'CUSTMAST(MBR1)'
*NONSTD '*LIBL/CUSTMAST(MBR2)'
*NONSTD 'PRODLIB/CUSTMAST(MBR3) DM'
*NONSTD 'PRODLIB/CUSTMAST(*FIRST)'
```

DDM에 대한 목표 비iSeries 파일명:

비iSeries 리모트 파일명의 경우, 파일명은 목표 서버에서 요구하는 형식이어야 합니다.

리모트 파일명에 특수 문자를 사용하는 경우, iSeries 멤버명 지정 방법에 나타난 대로 *NONSTD 및 작은 따옴표를 사용하여 이름을 지정해야 합니다. 이름 스트링의 문자가 10자를 넘지 않고 특수 문자가 없으면 *NONSTD 값과 작은 따옴표를 사용하지 않고 이름을 입력할 수 있습니다.

DDM에 대해 공통으로 명명된 파일에 위치 특정 파일명 사용:

네트워크에 복수 서버가 있는 경우, 위치 특정 파일명을 사용하여 DDM 파일명을 지정하면 공통으로 사용되는 이름을 가진 파일에 대해 어떤 목표 서버를 액세스하고 있는지에 대한 혼동을 줄일 수 있습니다.

예를 들면, 복수 서버에 INVEN이라는 이름의 명세 파일이 있는 경우, 뉴욕시, 세인트 루이스 및 달라스의 파일에 액세스할 때 로컬 서버의 DDM 파일에 각각 NYCINVEN, STLINVEN 및 DALINVEN 등의 위치 특정 이름을 사용하면 올바른 파일에 액세스하는 데 도움이 됩니다.

목적지 목표 서버를 식별하는 약어나 코드를 DDM 파일명의 한 부분으로 사용하면 원하는 리모트 파일의 위치를 더 쉽게 기억할 수 있습니다.

레코드 형식을 가진 비iSeries 리모트 파일의 경우, 레코드 형식에서와 동일한 DDM 파일명을 사용하는 것이 유용합니다.

예: iSeries DDM 리모트 파일 액세스(iSeries 대 iSeries)

이 예는 DDM 파일에 대한 액세스가 일부 다른 서버에 있는 실제 파일에 대한 간접 참조(DDM을 사용하여)가 되는 방법을 보여줍니다. 다음 예는 iSeries 간의 예입니다.

주: 이들 모든 예에서는 로컬 iSeries 서버에 있는 DDM 파일의 이름은 DDMLIB/RMTCAR이고 시카고의 iSeries 서버에 있는 리모트 파일 SALES/CAR와 연관된다고 가정합니다.

리모트 파일에 액세스하기 위해 DDM 파일 작성

```
CRTDDMF FILE(DDMLIB/RMTCAR) RMTFILE(SALES/CAR)  
RMTLOCNAME(CHICAGO) TEXT('Chicago file SALES/CAR')
```

이 명령은 RMTCAR이란 이름의 DDM 파일을 작성하여 로컬 서버의 DDMLIB 라이브러리에 저장합니다. 액세스되는 리모트 파일은 시카고 서버의 SALES 라이브러리에 있는 CAR 데이터베이스 파일입니다. (CRTDDMF(DDM 파일 작성) 명령을 사용하여 DDM 파일을 작성할 때는 리모트 파일에 액세스하지 않습니다. DDM 파일이 작성될 때 SALES/CAR 파일의 존재 여부가 체크되지 않습니다). 나중에 로컬 프로그램에서 DDM 파일에 액세스할 때, DDM이 시카고 서버에 있는 SALES/CAR 파일에 액세스하는 데 리모트 위치 CHICAGO가 사용됩니다.

로컬 파일을 리모트 파일에 복사

```
CPYF FROMFILE(QGPL/AUTO) TOFILE(DDMLIB/RMTCAR)
```

이 명령은 DDM 파일 DDMLIB/RMTCAR을 사용하여 로컬 서버의 QGPL 라이브러리에 있는 AUTO 파일의 자료를 시카고 서버에 있는 리모트 파일 SALES/CAR로 복사합니다.

사용할 리모트 파일 및 멤버 할당

```
ALCOBJ OBJ((DDMLIB/RMTCAR *FILE *EXCL))
```

ALCOBJ(오브젝트 할당) 명령을 사용하여 스스 서버에서 DDM 파일(RMTCAR)과 목표 서버에서 리모트 파일의 첫 번째 멤버(파일 자체도 포함)를 모두 할당(잠금)할 수 있습니다. 실제로 다음

```
ALCOBJ OBJ((SALES/CAR *FILE *EXCL *FIRST))
```

명령이 목표 서버에서 실행됩니다.

로컬 파일을 DDM 파일로 대체

```
OVRDBF FILE(FILEA) TOFILE(DDMLIB/RMTCAR)  
POSITION(*RRN 3000)
```

이 명령은 DDMLIB 라이브러리에 저장된 DDM 파일 RMTCAR로 데이터베이스 파일 FILEA를 대체합니다. 두 파일은 모두 소스 서버에 있습니다. DDM 파일에서 리모트 파일로 식별되는 파일이(이) 경우, 시카고 시스템에 있는 SALES/CAR) 실제로 소스 서버 프로그램에서 사용되는 파일입니다. 리모트 파일이 열려 있을 경우에 액세스되는 첫 번째 레코드는 레코드 3000입니다.

리모트 파일의 레코드 표시

```
DSPPFM FILE(DDMLIB/RMTCAR)
```

이 명령은 DDM 파일 DDMLIB/RMTCAR과 연관되는 리모트 파일 SALES/CAR의 첫 번째 멤버에 있는 레코드를 표시합니다.

DDM 파일의 오브젝트 설명 표시

```
DSPOBJD OBJ(DDMLIB/RMTCAR) OBJTYPE(*FILE)
```

이 명령은 로컬 서버에 RMTCAR DDM 파일에 대한 오브젝트 설명을 표시합니다. 이 명령은 시카고 서버에 있는 연관된 리모트 파일을 참조하지 않습니다.

DDM 파일의 파일 설명 표시

```
DSPFD FILE(DDMLIB/RMTCAR) TYPE(*ATR) FILEATTR(*DDM)  
SYSTEM(*LCL)
```

이 명령은 소스 서버에서 DDMLIB 라이브러리의 DDM 파일명 RMTCAR에 대한 파일 설명을 표시합니다. TYPE 매개변수로 표시한 대로 DDM 파일의 속성이 표시됩니다. FILEATTR(*DDM)이 지정되었기 때문에 DDM 파일의 속성만 표시됩니다.

SYSTEM(*LCL)을 지정하면 DDM 파일의 속성이 표시되고 리모트 서버에 액세스하지 않습니다. SYSTEM(*RMT)을 지정하면 연관된 리모트 파일의 속성이 표시됩니다. *RMT 또는 *ALL을 지정하면 리모트 파일의 속성을 얻기 위해 리모트 서버에 액세스합니다.

DDM 파일 삭제

```
DLTF FILE(DDMLIB/RMTCAR) SYSTEM(*LCL)
```

이 명령은 로컬 서버에서 DDM 파일을 삭제합니다. 물론, 시카고 서버에 있는 연관된 SALES/CAR 파일에 대한 참조는 전혀 없습니다. SYSTEM(*RMT) 또는 SYSTEM(*FILETYPE)를 지정하면 시카고 서버의 SALES/CAR 파일이 삭제됩니다.

예: System/36 DDM 리모트 파일 액세스(iSeries 대 System/36)

앞의 주제에 제공된 명령 예 중에서(iSeries 대 iSeries 예를 보여주는) 첫 번째 예를 제외한 모든 예를 동일한 방법으로 코딩하여 System/36의 파일에 액세스할 수 있습니다.

즉, System/36 명명 규칙을 따르도록 리모트 파일명 SALES/CAR을 CAR로 변경하면 iSeries 파일 대신 System/36 파일에 액세스할 때 모든 명령(첫 번째 명령은 제외)을 변경하지 않고 그대로 사용할 수 있습니다.

여기서는 리모트 System/36 파일에 액세스하기 위해 예: iSeries DDM 리모트 파일 액세스(iSeries 대 iSeries) 주제의 첫 번째 예를 다시 코딩합니다. 리모트 파일명을 변경하는 외에도 코딩해야 할 또 하나의 매개변수는 LVLCHK(*NO)입니다.

```
CRTDDMF FILE(DDMLIB/RMTCAR) RMTFILE(*NONSTD 'CAR')
  RMTLOCNAME(CHICAGO) TEXT('Chicago file CAR on S/36')
  LVLCHK(*NO)
```

이 명령은 DDM 참조 파일 RMTCAR을 작성하여 로컬 iSeries 서버 시스템의 DDMLIB 라이브러리에 저장합니다. 액세스될 리모트 파일은 CHICAGO라는 이름의 System/36에 있는 CAR 파일입니다. LVLCHK(*NO)를 지정하면 System/36 파일에 대해 작성된 레벨 ID가 파일에 액세스할 때 프로그램에서의 ID와 일치하지 않으므로 레벨 검사가 수행되지 않습니다.

DDM으로 파일 액세스

멤버는 목표 서버가 iSeries 서버 또는 System/38인 경우에만 데이터베이스 I/O(입/출력) 작업에 지원됩니다. 목표 서버가 iSeries 서버 또는 System/38이 아니면 멤버가 지원되지 않습니다.

목표 서버가 iSeries 서버 또는 System/38인 경우 ALCOBJ(오브젝트 할당) 명령을 사용하여 멤버가 사용되기 전에 먼저 잠글 수 있습니다.

DDM 파일 자체는 데이터베이스 파일과 같이 멤버를 갖지 않습니다. 그러나 멤버가 소스 서버에 식별되어 있고(OVRDBF(데이터베이스 파일로 대체) 명령을 사용하여) 목표 서버가 iSeries 서버 또는 System/38일 경우, 이 멤버명은 목표 서버의 파일에서 멤버를 식별하는 데 사용됩니다. 목표 서버가 iSeries 서버 또는 System/38이 아니고 멤버명을 *FIRST 또는 일부 경우에 *LAST로 지정하였거나 파일명이 멤버명과 동일하면, DDM 파일의 RMTFILE 매개변수 값이 변경되지 않고 그대로 송신됩니다. 그러므로 멤버를 지원하지 않는 서버에서 파일 액세스가 허용됩니다.

멤버명이 *FIRST 또는 일부 경우에 *LAST가 아니거나 파일명이 멤버명과 다르고(예를 들어, 파일이 열려 있는 경우), 목표 서버가 멤버를 지원하지 않는 경우, 요구한 프로그램으로 오류 메세지가 송신되고 기능은 수행되지 않습니다.

예: DDM 리모트 멤버 액세스(iSeries 서버 전용)

다음 예는 DDM 파일에 대한 액세스가 리모트 iSeries 서버에 있는 파일의 멤버에 대해 간접 참조(DDM을 사용하여)가 되는 방법을 보여줍니다. 다음 예는 iSeries 서버 대 iSeries 서버의 예입니다.

```
CRTDDMF FILE(DDMLIB/RMTCAR) RMTFILE(SALES/CAR)
          RMTLOCNAME(CHICAGO)
OVRDBF   FILE(FILE1)  TOFILE(DDMLIB/RMTCAR) MBR(TEST1)
OVRDBF   FILE(FILE2)  TOFILE(DDMLIB/RMTCAR)
```

이 예는 앞의 예에서와 동일한 DDM 파일 작성을 나타내고 있습니다. 그런 다음, OVRDBF 명령을 사용하여 FILE1 및 FILE2란 이름의 두 로컬 파일을 로컬 DDM 파일 RMTCAR로 대체합니다. 어플리케이션 프로그램에서 이 두 파일을 열려고 하면 DDM 파일 DDMLIB/RMTCAR이 대신 두 번 열립니다.(FILE1과 FILE2는 열리지 않습니다.)

올바른 목표 서버와 통신을 설정한 후, 목표 서버의 TDDM이 리모트 파일 SALES/CAR을 두 번 열고(2회 순환), 이 파일에 있는 두 개의 서로 다른(이 경우) 멤버인 TEST1과 *FIRST(첫 번째 멤버)를 엽니다. 두 열기 조작 모두 동일한 DDM 파일을 사용하고, 따라서 동일한 위치를 사용하므로 이 예에는 하나의 DDM 대화와 하나의 목표 작업만 필요합니다.

```
CLRPFM FILE(DDMLIB/RMTCAR) MBR(FRED)
```

이 명령은 DDM 파일 DDMLIB/RMTCAR를 사용하여 목표 서버에 있는 SALES/CAR 파일의 FRED 멤버를 지웁니다.

관련 참조

109 페이지의『OVRDBF(데이터베이스 파일로 대체) 명령』

OVRDBF(데이터베이스 파일로 대체) 명령을 DDM과 함께 사용하여 프로그램에 명명된 로컬 데이터베이스 파일을 DDM 파일로 대체할 수 있습니다. DDM 파일은 프로그램이 로컬 데이터베이스 파일 대신 연관된 리모트 파일을 사용하도록 합니다.

예: 특정 멤버를 여는 DDM 파일

CRTDDMF(DDM 파일 작성) 및 CHGDDMF(DDM 파일 변경) 명령에만 사용할 수 있는 RMTFILE 매개변수에 *NONSTD 값과 그 뒤에 파일명, 라이브러리명 및 멤버명을 사용하여 특정 파일 멤버를 지정할 수 있습니다.

이렇게 하면 어플리케이션 프로그램이 파일 대체를 사용하지 않고도 첫 번째 멤버(*FIRST) 이외의 멤버를 처리할 수 있습니다. 그러나 프로그램이 둘 이상의 멤버로 방향을 재지정해야 하는 경우에는 대체를 사용해야 합니다. 또한, 로컬 파일의 멤버를 지정하기 위해 이미 대체를 사용하는 프로그램은 리모트 파일에 대해 대체 파일을 사용할 때도 계속해서 대체 파일을 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 로컬로 작동하던 프로그램이 더 이상 로컬로 수행되지 않습니다. RMTFILE 매개변수에 멤버명이 있고 다른 멤버명으로의 대체가 유효할 경우, 파일 열기 요구는 실패합니다.

주: DDM 파일 작성 또는 DDM 파일 변경 화면에서 F4(프롬트) 키를 누르고 리모트 파일명 abcde와 함께 *NONSTD 값을 지정하면 서버는 abcde를 'ABCDE'(모두 대문자)로 변환한 후 요구를 처리합니다. 그러나 리모트 파일명에 슬래시(/)나 괄호가 있으면, 서버는 파일명을 작은 따옴표로 묶지만 대문자로 변환하지는 않습니다. 그러므로 리모트 파일명에 *NONSTD 값을 사용하고 목표 서버는 대문자 파일명을 요구하는 경우, F4 (프롬트) 키를 사용할 때에도 리모트 파일명을 대문자로 입력하십시오.

```
CRTDDMF FILE(DDMLIB/RMTCAR) RMTFILE(*NONSTD
          'SALES/CAR(JULY)') RMTLOCNAME(CHICAGO)
```

프로그램이 소스 서버 DDMLIB 라이브러리에서 DDM 파일 RMTCAR을 열면 목표 iSeries 서버는 SALES/CAR 파일에서 JULY 멤버를 엽니다.

DDM에 대한 액세스 방식에 대한 작업

액세스 방식은 특정 리모트 파일을 연 후 수행할 수 있는 기능의 서브세트를 제어합니다. 이는 iSeries 프로그램 또는 비iSeries 파일을 공유하는 프로그램 그룹이 로컬 iSeries 서버에 있는 파일을 사용하여 수행할 수 있는 동일한 조작을 모두 수행할 수는 없다는 것을 의미할 수 있습니다.

예를 들어, iSeries 어플리케이션 프로그램이 SHARE(*YES)를 사용하여 키순 파일을 열고 키순 I/O 작업을 수행한다고 가정합니다. 그러면 동일한 열린 자료 경로(ODP)를 사용하여 상대 레코드 번호(RRN) 조작을 수행하는 프로그램이 하나 더 호출됩니다(SHARE가 지정되었기 때문임). 상대 레코드 번호는 레코드의 위치와 데이터베이스 파일, 멤버 또는 서브파일의 시작 위치 사이의 관계를 지정합니다. System/36에 있는 리모트 키순 파일을 사용하기 위해 OVRDBF(데이터베이스 파일로 대체) 명령으로 첫 번째 프로그램의 방향을 재지정할 경우 이 체계는 더 이상 작동하지 않습니다. 키순 액세스 방식을 선택하는 경우, 레코드 번호 조작은 실패합니다. 레코드 번호 액세스 방식을 선택하면 키순 조작이 실패합니다.

소스 시스템과 목표 서버가 모두 iSeries 서버이면 액세스 방식이 사용되지 않습니다. 목표 서버가 iSeries 서버 또는 System/38이 아니면 문제점이 생길 수 있습니다. 결합 액세스 방식(*COMBINED)은 System/36에서 지원되지 않으며 iSeries 서버나 System/38 이외의 모든 목표 시스템에서도 지원되지 않을 가능성이 있다는 점도 유의하십시오.

액세스 목적

프로그램이 파일을 열 때, 파일에 있는 레코드에 대해 의도한 조작, 즉 읽기, 추가, 생성, 삭제 또는 이 조작의 조합을 지정해야 합니다.

물론, 이러한 조작을 성공적으로 수행하려면 프로그램을 실행하는 작업 및/또는 사용자에게 해당하는 자료 권한이 있어야 합니다. iSeries 서버는 파일이 열릴 때 모든 자료 권한이 있는지 확인하기 위한 검사를 하지 않지만 파일을 사용하여 해당 I/O 작업을 할 때는 필요한 각 자료 권한이 있는지 검사합니다. System/36은 파일을 열 때 이러한 자료 권한을 검사하므로, 리모트 파일에 대한 리퀘스터의 자료 권한이 로컬 파일에 대해서도 동일해도, 프로그램이 더 이상 System/36의 리모트 파일을 사용하여 작동하지 못할 수 있습니다.

예를 들어, 동일한 로컬 iSeries 파일에 액세스하기 위해 iSeries 서버에 있는 두 사용자 그룹이 하나의 프로그램을 사용한다고 가정하십시오. 그룹 A는 *READ 권한만 가지는 반면에 그룹 B는 *READ, *ADD 및 *UPDATE 권한을 갖습니다. 프로그램은 *READ, *ADD 및 *UPDATE를 위해 항상 파일을 엽니다. 그러나 그룹 A의 멤버가 프로그램을 호출할 때 사용되는 읽기 전용 논리 경로를 갖습니다. 따라서, 그룹 A의 멤버가 레코드 추가 또는 생성을 시도했을 때 예외가 발생할지라도 권한에 대한 예외는 발생하지 않습니다. 이제, 이 프로그램이 두 사용자 그룹의 멤버가 로컬 iSeries 파일에 대해 갖는 것과 동일한 자료 권한을 갖는 리모트 System/36 파일로 방향 재지정될 경우, 프로그램은 그룹 A의 멤버에 대해 작업하지 않을 수 있습니다. 이는 리퀘스터가 열기 요구와 함께 액세스 목적 리스트에 지정된 자료 권한과 일치하는 자료 권한을 가지고 있지 않을 때 System/36이 파일 열기 요구를 거부할 수 있기 때문입니다.

키 필드 갱신

iSeries 프로그램을 사용하여 키 필드를 포함해 자료 레코드의 부분을 변경할 수 있습니다.

ILE COBOL 프로그램의 경우에는 ILE COBOL 언어가 키 필드 변경을 허용하지 않으므로 예외가 됩니다. System/36 프로그램은 파일을 열 때 지정된 액세스 방식에 관계없이 레코드에서 1차 키 필드를 변경할 수 없습니다. 논리 파일 키 필드는 일부 상황에서 변경될 수도 있지만 1차 키 필드는 절대 변경할 수 없습니다.

이는 예를 들어, 로컬 키순 파일의 키 필드를 일상적으로 변경하는 ILE RPG 프로그램은 System/36(또는 유사한 제한사항을 갖는 기타 시스템)의 리모트 키순 파일로 방향이 재지정될 경우 실패할 수 있음을 의미합니다. 키 필드 변경을 시도할 때 사용하는 액세스 방식이나 액세스 경로에 따라 DDM 목표에서 여러 가지 다른 오류가 리턴될 수 있습니다.

삭제된 레코드

iSeries 서버에서는 서버가 레코드를 삭제된 것으로 표시합니다

이러한 표시는 어플리케이션이 활동 레코드를 삭제할 때 또는 삭제된 레코드로 파일이 작성될 때(예를 들어 INZPFM(실제 파일 멤버 초기화) 명령을 사용하여) 수행됩니다. 파일에 추가되거나 파일에서 변경된 레코드는 후속 삭제 조작이 수행되지 않는 한 삭제된 것으로 표시되지 않습니다. System/36과 같은 일부 다른 서버에서는 레코드에 있는 특수 자료 값을 사용하여 삭제된 상태를 표시할 수 있습니다. 예를 들어, 레코드에 모두 16진 FF가 들어 있으면 이는 삭제된 것으로 간주될 수 있습니다.

이는 로컬 파일에서 일반적으로 레코드를 추가하거나 변경하는 데 사용되는 iSeries 어플리케이션이 iSeries 서버 또는 System/38 이외의 서버에 있는 리모트 파일에 대해 이러한 조작을 시도하면 오류가 발생할 수 있다는 것을 의미합니다. 어플리케이션이 목표 DDM 서버에서 삭제된 것으로 간주하는 레코드를 제공할 경우 목표는 추가 또는 변경 요구를 거부할 수 있습니다.

블록화 레코드 처리

리모트 서버로 송신된 레코드를 블록화하는 데 SEQONLY를 사용하는 경우, 레코드는 블록이 가득찰 때까지 송신되지 않습니다. 블록이 송신되기 전에 소스 작업이 취소되면 블록에 있는 레코드가 유실됩니다. 블록화 기능을 사용할 경우, 사용자는 소스 작업을 취소하기 전에 자료의 끝 강요 또는 파일 닫기가 수행되었는지 확인해야 합니다.

가변 길이 레코드

iSeries 소스 서버가 OS/400 버전 2 릴리스 1 수정 1을 실행하는 경우, DDM은 DDM 구조에 정의된 대로 가변 길이 레코드 파일을 지원합니다.

iSeries 서버에 있는 DDM을 사용하여 iSeries 또는 S/38 서버가 아닌 목표 시스템의 가변 길이 레코드 파일을 열 수 있습니다. (초기에 갱신을 위해 파일을 여는 경우가 아니라면 가변 길이 레코드 파일을 열 수 있습니다.) 후속 읽기 조작에서는 가변 길이 레코드에 공백이 채워져 파일의 최대 레코드 길이로 됩니다. 후미 공백은 쓰기 조작 시 제거됩니다.

iSeries 소스 서버가 앞에서 언급한 버전 2 릴리스 1 수정 1 지원 외에도 OS/400 버전 2 릴리스 2에서 실행하는 경우 DDM을 사용하여 iSeries 가변 길이 레코드에 액세스할 수 있습니다. 가변 길이 레코드는 iSeries

또는 System/38 서버가 아닌 목표 서버의 가변 길이 레코드 파일을 열 때 사용할 수 있습니다. 가변 길이 레코드를 갖는 열린 파일에 대한 후속 읽기 조작에서는 가변길이 레코드에 공백이 채워져 파일의 최대 레코드 길이로 됩니다. 또한, 실제 레코드 길이(파일의 최대 레코드 길이에서 삽입된 공백 수를 뺀 길이)가 각 레코드의 끝에 첨부됩니다. 쓰기 조작의 경우, 실제 레코드 길이가 목표 서버로 송신할 가변 길이 레코드의 길이를 결정하는 데 사용됩니다. 레코드 자료의 실제 길이를 결정하는 데 후미 공백을 셀 필요는 없습니다.

버전 2 릴리스 2에서 실행하는 목표 DDM iSeries 서버도 가변 길이 레코드 파일을 지원합니다. 가변 길이 레코드 파일은 파일 작성 요구를 통해 iSeries 목표 서버에 작성할 수 있습니다.

관련 참조

191 페이지의『DDM 명령 및 매개변수』

이 주제에서는 DDM 명령 및 매개변수를 분류합니다.

리모트 파일에 관련되는 기타 DDM 관련 기능

자료 레코드 I/O 조작을 위해 리모트 파일에 액세스하는 외에도 다른 리모트 파일 관련 조작을 수행할 수 있습니다. 이 주제에서는 이러한 기능에 대해 간략히 설명합니다.

리모트 서버에서 파일 관리 기능 수행

i5/OS DDM은 리모트 서버에서 파일 작성, 삭제 또는 이름 변경 조작을 지원합니다.

SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 명령을 사용하여 이러한 유형의 파일 관리 명령이나 기타 CL 명령을 목표 서버에 제출하여 이 서버에서 실행되게 할 수 있습니다. DDM을 사용할 필요없이 SBMNETJOB(네트워크 작업 제출) 명령이나 표시장치 pass-through를 사용할 수도 있습니다.

주: 117 페이지의『목표 iSeries 요구 파일 관리 명령』, 118 페이지의『DDM과 함께 맴버 관련 명령』 및 120 페이지의『소스 파일 명령』의 CL 명령은 SBMRMTCMD 명령과 함께 사용할 필요가 없습니다. CL 명령 자체에 DDM 파일명을 지정하여 목표 서버에서 직접 실행될 수 있습니다.

관련 참조

79 페이지의『SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 명령』

SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 명령은 DDM을 사용하여 목표 서버에서 실행할 명령을 제출합니다.

172 페이지의『예: DDM 코딩 관련 타스크』

이 주제의 예는 로컬 iSeries 서버 및 하나 이상의 리모트 서버 모두에서 자료 처리에 사용할 수 있는 대표적인 어플리케이션 프로그램에 기초하고 있습니다.

115 페이지의『DDM에 대한 오브젝트 지향 명령』

다음 오브젝트 지향 CL 명령으로 소스 iSeries 서버에 있는 DDM 파일 오브젝트에 액세스할 수 있습니다. 이 명령은 로컬 서버의 다른 파일에 대해 일반적으로 수행하는 것처럼 DDM 파일에 대해 작업합니다.

121 페이지의『DDM 관련 CL 명령 요약 도표』

이 주제에서는 DDM과 함께 사용되는 대부분의 제어 언어(CL) 명령이 들어 있는 요약 도표를 보여줍니다.

DDM에 대한 파일 및 멤버 잠금

DDM 파일 및 연관 리모트 파일에 대해 오브젝트 잠금을 수행할 때에는 특별히 고려해야 할 사항이 있습니다.

ALCOBJ(오브젝트 할당) 및 DLCOBJ(오브젝트 할당해제) 명령:

ALCOBJ 명령은 소스 서버의 DDM 파일과 목표 서버에 있는 그와 연관된 파일을 잠금니다.

목표 시스템이 iSeries 서버 또는 System/38일 경우, 리모트 파일을 잠겼을 때의 결과는 파일이 로컬 파일일 때와 같습니다. 목표가 iSeries 서버도 아니고 System/38도 아니면, 목표 서버가 잠금을 ALCOBJ 명령에 지정된 것보다 더 강한 잠금 조건으로 승격시키더라도 동등한 잠금이 확보됩니다.

주: iSeries 또는 System/38 목표 서버가 아닌 서버에서는 리모트 파일이 지정된 잠금 조건으로 잠기고, iSeries 및 System/38 목표 서버에서만 리모트 멤버가 지정된 최소 잠금 조건으로 잠기게 됩니다. (iSeries 또는 System/38 리모트 파일은 공유 읽기 잠금으로 잠기게 됩니다.)

관련 참조

94 페이지의『ALCOBJ(오브젝트 할당) 명령』

소스 서버에 대한 ALCOBJ(오브젝트 할당) 명령에 DDM 파일의 이름을 지정할 때 이 명령은 소스 서버에 DDM 파일을 할당하고 목표 서버에 그와 연관된 파일 또는 파일 멤버를 할당합니다.

105 페이지의『DLCOBJ(오브젝트 할당해제) 명령』

소스 서버에서 DLCOBJ(오브젝트 할당해제) 명령에 DDM 파일의 이름을 지정할 경우, 이 명령은 소스 서버에 있는 DDM 파일과 목표 서버에 있는 연관된 파일 또는 파일 멤버를 할당해제합니다.

WRKJOB(작업에 대한 작업) 및 WRKOBJLCK(오브젝트 잠금에 대한 작업) 명령:

WRKJOB 명령의 메뉴 옵션(활동 중인 경우, 잠금에 대한 작업) 및 WRKOBJLCK 명령의 경우, 로컬 파일에 대해 보유된 잠금만 표시되며 리모트 파일(또는 해당 멤버)에 대해 보유된 잠금은 표시되지 않습니다.

잠기는 경우, DDM은 연관된 리모트 파일 또는 멤버에 사용된 잠금 조건에 관계없이 항상 공유 읽기(*SHRRD)로서 잠깁니다.

관련 참조

111 페이지의『WRKJOB(작업에 대한 작업) 명령』

WRKJOB(작업에 대한 작업) 명령은 두 개의 DDM 관련 항목을 표시하는 데 사용할 수 있습니다.

111 페이지의『WRKOBJLCK(오브젝트 잠금에 대한 작업) 명령』

WRKOBJLCK(오브젝트 잠금에 대한 작업) 명령을 사용하여 DDM 파일에 대한 오브젝트 잠금 요구(보류 잠금 및 지연 중 잠금)를 표시할 수 있습니다. 이 명령은 로컬 DDM 파일에 대해 보류된 잠금만을 표시하며, 연관된 리모트 파일에 대한 보류된 잠금은 표시하지 않습니다.

DDM 대화 제어

일반적으로 소스 서버 작업과 연관된 DDM 대화는 이 주제에 설명된 조건 중 하나에 해당될 때까지 활동 상태로 유지됩니다.

1. 대화에 사용되는 모든 DDM 파일과 리모트 파일이 닫히고 풀립니다(할당해제됩니다).
2. SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 명령 또는 DSPFD(파일 설명 표시) 명령의 사용(리모트 파일 정보를 표시하기 위한)과 같은 기타 DDM 관련 기능이 수행되지 않습니다.
3. 실행 중에 인터럽트된 (예를 들어, 중단 프로그램에 의해) DDM 관련 기능이 없습니다.
4. ENDCMTCTL 명령이 발행되었습니다(DDM 파일에 대해 확약 제어가 사용된 경우).
5. 수행되고 있는 분산 관계형 데이터베이스 구조(DRDA) 관련 기능이 없습니다.
6. DDM 대화가 시작되었던 활성 그룹이 종료합니다. 다음 조건에서 활성 그룹이 종료될 때 DDM 대화는 삭제되지 않습니다.
 - DDM 대화가 작업 레벨이 됩니다.
 - 활성 그룹의 확약 제어가 작업 레벨이 되고, 작업 단위는 미해결입니다. 대화는 다음 작업 레벨 확약이나 룰백까지 또는 작업이 종료될 때까지 그대로 유지됩니다.
7. 작업 또는 라우팅 단계가 종료됩니다.

1, 2 및 3에 해당되고 소스 작업 또는 활성 그룹이 종료되지 않은 경우, 대화는 사용되지 않음으로 간주됩니다. 즉, 대화는 활동 상태로 유지되지만 요청이 처리되지 않는 것입니다.

DDMCNV 작업 속성의 디폴트 값이 *KEEP이므로 DDM 대화가 활동 상태이면서 사용되지 않을 수 있습니다. 이것은 복수의 I/O 조작을 위해 리모트 파일에 액세스하는 소스 서버 프로그램의 일반적인 상황에서 바람직합니다. 17 페이지의 그림 7에 표시되고 그 뒤 텍스트에서 설명된 대로 이 조작은 한 번에 하나씩 처리됩니다.

하나의 작업에서 복수의 DDM 요구를 수행하고 해당 작업에서 DDM 파일들이 계속해서 열리고 닫히는 경우, *KEEP을 사용하여 사용되지 않는 DDM 대화를 활동 중 상태로 유지해야 합니다.(그러나 열리거나 잠긴 상태로 남아 있는 DDM 파일이 있으면 *KEEP이 효력을 갖지 못합니다.)

리모트 파일에 액세스하지만 이 파일에 있는 자료 레코드에는 액세스하지 않는 소스 작업의 경우, 파일 액세스의 벤도에 따라 각 파일 관련 소스 작업 요구가 완료될 때 각 DDM 대화를 자동으로 제거하는 것이 바람직 할 수 있습니다. 소스 작업의 대화가 활동 상태를 유지하는지 또는 대화가 사용되지 않는 시간 동안 자동으로 제거되는지 여부는 DDMCNV 작업 속성 값(*KEEP 또는 *DROP)에 따라 결정됩니다.

DDMCNV 작업 속성의 값에 관계없이 다음 중 하나가 발생할 때 대화가 제거됩니다.

- 작업이 종료됩니다.
- 활성 그룹이 종료됩니다. 다음 조건에서 활성 그룹이 종료될 때는 DDM 대화가 삭제되지 습니다.
 - DDM 대화가 작업 레벨이 됩니다.
 - 활성 그룹의 확약 제어가 작업 레벨이 되고, 작업 단위는 미해결입니다. 대화는 다음 작업 레벨 확약이나 룰백까지 또는 작업이 종료될 때까지 그대로 유지됩니다.
- 작업이 RRTJOB(작업 경로 재지정) 명령을 시작합니다.

활동 작업에서 사용되지 않는 대화 역시 RCLDDMCNV(DDM 대화 재생) 또는 RCLRSC(자원 재생) 명령으로 제거될 수 있습니다. 통신 회선 장애와 같은 오류 또한 대화가 제거되는 원인이 될 수 있습니다.

관련 개념

14 페이지의 『DDM에 대한 소스 서버로서 iSeries 서버』

소스 서버 작업의 어플리케이션 프로그램이나 사용자가 처음으로 DDM 파일을 참조할 때, 소스 서버에서 요구 처리의 일부분으로 여러 개의 활동이 발생합니다.

관련 참조

79 페이지의 『RCLDDMCNV(DDM 대화 재생) 명령』

RCLDDMCNV(DDM 대화 재생) 명령은 현재 소스 작업에서 사용되고 있지 않는 모든 DDM 소스 서버 대화를 재생하는 데 사용됩니다.

110 페이지의 『RCLRSC(자원 재생) 명령』

RCLRSC(자원 재생) 명령은 RCLDDMCNV(DDM 대화 재생) 명령과 유사하게 현재 작업에 사용자가 없는 모든 DDM 대화를 재생하는 데 사용될 수 있습니다.

112 페이지의 『DDMCNV 매개변수 고려사항』

DDMCNV 매개변수는 APPC(Advanced Program-to-Program Communication) 또는 DDM이 사용하도록 할당된 작업에 있는 iSeries 대화(즉, DDM 대화)가 자동으로 제거될 것인지 또는 소스 작업에 사용 중으로 유지될 것인지를 제어하는 작업 관련 매개변수입니다.

WRKJOB(DDMCNV 값 표시) 명령:

소스 작업에 대한 DDMCNV 작업의 현재 값(*KEEP 또는 *DROP)을 표시하려면 WRKJOB(작업에 대한 작업) 명령 화면에서 메뉴 옵션 2(정의 속성에 대한 작업)를 사용할 수 있습니다. RTVJOBA(작업 속성 검색) 명령을 사용하여 CL 프로그램에 있는 값을 찾아낼 수도 있습니다.

CHGJOB(DDMCNV 값 변경) 명령:

소스 작업의 DDM 대화가 사용되지 않는 상태로 될 때마다 서버가 자동으로 DDM 대화를 재생(또는 제거)할 것인지 여부를 제어하려면 CHGJOB(작업 변경) 명령을 사용하여 서버 디폴트 *KEEP를 *DROP으로 변경할 수 있습니다. 이 값이 *KEEP로 남아 있는 경우, 언제든지 RCLDDMCNV(DDM 대화 재생) 또는 RCLRSC(자원 재생) 명령을 사용하여 현재 활동 사용자가 없는 모든 DDM 대화를 제거할 수 있습니다(해당 작업 내에서만).

RCLRSC 및 RCLDDMCNV(DDM 자원 재생) 명령:

iSeries 사용자가 더 이상 활동하지 않는 모든 APPC 대화(DDM 대화 포함)에 대한 자원이 서버로 리턴되는지 확인하려 할 때 RCLRSC(자원 재생) 명령을 사용할 수 있습니다.

작업에서 현재 사용되지 않는 DDM 대화를 재생할 때는 RCLDDMCNV(DDM 대화 재생) 명령을 사용합니다.

관련 개념

76 페이지의 『DDM과 함께 CL 및 DDS 사용』

이 주제에는 특정 iSeries 제어 언어(CL) 명령, 자료 서술 스펙(DDS) 고려사항, DDS 키워드 및 DDM 사용자 프로파일 권한에 관한 DDM 관련 정보가 들어 있습니다.

제어 언어(CL)

DDM 리모트 파일 정보 표시

iSeries 소스 사용자는 CL 명령인 DSPFD(파일 설명 표시) 및 DSPFFD(파일 필드 설명 표시) 명령을 사용하여 소스 서버에 있는 하나 이상의 DDM 파일의 속성을 표시하거나 목표 서버에 있는 하나 이상의 리모트 파일의 속성을 표시할 수 있습니다.

관련 참조

107 페이지의 『DSPFD(파일 설명 표시) 명령』

DSPFD(파일 설명 표시) 명령을 사용하여 소스 서버의 DDM 파일, 목표 서버의 리모트 파일 또는 DDM 파일 및 리모트 파일 둘 다의 속성을 표시할 수 있습니다(소스 서버에). 로컬 파일에서와 마찬가지로 여러 DDM 파일, 여러 리모트 파일 또는 둘 다의 속성을 같은 명령을 사용하여 표시할 수 있습니다.

107 페이지의 『DSPFFD(파일 필드 설명 표시) 명령』

DSPFFD(파일 필드 설명 표시) 명령을 사용하여 리모트 파일의 파일, 레코드 형식 및 필드 속성을 표시할 수 있습니다. 그러나 리모트 파일 속성을 표시하려면, 리모트 파일명이 아닌 리모트 파일과 연관된 DDM 파일의 이름을 입력해야 합니다.

DDM 리모트 파일 레코드 표시

DSPPFM(실제 파일 멤버 표시) 명령을 사용하여 목표 서버의 리모트 파일을 표시할 수 있습니다.

그러나 성능의 이유로 가능할 때마다 표시장치 pass-through를 사용하여 리모트 서버를 사인 온한 다음 파일을 직접 표시해야 합니다. 표시장치 pass-through를 사용하는 경우, 표시 이미지만 통신 회선을 통해 전송됩니다. DDM을 사용하여 리모트 파일에 액세스할 경우, 회선을 통해 각 레코드가 개별적으로 전송되므로 더 많은 전송이 필요합니다.

Pass-through를 사용할 수 없는 경우(예를 들어, 리모트 파일이 iSeries 서버, System/38 또는 System/36에 있지 않거나 서버에 pass-through가 구성되어 있지 않은 경우), 가능하면 상대 위치 지정보다는 직접 레코드 위치지정 방법을 사용해야 합니다. 예를 들어, 레코드 번호 100이 표시되어 있는데 다음에 레코드 번호 200을 보고 싶으면, 제어 필드에 +100 대신 200을 입력하면 원하는 레코드에 더 빨리 액세스할 수 있습니다. 파일에 삭제된 레코드가 없으면 그 결과는 같습니다.

관련 개념

157 페이지의 『DDM에 대한 성능 고려사항』

이 주제에서는 DDM을 사용할 때 성능을 향상시키는 데 유용한 정보 및 일부 기능을 수행하기 위해 DDM 이외의 다른 방법을 사용해야 하는 경우에 관한 정보를 제공합니다.

DDM에 대한 코드화 문자 세트 ID

특정 국가에 대한 자국어 지원을 위해서는 문자 세트에 대한 적절한 처리가 필요합니다.

문자 정보 관리를 위한 시스템간 지원이 문자 자료 표시 구조(CDRA)에 제공됩니다. CDRA는 문자를 표시하고, 문자들의 의미 보존을 위해 필요하면 이 코드(문자 자료)를 변환하는 데 사용되는 코드점 식별을 위해 코드화 문자 세트 ID(CCSID) 값을 정의합니다.

DDM과 함께 CCSID를 사용할 때 다음 고려사항을 유념하십시오.

- 소스 시스템과 목표 서버 모두가 CCSID를 지원하는 경우, 소스 작업의 CCSID 처리를 위해 자료가 변환됩니다.
- 한 서버는 CCSID를 지원하는 iSeries 서버이고, 나머지 서버는 CCSID를 지원하지 않는 다른 서버일 경우, 자료는 변환되지 않습니다.
- CCSID를 지원하지 않는 소스 서버에서 iSeries 목표 서버에 작성한 파일은 항상 CCSID 65535로 작성됩니다.
- CHGPF(실제 파일 변경) 명령 및 CCSID 매개변수를 지정함으로써 SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 명령을 사용하여 iSeries 목표 서버의 CCSID 파일을 변경할 수 있습니다.

오브젝트 분배 사용

SNDNETF(네트워크 파일 송신) 및 RCVNETF(네트워크 파일 송신) 명령에서 DDM 파일명을 지정할 수 있는 하지만, 이들 명령은 가능하면 자료가 실제로 존재하는 서버에서 실행되어야 합니다. 그러므로 두 서버가 모두 iSeries 서버이면서 SNADS 네트워크의 일부인 경우, 두 시스템 간의 자료 전송에 DDM 대신 오브젝트 분배를 사용할 수 있습니다.

- SNDNETF 명령은 송신되고 있는 자료가 들어 있는 서버에서 직접 실행되어야 합니다. 필요하면 SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 또는 SBMNETJOB(네트워크 작업 제출) 명령을 사용하여 자료가 있는 서버로 SNDNETF 명령을 제출할 수 있습니다.

주: DDM을 사용하지 않고 SNDNETF 명령을 사용하는 또 다른 방법은 표시장치 pass-through를 사용하여 목표 서버에서 명령을 실행하는 것입니다.

- RCVNETF 명령은 자료가 송신된 서버에서 실행되어야 합니다. 필요하다면 자료를 다른 서버에 넣기 위해 RCVNETF 명령에서 DDM 파일을 참조할 수도 있습니다. 그러나 가능하면 자료가 사용될 서버로 자료가 송신되도록 함으로써 DDM 파일 사용을 피해야 합니다.

송신 조작과 수신 조작 모두에서 자료 파일의 파일 유형이 일치해야 하며, 그 유형은 저장 파일이거나 실제 데이터베이스 파일일 수 있습니다. 그러나 DDM을 사용하는 경우, 전송되는 파일은 저장 파일이 아니어야 합니다.

관련 참조

161 페이지의 『DDM으로 일괄처리 파일 처리』

DDM으로 일괄처리 파일 처리를 사용할 때 다음 항목을 고려하십시오.

DDM과 함께 오브젝트 분배 사용

또한 SNADS(iSeries 서버에서) 및 DDM(iSeries 서버 및 비iSeries 서버에서)을 둘 다 사용하여 DDM은 설치되었지만 SNADS 네트워크에 포함되지 않은 서버와 iSeries 서버 간에 파일을 전송할 수 있습니다.

System/36에 SNADS가 있을 수 있기는 하지만 이를 iSeries 오브젝트 분배에 사용할 수는 없습니다.

예를 들어, i5/OS DDM 파일이 System/36의 파일을 참조하는 경우 iSeries 서버는 SNDNETF 명령을 사용하여 오브젝트 분배를 사용하는 다른 iSeries 서버로 이 파일을 송신할 수 있습니다. 마찬가지로 iSeries 서버로 파일을 송신한 경우 RCVNETF 명령을 사용하여 DDM을 사용하는 System/36으로 파일을 수신할 수 있습니다.

V5R1 Supplemental Manuals  웹 사이트의 SNA 분배 서비스 매뉴얼을 참조하십시오.

TCP/IP 서버 관리

이 주제는 TCP를 통해 소켓을 사용하여 통신하는 DRDA 및 DDM 서버 작업을 관리하는 방법에 대해 설명합니다. 서버가 실행되는 서브시스템, 서버에 영향을 주는 오브젝트 및 이들 자원을 관리하는 방법을 설명합니다.

i5/OS 프로그램과 함께 제공되는 DRDA 및 DDM TCP/IP 서버를 올바로 작동하기 위해 기존 시스템 구성을 변경할 필요는 없습니다. 서버는 i5/OS를 설치할 때 설정되어 구성됩니다. 때로는 사용자의 요구를 더욱 충족시키고 문제점을 해결하며 시스템의 성능을 개선하거나 단순히 서버의 작업을 보기 위해 시스템이 서버 작업을 관리하는 방법을 변경하려 할 수도 있습니다. 그러한 변경을 수행하고 처리 요구사항을 만족하게 하려면, 어떤 오브젝트가 시스템의 어느 부분에 영향을 주는지와 이러한 오브젝트를 변경하는 방법을 알아야 합니다.

이 주제에서는 상위 레벨에서 서버 작업에 대해 작업하기 위해 이해할 필요가 있는 몇 가지 작업 관리 개념과 이러한 개념 및 오브젝트가 서버에 관련되는 방법에 대해 설명합니다.

관련 개념

작업 관리

관련 참조

10 페이지의 『TCP/IP를 사용하여 DDM 파일 작성』

리모트 서버와 연결하기 위한 통신 프로토콜로 TCP/IP를 사용하는 DDM 파일을 작성할 수 있습니다.

DDM 전문 용어

iSeries용 DB2 Universal Database에 대한 DDM 및 DRDA TCP/IP 액세스에 대해 둘 다 같은 서버가 사용됩니다.

간결성을 위해 다음 설명에서는 DRDA/DDM 서버 대신 DDM 서버 용어를 사용합니다. 그러나 때로는 문맥에서 규정자를 사용할 필요가 없는 경우 TCP/IP 서버, DRDA 서버 또는 서버로 언급될 수 있습니다.

DDM 서버는 둘 이상의 작업으로 구성되며, 그 중 하나는 연결 요구를 청취하고 작업을 다른 작업에 파견하기 때문에 DDM 리스너(디먼)라고 부릅니다. 다른 작업이나 작업들은 초기에 구성되는 대로 초기 연결이 이루어진 후 DRDA 또는 DDM 클라이언트의 요구를 서비스하는 사전시작 작업입니다. 리스너와 서버 작업의 모든 연관된 작업의 세트를 집합적으로 DDM 서버라고 합니다.

클라이언트라는 용어는 DRDA 어플리케이션 환경에서 DRDA 어플리케이션 리퀘스터(또는 AR)와 구분없이 사용됩니다. 클라이언트라는 용어는 DDM(분산 파일 관리) 어플리케이션 환경에서 DDM 소스 시스템과 구분없이 사용됩니다.

서버라는 용어는 DRDA 어플리케이션 환경에서 DRDA 어플리케이션 서버(또는 AS)와 구분없이 사용됩니다. 서버라는 용어는 DDM(분산 파일 관리) 어플리케이션 환경에서 DDM 목표 시스템과 구분없이 사용됩니다.

DDM에 대한 TCP/IP 통신 지원 개념

DRDA 및 DDM에서 사용되는 TCP/IP 통신 지원에 특정하게 관련된 여러 가지 개념입니다.

TCP/IP를 통한 DRDA 또는 DDM 연결 설정:

TCP/IP 통신 지원을 사용하는 DDM 서버 작업을 시작하기 위해 DRDA 어플리케이션 리퀘스터 또는 DDM 소스 시스템은 잘 알려진 포트 번호 446 또는 447에 연결됩니다.




그림 15. DRDA/DDM TCP/IP 서버

DDM 서버는 포트 448에서도 청취하지만, 이는 단지 iSeries용 DB2 Universal Database 어플리케이션 리퀘스터나 DDM 클라이언트가 지원하지 않는 SSL 연결에 사용하기 위해서입니다. 1. 클라이언트의 연결 요구를 청취하고 승인하려면 DDM 리스너 프로그램을 시작해야 합니다(예를 들어 STRTCPSVR SERVER(*DDM) 명령을 사용하여). 이 연결 요구가 승인되면 DDM 리스너는 클라이언트의 연결을 DDM 서버 작업 2에 접속시키는 내부 요구를 발행합니다. 이 서버 작업은 사전시작 작업이거나, 사용자가 QUSRSYS 또는 사용자 정의 서브시스템에서 QRWTSRVR 사전시작 작업 항목을 제거한 경우(이 경우 사전시작 작업을 사용하지 않음) 클라이언트 연결 요구가 처리될 때 제출되는 일괄처리 작업이 될 수 있습니다. 서버 작업이 클라이언트와의 모든 추가 통신을 처리합니다.

초기에 발생되는 자료 교환은 서버 작업이 실행될 사용자 프로파일 3을 식별하는 요구를 포함합니다. 사용자 프로파일 및 암호(사용자 프로파일과 함께 송신된 경우)의 유효성이 확인된 후 서버 작업은 사용자 프로파일 4에 대해 정의된 속성(예: CCSID)을 사용하도록 작업을 변경할 뿐 아니라 이 사용자 프로파일로 스왑됩니다.

리스너 프로그램에 연결하고, 클라이언트 연결을 서버 작업에 접속하며, 자료를 교환하고 사용자 프로파일 및 암호를 검증하는 기능은 APPC 프로그램 시작 요구가 처리될 때 수행되는 기능과 필적합니다.

DDM 리스너 프로그램:

DDM 리스너는 수신 연결 요구를 처리하고 라우트하여 클라이언트 어플리케이션이 연관된 서버 작업과의 TCP/IP 연결을 설정할 수 있게 합니다. 클라이언트가 서버 작업과 통신을 설정한 후에는 이 통신 기간 동안 클라이언트와 리스너 간에는 더 이상 연관이 없습니다.

DDM 리스너 프로그램은 일괄처리 작업에서 실행합니다. 실제 서버 작업과 리스너 프로그램 사이에 일 대 다수의 관계가 있습니다. 즉, 하나의 리스너와 잠재적으로 많은 DDM 서버 작업이 있습니다. 서버 작업은 일반적으로 사전시작 작업입니다. 리스너 작업 QSYSWRK 서브시스템에서 실행됩니다.

DRDA 어플리케이션 리퀘스터와 DDM 소스 시스템이 DDM TCP/IP 서버와의 연결을 설정하려면 DDM 리스너가 활동 중이어야 합니다. CHGDDMTCPA AUTOSTART(*YES) CL 명령을 사용하거나 iSeries Navigator를 통해 DRDA 리스너가 자동으로 시작되도록 요구할 수 있습니다. iSeries Navigator에서 DDM 설정, 네트워크 → 서버 → TCP/IP로 탐색하십시오. 이 명령은 TCP/IP가 시작될 때 리스너가 시작되도록 합니다. DRDA 리스너를 시작할 때, QSYSWRK 서브시스템과 TCP/IP 모두 활동 중이어야 합니다.

STRTCPSVR(TCP/IP 서버 시작) CL 명령:

리스너를 사용하려면 *DDM 또는 *ALL의 SERVER 매개변수 값을 사용하는 STRTCPSVR(TCP/IP 서버 시작) 명령을 사용합니다.

ENDTCPSVR(TCP/IP 서버 종료) CL 명령:

ENDTCPSVR(TCP/IP 서버 종료) 명령은 DDM 서버를 종료합니다.

DDM 리스너가 종료되고 클라이언트 어플리케이션에 대한 활동 연결을 갖는 연관된 서버 작업이 있는 경우, 서버 작업은 클라이언트 어플리케이션과의 통신이 종료될 때까지 활동 중으로 남아 있습니다. 그러나 리스너가 다시 시작될 때까지 클라이언트 어플리케이션의 후속 연결 요구는 실패합니다.

TCP/IP 서버 종료 명령 제한사항

DDM 리스너가 활동 중이지 않을 때 이를 종료하기 위해 TCP/IP 서버 종료 명령을 사용하면 진단 메세지가 발생됩니다. ENDTCPVR SERVER(*ALL) 명령이 발행될 때 리스너가 활동 중이 아닌 경우 동일한 진단 메세지가 전송되지 않습니다.

예: ENDTCPVR(TCP/IP 서버 종료) 명령

다음 예는 ENDTCPVR(TCP/IP 서버 종료) CL 명령의 사용을 예시합니다.

이 명령은 모든 TCP/IP 서버를 종료합니다.

```
ENDTCPVR *ALL
```

이 명령은 DDM 서버를 종료합니다.

ENDTCPSVR SERVER(*DDM)

iSeries Navigator에서 DDM 리스너 시작:

DDM 리스너는 iSeries Navigator를 또한 사용하여 관리할 수 있으며 이는 iSeries Access 제품군의 일부입니다

이는 네트워크 → 서버 → TCP/IP 디렉토리 경로를 따라 수행될 수 있습니다.

DDM 서버 작업

이 주제에서는 서버 작업에 대해 작업하는 데 대한 정보를 제공합니다.

DDM과 서브시스템 설명 및 사전시작 작업 항목:

서브시스템 설명은 작업이 서브시스템에 들어가는 방법, 위치 및 작업량과, 서브시스템이 작업을 수행하기 위해 사용하는 자원을 정의합니다.

다음 단락은 QUSRWRK 서브시스템 설명의 사전시작 작업 항목이 DDM 서버에 영향을 주는 방법을 설명합니다.

사전시작 작업은 리모트 서버의 프로그램이 서버와의 통신을 개시하기 전에 실행을 시작하는 일괄처리 작업입니다. 사전시작 작업은 서브시스템 설명에 있는 사전시작 작업 항목을 사용하여 작업을 시작할 때 사용할 프로그램, 클래스 및 기억장치 풀을 관별합니다. 사전시작 작업 항목안에 서브시스템이 사전시작 작업의 풀을 작성하고 관리하기 위해 사용하는 속성을 지정해야 합니다.

사전시작 작업은 서버로의 연결을 개시할 때 향상된 성능을 제공합니다. 사전시작 작업 항목은 서브시스템 내에서 정의됩니다. 사전시작 작업은 해당 서브시스템이 시작될 때 활성화되거나 STRPJ(사전시작 작업 시작) 및 ENDPJ(사전시작 작업 종료) 명령으로 제어될 수 있습니다.

DDM 사전시작 작업:

사전시작 작업(예: DSPACTPJ)에 관한 시스템 정보는 이 정보가 TCP/IP 연결 요구의 결과로서 시작된 사전시작 작업에 해당되는 정보일 수 있더라도 사전시작 작업을 시작하기 위해 작성된 요구를 나타내기 위해 프로그램 시작 요구라는 용어를 독점적으로 사용합니다.

다음 리스트에는 DDM TCP/IP 서버에 대한 초기 구성 값을 갖는 사전시작 작업 항목 속성이 들어 있습니다. 이들 속성은 CHGPJE(사전시작 작업 항목 변경) 명령으로 변경될 수 있습니다.

- 서브시스템 설명. 사전시작 작업 항목을 포함하는 서브시스템은 QUSRWRK입니다.
- 프로그램 라이브러리 및 이름. 사전시작 작업이 시작될 때 호출되는 프로그램은 QSYS/QRWTSRVR입니다.
- 사용자 프로파일. 작업이 실행하는 사용자 프로파일은 QUSER입니다. 이것은 작업이 사용자 프로파일로서 표시하는 것입니다. 서버에 연결하는 요구가 클라이언트에서 수신될 때, 사전시작 작업 기능은 해당 요구에서 수신되는 사용자 프로파일로 교체합니다.
- 작업명. 시작될 때 작업의 이름은 QRWTSRVR입니다.

- 작업 설명. 사전시작 작업에 사용되는 작업 설명은 *USRPRF입니다. 사용자 프로파일이 QUSER이므로 이 것은 QUSER의 작업 설명이 무엇이든지 그것이 됩니다. 그러나 작업의 속성은 사용자 ID 및 암호(존재하는 경우)가 확인된 후 요구하는 사용자의 작업 설명과 일치하도록 변경됩니다.
- 작업 시작. 이것은 서브시스템이 시작될 때 사전시작 작업이 자동으로 시작해야 하는지 여부를 지정합니다. 이 사전시작 작업 항목은 *YES의 작업 시작 값으로 출하됩니다. DDM TCP/IP 통신 지원이 사용될 경우 이 값을 *YES로 변경할 수 있습니다.

주: DDM 서버 작업이 실행 중이지 않으면 DDM 리스트너 작업이 일괄처리 작업인 경우, 즉각적인 DDM 서버 작업은 계속 QSYSWRK 서브시스템에서 실행됩니다.

- 초기 작업 수. 초기에 구성한 대로 서브시스템이 시작될 때 시작되는 작업 수는 한 개입니다. 이 값은 사용자의 특정 환경 및 요구에 맞게 조정될 수 있습니다.
- 임계값. 사전시작 작업 항목에 대해 사용 가능한 최소 사전시작 작업 수는 한 개입니다. 이 임계값에 도달하면 추가 사전시작 작업이 자동으로 시작됩니다. 이것은 풀에서 특정 숫자의 작업을 유지보수하기 위해 사용됩니다.
- 추가 작업 수. 임계값에 도달할 때 시작되는 추가 사전시작 작업의 수는 초기에 2로 구성됩니다.
- 최대 작업 수. 이 항목에 대해 활동 중일 수 있는 사전시작 작업의 최대 숫자는 *NOMAX입니다.
- 최대 사용 횟수. 작업의 최대 사용 횟수는 200으로 설정됩니다. 이 값은 서버를 시작하는 200번의 요구가 처리된 후 사전시작 작업이 종료되도록 지정합니다. 특정 상황에서는 MAXUSE 매개변수를 1로 설정해야 TCP/IP 서버가 제대로 작동합니다. 서버가 특정 ILE 저장 프로시듀어를 실행하는 경우 삭제된 오브젝트를 가리키는 포인터가 사전시작 작업 환경에 남아 있을 수 있습니다. 이런 경우 다음 번에 사전시작 작업을 사용할 때 MCH3402 예외가 발생할 수 있습니다.
- 작업 대기. *YES로 설정하면 작업의 최대 숫자에 도달하는 경우 클라이언트 연결 요구가 사용할 수 있는 서버 작업을 기다리도록 만듭니다.
- 풀 ID. 이 사전시작 작업이 실행하는 서브시스템 풀 ID는 1로 설정됩니다.
- 클래스. 사전시작 작업이 실행할 클래스의 이름과 라이브러리는 QSYS/QSYSCLS20으로 설정됩니다.

사전시작 작업 항목에 대한 작업 시작 값이 *YES로 설정되고 나머지 값은 초기 설정값으로 제공된 그대로인 경우, 각 사전시작 작업 항목에 대해 다음이 발생합니다.

- 서브시스템이 시작될 때, 하나의 사전시작 작업이 시작됩니다.
- 첫 번째 클라이언트 연결 요구가 TCP/IP 서버에 대해 처리될 때, 초기 작업이 사용되고 임계값이 초과됩니다.
- 사전시작 작업 항목에서 정의된 숫자를 바탕으로 추가 작업이 서버를 위해 시작됩니다.
- 사용할 수 있는 작업의 수는 1 미만이 되지 않습니다.
- 서브시스템은 사용되지 않는 풀에 있는 사전시작 작업 수를 체크하고 여분의 작업을 종료합니다. 항상 적어도 초기 작업 매개변수에 지정되는 사전시작 작업 수만큼은 남겨둡니다.

관련 태스크

152 페이지의 『DDM 서버 작업 서브시스템 구성』

디폴트로, DDM TCP/IP 서버 작업은 QUSRWRK 서브시스템에서 실행됩니다. iSeries Navigator를 사용하여 클라이언트 IP 주소를 기준으로 한 대체 서브시스템에서 DDM 서버 작업이 모든 또는 특정 서버 작업을 실행하도록 구성할 수 있습니다.

사전시작 작업 모니터:

DSPACTPJ(사용 중인 사전시작 작업 표시) 명령을 사용하여 사전시작 작업을 모니터할 수 있습니다.

DSPACTPJ 명령은 다음 정보를 제공합니다.

- 현재 사전시작 작업 수
- 평균 사전시작 작업 수
- 최대 사전시작 작업 수
- 사용 중인 현재 사전시작 작업 수
- 사용 중인 평균 사전시작 작업 수
- 사용 중인 최대 사전시작 작업 수
- 대기 중인 현재 연결 요구 수
- 대기 중인 평균 연결 요구 수
- 대기 중인 최대 연결 요구 수
- 평균 대기 시간
- 허용된 연결 요구 수
- 거부된 연결 요구 수

사전시작 작업 관리:

중요한 점은 서버 작업을 시작하는 모든 송신된 요구에 대해 사용 가능한 사전시작 작업이 있는지 확인하는 것입니다.

활동 사전시작 작업 표시 화면에서 F5 키를 누르면 활동 사전시작 작업에 대해 표시된 정보를 화면정리할 수 있습니다. 프로그램 시작 요구에 관한 정보가 특별한 관심을 갖습니다. 이 정보는 사용 가능한 사전시작 작업 수를 변경할 필요가 있는지 여부를 나타낼 수 있습니다. 프로그램 시작 요구가 사용 가능한 사전시작 작업을 대기 중임을 나타내는 정보가 표시되면 CHGPJE(사전시작 작업 항목 변경) 명령을 사용하여 사전시작 작업을 변경할 수 있습니다.

프로그램 시작 요구가 충분히 신속하게 작동되고 있지 않으면 다음을 조합하여 수행할 수 있습니다.

- 임계값을 증가시키십시오.
- INLJOBS(작업의 초기 숫자) 매개변수 값을 증가시키십시오.
- ADLJOBS(작업의 추가 숫자) 매개변수 값을 증가시키십시오.

사전시작 작업 항목 제거:

서버가 사전시작 작업 기능을 사용하지 않게 하기로 결정할 경우 다음 단계를 수행해야 합니다.

1. ENDPJ(사전시작 작업 종료) 명령을 사용하여 사전시작된 작업을 종료하십시오.

ENDPJ 명령으로 종료된 사전시작 작업은 사전시작 작업 항목에 작업 시작 *YES를 지정하는 경우 다음에 해당 서브시스템이 시작될 때 또는 지정된 서버 유형에 대해 STRHOSTSVR 명령이 발행될 때 시작됩니다. 사전시작 작업을 종료만 하고 다음 단계를 수행하지 않는 경우, 특정 서버를 시작하는 모든 요구가 실패합니다.

2. RMVPJE(사전시작 작업 항목 제거) 명령을 사용하여 서브시스템 설명에 있는 사전시작 작업 항목을 제거하십시오.

RMVPJE 명령으로 제거된 사전시작 작업 항목은 서브시스템 설명에서 영구적으로 제거됩니다. 항목이 제거된 다음, 서버에 대한 새로운 요구는 성공하지만 작업 개시의 성능 오버헤드가 발생합니다.

라우팅 항목:

i5/OS 작업은 서브시스템 설명의 라우팅 항목을 사용하여 서브시스템으로 라우트됩니다.

QSYSWRK 서브시스템에 있는 리스너 작업에 대한 라우팅 항목은 i5/OS이 설치된 후 존재합니다. 이 작업은 QUSER 사용자 프로파일에서 시작되고 QSYSNOMAX 작업 대기행렬이 사용됩니다.

서버 작업은 또한 QUSRWRK 서브시스템에서 실행합니다. 서버 작업의 특성은 또한 i5/OS과 함께 자동으로 구성되어 오는 사전시작 작업 항목에서 유래됩니다. 이 항목이 제거되어 사전시작 작업이 서버에 사용되지 않는 경우, 서버 작업은 대응하는 리스너 작업의 특성을 사용하여 시작됩니다.

다음 리스트는 QSYSWRK 서브시스템에서 리스너 작업에 대한 초기 구성을 제공합니다.

서브시스템

QSYSWRK

작업 대기행렬

QSYSNOMAX

사용자

QUSER

라우팅 자료

QRWTLSTN

작업명 QRWTLSTN

클래스 QSYSCLS20


DDM 서버 작업 서브시스템 구성

디폴트로, DDM TCP/IP 서버 작업은 QUSRWRK 서브시스템에서 실행됩니다. iSeries Navigator를 사용하여 클라이언트 IP 주소를 기준으로 한 대체 서브시스템에서 DDM 서버 작업이 모든 또는 특정 서버 작업을 실행하도록 구성할 수 있습니다.

구성을 설정하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. ADDPJE CL 명령을 사용하여 원하는 각 서브시스템에 대한 사전시작 작업 항목을 작성하십시오.
2. STRPJ CL 명령을 사용하여 작성한 사전시작 작업 항목을 시작하십시오.
3. iSeries Navigator에서 네트워크를 펼치십시오.
4. 서버를 펼치십시오.
5. **TCP/IP**를 클릭하십시오.
6. 오른쪽 패널에 표시된 서버 리스트에서 **DDM**을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 등록 정보를 선택하십시오.
7. 서브시스템 탭에서 특정 클라이언트 및 서브시스템 이름을 추가하십시오.

다음 예에서 관리자는 QADMIN 서브시스템으로 연결하여 실행될 수 있는 반면, 네트워크의 다른 서버는 QUSRWRK로 연결하여 실행될 수 있습니다. 다른 기타 클라이언트는 거부됩니다.



관련 참조

149 페이지의 『DDM 사전시작 작업』

사전시작 작업(예: DSPACTPJ)에 관한 시스템 정보는 이 정보가 TCP/IP 연결 요구의 결과로서 시작된 사전시작 작업에 해당되는 정보일 수 있더라도 사전시작 작업을 시작하기 위해 작성된 요구를 나타내기 위해 프로그램 시작 요구라는 용어를 독점적으로 사용합니다.

서버 작업 식별

시스템에서 시작된 서버 작업을 살펴볼 때 서버 작업을 특정 어플리케이션 리퀘스터 작업 또는 특정 PC 클라이언트와 관련시키기가 어렵다는 것을 알게 될 수 있습니다. 문제점을 조사하고 성능 자료를 수집하려면 먼저 특정 작업을 식별할 수 있어야 합니다. iSeries Navigator에서는 이러한 작업을 훨씬 쉽게 할 수 있는 태스크에 대한 지원을 제공합니다.

iSeries 작업명:

iSeries에서 사용되는 작업명은 단순 작업명, 사용자 ID 및 작업 번호(오름차순)의 세 부분으로 구성됩니다.

DDM 서버 작업은 다음 규약을 따릅니다.

- 작업명은 QRWTSRVR입니다.
- 사용자 ID
 - 사전시작 작업의 사용 여부와 관계없이, 항상 QUSER입니다.
 - 작업 기록부가 어떤 사용자가 현재 해당 작업을 사용 중인지를 나타내고 있습니다.
- 작업 번호는 작업 관리에 의해 작성됩니다.

서버 작업 표시:

서버 작업을 식별하는 데 도움을 주기 위해 사용할 수 있는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 한 가지 방법은 WRKACTJOB 명령을 사용하는 것이고 또 다른 방법은 WRKUSRJOB 명령을 사용하는 것입니다. 세 번째 방법은 이력 기록부를 표시하여 어떤 클라이언트 사용자가 어느 작업을 사용 중인지를 판별하는 것입니다.

WRKACTJOB 명령을 사용하여 활동 작업 표시

WRKACTJOB 명령은 모든 활동 작업을 표시합니다. 리스트너 작업뿐 아니라 모든 서버 작업이 표시됩니다.

다음 그림은 WRKACTJOB 명령을 사용하는 샘플 상태를 보여줍니다. 이들 그림에는 서버에 관련된 작업만 나타납니다. 사용할 수 있는 사전시작 작업을 보려면 F14 키를 눌러야 합니다.

다음 유형의 작업이 그림에 표시됩니다.

- 1 - 리스트너 작업
- 2 - 사전시작 서버 작업

활동 작업에 대한 작업	AS400597				
	04/25/97 10:25:40				
CPU %: 3.1 경과 시간: 21:38:40 활동 작업: 77					
옵션을 입력한 후 Enter 키를 누르십시오.					
2=변경 3=보류 4=종료 5=작업 6=해제 7=메세지 표시 8=스풀 파일에 대한 작업 13=단절 ...					
옵션 서브시스템/작업 사용자 유형 CPU % 기능 상태					
— QUSRWRK	QSYS	SBS	.0	DEQW	
— 1 QRWTLSNTN	QUSER	BCH	.0	SELW	
— 2 QRWTSRVR	QUSER	PJ	.0	TIMW	
— QRWTSRVR	QUSER	PJ	.0	TIMW	
— QRWTSRVR	QUSER	PJ	.0	TIMW	
— QRWTSRVR	QUSER	PJ	.0	TIMW	
— QRWTSRVR	QUSER	PJ	.0	TIMW	
계속...					

다음 유형의 작업이 표시됩니다.

PJ 사전시작된 서버 작업

SBS 서브시스템 모니터 작업

BCH 리스너 작업

WRKUSRJOB 명령을 사용하여 활동 사용자 작업 표시

WRKUSRJOB USER(QUSER) STATUS(*ACTIVE) 명령은 QUSER에서 실행 중인 모든 활동 서버 작업을 표시합니다. DDM 리스너와 모든 DDM 서버 작업을 포함합니다. 이 명령은 DDM 관련 작업을 찾기 위해 살펴보아야 하는 작업을 더 적게 나열한다는 점에서 바람직할 수 있습니다.

이력 기록부 표시:

클라이언트 사용자가 서버 작업과의 성공적인 연결을 설정할 때마다, 해당 작업은 해당 클라이언트 사용자의 프로파일에서 실행하기 위해 스왑됩니다. 특정 클라이언트 사용자와 연관된 작업을 판별하려면 DSPLOG 명령을 사용하여 이력 기록부를 표시할 수 있습니다.

제공되는 정보의 예가 다음 그림에 표시됩니다.

이력 기록부 내용 표시

DDM 작업 036995/QUSER/QRWTSRVRO| 08/18/97 15:26:43에 사용자 MEL을 서비스함.
DDM 작업 036995/QUSER/QRWTSRVRO| 08/18/97 15:45:08에 사용자 REBECCA를 서비스함.
DDM 작업 036995/QUSER/QRWTSRVRO| 08/18/97 15:56:21에 사용자 NANCY를 서비스함.
DDM 작업 036995/QUSER/QRWTSRVRO| 08/18/97 16:02:59에 사용자 ROD를 서비스함.
DDM 작업 036995/QUSER/QRWTSRVRO| 08/18/97 16:48:13에 사용자 SMITH를 서비스함.
DDM 작업 036995/QUSER/QRWTSRVRO| 08/18/97 17:10:27에 사용자 DAVID를 서비스함.
.

계속하려면 Enter 키를 누르십시오.

F3=나감 F10=모두 표시 F12=취소

분산 자료 관리 작업 취소

어플리케이션을 테스트하거나 사용자 문제를 처리하거나 특정 장치를 모니터링하는 것에 관계없이 서버에서 수행 중인 작업을 종료하려는 경우가 있을 수 있습니다.

대화식 작업을 사용하는 경우 일반적으로 서버를 사인 오프하여 작업을 종료할 수 있습니다. 서버에서 작업을 취소하거나 중지할 수 있는 다른 방법도 있습니다. 그 방법은 작업의 종류 및 해당 작업이 수행되고 있는 서버 종류에 따라 다릅니다.

ENDJOB(작업 종료) 명령

ENDJOB(작업 종료) 명령은 작업을 종료합니다.

작업은 활동 중이거나, 작업 대기행렬에 있거나, 이미 종료되었을 수 있습니다. 작업 종료 처리가 발생할 수 있는 시간 간격을 지정하거나 즉시 작업을 종료할 수 있습니다.

소스 작업을 종료하면 소스 및 목표 양쪽에서 작업이 종료됩니다. 어플리케이션이 확약 제어 상태에 있는 경우 모든 미확약 변경사항이 롤백됩니다.

ENDRQS(요구 종료) 명령

ENDRQS(요구 종료) 명령은 중단점에서 현재 중단된 로컬 또는 소스 조작(요구)을 취소합니다.

이는 명령이 어플리케이션 리퀘스터 조작 또는 요구를 취소하는 것을 의미합니다. 명령행에 ENDRQS를 입력하여 요구를 취소하거나 시스템 요구 메뉴에서 옵션 2를 선택할 수 있습니다.

인터럽트될 수 없는 서버 기능이 현재 실행 중이어서 이 명령이 즉시 처리될 수 없는 경우 명령은 인터럽트가 허용될 때까지 대기합니다.

요구가 종료되면 취소 중인 요구 레벨에서 현재 호출된 요구 처리 프로그램으로 이탈 메세지가 송신됩니다. 요구 처리 프로그램은 이탈 메세지를 모니터할 수 있으므로 요구가 취소될 때 클린업 처리가 수행될 수 있습니다.

다. 정적 기억장치 및 열린 파일은 요구 처리 프로그램이 호출한 프로그램에 대해 재생됩니다. 요구 처리 프로그램이 호출한 프로그램에는 취소가 통지되지 않으므로 처리를 중단할 기회가 없습니다.

경고: 소스 작업에서 ENDRQS 명령을 사용하면 예기치 않은 결과가 생성될 수 있으므로 목표에 대한 연결이 끊어질 수 있습니다.

DDM에 대한 성능 고려사항

이 주제에서는 DDM을 사용할 때 성능을 향상시키는 데 유용한 정보 및 일부 기능을 수행하기 위해 DDM 이외의 다른 방법을 사용해야 하는 경우에 관한 정보를 제공합니다.

- CPYF 명령에 DDM 파일을 지정할 때 다음 조건에 해당되면 최적 성능을 확보할 수 있습니다.
 - 대상 파일은 논리 또는 실제 파일이고 해당 파일은 실제 파일입니다.
 - FMTOPT가 *NONE, *NOCHK이거나 지정되지 않았습니다.
 - INCHAR, INCREL, ERRlvl, RCDDMT (*ALL), PRINT(*COPIED), PRINT(*EXCLD), SRCSEQ, TOKEY, SRCOPT 또는 FROMKEY 매개변수가 지정되지 않았습니다.
 - From 파일이 *NONE 또는 *START 이외의 POS 키워드로 대체되지 않습니다.
 - To 파일이 INHWRT(*YES)로 대체되지 않습니다.
- OPNQRYF(조회 파일 열기) 명령이 DDM 구조에 대한 System/38 확장을 사용합니다. System/38 DDM 구조 확장으로 DDM 시스템 처리 시간이 최소화됩니다. 다음과 같은 경우에는 이 확장이 사용되지 않습니다.
 - 소스 서버가 System/38 또는 iSeries 서버가 아닐 경우
 - 목표 서버가 System/38 또는 iSeries 서버가 아닐 경우
- iSeries 명령 OPNQRYF OPTIMIZE(*YES)와 같은 조회 기능을 사용하면 서버 간에 전송되는 자료의 양을 상당히 줄일 수 있습니다. 그러나 사용자 작성 어플리케이션에서는 서버 간에 교환되는 자료의 양이 DDM을 사용하여 비iSeries 서버와 통신하는 데 사용되는 양보다 많습니다. 추가 자료는 iSeries 확장 DDM 기능을 제공할 뿐만 아니라 소스 서버 DDM 처리 오버헤드도 줄여줍니다. 정상적인 읽기, 쓰기, 갱신, 추가 및 삭제 조작을 예로 사용할 경우 다음을 고려하십시오.
 - 표준 DDM 구조 DDM 오버헤드 자료에 파일 식별, OP 코드 및 단순 결과 정보 등의 정보를 포함합니다. 사용자 프로그램 키별 읽기 조작에서는 키 자료 길이 이외에 약 40자에 달하는 DDM 정보를 사용합니다. 리모트 서버에서 리턴되는 자료에는 약 32자의 DDM 정보와 함께 자료 파일 레코드 길이가 사용됩니다.
 - System/38 DDM 구조 확장으로 레코드 형식 식별 및 I/O 피드백 영역 정보의 주요 부분과 같은 추가 자료 오버헤드가 발생합니다. 사용자 프로그램 키별 읽기 조작에서는 키 자료 길이 외에 약 60자에 달하는 DDM 정보를 사용합니다. 리모트 서버에서 리턴되는 자료에는 약 80자의 DDM 정보와 함께 자료 파일 레코드 길이가 사용됩니다. 일반적으로 자료 스트림에서 추가 길이는 두드러지지 않습니다. 그러나 회선 활동이 증가함에 따라 표준 DDM 자료 스트림과 반대로 이러한 확장 자료 스트림을 사용할 경우 회선 이용도는 더 빨리 최고 상태가 될 수 있습니다.
- 목표 DDM 작업 우선순위는 연관된 서브시스템 설명 라우팅 항목으로 지정한 작업 클래스에 의해 제어됩니다. 다음과 같은 라우팅 항목이 일반적으로 모든 목표 작업(프로그램 시작 요구)에 사용되는 항목입니다.

```
ADDRTGE ... PGM(*RTGDTA) ... CMPVAL(PGMVOKE 29)
```

iSeries 서버와 함께 제공되는 서브시스템 QBASE 및 QCMN은 이 라우팅 항목을 가지고 있습니다.

동일한 서브시스템에 있는 다른 APPC 목표 작업과는 다른 우선순위로 서브시스템에 있는 목표 DDM 작업이 실행되도록 하려면 다음과 같이 적절한 순번을 가진 라우팅 항목을 삽입하십시오.

```
ADDRTGE SBSD(xxx) SEQNBR(nn) CMPVAL(QCNTEDDM 37)  
PGM(*RTGDTA) CLS(uuu)
```

클래스 *uuu*는 목표 작업 우선순위를 판별하는 데 사용됩니다.

- 리모트 파일에 있는 레코드를 표시할 때 가능하면 표시장치 pass-through를 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 DSPPFM(실제 파일 멤버 표시) 명령과 함께 직접 레코드 위치 지정을 사용해야 합니다.
- DDM 사용자 나감 보안 프로그램이 CL 프로그램이고 목표 시스템 오퍼레이터가 응답해야 하는 i5/OS 예외 및 조회 메세지를 작성할 경우 사용자 종료 프로그램과 소스 서버 작업은 모두 이 응답을 대기해야 합니다. 해당 APPC 리모트 위치 정보에 대해서는 ADDCMNE(통신 항목 추가) 명령에 지정된 TDDM 작업의 설명에 대해 INQMSGRPY(*SYSRPYL)를 지정하여 디폴트 시스템 응답 리스트를 사용하는 방법을 고려하십시오.
- ALCOBJ(오브젝트 할당) 또는 RCVMSG(메세지 수신)와 같은 명령에 사용되는 WAIT 및 WAITFILE 매개변수는 소스 서버 프로그램에서 아무 기능도 하지 않습니다. 이 두 매개변수는 로컬 파일에 액세스할 때와 동일한 기능을 수행합니다. 소스 서버에서 실행되는 명령에 지정된 대기 시간 값은 소스 시스템에서 작용하지 않습니다. 목표 서버가 iSeries 서버 또는 System/38인 경우에 한하여 목표 시스템에서만 작용합니다.

주의사항:

- i5/OS 시스템 간 통신 기능(ICF) 파일 작성 또는 변경 명령의 WAITFILE 매개변수는 APPC 지원이 획득 조작 또는 시작 기능을 수행할 때 세션 자원이 사용 가능질 때까지 기다리는 시간을 결정합니다. WAITFILE 값은 인접 서버와의 연결이 교환 연결인 세션에는 사용되지 않습니다. 이에 대한 예로는 SDLC 교환 회선, X.25 SVC 회선 및 이더넷 회선 또는 토큰링 연결이 있습니다. 교환 연결을 사용하면 사용지정 조작과 시작 기능이 시간종료되지 않습니다.
 - APPN 세션이 리모트 서버에 도달하기 위해 여러 서버 및 회선을 지나갈 수 있으므로 이러한 경우 더 많은 시간이 허용되도록 WAITFILE 타이머를 조정해야 합니다. AAPN 기능을 사용하도록 구성된 네트워크에서 어플리케이션을 실행하는 경우, WAITFILE 매개변수에 *IMMED를 지정하지 않아야 합니다. 이 매개변수에 지정하는 값은 네트워크의 크기와 유형에 따라 다릅니다.
- LU 세션 유형 6.2 자료 교환의 경우, 일부 SNA 매개변수가 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 그러한 매개변수에는 MAXFRAME(경로 정보 단위 크기), MAXLENRU(요구/응답 단위 크기), SNA 패이싱(INPACING, OUTPACING) 및 X.25의 경우 패킷 크기 및 창 크기가 있습니다. 일반적으로 큰 값을 사용할수록 더 좋은 성능을 실현할 수 있습니다.
 - SNA 경로 정보 단위 크기

경로 정보 단위(PIU)는 두 서버 간의 실제 자료 전송 블록의 크기입니다. CRTCTLAPPC(제어기 설명(APPC) 작성) 명령 또는 CRTCTLHOST(제어기 설명(SAN 호스트) 작성) 명령의 MAXFRAME 매개변수는 로컬 서버에서 사용할 경로 정보 단위 크기를 지정합니다. 세션을 구축하는 동안 두 서버는 사용되는 크기를 결정하는데, 항상 더 작은 값을 사용합니다. 다른 리모트 서버에는 다른 PIU 크기 고려사항이 적용될 수 있습니다.

- **SNA 응답/요구 단위 크기**

응답/요구 단위(RU) 크기(CRTMODD MAXLENRU)는 실제로 전송되는 경로 정보 단위에 자료를 맞추기 전에 서버 버퍼링의 양을 제어합니다. APPC에서 전송 및 수신 RU 길이는 세션을 구축하는 동안 절충 됩니다. 절충 결과로 역시 가장 작은 값이 사용됩니다. 다른 리모트 서버에는 다른 RU 크기 고려사항이 적용됩니다.

- **SNA 페이싱 값**

페이싱 값은 추가 전송에 베퍼 기억장치를 사용할 수 있다는 응답이 요구될 때까지 얼마나 많은 요구/응답 단위(RU)를 수신하거나 송신할 수 있는지를 결정합니다. 세션을 구축하는 동안 두 서버는 사용되는 크기를 결정하는데, 항상 더 작은 값을 사용합니다.

일괄처리 및 대화식 처리가 동일한 통신 회선에서 동시에 발생할 경우, 일괄처리보다 대화식 처리가 우선되도록 iSeries 작업 우선순위를 사용할 수 있습니다. 또한, 대화식 어플리케이션에 대해 회선 활동 우선순위의 레벨을 제공하기 위해 일괄처리 어플리케이션에 대한 페이싱 값을 줄이고 대화식 어플리케이션에 대한 페이싱 값을 올릴 필요가 있을 수 있습니다.

iSeries 서버에서는 서로 다른 MODES의 작성([CRTMODD] 모드 설명 작성 명령)을 통해 여러 어플리케이션에 대해 각기 다른 페이싱 값을 지정할 수 있습니다. 다른 리모트 시스템에는 다른 SNA 페이싱 값 고려사항이 적용됩니다.

- **X.25 패킷**

MAXFRAME 값보다 작은 X.25 패킷은 비X.25 자료 링크를 통해 자료 전송 시간을 추가합니다. X.25의 경우 일반적으로 MAXFRAME 및 실제 전송되는 자료량이 많을수록 차이는 더 커집니다. DDM 제어 정보를 정상 파일 레코드 자료에 추가하는 DDM의 경우, 패킷 크기는 로컬 파일과 리모트 파일 처리에서의 차이와 비X.25와 X.25 자료 링크 사이의 차이에 추가로 영향을 줍니다.

블록해제된 여러 DDM 조작의 경우, 자료 전송에 필요한 패킷 수가 너무 높아져서 X.25 어댑터 내의 패킷 처리 오버헤드가 성능에 중대한 영향을 줄 수 있습니다. 성능을 최대화하려면 네트워크와 통신 제품에서 지원하는 최대 X.25 패킷 창 크기를 사용하십시오.

X.25를 사용하여 리모트 파일에 액세스해야 하는 경우, 80자 미만의 레코드와 같이 여러 개의 작은 블록해제 레코드를 연속 전송하면 X.25 어댑터가 사용자 자료의 전송과 반대로 X.25 패킷 문자를 처리하는 시간을 불균형되게 연장할 수 있습니다.

일반적으로, X.25 패킷을 처리할 때의 오버헤드는 동일한 회선 속도를 사용하고 한 방향으로만 자료를 전송 할 때 사용하는 일반 회선보다 더 적은 처리량을 산출합니다. 자료가 양 방향으로 동시에 전송될 때 X.25

양방향 전송 지원의 장점이 실현됩니다. System/38에서는 전체적인 처리 효과가 가장 저조한데, 그 이유는 패킷 처리에 따른 오버헤드가 통합 X.25 어댑터 내에서 수행되기 때문입니다.

일반적으로 DDM을 사용한 리모트 파일 처리는 CPYF(파일 복사) 명령으로 제공되는 어플리케이션 프로그램 또는 유ти리티 기능에 대해 투명합니다. 그러나 통신 회선을 사용하여 리모트 파일을 처리할 경우 시간이 더 필요합니다. 로컬 파일과 리모트 파일 처리에 있어서의 성능 차이는 리모트 파일에의 액세스 횟수, 자료 레코드 길이 및 성능 측정 단위 동안의 회선 속도에 비례합니다.

로컬 파일과 리모트 파일 처리 사이의 또 하나의 차이점은 로컬 파일에 대한 입력 또는 출력 조작이 즉각적인 실제 디스크 조작으로 나타나지 않을 수 있다는 점인데, 그 이유는 서버가 디스크로부터 자료 블록을 전송하고 자료 블록을 디스크에 쓰기 때문입니다. 이 때 사용자 프로그램이 주 기억장치 내의 자료에 액세스하고 실제 I/O는 다른 때에 일어나는 경우가 있습니다. 따라서 로컬 파일과 리모트 파일 성능 사이의 차이를 최소화하려면, 어플리케이션 설계에 대한 지식과 DDM을 사용하여 리모트 액세스할 파일을 판별할 때 고려되는 파일 액세스 양과 액세스 유형에 대한 이해가 필수적입니다.

각 리모트 액세스에 추가로 필요한 시간은 다음과 같은 요소로 구성됩니다.

- DDM 구조 인터페이스로 로컬 서버 파일 인터페이스를 변환하는 추가의 시스템 처리
- 통신 회선을 통해 전송되는 자료 양
- 리모트 시스템에서의 파일 조작 처리 양
- 통신 회선 속도

실제 시간은 회선 속도와 DDM 기능 동안의 회선 활동량에 따라 다르지만 통신 회선 시간이 대부분의 추가 시간을 차지합니다.

비ddm의 경우에서와 같이, 로컬 및 리모트 서버 작업 우선 순위가 성능에 가장 중요한 영향을 미칩니다. iSeries 서버에서는 사용되고 있는 클래스의 PRIORITY와 TIME SLICE 값이 작업 우선순위를 제어합니다. SDDM은 소스 작업 하에서 실행되고, TDDM은 목표 서버의 서브시스템에 대한 APPC 라우팅 항목에 할당된 클래스 하에서 실행됩니다. 복수 파일에 액세스하는 어플리케이션에서는, 가장 많이 액세스되는 파일은 실행 중인 프로그램과 동일한 서버에 있고, 가장 적게 액세스하는 파일은 리모트 서버에 있을 때 최적의 결과를 얻을 수 있습니다. 파일 배치와 어플리케이션 프로그램에 관한 주요한 고려사항은 다음과 같습니다.

- 파일 유지보수에 대한 1차적인 책임이 있는 시스템을 식별해야 합니다. 모든 복수 서버 어플리케이션의 경우, 하나의 서버에서만 파일 유지보수 작업을 담당할 때 최적의 성능을 구현할 수 있습니다. 어플리케이션 프로그램에서 배타적(비공유) 처리를 통해 파일을 유지보수하는 경우에는 파일이 있는 시스템에 어플리케이션 프로그램도 있을 때 최적의 성능을 구현할 수 있습니다.

일부 경우, 파일을 다시 로컬 서버로 전송하려면 다음이 필요할 수 있습니다.

- APPC 프로그램
- 리모트 DDM 파일을 사용하는 프로그램
- DDM을 사용하여 CPYF(파일 복사) 명령.

- 오브젝트 분배 SNDNETF 및 RCVNETF 조작. 대화식 어플리케이션에서, 전송된 화면 자료의 양이 DDM을 사용하여 송신되는 데이터베이스 파일 자료의 양보다 훨씬 적을 때는 표시장치 pass-through를 고려해야 합니다.
- 파일을 배치할 때 최적의 성능 구현을 위해 어플리케이션 처리를 리모트 서버로 이동해야 하는 경우, SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 명령 사용을 고려해야 합니다. 이 명령은 각 프로그램이 선행 프로그램의 완료를 기다리는 일괄처리 입력 스트림에서 가장 효과적입니다. SBMRMTCMD 명령은 소스 서버와 목표 서버가 iSeries 서버 또는 Systems/38일 경우에만 그 사용이 유효합니다. 예를 들어, 프로그램 A가 로컬 파일에 액세스한다고 가정합니다. 프로그램 A는 로컬 서버에서 실행됩니다. 프로그램 B는 리모트 파일에 액세스합니다. SBMRMTCMD 명령을 사용하여 리모트 서버에서 프로그램 B를 실행할 수 있습니다.
- 파일 유지보수가 서버 간에 공유되는 경우, 파일이 최대의 파일 개수, 추가 및 삭제 조작률을 갖는 서버에 배치될 때 최적의 성능을 얻을 수 있습니다.

일부 경우에는, 한 쌍의 소스 및 목표 APPC 프로그램이 DDM을 통해 향상된 성능을 제공합니다. 예를 들어, 10개의 레코드가 리모트 서버에서 검색된다고 가정합니다. DDM을 사용하며 레코드 블록화를 사용할 수 없는 경우(예를 들어, 사용자 프로그램 임의 입력 조작, 변경을 위한 순차 입력 또는 OVRDBF SEQONLY[*NO] 명령 사용), 총 20개의 전송에 대해 10개의 자료 전송이 송신되고 10개가 수신된다고 가정하십시오. 사용자 작성 APPC 프로그램에서 자료 스트림에 추가 정보(intelligence)를 빌드하여 자료 요구와 자료 수신이 20회가 아닌 두 개의 자료 전송에서 이루어지도록 할 수 있습니다. 이 때 하나는 고객 00010의 모든 레코드에 대한 요구이고, 나머지 하나는 고객 00010에 대한 10개의 레코드가 들어 있는 응답입니다.

두 가지 샘플 어플리케이션 처리 기술인 일괄처리 파일 처리 및 대화식 파일 처리를 고려하십시오.

관련 개념

54 페이지의 『보안』

이 주제는 iSeries 보안이 DDM에 관련되는 방법과 소스 서버 프로그램 및 사용자 별로 목표 서버의 자료 자원에 대한 액세스를 제한하는 방법을 설명합니다.

통신 관리 PDF

APPN, APPC 및 HPR

LAN, Frame-Relay 및 ATM 지원 PDF

관련 참조

144 페이지의 『DDM 리모트 파일 레코드 표시』

DSPPFM(실제 파일 멤버 표시) 명령을 사용하여 목표 서버의 리모트 파일을 표시할 수 있습니다.

76 페이지의 『DDM에 대한 사용자 종료 프로그램 고려사항』

DDM에 대해 사용자 종료 프로그램을 시작하기 전에 몇 가지 고려사항을 이해해야 합니다.

DDM으로 일괄처리 파일 처리

DDM으로 일괄처리 파일 처리를 사용할 때 다음 항목을 고려하십시오.

- 어플리케이션이 순차 입력전용 또는 출력 추가를 위해 로컬 파일을 열 때, 서버는 최대 처리량을 얻기 위해 블록화 기법을 사용합니다. DDM을 사용하여 액세스되는 리모트 파일에 블록화가 사용되는지 확인하려면 프로그램에서 임의 레코드 처리 조작을 사용하지 말고 프로그램이 여는 DDM 파일에 대해 OVRDBF SEQONLY(*YES)를 지정하십시오.
- 파일에 액세스하는 고급 언어(HLL) 프로그램에서 읽기 및 다음 읽기 조작을 사용하면 SEQONLY(*YES) 스펙의 영향이 최대화됩니다.
- ILE RPG의 체인 조작 또는 ILE COBOL 프로그래밍 언어의 시작 조작과 같은 임의 처리 조작을 사용하면 어플리케이션이 파일 자료를 순차적으로 처리하는 경우에도 DDM이 블록해제된 작업을 통신 회선을 통해 송신하게 됩니다. 그 결과 로컬 파일과 리모트 파일 처리 사이에 큰 차이가 발생합니다.
- 단순 실제 파일 전송이 필요한 경우(모든 레코드가 전송되고 어플리케이션이 자료를 처리하지 않음) CPYF(파일 복사) 명령을 사용하여 DDM을 사용하거나 SEQONLY(*YES 레코드 수)를 지정한 OVRDBF(데이터베이스 파일 대체) 명령으로 DDM을 사용하는 사용자 작성 프로그램을 사용하면 사용자 작성 APPC 프로그램에서보다 자료가 더 빨리 전송됩니다. 파일 복사 명령과 DDM SEQONLY(*YES) 지원의 경우 해당 프로그램과 APPC 자료 관리 모듈 사이에 필요한 호출과 리턴은 표준 ILE RPG 또는 ILE COBOL APPC 프로그램의 경우 보다 적습니다.
- ILE RPG 또는 ILE COBOL 순차 입력 전용 어플리케이션의 경우, 최적의 처리량을 얻으려면 레코드 수 없이 SEQONLY(*YES)만 지정해야 합니다. 키순 파일에 대한 ILE RPG 또는 ILE COBOL 순차 출력 전용 어플리케이션에 대해서는 레코드 수로 큰 값을 사용해야 합니다.
- 파일의 모든 레코드를 iSeries 서버로 전송할 때 DDM 또는 사용자 작성 APPC 프로그램을 사용하는 대신 SNDNETF(네트워크 파일 송신) 명령을 사용할 수도 있습니다. SNDNETF 명령을 사용하려면 소스 및 목표 iSeries 서버에 SNADS가 구성되어 있어야 합니다. 하나이상의 중간 서버가 소스와 목표 iSeries 서버 사이에 있는 경우, SNADS가 올바르게 구성되어 있으면 자료에 대한 중간 노드 라우팅을 제공합니다.
- SNADS를 사용하여 SNDNETF 명령을 사용하면 다중 노드 네트워크를 통해 하나 이상의 목표 서버에 있는 여러 사용자에게 하나의 자료 사본을 전송하고 SNAD 분배 대기행렬 매개변수를 사용하여 스케줄된 자료 전송을 할 수 있는 장점이 있습니다.

그러나 SNDNETF 명령을 사용하려면 SNADS가 필요한 것 외에도 목표 서버 사용자가 RCVNETF(네트워크 파일 수신) 명령을 실행하여 목표 서버에서 파일을 사용할 수 있게 만들어야 합니다. DDM을 사용할 때는 이 목표 서버 처리가 추가로 필요하지 않습니다.

일반적으로 SNADS(사용자 프로그램 DDM 순차 파일 처리, DDM 파일 복사 명령, 두 iSeries 서버 간의 사용자 작성 APPC 프로그램) 사용에 의한 파일 전송 시간은 서로에 대해 10% 이내입니다. 그러나 목표 서버에서 자료 사본을 사용할 수 있도록 하기 위해 SNDNETF 및 RCVNETF 명령을 사용하면 다른 파일 전송 방법에서의 시간에 총 처리 시간이 추가됩니다.

- SNDNETF 명령이 저장 파일에 있는 오브젝트를 전송할 수 있으므로 이 기법을 사용하여 실제로 송신된 자료의 양은 다른 기법을 사용하여 송신된 자료의 양보다 적을 수 있습니다. 송신된 데이터베이스 파일 자료에 상당한 수의 중복 문자 스트링이 포함된 경우, SAVOBJ(오브젝트 저장) 명령 매개변수 DTACPR(*YES)(자료 압축)를 사용하면 SNADS 분배를 통해 실제로 송신되는 자료의 양이 상당히 줄어들 수 있습니다. 그러나 중복 문자 스트링이 거의 없을 경우, 송신되는 자료량도 거의 변하지 않습니다.

- iSeries 파일 전송 서브루틴을 사용하여 iSeries 서버 간 및 iSeries 서버와 System/36 간에 전체 파일을 전송할 수도 있습니다. 이들 서브루틴은 고급 언어 프로그램에서 호출될 수 있으며 경우에 따라 DDM을 사용하여 얻은 것과 유사한 처리량을 얻을 수 있습니다.

V5R1 Supplemental Manuals  웹 사이트의 SNA 분배 서비스 매뉴얼을 참조하십시오.

관련 개념

[통신 관리 PDF](#)

관련 참조

145 페이지의 『오브젝트 분배 사용』

SNDNETF(네트워크 파일 송신) 및 RCVNETF(네트워크 파일 송신) 명령에서 DDM 파일명을 지정할 수 있는 하지만, 이들 명령은 가능하면 자료가 실제로 존재하는 서버에서 실행되어야 합니다. 그러므로 두 서버가 모두 iSeries 서버이면서 SNADS 네트워크의 일부인 경우, 두 시스템 간의 자료 전송에 DDM 대신 오브젝트 분배를 사용할 수 있습니다.

관련 정보

[ICF 프로그래밍 PDF](#)

DDM으로 대화식 파일 처리

DDM으로 대화식 파일 처리를 사용할 때 다음 항목을 고려하십시오.

- 모든 조작이 개별적으로 통신 회선을 통해 송신되어야 하므로 성능 측정 단위 당 임의 파일 조작 수가 클수록 로컬 파일과 리모트 파일 처리 사이의 차이가 커집니다. DDM에서 다음 작업을 예상할 수 없습니다.

한 예로, 워크스테이션 서브파일 지원을 사용하여 화면 출력을 생성하는 단순 조회 어플리케이션을 사용하는 경우, 15회의 임의 레코드 검색을 수행하는 어플리케이션과 비교하여 Enter 키를 한 번 누를 때마다 2회의 임의 레코드 검색을 수행하는 어플리케이션을 고려하십시오. 오퍼레이터는 2개의 레코드가 검색될 때 응답 시간이 지연되는 것을 거의 인식하지 못할 것입니다. 그러나 리모트 서버에서 15개의 레코드가 임의로 검색될 때는 로컬과 리모트 응답시간 사이에 현저한 차이가 있을 것입니다.

- 성능 측정 단위 당 로컬(소스) 서버로 다시 전송되는 자료량이 화면에 표시된 자료량을 훨씬 초과할 때는 표시장치 pass-through 사용을 고려해야 합니다. 테스트 결과에 따르면 단일 블록해제 DDM 레코드 구하기 조작과 이와 동등한 사용자 작성 APPC 조작 사이의 총 경과 시간은 매우 근소하며, APPC 조작은 약간 빠릅니다. 직접 APPC 인터페이스보다는 DDM 조작 처리 시간(초)이 더 걸립니다.

또한, 각 DDM 작업은 자료 무결성을 유지하기 위해 항상 리모트 서버부터 작업 결과 응답을 요구하므로 사용자 설계 상대 APPC 프로그램을 사용하면 나중에 작업 결과를 확인하지 않아도 되므로 갱신, 추가 및 삭제 조작을 하는 데 이익이 될 수 있습니다.

- 다른 서버에 있는 파일에 액세스할 때는 특히 회선을 통한 통신에 필요한 시간이 더 필요하다는 점에 유의하십시오. 특히 자주 사용하는 파일의 경우, 파일이 로컬 파일과 리모트 파일 중 어느 것이어야 하는지 판별할 때 이점을 반드시 고려해야 합니다.

DDM 대화 길이 고려사항

DDM을 사용할 때 대화 길이에 대해서는 다음 사항을 고려하십시오.

- 소스 작업 내에서 DDM 대화가 둘 이상의 프로그램이나 DDM 파일에 의해 사용될 가능성이 높은 경우, DDMCNV 작업 속성에 지정해야 하는 값은 *KEEP입니다. 그러면 소스 작업 내에서 동일한 위치와 모드 조합을 위해 DDM 파일에 액세스할 때마다 목표 작업(TDDM)을 시작하는 데 필요한 시간과 자원이 절약 됩니다.
- 목표 DDM 관리자가 시작될 때 상당한 서버 및 통신 회선 오버헤드가 있습니다. 이 처리에는 APPC 프로그램 시작 요구, 서버 유형식별 및 파일 열기 처리가 포함됩니다. 그러나 대화를 활동 상태로 유지할 필요가 없는 경우에는 DDMCNV에 *DROP을 지정해야 합니다. 로컬 DDM 파일이 닫히면, DDM을 사용하는 다른 작업이나 SNADS 및 표시장치 pass-through와 같이 다른 APPC 기능을 사용하는 다른 작업에서 사용 할 수 있도록 사용 중이던 세션이 동일한 리모트 서버로 해제됩니다.
- 소스 및 목표 서버가 iSeries 서버 또는 System/38일 경우, 어플리케이션 프로그램이 발행하는 파일 입력 및 출력 요구에서는 각 요구를 코드화하고 해독하는 데 필요한 시간을 최소화하는 형식의 DDM 지원을 사용합니다. 이것은 DDM 구조로의 System/38 확장을 통해 이루어집니다.

소스 및 목표 서버가 iSeries 서버나 System/38이 아닐 경우 DDM 구조에 대한 System/38 확장을 사용하지 않습니다.

리모트 서버의 DDM 문제점 분석

목표 서버가 관련된 일부 기능을 완료하는 데 비교적 긴 시간이 걸릴 수 있습니다. 이 경우에 실제로 응답을 기다리는 동안은 목표 서버가 작동하지 않는 것으로 보일 수 있습니다.

목표 서버에 작성되는 모든 메세지(예를 들면 파일 가득 참)는 목표 서버의 시스템 오퍼레이터의 메세지 대기 행렬로 송신됩니다.(모든 DDM 관련 메세지는 목표 서버의 작업 기록부에 기록됩니다.) 대부분의 경우, 목표 시스템 오퍼레이터에게 송신된 것과 비슷한 메세지는 소스 서버로도 송신되지만(다른 메세지 번호 사용), 목표 시스템 오퍼레이터가 메세지에 응답을 하고 난 다음에 송신됩니다.

목표 서버에서 작업 기록부를 찾을 수 없으면 SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 명령을 사용하여 CHGJOBD(작업 설명 변경) 명령을 목표 서버로 송신하여 메세지 기록 레벨을 변경할 수 있습니다.

또다른 고려사항은 두 iSeries 서버 사이에서 파일 끝 지연이 사용될 때 소스 서버의 작업을 취소해도 목표 서버의 작업이 취소되지 않는다는 점입니다. 또는, 목표 작업이 어떤 기능을 수행하는 동안 소스 시스템 작업이 취소될 때는 목표 작업이 취소되지 않습니다.

경우에 따라, 소스 서버이나 목표 서버의 사용자가 다른 위치를 호출해야 하거나 해당 시스템에서의 작업의 상태를 판별하여 응답대기 중인 메세지에 응답을 하기 위해 pass-through를 사용해야 할 수도 있습니다.

TCP/IP에 대한 연결 요구 실패 처리

TCP/IP 사용을 위해 구성된 서버에서 실패한 연결 요구에 대한 기본 원인은 DDM TCP/IP 서버가 시작되지 않았거나, 권한 부여 오류가 발생했거나 또는 기계가 실행 중이 아니었다는 점입니다.

DDM 서버가 시작되지 않았거나 포트 ID가 유효하지 않음:

DDM TCP/IP 서버가 시작되지 않을 경우 표시되는 오류 메세지는 CPE3425입니다.

메세지 텍스트는 다음과 같습니다.

리모트 호스트가 시도된 연결 조작을 거부함.

CRTDDMF(DDM 파일 작성) 또는 CHGDDMF(DDM 파일 변경) 명령에 잘못된 포트를 지정할 경우에도 이 메세지를 수신할 수 있습니다. iSeries용 DB2 UDB 서버의 경우, 보안 소켓 프로토콜을 사용하지 않으므로 포트는 항상 446 또는 447이어야 합니다. clear text 전송에는 항상 446을 사용하고 인터넷 프로토콜 보안 구조(IPSec)에는 447을 사용할 것을 권장합니다. 리모트 서버에서 DDM 서버를 시작하려면 STRTCPSVR *DDM 명령을 실행하십시오. CHGDDMTCPA AUTOSTART(*YES) 명령을 실행하여 TCP/IP가 시작될 때마다 시작되도록 요구할 수 있습니다.

DDM 연결 권한 실패:

권한 실패에 대해 제공되는 오류 메세지는 CPF9190입니다.

메세지 텍스트는 다음과 같습니다.

DDM TCP/IP 연결 시도에서 권한 부여 실패.

메세지의 원인 절이 이유 코드와 가능한 이유 코드에 대한 의미 리스트를 제공합니다. 이유 코드 17은 지원되지 않은 보안 메커니즘(SECMEC)이 있었음을 의미합니다.

V4R5 이전에는 iSeries 어플리케이션 리퀘스터가 사용할 수 있는 두 가지 SECMEC가 iSeries용 DB2 UDB에 의해 구현되었는데, 이는 사용자 ID 전용 및 암호가 있는 사용자 ID입니다. V4R5에서, 암호화된 암호 보안 메커니즘에 대한 지원이 추가되었습니다. 그러나 암호화된 암호는 연결이 초기화될 때 암호를 사용할 수 있는 경우에만 송신됩니다.

iSeries 서버에 대한 디폴트 필수 SECMEC는 암호가 있는 사용자 ID입니다. 소스 서버가 디폴트 SECMEC를 갖는 서버에 사용자 ID만을 송신하는 경우, 이유 코드가 17의 오류 메세지가 표시됩니다.

지원되지 않는 SECMEC 실패에 대한 해결책은 다음과 같습니다.

1. CHGDDMTCPA PWDRQD (*NO) 명령을 실행하여 서버에서 사용자 ID만 사용하는 SECMEC를 허용합니다.
2. PWDRQD(*YES)가 서버에서 유효할 경우 연결 요구에서 최소한 빈 텍스트 암호를 송신합니다.
3. 서버에서 PWDRQD(*ENCRYPTED)가 유효할 경우 암호화된 암호를 송신합니다.

ADDSVRAUTE 명령을 사용하여 암호를 송신하여 연결 시도가 작성될 사용자 프로파일에 대한 서버 권한 항목에 리모트 사용자 ID 및 암호를 추가할 수 있습니다.

V4R5와 이후 버전 시스템에서는 자동으로 암호화된 암호를 송신하려고 합니다. 이전 V4R5 iSeries 서버는 암호화된 암호를 송신할 수 없고, V4R5 iSeries 서버에서 송신된 암호화된 암호를 해독할 수도 없습니다.

서버 권한 부여 항목에 리모트 암호를 저장할 수 있도록 하려면 시스템 값 QRETSVRSEC(서버 보안 자료 보존)를 ‘1’로 설정해야 합니다.

| 경고: 비RDB DDM 파일의 경우, DDM과 함께 사용하려면 ADDSVRAUTE 명령에 QDDMSERVER의 RDB
| 명을 대문자로 입력해야 합니다. 그렇지 않으면 연결 처리 중 이름이 인식되지 않으며 권한 항목에 있는 정보
| 가 사용되지 않습니다.

DDM 서버를 사용할 수 없음:

리모트 서버가 가동되어 실행 중이지 않거나 DDM 파일에 올바르지 않은 IP 주소 또는 리모트 위치명을 지정
할 경우 CPE3447 메세지가 표시됩니다.

이 메세지 텍스트는 다음과 같습니다.

리모트 호스트가 시간 종료 시간 내에 응답하지 않았음.

이 메세지가 발생하기 전에 일반적으로 몇 분 동안 지연되었습니다. 이 시간 동안 무엇인가 정지 중이거나 루
핑 중인 것으로 나타날 수 있습니다.

서버에서 사전시작 작업이 충분하지 않음:

TCP/IP 서버와 연관된 사전시작 작업 수가 QUSRWRK 또는 사용자 정의 서브시스템의 QRWTSRVR 사전
시작 작업 항목에 의해 제한되고 모든 사전시작 작업이 연결에 사용되고 있는 경우, 새 연결에서의 시도는 다
음 메세지와 함께 실패합니다.

CPE3426

리모트 소켓과의 연결이 해당 소켓에 의해 재설정됨.

CPD3E34

recv() — MSG_PEEK에 DDM TCP/IP 통신 오류 발생.

QRWTSRVR 항목에 대한 CHGPJE 명령의 MAXJOBS 매개변수를 더 높은 숫자나 *NOMAX로 설정하고
ADLJOBS 매개변수를 0이 아닌 다른 값으로 설정하여 해당 서버에서 이 문제점이 발생하지 않도록 할 수 있
습니다.

DDM에 대한 System/36 소스 및 목표 고려사항

iSeries 서버가 System/36에 있는 파일에 액세스하려면 System/36에 DDM 구조 레벨 1.0이 설치되어야 합
니다. 이 주제에는 iSeries 서버가 System/36과 통신하는 소스 또는 목표 서버일 때 적용되는 정보가 있습
니다.

iSeries 및 System/36 파일 간의 DDM 관련 차이점

iSeries 서버와 System/36이 지원하는 파일 유형 사이의 차이점 때문에 이 두 서버에서 DDM을 사용할 때
몇 가지 항목을 고려해야 합니다.

일반적으로, System/36 파일을 로컬로 작성할 때(예를 들어, BLDFILE 유ти리티 사용), System/36 사용자는
파일 유형(S = 순차 파일, D = 직접 파일 또는 I = 색인 파일), 레코드 또는 블록의 할당 여부, 할당할 경우
에 할당 수, 그리고 파일 확장을 위해 이 양을 추가로 몇 번 파일에 추가할 수 있는지 등과 같은 사항을 지정
합니다.

또한, 파일이 삭제가능(DFILE)인지 아니면 삭제 불가능인지(NDFILE)도 지정할 수 있습니다. 삭제 불가능으로 지정된 파일의 경우, 파일에서 레코드를 추가하거나 변경할 수 있지만 삭제할 수는 없습니다.

이러한 속성을 지정하고 나면 System/36이 파일을 작성하여 적절한 16진 문자로 채웁니다. System/36 사용자는 파일의 유형을 다음과 같이 지정합니다.

- 순차 파일은 전체 파일 공간이 16진 00 문자로 채워지고 파일의 끝(EOF) 포인터가 초기 확장의 시작으로 설정됩니다. 비어 있는 순차 파일 읽기를 시도하면 EOF 상태가 수신됩니다.
- 삭제 가능 직접 파일은 전체 파일 공간이 16진 FF 문자(삭제된 레코드)로 채워지고 EOF 포인터가 초기 확장의 끝으로 설정됩니다. 비어있는 삭제 가능 직접 파일 읽기를 시도하면 레코드를 찾지 못함 상태가 수신됩니다.
- 삭제 불가능 직접 파일은 전체 파일 공간이 40자리의 16진 문자(공백 또는 널(null) 레코드)로 채워지고 EOF 포인터가 초기 확장의 끝으로 설정됩니다. 비어있는 삭제 불가능 직접 파일 읽기를 시도하면 파일의 끝에 도달할 때까지 파일의 모든 레코드에 대해 공백 레코드가 리턴됩니다.
- 색인 파일은 순차 파일과 동일한 방법으로 준비됩니다.

일반적으로, 삭제 가능 파일이 한 번 사용되고 나면 파일에는 적은 수의 삭제된 레코드, 자료의 끝 마커와 함께 비교적 연속적인 활동 레코드 세트와 연속적인 삭제된 레코드 세트가 파일의 끝(EOF) 공간까지 들어 있습니다. 즉, 파일을 재구성하지 않는 한, 사용자는 삭제된 레코드를 삭제해제(회복)할 수 있습니다.

세 가지 유형의 System/36 파일 중 System/36 색인 파일은 iSeries 지원 논리 파일과 거의 차이점이 없습니다. iSeries 소스 프로그램이 System/36에 있는 다른 유형의 파일에 액세스하기 위해 DDM을 사용할 경우 iSeries 어플리케이션은 먼저 이 주제에서 System/36과 관련된 항목을 고려해야 합니다.

DDM에 대한 System/36 소스 대 iSeries 목표 고려사항

System/36이 iSeries 목표 서버의 파일에 액세스하는 소스 서버로서 통신하기 위해 DDM을 사용할 때, 이 주제의 정보가 적용되며 이를 반드시 고려해야 합니다.

- System/36이 iSeries 서버에 직접 파일을 작성할 때, iSeries 서버는 최대 레코드 수로 키순이 아닌 실제 파일을 작성하고 이를 레코드를 삭제된 레코드로 준비합니다. DDM 구조 명령인 CLRFIL(파일 지우기) 명령을 비iSeries 소스 서버에서 실행하면 해당 파일을 지우고 준비합니다. CL 명령인 CLRPFM(실제 파일 멤버 지우기) 명령을 로컬 또는 리모트 iSeries 서버에서 실행하면 파일을 준비하지 않습니다.
- System/36은 논리 파일에 대해 최대 3개의 키 정의를, 키순 실제 파일에 대해 1개의 키 정의를 지원합니다.
- 삭제 불가능 직접 파일을 DDM을 사용하여 iSeries 서버에 작성할 수 없습니다. 또한, iSeries 서버는 모든 파일 구성에 대해 삭제 불가능 파일을 지원하지 않습니다.

iSeries 소스 대 System/36 목표 고려사항

iSeries 서버가 System/36 목표 서버의 파일에 액세스하는 소스 서버로서 통신하기 위해 DDM을 사용할 때 이 주제의 정보가 적용되며 반드시 이를 고려해야 합니다.

- 목표 iSeries 서버에서 거부되지 않은 일부 파일 조작이 목표 System/36에서 거부될 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- System/36 파일이 삭제 가능 파일이 아닌 경우, 레코드 삭제 조작이 거부됩니다. iSeries 소스 사용자에게 이러한 거부는 알 수 없는 이유로 발생한 것으로 나타날 수 있습니다.
- System/36 파일의 1차 색인에 있는 키의 변경을 시도하는 변경 조작은 항상 거부됩니다.
- System/36 환경에서 System/36 사용자가 NOREORG 매개변수를 사용하여 삭제 가능하지 않은 파일에 삭제 가능한 파일을 복사하려고 시도하면 삭제된 레코드가 복사될 수 있음을 나타내는 경고 메세지가 발생됩니다. 사용자는 옵션 0(계속)을 선택하여 처리를 계속할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 파일이 복사되고 입력 파일에 있는 삭제된 모든 레코드가 출력 파일에서 활동 레코드가 됩니다. iSeries 서버는 사용자가 COMPRESS(*NO)를 지정할 경우 복사 요구를 거부합니다.
- 직접 파일이며 삭제할 수 없는 목표 System/36 파일로 자료를 복사할 경우, FROMMBR, TOMBTR 및 MBROPT를 제외한 모든 CPYF(파일 복사) 명령 매개변수에 대해 디폴트 값을 지정해야 합니다.
- iSeries 서버는 DLTF(파일 삭제) 명령에 자료 겹쳐쓰기를 지원하지 않습니다. System/36에 액세스하는 iSeries 사용자가 자료를 겹쳐쓰려는 경우, iSeries 서버에서 어플리케이션 프로그램을 작성하거나 사용자가 목표 System/36에 액세스하여 겹쳐쓰기 조작을 수행해야 합니다.
- System/36 파일이 처음에 작성된 방법에 따라, 파일에 들어갈 수 있는 최대 레코드 수는 대략 약 8백만입니다. 파일을 확장할 수 없거나 레코드를 더 추가하도록 파일을 확장하는 데 사용할 수 있는 기억장치 공간이 충분하지 않은 경우 이 수는 훨씬 적어질 수 있습니다.
- System/36은 논리 파일에 대해 최대 3개의 키 정의를, 키순 실제 파일에 대해 1개의 키 정의를 지원합니다.
- System/36 파일 지원은 활동 논리 파일이 있는 파일이 지원되는 것을 허용하지 않습니다. 일부 iSeries 프로그램(예: ILE COBOL 프로그램)이 출력 전용으로 파일을 열면 이 파일을 지우는 명령이 발생됩니다. 목표 System/36은 지원되는 파일 상에 논리 파일이 있을 경우, 파일을 지우는 모든 명령을 거부합니다.
- System/36 파일 지원은 자동으로 삭제된 레코드를 건너뜁니다. iSeries 소스 사용자가 적어도 한 개의 논리 파일을 작성했던 System/36 기본 파일의 레코드를 변경하려는 경우, 직접 구성 및 레코드 번호별 임의 액세스를 지정하여 파일을 I/O 모드로 열어야 합니다. 다음에 각 레코드를 레코드 번호별로 읽어 변경할 수 있습니다. 삭제된 레코드가 발견되면 레코드를 찾지 못함 표시가 리턴되고 해당 위치에 대해 레코드가 다시 쓰여지는 대신 쓰여질 수 있습니다(변경 조작이 아닌 쓰기 조작).
- System/36 파일 지원은 또한 파일 유형과 사용하는 언어에 따라 다르게 파일 확장을 처리합니다. 그러나 iSeries 사용자는 파일 액세스에 사용되는 액세스 방식이 파일을 작성할 때 사용된 방식과 비슷하지 않으면 어떤 유형의 System/36 파일도 확장할 수 없습니다.

iSeries 사용자가 파일 작성에 사용된 방법과 비슷한 액세스 방식으로 System/36 파일에 액세스하는 경우, 파일을 사용하는 동안 다음과 같은 방법으로 파일을 확장할 수 있습니다.

- 파일을 순차 파일로 작성한 경우, iSeries 사용자는 사용하는 iSeries 언어에 따라 다음과 같은 조작을 수행해야 합니다.
 - ILE COBOL 프로그래밍 언어: EXTEND 옵션을 사용하여 파일을 엽니다.
 - PL/I: UPDATE 옵션을 사용하여 파일을 엽니다. LAST의 POSITION 옵션을 사용하여 읽기 조작을 수행한 다음 쓰기 조작을 수행합니다.

(BASIC과 ILE RPG 프로그래밍 언어는 둘 다 필요한 파일 확장을 자동으로 처리합니다.)

- 파일을 직접 파일로 작성한 경우, iSeries 사용자는 사용하는 iSeries 언어에 따라 다음과 같은 조작을 수행해야 합니다.
 - ILE COBOL 프로그래밍 언어: I-O 옵션을 사용하여 파일을 열고, 파일 끝 포인터의 위치를 파일의 끝으로 지정한 후(예를 들어, READ LAST를 사용하여) 쓰기 조작을 수행합니다.
 - PL/I: UPDATE 옵션을 사용하여 파일을 열고, 파일 끝(EOF) 포인터의 위치를 파일의 끝으로 지정한 후(예를 들어, READ LAST를 사용하여) 쓰기 조작을 수행합니다.
- (BASIC과 ILE RPG 프로그래밍 언어는 둘 다 필요한 파일 확장을 자동으로 처리합니다.)
- 파일을 색인 파일로 작성한 경우에는 파일에 아직 없는 키를 가진 레코드에 대해 쓰기 조작을 수행할 때마다 파일이 확장됩니다.
- iSeries 사용자는 순차 또는 직접(상대 레코드 번호별) 방식을 사용하여 순차 System/36 파일에 액세스할 수 있지만 EOF 또는 자료의 끝이 발생하면 상당한 차이점이 발생합니다. System/36 순차 파일이 상대 레코드 번호 액세스를 통해 처리되고 I/O(입/출력) 또는 출력 전용에 대해 열릴 경우, 활동 레코드의 끝(EOF)에 도달할 때 사용할 수는 있지만 자료의 끝을 지난 공간에 새로운 레코드를 추가할 수 없습니다. 파일을 확장 하려면 닫은 다음 다시 열어야 합니다. 파일을 확장하려면 파일을 순차 파일로서 다시 열거나 해당 파일을 기본 파일로서 사용하는 논리 파일을 여십시오.
- System/36 파일에 사용되는 정상 액세스 방식이 iSeries 매개변수에 의해 *RMTFILE이 아닌 다른 값으로 변경될 수 있으므로 DDM은 System/36이 지원하지 않을 수 있는 방법으로 System/36 파일에 액세스하려고 시도할 수 있습니다. 일반적으로, ACCMTH 매개변수의 디폴트 값(*RMTFILE)을 사용하면 사용자에게 필요한 액세스 방식이 제공됩니다. 일반적으로 예상되지 않는 액세스 방식(색인 파일에 대한 직접 또는 순차 액세스, 직접 파일에 대한 순차 액세스 등)을 사용하려면 액세스를 위해 ACCMTH 매개변수를 명시적으로 사용해야 합니다.

DDM 파일 명령인 CRTDDMF(DDM 파일 작성) 및 CHGDDMF(DDM 파일 변경)의 ACCMTH 매개변수, OVRDBF(데이터베이스 파일로 대체) 명령의 SEQONLY 매개변수 또는 한 개의 DDM 파일을 다른 유효한 ACCMTH 값을 갖는 다른 DDM 파일로 대체하는 OVRDBF 명령을 사용하여 System/36 파일에 사용되는 일반 액세스 방식을 iSeries 서버에서 변경할 수 있습니다.

- iSeries 사용자는 멤버명이 *FIRST 또는 일부 경우에 *LAST이거나 파일명이 멤버명과 같을 경우, 멤버명을 사용하여 System/36 파일에 액세스할 수 있습니다.
- 목표 System/36 DDM은 중복(비고유) 키를 갖는 논리 파일의 작성을 지원하지 않는데, 이는 중복 키가 감지될 때 System/36 로컬 자료 관리 키 정렬이 옵션 1 또는 3을 사용하여 목표 서버 콘솔로 메세지를 송신하기 때문입니다. 따라서 목표 시스템 오퍼레이터는 중복 키가 허용되도록 파일 속성을 변경하거나 목표 자료 관리자를 취소해야 합니다.

주: 절대로 SYSLOG HALT를 사용하여 목표 자료 관리자를 취소하지 마십시오.

DDM에 대한 System/36의 대체 고려사항

System/36에 있는 논리 파일의 레코드를 가져오기 위해 iSeries 서버에서 파일 대체 명령을 실행하는 경우 시스템마다 키순 파일을 처리하는 방법이 서로 다르므로 그 결과가 예상한 것과 다를 수 있습니다.

iSeries 서버는 파일에 대한 단일 보기로 작성하는 액세스 경로 및 논리 파일을 사용합니다. System/36 논리 파일을 키와 상대 레코드 번호(RRN) 리스트로 간주할 수 있습니다.

iSeries 서버가 System/36 논리 파일에 액세스할 때, 다음과 같은 사항이 적용됩니다.

- 상대 레코드 번호를 지정하면, 기초가 되는 System/36 기본 파일로부터 해당 레코드 번호에 해당하는 레코드를 받게 됩니다. 계속해서 다음 레코드 읽기를 요구하면 기본 파일로부터 다음 순차 레코드를 받게 됩니다.
- 키를 지정하는 경우, 색인 파일에서 해당 키의 첫 번째 발생에 해당하는 레코드를 받게 됩니다. 다음 레코드 읽기를 요구하면, 색인 파일에서 다음 항목에 해당하는 레코드를 받게 됩니다.

다음 예는 iSeries 프로그램에 의해 System/36 논리 파일에서 검색되는 레코드의 다양한 결과를 보여줍니다. 이 예에서는 다음과 같이 가정합니다.

- 파일 S36FILEA은 기본 파일이고, S36FILEB은 기본 파일 상에 작성되는 논리 파일입니다.
- 두 파일 모두 목표 System/36의 해당 리모트 파일을 가리키는 DDM 파일명 S36FILEA 및 S36FILEB를 가지고 있습니다.
- 키 필드는 숫자이고 항상 레코드 번호가 들어 있습니다.
- 기본 파일(S36FILEA)의 레코드는 키별 오름차순이고, 논리 파일(S36FILEB)의 레코드는 동일한 키를 갖는 내림차순입니다.
- 다음 표에 표시된 결과를 구하기 위해 POSITION 매개변수 값은 변화하도록 표시되고, 어느 명령에도 NBRRCDs 매개변수를 지정하지 않습니다. (즉, 읽혀진 총 레코드 수는 POSITION 매개변수 값에 따라서만 달라집니다.)

```
OVRDBF FILE(S36FILEA) TOFILE(S36FILEB)
    POSITION(*RRN ... or *KEY ...)
CPYF FROMFILE(S36FILEA) TOFILE(1SERIESFILEB)
CRTFILE(*YES) FMTOPT(*NOCHK)
```

OVRDBF(데이터베이스 파일로 대체) 명령에서 POSITION 매개변수에 대해 지정된 값에 따라, 소스 iSeries 서버에서 1SERIESFILEB 파일이 작성될 때 이 파일로 복사되는 결과 레코드는 다음과 같습니다.

POSITION 매개변수(주 참조)	검색된 결과 레코드
*RRN 1	299개의 레코드, 1 - 299
*KEY 1	1개의 레코드, 첫 번째 레코드만
*RRN 299	1개의 레코드, 마지막 레코드만
*KEY 299	299개의 레코드, 299 - 1
*RRN 150	150개의 레코드, 150 - 299
*KEY 150	150개의 레코드, 150 - 1

주: 이 열에서는 *KEY 값에 대해 키 필드가 하나인 것으로 가정하고 레코드 형식명에 대해 리모트 파일명을 디폴트 값으로 사용합니다.

DDM에 대한 퍼스널 컴퓨터 소스 대 iSeries 목표 고려사항

iSeries Access 제품군은 DDM을 사용하여 퍼스널 컴퓨터가 iSeries 목표에 있는 오브젝트에 액세스하는 소스 서버로서 통신할 수 있도록 합니다. iSeries Access 제품군은 DDM 구조 스트림 파일 액세스 지원 레벨 3.0을 사용하여 폴더 관리 서비스(FMS) 폴더 및 문서에 액세스합니다.

DDM 구조 레벨 3.0에 대한 i5/OS DDM 목표 지원의 iSeries Access 제품군 사용에 다음 고려사항이 적용됩니다. 스트림 파일 및 디렉토리에 대한 레벨 2.0 또는 레벨 3.0 DDM 구조 요구를 송신하는 기타 소스 서버에서 DDM을 사용하여 iSeries 서버에 연결하는 데 도움이 되도록 이 정보를 사용할 수 있습니다.

- FMS는 파일명 또는 디렉토리명을 따라서 폴더 관리 서비스(FMS) 폴더 및 문서에 액세스해야 합니다. 이를 끝과 FMS 사이에 하나 이상의 공백을 둘 수 있습니다.
- 선행 슬래시(/)는 이름이 완전히 규정된 이름임을 지정합니다. 선행 슬래시가 없으면 사용 중인 현재 디렉토리가 주어진 이름 앞에 추가됩니다.
- 완전히 규정된 문서명의 총 길이는 76자입니다. 여기에는 사용 중일 가능성이 있는 현재 디렉토리가 포함됩니다. 그러나 입력에 사용되는 후미 FMS는 포함되지 않습니다.
- / FMS는 디렉토리명에 대한 루트 폴더를 지정합니다.
- 작업 기록부에 기록되는 메세지 수를 줄이기 위해 문서 열기, 구하기, 넣기 및 닫기 조작 동안 iSeries 목표에서 발생하는 일부 오류가 작업 기록부에 기록되지 않습니다. 이러한 리턴 코드에 대해서는 표 9를 참조하십시오.

표 9. iSeries 리턴 코드

설명	DDM 응답	기능
폴더를 찾지 못함	DRCNFNRM	OPEN
폴더를 사용 중임	DRCIUSRM	OPEN
문서를 사용 중임	FILIUSRM	OPEN
문서를 찾지 못함	FILNFNRM	OPEN
문서를 찾지 못함	EXSCNDRM	DELFIL
문서가 읽기 전용임	ACCINTRM	OPEN
자료의 끝	SUBSTRRM	GET
자료 스트림(DS)을 사용 중임	STRIUSRM	GET
자료 스트림(DS)을 사용 중임	STRIUSRM	PUT
서브스트링이 유효하지 않음	SUBSTRRM	UNLOCK
잠기지 않은 영역을 잠금 해제 중	EXSCNDRM	UNLOCK
이름 선언을 위해 파일이 이미 열려 있음	OPNCNFRM	OPEN
파일이 열리지 않음	FILNOPRM	GET, PUT, LOCK, UNLOCK
문서 삭제 SHDONL(TRUE)을 지정했지만 새도우가 없음	EXSCNDRM	DELFIL

- 성능 향상을 위해 iSeries 목표에서는 문서가 닫힐 때 문서가 실제로 닫히기 전에 명령 완료 응답 메세지(CMDCMPPRM)가 소스 서버로 리턴되도록 문서 닫기를 처리합니다. 닫는 동안 문서가 손상되면 사용자는 작업 기록부를 보지 않는 한 이 응답 메세지를 받을 수 없습니다. 사용자가 파일을 다시 열 때, 생성된 자료가 파일에 없을 수 있습니다.

- iSeries 서버는 자료 스트림 잡금 기능 대기를 지원하지 않습니다. 소스 시스템의 사용자가 대기 기능을 처리해야 합니다.

예: DDM 코딩 관련 타스크

이 주제의 예는 로컬 iSeries 서버 및 하나 이상의 리모트 서버 모두에서 자료 처리에 사용할 수 있는 대표적인 어플리케이션 프로그램에 기초하고 있습니다.

첫 번째 예는 단순 조회 어플리케이션이고, 두 번째 예는 주문 입력 어플리케이션입니다. 세 번째 예는 복수의 iSeries 서버의 복수 파일에 액세스합니다. 네 번째 예는 복수의 iSeries 서버와 하나의 System/36에 액세스합니다.

각 예와 타스크의 코딩에는 하나 또는 두 부분이 있습니다.

- 의사 코드 형식으로 표시되며 DDM에 관련되지 않았지만 프로그래밍 환경을 빌드하는 데 사용되는 코딩. 이 부록의 예는 어플리케이션에 사용하는 언어와 관계없이 필요한 타스크 단계를 나타내고 있습니다. 이 타스크나 유사한 타스크를 수행하기 위해 필요한 코딩을 사용하여 사용자 언어로 프로그램을 기록하거나 적합하게 조정할 수 있습니다.
- 대부분 CL로 되어 있으며 네트워크에서 DDM을 사용하는 다른 서버와의 대화와 연관된 코딩

이들 예를 이해하거나 사용하는 데 도움이 되는 추가 정보에 대해서는 이 주제의 다른 부분 및 다른 주제를 참조하십시오.

관련 참조

140 페이지의 『리모트 서버에서 파일 관리 기능 수행』

i5/OS DDM은 리모트 서버에서 파일 작성, 삭제 또는 이름 변경 조작을 지원합니다.

DDM에 대한 통신 설정 예 및 타스크

이 주제에서는 다음 타스크 예에 대해 DDM이 사용되는 네트워크에 대해 설명합니다.

네트워크에는 필라델피아에 있는 중앙 서버(iSeries 서버), 토론토와 뉴욕시에 있는 두 개의 리모트 iSeries 서버, 시카고의 System/38 및 달拉斯의 System/36이 포함되어 있습니다. 이들 서버에 대한 APPC(Advanced Program-to-Program Communication) 네트워크는 다음 그림에 나와 있는 값으로 구성되었습니다.

이 타스크 예에 대한 세트에서, System/36에는 DDM 릴리스 5 및 PRF와 호환될 수 있는 DDM이 설치되어 있습니다. System/38에는 DDM 라이센스 프로그램 및 서버에 적용된 호환될 수 있는 프로그램 임시 수정(PTF) 변경 내용을 사용하여 설치한 CPF 릴리스 8이 있습니다.




그림 16. ORDERENT 어플리케이션 타스크에 사용되는 DDM 네트워크

DDM 예 1: 단순 조회 어플리케이션

첫 번째 예는 한 회사의 여러 위치에서 각각의 1차 파일을 사용하여 동일한 조회 어플리케이션을 해당 위치의 서버에서 처리할 수 있는 방법을 보여주고 있습니다. DDM 없이, 여기에 표시된 두 위치(시카고와 토론토)에서는 중복 레벨 및 다른 레벨의 두 가지 레벨 정보를 가진 자체의 1차 파일(CUSTMAST)이 있습니다.




그림 17. 로컬 조회를 수행하는 두 개의 비ddm 서버

다음 프로그램(의사 코드 형식)은 각 위치에서 실행되며 자체의 1차 파일인 CUSTMAST에 액세스합니다.

```

Open CUSTMAST
LOOP: Prompt for CUSTNO
      If function 1, go to END
      Get customer record
      Display
      Go to LOOP
END:   Close CUSTMAST
      RETURN
  
```

DDM을 사용하여 CUSTMAST 파일을 중앙 위치(이 예에서는 필라델피아)에 있는 한 파일로 통합시킨 다음, 시카고와 토론토에 있는 로컬 파일을 삭제할 수 있습니다. 각 리모트 위치 및 중앙 위치에서 해당 파일 액세스를 위해 사용하는 조회 프로그램은 앞에서 사용한 프로그램과 동일합니다.

프로그램을 변경하지 않고 리모트 조회를 수행하려면, 각 리모트 위치에서 DDM 파일을 작성하고 다음 대체 명령을 사용하기만 하면 됩니다.

```
CRTDDMF FILE(INQ) RMTFILE(CUSTMAST) RMTLOCNAME(PHILLY)
```

```
OVRDBF FILE(CUSTMAST) TOFILE(INQ)
```

DDM 파일은 목표 서버로서 필라델피아의 서버를 가리키고, 리모트 파일로서 CUSTMAST 파일을 가리킵니다. 이 명령에 대한 동일한 값이 리모트 위치명으로 PHILLY를 갖는 경우에는 각 리모트 위치에서도 그 값을 사용할 수 있습니다.


CUSTMAST는 프로그램에 사용된 파일명이므로, 존재하지 않는 CUSTMAST 파일을 DDM 파일 INQ로 대체하려면 OVRDBF(데이터베이스 파일로 대체) 명령을 사용해야 합니다. (CUSTMAST 파일이 로컬 서버에 계속 있는 경우, 중앙 서버의 1차 파일에 액세스하기 위해서는 대체가 필요합니다. 대체가 없으면 로컬 파일에 액세스하게 됩니다.)

아래의 그림은 각각 INQ로 명명된 해당 DDM 파일을 사용하여 중앙 CUSTMAST 파일에 액세스하는 동일한 두 개의 서버를 보여주고 있습니다.



다른 접근 방식은 시카고와 토론토 서버의 CUSTMAST 파일은 남겨 두고 이름과 주소와 같은 필수적이지 않은 조회에 대해서는 이 파일을 사용하며, 변경에 대해서는 필라델피아에 있는 중앙 CUSTMAST 파일을 사용하는 것입니다. 시카고와 토론토 서버에 있는 CUSTMAST 파일은 필라델피아 서버에 있는 1차 파일의 현재 레벨로 주기적으로 변경될 수 있습니다.

다음 예에서 이러한 대안 방식이 사용됩니다.

시카고 System/38



토론토 iSeries 시스템



필라델피아 iSeries 시스템

그림 18. 리모트 조회를 수행하는 두 개의 DDM 서버

관련 개념

제어 언어(CL)

DDM 예 2: ORDERENT 어플리케이션

두 번째 예는 한 회사의 여러 위치에서 DDM을 사용하여 동일한 주문 입력 어플리케이션을 처리하는 방법을 보여줍니다.

이 예에서 첫 번째 타스크는 동일한 어플리케이션 프로그램의 사본을 중앙 위치에 있는 한 개의 1차 파일을 사용하여 리모트 서버에 넣기 위해 DDM을 사용하는 방법을 나타내고 있습니다. 두 번째 타스크는 파일을 리모트 서버에 복사하기 위해 DDM을 사용하는 방법을 나타내고 있습니다.

DDM 예 2: 중앙 서버 ORDERENT 파일

필라델피아의 중심부에서 ORDERENT 어플리케이션 프로그램은 그림에 표시된 네 개의 파일을 사용하고 있습니다.

중앙 서버에서 CUSTMAST 파일은 모든 위치에 대한 고객 자료의 1차 파일인 실제 파일입니다. CUSTMST2 파일은 CUSTMAST 실제 파일에 기초한 논리 파일입니다. 중앙 서버의 논리 파일을 사용하면 적어도 다음 두 가지 장점이 있습니다.

- 동일한 프로그램인 ORDERENT를 중앙 서버와 각 리모트 서버에서 변경없이 사용할 수 있습니다.

- 별도의 파일을 통해 자료에 액세스할 수 있고, 주문 기간 동안 1차 레코드를 잠금 상태에 둘 수 없습니다.

중심부에 있는 4개의 파일은 다음과 같이 사용됩니다.

- CUSTMAST 파일에는 모든 고객에 대한 모든 자료가 들어 있습니다. 고객 주문이 완료되면 해당 주문에 서 제공된 모든 새로운 정보로 CUSTMAST 파일이 변경됩니다.
- 중앙 서버에 있는 논리 파일인 CUSTMST2 파일은 고객 주문을 시작할 때 사용됩니다. 오퍼레이터가 고객 번호를 입력하면, 프로그램은 CUSTMST2 논리 파일에서 고객 자료를 읽지만 그 자료는 실제로는 1차 파일인 CUSTMAST의 자료입니다.
- INVEN 파일에는 고객에게 판매할 수 있는 모든 항목에 대한 현재 수량이 들어 있습니다. 오퍼레이터가 주문된 항목의 번호와 수량을 입력하면, INVEN 파일에 있는 해당 1차 항목이 변경됩니다.
- DETAIL 파일은 주문된 모든 개별 항목의 리스트로서 각 항목에 대한 레코드와 고객이 주문한 수량이 들어 있습니다.




그림 19. 중앙 서버 ORDERENT 프로그램이 사용하는 파일

DDM 예 2: ORDERENT 프로그램의 설명

ORDERENT 프로그램은 처음에는 중앙 서버(필라델피아)의 PGMLIB 라이브러리에만 있습니다.

이 프로그램은 다음을 수행합니다.

- 주문 입력 오퍼레이터가 고객 번호를 입력하면, ORDERENT는 고객 번호를 읽은 다음 PGMLIB 라이브러리에 있는 CUSTMST2 파일의 첫 번째 멤버를 읽어서 고객 이름, 주소 및 기타 정보를 찾습니다. 검색된 정보가 오퍼레이터의 화면에 표시되면, 프로그램은 항목 번호와 원하는 수량을 입력하도록 요구합니다.
- 오퍼레이터가 항목 번호와 원하는 수량을 입력하고 Enter 키를 누르면, 프로그램은 INVEN 파일의 첫 번째 멤버에서 해당 1차 항목을 변경한 후에 입력된 각 항목과 수량에 대한 레코드를 DETAIL 파일에 추가합니다. 오퍼레이터가 프로그램을 종료할 때까지 프로그램은 계속해서 다른 항목 번호와 수량을 입력하도록 요구합니다.

- 오퍼레이터가 프로그램을 종료하면 전체 주문에 대한 정보로 CUSTMAST 파일이 변경됩니다. (세부사항은 ORDERENT의 의사 코드를 참조하십시오.)

다음 예에서는 리모트 서버에서 필라델피아의 CUSTMAST에 액세스해야 하는 모든 사용자에게 액세스 권한이 이미 부여되어 있고, 권한이 필요없는 사용자에게는 권한이 없다고 가정합니다. 이 예에서 시카고에 있는 iSeries 서버에는 컴파일러가 없습니다.

이 프로그램이 실제 명세도 비축하는 모든 리모트 위치에서 사용되도록 하려면, 프로그램을 각 리모트 서버로 송신해야 합니다. 각 리모트 서버에는 자체 명세와 1차 파일 INVEN, DETAIL 및 CUSTMST2(CUSTMAST의 사본)가 있다고 가정할 수 있습니다. 리모트 서버로 프로그램을 송신하는 방법은 178 페이지의 『DDM 예 2: 목표 서버로 프로그램 전송』에 설명되어 있습니다.

주: 해당 코드 예제를 사용하는 것은 241 페이지의 『코드 라이센스 및 면책사항 정보』의 조건에 동의한 것으로 간주합니다.

ORDERENT 프로그램의 의사 코드

```

•
•
•
DECLARE CUSTMAST CHANGE
    * CUSTMAST 파일 선언 및 변경 허용.
DECLARE CUSTMST2 READ
    * 읽기 전용으로 CUSTMST2 파일 선언.
DECLARE INVEN CHANGE
    * INVEN 명세 파일 선언 및 변경 허용.
DECLARE DETAIL OUTPUT
    * 출력 전용으로 DETAIL 파일 선언.
•
•
•
Open CUSTMAST, CUSTMST2, INVEN, and DETAIL files
    * 프로그램 시작.
Show order entry display asking for CUSTNO.
    * 주문 입력 오퍼레이터가 CUSTNO를 입력.
If function key, go to End.
Read CUSTNO from display.
    For CUSTNO, return NAME, ADDR, and other
    information from CUSTMST2 file.
Show NAME, ADDR, and other information on display.
LOOP: Display 'Item Number ____ Quantity Desired ____'.
    * 주문 입력 오퍼레이터가 항목 번호 및 수량 입력.
Read ITEMNO and Quantity Desired from display.
If ITEMNO = 0 then go to LOOPEND.
    Change INVEN with ITEMNO and Quantity Desired.
    Write an item record to the DETAIL file.
    Go to LOOP.
LOOPEND: For CUSTNO, change CUSTMAST using
        information in file INVEN.
End
    * 프로그램이 종료됨.
Close CUSTMAST, CUSTMST2, INVEN, and DETAIL files.
RETURN

```

DDM 예 2: 리모트 서버 ORDERENT 파일

ORDERENT 프로그램은 모든 위치에서 동일하지만, CUSTMST2 파일은 이제 중앙 서버의 고객 1차 파일 CUSTMAST의 사본입니다.

가능할 때마다 자주 변경되지 않는 자료에 대해 CUSTMST2를 사용하면 각 주문 입력 요구를 처리하는 데 필요한 통신 시간을 최소화할 수 있습니다. 리모트 ORDERENT 프로그램은 각 주문을 시작할 때 로컬 CUSTMST2 파일을 읽은 다음, DDM을 사용하여 주문이 완료되었을 때에만 중앙 서버의 CUSTMAST 파일을 갱신합니다.

나머지 두 파일인 INVEN과 DETAIL은 각 리모트 서버에서 중앙 서버에서와 동일한 기능을 갖습니다.




그림 20. 리모트 ORDERENT 프로그램이 사용하는 파일

CUSTMAST 파일은 모든 위치에서 변경되며, 각 고객의(고객 계좌 잔액과 같은 수시로 변하는 자료에 대한) 최신 정보를 담고 있습니다. 가끔씩 변경되는 자료(이름 및 주소 등)를 읽는 데 사용되는 CUSTMST2 파일은 CUSTMAST 파일을 CUSTMST2 파일에 다시 복사하여 주기적으로(예: 매주 한 번) 변경해야 합니다. 이 예에서 타스크 2는 이를 수행하는 한 가지 방법을 설명합니다.

DDM 예 2: 목표 서버로 프로그램 전송

이 타스크에서 필라델피아에 위치한 DDM 네트워크의 중앙 서버는 시카고의 리모트 System/38로 ORDERENT라는 프로그램을 송신합니다.

ORDERENT 프로그램이 필라델피아의 서버로부터 사용자 ID가 ANDERSON CHICAGO인 시카고의 사용자에게 전송되면, 이 프로그램은 시카고의 ORDERENT가 필라델피아의 중앙 서버에 있는 PGMLIB 라이브러리의 CUSTMAST 파일을 변경하도록 설정됩니다. 로컬 파일(시카고)과 대조하여 읽기 전용 기능이 수행되고, 변경은 리모트 파일(필라델피아)에서 수행됩니다.

이 타스크의 경우, 필라델피아의 ORDERENT 프로그램을 시카고의 리모트 서버로 전송하는 두 가지 메소드가 나타나 있습니다. passthru 메소드에 사용되는 두 번째 명령 그룹이 SBMRMTCMD 명령 메소드에 사용되는 SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 명령에 삽입되는 것을 제외하고는 기본적으로 두 메소드에는 동일한 명령 세트가 사용됩니다.

- 첫 번째 메소드는 pathru 및 오브젝트 분배를 사용하며, 이는 소스 서버의 오퍼레이터가 SBMRMTCMD 명령을 사용하거나 목표 시스템 오퍼레이터를 관련시키지 않고 두 서버를 모두 설정할 수 있도록 합니다. 이 메소드는 iSeries 서버 또는 System/38에 대해서만 사용할 수 있습니다.
- 두 번째 메소드는 SBMRMTCMD 명령을 사용하는데, 이는 이 타스크에서 목표 서버가 System/38이기 때 문입니다. (목표 서버가 iSeries 서버 또는 System/38일 때 SBMRMTCMD 명령을 사용할 수 있습니다.)

DDM 예 2: Pass-through 메소드:

소스 서버에 하나의 명령 집합이 입력되면 목표 서버와 함께 pass-through 세션이 시작되고, 두 번째 명령 집합이 소스 서버에 입력되어 목표 서버에서 실행됩니다.

다음과 같은 명령이 필라델피아의 소스 서버에 발행됩니다.

```
CRTSAVF FILE(TRANSFER)
SAVOBJ OBJ(ORDERENT) LIB(PGMLIB) SAVF(TRANSFER)
    UPDHIST(*NO) DTACPR(*YES)
SNDNETF FILE(TRANSFER) TOUSRID(ANDERSON CHICAGO)
```

그 다음, pass-through 세션은 BGNPASTHR(pass-through 시작) 명령으로 필라델피아와 시카고 서버 사이에서 시작됩니다. 이 세션은 목표 서버에서 실행되는 다음과 같은 명령을 입력하기 위해 소스 서버에서 사용됩니다.

```
CRTSAVF FILE(RECEIVE)
RCVNETF FROMFILE(TRANSFER) TOFILE(RECEIVE)
CRTLIB LIB(PGMLIB)
RSTOBJ OBJ(ORDERENT) SAVLIB(PGMLIB) SAVF(RECEIVE)
CRTDDMF FILE(CUSTMAST.PGMLIB) RMTFILE(*NONSTD 'PGMLIB/CUSTMAST')
    DEVD(PHILLY)
```

이 명령은 TRANSFER 파일이 네트워크 파일로서 필라델피아에 있는 소스 서버로부터 수신된 후에 복사될 저장 파일 RECEIVE를 작성합니다. 시카고 서버에 라이브러리가 작성되고 RECEIVE 파일은 새로 작성된 라이브러리 PGMLIB에 ORDERENT 프로그램으로서 복원됩니다. 끝으로, 시카고 서버에서 필라델피아 서버(리모트 위치명 PHILLY)의 CUSTMAST 파일에 액세스할 수 있도록 하는 DDM 파일이 시카고 서버에서 작성됩니다.

관련 개념

[리모트 워크스테이션 지원 PDF](#)

DDM 예 2: SBMRMTCMD 명령 방법:

타스크를 완성하는 데 필요한 명령이 소스 서버에서 입력됩니다. 소스 서버는 서버 사이에서 SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 명령을 사용하여 목표 iSeries 서버에서 필요한 명령을 송신합니다.

다음과 같은 명령이 시카고의 목표 서버로 ORDERENT 프로그램을 송신하기 위해 필라델피아의 소스 서버에 발행됩니다.

```
CRTSAVF FILE(TRANSFER)
SAVOBJ OBJ(ORDERENT) LIB(PGMLIB) SAVF(TRANSFER)
    UPDHIST(*NO)
SNDNETF FILE(TRANSFER) TOUSRID(ANDERSON CHICAGO)
CRTDDMF FILE(CHICAGO) RMTFILE(xxxxx) RMTLOCNAME(CHIC)
SBMRMTCMD CMD('CRTSAVF FILE(RECEIVE)') DDMFILE(CHICAGO)
SBMRMTCMD CMD('RCVNETF FROMFILE(TRANSFER)
    TOFILE(RECEIVE)') DDMFILE(CHICAGO)
SBMRMTCMD CMD('CRTLIB LIB(PGMLIB)') DDMFILE(CHICAGO)
SBMRMTCMD CMD('RSTOBJ OBJ(ORDERENT) SAVLIB(PGMLIB)
    SAVF(RECEIVE)') DDMFILE(CHICAGO)
SBMRMTCMD CMD('CRTDDMF FILE(CUSTMAST.PGMLIB)
    RMTFILE(*NONSTD "PGMLIB/CUSTMAST") DEVD(PHILLY)')
    DDMFILE(CHICAGO)
```

이 명령은 ORDERENT 프로그램을 저장하는 저장 파일 TRANSFER를 작성한 다음, 시카고의 목표 서버에 네트워크 파일로서 전송합니다. 여기서 SBMRMTCMD 명령에 삽입된 명령은 목표 서버에서 저장 파일(파일명 RECEIVE)을 작성하고 TRANSFER 파일을 수신하여 이를 새로 작성된 PGMLIB 라이브러리에 ORDERENT로 복원하는 데 사용됩니다. 끝으로, 시카고 서버에서 필라델피아 서버의 CUSTMAST 파일에 액세스할 수 있도록 하는 DDM 파일이 시카고 서버에서 작성됩니다. CRTDDMF(DDM 파일 작성) 명령은 System/38 구문으로 되어 있습니다.

이 두 메소드 중 하나가 시카고 서버에 ORDERENT 프로그램을 송신하고 DDM 파일을 작성하는 데 사용되고 나면, 시카고 서버의 ORDERENT 프로그램을 사용하여 필라델피아 서버의 CUSTMAST 파일에 액세스할 수 있습니다.

DDM 예 2: 파일 복사

예 2의 첫 번째 타스크를 수행한 후에 CUSTMAST2 파일을 최신으로 유지할 수 있도록 시카고에 있는 서버로 CUSTMAST 파일(필라델피아에 있는 파일)의 현재 레벨을 복사할 것인지 결정하십시오.

이 예에서는 이미 시카고에 CUSTMST2 파일이 있다고 가정합니다.

다음과 같은 명령을 사용하여 필라델피아 서버에서 시카고 서버의 CUSTMAST2 파일로 CUSTMST 파일을 복사할 수 있습니다.(이 명령은 필라델피아의 서버에 발행됩니다.)

```
CRTDDMF FILE(PHILLY/COPYMAST) RMTFILE(*NONSTD 'CUSTMST2.CHICAGO')
    RMTLOCNAME(CHIC)
CPYF FROMFILE(PGMLIB/CUSTMAST) TOFILE(PHILLY/COPYMAST)
    MBROPT(*REPLACE)
```

주: 다른 방법으로서 소스 서버에 DDM 파일을 작성하고, SBMRMTCMD 명령을 사용하여 목표 서버에 CRTDDMF(DDM 파일 작성) 명령을 제출한 후 원래 서버로 다시 복사 기능을 수행하기 위해 다른

SBMRMTCMD 명령을 사용하여 새로 작성된 목표 DDM 파일을 사용하려고 시도할 수 있다고 가정할 수 있습니다. 그러나 이 방법은 *iSeries* 서버가 동일한 작업 내에서 소스이면서 목표 서버가 될 수 없으므로 작동되지 않습니다.

DDM 예 3: 복수 *iSeries* 파일 액세스

앞의 예에서와 동일한 통신 환경을 사용하여 두 개의 리모트 *iSeries* 서버와 리모트 System/38에서 동일하게 명명된 파일의 명세를 파악하려고 합니다.

이를 수행하려면 시카고, 토론토 및 뉴욕에 있는 서버의 LIB/MASTER라는 파일에 액세스할 수 있는 중앙 서버에서 프로그램을 작성해야 합니다(여기서는 의사 코드로 표시됨). (이 예에서, MASTER 파일은 키순 파일이며, 각 파일의 첫 번째 멤버는 사용되는 멤버입니다. 또한 MASTER 파일에 대한 자료 서술 스펙(DDS)은 필라델피아의 중앙 서버에 있습니다.)

프로그램은 로컬 주문 입력 오퍼레이터에게 항목 번호(ITEMNO)를 입력하도록 요청하고, 시카고와 토론토, 뉴욕에 있는 파일의 재고 수량(QOH) 정보를 리턴합니다.

다음과 같은 명령이 필라델피아의 서버에 발행됩니다.

```
CRTDDMF PGMLIB/CHIFILE RMTFILE(*NONSTD 'MASTER.LIB')
          RMTLOCNAME(CHIC)
CRTDDMF PGMLIB/TORFILE RMTFILE(LIB/MASTER)   RMTLOCNAME(TOR)
CRTDDMF PGMLIB/NYCFILE RMTFILE(LIB/MASTER)   RMTLOCNAME(NYC)
```

다음은 타스크를 완성하기 위한 의사 코드의 샘플입니다.

주: 해당 코드 예제를 사용하는 것은 241 페이지의 『코드 라이센스 및 면책사항 정보』의 조건에 동의한 것으로 간주합니다.

```
DECLARE CHIFILE, TORFILE, NYCFILE INPUT
Open CHIFILE, TORFILE and NYCFILE
LOOP: Show a display asking for ITEMNO
      Read ITEMNO from the display
      Read record from CHIFILE with the key ITEMNO
      Read record from TORFILE with the key ITEMNO
      Read record from NYCFILE with the key ITEMNO
      Write all QOH values to the display
      If not function key, go to LOOP
Close CHIFILE, TORFILE and NYCFILE
END
```

프로그램을 컴파일하기 전에 OVRDBF(데이터베이스 파일로 대체) 명령을 사용하여 프로그램에 사용된 세 개의 파일을 액세스되고 있는 리모트 파일과 동일한 외부 서술 형식이 들어 있는 논리 파일로 대체할 수 있습니다. 이렇게 하면 리모트 서버의 파일에 액세스할 필요가 없기 때문에 컴파일 시간이 상당히 줄어듭니다.

프로그램을 올바르게 컴파일 한 후에는 대체 파일을 삭제하여 프로그램이 리모트 파일에 액세스할 수 있도록 해야 합니다.

대체 파일을 사용하는 대신 파일 정의를 다른 라이브러리에 보유할 수 있습니다. 이 라이브러리에 있는 파일 정의를 사용하여 프로그램을 컴파일한 후 실제 라이브러리를 사용하여 이를 실행할 수 있습니다.

DDM 예 4: System/36에 있는 파일 액세스

이 주제에서는 이전 태스크에 대한 의사 코드 프로그램을 변경하여 달라스의 System/36에 있는 MASTER 파일을 예 3의 iSeries 서버 및 System/38에 있는 MASTER 파일과 같은 방법으로 액세스하는 방법을 보여줍니다.

사용자가 System/36에 대한 pass-through가 있거나, 필요하면 System/36에 있는 오퍼레이터가 System/36에서 사용자 대신 변경을 수행할 수 있다고 가정합니다.

다음과 같은 명령이 필라델피아의 서버에서 실행됩니다.

```
CRTDDMF FILE(PGMLIB/DALFILE) RMTFILE(MASTER)  
RMTLOCNAME(DAL) ACCMTH(*KEYED)
```

DDM 파일인 DALFILE에 의해 참조된 리모트 파일이 System/36에 있기 때문에 다음 두 가지 중 하나를 수행해야 합니다.

- 리모트 파일의 레코드 형식이 프로그램에 설명되어 있어야 합니다. 즉, 파일이 프로그램 서술 파일이어야 합니다.
- 이 프로그램은 System/36 파일 대신 로컬 iSeries 파일을 참조하는 프로그램을 사용하여 컴파일해야 합니다. 이 로컬 파일에는 DDM 파일명과 동일한 레코드 형식명이 있어야 합니다. 로컬 파일에 자료 레코드가 들어 있을 필요는 없습니다.

다음은 태스크를 완성하기 위한 의사 코드의 샘플입니다.

주: 해당 코드 예제를 사용하는 것은 241 페이지의 『코드 라이센스 및 면책사항 정보』의 조건에 동의한 것으로 간주합니다.

```
DECLARE CHIFILE, TORFILE, NYCFILE, DALFILE INPUT  
Open CHIFILE, TORFILE, NYCFILE and DALFILE  
LOOP: Show a display asking for ITEMNO  
Read ITEMNO from the display  
    Read record from CHIFILE with the key ITEMNO  
    Read record from TORFILE with the key ITEMNO  
    Read record from NYCFILE with the key ITEMNO  
    Read record from DALFILE with the key ITEMNO  
    Write all QOH values to the display  
    If not function key, go to LOOP  
Close CHIFILE, TORFILE, NYCFILE and DALFILE  
END
```

관련 참조

126 페이지의 『DDM에 대한 자료 서술 스펙 고려사항』

필드 및 레코드 형식을 외부적으로 서술하는 데 사용되는 자료 서술 스펙(DDS)를 DDM과 함께 사용하여 리모트 파일의 파일 및 레코드 형식을 서술할 수도 있습니다.

DDM 구조 코드점 속성

모든 DDM 구조 단어는 클래스로 그룹화됩니다.

DDM의 각 단어는 2바이트 16진 코드점을 사용하여 이 단어가 속한 클래스를 지정합니다. 코드점은 주 기억 장치와 자료 스트림에서 단어의 클래스를 식별하는 데 필요한 바이트 수를 줄이는 데 사용됩니다. 코드점은 *DDM Architecture: Reference*, SC21-9526에서 이 단어의 클래스 위치를 지정합니다.

시스템 메세지가 표시되면 16진 코드점에 대한 참조가 이루어집니다. 이 부록에는 이 코드점 리스트가 16진 값으로 배열되어 있습니다.

표 10. DDM 구조 코드점 속성

코드점(16진)	용어	메세지 텍스트
0001	ASSOCIATION	값 연관이 있는 이름
0002	MINLVL	최소 레벨
0003	BIN	2진수
0004	BITDR	1비트 자료 표시
0005	BITSTRDR	비트 스트링 자료 표시
0006	BOOLEAN	참의 상태
0007	QLFATT	규정된 속성
0008	CHRDR	그래픽 문자 자료 표시
0009	CHRSTRDR	문자 스트링 자료 표시
000A	CLASS	오브젝트 설명자
000B	CNSVAL	상수 값
000C	CODPNT	코드점 속성
000D	COLLECTION	콜렉션 오브젝트
000E	COMMAND	명령
000F	DATE	날짜 및 시간
0011	DFTVAL	디폴트 값 속성
0012	DGTSTRDR	숫자 스트링 자료 표시
0013	DGTDR	숫자 자료 표시
0014	NOTE	주 속성
0015	ENULEN	열거된 길이 속성
0016	ENUVAL	열거된 값 속성
0017	ERROR	오류 심각도 코드
0018	FALSE	거짓 상태
0019	HELP	도움말 텍스트
001A	HEXDR	16진수 자료 표시
001B	HEXSTRDR	16진 스트링 자료 표시
001C	IGNORABLE	무시가능한 값 속성
001D	INDEX	파일 색인
001E	INFO	정보용 심각도 코드
001F	LENGTH	값의 길이 속성
0020	LETTER	영문자
0021	MAXLEN	최대 길이 속성
0022	MAXVAL	최대값 속성
0023	MENU	메뉴
0024	MAGNITUDE	선형 비교기능 스칼라
0025	MINLEN	최소 길이 속성
0026	MINVAL	최소값 속성
0027	NAME	이름
002A	NIL	Nil 오브젝트
002B	NUMBER	수
002C	OBJECT	구조화된 자료 엔티티
002D	OPTIONAL	생략가능한 값 속성
002E	PRMDMG	영구 손상 심각도 코드
0031	REPEATABLE	반복가능한 변수 속성

표 10. DDM 구조 코드점 속성 (계속)

코드점(16진)	용어	메세지 텍스트
0032	REQUIRED	필수 값 속성
0033	RESERVED	예약된 값 속성
0034	SCALAR	스칼라 오브젝트
0036	SPCVAL	특수값 속성
0037	SPRCLS	초대형 클래스
0038	STRING	스트링
003A	SEVERE	심각한 오류 심각도 코드
003B	TRUE	참의 상태
003C	DATA	코드화된 정보
003D	WARNING	경고 심각도 코드
003E	ACCDMG	액세스 손상 심각도 코드
003F	SESDMG	세션 손상 심각도 코드
0040	ENUCLS	열거된 클래스 속성
0041	CMDTRG	명령 목표
0042	BINDR	2진 자료 표시
0043	BYTDR	8비트 값 자료 표시
0044	BYTSTRDR	바이트 스트링 자료 표시
0045	TITLE	간단한 설명
0046	ATTLST	속성 리스트
0047	DEFLST	정의 리스트
0048	DEFINITION	정의
0049	INHERITED	상속된 정의 속성
004A	STSLLST	기간 상태 배열
004B	ARRAY	오브젝트 배열
004C	ORDCOL	순서화된 콜렉션
004D	ELMCLS	열거된 클래스 요소의 속성
0050	CONSTANT	상수 값
005D	INSTANCE_OF	인스턴스
0064	CODPNTDR	코드점 자료 표시
0065	DATDR	날짜 및 시간 자료
0066	NAMDR	이름 날짜
0067	MTLEXC	상호 배타적 속성
1001	CLRFIL	파일 지우기
1002	CLOSE	파일 닫기
1003	CRTAIF	대체 색인 파일 작성
1004	CLSDRC	디렉토리 닫기
1005	FRCBFF	버퍼 강제
1006	DELFIL	파일 삭제
1007	GETREC	레코드 구하기
1008	INSRECNB	레코드 번호별 삽입
1009	LSTFAT	파일 속성 나열
100A	GETDRCEN	디렉토리 항목 구하기
100B	LCKFIL	파일 잠금
100C	SETUPDNB	레코드 번호별 생성 의도 설정
100D	OPEN	파일 열기
100E	DELREC	레코드 삭제
100F	MODREC	레코드 수정
1010	OPNDRC	디렉토리 열기
1011	RNMDRC	디렉토리 이름 변경
1013	SETNBR	레코드 번호에 커서 설정
1014	SETBOF	파일의 시작에 커서 설정
1015	SETEOF	파일의 끝에 커서 설정
1016	SETFRS	첫 번째 레코드에 커서 설정

표 10. DDM 구조 코드점 속성 (계속)

코드점(16진)	용어	메세지 텍스트
1017	SETKEY	키별 커서 설정
101B	SETUPDKY	키 값별 갱신 의도 설정
101C	SETLST	마지막 레코드에 커서 설정
101D	SETMNS	マイ너스 커서 설정
101E	SETNXT	다음 레코드에 커서 설정
101F	SETPLS	플러스 커서 설정
1020	SETPRV	이전 레코드에 커서 설정
1023	UNLFIL	파일 풀기
1024	INSRECEF	파일의 끝에 레코드 삽입
1025	SETKEYLM	키 한계 설정
1028	CRTDIRF	직접 파일 작성
1029	CRTKEYF	키순 파일 작성
102A	CRTSEQF	순차 파일 작성
102C	DCLFIL	파일 선언
102D	DELDCL	선언된 이름 삭제
102E	LODRpcf	파일로 레코드 로드
1032	INSRECKY	키 값별 삽입
1036	RNMFIL	파일 이름 변경
1037	SETKEYFR	키 순서의 첫 번째 레코드에 커서 설정
1039	SETKEYLS	키 순서의 마지막 레코드에 커서 설정
103B	SETKEYNX	키 순서의 다음 레코드에 커서 설정
103C	SETKEYPR	키 순서의 이전 레코드에 커서 설정
103D	UNLIMPLK	내재 레코드 잠금 풀기
1040	ULDRECF	파일에서 레코드 언로드
1041	EXCSAT	서버 속성 교환
1042	SETNXTKE	같은 키의 다음 레코드에 커서 설정
1043	CHGFAT	파일 속성 변경
1044	CRTDRC	디렉토리 작성
1045	CRTSTRF	스트림 파일 작성
1047	GETSTR	스트림 구하기
1048	LCKSTR	스트림 잡그기
1049	PUTSTR	스트림 넣기
104B	UNLSTR	스트림 풀기
104C	LODSTRF	스트림 파일 로드
104D	ULDSTRF	스트림 파일 언로드
104E	CPYFIL	파일 복사
104F	CHGCD	현재 디렉토리 변경
1050	CHGEOF	파일의 끝 변경
1051	DELDRC	디렉토리 삭제
1052	QRYSPC	사용할 수 있는 공간 조회
1053	SBMSYSCMD	시스템 명령 제출 명령
1059	QRYCD	현재 디렉토리 조회
1101	BGNNAM	시작 탐색명
1102	FILATTRL	파일 속성 요구 리스트
1103	BASFILNM	기본 파일명
1104	BYPINA	비활동 레코드 바이패스
1105	DELDRCOP	디렉토리 삭제 옵션
1108	FILCRTDT	파일 작성 날짜
1109	CSRDSP	커서 변위
110A	RELOPR	관계 연산자
110B	EOFNBR	파일 레코드 번호의 끝
110C	FILEXNSZ	파일 확장 크기
110D	FILEXPDT	파일 만기일

표 10. DDM 구조 코드점 속성 (계속)

코드점(16진)	용어	메세지 텍스트
110E	FILNAM	파일명
110F	FILSIZ	파일 크기
1110	FILCLS	파일 클래스
1111	DFTRECOP	디폴트 레코드 옵션
1113	LSTACCDT	마지막 액세스 날짜
1114	KEYDEF	키 정의
1115	KEYVAL	키 값
1116	MAXGETCN	최대 구하기 계수
1117	FILMAXEX	파일 최대 확장 수
1118	PRPSHD	새도우 준비
1119	OVRDTA	자료 겹쳐쓰기
111A	RECCNT	레코드 계수
111B	DELCP	삭제 가능
111C	RECLEN	레코드 길이
111D	RECNBR	레코드 번호
111E	RECNBRFB	레코드 번호 피드백
1122	SHDEXS	새도우가 있음
1123	SHDONL	새도우 전용
1124	UPDCSR	커서 개신
1125	SHDPRC	새도우 처리
1126	ERRFILNM	오류 파일명
1128	RTNREC	레코드 리턴
1129	STRORD	스트림 순서
112A	FILPRT	파일 보호
112B	EOFOFF	파일의 끝 오프셋
112F	KEYHLM	키 상한
1130	KEYLLM	키 하한
1132	FILHDD	감추어진 파일
1133	FILSYS	시스템 파일
1134	ACCINTLS	액세스 의도 리스트
1136	DCLNAM	선택된 이름
1137	DUPFIOP	파일 복제 옵션
1139	FILBYTCN	파일 바이트 계수
113A	FILCHGDT	파일 변경 날짜
113B	FILEXNCN	파일 확장 계수
113C	FILINISZ	초기 파일 크기
113D	KEYDUPCP	중복 키 가능
113F	PRCCNVCD	대화 프로토콜 오류 코드
1142	RECLENCL	레코드 길이 클래스
1143	RLSFILLK	파일 잠금 해제
1145	RQSFILLK	요구한 파일 잠금
1146	UPDINT	개신 의도
1147	SRVCLSNM	서버 클래스명
1148	RTNCLS	파일 보유 클래스
1149	SVRCOD	심각도 코드
114A	SYNERRCD	구문 오류 코드
114B	TEXT	텍스트 문자 스트링
114C	WAIT	잠금 대기
114D	FILSHR	파일 공유
114E	ACCMTHCL	액세스 방식 클래스
114F	NEWFILNM	새로운 파일명
1150	BYPDMG	손상된 레코드 바이패스
1151	LCKMGRNM	관리자명 잠그기

표 10. DDM 구조 코드점 속성 (계속)

코드점(16진)	용어	메세지 텍스트
1152	AGNNAM	에이전트명
1153	SRVDGN	서버 진단 정보
1154	ALCINIEX	초기 확장 할당
1155	RTNINA	비활동 레코드 리턴
1156	ALWINA	비활동 레코드에 커서 설정 허용
1157	MAXOPN	열린 파일의 최대 수
1159	MAXARNB	최대 활동 레코드 번호
115A	SRVRLSLV	서버 제품 릴리스 레벨
115B	CSRPOSST	커서 위치 상태
115C	DTALCKST	자료 잠금 상태
115D	SPVNAM	감독자명
115E	EXTNAM	외부 이름
115F	HLDCSR	커서 위치 유지
1160	KEYVALFB	키 값 피드백
1161	ALWMODKY	수정된 키 허용
1162	ACCORD	액세스 순서
1163	RLSUPD	갱신 의도 해제
1164	KEYDEFCD	키 정의 오류 코드
1165	DRCNAM	디렉토리명
1166	MODCP	파일 수정 가능
1169	STRLEN	스트림 길이
116A	STRPOS	스트림 파일에서 스트림의 위치
116B	STRSIZ	스트림 파일 크기
116D	SRVNAM	서버명
1174	SPCUNT	공간 단위
1175	SPCTTL	총 공간
117E	SPCAVL	사용할 수 있는 공간
1183	STROFF	스트림 오프셋
118A	LSTARCDT	마지막 아카이브된 날짜
118B	RQSSTRLK	스트림 잠금 요구
118C	STRLOC	서브스트림 위치
118D	CPYNEW	새로운 파일로 복사 옵션
118E	CPYOLD	기존 파일로 복사 옵션
118F	NEWDRCNM	새로운 디렉토리명
1191	GETCP	파일 구하기 가능
1192	INSCP	파일 삽입 가능
1194	FILCHGFL	파일 변경 플래그
11B8	SYSCMD	시스템 명령
11BC	SYSCMDMSG	시스템 명령 메세지
11D8	SYCMMSGNM	시스템 명령 관리자명
1201	KEYUDIRM	다른 색인 응답 메세지로 인해 키 갱신이 허용 되지 않음
1203	SYSCMDRM	시스템 명령 응답 메세지
1204	DFTRECRM	디폴트 레코드 오류
1205	CSRNSARM	커서가 레코드 위치를 선택하지 않음 응답 메세 지
1206	DTARECRM	자료 레코드 응답 메세지가 유효하지 않음
1207	DUPFILRM	중복 파일명 응답 메세지
1208	DUPKDIRM	중복 키 다른 색인 응답 메세지
1209	DUPKSIRM	중복 키 같은 색인 응답 메세지
120A	DUPRNBRM	중복 레코드 번호 응답 메세지
120B	ENDFILRM	파일의 끝 응답 메세지
120C	FILFULRM	파일 가득 참 응답 메세지

표 10. DDM 구조 코드점 속성 (계속)

코드점(16진)	용어	메세지 텍스트
120D	FILIUSR	파일 사용 중 응답 메세지
120E	FILNFNRM	파일 찾지 못함 응답 메세지
120F	FILSNARM	파일 공간을 사용할 수 없음 응답 메세지
1210	MGRLVLRM	관리자 레벨 상층 응답 메세지
1211	FILNOPRM	파일이 열리지 않음 응답 메세지
1212	FILNAMRM	파일명 유효하지 않음 응답 메세지
1214	SHDEXSRM	새도우가 있음 응답 메세지
1215	RECLENRM	레코드 길이 불일치 응답 메세지
1218	MGRDEPRM	관리자 의존도 오류 응답 메세지
121C	CMDATHRM	명령에 대한 권한이 없음 응답 메세지
121E	FILTNRM	파일을 일시적으로 사용할 수 없음 응답 메세지
1220	DCLCNFRM	선언 상층 응답 메세지
1221	DRCTNARM	디렉토리를 일시적으로 사용할 수 없음 응답 메세지
1224	RECNBRRM	레코드 번호가 경계를 벗어남 응답 메세지
1225	RECNFNRM	레코드 찾지 못함 응답 메세지
122D	KEYLENRM	키 길이가 유효하지 않음 응답 메세지
1230	ACCATHRM	액세스 방식에 대한 권한이 없음 응답 메세지
1231	ACCMTHRM	액세스 방식이 유효하지 않음 응답 메세지
1232	AGNPRMRM	영구적인 에이전트 오류 응답 메세지
1233	RSCLMTRM	자원 한계에 도달함 응답 메세지
1234	BASNAMRM	기본 파일명이 유효하지 않음 응답 메세지
1237	DRCATHRM	디렉토리에 대한 권한이 없음 응답 메세지
123A	EXSCNDRM	기존의 조건 응답 메세지
123B	FILATHRM	파일에 대한 권한이 없음 응답 메세지
123C	INVRQSRM	유효하지 않은 요구 응답 메세지
123D	KEYDEFRM	키 정의가 유효하지 않음 응답 메세지
123F	KEYUSIRM	동일한 색인에 의한 키 갱신이 허용되지 않음 응답 메세지
1240	KEYVALRM	키 값이 유효하지 않음 응답 메세지
1242	OPNCNFRM	열기 상층 오류 응답 메세지
1243	OPNEXCRM	동일한 사용자에 의한 배타적 열기 응답 메세지
1244	OPNMAXRM	동시 열기 최대수 초과 응답 메세지
1245	PRCCNVRM	대화 프로토콜 오류 응답 메세지
1249	RECDMGRM	레코드가 손상됨 응답 메세지
124A	RECIUSR	레코드 사용 중 응답 메세지
124B	CMDCMPRM	명령 처리가 완료됨 응답 메세지
124C	SYNTAXRM	자료 스트림 구문 오류 응답 메세지
124D	UPDCSRRM	커서 갱신 오류 응답 메세지
124E	UPDINTRM	레코드에 대한 갱신 의도 없음 응답 메세지
124F	NEWNAMRM	새로운 파일명이 유효하지 않음 응답 메세지
1250	CMDNSPRM	명령이 지원되지 않음 응답 메세지
1251	PRMNSPRM	매개변수가 지원되지 않음 응답 메세지
1252	VALNSPRM	매개변수 값이 지원되지 않음 응답 메세지
1253	OBJNSPRM	오브젝트가 지원되지 않음 응답 메세지
1254	CMDCHKRM	명령 체크 응답 메세지
1255	DUPDCLRM	중복 선언된 이름 응답 메세지
1256	DCLNAMRM	선언된 이름이 유효하지 않음 응답 메세지
1257	DCLNFNRM	선언된 이름을 찾지 못함 응답 메세지
1258	DRCFULRM	디렉토리 가득 참 응답 메세지

표 10. DDM 구조 코드점 속성 (계속)

코드점(16진)	용어	메세지 텍스트
1259	RECINARM	레코드 비활동 응답 메세지
125A	FILDMGRM	파일이 손상됨 응답 메세지
125B	LODRECRM	레코드 로드 계수 불일치 응답 메세지
125C	INTATHRM	명령된 파일 열기 의도에 대한 권한이 없음 응답 메세지
125E	CLSDMGRM	파일이 손상되어 닫힘 응답 메세지
125F	TRGNNSPRM	목표가 지원되지 않음 응답 메세지
1260	KEYMODRM	커서가 마지막으로 설정된 후에 키 값이 수정됨 응답 메세지
1261	CHGFATRM	파일 속성 변경이 거부됨 응답 메세지
1262	DRCNAMRM	디렉토리명이 유효하지 않음
1263	DRCNFNRM	디렉토리 찾지 못함 응답 메세지
1264	STRIUSRM	스트림 사용 중 오류
1265	SUBSTRRM	서브스트림이 유효하지 않음 응답 메세지
1266	ACCINTRM	액세스 방식에 유효하지 않은 액세스 의도
1267	DRCIUSRM	디렉토리 사용 중 응답 메세지
1268	STRDMGRM	스트림이 손상됨 응답 메세지
1269	DRCENTRM	디렉토리 항목이 유효하지 않음 응답 메세지
126A	DUPDRCRM	중복 디렉토리명
126B	DRCSNARM	디렉토리 공간을 사용할 수 없음
126C	DTAMAPRM	자료 맵핑 오류 응답 메세지
126E	LODSTRRM	스트림 로드 계수 불일치 응답 메세지
126F	RECNAVRM	레코드를 사용할 수 없음 응답 메세지
1270	DRCNEMRM	디렉토리가 비어 있음 응답 메세지
127E	DRCDMGRM	디렉토리가 손상됨 응답 메세지
1282	DRCSUBRM	디렉토리에 서브디렉토리가 있음 응답 메세지
1283	NEWDRNRNM	새로운 디렉토리명이 유효하지 않음 응답 메세지
1401	ACCMTH	액세스 방식
1402	ACCMTHLS	액세스 방식 리스트
1403	AGENT	에이전트(agent)
1404	MGRLVLLS	관리자 레벨 리스트
1405	CMBACCAM	결합된 액세스 방식
1406	CMBKEYAM	결합된 키순 액세스 방식
1407	CMBRNBAM	결합된 레코드 번호 액세스 방식
1408	CMNMGR	통신 관리자
140A	RECCSR	레코드 커서
140B	DELAII	액세스 의도 삭제
140C	DIRFIL	직접 파일
140D	DSSFMT	자료 스트림 구조 형식
140F	KEYFLDDF	키 필드 정의
1410	EXTENT	파일 확장
1411	RECFIL	레코드 파일 관리자
1413	GETGETLK	동시에 구하기 의도와 공유할, 구하기 의도
1414	GETMODLK	동시에 수정 의도와 공유할, 구하기 의도
1415	GETNONLK	다른 사용자와 동시에 공유하지 않으려는 구하기 의도
1416	GETAI	액세스 의도 구하기
1417	INSAI	액세스 의도 삽입
1418	DCAL3P	문서 내용 구조 레벨 3
1419	DRCAM	디렉토리 액세스 방식
141A	DRCCSR	디렉토리 커서

표 10. DDM 구조 코드점 속성 (계속)

코드점(16진)	용어	메세지 텍스트
141B	DRCEMP	디렉토리 비우기 옵션
141C	DRPSHD	새도우 제거
141E	KEYFIL	키순 파일
1420	SEQASC	오름차순 키 순서
1421	SEQDSC	내림차순 키 순서
1422	LCKMGR	관리자 잠그기
1423	ALTINDF	대체 색인 파일
1424	FILAL	파일 속성 리스트
1425	MODGETLK	동시에 구하기 의도와 공유할 수정 의도
1426	MODMODLK	동시에 수정 의도와 공유할 수정 의도
1427	MODNONLK	다른 사용자와 동시에 공유하지 않을 수정 의도
1428	MODAI	액세스 의도 수정
1429	OBJDSS	오브젝트 자료 스트림 구조
142A	PRMFIL	영구 파일
142B	DFTREC	디폴트 레코드
142C	PCEXE	PC EXE 서식된 스트림 파일
142D	RECINA	비활동 레코드
142E	RECFIX	고정 길이 레코드
142F	RECIVL	초기 가변 길이 레코드
1430	RECAL	레코드 속성 리스트
1431	RECVAR	가변 길이 레코드
1432	RELKEYAM	키별 상태 액세스 방식
1433	RELRNBBAM	레코드 번호별 상태 액세스 방식
1434	RNDKEYAM	키별 임의 액세스 방식
1435	RNDRNBBAM	레코드 번호별 임의 액세스 방식
1436	RPYDSS	DDM 응답 자료 스트림 구조
1437	RPYMSG	응답 메세지
1438	RQSCRR	상관 ID 요구
1439	RQSDSS	자료 스트림 구조 요구
143A	BOF	파일의 시작
143B	SEQFIL	순차 파일
143C	SUPERVISOR	감독자
143D	SHRRECLK	레코드 잠금 공유
143E	TMPFIL	임시 파일
143F	EXCRECLK	베타적 레코드 잠금
1440	SECMGR	보안 관리자
1441	EOF	파일의 끝
1442	MGRLVL	관리자 레벨
1443	EXCSATRD	서버 속성 응답 자료
1444	CMNAPPC	APPC 대화 통신 관리자
1445	KEYAE	키 after 또는 equal to 관계 연산자
1446	KEYAF	키 after 연산자
1447	KEYEQ	키 equal 관계 연산자
1448	SERVER	서버
1449	DFTSRCIN	디폴트 소스 초기화
144A	RECORD	레코드
144B	KEYBE	키 before 또는 equal to 관계 연산자
144C	KEYBF	키 before 연산자
144D	FILIND	파일 색인
144E	ALTINDLS	대체 색인 리스트
144F	FILINDEN	파일 색인 항목
1450	DCTIND	사전 색인

표 10. DDM 구조 코드점 속성 (계속)

코드점(16진)	용어	메세지 텍스트
1451	DCTINDEN	사전 색인 항목
1452	MGRNAM	관리자명
1453	MGRADR	관리자 주소
1454	DRCIND	디렉토리 색인
1455	DRCINDEN	디렉토리 색인 항목
1456	MANAGER	자원 관리자
1457	DIRECTORY	디렉토리 파일
1458	사전	사전
1459	DUPFILDO	파일 응답 메세지 사본 복제 옵션
145A	EXSCNDDO	기준의 조건 응답 메세지 복제 옵션
145C	CLRFILDO	파일 사본 지우기 옵션
145D	KEYORD	키 순서 처리
145E	RNBORD	레코드 번호 순서 처리
145F	DFTTRGIN	디폴트 목표 초기화
1460	DFTINAIN	디폴트 비활동 레코드 초기화
1461	DCAFFT	최종 문서 내용 구조 양식 텍스트
1462	CPYNCR	작성없이 복사 옵션
1463	STRAM	스트림 액세스 방식
1464	STREAM	스트림
1465	STRFIL	스트림 파일
1466	CPYDTA	자료와 함께 복사 옵션
1467	CPYNDT	자료없이 복사 옵션
1468	CURSOR	액세스 방식 커서
1469	STRCSR	스트림 커서
146A	FILE	파일 관리자
1471	DCARFT	수정가능한 문서 내용 구조 양식 텍스트
1473	MGRLVLN	관리자 레벨 번호 속성
1479	QRYSPCRD	공간 조회 응답 자료
147F	SYSCMDMGR	시스템 명령 관리자
1482	CPYAPP	첨가 복사 옵션
1483	CPYERR	중복 파일 오류 복사 옵션
1484	CPYRPL	대체 복사 옵션
1485	EXCSTRLK	배타적 스트림 잠그기
1486	SHRSTRLK	스트림 잠그기 공유
1487	MODSTRLK	스트림 잠그기 수정
1488	DRCALL	디렉토리에서 모든 파일 삭제 옵션
1489	DRCANY	디렉토리에서 액세스할 수 있는 모든 파일 삭제

DDM 명령 및 매개변수

이 주제에서는 DDM 명령 및 매개변수를 분류합니다.

DDM 서브세트에 대한 추가 정보는 *DDM 구조: 구현 계획자 안내서* 또는 *DDM 구조: 참조*를 참조하십시오.

주: 이 주제의 표 전체에 KB가 표시되는데 이는 1024바이트에 해당하는 기억장치를 나타냅니다.

관련 참조

51 페이지의 『DDM 구조 관련 제한사항』

이 주제에 나열된 항목은 DDM 구조 관련 제한사항입니다. 따라서 이들 항목을 사용하는 어플리케이션 프로그램이 리모트 파일에 액세스할 수 있으려면 사전에 변경하여 재컴파일해야 합니다.

139 페이지의 『가변 길이 레코드』

iSeries 소스 서버가 OS/400 버전 2 릴리스 1 수정 1을 실행하는 경우, DDM은 DDM 구조에 정의된 대로 가변 길이 레코드 파일을 지원합니다.

i5/OS DDM이 지원하는 DDM 구조의 서브세트

iSeries 서버에서는 다음과 같은 DDM 구조의 서브세트를 지원합니다.

지원되는 DDM 파일 모델

iSeries DDM은 다음 DDM 파일 모델을 지원합니다.

- 대체 색인 파일(ALTINDF)
- 직접 파일(DIRFIL)
- 디렉토리 파일(DIRECTORY)
- 키순 파일(KEYFIL)
- 순차 파일(SEQFIL)
- 스트림 파일(STRFIL)

iSeries 서버는 위의 파일 모델을 사용하여 iSeries 실제 및 논리 파일에 대한 액세스를 지원합니다. 다음 표는 DDM 파일 모델과 iSeries 자료 파일이 어떻게 대응되는지를 나타내고 있습니다.

표 11. iSeries 자료 파일

DDM 파일 모델	해당 iSeries 자료 파일
대체 색인 파일(ALTINDF)	한 가지 형식의 논리 파일
직접 파일(DIRFIL)	키순이 아닌 실제 파일
디렉토리 파일(DIRECTORY)	풀더 관리 서비스(FMS) 폴더 또는 자료 관리 라이브러리
키순 파일(KEYFIL)	키순 실제 파일
순차 파일(SEQFIL)	키순이 아닌 실제 파일
스트림 파일(STRFIL)	풀더 관리 서비스(FMS) 문서

대체 색인 파일(ALTINDF):

i5/OS DDM은 DDM 대체 색인 파일 모델을 사용하여 논리 파일에 대한 액세스를 지원합니다.

논리 파일을 사용하면 실제 파일에 대해 정의된 대체 색인을 사용하여 실제 파일에 저장된 자료 레코드에 액세스할 수 있습니다. 한 가지 형식의 논리 파일만 i5/OS DDM을 통해 액세스할 수 있습니다. 선택/생략 논리를 가진 논리 파일에는 액세스할 수 있지만 삽입된 레코드가 선택/생략 논리에 의해 생략되면 이를 검색하지 못할 수 있습니다.

지원되는 레코드 클래스

iSeries 대체 색인 파일에는 저장을 위한 고정 길이 레코드(RECFIX) 또는 가변 길이 레코드(RECVAR)가 있을 수 있습니다.

비iSeries 소스 서버가 가변 길이 레코드 액세스를 사용해 iSeries 목표에 있는 파일을 열고 나면, iSeries 목표는 모든 후속 I/O 조작에 대해 가변 길이 레코드 송수신을 계속합니다.

주: i5/OS DDM은 대체 색인 파일을 제외한 모든 파일 모델에 대해 DDM 파일 전송 명령인 LODRECFIL(레코드 파일 로드) 및 ULDRECFIL(레코드 파일 언로드)을 지원합니다.

직접 파일(DIRFIL):

i5/OS DDM은 DDM 직접 파일 모델을 통해 키순이 아닌 실제 파일에 대한 액세스를 지원합니다.

이 지원에는 다음과 같은 특징이 있습니다.

- 가능 삭제: iSeries 직접 파일은 삭제 가능 또는 삭제 불가능 파일입니다. 삭제 불가능 파일에는 활동 중인 디폴트 레코드가 있어야 합니다.
- 지원되는 레코드 클래스: iSeries 직접 파일에는 저장을 위한 고정 길이 레코드(RECFIX) 또는 가변 길이 레코드(RECVAR)가 있을 수 있습니다. 비iSeries 소스 서버가 가변 길이 레코드 액세스를 사용해 iSeries 목표에 있는 파일을 열고 나면, iSeries 목표는 모든 후속 I/O 조작에 대해 가변 길이 레코드 송수신을 계속합니다.

주: iSeries 서버는 직접 파일의 개념을 지원하지 않습니다. i5/OS DDM은 키순이 아닌 실제 파일을 작성하여 초기화한 후 삭제되거나 활동 중인 디폴트 레코드를 사용하여 요구된 최대 크기로 직접 파일을 작성합니다. 파일을 확장할 수는 없습니다.

디렉토리 파일(DIRECTORY):

i5/OS DDM은 DDM 디렉토리 파일 모델을 통해 폴더 관리 서비스 폴더나 자료 관리 라이브러리에 대한 액세스를 지원합니다. 폴더를 작성하고, 열고, 이름 변경하고, 닫거나 삭제할 수 있습니다. 라이브러리를 작성, 이름 변경 또는 삭제할 수 있습니다.

키순 파일(KEYFIL):

i5/OS DDM은 DDM 키순 파일 모델을 통해 키순 실제 파일에 대한 액세스를 지원합니다.

iSeries 키순 색인 파일에는 저장을 위한 고정 길이 레코드(RECFIX) 또는 가변 길이 레코드(RECVAR)가 있을 수 있습니다. 비iSeries 소스 서버가 가변 길이 레코드 액세스를 사용해 iSeries 목표에 있는 파일을 열고 나면, iSeries 목표는 모든 후속 I/O 조작에 대해 가변 길이 레코드 송수신을 계속합니다.

순차 파일(SEQFIL):

iSeries 서버는 DDM 순차 파일 모델을 통해 키순이 아닌 실제 파일에 대한 액세스를 지원합니다.

이 지원에는 다음과 같은 특징이 있습니다.

- 순차 파일은 iSeries 서버의 삭제 가능 파일 또는 삭제 불가능 파일입니다.
- iSeries 서버의 순차 파일에는 저장을 위한 고정 길이 레코드(RECFIX)나 가변 길이 레코드(RECVAR)가 있을 수 있습니다. 비iSeries 소스 서버가 가변 길이 레코드 액세스를 사용해 iSeries 목표에 있는 파일을 열고 나면, iSeries 목표는 모든 후속 I/O 조작에 대해 가변 길이 레코드 송수신을 계속합니다.

스트림 파일(STRFIL):

i5/OS DDM은 DDM 스트림 파일 모델을 통해 폴더 관리 서비스 문서에 대한 액세스를 지원합니다.

지원되는 DDM 액세스 방식

i5/OS DDM은 다음과 같은 DDM 액세스 방식을 지원합니다. 액세스 방식에 대한 DDM 약어는 팔호에 표시됩니다.

- 결합 액세스 방식(CMBACCAM)
- 결합 키순 액세스 방식(CMBKEYAM)
- 결합 레코드 번호 액세스 방식(CMBRNBAM)
- 디렉토리 액세스 방식(DRCAM)
- 키별 임의 액세스 방식(RNDKEYAM)
- 레코드 번호별 임의 액세스 방식(RNDRNBAM)
- 키별 상대 액세스 방식(RELKEYAM)
- 레코드 번호별 상대 액세스 방식(RELRNBAM)
- 스트림 액세스 방식(STRAM)

i5/OS DDM이 각 DDM 파일 모델에 대해 지원하는 액세스 방식의 요약은 다음 표를 참조하십시오. 이들 액세스 방식의 설명에 대해서는 *DDM Architecture: Implementation Planner's Guide, GC21-9528*을 참조하십시오.

표 12. 각 DDM 파일 모델에 대해 지원되는 액세스 방식

용어	액세스 방식	DDM 파일 모델					
		순차 파일	직접 파일	키순 파일	대체 색인 파일	스트림 파일	디렉토리 파일
CMBACCAM	결합 액세스	N	T	T	N		
CMBKEYAM	결합 키순			T	T		
CMBRNBAM	결합 레코드 번호	T	T	T	N		
DRCAM	디렉토리						T
RELKEYAM	키별 상대			T	T		
RELRNBAM	레코드 번호별 상대	T	T	T	N		
RNDKEYAM	키별 임의			T	T		
RNDRNBAM	레코드 번호별 임의	T	T	T	N		
STRAM	스트림					T	

표 12. 각 DDM 파일 모델에 대해 지원되는 액세스 방식 (계속)

용어	액세스 방식	DDM 파일 모델					
		순차 파일	직접 파일	키순 파일	대체 색인 파일	스트림 파일	디렉토리 파일
주:							
N	= 지원되지 않음						
T	= 목표 DDM에서 지원됨						
공백	= 적용되지 않음						

DDM 명령 및 오브젝트

이 주제에서는 iSeries 서버가 각 DDM 구조 명령에 대해 지원하는 DDM 명령 매개변수에 대해 설명합니다.

이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 *DDM 구조: 참조(SC21-9526)*를 참조하십시오.

명령의 설명은 다음을 포함할 수 있습니다.

- 각 명령 사용에 대한 제한
- 소스 서버가 목표 서버로 송신할 수 있는 오브젝트
- 목표 서버가 송신 서버로 리턴할 수 있는 오브젝트
- iSeries 서버가 명령에 대해 지원하는 DDM 매개변수와 iSeries 서버가 각 매개변수에 응답하는 방법

지원되는 명령은 다음과 같습니다. 레벨 1.0, 레벨 2.0 및 레벨 3.0은 명령이 지원하는 DDM 구조의 레벨입니다.

CHGCD(현재 디렉토리 변경) 레벨 2.0

이 명령은 현재 경로를 변경합니다. 경로는 폴더의 스트링입니다. 파일명이나 디렉토리명이 슬래시(/)로 시작하지 않을 경우, 그 앞에 현재 경로가 추가됩니다.

소스 iSeries 서버는 이 명령을 송신하지 않습니다.

매개변수명	소스	목표
AGNNAM	해당 안됨	무시됨
DRCNAM ¹	해당 안됨	iSeries 이름
¹ 이름 형식이 서버 정의 형식입니다. 이 구조는 길이가 0인 디렉토리명은 현재 디렉토리 변경 명령에 대한 루트 디렉토리를 나타낸다는 것을 지정합니다. 다른 명령의 경우, 길이가 0인 디렉토리명은 현재 디렉토리이며, 이는 명령이 실행될 때 루트 디렉토리이거나 루트 디렉토리가 아닐 수 있습니다.		

CHGEOF(파일의 끝 변경 레벨 2.0 및 레벨 3.0

이 명령은 문서에서 파일의 끝 표시를 변경합니다. 파일 끝이 절단되거나 확장될 수 있습니다.

소스 iSeries 서버는 이 명령을 송신하지 않습니다.

매개변수명	소스	목표
DCLNAM	해당 안됨	정의된 프로그램
EOFNBR	해당 안됨	지원됨
EOFOFF	해당 안됨	지원됨

CHGFAT(파일 속성 변경) 레벨 2.0

이 명령은 파일, 문서 또는 폴더의 속성을 변경합니다.

매개변수명	스트림 파일	디렉토리	순차, 직접 및 키순 파일	대체 색인 파일
DTAFMT	T			
FILCHGDT	T	T	N	N
FILCHGFL	T	N	N	
FILINISZ	N		S, T	
FILEXNSZ	N		S, T	
FILEXPDT			S, T	
FILHDD	T	T	N	N
FILMAXEX	N		S, T	
FILPRT	T	N		
FILSYS	T	T	N	N
DELCP			N	N
GETCP	T		N	
INSCP			N	
MODCP	T		N	
TITLE	T	T	S, T	S, T

N = 지원되지 않음
T = 목표 DDM에서 지원됨
S = 소스 DDM에서 지원됨
공백 = 적용되지 않음

CLOSE(파일 닫기) 레벨 1.0 및 레벨 2.0

이 명령은 목표 서버에서 액세스된 자료 세트와 소스 서버 사이의 논리 연결을 종료합니다. 목표 DDM에서 이 명령의 실행을 시작하였으면 리턴된 응답 메세지에 관계없이 자료 세트를 닫아야 합니다.

매개변수명	소스	목표
DCLNAM	정의된 프로그램	정의된 프로그램
SHDPRC	송신되지 않음	지원됨

주: 구현을 통해 이름이 정의됨.

CLRFIL(파일 지우기) 레벨 1.0 및 레벨 2.0

이 명령은 기존 파일을 지운 후 방금 작성된 것처럼 다시 초기화합니다.

매개변수명	소스	목표
FILNAM	정의된 목표	iSeries 서버
OVRDTA	송신되지 않음	거짓에 한함
이름 형식이 서버 정의 형식입니다.		

CLSDRDC(디렉토리 닫기) 레벨 2.0

이 명령은 폴더를 닫습니다. 소스 iSeries 서버는 이 명령을 송신하지 않습니다.

매개변수명	소스	목표
DCLNAM	해당 안됨	정의된 프로그램
구현을 통해 이름이 정의됨.		

CPYFIL(파일 복사) 레벨 2.0

이 명령은 문서를 다른 문서로 복사합니다. 새 문서가 없으면 새로 작성될 수 있습니다. 소스 iSeries 서버는 이 명령을 송신하지 않습니다.

매개변수명	소스	목표
ACCORD	해당 안됨	무시됨
BYPDMG	해당 안됨	무시됨
BYPINA	해당 안됨	무시됨
CPYNEW ¹	해당 안됨	지원됨
CPYOLD ²	해당 안됨	지원됨
DCLNAM ³	해당 안됨	정의된 프로그램
FILNAM ⁴	해당 안됨	iSeries 이름
NEWFILNM ⁴	해당 안됨	iSeries 이름
1. CPYNDT만 매개변수 값으로 지원됨. 나머지는 모두 VALNSPRM으로 거부됨.		
2. CPYERR만 매개변수 값으로 지원됨. 나머지는 모두 VALNSPRM으로 거부됨.		
3. 구현을 통해 이름이 정의됨.		
4. 이름 형식이 서버 정의 형식입니다.		

CRTAIF(대체 색인 파일 작성) 레벨 1.0 및 레벨 2.0

이 명령은 목표 서버에 대체 색인 파일을 작성합니다.

매개변수명	소스	목표
BASFILNM ¹	정의된 프로그램	iSeries 이름
DUPFIOP	송신되지 않음	지원됨
FILCLS ²	송신되지 않음	무시됨
FILHDD	송신되지 않음	무시됨
FILNAM ³	정의된 프로그램	iSeries 이름
FILSYS	송신되지 않음	무시됨
KEYDEF ⁴	송신됨	지원됨
KEYDUPCP	송신됨	지원됨
RTNCLS ⁵	송신되지 않음	지원됨
TITLE	송신됨	지원됨

매개변수명	소스	목표
1	이름 형식이 서버 정의 형식입니다.	
2	ALTINDF만 CRTAIF 명령에 유효함.	
3	이름 형식이 서버 정의 형식입니다.	
4	iSeries 최대 키 길이는 2000임.	
5	라이브러리 QTEMP가 임시용에 사용됨.	

CRTDIRF(직접 파일 작성) 레벨 1.0 및 레벨 2.0

이 명령은 목표 서버에 직접 파일을 작성합니다.

매개변수명	소스	목표
ALCINIEX	송신됨	무시됨
DCLNAM ¹	송신되지 않음	지원됨
DELCP ²	송신됨	지원됨
DFTREC	송신됨	지원됨
DFTRECOP	송신됨	지원됨
DUPFILOP	송신되지 않음	지원됨
FILCLS ³	송신됨	무시됨
FILEXNSZ ⁴	송신됨	지원됨
FILEXPDT ⁵	송신됨	지원됨
FILHDD	송신되지 않음	무시됨
FILINISZ ⁴	송신됨	지원됨
FILMAXEX ⁶	송신됨	지원됨
FILNAM ⁷	정의된 프로그램	iSeries 이름
FILSYS	송신되지 않음	무시됨
GETCP	송신됨	지원됨
INSCP ⁸	송신됨	지원됨
MODCP	송신됨	지원됨
RECLEN ⁹	송신됨	지원됨
RECLENCL	송신됨	지원됨
:행	RTNCLS ¹⁰	송신되지 않음
지원됨		
TITLE	송신됨	지원됨
1	구현을 통해 이름이 정의됨.	
2	DFTRECOP(DFTSRCIN)를 지정하지 않은 경우 값은 TRUE여야 함.	
3	CRTDIRF 명령에는 DIRFIL만 유효합니다.	
4	iSeries 디폴트는 1,000 개의 레코드임.	
5	iSeries 디폴트는 *NONE임.	
6	iSeries 디폴트는 3임.	
7	이름 형식이 서버 정의 형식입니다.	
8	TRUE만 유효함.	
9	iSeries 최대 레코드 길이 = 2**15-2(2의 15승 -2).	
10	라이브러리 QTEMP가 임시용에 사용됨.	

CRTDRC(디렉토리 작성) 레벨 2.0

이 명령은 수신된 이름에 근거하여 목표 서버에 폴더 또는 라이브러리를 작성합니다. 소스 iSeries 서버는 이 명령을 송신하지 않습니다.

매개변수명	소스	목표
DCLNAM ¹	해당 안됨	정의된 프로그램
DRCNAM ²	해당 안됨	iSeries 이름
FILCLS ³	해당 안됨	무시됨
FILPRT ⁴	해당 안됨	지원됨
RTNCLS	해당 안됨	PRMFIL에 한함
TITLE	해당 안됨	지원됨

¹ 구현을 통해 이름이 정의됨.
² 이름 형식이 서버 정의 형식입니다.
³ CRTDRC 명령에는 DIRECTORY만 유효합니다.
⁴ 라이브러리에 대해 FALSE만 허용됨.

CRTKEYF(키순 파일 작성) 레벨 1.0 및 레벨 2.0

이 명령은 목표 서버에 직접 파일을 작성합니다.

매개변수명	소스	목표
ALCINIEX	송신됨	무시됨
DCLNAM ¹	사용되지 않음	지원됨
DELCP	송신됨	지원됨
DFTREC	송신되지 않음	지원됨
DFTRECOP	송신되지 않음	지원됨
DUPFIOP	송신되지 않음	지원됨
FILCLS ²	송신되지 않음	무시됨
FILEXNSZ ³	송신됨	지원됨
FILEXPDT ⁴	송신됨	지원됨
FILHDD	송신되지 않음	무시됨
FILINISZ ³	송신됨	지원됨
FILMAXEX ⁵	송신됨	지원됨
FILNAM ⁶	정의된 프로그램	iSeries 이름
FILSYS	송신되지 않음	무시됨
GETCP	송신됨	지원됨
INSCP	송신됨	지원됨
KEYDEF ⁷	송신됨	지원됨
KEYDUPCP	송신됨	지원됨
MODCP	송신됨	지원됨
RECLEN ⁸	송신됨	지원됨
RECLENCL	송신됨	지원됨
RTNCLS ⁹	송신되지 않음	지원됨
TITLE	송신됨	지원됨

매개변수명	소스	목표
1	구현을 통해 이름이 정의됨.	
2	CRTKEYF 명령에는 KEYFIL만 유효합니다.	
3	iSeries 디폴트는 1,000 개의 레코드임.	
4	iSeries 디폴트는 *NONE임.	
5	iSeries 디폴트는 3임.	
6	이름 형식이 서버 정의 형식입니다.	
7	iSeries 최대 키 길이는 2000임.	
8	iSeries 최대 레코드 길이 = $2^{**}15-2$ (2의 15승 -2).	
9	라이브러리 QTEMP가 임시용에 사용됨.	

주: CRTKEYF 요구가 iSeries 목표 서버에 수신되면 새로운 키순 파일이 작성될 때, 삭제된 레코드가 파일에 다시 사용됩니다. 중복 키가 허용되는 경우(KEYDUPCP=TRUE가 송신됨), 중복 키의 순서가 올바르지 않을 수 있습니다.

CRTSEQF(순차 파일 작성) 레벨 1.0 및 레벨 2.0

이 명령은 목표 서버에 순차 파일을 작성합니다.

매개변수명	소스	목표
ALCINIEX	송신됨	무시됨
DCLNAM ¹	송신되지 않음	지원됨
DELCP	송신됨	지원됨
DFTREC	송신되지 않음	지원됨
DFTRECOP	송신되지 않음	지원됨
DUPFIOP	송신되지 않음	지원됨
FILCLS ²	송신되지 않음	무시됨
FILEXNSZ ³	송신됨	지원됨
FILEXPDT ⁴	송신됨	지원됨
FILHDD	송신되지 않음	무시됨
FILINISZ ³	송신됨	지원됨
FILMAXEX ⁵	송신됨	지원됨
FILNAM ⁶	정의된 프로그램	iSeries 이름
FILSYS	송신되지 않음	무시됨
GETCP	송신됨	지원됨
INSCP	송신됨	지원됨
MODCP	송신됨	지원됨
RECLEN ⁷	송신됨	지원됨
RECLENCL	송신됨	지원됨
RTNCLS ⁸	송신되지 않음	지원됨
TITLE	송신됨	지원됨

매개변수명	소스	목표
1	구현을 통해 이름이 정의됨.	
2	CRTSEQF 명령에는 SEQFIL만 유효합니다.	
3	iSeries 디폴트는 1,000 개의 레코드임.	
4	iSeries 디폴트는 *NONE임.	
5	iSeries 디폴트는 3임.	
6	이름 형식이 서버 정의 형식입니다.	
7	iSeries 최대 레코드 길이 = 2**15-2.(2의 15승 - 2).	
8	라이브러리 QTEMP가 임시용에 사용됨.	

CRTSTRF(스트림 파일 작성) 레벨 2.0

이 명령은 목표 서버에 스트림 파일을 작성합니다. 소스 iSeries 서버는 이 명령을 송신하지 않습니다.

매개변수명	소스	목표
ALCINIEX	해당 안됨	무시됨
DCLNAM ¹	해당 안됨	정의된 프로그램
DTAFMT	해당 안됨	지원됨
DUPFIOP	해당 안됨	지원됨
FILCLS ²	해당 안됨	무시됨
FILEXNSZ	해당 안됨	무시됨
FILEXPDT	해당 안됨	무시됨
FILHDD	해당 안됨	지원됨
FILINISZ	해당 안됨	무시됨
FILMAXEX	해당 안됨	무시됨
FILNAM ³	해당 안됨	iSeries 이름
FILPRT	해당 안됨	지원됨
FILSYS	해당 안됨	지원됨
GETCP	해당 안됨	지원됨
MODCP	해당 안됨	지원됨
RTNCLS	해당 안됨	지원됨
TITLE	해당 안됨	지원됨
1	구현을 통해 이름이 정의됨.	
2	CRTSTRF 명령에는 STRFIL만 유효합니다.	
3	이름 형식이 서버 정의 형식입니다.	

DCLFIL(파일 선언) 레벨 1.0 및 레벨 2.0

이 명령은 선언된 이름(DCLNAM)을 목표 에이전트에 있는 객체 지향 매개변수의 콜렉션과 연관시킵니다. 콜렉션을 수신하는 에이전트는 나중에 사용할 수 있도록 콜렉션을 저장합니다. 콜렉션이 수신될 때, 명령은 에이전트에서 현재 열어 놓은 오브젝트에 영향을 주지 않습니다. DCLFIL 콜렉션에 대한 1차 액세스는 DCLNAM 매개변수입니다.

매개변수명	소스	목표
AGNNAM ¹	송신되지 않음	무시됨
DCLNAM ²	정의된 프로그램	정의된 프로그램
DRCNAM ³	송신되지 않음	iSeries 이름
FILEXNSZ ⁴	송신되지 않음	무시됨
FILMAXEX ⁴	송신되지 않음	무시됨
FILNAM ³	정의된 프로그램	iSeries 이름

¹ iSeries 서버에서 한 개의 에이전트만.

² 구현을 통해 이름이 정의됨.

³ 이름 형식이 서버 정의 형식입니다.

⁴ 작성값이 사용됨.

DELDCL(선언된 이름 삭제) 레벨 1.0

이 명령은 선언된 에이전트명을 삭제합니다.

매개변수명	소스	목표
AGNNAM	송신되지 않음	무시됨
DCLNAM ¹	정의된 프로그램	정의된 프로그램

¹ 구현을 통해 이름이 정의됨.

DELDRD(디렉토리 삭제) 레벨 2.0

이 명령은 폴더 또는 라이브러리를 삭제합니다. 소스 iSeries 서버는 이 명령을 송신하지 않습니다.

매개변수명	소스	목표
DELDRCOP ¹	해당 안됨	DRCEMP 또는 DRCANY
DRCNAM ²	해당 안됨	iSeries 이름
OVRDTA	해당 안됨	FALSE에 한함

¹ DRCALL이 지원되지 않음.

² 이름 형식이 서버 정의 형식입니다. 총칭명은 지원되지 않음.

DELFIL(파일 삭제) 레벨 1.0 및 레벨 2.0

이 명령은 파일 또는 문서를 삭제합니다.

매개변수명	소스	목표
FILNAM ¹	정의된 목표 총칭명이 허용됨.	iSeries 이름
OVRDTA ²	송신되지 않음	FALSE에 한함
SHDONL ³	송신되지 않음	지원됨

¹ 이름 형식이 서버 정의 형식입니다. 총칭명은 문서에만 허용됨.

² iSeries 서버는 겹쳐쓰기를 지원하지 않음.

³ 파일에 FALSE만 허용됨.

DELREC(레코드 삭제) 레벨 1.0

이 명령은 현재 개신 의도가 지정된 레코드를 삭제합니다. 현재의 커서 위치에는 영향을 주지 않고 레코드를 삭제합니다.

매개변수명	소스	목표
DCLNAM ¹	정의된 프로그램	정의된 프로그램
¹ 구현을 통해 이름이 정의됨.		

EXCSAT(서버 속성 교환) 레벨 1.0 및 레벨 2.0

이 명령은 서버 간에 서버의 클래스명, 서버가 지원하는 각 관리자 클래스의 구조 레벨, 서버의 제품 릴리스 레벨, 서버의 외부 이름 및 서버명과 같은 정보를 교환합니다.

매개변수명	소스	목표
EXTNAM	송신됨	지원됨
MGRLVLS	송신됨	지원됨
SPVNAM	송신되지 않음	무시됨
SRVCLSNM	송신됨	지원됨
SRVNAM	송신됨	지원됨
SRVRLSLV	송신됨	지원됨

다음과 같은 응답 오브젝트가 리턴됩니다.

EXCSATRD

서버 속성 응답 자료

FILAL 및 FILATTRL(파일 속성 리스트) 레벨 1.0, 레벨 2.0 및 레벨 3.0

이 리스트는 DDM이 LSTFAT, OPEN 또는 GETDRCEN에서 요구할 수 있는 파일 속성의 리스트입니다. 일부 매개변수는 특정 파일 유형에 대해서만 유효합니다.

표 13. 파일 속성 리스트

매개변수명	소스	목표
ACCMTHLS	요구됨	지원됨
BASFILNM ¹	요구됨	iSeries 이름
DELCP	요구됨	지원됨
DFTREC	요구됨	지원됨
DTAFMT	요구되지 않음	지원됨
EOFNBR	요구됨	지원됨
EOFOFF	요구되지 않음	지원됨
FILBYTCN	요구되지 않음	지원됨
FILCHGDT	요구됨	지원됨
FILCHGFL	요구되지 않음	지원됨
FILCLS	요구됨	지원됨
FILCRTDT	요구됨	지원됨
FILEXNCN	요구됨	지원됨
FILEXNSZ	요구됨	지원됨
FILEXPDT	요구됨	지원됨
FILHDD	요구되지 않음	지원됨
FILINISZ	요구됨	지원됨

표 13. 파일 속성 리스트 (계속)

매개변수명	소스	목표
FILMAXEX	요구됨	지원됨
FILNAM	요구됨	지원됨
FILPRT	요구되지 않음	지원됨
FILSIZ	요구됨	지원됨
FILSYS	요구되지 않음	지원됨
GETCP	요구됨	지원됨
INSCP	요구됨	지원됨
KEYDEF	요구됨	지원됨
KEYDUPCP	요구됨	지원됨
LSTACCDT	요구되지 않음	지원되지 않음
LSTARCDT	요구됨	지원됨
MAXARNB	요구됨	지원되지 않음
MODCP	요구됨	지원됨
RECLEN	요구됨	지원됨
RECLENCL	요구됨	지원됨
RTNCLS ²	요구되지 않음	PRMFIL
SHDEXS	요구되지 않음	지원됨
STRSIZ	요구되지 않음	지원됨
TITLE ³	요구됨	지원됨

¹ 이름 형식이 서버 정의 형식입니다. FILCLS가 ALTINDF일 경우 규정된 이름.

² 라이브러리가 QTEMP가 아닌 경우.

³ 텍스트의 최대 길이는 자료 파일의 경우 50자이고, 문서 또는 폴더의 경우 44자임.

FRCBFF(버퍼 강제 실행) 레벨 2.0

이 명령은 지정된 오브젝트의 자료를 강제로 비휘발성 기억장치로 보냅니다.

매개변수명	소스	목표
DCLNAM ¹	요구됨	정의된 프로그램
¹ 구현을 통해 이름이 정의됨.		

GETDRCEN(디렉토리 항목 가져오기) 레벨 2.0

이 명령은 폴더, 문서 또는 둘 다의 리스트를 가져옵니다. 소스 iSeries 서버는 이 명령을 송신하지 않습니다.

매개변수명	소스	목표
BGNNAM ¹	해당 안됨	iSeries 이름
DCLNAM ²	해당 안됨	정의된 프로그램
FILATTRL	해당 안됨	지원됨
FILCLS	해당 안됨	DIRECTORY 또는 STRFIL에 한함
FILHDD	해당 안됨	지원됨
FILSYS	해당 안됨	지원됨
MAXGETCN	해당 안됨	지원됨
NAME ¹	해당 안됨	iSeries 이름

¹ 이름 형식이 서버 정의 형식입니다.

² 구현을 통해 이름이 정의됨.

다음과 같은 응답 오브젝트가 가능합니다.

FILAL

파일 속성 리스트

GETREC(커서 위치의 레코드 가져오기) 레벨 1.0

이 명령은 커서가 현재 위치하고 있는 레코드를 찾아서 리턴합니다.

매개변수명	소스	목표
DCLNAM ¹	정의된 프로그램	정의된 프로그램
KEYVALFB	요구됨	지원됨
RECNBRFB	요구됨	지원됨
RTNINA ²	요구대로 됨	지원됨
UPDINT	송신되지 않음	지원됨

¹ 구현을 통해 이름이 정의됨.
² 어플리케이션에 종속됨.

다음과 같은 응답 오브젝트가 가능합니다.

RECAL

레코드 속성 리스트

RECINA

비활동 레코드(-1 = 지원되지 않음, 최대=2**15-2) (2의 15승 -2)

RECORD

고정 길이 레코드 (최대 길이 2**15-2)

GETSTR(서브스트림 가져오기) 레벨 2.0 및 레벨 3.0

이 명령은 문서에서 스트림 자료를 구합니다. 소스 iSeries 서버는 이 명령을 송신하지 않습니다.

매개변수명	소스	목표
DCLNAM ¹	해당 안됨	정의된 프로그램
STRLEN	해당 안됨	지원됨
STROFF	해당 안됨	지원됨
STRPOS	해당 안됨	지원됨

¹ 구현을 통해 이름이 정의됨.

INSRECEF(EOF에 삽입) 레벨 1.0

이 명령은 파일의 끝에 레코드를 삽입합니다.

매개변수명	소스	목표
DCLNAM ¹	정의된 프로그램	정의된 프로그램
KEYVALFB	요구됨	지원됨
RECCNT ²	요구대로 됨	지원됨
RECNBRFB	요구됨	지원됨
RLSUPD	항상 FALSE	지원됨

매개변수명	소스	목표
UPDCSR	송신되지 않음	지원됨
¹ 구현을 통해 이름이 정의됨.		
² 어플리케이션에 종속됨.		

다음과 같은 명령 오브젝트가 가능합니다.

RECINA

비활동 레코드(-1 = 지원되지 않음, 최대 = 2 **15-2) (2의 15승 - 2)

RECORD

고정 길이 레코드 (최대 길이 2**15-2)

다음과 같은 응답 오브젝트가 가능합니다.

KEYVAL

키 값

RECAL

레코드 속성 리스트

RECNBR

레코드 번호

INSRECKY(키 값별 레코드 삽입) 레벨 1.0

이 명령은 파일에서 사용할 수 있는 공간이 있을 때마다 레코드 키 값에 따라 하나 이상의 레코드를 삽입합니다.

매개변수명	소스	목표
DCLNAM ¹	정의된 프로그램	정의된 프로그램
RECCNT	요구대로 됨	지원됨
RECNBRFB	요구됨	지원됨
RLSUPD	항상 FALSE	지원됨
UPDCSR	송신되지 않음	지원됨

¹ 구현을 통해 이름이 정의됨.

다음과 같은 명령 오브젝트가 가능합니다.

RECORD

고정 길이 레코드(최대 길이 2**15-2) (2의 15승 - 2)

iSeries 서버는 가변 길이 레코드를 지원하지 않기 때문에 다음과 같은 응답 오브젝트만 가능합니다.

RECNBR

레코드 번호

INSRECNB(번호에 레코드 삽입) 레벨 1.0

이 명령은 레코드 번호 매개변수에 따라 지정된 위치에 하나 이상의 레코드를 삽입합니다.

매개변수명	소스	목표
DCLNAM ¹	정의된 프로그램	정의된 프로그램
KEYVALFB	요구됨	지원됨
RECCNT	요구대로 됨	지원됨
RECNBR	송신됨	지원됨
UPDCSR	송신되지 않음	지원됨

¹ 구현을 통해 이름이 정의됨.

다음과 같은 명령 오브젝트가 가능합니다.

RECINA

비활동 레코드(-1 = 지원되지 않음, 최대 = 2 **15-2) (2의 15승 - 2)

RECORD

고정 길이 레코드 (최대 길이 2**15-2)

다음과 같은 응답 오브젝트가 가능합니다.

KEYVAL

키 값

LCKFIL(파일 잠금) 레벨 1.0 및 레벨 2.0

이 명령은 리퀘스터가 나중에 사용하도록 파일을 잠깁니다.

매개변수명	소스	목표
FILNAM ¹	목표명	iSeries 이름
LCKMGRNM	사용되지 않음	무시됨
RQSFILLK	송신됨	지원됨
WAIT	송신됨	지원됨

¹ 이름 형식이 서버 정의 형식입니다.

LCKSTR(서브스트림 잠금) 레벨 2.0 및 레벨 3.0

이 명령은 스트림 파일 서브스트림을 잠깁니다. 소스 iSeries 서버는 이 명령을 송신하지 않습니다.

매개변수명	소스	목표
DCLNAM ¹	해당 안됨	정의된 프로그램
RQSSTRLK	해당 안됨	EXCSTRLK 및 SHRSTRLK에 한함
STRLOC	해당 안됨	지원됨
STROFF	해당 안됨	지원됨
WAIT ²	해당 안됨	지원됨

¹ 구현을 통해 이름이 정의됨.

² WAIT 매개변수는 거부되지도 수행되지도 않음.

LODRECF(레코드 파일 로드) 레벨 1.0 및 레벨 2.0

이 명령은 전체 레코드 파일을 목표 서버에 넣습니다.

매개변수명	소스	목표
FILNAM ¹	송신됨	iSeries 이름
¹ 이름 형식이 서버 정의 형식입니다.		

다음과 같은 명령 오브젝트가 가능합니다.

RECAL

레코드 속성 리스트

RECCNT

레코드 계수

RECINA

비활동 레코드(-1 = 지원되지 않음, 최대 = 2 **15-2) (2의 15승 - 2)

RECORD

고정 길이 레코드 (최대 길이 2**15-2)

LODSTRF(스트림 파일 로드) 레벨 2.0

이 명령은 전체 스트림 파일을 소스 서버에서 목표 서버로 송신합니다. 이 명령은 스트림 파일 복사 HPS API를 사용할 때 소스 iSeries 서버에 의해 송신됩니다.

매개변수명	소스	목표
FILNAM ¹	송신됨	iSeries 이름
¹ 이름 형식이 서버 정의 형식입니다.		

다음과 같은 명령 오브젝트가 가능합니다.

STREAM

스트림

STRSIZ

스트림 크기

관련 참조

45 페이지의 『DDM에 대한 계층 파일 시스템 API 지원』

계층 파일 시스템(HFS) API와 이들 API가 지원하는 기능은 i5/OS 오버레이팅 시스템의 일부입니다.

LSTFAT(파일 속성 나열) 레벨 1.0, 레벨 2.0 및 레벨 3.0

이 명령은 파일, 문서 또는 폴더에서 선택된 속성을 검색합니다.

매개변수명	소스	목표
FILATTRL	송신됨	지원됨
FILNAM ¹	목표명	iSeries 이름

매개변수명	소스	목표
DCLNAM ²	송신되지 않음	지원됨
¹ 이름 형식이 서버 정의 형식입니다.		
² 구현을 통해 이름이 정의됨.		

다음과 같은 응답 오브젝트가 가능합니다.

FILAL

파일 속성 나열 응답 자료

MODREC(갱신 의도가 있는 레코드 수정) 레벨 1.0

이 명령은 커서의 현재 위치에 영향을 주지 않고 현재 갱신 의도가 있는 레코드를 변경합니다.

매개변수명	소스	목표
ALWMODKY	송신됨	지원됨
DCLNAM ¹	송신됨	정의된 프로그램
¹ 구현을 통해 이름이 정의됨.		

다음과 같은 명령 오브젝트가 가능합니다.

RECORD

고정 길이 레코드(최대 길이 2**15-2) (2의 15승 - 2)

OPEN(파일 열기) 레벨 1.0 및 레벨 2.0

이 명령은 소스 서버에서 사용 중인 프로그램과 목표 서버의 오브젝트 간에 논리 연결을 구축합니다.

매개변수명	소스	목표
ACCINTLS	송신됨	지원됨
ACCMTHCL	송신됨	지원됨
DCLNAM ¹	정의된 프로그램	정의된 프로그램
FILATTRL	송신되지 않음	지원됨
FILSHR	송신됨	지원됨
PRPSHD	송신되지 않음	스트림 파일에 대해서만 지원됨
¹ 구현을 통해 이름이 정의됨.		

OPNDRC(디렉토리 열기) 레벨 2.0

이 명령은 목표 서버의 폴더를 엽니다. 소스 iSeries 서버는 이 명령을 송신하지 않습니다.

매개변수명	소스	목표
ACCMTHCL	해당 안됨	DRCAM에 한함
DCLNAM ¹	해당 안됨	정의된 프로그램
¹ 구현을 통해 이름이 정의됨.		

PUTSTR(서브스트림 넣기) 레벨 2.0 및 레벨 3.0

이 명령은 스트림 자료를 문서로 송신합니다. 소스 iSeries 서버는 이 명령을 송신하지 않습니다.

매개변수명	소스	목표
DCLNAM ¹	해당 안됨	정의된 프로그램
STROFF	해당 안됨	지원됨
STRPOS	해당 안됨	지원됨
¹ 구현을 통해 이름이 정의됨.		

다음과 같은 명령 오브젝트가 가능합니다.

STREAM

스트림

QRYCD(현재 디렉토리 조회) 레벨 2.0

이 명령은 현재 디렉토리를 리턴합니다. 소스 iSeries 서버는 이 명령을 송신하지 않습니다.

매개변수명	소스	목표
AGNNAM	해당 안됨	무시됨

다음과 같은 응답 오브젝트가 가능합니다.

DRCNAM

디렉토리명

주: 디렉토리명의 길이가 0이면 루트 디렉토리가 현재 디렉토리입니다.

QRYSPC(공간 조회) 레벨 2.0

이 명령은 사용자가 사용할 수 있는 공간의 양을 리턴합니다. 소스 iSeries 서버는 이 명령을 송신하지 않습니다.

매개변수명	소스	목표
AGNNAM	해당 안됨	무시됨

다음과 같은 응답 오브젝트가 가능합니다.

QRYSPCRD

공간 조회 응답 자료

RNMMDRC(디렉토리 이름 변경) 레벨 2.0

이 명령은 폴더 또는 데이터베이스 라이브러리의 이름을 변경합니다. 이 명령은 폴더의 이동을 지원하지 않으며 소스 iSeries 서버에 의해 송신되지 않습니다.

매개변수명	소스	목표
DRCNAM	해당 안됨	iSeries 이름
NEWDRCNM	해당 안됨	iSeries 이름
주: 이름 형식이 서버 정의 형식입니다. 총칭명은 허용되지 않음.		

RNMFIL(파일 이름 변경) 레벨 1.0 및 레벨 2.0

이 명령은 기존의 데이터베이스 파일명 또는 문서명을 변경하며, 문서 이동에도 사용할 수 있습니다.

매개변수명	소스	목표
FILNAM ¹	송신됨	iSeries 이름
NEWFILNM ²	송신됨	iSeries 이름
¹ 이름 형식이 서버 정의 형식입니다. 총칭명은 문서에만 허용됨.		
² 이름 형식이 서버 정의 형식입니다.		

SBMSYSCMD(서버 명령 제출) 레벨 4.0

이 명령은 서버 명령을 목표 제어 언어 구문으로 목표 서버에 제출합니다.

매개변수명	소스	목표
SYSCMD ¹	송신됨	지원됨
¹ 실행할 명령 스트링.		

SETBOF(파일 시작에 커서 설정) 레벨 1.0

이 명령은 파일의 시작 위치에 커서를 설정합니다.

매개변수명	소스	목표
DCLNAM ¹	정의된 프로그램	정의된 프로그램
¹ 구현을 통해 이름이 정의됨.		

SETEOF(파일의 끝에 커서 설정) 레벨 1.0

이 명령은 파일의 끝 위치에 커서를 설정합니다.

매개변수명	소스	목표
DCLNAM ¹	정의된 프로그램	정의된 프로그램
¹ 구현을 통해 이름이 정의됨.		

SETFRS(첫 번째 레코드에 커서 설정) 레벨 1.0

이 명령은 파일의 첫 번째 레코드에 커서를 설정합니다.

매개변수명	소스	목표
BYPINA ¹	요구대로 됨	지원됨
DCLNAM ²	정의된 프로그램	정의된 프로그램
HLDCSR	요구됨	지원됨
KEYVALFB	요구됨	지원됨
RECNBRFB	요구됨	지원됨
RTNREC ³	송신됨	지원됨
UPDINT ³	송신됨	지원됨

매개변수명	소스	목표
¹	어플리케이션에 종속됨.	
²	구현을 통해 이름이 정의됨.	
³	iSeries 서버 선호 구현.	

다음과 같은 응답 오브젝트가 가능합니다.

KEYVAL

키 값

RECAL

레코드 속성 리스트

RECINA

비활동 레코드(-1 = 지원되지 않음, 최대 = 2 **15-2) (2의 15승 - 2)

RECNBR

레코드 번호

RECORD

레코드

SETKEY(키별 커서 설정) 레벨 1.0

이 명령은 제공된 키 값과 RELOPR에 지정한 관계 연산자를 기본으로 커서의 위치를 설정합니다.

매개변수명	소스	목표
DCLNAM ¹	정의된 프로그램	정의된 프로그램
HLDCSR	요구됨	지원됨
KEYVAL ²	최대 = 2000	최대 = 2000
KEYVALFB	요구됨	지원됨
RECNBRFB	요구됨	지원됨
RELOPR	송신됨	지원됨
RTNREC ³	송신됨	지원됨
UPDINT ³	송신됨	지원됨
¹	구현을 통해 이름이 정의됨.	
²	iSeries 서버에서 허용하는 최대 키 크기.	
³	iSeries 서버 선호 구현.	

다음과 같은 응답 오브젝트가 가능합니다.

KEYVAL

키 값

RECAL

레코드 속성 리스트

RECNBR

레코드 번호

RECORD

레코드

SETKEYFR(키 순서의 첫 번째 레코드에 커서 설정) 레벨 1.0

이 명령은 키순서의 첫 번째 레코드에 커서를 설정합니다.

매개변수명	소스	목표
DCLNAM ¹	정의된 프로그램	정의된 프로그램
HLDCSR	요구됨	지원됨
KEYVALFB	요구됨	지원됨
RECNBRFB	요구됨	지원됨
RTNREC ²	송신됨	지원됨
UPDINT ²	송신됨	지원됨

¹ 구현을 통해 이름이 정의됨.
² iSeries 서버 선호 구현.

다음과 같은 응답 오브젝트가 가능합니다.

KEYVAL

키 값

RECAL

레코드 속성 리스트

RECNBR

레코드 번호

RECORD

레코드

SETKEYLM(키 한계 설정) 레벨 1.0

이 명령은 후속 SETKEYNX 및 SETNXTKE 명령에 대한 키 값의 한계를 설정합니다. 소스 iSeries 서버는 이 명령을 송신하지 않습니다.

매개변수명	소스	목표
DCLNAM ¹	해당 안됨	정의된 프로그램
KEYHLM ²	해당 안됨	지원됨
KEYLLM ²	해당 안됨	지원됨

¹ 구현을 통해 이름이 정의됨.
² 어플리케이션에 종속됨.

SETKEYLS(키 순서의 마지막 레코드에 커서 설정) 레벨 1.0

이 명령은 키순서의 마지막 레코드에 커서를 설정합니다.

매개변수명	소스	목표
DCLNAM ¹	정의된 프로그램	정의된 프로그램
HLDCSR	요구됨	지원됨
KEYVALFB	요구됨	지원됨
RECNBRFB	요구됨	지원됨
RTNREC ²	송신됨	지원됨
UPDINT ²	송신됨	지원됨

¹ 구현을 통해 이름이 정의됨.

² iSeries 서버 선호 구현.

다음과 같은 응답 오브젝트가 가능합니다.

KEYVAL

키 값

RECAL

레코드 속성 리스트

RECNBR

레코드 번호

RECORD

레코드

SETKEYNX(키 순서의 마지막 레코드에 커서 설정) 레벨 1.0

이 명령은 파일에서의 키순서에서 커서가 현재 표시하고 있는 레코드 다음에 오는 레코드에 커서를 설정합니다.

매개변수명	소스	목표
BYPDMG ¹	송신되지 않음	지원됨
DCLNAM ²	정의된 프로그램	정의된 프로그램
HLDCSR	요구됨	지원됨
KEYVALFB	요구됨	지원됨
RECCNT ¹	요구대로 됨	지원됨
RECNBRFB	요구됨	지원됨
RTNREC ³	송신됨	지원됨
UPDINT ³	송신됨	지원됨

¹ 어플리케이션에 종속됨.

² 구현을 통해 이름이 정의됨.

³ iSeries 서버 선호 구현.

다음과 같은 응답 오브젝트가 가능합니다.

KEYVAL

키 값

RECAL

레코드 속성 리스트

RECNBR

레코드 번호

RECORD

레코드

SETKEYPR(키 순서의 이전 레코드에 커서 설정) 레벨 1.0

이 명령은 파일에서의 키순서에서 커서가 현재 표시하고 있는 레코드 앞에 있는 레코드에 커서를 설정합니다.

매개변수명	소스	목표
DCLNAM ¹	정의된 프로그램	정의된 프로그램
HLDCSR	요구됨	지원됨
KEYVALFB	요구됨	지원됨
RECCNT ²	요구대로 됨	지원됨
RECNBRFB	요구됨	지원됨
RTNREC ³	송신됨	지원됨
UPDINT ³	송신됨	지원됨

¹ 구현을 통해 이름이 정의됨.
² 어플리케이션에 종속됨.
³ iSeries 서버 선호 구현.

다음과 같은 응답 오브젝트가 가능합니다.

KEYVAL

키 값

RECAL

레코드 속성 리스트

RECNBR

레코드 번호

RECORD

레코드

SETLST(마지막 레코드에 커서 설정) 레벨 1.0

이 명령은 파일의 마지막 레코드에 커서를 설정합니다.

매개변수명	소스	목표
BYPINA ¹	요구대로 됨	지원됨
DCLNAM ²	정의된 프로그램	정의된 프로그램
HLDCSR	요구됨	지원됨
KEYVALFB	요구됨	지원됨
RECNBRFB	요구됨	지원됨
RTNREC ³	송신됨	지원됨

매개변수명	소스	목표
UPDINT ³	송신됨	지원됨
¹	어플리케이션에 종속됨.	
²	구현을 통해 이름이 정의됨.	
³	iSeries 서버 선호 구현.	

다음과 같은 응답 오브젝트가 가능합니다.

KEYVAL

키 값

RECAL

레코드 속성 리스트

RECINA

비활동 레코드 (-1= 지원되지 않음, 최대 =2**15-2)

RECNBR

레코드 번호

RECORD

레코드

SETMNS(커서 마이너스 설정) 레벨 1.0

이 명령은 커서에서 CSDRSP에서 지정한 레코드 위치 수를 뺀 값에 해당하는 레코드 번호에 커서로 설정합니다.

매개변수명	소스	목표
ALWINA ¹	요구대로 됨	지원됨
CSRDSP ¹	송신됨	지원됨
DCLNAM ²	정의된 프로그램	정의된 프로그램
HLDCSR	요구됨	지원됨
KEYVALFB	요구됨	지원됨
RECNBRFB	요구됨	지원됨
RTNINA ¹	요구대로 됨	지원됨
RTNREC ³	송신됨	지원됨
UPDINT ³	송신됨	지원됨
¹	어플리케이션에 종속됨.	
²	구현을 통해 이름이 정의됨.	
³	iSeries 서버 선호 구현.	

다음과 같은 응답 오브젝트가 가능합니다.

KEYVAL

키 값

RECAL

레코드 속성 리스트

RECINA

비활동 레코드(-1 = 지원되지 않음, 최대 = 2 **15-2) (2의 15승 - 2)

RECNBR

레코드 번호

RECORD

레코드

SETNBR(레코드 번호에 커서 설정) 레벨 1.0

이 명령은 RECNBR이 지정하는 레코드 번호가 나타내는 파일의 레코드에 커서를 설정합니다.

매개변수명	소스	목표
ALWINA ¹	요구대로 됨	지원됨
DCLNAM ²	정의된 프로그램	정의된 프로그램
HLDCSR	요구됨	지원됨
KEYVALFB	요구됨	지원됨
RECNBR	송신됨	지원됨
RTNINA ¹	요구대로 됨	지원됨
RTNREC ³	송신됨	지원됨
UPDINT ³	송신됨	지원됨

¹ 어플리케이션에 종속됨.
² 구현을 통해 이름이 정의됨.
³ iSeries 서버 선호 구현.

다음과 같은 응답 오브젝트가 가능합니다.

KEYVAL

키 값

RECAL

레코드 속성 리스트

RECINA

비활동 레코드(-1 = 지원되지 않음, 최대 = 2 **15-2) (2의 15승 - 2)

RECORD

레코드

SETNXT(다음 번호에 커서 설정) 레벨 1.0

이 명령은 파일에서 커서의 현재 위치보다 하나 더 큰 레코드 번호를 가진 다음 레코드에 커서를 설정합니다.

매개변수명	소스	목표
BYPDMG ¹	송신되지 않음	지원됨
BYPINA ¹	요구대로 됨	지원됨

매개변수명	소스	목표
DCLNAM ²	정의된 프로그램	정의된 프로그램
HLDCSR	요구됨	지원됨
KEYVALFB	요구됨	지원됨
RECCNT ¹	요구대로 됨	지원됨
RECnbrFB ¹	요구대로 됨	지원됨
RTNREC ³	송신됨	지원됨
UPDINT ³	송신됨	지원됨
¹	어플리케이션에 종속됨.	
²	구현을 통해 이름이 정의됨.	
³	iSeries 서버 선호 구현.	

다음과 같은 응답 오브젝트가 가능합니다.

KEYVAL

키 값

RECAL

레코드 속성 리스트

RECINA

비활동 레코드(-1 = 지원되지 않음, 최대 = 2 **15-2) (2의 15승 - 2)

RECNBR

레코드 번호

RECORD

레코드

SETNXTE(키 값이 지정된 값과 동일한 키 순서의 다음 레코드에 커서 설정) 레벨 1.0

이 명령은 키순서로 다음 레코드의 키 필드 값이 KEYVAL 매개변수에 지정한 값과 같을 경우에 커서의 위치를 그 레코드로 설정합니다. 소스 iSeries 서버는 이 명령을 송신하지 않습니다.

매개변수명	소스	목표
DCLNAM ¹	해당 안됨	정의된 프로그램
HLDCSR	해당 안됨	지원됨
KEYVAL ²	해당 안됨	최대 = 2000
KEYVALFB	해당 안됨	지원됨
RECnbrFB	해당 안됨	지원됨
RTNREC ³	해당 안됨	지원됨
UPDINT ³	해당 안됨	지원됨
¹	구현을 통해 이름이 정의됨.	
²	iSeries 서버에서 허용하는 최대 키 크기.	
³	iSeries 서버 선호 구현.	

다음과 같은 응답 오브젝트가 가능합니다.

KEYVAL

키 값

RECAL

레코드 속성 리스트

RECNBR

레코드 번호

RECORD

레코드

SETPLS(커서 플러스 설정) 레벨 1.0

이 명령은 커서에 CSDRSP가 지정하는 정수 레코드 수를 더해 표시되는 파일의 레코드 수에 커서를 설정합니다.

매개변수명	소스	목표
ALWINA ¹	요구대로 됨	지원됨
CSRDSP ¹	송신됨	지원됨
DCLNAM ²	정의된 프로그램	정의된 프로그램
HLDCSR	요구됨	지원됨
KEYVALFB	요구됨	지원됨
RECNBRFB	요구됨	지원됨
RTNINA ¹	요구대로 됨	지원됨
RTNREC ³	송신됨	지원됨
UPDINT ³	송신됨	지원됨

¹ 어플리케이션에 종속됨.

² 구현을 통해 이름이 정의됨.

³ iSeries 서버 선호 구현.

다음과 같은 응답 오브젝트가 가능합니다.

KEYVAL

키 값

RECAL

레코드 속성 리스트

RECINA

비활동 레코드(-1 = 지원되지 않음, 최대 = 2 **15-2) (2의 15승 - 2)

RECNBR

레코드 번호

RECORD

레코드

SETPRV(이전 레코드에 커서 설정) 레벨 1.0

이 명령은 파일에서 커서의 현재 위치보다 하나 작은 레코드 번호의 레코드에 커서를 설정합니다.

매개변수명	소스	목표
BYPINA ¹	요구대로 됨	지원됨
DCLNAM ²	정의된 프로그램	정의된 프로그램
HLDCSR	요구됨	지원됨
KEYVALFB	요구됨	지원됨
RECCNT ¹	요구대로 됨	지원됨
RECNBRFB	요구됨	지원됨
RTNREC ³	송신됨	지원됨
UPDINT ³	송신됨	지원됨

¹ 어플리케이션에 종속됨.
² 구현을 통해 이름이 정의됨.
³ iSeries 서버 선호 구현.

다음과 같은 응답 오브젝트가 가능합니다.

RECAL

레코드 속성 리스트

RECINA

비활동 레코드 (-1= 지원되지 않음, 최대 =2**15-2)

RECNBR

레코드 번호

RECORD

레코드

SETUPDKY(키 값별 갱신 의도 설정) 레벨 1.0

이 명령은 KEYVAL에서 지정한 키 값과 동일한 키 값을 갖는 레코드에 갱신 의도를 지정합니다.

매개변수명	소스	목표
DCLNAM ¹	정의된 프로그램	정의된 프로그램
KEYVAL ²	최대 = 2000	최대 = 2000
KEYVALFB	요구됨	지원됨
RECNBRFB	요구됨	지원됨
RTNREC ³	송신됨	지원됨

¹ 구현을 통해 이름이 정의됨.
² iSeries 서버에서 허용하는 최대 키 크기.
³ RTNREC(FALSE)만 지원됨.

다음과 같은 응답 오브젝트가 가능합니다.

KEYVAL

키 값

RECAL

레코드 속성 리스트

RECNBR

레코드 번호

RECORD

레코드

SETUPDNB(레코드 번호별 갱신 의도 설정) 레벨 1.0

이 명령은 RECNBR이 지정하는 레코드 번호가 나타내는 파일의 레코드에 갱신 의도를 배치합니다.

매개변수명	소스	목표
ALWINA ¹	요구대로 됨	지원됨
DCLNAM ²	정의된 프로그램	정의된 프로그램
KEYVALFB	요구됨	지원됨
RECNBR	송신됨	지원됨
RTNINA ¹	요구대로 됨	지원됨
RTNREC ³	송신됨	지원됨

¹ 어플리케이션에 종속됨.
² 구현을 통해 이름이 정의됨.
³ RTNREC(FALSE)만 지원됨.

다음과 같은 응답 오브젝트가 가능합니다.

KEYVAL

키 값

RECAL

레코드 속성 리스트

RECINA

비활동 레코드(-1 = 지원되지 않음, 최대 = 2 **15-2) (2의 15승 - 2)

RECORD

레코드

ULDRECF(레코드 파일 언로드) 레벨 1.0

이 명령은 레코드를 목표 레코드 파일에서 소스로 송신합니다.

매개변수명	소스	목표
ACCDORD ¹	송신됨	지원됨
BYPDMG ¹	송신됨	지원됨
FILNAM ²	송신됨	iSeries 이름
RTNINA ¹	송신됨	지원됨

매개변수명	소스	목표
¹	어플리케이션에 종속됨.	
²	이름 형식이 서버 정의 형식입니다.	

다음과 같은 응답 오브젝트가 가능합니다.

RECAL

레코드 속성 리스트

RECCNT

레코드 계수

RECINA

비활동 레코드(-1 = 지원되지 않음, 최대 = 2 **15-2) (2의 15승 - 2)

RECORD

레코드

ULDSTRF(스트림 파일 언로드) 레벨 2.0

이 명령은 문서를 목표에서 소스로 송신합니다. QHFCPYSF(스트림 파일 복사) HFS API를 사용할 때 소스 iSeries 서버가 이 명령을 송신합니다.

매개변수명	소스	목표
BYPDMG	송신되지 않음	FALSE에 한함
FILNAM ¹	송신됨	iSeries 이름
STRORD	송신되지 않음	지원됨
¹ 이름 형식이 서버 정의 형식입니다.		

다음과 같은 응답 오브젝트가 가능합니다.

STREAM

스트림

STRPOS

스트림 위치

STRSIZ

스트림 크기

관련 참조

45 페이지의 『DDM에 대한 계층 파일 시스템 API 지원』

계층 파일 시스템(HFS) API와 이들 API가 지원하는 기능은 i5/OS 오버레이팅 시스템의 일부입니다.

UNLFIL(파일 잠금 해제_ 레벨 1.0 및 레벨 2.0

이 명령은 파일에 대해 리퀘스터가 보유하고 있는 명시적 파일 잠금을 해제합니다.

매개변수명	소스	목표
FILNAM ¹	목표명	iSeries 이름
LCKMGRNM	송신되지 않음	무시됨
RLSFILLK	송신됨	지원됨
¹ 이름 형식이 서버 정의 형식입니다.		

UNLIMPLK(내재적 레코드 잠금 해제) 레벨 1.0

이 명령은 현재 커서가 보유한 모든 내재적 레코드 잠금을 해제합니다.

매개변수명	소스	목표
DCLNAM ¹	정의된 프로그램	정의된 프로그램
¹ 구현을 통해 이름이 정의됨.		

UNLSTR(서브시스템 잠금 해제) 레벨 2.0 및 레벨 3.0

이 명령은 스트림 파일 서브스트림을 풉니다. 소스 iSeries 서버는 이 명령을 송신하지 않습니다.

매개변수명	소스	목표
DCLNAM ¹	해당 안됨	정의된 프로그램
STRLOC	해당 안됨	지원됨
¹ 구현을 통해 이름이 정의됨.		

사용자 프로파일 권한

DDM 명령을 처리하려면 목표 iSeries 서버 작업과 연관된 사용자 프로파일에 동등한 CL 명령에 대한 권한이 있어야 합니다. DDM 요구를 처리하려면 먼저 목표 작업의 사용자 프로파일이 다음에 나열된 CL 명령을 사용할 수 있는 권한이 있어야 합니다.

표 14. 사용자 프로파일 권한 CL 명령

수신된 DDM 명령	DDM 명령 설명	오브젝트 유형	권한이 있는 CL 명령
CHGDRC	현재 디렉토리 변경	FLR	NONE
CHGFAT	파일 속성 변경	PFILE LF DOC/FLR	CHGPF CHGLF NONE
CLOSE	파일 닫기	FILE DOC	NONE ¹ NONE
CLRFILE	파일 지우기	FILE DOC	NONE NONE
CLSDRC	디렉토리 닫기	FLR	NONE
CPYFIL	파일 복사	DOC	NONE
CRTAIF	대체 색인 파일 작성	LF	CRTLTF
CRTDIRF	직접 파일 작성	PF	CRTPF
CRTKEYF	키 파일 작성	PF	CRTPF
CRTSEQF	순차 파일 작성	PF	CRTPF
CRTSTRF	스트림 파일 작성	DOC	NONE
CRTDRC	디렉토리 작성	LIB FLR	CRTLFB CRTFLR
DELFIL	파일 삭제	FILE DOC	DLTF NONE
DELDRC	디렉토리 삭제	LIB FLR	DLTLIB NONE
GETDRCCEN	디렉토리 항목 구하기	DOC/FLR	NONE
LCKFIL	파일 잠그기	FILE	ALCOBJ
LODRECF	파일에 레코드 로드(넣기)	FILE	NONE ²
LSTFAT	파일 속성 나열	FILE DOC/FLR	NONE ³ NONE

표 14. 사용자 프로파일 권한 CL 명령 (계속)

수신된 DDM 명령	DDM 명령 설명	오브젝트 유형	권한이 있는 CL 명령
OPEN	파일 열기	FILE DOC	NONE ¹ NONE
OPENDRDC	디렉토리 열기	FLR	NONE
QRYSPC	사용자가 사용할 수 있는 공간 조회	USRPRF	NONE ⁴
RNMDRC	디렉토리 이름 변경	FLR LIB	NONE RNMOBJ
RNMFIL	파일 이름 변경	FILE DOC MBR	RNMOBJ NONE RNMM
UNLFIL	파일 풀기	FILE	NONE ⁵
ULDRECF	파일에서 레코드 언로드	FILE	NONE ²

¹ 명령에 대한 권한이 검증되지 않는데, 그 이유는 명령 인터페이스를 사용하지 않고도 iSeries 사용자가 파일을 열고 닫을 수 있는 방법이 있기 때문입니다.

² CL 명령과 DDM LODRECF/ULDRECF 명령 사이에 직접적인 일대일 맵핑이 없으므로 명령 권한이 확인되지 않습니다.

³ 어떤 명령이 확인되어야 하는지 판별할 수 없으므로 DSPFD 및 DSPFFD 명령에 대한 권한이 확인되지 않습니다. 또한, 소스 서버에서 DDM 명령을 발행한 조건도 알 수 없습니다.

⁴ DSPUSRPRF 명령을 발행하여 사용자가 사용할 수 있는 공간을 확보할 수 있지만 이는 이 명령을 사용하여 사용할 수 있는 자료의 작은 부분일 뿐입니다.

⁵ 리모트 사용자가 파일을 할당할 수 있는 경우 DDM이 이를 할당해제할 수 있어야 하므로 CL DLCOBJ 명령에 대한 권한이 검사되지 않습니다.

다음 표는 앞의 표에서 사용된 오브젝트 유형 코드에 대한 설명입니다.

표 15. 오브젝트 유형 코드 정의

오브젝트 유형	오브젝트 유형 정의
DOC	문서
FLR	풀더
PF	실제 파일
LF	논리 파일
LIB	라이브러리
MBR	멤버
SRCF	소스 실제 파일
USRPRF	사용자 프로파일

DDM에 대한 iSeries 서버 대 CICS 고려사항

이 주제에서는 i5/OS DDM으로 CICS 리모트 파일에 액세스하는 데 대한 프로그래밍 고려사항을 설명합니다.

주: System/370™ 호스트에 CICS/OS/VS 버전 1.7 이상 및 CICS/DDM 버전 1.1이 설치되어 있어야 합니다.

iSeries 언어, 유ти리티 및 라이센스 프로그램

이 주제의 iSeries 언어, 유티리티 및 라이센스 프로그램은 리모트 CICS 파일에 액세스할 수 있습니다.

- iSeries 서버에 다음 언어로 작성된 프로그램에서 리모트 CICS 파일에 액세스할 수 있습니다.

ILE C 프로그래밍 언어

233 페이지의 『ILE C 고려사항』을 참조하십시오.

CL 226 페이지의 『iSeries CL 고려사항』을 참조하십시오.

ILE COBOL 프로그래밍 언어

231 페이지의 『ILE COBOL 고려사항』을 참조하십시오.

229 페이지의 『PL/I 고려사항』을 참조하십시오.

ILE RPG 프로그래밍 언어

233 페이지의 『ILE RPG 고려사항』을 참조하십시오.

- BASIC으로 작성한 프로그램을 사용하면 리모트 CICS 파일에 액세스할 때 예기치 않은 결과가 발생할 수 있습니다.
- iSeries Query는 리모트 입력 순서 자료 세트(ESDS), 상대 레코드 자료 세트(RRDS) 및 키순서 자료 세트(KSDS)에 액세스할 수 있습니다. 그러나 iSeries Query는 DDM을 통해 가상 기억장치 액세스 방식(VSAM) 파일에 액세스할 수 없습니다.
- 라이센스 프로그램 iSeries Access 제품군을 사용하면 리모트 CICS 파일에 액세스할 때 예기치 않은 결과가 발생할 수 있습니다.

주: 일부 고급 언어를 사용하면 서버 데이터베이스 I/O(입/출력) 피드백 영역에 액세스할 수 있습니다. 리모트 VSAM RRDS에 액세스할 때, 이 영역에는 상대 레코드 번호(RRN)가 있습니다. 그러나 다른 유형의 VSAM 자료 세트에 액세스할 때는 상대 레코드 번호를 알 수 없고 -1 값이 상대 레코드 번호로서 리턴 됩니다.

System/370 호스트의 자료 저장 방법 때문에 System/370 호스트에서 읽거나 쓸 CICS 파일에 액세스할 때 추가 고려사항이 적용될 수 있습니다. 예를 들어, System/370 호스트의 부동 소수점 수 표시 방법은 iSeries 서버의 부동 소수점 수 표시 방법과 다릅니다.

CRTDDMF(DDM 파일 작성) 고려사항

리모트 파일에 액세스하기 위해 iSeries 서버에서 실행하는 어플리케이션의 경우, 프로그래머는 CRTDDMF 명령을 사용하여 DDM 파일이라는 오브젝트를 작성해야 합니다.

이 명령의 ACCMTH 매개변수는 리모트 파일을 열 때 사용해야 하는 DDM 액세스 방식을 표시합니다.

*RMTFILE을 사용하면 i5/OS DDM이 다음과 호환될 수 있는 액세스 방식을 선택합니다.

- 액세스되는 VSAM 자료 세트 유형
- CICS/DDM VSAM 자료 세트에 대해 지원되는 액세스 방식

아래의 표는 ACCMTH 매개변수에 사용 가능한 값이 어떻게 VSAM 자료 세트에 해당되는지를 보여줍니다.

표 16. iSeries CRTDDMF 명령의 ACCMTH 매개변수

ACCMTH 매개변수 값	VSAM 자료 세트 구성			
	ESDS	RRDS	KSDS	VSAM 경로
*ARRIVAL	R	R	E	E
*KEYED	E	E	R	R
*BOTH	E	O	O	O
*RANDOM	E	O	O	O
*SEQUENTIAL	R	O	O	O
*COMBINED	E	O	E	E

위치:

R VSAM 자료 세트에 액세스하는 데 매개변수가 필수적입니다.

O VSAM 자료 세트에 액세스하는 데 매개변수를 생략할 수 있습니다.

E 매개변수로 인해 i5/OS 메세지가 발행됩니다.

iSeries 사용자는 성능을 향상시키기 위해 ACCMTH 매개변수에 *RMTFILE 이외의 값을 제공하려 할 수 있습니다. 서버 메세지를 받지 않으려면, 리모트 VSAM 자료 세트에 액세스할 때 표 16에 지정되어 있는 값을 사용하십시오.

CICS 시스템에 대해 VSAM 자료 세트가 정의되어 있는 경우, RMTFILE 파일 매개변수에 지정되는 값은 CICS DFHFCT 매크로의 DATASET 매개변수에 지정되는 값과 동일해야 합니다.

iSeries CL 고려사항

iSeries CL 명령을 사용하여 리모트 CICS 시스템의 VSAM 자료 세트에 액세스할 때 이 주제의 정보 외에 다음 주제도 숙고하십시오.

주: 다음 주제에 나타나지 않는 명령에 대해서는 이 주제에 언급된 사항 외에는 고려할 사항이 없습니다.

ALCOBJ(오브젝트 할당):

CICS 시스템 프로그래머가 CICS/DDM 제공 배타적 파일 잠금 프로그램을 이 프로그램의 특별 버전으로 바꾸지 않는 한, 리모트 VSAM 자료 세트를 할당하기 위해 ALCOBJ(오브젝트 할당) 명령을 사용할 때 *SHRRD 또는 *SHRUPD의 잠금 조건 값을 사용해야 합니다. 그 밖의 잠금 조건을 사용하면 iSeries 서버에 서버 메세지가 발행됩니다.

CLRPFM(실제 파일 멤버 지우기):

CLRPFM(실제 파일 멤버 지우기) 명령으로는 리모트 CICS 시스템의 VSAM 자료 세트를 지울 수 없습니다.

CPYF(파일 복사):

CPYF(파일 복사) 명령으로 CICS 시스템에 정의되어 있는 리모트 VSAM 자료 세트에 액세스할 수 있습니다.

다음은 주의해야 할 사항입니다.

- TOFILE 매개변수가 리모트 VSAM 자료 세트일 경우에 다음이 적용됩니다.
 - CRTFILE 매개변수의 값은 *NO여야 합니다.
 - MBROPT 매개변수의 값은 *ADD여야 합니다.
 - FMTOPT 매개변수의 값은 *NOCHK여야 합니다.
- TOFILE 매개변수가 리모트 VSAM ESDS 또는 KSDS일 경우, COMPRESS 매개변수의 값은 *YES여야 합니다.

CPYTOTAP, CPYFRMTAP 및 CPYSPLF 명령:

CPYTOTAP(테이프에 복사), CPYFRMTAP(테이프에서 복사) 명령은 CICS 시스템에 정의된 리모트 VSAM 자료 세트에 액세스합니다.

단, MBROPT 매개변수로 *ADD를 사용해야 합니다. CPYSPLF(스풀 파일 복사) 명령은 리모트 VSAM 자료 세트에 액세스할 수 없습니다.

DLCOBJ(오브젝트 할당해제):

DLCOBJ(오브젝트 할당해제) 명령은 리모트 VSAM 자료 세트에 대해 획득한 모든 잠금을 해제할 수 있습니다.

DSPFD 및 DSPFFD 명령:

DSPFD(파일 설명 표시) 및 DSPFFD(파일 필드 설명 표시) 명령은 리모트 VSAM 자료 세트에 대한 정보를 표시할 수 있습니다.

그러나 많은 필드에 대한 정보가 CICS/DDM에서는 사용될 수 없으며, 따라서 i5/OS DDM으로 리턴되지 않습니다. CICS/DDM이 리턴하지 않는 필드에 대해서는 다음 표를 참조하십시오.

표 17. CICS/DDM 파일 및 파일 필드 설명

필드	값
작성 날짜	0
현재 레코드 수	0
자료 공간(바이트 단위)	0
파일 레벨 ID	0
파일 텍스트 설명	0
형식 레벨 ID	공백
최종 변경 날짜 및 시간	0
멤버 작성 날짜	0
멤버 만기일	*NONE
멤버 레벨 ID	0
멤버 크기	*NOMAX
삭제된 레코드 수	0
텍스트 설명	공백
삭제된 총 레코드 수	0
총 멤버 크기	0
총 레코드 수	0

주: 표시되는 값이 파일에 대한 실제 자료를 나타내지는 않습니다. 표시되는 값은 CICS/DDM이 리턴하지 않는 정보에 대한 디폴트 값으로서 작용합니다.

파일 유형이 논리 파일인 경우, 표시되는 정보는 고유 키가 필요하지 않음을 나타내고 있습니다. 실제로 CICS/DDM은 키가 필요한지 여부를 알지 못합니다.

iSeries 사용자가 액세스하는 VSAM 자료 세트의 유형을 알아야 할 경우가 있습니다. DSPPFD 명령으로 표시되는 다음과 같은 정보를 사용하여 iSeries 사용자는 그 유형을 결정할 수 있습니다.

- 파일 유형이 논리 파일인 경우, VSAM 자료 세트는 VSAM 경로입니다.
- 파일 유형이 실제 파일인 경우, 액세스 경로는 키순이고, VSAM 자료 세트는 KSDS입니다.
- 그밖의 경우에 VSAM 자료 세트는 RRDS 또는 ESDS입니다. iSeries 사용자는 VSAM 자료 세트가 RRDS와 ESDS 중 어느 것인지 모를 경우, CICS 시스템 프로그래머에게 문의해야 합니다.

DSPPFM(실제 파일 멤버 표시):

DSPPFM(실제 파일 멤버 표시) 명령을 사용하여 리모트 관계 레코드 자료 세트(RRDS)에 액세스할 수 있습니다. 이 명령은 다른 유형의 VSAM 자료 세트에 대해 수행되지 않습니다.

OPNDBF(데이터베이스 파일 열기):

OPNDBF(데이터베이스 파일 열기) 명령으로 리모트 VSAM 자료 세트를 열 수 있습니다.

그러나 ACCPTH 매개변수에 *ARRIVAL을 사용하고 리모트 자료 세트가 VSAM KSDS 또는 VSAM일 경우 iSeries 서버에 서버 메세지가 작성됩니다.

OVRDBF(데이터베이스 파일로 대체):

OVRDBF(데이터베이스 파일로 대체) 명령으로 로컬 데이터베이스 파일을 리모트 VSAM 자료 세트로 대체할 수 있습니다.

그러나 다음 사항을 고려해야 합니다.

- 리모트 VSAM 자료 세트가 RRDS일 때, POSITION 값 *RRN을 사용합니다. 그밖의 모든 VSAM 자료 세트 유형에 대해 *RRN을 사용하면 iSeries 서버에 서버 메세지가 발생됩니다.
- 리모트 파일이 VSAM 경로일 경우, POSITION 값으로 *KEYB나 *KEYBE를 사용하면 iSeries 서버에 서버 메세지가 발생됩니다.
- CICS 시스템 프로그래머가 CICS/DDM 제공 배타적 파일 잠금 프로그램을 바꾸는 경우를 제외하고는 RCDFMTLCK 매개변수는 *SHRRD 또는 *SHRUPD의 잠금 조건 값을 가져야 합니다. 그 밖의 잠금 조건을 사용하면 iSeries 서버에 서버 메세지가 발생됩니다.
- CICS/DDM은 파일의 실제 만기일을 i5/OS DDM으로 리턴하지 않습니다. 그 대신, 만기일을 알 수 없음을 나타내는 특수 값을 리턴합니다. EXPCHK 매개변수 값이 *YES일 때에도 마찬가지입니다.

RCVNETF(네트워크 파일 수신):

RCVNETF(네트워크 파일 수신) 명령은 리모트 CICS 시스템에 정의되어 있는 VSAM 자료 세트에 액세스할 수 있습니다. 단, MBROPT 매개변수 값은 *ADD여야 합니다.

iSeries 서버 및 CICS에 대한 언어 고려사항

ILE COBOL, ILE C, iSeries System/36 호환 RPG II 또는 ILE RPG 언어를 사용하는 iSeries 어플리케이션 프로그래머는 다음에 설명되는 내용을 숙지해야 합니다.

PL/I 고려사항

이 주제는 PL/I를 사용하여 iSeries 서버에서 리모트 VSAM 자료 세트에 액세스할 때 적용되는 제한사항을 요약합니다. 이 주제에서 이미 언급된 제한사항 외에 다음 추가 제한사항도 고려해야 합니다.

PL/I 열린 파일 요구:

i5/OS DDM 사용자는 PL/I 프로그램을 사용하여 리모트 CICS 파일에 액세스할 수 있습니다.

RECORD 파일 속성을 가진 파일을 열 때, 프로그램은 아래의 표에 지정된 파일 속성을 사용해야 합니다. 이 표에 제공된 값을 참조하여 iSeries 데이터베이스 파일과 리모트 VSAM 자료 세트에 액세스할 때의 차이점을 판별할 수 있습니다.

주: 리모트 파일은 PL/I STREAM 파일 속성을 사용하여서도 열 수 있습니다. 그러나 STREAM 파일 속성을 사용하여 VSAM KSDS를 열면, 서버 메세지가 발생됩니다. 그 이유는 VSAM KSDS가 도달 순서로 처리될 수 없기 때문입니다.

CICS 시스템에서 CICS/DDM 배타적 파일 잠금 프로그램을 바꾸지 않았을 경우, 리모트 VSAM 자료 세트를 열 때 ENVIRONMENT 매개변수에 대해 EXCL 및 EXCLRD 파일 잠금 옵션을 사용할 수 없습니다.

표 18. PL/I 파일 속성

PL/I 파일 속성	VSAM 자료 세트 구성			
	ESDS	RRDS	KSDS	VSAM 경로
SEQUENTIAL	R	O	O	O
DIRECT	E	O	O	O
SEQL KEYED	E	O	O	O
INPUT	O	O	O	O
OUTPUT	O	O	O	E
UPDATE	O	O	E	E
CONSECUTIVE	R	R	E	E
INDEXED	-	-	R	R

위치:

- R** VSAM 자료 세트에 액세스하는 데 속성이 필수적입니다.
- O** VSAM 자료 세트에 액세스하는 데 속성을 생략할 수 있습니다.
- E** PL/I에서 이 속성을 사용할 수 있지만 VSAM 자료 세트에 액세스할 때 열기에 실패합니다.
- 옵션이 키운 파일에 대해서만 유효합니다.

관련 참조

『PL/I 입/출력 요구』

이 주제에서는 PL/I 입/출력 요구의 유형 및 해당 제한사항에 대해 설명합니다.

PL/I 입/출력 요구:

이 주제에서는 PL/I 입/출력 요구의 유형 및 해당 제한사항에 대해 설명합니다.

읽기 요구

- VSAM 경로에 액세스할 때 CICS/DDM은 KEYSEARCH 매개변수 값 BEFORE 또는 EQLBFR을 지원하지 않습니다. 그러나 VSAM KSDS에 액세스할 때에는 이 매개변수 값이 지원됩니다.
- VSAM 경로에 액세스할 때, POSITION 매개변수 값 PREVIOUS 및 LAST가 지원되지 않습니다. 그러나 VSAM KSDS에 액세스할 때에는 이 매개변수 값이 지원됩니다.
- VSAM ESDS를 여는 데 DIRECT 또는 SEQUENTIAL KEYED 속성을 사용할 수 없으므로 상대 레코드 번호(RRN)를 사용하여 레코드에 액세스하거나 KEY 및 KEYTO 매개변수를 사용하여 상대 레코드 번호를 리턴시킬 수 없습니다.
- VSAM KSDS 및 VSAM 대체 색인은 항상 단일 키 필드로서 정의되므로 NBRKEYFLDS 매개변수를 사용할 수 없습니다.

쓰기 요구

- KEYFROM 매개변수는 VSAM RRDS에 레코드를 쓸 때 작용하지 않습니다.
- WRITE 요구는 동일한 키 값을 갖는 레코드가 이미 있는 VSAM KSDS에 레코드를 쓸 때 수행되지 않습니다.
- OUTPUT 또는 UPDATE 파일 속성을 사용하여 VSAM 경로를 열 수 없기 때문에 VSAM 경로에 레코드 쓰기를 할 수 없습니다. 그 대신 어플리케이션 프로그램에서 VSAM 경로의 기본 자료 세트를 사용하여 레코드 쓰기를 해야 합니다.

다시쓰기 요구

- REWRITE는 레코드의 키 값을 바꿀 때 VSAM KSDS의 레코드 다시쓰기를 하면 수행되지 않습니다.
- UPDATE 파일 속성을 사용하여 VSAM 경로를 열 수 없기 때문에 VSAM 경로에 레코드 다시쓰기를 할 수 없습니다. 그 대신 어플리케이션 프로그램에서 VSAM 경로의 기본 자료 세트를 사용하여 레코드 다시쓰기를 해야 합니다.

삭제 요구

- DELETE는 VSAM ESDS의 레코드를 삭제할 때 수행되지 않습니다.
- UPDATE 파일 속성을 사용하여 VSAM 경로를 열 수 없기 때문에 VSAM 경로의 레코드를 삭제할 수 없습니다. 그 대신 어플리케이션 프로그램에서 VSAM 경로의 기본 자료 세트를 사용하여 레코드를 삭제해야 합니다. 그러나 VSAM 경로의 기본 자료 세트가 VSAM ESDS이면 DELETE가 수행되지 않습니다.

관련 참조

229 페이지의 『PL/I 열린 파일 요구』

i5/OS DDM 사용자는 PL/I 프로그램을 사용하여 리모트 CICS 파일에 액세스할 수 있습니다.

ILE COBOL 고려사항

이 주제는 ILE COBOL 프로그래밍 언어를 사용하여 iSeries 서버에서 리모트 VSAM 자료 세트에 액세스할 때 적용되는 제한사항을 요약합니다.

달리 명시되지 않는 한, 제한사항은 System/36과 iSeries 서버 모두에 적용됩니다. 이 주제에서 이미 언급된 제한사항 외에 다음 추가 제한사항도 고려해야 합니다.

ILE COBOL SELECT절:

iSeries 사용자는 ILE COBOL 프로그래밍 언어를 사용하여 리모트 CICS 파일에 액세스할 수 있습니다.

그러나 ILE COBOL SELECT절에는 다음 표에 지정된 파일 구성과 액세스 방식을 사용해야 합니다.

표 19. ILE COBOL 파일 구성 및 액세스 방식

ILE COBOL 프로그래밍 언어	VSAM 자료 세트 구성					프로그램 제공 구성
	ESDS	RRDS	KSDS	VSAM 경로		
순차	순차	X	X	E	E	
상대	순차	E	X	E	E	
	임의	E	X	E	E	
	동적	E	X	E	E	
색인	순차	-	-	X	X	
	임의	-	-	X	X	
	동적	-	-	X	X	

위치:

X 액세스 방식이 허용됩니다.

E ILE COBOL 프로그래밍 언어가 액세스 방식을 허용하지만 VSAM 자료 세트에 액세스할 때 열기에 실패합니다. iSeries 메세지가 발생됩니다.

- 옵션이 무기준 파일에 대해 절대 유효하지 않습니다. 색인 파일 구성이 키순이 아닌 파일에 대해 선택될 때마다 iSeries 메세지가 발생됩니다. 파일이 로컬 파일일 때도 마찬가지입니다.

주의사항:

- VSAM 경로에 액세스할 때는 WITH DUPLICATE 구를 사용해야 합니다.
- VSAM KSDS에 액세스할 때는 WITH DUPLICATE 구를 사용해야 합니다.

ILE COBOL 명령문:

이 주제는 ILE COBOL 명령문을 사용하여 리모트 VSAM 자료 세트에 액세스할 때 주의해야 할 고려사항에 대해 설명합니다.

ILE COBOL OPEN 명령문

리모트 CICS 파일에 액세스할 때 ILE COBOL OPEN 명령문은 다음 표에 지정된 열린 모드를 사용해야 합니다.

표 20. ILE COBOL 프로그래밍 언어를 사용하여 CICS 파일 열기

ILE COBOL 열린 모드	VSAM 자료 세트 구성			
	ESDS	RRDS	KSDS	VSAM 경로
입력	X	X	X	X
출력	E	E	E	E
I/O(입/출력)	X	X	X	E
확장	X	-	-	-

위치:

X 열린 모드가 허용됩니다.

E ILE COBOL 프로그래밍 언어에서 열린 모드를 사용할 수 있지만 VSAM 자료 세트에 액세스할 때 열기에 실패합니다.
iSeries 서버에 메세지가 발생됩니다.

- 열린 모드를 적용할 수 없습니다.

ILE COBOL READ 명령문

- VSAM 경로에 액세스할 때 CICS/DDM에서 PRIOR 구와 LAST 구를 지원하지 않습니다. VSAM KSDS에 액세스할 때는 지원됩니다.
- RELATIVE 파일 구성은 VSAM RRDS를 여는 데만 사용할 수 있으므로 리모트 파일이 VSAM RRDS가 아닌 경우, 상대 레코드 번호를 사용하여 레코드에 액세스하는 것이나 리모트 파일로부터 상대 레코드 번호를 리턴시키는 것은 불가능합니다.

ILE COBOL WRITE 명령문

- WRITE 명령문은 ILE COBOL 프로그램이 iSeries 서버에서 실행 중이고 파일이 RELATIVE 파일 구조로 열려진 경우에는 작동하지 않습니다.
- WRITE 명령문은 VSAM KSDS 및 동일한 키 값을 갖는 레코드가 이미 있는 자료 세트에 레코드를 쓸 때 수행되지 않습니다.
- I/O(입/출력) 및 출력 열기 모드를 사용하여 VSAM 경로를 열 수 없기 때문에 VSAM 경로에 레코드 쓰기를 할 수 없습니다. 그 대신 어플리케이션 프로그램에서 VSAM 경로의 기본 자료 세트를 사용하여 레코드 쓰기를 해야 합니다.

ILE COBOL REWRITE 명령문

- REWRITE 명령문은 VSAM KSDS의 레코드를 다시 쓰고 레코드의 키 값을 바꿀 때 수행되지 않습니다.
- 입/출력 열기 모드를 사용하여 VSAM 경로를 열 수 없기 때문에 VSAM 경로의 레코드를 다시 쓸 수 없습니다. 그 대신 어플리케이션 프로그램에서 VSAM 경로의 기본 자료 세트를 사용하여 레코드 다시쓰기를 해야 합니다.

ILE COBOL START 명령문

- START 명령문은 열기 모드가 INPUT일 때 수행됩니다.

ILE COBOL DELETE 명령문

- 순차 파일 구성을 사용하여 VSAM ESDS를 열어야 하므로 VSAM ESDS의 레코드를 삭제할 수 없습니다.
- 입/출력 열기 모드를 사용하여 VSAM 경로를 열 수 없기 때문에 VSAM 경로의 레코드를 삭제할 수 없습니다. 그 대신 어플리케이션 프로그램에서 VSAM 경로의 기본 자료 세트를 사용하여 레코드를 삭제해야 합니다. 그러나 VSAM 경로의 기본 자료 세트가 VSAM ESDS이면 DELETE가 수행되지 않습니다.

ILE C 고려사항

이 주제는 ILE C 프로그래밍 언어를 사용하여 iSeries 서버에서 리모트 VSAM 자료 세트에 액세스할 때 적용되는 고려사항을 요약합니다.

ILE C 열기 고려사항

ILE C 프로그래밍 언어는 순차 I/O만 지원하므로 KSDS 또는 VSAM 경로가 열려 있으면 열기 조작을 실패할 수 있습니다.

열린 모드 고려사항

이 주제는 ILE C 프로그래밍 언어를 사용할 때 적용되는 열린 모드 고려사항을 보여줍니다.

표 21. ILE C 프로그래밍 언어를 사용하여 CICS 파일 열기

ILE C 열린 모드	VSAM 자료 세트 구성			
	ESDS	RRDS	KSDS	VSAM 경로
r, rb	X	X	X	X
w, wb	E	E	E	E
w+, wb+, w+b, a+, ab+, a+b, r+, rb+, r+b, a, ab	X	X	X	E
a, ab	X	—	—	—

위치:

X 열린 모드가 허용됩니다.

E ILE C 프로그래밍 언어에서 열린 모드를 사용할 수 있지만 VSAM 자료 세트에 액세스할 때 열기에 실패합니다.

— 열린 모드를 적용할 수 없습니다.

ILE RPG 고려사항

이 주제는 리모트 VSAM 자료 세트에 액세스하기 위해 iSeries 서버에서 iSeries System/36 호환 RPG II 또는 ILE RPG 프로그래밍 언어를 사용할 때 적용되는 제한사항을 요약합니다.

이 주제에서 이미 언급된 제한사항 외에 다음 추가 제한사항도 고려해야 합니다.

파일 설명 스페:

iSeries 사용자는 iSeries System/36 호환 가능한 RPG II 또는 ILE RPG 프로그래밍 언어를 사용하여 리모트 VSAM 자료 세트에 액세스할 수 있습니다.

그러나 파일 서술 스펙에 의해 선택된 ILE RPG 처리 메소드가 모두 리모트 VSAM 자료 세트에 액세스할 수 있는 것은 아닙니다. 사용할 파일 설명 스펙을 결정하려면 다음 표를 참조하십시오. 아래 표에 나오는 것과 다른 파일 서술 스펙을 사용하면 CICS/DDM이 파일 열기 요구를 거부합니다.

표 22. 리모트 VSAM ESDS에 대한 ILE RPG 처리 메소드

처리 유형	열 번호						
	15	16	19	28	31	32	66
연속	I	P	F				
	I	S	F				
	I	T	F				
	I	D	F				
	U	P	F				
	U	S	F				
	U	D	F				
레코드 추가에 한함	O						A

표 23. 리모트 VSAM RRDS에 대한 ILE RPG 처리 메소드

처리 유형	열 번호						
	15	16	19	28	31	32	66
연속	I	P	F				
	I	S	F				
	I	D	F				
	U	P	F				
	U	S	F				
	U	D	F				
체인 기준 임의		C	F	R			A
주 참조	I	C	F	R			A
주 참조	I	C	F	R			
	U	C	F	R			
	U	C	F	R			
Addrout 기준 임의	I	P	F	R	I		
	I	S	F	R	I		
	I	F	F	R	I		
	U	P	F	R	I		
	U	S	F				
	U	F	F				

표 23. 리모트 VSAM RRDS에 대한 ILE RPG 처리 메소드 (계속)

처리 유형	열 번호						
	15	16	19	28	31	32	66
연속, 임의 또는 둘 다	I	F	F				A
주 참조	I	F	F				A
주 참조	U	F	F				
	U	F	F				

주: 상대 레코드 번호 처리를 표시하려면 열 53에 **K**를 사용하고, 열 54 - 59에 **RECNO**를 사용해야 합니다.

표 24. VSAM KSDS에 대한 ILE RPG 처리 메소드

처리 유형	열 번호						
	15	16	19	28	31	32	66
순차	I	P	F	L		I	A
키순, 추가 없음	I	S	F	L		I	A
키순, 추가 없음	I	D	F	L		I	A
키순, 추가 없음	I	P	F	L		I	A
키순, 추가 있음	I	S	F	L		I	A
키순, 추가 있음	I	D	F	L		I	A
키순, 추가 있음	U	P	F	L		I	A
키순, 추가 없음	U	S	F	L		I	A
키순, 추가 없음	U	D	F	L		I	
키순, 추가 없음	U	P	F			I	
키순, 추가 있음	U	S	F			I	
키순, 추가 있음	U	D	F			I	
키순, 추가 있음	I	P	F			I	
한계별	I	S	F			I	
한계별	I	F	F			I	
한계별	U	D	F			I	
한계별	U	P	F			I	
한계별	U	D	F			I	
한계별	U	F	F			I	
한계별	I	F	F			I	
한계별, 추가	I	F	F			I	
한계별, 추가							
체인 기준 임의	I	C	F	R		I	A
추가 없음	I	C	F	R		I	A
추가 있음	U	C	F	R		I	
추가 없음	U	C	F	R		I	
추가 있음							

표 24. VSAM KSDS에 대한 ILE RPG 처리 메소드 (계속)

처리 유형	열 번호						
	15	16	19	28	31	32	66
Addrout 기준 임의	I I U U	P S P S	F F F F	R R R R	I I I I	I I I I	
순차, 임의 또는 둘 다	I	F	F			I	A
키순, 추가 없음	I	F	F			I	A
키순, 추가 있음	U	F	F			I	
키순, 추가 없음	U	F	F			I	
키순, 추가 없음							
레코드 추가에 한함	O					I	A

표 25. 리모트 VSAMP 경로에 대한 처리 메소드

처리 유형	열 번호						
	15	16	19	28	31	32	66
순차	I	P	F	L		I	
키순, 추가 없음	I	S	F	L		I	
키순, 추가 없음	I	D	F	L		I	
키순, 추가 없음	I	P	F	L		I	
한계별	I	S	F			I	
한계별	I	F	F			I	
한계별	I	D	F			I	
한계별							
체인 기준 임의	I	C	F	R		I	
추가 없음							
Addrout 기준 임의	I I	P S	F F	R R	I I	I I	
순차, 임의 또는 둘 다	I	F	F			I	
키순, 추가 없음							

ILE RPG 입/출력 조작:

리모트 VSAM 자료 세트에 액세스할 때 다음 제한사항을 유의하십시오.

- 리모트 VSAM 자료 세트가 RRDS일 때만 상대 레코드 번호를 기준으로 레코드를 읽거나 추가할 수 있습니다. 상대 레코드 번호에 의한 임의 처리는 VSAM RRDS를 처리할 때만 사용할 수 있습니다.
- ESDS는 삭제 가능이 아니므로 ESDS의 레코드 삭제 요구는 수행되지 않습니다.

- 리모트 VSAM 자료 세트가 VSAM 경로일 때, 처리 메소드는 15열에 갱신 또는 출력 스펙을 사용할 수 없습니다. 대신, 모든 레코드 추가, 갱신 또는 삭제 요구는 VSAM 경로의 기본 자료 세트를 사용하여 작성되어야 합니다. 그러나 VSAM 경로의 기본 자료 세트가 VSAM ESDS이면 DELETE가 수행되지 않습니다.
- READP OP 코드를 사용하여 VSAM 경로의 이전 레코드를 읽을 수 없습니다.
- VSAM KSDS에서 중복 키를 허용하지 않기 때문에 KSDS에 있는 레코드 키와 중복되는 레코드 추가 요구는 수행되지 않습니다.
- KSDS에 액세스할 때, 레코드의 키 값을 변경하는 갱신 요구는 수행되지 않습니다.
- ILE RPG 프로그래밍 언어의 경우, *HIVAL을 사용하여 리모트 KSDS의 마지막 레코드를 확보할 수 있습니다. 그러나 *HIVAL은 VSAM 경로에 액세스할 때 작용하지 않습니다.

iSeries 서버 대 기타 IBM 시스템에서의 DDM 사용

이 주제는 iSeries 서버와 System/36 및 iSeries 서버와 System/38 간의 DDM 차이점에 대해 설명합니다.

관련 개념

System/38 환경 프로그래밍 PDF

iSeries 서버 및 System/36 DDM 차이점

이 주제는 iSeries 서버와 System/36 간의 차이점 리스트로 구성되어 있습니다

- iSeries 서버에서는 네트워크 자원 디렉토리(NRD) 프로시듀어가 지원되지 않습니다.
 - System/36 NRD는 iSeries 서버에서 DDM 파일이 들어 있는 하나 이상의 라이브러리를 사용했습니다. 하나의 System/36 항목이 iSeries 서버에 있는 하나의 DDM 파일과 동등합니다.
 - EDITNRD 및 DELNRD 프로시듀어 대신 WRKDDMF(DDM 파일에 대한 작업) 명령을 사용하십시오.
 - LISTNRD 프로시듀어 대신 DSPDDMF(DDM 파일 표시) 명령을 사용하십시오.
 - RESTNRD 프로시듀어 대신 RSTOBJ(오브젝트 복원) 명령을 사용하십시오.
 - SAVNRD 프로시듀어 대신 SAVOBJ(오브젝트 저장) 명령을 사용하십시오.
 - System/36의 NRD 항목이 리모트 파일을 참조하며 SAVE 또는 RESTORE 프로시듀어가 필요하면 System/36은 리모트 파일의 자료를 저장하거나 복원합니다. iSeries SAVOBJ(오브젝트 저장) 또는 RSTOBJ(오브젝트 복원) 명령은 DDM 파일의 정의만 저장 또는 복원하며 리모트 자료는 저장 또는 복원하지 않습니다.
 - System/36에서 날짜가 다른 파일을 사용할 때, 가장 최신 파일이 선택됩니다. System/36에서 iSeries 서버로 실행할 때, NRD 항목은 가장 최근 날짜를 갖는 파일인 데이터베이스 파일의 최신 멤버를 액세스하기 위해 *LAST의 멤버명을 지정해야 합니다. 멤버명을 지정하지 않으면, *FIRST가 사용됩니다.
- System/36 소스의 NRD에 있는 리모트 레이블을 목표 서버가 요구하는 구문으로 되어 있어야 합니다.
- 파일에 대해 할당되는 레코드 수가 System/36과 iSeries 서버에서 다릅니다. System/36에서의 파일 공간 할당은 블록 단위(2560바이트)인 반면에 iSeries 서버에서는 파일 공간 할당이 레코드 수로 주어집니다. 예

를 들어, 사용자가 10개의 100바이트 레코드를 저장할 수 있는 순차 파일을 요구하는 경우, System/36은 1 블록의 파일 공간(2560바이트)를 할당하고 가능한 만큼의 파일 공간(2500바이트)을 사용하므로, 사용자에게 25개의 100바이트 레코드를 제공합니다.

iSeries 서버는 정확하게 10개의 레코드를 할당합니다. 사용자가 System/36에서 이러한 할당 방법을 이용했으면 iSeries 서버에서 DDM을 사용하여 작성한 파일(확장 불가능)이 너무 작을 수 있습니다.

- System/36에서 사용되는 DDM CHGEOF(파일 끝 변경) 명령은 iSeries 서버에서 지원되지 않습니다.
- iSeries 서버는 DLTF(파일 삭제) 명령에서 자료 겹쳐쓰기를 지원하지 않습니다. System/36에 액세스하는 iSeries 사용자가 자료를 겹쳐쓰고자 할 경우, 어플리케이션 프로그램이 iSeries 서버에 작성되거나 사용자가 목표 System/36에 액세스하고 지우기 조작으로 삭제 조작을 수행해야 합니다.
- System/36 소스 서버는 iSeries 목표 서버에 삭제할 수 없는 직접 파일을 작성할 수 없습니다. iSeries 서버는 모든 파일 구성에 대해 삭제 불가능한 파일을 지원하지 않습니다.
- System/36은 첫 번째 바이트에 16진 FF를 갖는 레코드가 삭제가능 파일에 삽입되도록 허용하지 않습니다. iSeries 서버는 이를 허용합니다.
- 다른 System/36에 System/36 어플리케이션을 실행할 때, 어플리케이션은 자원이 사용가능할 때까지 무한 대로 기다립니다. iSeries 서버로 또는 이로부터 System/36 어플리케이션을 실행할 때, 이들 어플리케이션은 자원이 사용 가능해질 때까지 기다리는 동안 시간 종료될 수 있습니다.
- 직접 파일은 System/36에서 확장가능하지만 iSeries 서버에서는 확장가능하지 않습니다. 직접 파일이 iSeries 서버에서 확장가능으로 작성되는 경우, 파일은 세 번의 확장으로 할당되지만 초기 크기에 세 번의 확장을 더한 것 이상으로는 절대로 확장되지 않습니다.
- 소스 서버에서 목표 서버로의 경로를 따라서 네트워크의 서버 중 하나가 System/36이 아닌 경우 System/36 릴레이 기능은 지원되지 않습니다. iSeries 서버는 릴레이 기능을 지원하지 않으므로 APPN(Advanced Peer-to-Peer Networking)을 사용해야 합니다.
- System/36의 키 필드는 정확히 문자 필드인 것으로 간주됩니다. System/36은 키 필드를 팩 또는 존(zone) 되는 것으로 인식하지 않습니다. 소스 iSeries 어플리케이션이 System/36 파일 내의 팩 필드를 참조할 경우 예기치 않은 결과가 발생할 수 있습니다. 팩 숫자가 저장되는 방법과 System/36이 상대 키 조작에서 키 필드를 팩 필드로 인식하지 않는다는 점 때문에 레코드는 예상과 다른 순서로 리턴되거나 레코드를 예상했는데 아무 레코드도 찾지 못할 수 있습니다.

예를 들어, ILE RPG SETLL 명령문이 레코드를 찾지 못해 예기치 않게 실패하거나 System/36 파일에 팩 필드를 사용할 때 예상된 레코드가 아닌 다른 레코드를 선택할 수 있습니다. 키 필드로서 문자 및 비번호 숫자 필드만을 사용해야 합니다.

관련 개념

마이그레이션

관련 참조

131 페이지의 『DDM에 대한 목표 서버 파일명 지정 규칙』

로컬 iSeries 서버에서 DDM 파일명을 지정하기 위한 규칙은 iSeries 서버에서 다른 유형의 파일명을 지정할 때와 동일합니다. 그러나 리모트 파일명 지정 규칙은 목표 서버의 유형에 따라 다릅니다.

iSeries 서버 및 System/38 DDM 차이점

이 주제는 iSeries 서버와 System/38 간의 차이점 리스트로 구성되어 있습니다.

- CRTDDMF(DDM 파일 작성) 및 CHGDDMF(DDM 파일 변경) 명령에는 세 개의 매개변수가 추가됩니다. 이 매개변수는 RMTLOCNAME(리모트 위치명), LCLLOCNAME(로컬 위치명) 및 RMTNETID(리모트 네트워크 ID)입니다. System/38 환경이나 iSeries 서버에서 DDM 파일을 작성할 수 있습니다.
- SBMRMTCMD(리모트 명령 제출) 명령은 System/38 환경에서도 목표 서버의 구문으로 되어 있어야 합니다. 예를 들어, System/38이 iSeries 서버로 명령을 제출할 때 iSeries 서버의 구문을 사용해야 합니다.
- 리모트 파일명은 목표 서버의 구문을 따라야 합니다.
- System/38에서 CHGNETA(네트워크 속성 변경) 명령의 DDMACC 매개변수에 대한 디폴트 값은 *REJECT입니다. iSeries 서버에서 DDMACC 매개변수에 대한 디폴트 값은 *OBJAUT입니다.
- System/38에서, 파일은 FIFO(선입선출) 또는 LIFO(후입선출)로서 작성됩니다. System/38에서 파일 작성에 대한 디폴트는 FIFO입니다.

iSeries 서버에 대해 FIFO 또는 LIFO가 되는 종복 키에 종속되는 System/38 어플리케이션을 실행할 경우, iSeries 파일에 대해서는 디폴트가 없으므로 iSeries 파일을 작성할 때 FIFO 또는 LIFO를 지정해야 합니다. 이는 iSeries 서버가 공유할 수 있는 색인 경로(FIFO 또는 LIFO가 될 수 있음)를 찾는다는 것을 의미합니다.

- 리모트 System/38에서 DDM을 사용하여 작성된 문자(존 또는 팩) 이외의 필드를 포함하는 키순 파일은 해당 필드가 문자 필드로 정의되는 결과로 나타날 수 있습니다. 이러한 파일이 상대 키순 조작을 사용하여 처리될 때 이는 예기치 않은 결과를 생성할 수 있습니다. 파일이 팩되지 않은 필드로 작성되므로 레코드가 예상과 다른 순서로 리턴되거나 레코드가 예상될 때 아무 레코드도 찾지 못할 수 있습니다.

예를 들어, ILE RPG SETLL 명령문이 레코드를 찾지 못해 예기치 않게 실패하거나 System/38 파일에 팩 필드를 사용할 때 예상된 레코드가 아닌 다른 레코드를 선택할 수 있습니다. 리모트 System/38에서 DDM을 사용하여 작성한 파일에 대한 키 필드로는 문자 및 비부호 숫자 필드만 사용해야 합니다.

- 상대 레코드 번호 조작에 의한 레코드 추가를 지원하려면, DDM은 ILE RPG 프로그램에서 READ CHAIN(RRN) 연산 다음에 WRITE 연산을 수행해야 합니다. 파일이 읽기 및 쟁신 권한을 위해 열려야 하며, 사용자가 파일에 대한 읽기 및 자료 쟁신 권한이 있어야 합니다.

상대 레코드 번호(RRN) 조작에 의한 레코드 추가시 형식 선택자 프로그램은 iSeries 서버에서만 지원됩니다. 논리 파일에 대한 형식 선택자 프로그램을 사용하는 사용자가 직접 파일 처리를 수행하는 경우 비호환성이 발생할 수 있습니다.

관련 참조

131 페이지의 『DDM에 대한 목표 서버 파일명 지정 규칙』

로컬 iSeries 서버에서 DDM 파일명을 지정하기 위한 규칙은 iSeries 서버에서 다른 유형의 파일명을 지정할 때와 동일합니다. 그러나 리모트 파일명 지정 규칙은 목표 서버의 유형에 따라 다릅니다.

분산 자료 관리에 대한 관련 정보

다음은 분산 자료 관리 주제에 관련된 제품 매뉴얼, 웹 사이트 및 Information Center 주제입니다. 모든 PDF를 보거나 인쇄할 수 있습니다.

이들 매뉴얼이 모두 이 안내서에 언급되어 있는 것은 아닙니다. 이 안내서를 사용하는 동안 다음 IBM iSeries 매뉴얼과 주제 중 하나 이상을 사용해야 할 수도 있습니다.

통신:

- APPC, APPN, and HPR 주제는 어플리케이션 프로그래머에게 iSeries 서버가 제공하는 APPN(Advanced Peer-to-Peer Networking)지원에 대한 정보를 제공합니다. 이 주제에서는 APPN 네트워크 구성에 대한 정보를 제공하고 APPN을 사용하여 적용할 때의 고려사항을 설명합니다. 이는 또한 APPC 통신을 위한 통신 환경을 프로그래밍 및 정의하는 데 대한 안내서입니다.
- SNA Distribution Services  는 시스템 오퍼레이터 또는 관리자에게 SNADS(Systems Network Architecture distribution services) 및 VM/MVS(Virtual Machine/Multiple Virtual Storage) 브릿지에 대한 네트워크 구성에 관한 정보를 제공합니다.
- ICF Programming  은 어플리케이션 프로그래머에게 iSeries 통신 및 i5/OS 시스템간 통신 기능(i5/OS-ICF)을 사용하는 어플리케이션 프로그램을 작성하는 데 필요한 정보를 제공합니다.
- Communications Management  는 시스템 오퍼레이터에게 통신 작업 관리 정보, 오류 처리 정보, 통신 상태 및 통신 성능 정보를 제공합니다.
- Communications Configuration  는 어플리케이션 프로그래머에게 네트워크 내에서 통신하기 위한 회선, 제어기 및 장치 설명을 구성하는 데 대한 정보를 제공합니다. 추가 구성 고려사항을 설명합니다.
- Remote Work Station Support  는 시스템 관리자 또는 사용자에게 표시장치 pass-through 기능의 사용에 준비 및 구성에 관한 정보와 개념 및 예제를 제공합니다. 이 안내서는 또한 3270 리모트 접속, 분산 호스트 명령 기능(DHCF) 네트워크 및 X.21 단기 보류 모드(SHM) 네트워크 사용에 대한 정보를 포함합니다.
- OptiConnect는 OptiConnect를 사용하여 통신을 설치, 사용 및 관리하는 데 대한 정보를 제공합니다.

언어:

- V5R1 Supplemental Manuals  웹 사이트의 *RPG/400® 사용자 안내서* 매뉴얼을 참조하십시오.
- V5R1 Supplemental Manuals  웹 사이트의 *System/36-Compatible COBOL User's Guide and Reference* 매뉴얼을 참조하십시오.
- V5R1 Supplemental Manuals  웹 사이트의 *System/38-Compatible COBOL User's Guide and Reference* 매뉴얼을 참조하십시오.

프로그래밍:

- ILE Concepts  는 어플리케이션 프로그래머에게 i5/OS 오퍼레이팅 시스템용 ILE(Integrated Language Environment)의 개념 및 전문 용어를 설명합니다. 이 책에는 ILE 모델의 개요, 프로그램 작성, 개념 및 디버깅의 개념, 기억 장치 및 조건 관리의 논의, 그리고 호출 및 API의 설명이 들어 있습니다.
- Control language 주제는 어플리케이션 프로그래머에게 iSeries 서버 제어 언어(CL) 및 해당 명령에 대한 설명을 제공합니다.
- Application programming interfaces 주제는 시스템 성능 관리, 효율적인 스팔링 사용 및 효율적인 데이터베이스 파일 유지보수를 돋는 오브젝트 작성, 사용 및 삭제 방법에 대한 정보를 제공합니다. 이 주제는 또한 시스템 오브젝트를 위한 프로그램 작성과 유지보수 및 오브젝트, 데이터베이스 파일, 작업 및 스팔링에 대해 작업하며 i5/OS 정보 검색에 대한 정보를 포함합니다.

분산 자료 관리(DDM) 구조

- Distributed Data Management Architecture: General Information*, GC21-9527
- Distributed Data Management Architecture: Implementation Planner's Guide*, GC21-9528
- Distributed Data Management Architecture: Implementation Programmer's Guide*, SC21-9529
- Distributed Data Management Architecture: Reference*, SC21-9526

코드 라이센스 및 면책사항 정보

IBM은 사용자의 특정 요구에 맞게 유사한 기능을 생성할 수 있도록 모든 프로그래밍 코드 예제를 사용할 수 있는 비독점적인 저작권 라이센스를 부여합니다.

- | 강행 법규에 규정된 보증 조항의 적용을 제외하고, IBM은 해당 프로그램 또는 기술 지원에 대한 상품성, 특정 목적에의 적합성 및 타인의 권리 비침해에 대한 묵시적 보증을 포함한(단, 이에 한하지 않음) 일체의 묵시적 또는 명시적인 보증이나 주장도 제공하지 않습니다.
- | IBM, IBM 프로그램 개발자 또는 공급자는, 손해 발생의 가능성으로 통지 받은 경우를 포함한 어떠한 경우에도 다음에 대하여 책임 지지 않습니다.
 1. 데이터의 손실 또는 손상
 2. 직접적인, 특별한, 우연에 의한 또는 간접적인 손상 또는 이에 따른 경제적 손실 또는
 3. 기대했던 이익, 사업, 수익, 영업권 또는 비용 절감이 실현되지 못함으로 인해 발생하는 손해
- | 일부 관할권에서는 부수적 또는 결과적 손해의 제외사항이나 제한사항을 허용하지 않으므로, 상기 제외사항이나 제한사항이 귀하에게 적용되지 않을 수도 있습니다.

부록. 주의사항

이 정보는 미국에서 제공되는 제품 및 서비스용으로 작성된 것입니다.

IBM은 다른 국가에서는 이 자료에 기술된 제품, 서비스 또는 기능을 제공하지 않을 수도 있습니다. 현재 사용할 수 있는 제품 및 서비스에 대한 정보는 한국 IBM 담당자에게 문의하십시오. 이 책에서 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스를 언급하는 것이 해당 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스만을 사용할 수 있다는 것을 의미하지는 않습니다. IBM의 지적 재산권을 침해하지 않는 한, 기능상으로 동등한 제품, 프로그램 또는 서비스를 대신 사용할 수 있습니다. 그러나 비IBM 제품, 프로그램 또는 서비스의 운영에 대한 평가 및 검증은 사용자의 책임입니다.

IBM은 이 책에서 다루고 있는 특정 내용에 대해 특허를 보유하고 있거나 현재 특허 출원 중일 수 있습니다. 이 책을 제공한다고 해서 특허에 대한 라이센스까지 부여하는 것은 아닙니다. 라이센스에 대한 의문사항은 다음으로 문의하십시오.

135-270

서울특별시 강남구 도곡동 467-12, 군인공제회관빌딩

한국 아이.비.엠 주식회사

고객만족센터

전화번호: 080-023-8080

2바이트(DBCS) 정보에 관한 라이센스 문의는 한국 IBM 고객만족센터에 문의하거나 다음 주소로 서면 문의 하시기 바랍니다.

IBM World Trade Asia Corporation

Licensing

2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku
Tokyo 106, Japan

다음 단락은 현지법과 상충하는 영국이나 기타 국가에서는 적용되지 않습니다. IBM은 타인의 권리 침해, 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여(단, 이에 한하지 않음) 묵시적이든 명시적이든 일체의 보증없이 이 책을 『현상태대로』 제공합니다. 일부 국가에서는 특정 거래에서 명시적 또는 묵시적 보증의 면책사항을 허용하지 않으므로, 이 사항이 적용되지 않을 수도 있습니다.

이 정보에는 기술적으로 부정확한 내용이나 인쇄상의 오류가 있을 수 있습니다. 이 정보는 주기적으로 변경되며, 변경된 사항은 최신판에 통합됩니다. IBM은 언제든지 이 책에서 설명한 제품 및/또는 프로그램을 개선 및/또는 변경할 수 있습니다.

이 정보에서 언급되는 비IBM의 웹 사이트는 단지 편의상 제공된 것으로, 어떤 방식으로든 이를 웹 사이트를 옹호하고자 하는 것은 아닙니다. 해당 웹 사이트의 자료는 본 IBM 제품 자료의 일부가 아니므로 해당 웹 사이트 사용으로 인한 위험은 사용자 본인이 감수해야 합니다.

IBM은 귀하의 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 적절하다고 생각하는 방식으로 귀하가 제공한 정보를 사용하거나 배포할 수 있습니다.

(i) 독립적으로 작성된 프로그램과 기타 프로그램(본 프로그램 포함) 간의 정보 교환 및 (ii) 교환된 정보의 상호 이용을 목적으로 본 프로그램에 관한 정보를 얻고자 하는 라이센스 사용자는 다음 주소로 문의하십시오.

135-270

서울특별시 강남구 도곡동 467-12, 군인공제회관빌딩

한국 아이.비.엠 주식회사

고객만족센터

이러한 정보는 해당 조건(예를 들어, 사용료 지불 등)에 따라 사용될 수 있습니다.

| 이 정보에 기술된 라이센스가 있는 프로그램 및 이 프로그램에 대해 사용 가능한 모든 라이센스가 있는 자료
| 는 IBM이 IBM 기본 계약, IBM 프로그램 라이센스 계약(IPLA), 기계 코드에 대한 IBM 라이센스 계약 또
| 는 이와 동등한 계약에 따라 제공한 것입니다.

본 문서에 포함된 모든 성능 데이터는 제한된 환경에서 산출된 것입니다. 따라서 다른 운영 환경에서 얻어진 결과는 상당히 다를 수 있습니다. 일부 성능은 개발 레벨 상태의 시스템에서 측정되었을 수 있으므로 이러한 측정치가 일반적으로 사용되고 있는 시스템에서도 동일하게 나타날 것이라고는 보증할 수 없습니다. 또한, 일부 성능은 추정을 통해 추측되었을 수도 있으므로 실제 결과는 다를 수 있습니다. 이 책의 사용자는 해당 데이터를 사용자의 특정 환경에서 검증해야 합니다.

비IBM 제품에 관한 정보는 해당 제품의 공급업체, 공개 자료 또는 다른 기타 범용 소스로부터 얻은 것입니다. IBM에서는 이러한 비IBM 제품을 테스트하지 않았으므로, 이를 제품과 관련된 성능의 정확성, 호환성 또는 기타 주장에 대해서는 확신할 수 없습니다. 비IBM 제품의 성능에 대한 의문사항은 해당 제품의 공급업체에 문의하십시오.

IBM이 제시하는 방향 또는 의도에 관한 모든 언급은 특별한 통지없이 변경될 수 있습니다.

이 정보에는 일상의 비즈니스 운영에서 사용되는 자료 및 보고서에 대한 예제가 들어 있습니다. 이 예제에는 가능한 완벽하게 개념을 설명하기 위해 개인, 회사, 상표 및 제품의 이름이 사용될 수 있습니다. 이를 이름은 모두 가공의 것이며 실제 기업의 이름 및 주소와 유사하더라도 이는 전적으로 우연히 일치하는 것입니다.

저작권 라이센스:

이 정보에는 여러 가지 운영 플랫폼에서의 프로그래밍 기법을 보여주는 원시 언어로 된 샘플 응용프로그램이 들어 있습니다. 귀하는 샘플 프로그램의 작성 기준이 된 운영 플랫폼의 응용프로그램 프로그래밍 인터페이스에 부합하는 응용프로그램을 개발, 사용, 마케팅 및 배포하기 위한 목적으로 이러한 샘플 프로그램을 추가 비용없이 어떤 형태로든 복사, 수정 및 배포할 수 있습니다. 이러한 예제는 모든 조건하에서 철저히 테스트된 것은 아닙니다. 따라서 IBM은 이러한 프로그램의 신뢰성, 서비스 가능성 또는 기능을 보증하거나 암시하지 않습니다.

이러한 샘플 프로그램 또는 파생 제품의 각 사본이나 그 일부에는 반드시 다음과 같은 저작권 표시가 포함되어야 합니다.

© (귀하의 회사명) (연도). 이 코드의 일부는 IBM Corp.의 샘플 프로그램에서 파생됩니다. © Copyright IBM Corp. _연도_. All rights reserved.

이 정보를 소프트카피로 확인하는 경우에는 사진과 컬러 삽화가 표시되지 않을 수도 있습니다.

프로그래밍 인터페이스 정보

이 분산 자료 관리 서적은 고객이 프로그램을 작성하여 IBM i5/OS의 서비스를 제공받을 수 있도록 하는 계획된 프로그래밍 인터페이스를 문서화합니다.

상표

다음 용어는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 IBM Corporation의 상표입니다.

- | Advanced Peer-to-Peer Networking
- | CICS
- | DB2 Universal Database
- | Distributed Relational Database Architecture
- | DRDA
- | e(로고)server
- | i5/OS
- | IBM
- | IBM(로고)
- | Informix
- | Integrated Language Environment
- | iSeries
- | OS/400
- | RPG/400
- | SQL/400
- | System/36
- | System/370
- | System/38
- | z/OS

Microsoft, Windows, Windows NT 및 Windows 로고는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Microsoft Corporation의 상표입니다.

Java 및 모든 Java 기반 상표는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Sun Microsystems, Inc.의 상표입니다.

- | Linux는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Linus Torvalds의 상표입니다.

UNIX는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 The Open Group의 등록상표입니다.

기타 회사, 제품, 서비스 이름은 해당 회사의 상표 또는 서비스표입니다.

조건

다음 조건에 따라 본 발행물을 사용할 수 있습니다.

개인적 사용: 귀하는 모든 소유권 사항을 표시하는 것을 조건으로 본 발행물을 개인적, 비상업적 용도로 복제할 수 있습니다. 귀하는 IBM의 명시적 동의없이 본 발행물 또는 그 일부를 배포 또는 게시하거나 이에 대한 2차적 저작물을 만들 수 없습니다.

상업적 사용: 귀하는 모든 소유권 사항을 표시하는 것을 조건으로 본 발행물을 귀하 사업장 내에서만 복제, 배포 및 게시할 수 있습니다. 귀하의 사업장 외에서는 IBM의 명시적 동의없이 본 발행물의 2차적 저작물을 만들거나 본 발행물 또는 그 일부를 복제, 배포 또는 게시할 수 없습니다.

본 허가에서 명시적으로 부여된 경우를 제외하고, 본 발행물이나 본 발행물에 포함된 정보, 데이터, 소프트웨어 또는 기타 지적 재산권에 대해서는 어떠한 허가나 라이센스 또는 권리도 명시적 또는 묵시적으로 부여되지 않습니다.

IBM은 본 발행물의 사용이 IBM의 이익을 해친다고 판단하거나 위에서 언급된 지시사항이 준수되지 않는다고 판단하는 경우 언제든지 부여한 허가를 철회할 수 있습니다.

귀하는 미국 수출법 및 관련 규정을 포함하여 모든 적용 가능한 법률 및 규정을 철저히 준수하는 것을 조건으로 본 정보를 다운로드, 송신 또는 재송신할 수 있습니다.

IBM은 본 발행물의 내용에 대해 어떠한 보증도 하지 않습니다. IBM은 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 보증을 포함하여 명시적이든 묵시적이든 일체의 보증없이 "현상태대로" 본 발행물을 제공합니다.

IBM